

ADOBE PHOTOSHOP CS4 Kullanıcı El Kitabı



ADOBE PHOTOSHOP CS4

Kullanıcı El Kitabı

İÇİNDEKİLER

Arayüz	1
Bridge	13
Temeller	21
Seçimler	33
Katmanlar	43
Fotoğraf Düzeni ve Ayarı	53
Fotoğraf Rötuşlamak	63
Boyamak	73
Yazı	83
Özel Efektler	93
Web İçin Çalışmak	107
Otomatikleştirmek	119

BÖLÜM 1



Arayüz Turu Sekmeli Dokümanlar ile Çalışmak Panelleri Düzenlemek Özel Bir Çalışma Alanı Kaydetmek Ekran Modlarını Değiştirmek

Arayüz Turu



- A Menü Çubuğu
- B Seçenekler Çubuğu
- C Araçlar Paneli
- D Paneller
- E Sekme
- F Resim Dosyası

Çalışma Alanı

Çalışma Alanı; Resim dosyalarının düzenlendiği ortamdır. Çalışma Alanında, Menü Çubuğu, Seçenekler Çubuğu, Araçlar Paneli ve Paneller bulunur. Bu çubuklar, araçlar ve paneller ile resim dosyası üzerinde istenilen tüm değişiklikler yapılabilir. Çalışma Alanında istediğiniz ayarlamaları yapabilir ve bu ortamı kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Çalışma Alanında bulunan paneller birbirinden bağımsızdır. Panellerden her birini ayrı ayrı açıp kapatabilir veya grup oluşturabilirsiniz. Çalışma Alanında açılan resim dosyasının etrafında görülen boş gri alan bu resim dosyası kaydedildiğinde görülmeyecek alandır. Bu boş gri alan sadece Photoshop'ta çalışırken görülebilir.

Çalışma Alanında birden fazla resim dosyası açabilirsiniz ve bu resim dosyaları üzerinde çalışabilirsiniz. Açılan resim dosyalarının isimleri resmin hemen üzerinde bulunan sekmede görülür. Birden fazla resim dosyası ile çalışırken diğer bir resim dosyasına geçmek için resmin hemen üzerinde bulunan sekmedeki ismine tıklamanız yeterlidir.

Menü Çubuğu

Menü Çubuğu, Photoshop ile bir resim üzerinde çalışırken kullanabileceğiniz bir çok komut ve ayarı içeren bir alandır. Bu alan içerisindeki seçenekler işlevlerine göre kategorilenmiştir.



- A Menü Çubuğu
- B Menü Başlığı

Menülerin içerisinde bulunan seçeneklere Menü Çubuğu üzerinde bulunan Menü Başlıkları tıklanarak ulaşılabilir. Menü Başlıkları içerdikleri seçeneklerin birer özeti gibidir. Yeni bir resim dosyası oluşturmak, kaydedilmiş bir resim dosyasını açmak, açık olan resim dosyasını kapatmak ve resim dosyasını kaydetmek gibi seçeneklerin menü başlığı Dosya'dır. Çünkü bu menü seçenekleri dosya işlemleri ile ilgilidir. Diğer Menü Başlıkları da aynı mantıkla gruplanmıştır.

Ekranda bir resim dosyası açıkken Menü Başlığı altında bulunan seçenekler aktiftir yani kullanılabilir durumdadır fakat bir resim dosyası açık değilse Menü Başlığı altında bulunan birçok seçenek pasiftir yani kullanılamaz durumdadır. Aktif seçeneklerin yazısı siyah, pasif olan seçeneklerin yazısı ise gri gösterilir. Pasif seçenekler seçilemezler.

Menü Çubuğunda bulunan Menü Başlıklarını klavye tuşlarını kullanarak açabilir ve açılan Menü Başlıklarının içerisinde bulunan seçenekleri görebilirsiniz. Klavyede ALT tuşuna basıldığında Menü Çubuğunda bulunan Menü Başlıklarının birer harfinin altında çizgi belirir. Açılmak istenen Menü Başlığının altında bulunan harfe klavyeden basılır ve içerisinde bulunan seçenekler görülür.

Çalışma Alanında Yeni Bir Dosya Açmak

Ps Do	osya Dü <u>z</u> en	<u>G</u> örüntü	<u>K</u> atman	<u>S</u> eç	Fil <u>t</u> re	<u>A</u> naliz	3 <u>B</u>	Görü <u>n</u> üm	<u>P</u> encere	<u>ү</u>
▶⊕ -	☑ Otomatik Seça	Grup	–	Dönüştür	rme Kontr	ollerini Gös	ter	<u>]</u> • (• <u> </u> •	ê 🖞	
	gül.JPG @ 259	% (RGB/8)	× ördek.	JPG @	16,7% (F	RGB/8) ×	pa	rk.JPG @ 16,3	7% (RGB/8	8) ×
PX V										
¥. 9										

Çalışma Alanında yeni bir dosya açmak için klavye kısayolları veya fare kullanılabilir. Klavye kısayollarını kullanmak işlemleri daha hızlı gerçekleştirmeye yardımcı olur. Bir işlemi yapabilmek için aynı anda tuşlara basılması işlemine tuş kombinasyonu denir. CTRL tuşu ile beraber aynı anda N tuşuna basılır ise bu tuş kombinasyonu arasına artı konularak "CTRL + N" ifade edilir. Çalışma Alanında yeni bir dosya açmak için:

- Fare ile Menü Çubuğunda bulunan Dosya başlığına ve açılan menüden Yeni seçeneğine tıklanabilir.
- Klavyeden ALT tuşu basılı iken Dosya menüsünü açmak için D harfine ve açılan menüden Yeni seçeneğini seçmek için Y harfine basılabilir.
- Klavyeden CTRL tuşu ile beraber aynı anda N tuşuna yani CTRL + N tuş kombinasyonuna basılabilir.

Herhangi bir yöntemle yeni bir dosya oluşturulmak istenildiğinde ekrana yeni dosyanın özelliklerini belirlemeyi sağlayan pencere gelir.

'eni			
Ad:	YeniDosyaİsmi		Tamam
Hazır Ayar: Özel		•	İptal
Boyut;		-	Hazır Ayarı Kaydet
Genişlik:	600	piksel 👻	Hazır Ayarı Sil
Yükseklik:	400	piksel 👻	
Çözünürlük:	72	piksel/cm 👻	Device Central
Renk Modu:	RGB Renk 🔹	32 bit 👻	
Arka Plan İçeriği:	Transparan	•	Resim Boyutu:
😮 Gelişmiş ——			2,75M

Ad yazı kutusu, resim dosyasına verilmek istenen ismin yazıldığı kutudur. Ad kutusuna yeni dosyaya verilmek istenen isim yazılıp onaylandıktan sonra sekmede dosya ismi görülür.

Hazır Ayar açılır menüsü, önceden belirlenmiş ve kullanılmaya hazır olan dosya ayar seçeneklerini listeler.

Boyut açılır menüsü, Hazır Ayar açılır menüsünden seçilen önceden belirlenmiş ve kullanılmaya hazır olan dosya ayar seçeneklerinin boyutlarını listeler.

Genişlik ve Yükseklik değer kutusu, resim dosyasının en ve boy değerlerinin ayarlandığı alandır, bu alanın yanında bulunan açılır menülerden genişlik ve yükseklik değerlerinin birimleri seçilir.

Resim Boyutu alanı, resim için belirlenen Yükseklik ve Genişlik değerlerine göre boş resmin disk üzerinde kaplayacağı dosya büyüklüğünü gösterir.

Bir resim birçok küçük karenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu karelere piksel denir. Birim uzunluğa düşen piksel sayısı ne kadar çok olursa resmin kalitesi o kadar yüksek olur. Buna çözünürlük denir.

Çözünürlük değer kutusu, yazılan değeri, yanında bulunan açılır menüdeki değerlere göre birim uzunluğa düşen piksel sayısını ifade eder.

Renk Modu açılır menüsü, resmin renk derinliğini seçmeyi sağlar.

Renk Modu açılır menüsünde bulunan seçenekler:

Bitmap Modu, 1 bit derinliğe sahip olduğu için sadece Siyah ve Beyaz rengi içeren çalışma yapmayı sağlar.

Gri Tonlamalı Modu, resim dosyasında sadece gri rengin tonlarını kullanmayı sağlar.

RGB Renk Modu, Kırmızı (R), Yeşil (G), Mavi (B) renklerinin sırasıyla 0 ile 255 değerleri arasında aldığı değerlere göre renklerin gösterilmesini sağlar. Tüm renkler bu değerlerin karışımı ile oluşur. RGB renk modu web tasarımı ve dijital içeriklerin oluşturulmasında kullanılır. Bilgisayar ekranları renkleri RGB modu ile gösterirler.

CMYK Renk Modu, Siyan (C), Macenta (M), Sarı (Y) ve Siyah (K) renklerinden oluşan çalışmalar için kullanılır. Tüm renkler bu değerlerin karışımı ile oluşur. CMYK renk modu masaüstü yayıncılıkta ve matbaaya gönderilecek çalışmalarda kullanılır.

LAB Renk Modu, cihazlardan bağımsız renklerin parlaklıklarına göre ayrıldıkları renk modudur.

Arka Plan İçeriği açılır menüsü, yeni resim dosyasının arkaplanını seçmeyi sağlar.

Arka Plan açılır menüsünde bulunan seçenekler:

Özel, arka planı beyaz olarak seçmeyi sağlar.

Arka Plan Rengi, Araç Kutusundaki Arka Plan renginde bulunan renk ya da varsayılan Arka Plan rengi olan siyah renk olarak ayarlamayı sağlar.

Transparan, açılan dosyanın arka planını şeffaf olarak ayarlamayı sağlar.

Açılacak olan yeni resim dosyasının tüm seçenekleri ayarlandıktan sonra bu ayarlar kaydedilip daha sonra tekrar kullanılabilir. Seçilen bu ayarları kaydetmek için sağ tarafta bulunan **Hazır Ayarı Kaydet** butonuna tıklanır ve bu hazır ayara bir isim verilir.

Önceden kaydedilmiş olan hazır ayarlara aynı pencerede bulunan **Hazır Ayar** açılır menüsünden ulaşılabilir.

Önceden kaydedilmiş bir hazır ayarı silmek için **Hazır Ayar** açılır menüsünden hazır ayar ismi seçilir ve sağ tarafta bulunan **Hazır Ayarı Sil** butonuna tıklanır.

Çalışma Alanında yeni dosya açmak için tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra **Tamam** butonuna tıklanır ve tüm değişiklikler onaylanır.

Çalışma Alanında Bir Dosya Kaydetmek

Üzerinde çalışmalar yapılan resim dosyasını saklamak ve daha sonra tekrar kullanmak için kaydetme işlemi yapılır.

Çalışma Alanında bir dosya kaydetmek için:

- Fare ile Menü Çubuğunda bulunan Dosya başlığına ve açılan menüden Kaydet seçeneğine tıklanabilir.
- Klavyeden ALT tuşu basılı iken Dosya menüsünü açmak için D harfine ve açılan menüden Kaydet seçeneğini seçmek için K harfine basılabilir.

Klavyeden CTRL tuşu ile beraber aynı anda S tuşuna yani CTRL + S tuş kombinasyonuna basılabilir.

Herhangi bir yöntemle dosya kaydedilmek istenildiğinde ekrana kaydedilecek dosyanın özelliklerini belirlemeyi sağlayan pencere gelir. Bu pencerede resim dosyasına istenilen isim verilir ve istenilen yere kaydedilir.



Konum açılır menüsü, resim dosyasının bilgisayarda kaydedileceği alandır. Aynı işlem aynı pencerede sol tarafta bulunan konum simgelerine tıklanarak da yapılabilir.

Dosya Adı yazı kutusu, resim dosyasına isim verilen yerdir.

Format açılır menüsü, resim dosyasının türünün seçildiği yerdir. Bu açılır menüde bulunan seçenekler ile resim dosyası farklı türlerde kaydedilebilir.

Kaydet ile Farklı Kaydet arasında fark vardır. İlk defa açılan ve düzenlenen resim dosyasında Kaydet butonuna tıklanırsa kaydedileceği konum, dosya adı ve dosya formatı açılan pencerede sorulur ama ikinci kez kaydet butonuna tıklanırsa aynı pencere gelmez ve sadece en son yapılan değişiklikler kaydedilir. Farklı Kaydet seçeneği her seferinde aktif olacaktır. Eğer resim dosyasının bulunduğu yeri, adı ya da dosya türü değiştirilmek istenirse bu işlemi Farklı Kaydet penceresi gelerek yapılabilir.

Bir dosyayı daha sonra üzerinde yeniden çalışmak için kaydetmek istiyorsanız Photoshop'un kaynak dosya formatı olan PSD formatında kaydetmeniz tavsiye edilir.

Kaydedilen Bir Dosyayı Açmak

Kaydedilen bir resim dosyası ile tekrar çalışılmak istenirse o dosya açılır.

Kaydedilen bir dosyayı açmak için:

- Fare ile Menü Çubuğunda bulunan Dosya başlığına ve açılan menüden Aç seçeneğine tıklanabilir.
- Klavyeden ALT tuşu basılı iken Dosya menüsünü açmak için D harfine ve açılan menüden Aç seçeneğini seçmek için Ç harfine basılabilir.
- Klavyeden CTRL tuşu ile beraber aynı anda O tuşuna yani CTRL + O tuş kombinasyonuna basılabilir.

Herhangi bir yöntemle dosya açılmak istenildiğinde ekrana kaydedilecek dosyanın nereden açılacağını belirlemeyi sağlayan pencere gelir. Açılan pencere Kaydet penceresiyle aynıdır.



Konum açılır menüsü, resim dosyasının bilgisayarda saklandığı yerleri gösteren listedir. Açılacak olan resim dosyasına sol tarafta bulunan konum simgeleri tıklanarak da ulaşılabilir. Listeden veya konum simgelerinden tıklanılan konumun içerisinde dosya ya da alt klasörler var ise pencerenin ortasında bulunan alanda isimleri ve simgeleri görülür. Orta alana gelen konumlarda bulunan ve açılmak istenilen dosya seçilir.

Dosya Adı yazı kutusu, açılmak istenilen resim dosyasının isminin yazıldığı yerdir. Bilgisayarda çok fazla dosya ya da klasör varsa bunların arasından resim dosyasını bulmak zorlaşır. Açılmak istenilen dosyanın adı Dosya Adı bölümüne yazılırsa da dosyaya ulaşılabilir.

Dosya Türü açılır menüsü, resim dosyasının türünün seçildiği bölümdür. Dosya türü biliniyorsa bu açılır menüden aynı türden olan dosyalar seçilerek kontrol edilebilir. JPG türünde dosya seçilirse sadece JPG türünde olan dosyalar gösterilir diğerleri gizlenir.

Açılmak istenilen dosya bulunduktan sonra seçilir ve **Tamam** butonuna tıklanır.

Sekmeli Dökümanlar İle Çalışmak

	^o s	Dos	sya	Düzen	Görüntü	Katman	Seç	Filtre	Analiz	ЗB	Görünüm	Pencere	Yardım	Br	•
	[]]	•		900	Geçiş Yur	muşatma: 0 j	рх	Kenar	Yumuşatma	Sti	: Normal	- Ge	nişlik :	4	Yüksekli
44			gül.	JPG @ 25	% (RGB/8)	× kitap.	IPG @	25% (RG	iB/8) ×	park.	JPG @ 16,7%	6 (RGB/8) ×			
E		•													
2	3 8														
t	4, /	\$													

Çalışma Alanında birden fazla resim dosyasını sekmeler sayesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Açılan resim dosyaları çalışma alanında yan yana sekmeler halinde listelenir. Her resim dosyasının ismi üstünde bulunan sekmede yazar. Resim dosyaları açıldıkça sırayla yan yana dizilirler. O an üzerinde çalışılan dosya, üstündeki sekmede yazan isminden ve sekmenin daha açık bir renk almasından anlaşılabilir. Birden fazla resim dosyası ile çalışırken diğer bir resim dosyasına geçmek için resmin hemen üzerinde bulunan sekmedeki ismine tıklamak yeterlidir. Resim dosyası ile çalıştıktan sonra kapatmak için resim dosyasının sekmedeki isminin yanında bulunan kapatma simgesi kullanılır.

Resim dosyaları sırası ile kullanılıyorsa ekranda açık olan dosyalarının yeri taşınarak değiştirilebilir. Sekmeyi taşıyarak değiştirmek için üzerinde resim dosyasının ismi yazan sekmeyi fare ile tutup çekilerek diğer bir sekmenin soluna veya sağına yerleştirilir.

Panelleri Düzenlemek

Paneller

Paneller, gruplar halinde üzerinde açılır menüleri, yazı kutularını, değer kutularını, işaretleme kutularını ve sürgü menülerini bulunduran çeşitli işlemleri gerçekleştirmek, ayarları belirlemek için kullanılan alanlardır. Çalışma Alanının sağ tarafında yer alırlar. Resim dosyası üzerinde çalışırken kullanılacak paneli ekrana getirmek için Menü Çubuğunda bulunan Pencere başlığından açılan menüden ilgili panel ismi tıklanır. O an ekranda açık olan panel isimleri Pencere başlığı altında yanında onay işaretleri ile gösterilir. Ekranda görünmeyen panellerin yanında onay işareti yoktur. Ekrana getirilen bir panel tekrar kaldırılmak istenirse Pencere başlığı altında bulunan menüden onay işareti kaldırılır. Çalışma Alanında paneller arası geçiş yapabilmek için panelin isminin yazdığı sekmeye tıklanır. Paneller üzerinde bulunmayan birçok seçeneğe, panelin sağ üst köşesinde yer alan Bağ Menüsünden ulaşılır. Bölüm 1 Arayüz



Paneller geçici olarak gizlenebilir. Panelleri geçici olarak gizlemek için panelin isminin bulunduğu sekmeye çift tıklanılır. Panele ait tüm seçenekler ekrandan yok olur ve sadece panelin sekmedeki ismi kalır. Gizlenmiş paneli görünür hale getirebilmek için yine isminin bulunduğu sekmeye çift tıklanarak, panelin tüm seçeneklerinin ekrana gelmesi sağlanır. Paneller çalışma alnında fare ile sekmesinden tutulup çekilerek istenilen yere taşınabilir. Panelin sağ alt köşesinden fare ile basılıp çekilerek panelin boyutları değiştirilebilir.

Araçlar Paneli

Araçlar Paneli, resim üzerinde istenilen çalışmayı yapmak için görevlerine göre gruplanmış araçların bulunduğu çalışma alanının sol tarafında bulunan paneldir. Araçlar Panelinde, seçim yapmak, şekil veya resim çizmek, çizimleri boyamak ve resimler üzerinde değişiklikler yapmak için birçok araç mevcuttur. Araç panelinde bulunan ve aynı görevdeki araçlar kendi içlerinde gruplanmıştır. Araç panelindeki grupları açabilmek ve diğer seçenekleri görebilmek için o aracın üzerine sol fare tuşu ile basılı tutmak gerekir. Benzer görevi yapan diğer araçlar alt alta listelenecektir. Fareyle seçim yaptıktan sonra bu liste otomatik olarak kapanır ve eski gruplanmış haline geri döner.



Tek sütun ve çift sütun şeklinde görünümleri mevcuttur. Araçlar Panelinin en üstünde bulunan çift ok işaretine tıklanıldığı zaman tek sütun, tekrar tıklanıldığı zaman çift sütun görünümüne geçer.

Seçenekler Çubuğu

Seçenekler Çubuğu, Araçlar Panelinde bulunan bir araç seçildiğinde, o araca ait seçeneklerin sıralandığı alandır. Seçenekler sabit değildir. Araç çubuğundan seçilen araca göre seçenekler gelir, diğer bir araç seçildiğinde ise ona ait olan seçenekler gelir. Bu seçenekler; açılır menü, yazı kutusu, değer kutusu, işaretleme kutusu, simge ve benzeri şekilde olabilir.



Özel Bir Çalışma Alanı Kaydetmek

Resim dosyaları ile çalışırken farklı araçlar, menüler ve paneller kullanılır. Çalışma yapılacak resim dosyasında hangi araç, menü ve panel lazımsa ona göre düzenlemeler yapılır. Genellikle, kusur düzeltiliyorsa araçlar, renklerle çalışılıyorsa menüler, katmanlarla çalışıyorsa paneller kullanılır. Çalışmalarınızda gerekli olan, en çok kullandığınız ve en rahat çalıştığınızçalışma alanını belirleyip bu alanı kayıt ederek dilediğiniz zaman benzer bir çalışma ortamı ile çalışabilirsiniz.

Çalışma Alanında tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** Başlığından **Çalışma Alanı** seçeneği tıklanır. Çalışma Alanı seçeneği tıklanıldığında alt menü listesinden **Çalışma Alanı Kaydet** seçeneğiyle karşılaşılır. Bu seçenek tıklanıldığında panel konumları, klavye kısayolları ve menüler işaretlenerek ve çalışma alanına bir ad verilerek kaydedilebilir.

Çalışma Alanını Kaydet	X
Ad: YeniÇalışmaAlanım	Kaydet
Yakala V Panel Konumları Klavye Kısa Yolları Menüler	İptal

Menü Çubuğunda bulunan seçeneklere daha rahat ulaşabilmek için bu seçeneklere kısayollar atanabilir yani özel tuş kombinasyonları ilişkilendirilebilir. Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** Başlığından **Çalışma Alanı** seçeneğine gelinir ve burada açılan alt listeden **Klavye Kısayolları & Menüleri** seçeneğini tıklanır. Klavye Kısayolları & Menüleri seçeneği açıldığında Menü Başlıkları ve alt seçenekleriyle karşılaşılır. Bu seçeneklerin yanlarında önceden tanımlanmış kısayolları görülür. Bir kısayola sahip olmayan seçenekler ise boş görülür. Boş görülen alana tıklayıp kendinize ait bir tuş kombinasyonuna basarak Photoshop'a tanıtabilir ve artık size ait olan bu tuş kombinasyonunu rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Çalışma alanında farklı değişiklikler yapıldığında tekrar eski düzene geçmek istenirse önceden kaydedilen çalışma alanı kullanılabilir. Tekrar kaydedilen çalışma alanını kullanmak için Menü Çubuğunda bulunan Pencere başlığından Çalışma Alanı seçeneğine gelinir ve açılan alt menüde çalışma alanı kaydedilen isimle görülür. Çalışma alanı ismi tıklanıldığında artık bu ayarların kullanılmasıyla ilgili açılan uyarı penceresine evet yanıtı verildikten sonra çalışma düzenine geçilir.

Kaydedilen çalışma alanları istenildiği takdirde silinebilir. Kaydedilen çalışma alanını silmek için Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** başlığından **Çalışma Alanı** seçeneği seçilir. Açılan alt liste menüsünden **Çalışma Alanı Sil** seçeneği tıklanır. Bu seçeneğe tıklanıldığı zaman ekrana gelen pencerede açılır menü listesi görülür. O ana kadar kaydedilen tüm çalışma alanları listelenir. Bu çalışma alanlarından silmek istenilen çalışma alanı seçebilir veya tümü birden silinebilir. Biri veya tümü seçildikten sonra sağ tarafta bulunan **Sil** butonuna tıklanır ve kaydedilmiş olan çalışma alanı silinecektir. Menü çubuğunda bulunan Pencere başlığına tıklanarak Çalışma Alanı seçildiği zaman silinen çalışma alanının ismi artık burada görünmeyecektir.

Ekran Modlarını Değiştirmek

Ekran Modları, resim dosyasının ekrandaki görünümünü ayarlamayı sağlar. Ekrandaki çubuklar gizlenebilir ya da, tam ekran çalışılabilir. Photoshop açıldığında ilk görünen ekran görüntüsü Standart Ekran Modudur. Ekran Modlarını kullanabilmek için Menü Çubuğunda bulunan **Görünüm** başlığından **Ekran Modu** seçeneğine tıklanır. Ekran modlarını değiştirmek için ayrıca Menü Çubuğunun sağ tarafında bulunan simgede kullanılabilir.



Ekran Modu alt menü listesinden Tam Ekran Modu seçildiği takdirde ekranda bulunan bütün araçların, çubukların ve panellerin kaybolduğu görülür. Ekranda sadece resim dosyası kalır. Araçların, menülerin ve panellerin bulunduğu yerlere yani sol ve sağ köşelere fare ile yaklaşıldığında aslında kaybolmadığı, üzerinde fare ile gezinildiğinde açılmayı beklediği anlaşılır. Resim dosyası üzerinde çalışma bittikten sonra tekrar eski moda yani Standart Ekran Moduna geçilebilir. **Tam Ekran Modu**ndan Standart Ekran Moduna geçmek için klavyeden **F** veya **ESC** tuşuna basılabilir. Menü Çubuğunda bulunan Görünüm başlığından Ekran Modu seçildiğinde **Standart Ekran Modu**nda olunduğu yanında bulunan işaretten anlaşılır.

Menü Çubuklarıyla Tam Ekran Modu seçildiğinde bütün çubuklar, araçlar ve paneller ekranda kalır sadece Windows'a ait olan Görev Çubuğu gizlenir.





Bridge

Bridge Arayüz Turu Bridge'den Resimleri Açmak Resimlere Göz Atmak Resimleri Bulmak Çıktı

Bridge Arayüzü Turu

Adobe Bridge ile, resim, ses, video ve diğer dosyalara kolayca erişebilir ve Photoshop'un destek verdiği dosya türlerini Photoshop'da düzenlemek için açabilirsiniz. Bridge, Dosyalara hızlı ve kolay ulaşabildiğiniz için iş akışınızı olumlu etkiler. Erişilen dosyaların özellikleri hakkında size detaylı bilgi verir.

Bridge, basit dosya işlemlerini de yapmayı sağlar. Seçilen dosyaların isimlerini ve yerlerini değiştirebilir, taşıyabilir, kopyalayabilir, sıralayabilir veya silebilirsiniz.

Bridge'i çalıştırmak için Menü Çubuğunda bulunan Bridge'i Başlat simgesine tıklanır Photoshop'tan bağımsız bir pencerede Bridge açılır.



Bridge de bulunan özellikleri kullanarak resim dosyaları üzerinde Photoshop yazılımını kullanmadan bir çok değişiklik yapabilirsiniz. Bazı durumlarda değiştirilmek istenen dosyalarının değiştirilmesi için dosyalar Photoshop'a aktarılır ve çalışmaya Photoshop ortamında devam edilir. Resim dosyaları üzerinde renk, parlaklık, kontrast ve benzeri işlemler için dilerseniz üzerinde değişiklik yapmak için Bridge'in Camera Raw özelliğini kullanabilirsiniz. Camera Raw seçeneği ile açılan resim dosyalarındaki tüm renk tonları ayarlanabilir, kırmızı göz kusuru giderilebilir, resim döndürülebilir veya kırpılabilir. Camera Raw seçeneğinin asıl görevi Raw formatındaki resimlerin işlenmesidir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi farklı amaçlar içinde kullanılabilir.

Üzerinde çalışma yapılmış olan resim dosyası yapılan değişiklikler ile Photoshop'a aktarılır. Camera Raw özelliğinden faydalanmak için önce resim dosyası seçilir ve Bridge Menü çubuğunda bulunan **Dosya** başlığından **Camera Raw'da Aç** seçeneği tıklanır veya **CTRL + R** klavye kısayolu kullanılır.

Görünümler

Bridge'de birçok görünüm şekli mevcuttur. Görünümler çeşitli işlemler için farklı şekillerde özelleştirilmiştir. Bu görünümleri kullanabilmek için Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** başlığından **Çalışma Alanı** seçeneği tıklanır ve istenen görünüm buradan seçilir veya Menü Çubuğu altında bulunan simgeler tıklanır.

Şartlar Görünümü

Şartlar görünümü Bridge yazılımı ile resim ararken kullanabilen en temel görünümdür. Görünüm

seçildiğinde resimlerin listelendiği İçerik alanı ve önizlemelerinin yapıldığı Önizleme alanı belirir. İçerik alanında bulunan resimlerden herhangi biri tıklanıldığında sağ tarafta bulunan varsayılan olarak sağ tarafta bulunan önizleme alanından önizlemesi yapılabilir.



Film Şeridi Görünümü

Film Şeridi görünümünde Önizleme paneli üstte ve İçerik paneli aşağıya yerleşecektir. İçerik Panelinden bir resim seçildiğinde resmin detaylı bir hali önizleme de görünecektir.



Meta Veriler Görünümü

Meta Veriler görünümünde önizleme paneli kalkacak ve İçerik Panelinde resimler yatay şekilde ayrıntılarıyla görünecektir. Bu ayrıntılarda resim dosyasının adı, oluşturulma tarihi, boyutu, türü, derecesi, etiketi, değiştirilme tarihi, boyutları, çözünürlüğü ve renk profili bulunacaktır.

📴 resim										- 0 💌
Dosya Düzenle Görünüm Yığınlar Etiket Araçlar Per	ncere Yardım									
◆ → ▼ 10+ ↓ ²⁰ 10+ ℃ 10+ ▼	ŞARTLAR FIL	LM ŞERIDI META	VERILER	Çıktı anahta	AR SÖZCÜKLER Ö	NIZLEME IŞIK TABLOSU KLASÖ	RLER 🦷	P•		
📃 Masaüstü 🗲 🗼 resim						■ • ☆ •	Sıralama	ölçütü: Boyutla	r• • t) (t	
SIK KULLANILANLAR	İÇERIK									*=
Bridge Home	Ad	Oluşturulma Tarihi	Boyut	Tür	Derece	Etiket Değiştirilme Tarihi	Bo ^	Çözünürlük	Renk Profili	_
				· · ·			2112		IEC61966-2.1	-
May Bilgisayar	- / lortzoine 100	02 01 2007 06:00	1.40 MP	IDEC dooupor		052 2007	2016 v	06 noi	-0.09	
Masaüstü	*/ Mitasiye.urg	05.01.2007, 00.09	1.40140	JPEG GOSYASI		0(a 2007	2112	50 ppr	IEC61966-2.1	
P										_
Belgeler	kitap.JPG	03.01.2007, 05:56	1.48 MB	JPEG dosyası		Oca 2007	2816 x 2112	96 ppi	sRGB IEC61966-2.1	
Resimler	_									_
Sk Kullanianlari Buraya Sürükle	kolye.JPG	03.01.2007, 04:55	1.52 MB	JPEG dosyası		Oca 2007	2816 x	96 ppi	sRGB	
	- And Co						2112		1000 1900-2, 1	
META VERILER FILTRE	kumbara. JPG	03.01.2007, 05:55	1.40 MB	JPEG dosyası		Oca 2007	2816 x	96 ppi	sRGB	
f/4 2 0.7 (2816 x 2112	2.50						2112		IEC61966-2.1	
- 1.47 MB 96 ppi	makas, JPG	03.01.2007. 05:55	1,37 MB	JPEG dosvasi		Oca 2007	2816 x	96 ppi	sRGB	
AWB IS0 200 sRGB RGB	8						2112		IEC61966-2.1	
V Denza Özellikleri	moto IPG	03 01 2007 05:26	1.47 MB	1PEC doevag		Oca 2007	2816 x	96 noi	-PCR	
Dosya ozemikieri	Note See	05.01.2007, 05.20	1.47100	JPEG GOSYdsi		0(a 2007	2112	50 ppi	IEC61966-2.1	
Belge Türü JPEG dosyası										
Uygulama 803111	S6301067.JPG	02.01.2007, 20:12	1.50 MB	JPEG dosyası		Oca 2007	2816 x 2112	96 ppi	sRGB IEC61966-2.1	
Oluşturulma Tarihi 03.01.2007, 05:26:44										
Dosya Boyutu 1.47 MB	\$630 1085. JPG	03.01.2007, 05:25	1.51 MB	JPEG dosyası		Oca 2007	2816 x	96 ppi	sRGB	
Boyutlar 2816 x 2112							2112		IEC61900-2.1	
Boyutlar (inc) 29,3" x 22,0"	\$630 1086. JPG	03.01.2007, 05:25	1.50 MB	JPEG dosyası		Oca 2007	2816 x	96 ppi	sRGB	
Gozununuk 90 ppi Bit Derinliği 8							2112		IEC61966-2.1	1
Renk Modu RGB	56301087, IPG	03.01.2007.05:26	1.50 MB	JPEG dosvasi		Oca 2007	2816 x	96 ppi	sRGB	
Renk Profili sRGB IEC61966-2.1				,			2112		IEC61966-2.1	
▶ IPTC Çekirdeği		02.01.2007.05.20	1 47 10	1050 damag		0 2007	2016.0	00	-0.00	
Kamera verileri (EXIF) Rozlama Modu, Otomatik	56301090.JPG	05.01.2007, 05:26	1.47 MB	JPEG dosyasi		Uca 2007	2016 X 2112	ao hhi	IEC61966-2.1	
Pozlama Dizini 1/1										
Odak Uzaklığı 13.7 mm	56301099.JPG	03.01.2007, 05:29	1.49 MB	JPEG dosyası		Oca 2007	2816 x	96 ppi	sRGB TEC61966-2_1	Ŧ
Ø √										
39 5če 1 recidi - 1 47 MB						n				AND INCOME.

Çıktı Görünümü

Çıktı görünümünde üst tarafa Önizleme Paneli, hemen altına İçerik Paneli ve sağ tarafa Çıktı sekmesi yerleşecektir. Çıktı sekmesi sayesinde resimler Web Galerisi veya PDF dökümanlarına dönüştürülebilir.



Anahtar Sözcükler Görünümü

Anahtar Sözcükleri görünümünde resimler İçerik bölümünde yatay şekilde görülecektir. Bu görünüm resimlere anahtar sözcük atamak için en elverişli görünümdür. Anahtar sözcükler resimler aranırken daha hızlı bir şekilde bulunmasına olanak tanırlar.

🚨 resim					
Dosya Düzenle Görünüm Yığınlar Etiket Araçlar Pencere Yardım					
◆ → ▼ 10 × 10 10 × 5 10 × 5 ARTLAR	FILM ŞERIDI META VERILER ÇIKTI ANAH	TAR SÖZCÜKLER ÖNIZLEME	IŞIK TABLOSU KLASÖRLE	R ▼ <u></u> ρ•	
📃 Masaüstü 🗲 🗼 resim			圖 ■ - ☆ -	Sıralama ölçütü: Boyutlar 🔻 🔨) () () 🖿 🖬 🛍
SIK KULLANILANLAR İÇERIK					*=
Rridge Home	Değiştirilme Tarihi: 03.01.2007, 04:55:02	Telif Hakkı: COPYRIGHT, 2007			1
🖳 Bilgisayar	Belge Türü: JPEG dosyası 1/90 s da f/4.9. ISO 120	Aginania. <			
Masaüstü					
Belgeler	makas.JPG	Odak Uzakliğı: 17.4 mm 2816 x 2112 @ 96 ppi			
Resimler	Oluşturulma Tarihi: 03.01.2007, 05:55:18	Renk Profili: sRGB IEC61966-2.1			
Sik Kullanılanları Buraya Sürükle	1.37 MB	Agklama: < >			
	Belge Türü: JPEG dosyası 1/90 s da f/4.9. ISO 120				
ANAHTAR SOZCUKLER FILTRE *= Atanms Anahtar Sözcükler:					
	moto.JPG				
V İnsənlər 2	Oluşturulma Tarihi: 03.01.2007, 05:26:44				
Remzi	Değiştirilme Tarihi: 03.01.2007, 04:26:44				
V Olaylar 3	Belge Türü: JPEG dosyası				
Düğün Töreni	0.7 s da f/4.2, ISO 200				
Mezuniyet	56301067 190	Odak Uzakiču 13.7 mm			
Verler 5		2816 x 2112 @ 96 ppi			
Paris	Oluşturulma Tarihi: 02.01.2007, 20:12:29 Değistinime Tarihi: 02.01.2007, 19:12:30	Renk Profil: sRGB IEC61966-2.1 Telif Hakk: COPYRIGHT 2007			
San Francisco	1.50 MB	Açıklama: < >			=
Tokyo	Belge Turú: JPEG dosyasi 1/10 s da f/4.2, ISO 200				
	\$6301085.JPG	Odak Uzaklığı: 5.8 mm			
	Oluşturulma Tarihi: 03.01.2007, 05:25:34	Renk Profil: sRGB IEC61966-2.1			
	Değiştirilme Tarihi: 03.01.2007, 04:25:34	Telif Hakk: COPYRIGHT, 2007			
		Açınama: <. >			▼
38 öğe, 1 seçildi - 1.47 MB			•		

Önizleme Görünümü

Önizleme görünümünde içerik sol tarafa dikey şekilde yerleşecektir. Sağ tarafa yerleşen önizleme paneli büyük yer tutacaktır.



Işık Tablosu Görünümü

Işık Tablosu görünümünde ekrandan tüm paneller kalkacak ve sadece içerik panelinde resimler görünecektir.

Dotation Genominal Wahr Ext Argin Parce Vadim Image: Status Imag	📧 resim												×
	Dosya Düzenle	Görünüm Yığınlar I	Etiket Araçlar Pe	ncere Yardım									
Image: Control (1) Image: Co	· + +	¶o- • 📷 🗗 -	G <u>∎</u> +-	ŞARTLAR	FILM ŞERIDI	META VERILER ÇıKTı	ANAHTAR SÖZCÜ	KLER ÖNIZLEME	IŞIK TABLOSU KLA	SÖRLER 🔻	P+		-
Freex (m, p) 0 lefte 1. PG lefte 1	📜 Masaüstü 🗲 🗼	resim							፟∭ ■ - ☆ -	Sıralama ölç	ütü: Boyutlar 🔻 🔨	t) (t) 🖬 🖬	
$\left \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	İÇERIK												*=
gr. jgg lembaPG lembaPG lembaPG oddstPG oddstPG gedstPG <thgedstpg< th=""> <thgedstpg< th=""></thgedstpg<></thgedstpg<>					-			R					Â
Scolitor.PR Scolitor.PR anshor.PR belk book.PG down.PG gl. PG berland isgumbaga.PG iedekle.PG ied	çim.jpg	lamba.JPG	lamp.JPG	levha.JPG	notluk.JPG	odun.JPG	ördek. JPG	park.JPG	postakutusu. JPG	\$6301009.JPG	S6301083.JPG	S6301106.JPG	
\$5301107.PG \$530109.PG anahtar.PG beldelik.PG bonouk.PG durar.PG gul.PG harita.PG keldelik.PG keldelik.PG istasiye.PG \$530107.PG \$530109.PG anahtar.PG \$530109.PG abeldelik.PG bedelik.PG			•••	٩	0	Antonio presente de la constante en destrato presente constante persona en presente presente constante person en presente persona en presente en constante persona en presente en antonio persona en presente person en persona en presente persona en constante persona en persona en constante persona en persona en constante persona en persona en constante persona en persona en constante persona en persona en constante persona en persona en constante persona en persona en constante persona en persona en persona en persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en persona en persona en constante persona en persona en persona en persona en persona en constante persona en pe	A .			÷.	÷.	-	
No. No. <th>\$6301107.JPG</th> <th>\$6301109.JPG</th> <th>anahtar.JPG</th> <th>bileklik. JPG</th> <th>boncuk.JPG</th> <th>duvar.JPG</th> <th>gül. JPG</th> <th>harita.JPG</th> <th>kaplumbağa. JPG</th> <th>kelebekk. JPG</th> <th>kelebekp.JPG</th> <th>kirtasiye.JPG</th> <th></th>	\$6301107.JPG	\$6301109.JPG	anahtar.JPG	bileklik. JPG	boncuk.JPG	duvar.JPG	gül. JPG	harita.JPG	kaplumbağa. JPG	kelebekk. JPG	kelebekp.JPG	kirtasiye.JPG	
kitap.JPG kolye.JPG kumbara.JPG makas.JPG makas.JPG moto.JPG 56301067.JPG 56301085.JPG 56301085.JPG 56301087.JPG 56301090.JPG 56301099.JPG 56301111.JPG		C)		¥	840					\$ %			
	kitap. JPG	kolye.JPG	kumbara. JPG	makas. JPG	moto. JPG	S6301067.JPG	S6301085.JPG	S6301086.JPG	\$6301087.JPG	\$6301090.JPG	\$6301099.JPG	S6301111.JPG	
	caat. IPG	URITI. IPG											

Klasörler Görünümü

Klasörler görünümü konumda bulunan resimleri daha kolay bulmaya ve önizlemeye yarar. Önizleme Paneli sağ tarafa yerleşir.

📴 resim					
Dosya Düzenle Görünüm Yığınlar Etiket Araçlar Per	ncere Yardım				
◆ → ▼ 10 · ↓ □ 10 · · · 0	ŞARTLAR FILM ŞERIDI	META VERILER ÇIKTI ANAHTAR	SÖZCÜKLER ÖNIZLEME IŞIK TAB	ILOSU KLASÖRLER 🔻 🖌	D•
📃 Masaüstü 🗲 🗼 resim				। 🔹 🔹 🔹 Sıralama ölçütü: Bo	oyutlar * 🔺 🗇 🐣 🗎 📷 * 📽 🛱
SiK KULLANILANLAR	İÇERIK				-=
8 Bridge Home		0	tampet and arrived arrived	+100+	·
📕 Bilgisayar	20000000		town danned owned owned		Y V. S.
📃 Masaüstü	0000		dening of energies of another		
Elgeler Belgeler	bileklik.1PG	boncuk.1PG	duvar. 1PG	qül.1PG	harita.1PG
Resimler					
Sik Kullanılan Buraya Sürükle		• •			
KLASÖRLER	S COR	6	. 12	2	
V Masaüstü	60000	2	6 0		
Addbe CS4	A BOMILO	1. A.S.	1 Serve		
▶ 1 🐜 Bilgisayar	E	40	A CARLER		
🕨 🝌 DÖKÜMANS					
Genel					0.021 0.0510.021
p p IDSUK	kaplumbağa.JPG	kelebekk.JPG	kelebekp.JPG	kırtasiye.JPG	kitap.JPG 🔤
▶ 👃 SON					
▶ 🚡 user					
🕨 🞼 Bilgisayar	see n	100	1		
	I have Grant		and the		
	and a strange and a strange	· · · · ·			
	N 1 1 1 1 2 ()	the co			
	- 0° 0°		0		
	kolye.JPG	kumbara.JPG	makas.JPG	moto.JPG	S6301067.JPG
38 öğe, 1 seçildi - 1.47 MB				0	

Bridge'den Resimleri Açmak

Bridge çalışma alanı, panellerden oluşan ve kullanıma göre değiştirilebilen bir yapıya sahiptir. Paneller sürüklenerek yerleri ve boyutları değiştirilebilir. Ayrıca çalışma alanının hazır değişik görünümleri de mevcuttur ve isteğe göre bu alanlarda kullanılabilir. Çalışma Alanını kendinize göre ayarlayabilir, kaydedebilir, silebilir veya sıfırlayıp varsayılan ayarda kullanabilirsiniz. Bölüm 2 Bridge

Bridge çalışma alanında dosyalar açabilir, içeriğini görebilir ve dosya özelliklerini kontrol edebilirsiniz.

Elektronik bir aygıtta bulunan resim veya fotoğrafları Bridge'de açmak için Bridge'in Menü Çubuğunda bulunan **Dosya** başlığı tıklanır ve açılan menüden **Fotoğrafları Kameradan Al** seçilir veya Menü Çubuğu altında bulunan fotoğraf makinesi şeklindeki simgesine tıklanır. Açılan Fotoğraf İndirici penceresi vasıtası ile elektronik aygıtta bulunan resim ve fotoğraflar sabit diskinize kayıt edilir ve Bridge içerisinde görüntülenir.

Resimlere Göz Atmak

Bridge ile dosya yönetimi kolaydır. Sol tarafta bulunan Klasörler Paneli'nde liste görünümündeki klasörler arasında gezilebilir.



Bridge'de resim dosyalarına göz atmak için sol tarafta bulunan Klasörler paneli kullanılır. Klasörler Panelinde bilgisayarda bulunan bütün konumları görmek mümkündür. Bu bilgisayar konumlarında bulunan klasör simgelerinin yanında küçük üçgen simgeler vardır. Bu simgelere tıklanıldığında klasörler açılacak ve içindeki alt klasörler ve dosyalar görünür hale gelecektir. Dosya incelendikten sonra tekrar bir üst dizine yani klasör ortamına geçilmek istenirse Menü Çubuğu altında bulunan **Geri Git** simgesi kullanılabilir. **İleri Git** simgesi de tekrar dosyaya dönmeyi sağlar.

Resimleri Bulmak

Bridge, aranılan dosyaları rahat bulabilmek için alternatif çalışma alanlarına sahiptir. Bilgisayarda bulunan resim, ses, video ve diğer dosyaları değişik çalışma alanlarında arayabilirsiniz.

Arama sonucunca karşınıza gelen dosyalar için değişik sıralama özelliklerini kullanarak istenildiği gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.



BÖLÜM BÖLÜM

Temeller

Tercihleri Ayarlamak Yakınlaştırmak ve Tuvali Çevirmek Yeniden Boyutlandırmak ve Resim Çözünürlüğü Tuvale Eklemek Tuvali Döndürmek Renk Seçmek Bir Fırça Ucunu Boyutlandırmak Geri Almak ve Geçmiş Paneli Kaydetmek ve Dosya Formatları Sıfırdan Bir Dosya Oluşturmak

Tercihleri Ayarlamak

Tercihler, Photoshop'ta bulunan özellikleri ayarlamak için seçeneklerin düzenlendiği bölümdür. Tercihler içerisinde, Genel, Arabirim, Dosya İşleme, Performans, İmleçler, Transparanlık ve Gamut, Birimler ve Cetveller, Kılavuz Izgara ve Dilimler, Eklentiler ve Metin, Camera Raw olmak üzere birçok ayarlanabilir bölüm mevcuttur.

Tercihler penceresini açmak için:

- Fareyle Menü Çubuğunda bulunan Düzen başlığına ve açılan menüden Tercihler seçeneğine tıklanabilir.
- Klavyeden Alt tuşu basılı iken Düzen menüsünü açmak için Z harfine ve Tercihler seçeneğini seçmek için C harfine basılabilir.
- Klavyeden CTRL + K tuş kombinasyonuna basılabilir.

Tercihler		—
Genel	Renk Seçici: Adobe	Tamam
Arabirim Dosya İşleme Performans İmleçler Transparanlık ve Gamut Birimler ve Cetveller Kılavuz, İzgara ve Dilimler Eklentiler	Görüntü Enterpolasyonu: Bikübik (keskin degradeler için en iyisi) Seçenekler Açık Belgeleri Otomatik olarak Güncelle Bitince Sesle Uyar Ö Dinamik Renk Sürgüleri Panoyu Dışa Aktar Araçlar Arasında Geçiş İçin Shift Kullan Ü Hızılı Yatay Kaydırmayı Etkinleştir	İptal Önceki İleri
Metin	Yapıştırma/Yerleştirme Sırasında Yındın Bytindir Geçmiş Günlüğü Günlük Öğelerini Kaydet: Metin Dosyası Seç Her ikisi Günlük Öğelerini Düzenle: Sadece Oturumlar Sadece Oturumlar Tüm Uyarı İletişim Kutularını Sıfırla	

Açılan Tercihler penceresinde bulunan başlıklar arasında geçiş yapmak için sağ tarafta butonlar bulunur. Bir sonraki başlığa geçmek için **İleri** butonunu ve bir önceki ayara geçmek içinse **Önceki** butonunu kullanabilirsiniz.

Sadece bir başlığın ayarları üzerinde çalışılacak ve diğer başlıkta bulunan ayarlar aynı bırakılacaksa sol tarafta bulunan başlıklardan ilgili konu başlığı seçilir.

Tercihler'de bulunan başlıklardan değişik konularda birçok değişiklik yapılabilir. Örneğin Uyarı Pencereleri eski ayarlara dönülmek istenirse yine Tercihler penceresinde bulunan **Tüm Uyarı iletişim Kutularını Sıfırla** butonuna basılır. Devre dışı bırakılan tüm uyarı iletişim kutuları artık etkin olacağını ve bundan sonra ilk uygulanışında gösterileceğini belirten bir uyarı penceresi gelecektir. Uyarı İletişim Kutuları sıfırlanır ve bundan sonra varsayılan özellikleri ile kullanılır.

Yakınlaştırmak ve Tuvali Çevirmek

Photoshop'ta açılan resim dosyalarına istenilen oranda yakınlaştırarak daha detaylı bakılabilir.

Yakınlaştırma işlemini gerçekleştirmek için:

Araç Panelinde bulunan Yakınlaştırma Aracına bir kez fare ile tıklanır. Fare işaretçisinin büyütece dönüştüğü görülür. Araç Panelindeki Yakınlaştırma aracına tıklanıldığına yukarıda bulunan Seçenekler Çubuğu Büyüteç seçenekleriyle otomatik değişecektir. Seçenekler Çubuğunda yan yana iki simge olan Yakınlaştır ve Uzaklaştır simgelerinden Yakınlaştır simgesine bir kez tıklanır. Resim dosyasında istenilen alana artı büyüteç şeklindeki fare işaretçisiyle tıklanıldığında o alanın alana yakınlaştığı görülür. Fareyle tek tek basarak veya fareyi basılı tutarak yakınlaştırmaya devam edilebilir.

Klavyeden sadece Z harfine basarak Yakınlaştırma işlemini aktifleştirebilirsiniz. Z harfine basıldığında fare işaretçisinin görüntüsü büyüteç olarak değişir ve bir önceki yöntemde olduğu gibi seçenekler çubuğu kontrol edilerek işleme devam edilir.

- Fareyle Menü Çubuğunda bulunan **Görünüm** başlığına ve açılan menüden **Yakınlaştır** seçeneğine tıklanabilir.
- Klavyeden ALT tuşu basılı iken Görünüm menüsünü açmak için N harfine ve Yakınlaştır seçeneğini seçmek için N harfine basılabilir.
- Klavyeden CTRL + "+" tuş kombinasyonuna basılabilir.

Yakınlaştırma işlemi için uzun süre fareyle dökümana basılı tutulduğunda animasyonlu bir şekilde görüntünün yakınlaştığı görülür. Bu animasyonu etkinleştirmek için Menü Çubuğunda bulunan **Düzen** başlığından **Tercihler** seçeneği tıklanarak **Genel** seçilebilir. Açılan Tercihler penceresinden Animasyonlu Yakınlaştırma seçeneğinin yanındaki işaretleme kutusuna tıklayarak aktifleştirilir ve **Tamam** butonuna basılarak onaylanır.

Yakınlaştırma seçeneklerini kullanmadan direk farenin kaydıma tekerliği kullanılarak da işlem yapılabilir. Tercihler penceresinden Genel seçilir, **Kaydırma Tekeriyle Yakınlaştır** işaretlenerek aktifleştirilir ve onaylamak için **Tamam** butonuna tıklanır.

Yakınlaştırma işlemi yapılırken tüm resim dosyası yakınlaşır. Tıklanılan noktayı merkez kabul ederek merkezden yakınlaşma sağlanabilir. Yine Tercihler penceresinden Genel seçilir, **Tıklanılan Noktayı Ortalayarak Yakınlaştır** seçeneği işaretlenerek aktifleştirilir ve onaylanmak için **Tamam** butonuna tıklanılır.

Resim dosyasında sadece seçilen alan büyütülebilir. Araç Panelinden Yakınlaştır aracına tıkladıktan sonra fareyle basıp sürükleyerek kare bir seçili alan oluşturulduğunda, seçili alan otomatik yakınlaşır.

Resim dosyasındaki görüntü geçici olarak yakınlaştırılabilir. Yakınlaştırma aracını herhangi bir yöntemle seçtikten sonra **H** tuşu ile beraber farenin tuşuna basılı tutulursa görüntü geçici olarak yakınlaşacak ve elinizi çektiğiniz anda otomatik olarak eski haline dönecektir.

Resim %100 büyütülerek yakınlaştırılabilir. Araç Panelinde bulunan Yakınlaştır araç simgesine çift tıklanırsa resim dosyası %100 olarak büyüyecektir.

Resim ekrana sığdırılabilir. Araç Panelinde bulunan Yakınlaştır seçeneği seçildiğinde yukarıda bulunan Seçenekler Çubuğunda **Ekrana Sığdır** isimli bir buton yerleşecektir. Bu butona tıklayarak resim ekrana sığdırılır. Ekrana Sığdır seçeneğine Görünüm menüsünden de ulaşılabilir. Klavye kısayolu olarak **CTRL + 0** tuş kombinasyonu kullanılır.

Yakınlaştırma işlemi çok kez tekrarlanırsa veya uzun süre basılı tutulursa resmin artık piksellere ayrıldığı görülebilir. Her yaklaştırma işleminde piksel görüntüleri daha da büyüyecektir.



Yakınlaştırma yapılan resim dosyasının tekrar eski haline dönmesi istenirse tam tersi seçeneği olan Uzaklaştır seçeneği de kullanılabilir.

Uzaklaştırma işlemini gerçekleştirmek için:

- Araç Panelinde bulunan Yakınlaştırma Aracına tıklanır. Fare işaretçisinin büyütece dönüştüğü görülür. Araç Panelindeki Yakınlaştırma aracına tıklanıldığına yukarıda bulunan Seçenekler Çubuğu Büyüteç seçenekleriyle otomatik değişecektir. Seçenekler Çubuğunda yan yana iki simge olan Yakınlaştır ve Uzaklaştır simgelerinden Uzaklaştır simgesine bir kez tıklanır. Resim dosyasında istenilen alana eksi büyüteç şeklindeki fare işaretçisiyle tıklanıldığında o alanın uzaklaştığı görülür. Fareyle tek tek basarak veya fareyi basılı tutarak uzaklaştırmaya devam edilebilir.
- Klavyeden sadece Z harfine basarak Yakınlaştırma işlemini aktifleştirebilirsiniz. Z harfine basıldığında fare işaretçisinin görüntüsü büyüteç olarak değişir ve bir önceki yöntemde olduğu gibi seçenekler çubuğu kontrol edilerek yani eksi büyüteç seçilerek işleme devam edilir.
- Fareyle Menü Çubuğunda bulunan Görünüm başlığına ve açılan menüden Uzaklaştır seçeneğine tıklanabilir.
- Klavyeden ALT tuşu basılı iken Görünüm menüsünü açmak için N harfine ve Uzaklaştır seçeneğini seçmek için U harfine basılabilir.
- Klavyeden **CTRL** + "-" tuş kombinasyonuna basılabilir.

Ekrandaki tuval görüntüsü döndürülebilir. Ekrandaki görüntüyü döndürmek için Menü Çubuğunun sağ tarafında bulunan **Görünümü Döndür Aracı** kullanılır. Tuvalin döndürülmesi işlemi tasarım ekranında bir döndürülmedir ve resim gerçekte döndürülmemektedir.



Yeniden Boyutlandırmak ve Resim Çözünürlüğü

Photoshop'ta kullanılan resim içeriği korunarak yeniden boyutlandırılabilir.

Resim dosyasını yeniden boyutlandırmak için Menü Çubuğunda bulunan **Görüntü** başlığından **Görüntü Boyutu** seçeneğine tıklanır veya klavyeden **ALT + CTRL + I** tuş kombinasyonuna basılır. Ekrana görüntü boyutunu değiştirmek için Görüntü Boyutu penceresi açılır.

Görüntü Boyutu	I			×
Piksel Boyu	tları: 17,0M			Tamam
Genişlik:	2112	piksel 👻	าด	İptal
Yükseklik:	2816	piksel 👻		Otomatik
Belge Boyu	itu:			
Genişlik:	55,88	cm	ד ר	
Yükseklik:	74,51	cm	- _∎	
Çözünürlük:	96	piksel/inç	•	
 ✓ Stilleri Ölçel ✓ Oranları Kor ✓ Görüntüyü 	kle 'u Yeniden Örne	kle:		
Bikübik (kes	kin degradeler	için en iyisi)	-	

Bir resim küçük karelerden oluşur. Bu karelere piksel denir. Birim uzunluğa düşen kare sayısı ne kadar çok olursa resmin kalitesi o kadar yüksek olur. Buna çözünürlük denir. Görüntü Penceresinden piksel ve belge boyutu değiştirilerek yeniden boyutlandırma işlemi yapılmış olur.

Tuvale Eklemek

Tuval Boyutu büyültülmesi gerektiğinde tuvale ekleme yapılır. Tuvale ekleme yapabilmek için Menü Çubuğunda bulunan **Görüntü** başlığından **Tuval Boyutu** seçeneğine tıklanır veya klavyeden **ALT + CTRL + C** tuş kombinasyonuna basılır. Ekrana gelen pencerede genişlik ve yükseklik ayarlanır, tuval büyütülürken hangi alanının sabit kalıp büyümenin hangi yönde olacağı belirlenir. ve Arka Plan rengi belirlenir. Benzer işlem tekrarlanarak istenildiğinde tuval küçültülebilir.

			(•				
- Geçerli Boyut: 24 Genişlik: Yükseklik: - Xeni Boyut 24 20	,2M 3000 piksel 2816 piksel			Tamam İptal				
Genişlik: Yükseklik: Bağlantı:	3000 2816 Göreli	piksel	•		and the second s		þ	
Tuval uzantı rengi:	Arka Plan	•				H H		

Tuvali Döndürmek

Tuvali Döndürme, çalışılan ekrandaki resmi istenilen açıda ve yönde döndürmeyi sağlar.

Menü çubuğunda bulunan **Görüntü** başlığından **Görüntü Döndürme** seçeneği açıldığında açılı döndürme çeşitleri, yatay ve dikey olarak döndürme seçenekleri görülür.

180 seçeneği, resmi 180 derece döndürür.

90 CW seçeneği, resmi saat yönünde 90 derece döndürür.

90 CCW seçeneği, resmi saate ters yönde 90 derece döndürür.

Keyfi seçeneği, resmi sizin yazacağınız açıda sağa veya sola döndürür.

Tuvali Yatay Çevir seçeneği, resmi kendi etrafında yatay çevirerek sol üst tarafının sağ üst tarafa gelmesini sağlar.

Tuvali Dikey Çevir seçeneği, resmi kendi etrafında dikey çevirerek sol üst tarafının sağ alt tarafa gelmesini sağlar.



Tuvali Yatay Çevirebilirsiniz

Renk Seçmek

Resim dosyasında renkleri kullanmak için Araç Panelinin en altında üst üste iki renkli kare görülür. Bu renklerden önde olana Ön Plan Rengi, arkada bulunan kareye ise Arka Plan Rengi denir. Photoshop'u başlattığınızda varsayılan ayar olarak Ön Plan Rengi siyah, Arka Plan Rengi beyaz gelir.

Ön Plan ve Arka Plan kutularının yanında birde bu görüntünün küçük simgesi vardır. Resim dosyasında değiştirilen renklerin tekrar varsayılan ayara dönmesi için kullanılır. Ön Plan ve Arka Plan kutularının yanında iki yönlü ok simgesi görülür. Bu ok simgesi Ön Plan rengi ile Arka Plan rengini değiştirmek için kullanılır.



Ön Plan rengi olarak bir renk seçmek için üstüne bir kez tıklanır ve Renk Seçici penceresi açılır. Renk Seçici penceresinde sol tarafta renk seçimi için renk alanı bulunur. Bu alanda fare sürüklenerek yakalamak istenen ton sağ tarafta bulunan Yeni önizlemesinden kontrol edilebilir. Seçilen rengin renk değerleri ile ilgili bilgiler Renk Seçici Penceresinde görülür. Başka bir dökümanda kullanılan rengi, renk değerlerini gösterme özelliği sayesinde tekrar kullanabilme olanağı sağlar.

Resim dosyasında kullanılacak renkler Araç Panelinde bulunan Damlalık aracı kullanarak seçilebilir. Dökümanın herhangi bir yerinde kullanılmış olan rengi seçip tekrar aynı rengi kullanmayı sağlar.

Araç Panelinden Damlalık aracı seçildikten sonra kullanılmak istenen rengin üzerine tıklanır ve Ön Plan Rengi damlalıkla emilen renkle yer değiştirir. Damlalık aracını seçmek için bir başka yöntem **i** harfine basmaktır. Damlalıkla renk seçildikten sonra artık bu renkle çalışmaya devam edilebilir.

Renk değiştirmek için bir başka yöntemde Renk Paletini kullanmaktır. Renk Paletini açmak için Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** başlığını kullanabilirsiniz veya **F6** tuşuna basabilirsiniz.



Renk Paleti açıldığında Araç Panelinde olduğu gibi Ön Plan ve Arka Plan Rengi görülür. Hemen yanında renk sürgüleri bulunur. Bu renk sürgülerini değiştirince Ön Plan Rengi de ona bağlı olarak değişir. Renk sürgülerinin hemen altında damlalık görülecektir. Renk Seçmek için renkli alan üzerinde damlalık fare ile sürüklenerek ayarlanabilir.



Renk seçmek için kullanılan bir başka yöntemde Renk Örneklerini kullanmaktır. Renk Örnekleri Panelini açmak için Menü Çubuğunda bulunan başlığından **Renk Örnekleri** seçeneğine tıklanır. Renk Örnekleri sekmesine tıklanıldığında seçmek için birçok rengin muhafaza edildiği görülür. Bu renklerden herhangi biri seçilerek çalışmaya devam edilebilir. Doküman da kullanılan renk bu alana eklenebilir. Eklenmek istenen rengi buraya eklenip devamlı kullanmak için aynı paneldeki aşağıda bulunan Ön Plan renginin yeni renk örneğini oluşturmaya yarayan simgeye tıklanır. Arka Plan rengini değiştirmek için CTRL tuşu ile beraber istenilen renge fare ile tıklanır. Rengi silmek içinse sürüklenip çöp simgesine bırakılır.

Bir Fırça Ucunu Boyutlandırmak

Fırça uçları ile ilgili işlem yapabilmek için Photoshop'un Fırçalar Paneli kullanılır. Fırçalar paneli o an ekranda değil ise Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** başlığından **Fırçalar** seçeneği ile ekranda görünür hale getirebilirsiniz. Klavyeden **F5** tuşuna basmakta Fırçalar Panelini açmanın bir başka yoludur.



Fırça panelinde sol tarafta bulunan başlıklarda Fırça Ucu Şekli seçeneği fırçanın çapını, yönünü, açısını, yuvarlaklığını, sertliğini ve darbe aralıklarını değiştirmeyi sağlar.

Çap sürgülü seçeneği ile piksel değerinde fırçanın boyutu ayarlanır. Sürgü menüsü 2500 piksele kadar izin verir. Sürgü menüsünün hemen üstündeki metin kutusundan Piksel değeri el ile de girilebilir. Fırçanın boyut ayarlamaları yapılırken aynı pencerede en altta bulunan önizlemeden de fırçanın boyutu kontrol edilebilir.

Fırçanın yönü değiştirilebilir. Fırçalar panelinde bulunan x ekseninde değiştir veya zıt yön olarak y yönünde değiştir seçeneklerini onaylayabilirsiniz.

Fırçanın açısını değiştirebilirsiniz. Fırçalar panelindeki açı seçeneğinden değer girerek açısı ayarlanabilir. Hemen sağında bulunan simgedeki açı çubuğunu sağa sola çevirerek açı yine ayarlanabilir.

Fırçanın ucu yuvarlaklaştırılabilir. Fırçalar panelinde bulunan Yuvarlaklık seçeneğinden fırçanın ucu yuvarlaklaştırılır veya keskinleştirilebilir. Hemen sağında bulunan simgedeki siyah noktaları çekerek yuvarlaklık ayarlanabilir.

Fırçanın sertliği ayarlanabilir. Fırçalar panelinde bulunan Sertlik seçeneğinden fırçanın yumuşak veya sert çizilebileceği ayarlanabilir. Yine aynı pencerede bulunan önizlemeden fırçanın sertliği kontrol edilebilir.

Fırçanın çizim darbelerinin arası açılabilir. Aralık değeri ne kadar yükseltilirse o kadar darbelerin arası açık olur ve düz bir çizgiden çok noktalı bir çizime benzer.

Geri Almak ve Geçmiş Paneli

Yapılan işlemden vazgeçmek yani geri almak için birçok yöntem mevcuttur.

Geri alma işlemini gerçekleştirmek için:

Fareyle Menü Çubuğunda bulunan Düzen başlığına ve açılan menüden Geriye Adım seçeneğine tıklanabilir.

Klavyeden ALT tuşu basılı iken Düzen menüsünü açmak için Z harfine ve Geriye Adım seçeneğini seçmek için İ harfine basılabilir.

Klavyeden **ALT + CTRL + Z** tuş kombinasyonuna basılabilir.

Geri alınan işlemden vazgeçilirse işlem yinelenebilir.

Yineleme işlemini gerçekleştirmek için:

Fareyle Menü Çubuğunda bulunan Düzen başlığına ve açılan menüden Öne Adım seçeneğine tıklanabilir.

Klavyeden ALT tuşu basılı iken Düzen menüsünü açmak için Z harfine ve Öne Adım seçeneğini seçmek için Ö harfine basılabilir.

Klavyeden SHIFT + CTRL + Z tuş kombinasyonuna basılabilir.

Geçmiş Paneli kullanılarak birden fazla işlem geri alınabilir. Geçmiş Panelini görünür hale getirmek için Menü çubuğunda bulunan **Pencere** başlığından **Geçmiş** seçeneği seçilir. Geçmiş Paneli sağ tarafta bulunan panellerin yanına gelir.

		∢⊺x `
Geçmiş		•≣
3	ördek.JPG	ŕ
	Aç	
D.	Hızlı Seçim	
	Doldur	
I I	Hızlı Seçim	
	Boya Kovası	
D.	Hızlı Seçim	
I I	Hızlı Seçim	
	Boya Kovası	
	Boya Kovası	
	Seçimi Kaldır	
		-
	i 11 i	

Geçmiş Paneli yapılan tüm işlemleri izler. Çalışılan resim dosyasında yapılan her işlem yukarıdan aşağıya doğru komut isimleriyle adım adım buraya kaydedilir. Gerekli görülen yerlerde işlemi veya işlemleri geri alabilmeyi sağlar. Geçmiş panelinde bir işlemi geri almak için üstüne tıklamak yeterlidir. İstenildiği kadar işlem geri alınabilir. Geri alınan işlemden vazgeçilirse tekrar aşağıdan o adıma tıklanarak aktif hale gelir ve çalışmaya devam edilebilir.

Resim dosyasında yapılan tüm işlemleri iptal edip resmin ilk açıldığı andaki orijinal halini kullanmak için en üstte bulunan resim dosyasının görünüm simgesine tıklanır. Resim orijinal haline döner ve baştan çalışılabilir.

Kaydetmek ve Dosya Formatları

Üzerinde çalışmalar yapılan resim dosyasını saklamak ve daha sonra tekrar kullanmak için kaydetme işlemi yapılır.

Çalışma Alanında bir dosya kaydetmek için:

- Fare ile Menü Çubuğunda bulunan Dosya başlığına ve açılan menüden Kaydet seçeneğine tıklanabilir.
- Klavyeden ALT tuşu basılı iken Dosya menüsünü açmak için D harfine ve açılan menüden Kaydet seçeneğini seçmek için K harfine basılabilir.
- Klavyeden CTRL tuşu ile beraber aynı anda S tuşuna yani CTRL + S tuş kombinasyonuna basılabilir.

Herhangi bir yöntemle dosya kaydedilmek istenildiğinde ekrana kaydedilecek dosyanın özelliklerini belirlemeyi sağlayan pencere gelir. Bu pencerede resim dosyasına istenilen isim verilir ve istenilen yere kaydedilir.

Resim dosyaları kaydedilirken kullanılacağı yere uygun bir formatta kaydedilir.

JPEG, daha çok fotoğraflarda kullanılan bir resim sıkıştırma formatıdır.

GIF, web de kullanımı tercih edilen resim formatıdır.

TIFF, geniş kullanım özelliğine sahip bir Bitmap tabanlı formattır.

PSD, Photoshop'un ham dosya kaydetme formatıdır. Dosya üzerinde daha sonradan değişiklik yapılması isteniyorsa resim dosyaları yapılan işlemlerin kolayca değiştirilebilmesi için bu formatta kayıt edilmelidir.

Sıfırdan Bir Dosya Oluşturmak

Çalışma Alanında yeni bir dosya açmak için klavye kısayolları veya fare kullanılabilir. Klavye kısayollarını kullanmak işlemleri daha hızlı gerçekleştirmeye yardımcı olur. Bir işlemi yapabilmek için aynı anda tuşlara basılması işlemine tuş kombinasyonu denir. CTRL tuşu ile beraber aynı anda N tuşuna basılır ise bu tuş kombinasyonu arasına artı konularak "CTRL + N" ifade edilir.

Çalışma Alanında yeni bir dosya açmak için:

- Fare ile Menü Çubuğunda bulunan Dosya başlığına ve açılan menüden Yeni seçeneğine tıklanabilir.
- Klavyeden ALT tuşu basılı iken Dosya menüsünü açmak için D harfine ve açılan menüden Yeni seçeneğini seçmek için Y harfine basılabilir.
- Klavyeden CTRL tuşu ile beraber aynı anda N tuşuna yani CTRL + N tuş kombinasyonuna basılabilir.

Herhangi bir yöntemle yeni bir dosya oluşturulmak istenildiğinde ekrana yeni dosyanın özelliklerini belirlemeyi sağlayan pencere gelir.
BÖLÜM 4

Seçimler

Geometrik Seçimler Yapmak Seçimleri Değiştirmek Seçimleri Birleştirmek Hızlı Seçim Aracını Kullanmak Seçim Kenarlarını İnceltmek Hızlı Maske Modu Kullanmak Gelişmiş Renk Aralığı Komutu ile Seçmek Manyetik Kement Aracı ile Seçmek Arka Plan Silgisi Aracı Kullanmak Seçimleri Kaydetmek P hotoshop'ta resim dosyaları üzerinde işlemler yapabilmek için önce işlem yapılacak yerin seçilmesi gerekir. Seçim yapılan alan programa gösterildikten sonra işlem uygulanır. Böylece sadece istenen alanda değişiklik yapılmış olur. Seçilen alan üzerine filtreler ve renk dolguları uygulanabilir, kesme, kopyalama, yapıştırma gibi basit işlemler yapılabilir. Her resimde seçilecek alan farklı yapıya sahip olduğu için, her yapı için farklı seçme yöntemleri vardır.



Seçim işlemini gerçekleştirebilmek birçok yöntem mevcuttur. Kement Araçları, Geometrik İşaretleme Araçları, Hızlı Seçim ve Sihirli Değnek Aracı, Renk Aralığı vs.

Menü Çubuğunda bulunan **Seç** başlığı seçme işlemlerini yapabilmek ve düzenlemeler için hazırlanmış bir menüdür.

Resim dosyasındaki görüntünün tamamını seçmek için Menü Çubuğunda bulunan **Seç** başlığından **Tümü** seçeneğine tıklanır yada klavye kısayolu olan **CTRL + A** tuş kombinasyonuna basılır. Resmin tamamının seçildiği görülür. Seçme işlemini iptal etmek için aynı menüden **Seçimi Kaldır** seçeneği kullanılır ya da klavye kısayolu olan **CTRL + D** tuş kombinasyonuna basılır. Resmin seçimden çıktığı görülür. Tekrar aynı alan seçilmek istenilirse aynı menüden **Yeniden Seç** tıklanır ya da klavye kısayolu olan **SHIFT + CTRL + D** tuş kombinasyonuna basılır. Böylece tekrar seçme işlemiyle vakit kaybedilmez. Seçilen alanın dışında kalan yerleri seçmek için yine aynı penceredeki **Ters** seçeneği kullanılır ya da klavyeden **SHIFT + CTRL + I** tuş kombinasyonu kullanılır.

Seçilen alanda işlem yapılmadan önce seçili durumdayken sürüklenerek yeri değiştirilebilir.

Menü Çubuğunda bulunan **Seç** Başlığı içindeki **Renk Aralığı** seçeneği ile aynı renk aralığında olan resimdeki bölümleri hızlı bir şekilde seçmeyi sağlar.

Araç Panelinde bulunan Kement Aracı ile de seçim yapılacak yerle işaretlenerek seçme işlemi yapılabilir.

Araç Panelinde bulunan Dikdörtgen, Oval, Tek Piksel İşaretleme araçlarıyla da kare, yuvarlak geometrik seçimler yapılır.

Geometrik Seçimler Yapmak

Dikdörtgen, oval ve tek piksel işaretleme araçları ile geometrik seçimler yapılabilir.



Geometrik Seçim aletlerinin kullanımı aynıdır. Araç Panelinden Dikdörtgen, Oval ya da Tek Satır İşaretleme araçlarından biri seçildikten sonra seçilmek istenen alana fareyle tıklanıp sürüklenir ve yeterli alan oluştuktan sonra bırakılır.

Düzgün, tam geometrik şekiller için klavyeden **SHIFT** tuşu kullanılır. Dikdörtgen İşaretleme Aracında kullanılırsa Kare seçilebilir. Oval İşaretleme Aracında kullanılırsa Daire seçilebilir.

Eğer resim dosyasında çalışılırken Kılavuz, Izgara, Katman, Dilim, Belge Sınırı gibi yapışması istenilen yer varsa Menü Çubuğunda bulunan **Görünüm** başlığından **Yapış** seçeneği aktif hale getirilir. Yapıştır seçeneği klavyeden seçilmek istenirse **SHIFT + CTRL + Ş** tuş kombinasyonu kullanılabilir. Yapışması istenen yer ise hemen altında bulunan **Yapışma Yeri** seçeneğinden ayarlanabilir. Seçim otomatik olarak bu seçeneklere yaklaşır.

Geometrik Seçim Araçlarından biri seçildiği zaman yukarıda bulunan Seçenekler Çubuğunda bu araçlara ait simgeler yerleşir.



Yeni Seçim simgesi ile seçime başlayabilirsiniz.

Seçime Ekle simgesi ile önceden seçilmiş alanla yeni seçilecek alanın bileşmesi sağlanır.

Seçimden Çıkar simgesi ile seçili alandan istenilen bölüm çıkartılıp seçim daraltılabilir.

Seçimle Kesiştir seçeneği ile seçilmiş iki alandan ortak olan alanı seçip diğer alanları çıkartmayı sağlar.

Seçimleri Değiştirmek

Kullanılan herhangi bir seçme yönteminden sonra seçim yapılan alan genişletilebilir, daraltılabilir, düzgünleştirilebilir, kenarına seçim yapılabilir veya geçiş yumuşatılabilir.

Seçilen alan üzerinde değişiklik yapmak için Menü Çubuğundan **Seç** başlığı seçilerek **Değiştir** seçeneğine tıklanılır.

Kenarı görüntü kusurlu olan resimler için **Değiştir** seçeneği menüsünden **Kenarlık** seçilerek kusurlu alan seçilir ve düzenleme yapılabilir. Keskin kenarlı ve düzgün olmayan seçimler için **Düzgünleştir** kullanılabilir.

Seçimleri Birleştirmek

Resim dosyasındaki bir görüntüde istenilen alan seçildikten sonra başka bir seçiminde bu seçimle birleşmesi istenirse Seçenekler Çubuğunda bulunan Seçime Ekle simgesi kullanılır. Farklı alanlarda seçim yapılsa dahi seçim alanı tek bir seçim alanına eklenir.



Hızlı Seçim Aracını Kullanmak

Hızlı Seçim Aracı, resim dosyasındaki renk kümelerini tek tıklama ile hızlı seçilmesini sağlar. Otomatik olarak aynı renkte olan bölümleri büyüklüğü fark etmeksizin seçer. Seçim alanı büyültülmek istenirse fareyle sürükleme işlemi de yapılabilir. Araç Panelinde bulunan Hızlı Seçim Aracı tıklanıldığı zaman fare işaretçisinin değiştiği görülür. Yukarıda bulunan Seçenekler Çubuğuna hızlı seçim aracı ile ilgili seçenekler yerleşir.

Yeni Seçim simgesi ile seçime başlayabilirsiniz.

Seçime Ekle simgesi ile önceden seçilmiş alanla yeni seçilecek alanın bileşmesi sağlanır.

Seçimden Çıkar simgesi ile seçili alandan istenilen bölüm çıkartılıp seçim daraltılabilir.

Hızlı Seçim Aracının fırçasının boyutu değiştirilebilir. Seçenekler çubuğundan Fırça seçeneğine tıklanarak Çap'ı büyütülebilir veya küçültülebilir.

Sihirli Değnek Aracı da Hızlı Seçim Aracı gibi aynı veya çok yakın renkte bulunan bölümleri hızlı şekilde seçmeyi sağlar. Resimde seçilmek istenen bölüme tek tıklama ile seçim işlemi gerçekleştirilir.



Araç Panelinde bulunan Sihirli Değnek Aracı tıklanıldığı zaman fare işaretçisinin değiştiği görülür. Yukarıda bulunan Seçenekler Çubuğuna hızlı seçim aracı ile ilgili seçenekler yerleşir.

Yeni Seçim simgesi ile seçime başlayabilirsiniz.

Seçime Ekle simgesi ile önceden seçilmiş alanla yeni seçilecek alanın bileşmesi sağlanır.

Seçimden Çıkar simgesi ile seçili alandan istenilen bölüm çıkartılıp seçim daraltılabilir.

Seçimle Kesiştir seçeneği ile seçilmiş iki alandan ortak olan alanı seçip diğer alanları çıkartmayı sağlar.

Seçim Kenarlarını İnceltmek

Seçim Kenarlarını inceltilerek pürüzler ve kusurlar azaltılabilir.



Seçim işlemini herhangi bir yöntemle yapıldıktan sonra Seçenekler Çubuğundan **Kenarları İncelt** butonuna tıklanır. Ekrana açılan Kenarı İncelt penceresinde birçok seçenek mevcuttur.

Çap sürgüsü ile kenarlara yumuşak geçiş uygulanabilir.

Kontrast sürgüsü ile kenarların daha belirgin görülmesi sağlanır.

Düzgünleştir sürgüsü ile keskin kenarla düzgünleştirilebilir.

Geçiş Yumuşatma sürgüsü ile kenardaki renkler arasındaki renk geçişi yumuşatılır.

Daralt / Genişlet sürgüsü ile seçim daraltılıp, genişletilebilir.

Hızlı Maske Modu Kullanmak



Hızlı Maske Modu seçim araçlarının dışında fırça ile boyama yapılarak seçilmesini sağlar. Hızlı Maske modu resimde seçimi koruyarak seçimin kenarlarını ayırmak içinde kullanılır.Hızlı Maske Modunu kullanmak için herhangi bir seçim yöntemiyle resimden alan seçilir. Araç Panelinin en altında bulunan Hızlı Maske Modunda Düzenle simgesine tıklanır ya da klavyede Q harfine basılır. Seçim yapılan alanı genişletmek için Fırça aracı ile beyaza boyayabilir, daraltmak içinse siyah renge boyayabilirsiniz. Hızlı Maske Modunda çıkmak için tekrar Araç Panelindeki simgesine tıklanabilir.

Gelişmiş Renk Aralığı Komutu İle Seçmek

Renk Alanı seçme yöntemi istenen renk ya da renk alanlarını seçmeyi sağlar.



Menü Çubuğunda bulunan **Seç** başlığından **Renk Aralığı** seçeneği tıklanır. Bu pencerede altta resim dosyasının bir ön izlemesi görülür. Pencerenin üst tarafında Seç Açılır Menüsünde değeri %50'den fazla olan renkleri hızlı seçebilmek için seçenekler mevcuttur. Bu seçenekler Kırmızılar, Sarılar, Yeşiller, Siyanlar, Maviler ve Macentalar'dır.

Manyetik Kement Aracı İle Seçmek

Resim dosyasından seçilmek istenilen alanı Kement Aracı, Çokgen Kement Aracı ve Manyetik Kement Aracı ile fareyi basıp sürükleyerek seçme işlemini geçekleştirebilirsiniz.



Araç Panelinde bulunan Kement Araçları tıklanıldığı zaman fare işaretçisinin değiştiği ve kement şeklini aldığı görülür. Yukarıda bulunan Seçenekler Çubuğuna kement seçme işlemiyle ilgili seçenekler yerleşir.

Yeni Seçim simgesi ile seçime başlayabilirsiniz.

Seçime Ekle simgesi ile önceden seçilmiş alanla yeni seçilecek alanın bileşmesi sağlanır.

Seçimden Çıkar simgesi ile seçili alandan istenilen bölüm çıkartılıp seçim daraltılabilir.

Seçimle Kesiştir seçeneği ile seçilmiş iki alandan ortak olan alanı seçip diğer alanları çıkartmayı sağlar.

Seçim yapılırken o an klavyede bulunan **CAPS LOCK** tuşu açık ise fare işaretçisi kement yerine kementin kapladığı alan kadar olan bir daireye dönüşecektir.

Kement araçlarından biri seçili iken klavyeden **ALT** tuşuna basılarak diğer bir kement aracına geçiş yapılabilir.



Kement Aracı, serbest seçimler yapmak için uygundur.

Araç Panelinde bulunan Kement Aracı ile seçim yapabilmek için resimde seçim yapılacak alandaki yere tıklamak gerekir. Elinizi kaldırmadan fareyi sürükleyerek seçim yapılacak yerin kenarından devam edilir. Seçme işlemini bitirmek için ilk tıkladığımız yere gidip fare işaretçisindeki yuvarlak simgeyi gördükten sonra aynı yere tıklamak gerekir. Tıklandıktan sonra seçim işleminin tamamlandığı görülür.

Çokgen Kement Aracı, düzgün köşeli şekil seçimler yapabilmek için uygun kement seçeneğidir.



Çokgen Kement Aracı ile seçim yapılırken klavyeden **SHIFT** tuşu basılı tutulursa kaydırma yapmamıza izin vermez ve daha düzgün seçimler yapılmasını sağlar.

Araç Panelinde bulunan Çokgen Kement Aracı ile seçim yapabilmek için resimde seçim yapılacak alandaki yere tıklamak gerekir. Çizilecek çokgenin her köşesi için bir kere fareyle tıklanılır. Seçme işlemini bitirmek için ilk tıklanılan yere gidip fare işaretçisindeki yuvarlak simgeyi gördükten sonra aynı yere tıklamak gerekir. Tıklandıktan sonra seçim işleminin tamamlandığı görülür.

Manyetik Kement Aracı, resimde fare ile sürükleme işlemi yapılırken renkleri otomatik hizalayarak seçer. Renkleri tanıdığı için kullanıcıya hızlı bir şekilde işlem yapma kolaylığı sağlar.

Araç Panelinde bulunan Manyetik Kement Aracı ile seçim yapabilmek için resimde seçim yapılacak alandaki yere tıklamak gerekir. Fareyi sürükleyerek seçim yapılacak yerin kenarından devam edilir. Fareyi sürükleme işlemi devam ederken otomatik olarak geçilen yerlere noktalar koyar. Eğer geçmek istenilen yerde nokta koymazsa ve seçim zorlanırsa fareyle tıklayarak nokta koyulabilir. Seçme işlemini bitirmek için ilk tıklanılan yere gidip fare işaretçisindeki yuvarlak simgeyi gördükten sonra aynı yere tıklamak gerekir. Tıklandıktan sonra seçim işleminin tamamlandığı görülür.

Seçim işlemi yapılırken yanlış oluşan bir noktayı silip tekrar seçmek için silme tuşları kullanılır. İstenilen noktaları sondan başa doğru silerek tekrar çizime devam edilebilir.

Seçme işleminin düzgün olduğu görülürse en baştaki tıklanılan noktaya gidip tıklamak yerine klavyeden **ENTER** tuşuna basılarak da seçme işlemi tamamlanabilir.

Arka Plan Silgisi Aracı Kullanmak

Arka Plan Silgisi Aracı ile seçim dışında kalan alan kolay silinebilir. Arka Plan Silgi Aracını kullanmak için önce alan seçilir. Araçlar Panelinde bulunan Arka Plan Silgisi Aracı tıklanır veya klavyeden **E** harfine basılır. Eğer Araçlar Panelinde bu araç görünmüyorsa Silgi Aracına basılı tutulur ya da yanındaki küçük üçgen simge tıklanır. Arka Plan Silgisi Aracı seçildikten sonra seçim alanının dışındaki bölüm fırçayla boyanır ve Arka Plan silinir.



Seçimleri Kaydetmek

Resim dosyasında yapılan seçim kaydedilebilir ve daha sonra tekrar kullanılabilir.

Seçim yöntemlerinden herhangi biri kullanıldıktan sonra Menü Çubuğunda bulunan **Seç** başlığından **Seçimi Kaydet** seçeneği tıklanarak seçim kaydedilir. Kaydedilen seçim Araç paletinde bulunan kanallar paletinde saklanır. Kanallar Paleti aktif değilse Menü çubuğunda bulunan **Pencere** başlığındaki **Kanallar** seçeneği aktif edilebilir.

BÖLÜM 5

Katmanlar

Katmanları Anlamak Katmanları Oluşturmak Katmanlar Panelinde Çalışmak Katmanları Kilitlemek Birden Fazla Katman ile Çalışmak Katmanları Bağlamak ve Düzleştirmek Bir Şekil Katmanı Eklemek Basit Katman Maskelemek Katman Karıştırma Modları ve Opaklık Kullanmak Katman, üzerinde çalıştığınız resim dosyalarınızın içindeki çizim, resim ve yazı gibi nesneleri ayrı ayrı barındıran öğelere verilen isimdir. Katmanlar aynı zamanda bu nesnelerin yığın sıralamasını da belirler. Yani katman sıralamasında en üstte olan resim dosyanızdada diğer nesnelerin üzerinde görünecektir.Katman Panelinde bulunan göz simgesini kullanarak katmanları gizleyebilir veya görünür hale getirilebilirsiniz.

Katman Panelini açmak için Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** Başlığından **Katmanlar** seçeneği aktif hale getirilir ya da klavyeden **F7** tuşlanır.

	44 X
Katmanlar	*=
Normal	Opaklik: 100%
Kilitle: 🔝 🖋 🕂 📾	Dolgu: 100% 🕨
💌 🔛 Katman 2	*
S Katman 1	
Katman 0	
	-
eə fx, 🖸 🤅). 🗆 🗟 🖉

Katmanları Anlamak

Değişik her bir öğe için farklı bir katman açılabilir. Açılan her katman bir önceki katmanın üstüne yerleşecektir. Belirli bir sırada katmanları yerleştirmek gerekir. Eğer altta kalan katmanda bulunan öğe görülmüyor ise alttaki katman, katmanlar panelinde tutup çekilerek üste taşınabilir.

Çizim aynı anda ancak bir katmana yapılabilir. Birden fazla katman seçilmesi de mümkündür. Örneğin katmanları aynı anda taşımak istediğinizde birden fazla katmanı aynı anda seçebilirsiniz.

Katmanları Oluşturmak

Photoshop açıldığında çalışmaya başlanmak üzere Menü Çubuğunda bulunan Dosya başlığı altından Yeni seçeneği seçilir. Ekrana Yeni penceresi açılır. Açılan bu pencerede Arka Plan İçeriği açılır menüsünde Özel seçeneği arka planı beyaz olarak seçmeyi sağlar, Arka Plan Rengi seçeneği Araç Kutusundaki Arka Plan renginde bulunan renk ya da varsayılan Arka Plan rengi olan siyah renk olarak ayarlamayı sağlar, Transparan seçeneği açılan dosyanın arka planını şeffaf olarak ayarlamayı sağlar. Katman Paneline bakıldığında seçilen Arka Plan görünümünde bir adet Arka Plan isimli katman açılır. Bu katman resim dosyasının Arka Planı ile ilgili renkleri ve özellikleri taşıyacaktır. Arka Plan katmanı kilitli olarak gelecektir ve yeni bir öğe ekleneceği zaman otomatik yeni katmana atacaktır. Ayrıca Arka Plan katmanı kilitli olduğu için Arka Plan taşınamaz. Arka plan katmanları özel türde katmanlardır. Bir Arka Plan katmanını normal bir katmana dönüştürmek için üzerine çift tıklanır. Ekrana gelen pencerede Katmana bir isim girilir. Renk ile ilgili özelliklerde girildikten sonra onaylanır ve Arka Plan katmanının normal katmana dönüştüğü ve kilidinin kalktığı görülür.



Arka Plan için uygun olduğu düşünülen bir katman Arka Plan Katmanı olarak ayarlanabilir. Uygun görülen katman seçildikten sonra Menü Çubuğunda bulunan **Katman** başlığından **Yeni** seçeneğine gelinir ve burada **Katmandan Arka Plan** seçeneği seçilir. Katmanın Arka Plan katmanına dönüştüğü görülür.

Herhangi bir katmanda seçilen bir görüntü katmana dönüştürülebilir. Önce katmandaki istenen görüntü herhangi bir seçme yöntemiyle seçildikten sonra Menü çubuğunda bulunan **Katman** başlığından **Yeni** seçeneğine gelinir. Buradan **Kopyala Yoluyla Katman** seçeneğine tıklanır ve katmanlar panelinde yeni bir katmana seçilen alanın katman haline geldiği görülür.

Katmanlar Panelinde Çalışmak

Katmanlar Panelinde tüm katmanlar belirli bir sırayla üst üste bir yığın sırasıyla listelenirler. Bu listede öğeler ve özellikler bulunur. Bu katmanlar gizlenebilir ve görünür hale getirilebilir. Bir katmanı gizlemek için yanında bulunan göz simgesine tıklanılır. Göz kaybolunca katmandaki öğelerde gizlenir. Tekrar görünür hale getirmek için aynı yere tıklanır. Göz simgesi görülünce katmandaki öğelerde ekranda görünür hale gelir. Katmanda yapılan bu özellik grupta da kullanılabilir. Grup gizlenildiği zaman içerisinde bulunan katmanlardaki tüm görüntülerde gizlenir.

0.* x kitan IDC @ 75% (//CB/8) * x	41
	Katmanlar *
	Normal V Opaklik: 100% >
	Kilitle: 🖸 🍠 🕂 🗃 🛛 Dolgu: 100% 🔸
	🗩 🎑 Katman 1
	💌 🔜 Katman 0
) * × kitap.JPG @ 25% (RGB/8) * ×	Katmanlar
)* × kitap.JPG @ 25% (RGB/8) * ×	Katmanlar
1)* × kitap.JPG @ 25% (RGB/8) * ×	(4 × Xatmanlar → Normal → Opskikk: 100% → Kille: → ↓ ↓ Dolgut 100% →
0 * × kitap.JPG @ 25% (RGB/8) * ×	Katmanlar VE Normal VOpaklike 100% V Katman 1 Katman 1
1)* × kitap.JPG @ 25% (RGB/8) * ×	Katmanlar Normal Opskik: 100% > Kitter : # + @ Dolgus 100% > Katman 1 Katman 0
1)* × kitap.JPG @ 25% (RGB/8) * ×	Katmanlar Normal Opskik: 100% > Kitter : # + @ Dolgus 100% > Katman 1 Katman 0
) * × kitapJPG @ 25% (RGB/8) * ×	Katmanlar Normal Opskik: 100% > Kitle:
) * × kitapJPG @ 25% (RGB/8) * ×	Katmanlar Normal Opskik: 100% > Kite: I + Colgus 100% > Katman 1 Katman 0
) * × kitap.JPG @ 25% (RGB/8) * ×	Katmanlar Normal Opskik: 100% > Köte: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
) * × kitap.JPG @ 25% (RGB/8) * ×	Katmanlar Normal Opakik: 100% > Kitte: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
)* × kitap.JPG @ 25% (RGB/8) * ×	Katmanlar Normal Opakiki: 100% > Kötte: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Yeni bir katman açmak için Katmanlar Panelinin altında bulunan **Yeni Katman Oluştur** simgesine bir kez tıklanır. Yeni oluşan katman bir önceki katmanın üstüne yerleşir. Açılan katman şeffaf olarak oluşturulur.

Bir katman silinmek istenilirse katman seçilir ve Katmanlar panelinin altında bulunan çöp kutusu simgesine bir kez tıklanır. Ekrana gelen silme işlemini onaylama penceresine evet dedikten sonra katman silinmiş olur.

Katmanlar Panelinde çok sayıda katman varsa bunlar gruplanabilir. Katmanların gruplanması ile hem ekrandaki karışıklık giderilir hem de aranan bir dosya daha rahat bulunur. Kontrol panelinin altında bulunan **Yeni Bir Grup Oluşturma** simgesine bir kez tıklanır ve grup açılmış olur. O grupla ilgili olan katmanlar sürüklenerek grubun içerisine yerleştirilir. İstenilen sayıda grup açılabilir.

Grubun içerisindeki katmanları gizleyebilir veya görünür hale getirebilirsiniz. Grup içerisindeki katmanları görüntüleyebilmek için Grup ismi yanındaki üçgen simgesine tıklanır. Tekrar gizleyebilmek için aynı üçgen simgesine tıklanır.

Bir grup silinmek istenirse seçilir ve silme simgesine tıklanılır. Ekrana bir pencere açılır. Açılan bu pencerede **Grup ve İçeriği** seçilirse grup ve içerindeki katmanlar direk silinir, **Sadece Grup** seçilirse grup seçilir içerisindeki katmanlar bırakılır ve **İptal** seçilirse silme işleminden vazgeçilir.

Çalışılan katmana isim verilebilir. Katman isimleri otomatik olarak artan sayıda gelir fakat daha anlaşılır olması için katmanların isimleri değiştirilebilir. Katman ismini değiştirmek için katman yazısı üzerine çift tıklanır ve isim yazılır. İsim yazıldıktan sonra klavyeden **ENTER** tuşu ile onaylanır. Bölüm 5 Katmanlar



Çalışılan katmanların renkleri değiştirilebilir. Rengi değiştirilmek istenen katmana fare sağ tuşu ile tıklanılır. Ekrana gelen menüden **Katman Özellikleri** seçilir. Açılan pencerede hem katman ismini hem de rengini değiştirmeye yarayan iki seçenekle karşılaşılır. Diğer katmanların renkleri de aynı yöntemle değiştirilir ve kullanım kolaylığı sağlar. Bu işlem katmanların katmanlar panelinde kolayca algılanmasını sağlar.



Bir katmanı kopyalamak için o katmanı sürükleyip yeni katman açma simgesi üzerine bırakılırsa katmanlar panelinde katman ismi kopya adında yeni bir kopya katman açılacaktır. Aynı yöntemle grupta kopyalanabilir. Grup kopyalandığında içerisinde bulunan katmanlarda kopyalanır.

47



Katmanların yerleri değiştirilebilir. Üste çıkarılmak istenen bir katman tutup çekilerek diğer katmanların üstüne taşınabilir. Alta indirilmek istenen bir katmanda yine tutularak diğer katmanların altına sürüklenerek taşınabilir.

Katmanlarla ilgili daha fazla işlem yapabilmek ve bu özellikleri görebilmek için sağ üst köşedeki Bağ Menü simgesine tıklanılır.

Katmanları Kilitlemek

Bir katmanlarda çalışırken başka bir katmandaki öğeleri yanlışlıkla bozmamak veya silmemek için o an çalışılmayan katman kilitlenebilir. Katmanın tünü kilitlenebileceği gibi belirli yerleri de kilitlenebilir.

	44 X
Katmanlar	*≣
Normal	▼ Opaklik: 100% ▶
Kilitle: 🔝 🥖 🕂 🙆	Dolgu: 100% >
S Katman Tümün	ü kilitle 🏠
S Katman 1	
🖲 🚺 Katman 0	۵
	-
eð fx, 🖸	0. 🗆 🖬 🖀 🔬

Katmanlar Panelinin üst tarafında bulunan **Kilitle** seçeneğinde değişik kilitleme simgeleri mevcuttur. Bu simgelerden transparan pikseller ve görüntü pikselleri kilitlenebilir veya konum yada katmanın tümü kilitlenebilir. Kilitli katmanda işlem yapılmak istendiğinde ekrana uyarı penceresi gelir ve katman kilitli olduğu için işlem yapılamayacağını iletir. Katman kilidini açmak için tekrar katman seçilir ve kilit simgesine tıklanır.

Birden Fazla Katman İle Çalışmak

Kullanılan her bir öğe için farklı katman açılır ve resim dosyasında çok fazla öğe ve özellik kullanılıyor ise katmanların sayıları da artacaktır ve bazen bulmak zorlaşır. Bu nedenle Katmanlara isim vermek dışında anlamlı gruplandırmalar yapılabilir. Her bir katman farklı bir gruba geçirildiğinde bulunması kolay olacaktır ve ekrandaki katman kalabalığı giderilecektir.

Katmanları Bağlamak ve Düzleştirmek

Kullanılan her bir öğe için farklı katman açılır. Resim dosyasında çok fazla öğe ve özellik kullanılıyor ise katmanların sayıları da artacaktır. Katmanların sayılarının artması istenen katmanı bulmayı zorlaştırır.

Katmanları birleştirmek için önce birinci katman seçilir. Klavyeden **SHIFT** tuşuna basılı tutularak ikinci katman seçilir. İki katmanda seçili duruma gelir. Katmanlar Panelinin alt kısmında bulunan **Katmanları Bağla** simgesine tıklanır. Bağlanan katmanlar, hemen yanlarındaki zincir simgesinden anlaşılır. Daha sonra çalışılmak istenilen katman seçilir ve işlemlere devam edilir. Bağlanan katmanlar kendi aralarında ayrıdır fakat beraber hareket ederler. İstenilen sayıda katman bağlanılabilir. Bağlanan katmanlar tekrar çözülmek istenirse aynı işlem tekrarlanır.



Çok sayıda katman bağlanabilir ve daha sonra çözülebilir. Çok sayıda katmanı birleştirmek yerine düzleştirmekte kullanılabilir fakat görüntü düzleştirildikten sonra geri katmanlara ayrılmaz. Düzleştirme yapılırken gereksiz katmanlar atılır ve dosya boyutunda küçülme olur.

Düzleştirme işlemini yapmak için herhangi bir katmanda fare ile sağ tuş tıklanır ve menü seçeneklerinden Görüntüyü Düzleştir seçilir. Görüntüyü Düzleştir seçildikten sonra katmanlar tek Arka Plan katmanına dönecektir.

Bir Şekil Katmanı Eklemek

Resim dosyasına bir şekil eklendiğinde otomatik olarak o şekil bir katmana yerleşir. Şekil dışında kopyalanan resim ve metin yazmak içinde otomatik katman açılır. Şekil katmanı diğer katmanlar gibi katmanlar paneline yerleşir. Sol tarafında ekrana çizilen şeklin renginin ayarlanabileceği katman minik resmi bulunur. Bu minik resme çift tıklanarak şeklin rengi istenilen renkle değiştirilebilir. Minik resmin hemen yanında şeklin nerede bulunduğunu gösteren Vektörel Maske Minik Resmi simgesi bulunur.

	44 >	ĸÌ
Katmanlar	*	
Normal 👻	Opaklik: 100% 🕨]
Kilitle: 🔝 🥖 🕂 角	Dolgu: 100% 🕨]
🦻 🌉 🕴 🌈 Şekil 1	^	
💌 🚺 Katman 1 kopya		
💌 💽 Katman 1		
Satman 0		
ee jx, O ().		1

Basit Katman Maskelemek

Üzerinde çalışılan katmana maske özelliği uygulanarak sadece katmanın istenilen alanının gösterilmesi sağlanabilir. Katmana maske eklemek için önce katman seçilir. Katmandan istenilen bölüm seçme araçlarından herhangi biri kullanılarak seçilir. Katman Panelinde alt tarafta bulunan Vektörel Maske Ekle simgesine tıklanır.

Katmanlar		*
Normal 🗸	Opaklik:	100% 🕨
Kilitle: 🖸 🍠 🕂 角	Dolgu:	100% 🕨
🗩 🗾 🖁 💽 Şekil 1		*
💌 🧶 🕴 💽 Katman :	1 kopya	
Katman Katman m	askesi m	inik resmi
Katman 0		
S Katman 2		
		-
68 fx 🖸 🖉	. 🗅 🖻	1 9 :

Maskelenmiş katmanda zincir yani bağlama işareti görülüyor ise işlem yapılacak resim ekranda istenilen yere taşınabilir. Eğer bağlama işareti görünmüyorsa veya kapatılırsa maske sabitlenir ve arkadaki resim maskeden bağımsız olarak işlenebilir.

Katman Karıştırma Modları ve Opaklık Kullanmak

Katman Stili ya da Karıştırma Seçenekleri ile gelişmiş birçok özellik katman için kullanılabilir. Karıştırma seçeneklerini kullanmak için katman seçildikten sonra Katman Panelinin atında bulunan **fx** simgesi tıklanır.

Katman Stili	
Stiller Karıştırma Seçenekleri: Varsayılan Gölge İç Gölge Dış Işıma İç Işıma Eğim Ver ve Kabart Kontur Doku Saten Renk Kaplama	Karıştırma Seçenekleri Tamam Genel Karıştırma iptal Opaklik: 100 % Gelişmiş Karıştırma 100 % Dolgu Opaklıği: 100 % Kanallar: Veni Stil Öğe Semini Ayır: Yok İç Efektleri Grup Olarak Karıştır İç Efektleri Grup Olarak Karıştır Vektörel Maske Efektleri Saklar Vektörel Maske Efektleri Gizler
Degrade Kaplama	Kanştırılacak Durum: Gri 🗸
🖳 Desen Kaplama	Bu Katman: 0 255
	Temel Katman: 0 255

Açılan menüden yapılmak istenen bir stil seçilir. Eğer birden fazla stil eklenecek ise **Karıştırma Seçenekleri** tıklanır. Karıştırma Seçenekleri penceresi açılır. Karıştırma seçenekleri menüsünde açılan menüdeki seçeneklerin bulunduğu başlıklar sol tarafta görülür. Yapılmak istenen işlem bu sol taraftaki başlıklardan seçilir. Stiller ayarlandıktan sonra onaylanır. Eklenen tüm stiller katmanların altında efektler olarak isimleri listelenir. Uygulanan efektler gizlenebilir veya görünür hale getirilebilir. Bu özelliği vermek için katman altında bulunan efekt isminin yanındaki göz işaretine tıklanır. İptal etmek için yine aynı işlem uygulanır.

Gölge başlığı ile katmana gölge verilir. Gölgenin şeffaflığı, açısı, uzaklığı, yayılması, boyutu ayarlanabilir.

İç Gölge başlığı ile katmanın iç kısmına gölge verilir. İç gölgenin şeffaflığı, açısı, uzaklığı, boğulması, boyutu ayarlanabilir.

Dış Işıma başlığı ile katmanın dış kenarına ışık verilir. Dış Işımanın şeffaflığı, yayılması, boyutu ayarlanabilir.

İç Işıma başlığı ile katmanın iç kenarına ışık verilir. İç Işımanın şeffaflığı, boğulması, boyutu ayarlanabilir.

Eğim Ver ve Kabart başlığı ile eğimli ya da kabartmalı görünüm verilir. Eğim Ver ve Kabartın stili, tekniği, yönü, boyutu, açısı, yüksekliği ayarlanabilir.

Saten başlığı ile satenimsi görünüm verilir. Satenin şeffaflığı, açısı, uzaklığı, boyutu ayarlanabilir.

Renk Kaplama başlığı ile katman seçilen renk ile kaplanır. Renk Kaplamanın rengi, modu ve şeffaflığı ayarlanabilir.

Degrade Kaplama başlığı ile önceden hazırlanmış renk geçişleriyle katman kaplanır. Degrade Kaplamanın modu, şeffaflığı, açısı ayarlanabilir.

Desen Kaplama başlığı ile önceden hazırlanmış desenler ile resim kaplanır. Desen Kaplamanın modu, şeffaflığı ve deseni ayarlanabilir.

Kontur başlığı ile katmanın kenarına çerçeve verilir. Kontürün boyutu, konumu, modu, şeffaflığı, rengi ayarlanabilir.

- A Katmandaki görüntüler şeffaflaştırılabilir. Şeffaflaştırılma işlemi katman panelinin üst tarafında bulunan **Opaklık** seçeneğinden ayarlanabilir. Şeffaflaştırma işlemini yapmak için önce katman seçilir. Seçilen katmanın ne kadar şeffaflaşacağı Opaklık seçeneğindeki sürgüyü kullanılarak ayarlanabilir. Opaklık seçeneğinin sürgüsü ile opaklık ayarlanır iken aynı zamanda ekranda da görüntünün verdiğimiz değere göre değiştiği görülür. Şeffaflaştırılan katmanın tekrar eski haline gelmesi için Opaklık seçeneği %100 olarak ayarlanır.
- **B** Karışım Modu ile katmanlarda aynı alanda bulunan piksellerin değişik özelliklerle karışması sağlanır. Görüntüye gerçeklik sağlamak için uygun bir seçenektir. Karışım işleminin yapılması için Katman Panelinin sol üst tarafında bulunan açılır menü tıklanır. Bu açılan menüdeki seçenekler tek tek tıklanarak piksellerin karışımı izlenebilir.





Fotoğraf Düzeni ve Ayarı

Kırpmak Düzleştirmek Dönüştürmek Akıllı Nesneler ile Çalışmak İçeriğe Uygun Ölçek Kullanmak Histogramları Okumak Ayar Katmanlarını ve Ayarlamalar Panelini Kullanmak Tonları ve Düzeyleri Ayarlamak Katman Maskeleri ile Çalışmak Yeni Maskeler Panelinde Maskeler Kullanmak Kırpmak ile Önayarları Belirlemek Gölge / Açık Tonlar ile Ayarlama Yapmak Eğriler ile Ayarlama Yapmak Ton / Doygunluk ile Ayarlama Yapmak Titreşim ile Ayarlama Yapmak Soldurma, Yakma ve Sünger Araçlarını Kullanmak Keskinleştirmek

Kırpmak

Kırpma Aracı, fotoğrafların seçilen bölümlerini alır, seçilmeyen bölümlerin kesilip atılmasını sağlar. Fotoğrafta bulunan gereksiz arka planları silmek için uygun bir araçtır.

Fotoğrafta kırpma işlemi yapmak için Araç Panelinde bulunan **Kırpma Aracı** simgesine tıklanır veya klavyeden **C** harfine basılır. Fare işaretçisinin kırpma simgesine dönüştüğü görülür. Fotoğrafta seçilmek istenen bölüm kırpma aracıyla basıp sürüklenerek bir dörtgen içerisine alınır. Eğer bir yer fazla ya da eksik seçilirse dörtgenin kenarlarındaki küçük karelerden çekerek alan genişletilebilir ya da daraltılabilir. Küçük karelerin biraz dışına fare ile gelinirse döndürme okları çıkar ve seçili alandan kesilecek bölüm döndürülebilir. Seçim dışında kalan alanların siyahlaştığı görülür. Bu renk isteğe göre değiştirilebilir. Bu siyah alanlar atılacak alanlardır. Son olarak işlemi onaylamak için **ENTER** tuşuna basılır ve siyah alanların atıldığı, seçilen alanın ekranda kaldığı görülür.



Bir başka kırpma yöntemi de herhangi bir seçim yöntemiyle seçim yapıldıktan sonra Menü Çubuğunda bulunan **Görüntü** başlığından **Kırp** seçeneğine tıklamaktır.

Düzleştirmek

Fotoğrafta kırpma işlemiyle beraber düzleştirme işlemi de yapılabilir. Düzleştirme eğik bir resmin kırpılırken eğikliğinin düzeltilmesini sağlar. Fotoğrafta düzleştirme işlemi yapabilmek için önce fotoğraftan alan seçilir. Alan seçildikten sonra Menü Çubuğunda bulunan **Dosya** başlığından **Otomatikleştir** seçeneğine gelinir. Açılan menüden **Fotoğrafları Kırp ve Düzleştir** seçeneği seçilir.

Dönüştürmek

Fotoğraflar önceden hazırlanmış şablonlar ile 3 boyutlu şekillere dönüştürülebilir.

Fotoğrafı 3 boyutlu şekle dönüştürmek için Menü Çubuğunda bulunan **3B** başlığından **Katmandan Yeni Şekil** seçeneği seçilir. **Katmandan Yeni Şekil** seçeneği içerisinde birçok hazır format bulunur. Fotoğrafınızı koni, küp, silindir, kalın halka, şapka, piramit, halka, soda kutusu, küre, küresel panorama veya şarap şişesi şekline dönüştürebilirsiniz.



Fotoğrafta seçilen herhangi bir bölümün seçimi dönüştürülebilir.

Seçimi dönüştürmek için önce fotoğraftan alan seçilir. Alan seçildikten sonra Menü Çubuğunda bulunan **Seç** başlığından **Seçimi Dönüştür** seçeneğine tıklanır. Ekrana ayarlanabilir seçim dörtgeni gelir. Bu dörtgenin kenarlarındaki kareleri çekerek veya döndürerek seçim alanı değiştirilir. Klavyeden **ENTER** tuşuna basarak seçim onaylanır.



Akıllı Nesneler İle Çalışmak

Akıll nesneler katmanların birleştirilmesi işlemine benzerlik gösterir ancak birleştirilen bu katmanlar istenildiği zaman birbirinden ayrılabilir ve kolay bir şekilde değiştirebilir.

Akıllı Nesne oluşturmak için Menü Çubuğunda bulunan **Katman** başlığından **Akıllı Nesneler** seçeneğinden **Akıllı Nesneye Dönüştür** tıklanır. Katmanlar Paneline bakıldığında Katmandaki görüntünün minik resminin yanına akıllı nesne simgesi eklendiği görülür. Dosya kaydedilir.

Akıllı Nesneyi kullanmak için Menü Çubuğunda bulunan **Dosya** başlığından **Akıllı Nesne Olarak Aç** tıklanır ve açılır. Akıllı Nesnelerin içeriği düzenlenebilir. Akıllı Nesnelerin içeriğinin düzenlenmesi için Menü Çubuğunda bulunan **Katman** başlığından **Akıllı Nesneler** seçilir ve açılan menüden **İçeriği Düzenle** tıklanır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kaydedilir.

Akıllı Nesnelerin içeriği değiştirilebilir. Akıllı Nesne açıldıktan sonra içeriği güncellenir ve tekrar kaydedilir. Bir akıllı nesnenin değiştirilmesinden sonra bu akıllı nesnenin kullanıldığı tüm alanlar otomatik olarak değiştirilir

Akıllı Nesne dışa aktarılabilir. Akıllı Nesneyi dışarı aktarmak için Menü Çubuğunda bulunan **Katman** başlığından **İçeriği Dışa Aktar** seçeneği tıklanır. Akıllı Nesne kendi formatında kaydedilir.

Akıllı Nesne katmana dönüştürülebilir. Akıllı nesneyi katmana dönüştürmek için Menü Çubuğunda bulunan **Katman** başlığından **Akıllı Nesneler** seçeneği seçilir ve **Rasterleştir** tıklanır.

İçeriğe Uygun Ölçek Kullanmak

Bir resim dosyasını bir içeriğinin içerisinde kullanmak istediğinizde yeniden boyutlandırmanız gerekebilir. Resimlerin orantısız olarak boyutlandırılması resimleri deforme eder. Resimleri orantısız olarak boyutlandırırken içeriği korumak istiyorsanız İçeriğine Uygun Boyutunu Değiştirmek seçeneğini kullanabilirsiniz. Menü Çubuğunda bulunan **Düzen** başlığından **İçeriğe Uygun Ölçek** seçeneği tıklanır.

Histogramları Okumak

Histogram renkleri ve tonları incelemeyi sağlayan grafiklerdir. Histogram paneli kullanarak resim içerisindeki koyu renklerin, orta tonlu renklerin ve açık renklerin dağılımını gözlemleyebilirsiniz.

Histogram Paneli ekranda değilse Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** başlığından **Histogram** seçeneğine tıklanır.



Histogram penceresinin görünümleri ayarlanabilir. Histogram panelinin sağ üst köşesinde bulunan Bağ Menüden bir görünüm şekli seçilir. **Kompakt Görünüm** seçeneğinde ekranda sadece grafik görünecektir. **Genişletilmiş Görünüm** seçeneğinde özellikler hakkındaki bilgilerde ekrana gelir. **Tüm Kanallar Görünümü** seçeneğinde Kırmızı, Yeşil ve Mavi rengin histogramları da ekrana gelir. Histogram Panelinde Kanal seçeneğinden kanal görüntüleri de incelenebilir. RGB, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Renk Parlaklığı ve Renkler olarak menü seçenekleri vardır.

Ayar Katmanlarını ve Ayarlamalar Panelini Kullanmak

Ayarlamalar Paneli, renk, stil ve ton hazır ve benzeri ayarlarının bulunduğu paneldir.

Ayarlamalar paneli ekranda değilse Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** başlığından **Ayarlamalar** seçeneği seçilerek ekrana getirilir.

Ayarlamalar Maskeler	•
Ayar ekle	
Düzeyler Hazır Ayarları	*
🕨 Eğriler Hazır Ayarları	
Pozlama Hazır Ayarları	
Ton/Doygunluk Hazır Ayarları	
Siyah Beyaz Hazır Ayarları	
🕨 Kanal Karıştırıcı Hazır Ayarları	
Seçmeli Renk Hazır Ayarları	
	÷
\diamond $\Sigma_{\rm L}$	B

Ayarlamalar Panelinde yukarıda seçeneklerin simgeleri aşağıda menüleri bulunur. Parlaklık / Kontrast, Düzeyler, Eğriler, Pozlama, Titreşim, Ton / Doygunluk, Renk Dengesi, Siyah / Beyaz, Fotoğraf Filtresi, Kanal Karıştırıcı, Ters Çevir, Posterleştir, Eşik, Degrade Eşleme, Seçmeli Renk simgelerinin içerisinde birçok ayar bulunur. Bir simgeye tıklanıldığında onunla ilgili panele geçilir. Ayarlama yapılırken aynı zamanda dökümanda ayar izlenebilir. Çalışılan ayardan çıkıp tekrar Ayarlamalar ana paneline dönmek için Ayar Listesine geri dönmeyi sağlayan ok simgesine tıklanır.

Resim dökümanına uygulanan her ayarlama için katman paneline bir ayar katmanı otomatik eklenir. Her biri kendi isminde üst üste listelenir. Ayar katmanında değişiklik yapılmak istenirse ayar katmanındaki minik resmine tıklanabilir. Minik resim tıklanıldığında ayar panelinde o ayarla ilgili olan seçenekler görünür ve değiştirmeye olanak sağlar.

Tonları ve Düzeyleri Ayarlamak

Düzeyler paneli ile gölgeler, orta tonlar ve vurgular ayarlanabilir, otomatik renk düzenlemeleri yapılabilir.

Düzeyler panelini kullanmak için **Ayarlamalar** Panelinden **Düzeyler** simgesine tıklanır. Açılan pencereden farklı tonlardaki düzeyler seçilebilir ve kanalla ayarlanabilir. Yapılan değişikler önizlemeden izlenebilir.



Katman Maskeleri ile Çalışmak

Üzerinde çalışılan katmana maske özelliği uygulanarak ilgili katmanın sadece belirli bir alanının görüntülenmesi sağlanabilir. Katmana maske eklemek için önce katman seçilir. Katmandan istenilen bölüm seçme araçlarından herhangi biri kullanılarak seçilir. Katman Panelinde alt tarafta bulunan Vektörel Maske Ekle simgesine tıklanır. Maskelenmiş katmanda zincir yani bağlama işareti görülüyor ise işlem yapılacak resim ekranda istenilen yere taşınabilir. Eğer bağlama işareti görünmüyor ise veya kapatılırsa maske sabitlenir ve arkadaki resim maskeden bağımsız olarak işlenebilir, taşınabilir.

Yeni Maskeler Panelinde Maskeler Kullanmak

Resim dosyasında maske işlemleri yapılacak ise Maskeler Paneli kullanılır. Maskeler Panelini ekrana getirmek için Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** başlığından **Maskeler** seçilir.

Ayarlamalar Maskeler Piksel Maskesi		o.1 c.0	• •••	•••	04	8
oguniuk: Seçiş Yumuşatma: yileştirme:	100% 44 px Maske Kenan			7	. 8 	
((Renk Aralığı Ters Çevir		, 10	, 11	, 12	

Resim dosyasından herhangi bir seçim aracı ile seçim yapıldıktan sonra Maskeler Panelinde bulunan maske ekleme simgelerinden maske eklenir.

Yoğunluk sürgü menüsü ile maskeli alan dışındaki görüntünün görünürlüğü ayarlanır. Geçiş Yumuşatma sürgü menüsü ile maske kenarları daha yumuşak geçişli görünür. Maske Kenarı butonu ile maskenin kenar ayarlamaları ayrı bir pencerede yapılır. Renk Aralığı butonu ile maskede renk değişimleri yapılabilir.

Ters Çevir butonu ile seçilen alanın dışında bulunan alan seçilir.

Maskeden Seçimi Yükle simgesi ile üzerinde çalışılan maskenin alanı seçilebilir.

Maskeyi Uygula simgesi ile yapılan tüm maske işlemleri onaylanır.

Maskeyi Devre Dışı Bırak / Etkinleştir simgesi ile maskeden vazgeçilebilir veya tekrar kullanılabilir hale getirilebilir.

Sil simgesi ile maske silinebilir.

Kırpmak için Önayarları Belirlemek

Resim dosyasındaki görüntüye göre gereksiz yerler Kırpma Aracı ile seçilir ve kırpılarak atılır. Kırpma işlemi sınırlandırılabilir. Belirlenen değer ve birimleri dışına çıkmaması sağlanabilir.

Kırpma Aracında sınırlandırma işlemi yapmak için:

- 1 Araç Panelinde bulunan Kırpma Aracı fare ile tıklanır veya klavyeden C harfi tuşlanır.
- 2 Seçenekler Çubuğuna Kırpma Aracının seçenekleri yerleşir.
- 3 Genişlik ve Yükseklik değer kutusuna kırpma işleminin geçerli olacağı alan kadar değer yazılır. Genişlik ve Yükseklik değer kutularının ortasında bulunan Takas simgesi vasıtası ile Genişlik ve Yükseklik değerleri yer değiştirebilir. Son olarak görüntü üzerinde basıp sürüklenir ve verilen değerde kırpma işlemi yapılır.

Gölge / Açık Tonlar ile Ayarlama Yapmak

Resim dosyasındaki piksellerin açıklaştırılması yada koyulaştırıması işlemleri için kullanılır.

Gölge / Açık Tonlar ayarlarını yapmak için Menü Çubuğunda bulunan **Görüntü** başlığından **Ayarlamalar** seçeneğindeki **Gölge / Açık Tonlar** simgesi tıklanır. Miktar sürgü menüleri ile beraber hem gölgeler hem de açık tonlar isteğe göre ayarlanabilir.

Eğriler ile Ayarlama Yapmak

Eğriler, fotoğrafın renklerini bir eğri yardımı ile ayarlamayı sağlar. **Ayarlamalar** Panelinden **Eğriler** seçeneği seçilerek ilgili seçeneklere ulaşılır. Bu menüde eğri modları, kanallar, eğrilerle çalışabileceğimiz alanlar ve birçok seçenek bulunur.



Ton / Doygunluk ile Ayarlamak

Ton / Doygunluk görüntünün renk tonlarını değiştirmek için kullanılır. **Ayarlamalar** Panelinde bulunan **Ton / Doygunluk** simgesine tıklanarak ilgili seçeneklere ulaşılır. Bu pencerede ton doygunluk, açıklık ve sadece belli renk tonlarını artırma azaltma gibi seçeneklerde bulunur.

Titreşim ile Ayarlamak

Titreşim rengin doygunluğunun her piksel için farklı farklı uygulanarak dengeli bir şekilde değiştirmek için kullanılır. **Ayarlamalar** Panelinde bulunan **Titreşim** simgesine tıklanarak ilgili seçeneklere ulaşılır. Bu pencerede titreşim ve doygunluk seçenekleri bulunur.

Soldurma, Yakma ve Sünger Araçlarını Kullanmak

Araç Panelinde bulunan **Soldurma Aracı**, fotoğraftaki görüntüyü soldurarak daha açık renklerde görünmesini sağlar.



Araç Panelinde bulunan **Yakma Aracı**, fotoğraftaki görüntüyü yakarak daha koyu renklerde görünmesini sağlar.



Araç Panelinde bulunan **Sünger Aracı**, fotoğraftaki görüntünün renk doygunluğunu ayarlamayı sağlar.



Araç Panelinden Soldurma, Yakma veya Sünger Aracı seçildikten sonra resimde istenilen bölgelere fare ile sürülerek uygulanır. Otomatik değildir. Kullanıcı uygun olduğuna karar verene kadar uygulayabilir.

Keskinleştirmek

Araç Panelinde bulunan **Keskinleştirme Aracı**, fotoğraftaki renklerin daha sertleşmesini , çevre piksellerden daha kolayca algılanmasını sağlar.



Araç Panelinden Keskinlik Aracı seçildikten sonra resimde istenilen bölgelere fare ile sürülerek uygulanır. Otomatik değildir. Kullanıcı uygun olduğuna karar verene kadar uygulayabilir.



Fotoğraf Rötuşlamak

Nokta Düzeltme Fırçası Aracını Kullanmak Düzeltme Fırçası Aracını Kullanmak Yama Aracı Kullanmak Klonlama Damga Aracını Kullanmak Kırmızı Göz Kaldırma Aracını Kullanmak F otoğraflarda bulunan lekeler, kırmızı göz, renk ve görüntü bozulmaları gibi kusurlar leke kapatılarak, görüntü düzeltilerek, yamalanarak veya renkler kaynaştırılarak rötuşlanabilir.

Nokta Düzeltme Fırçası Aracını Kullanmak

Nokta Düzeltme Fırçası Aracı, fotoğrafta bulunan lekeleri kapatmayı sağlar. Düzeltilecek noktayı çevresindeki düzgün renkler ile otomatik kaynaştırarak lekeyi ortadan kaldırır.



Nokta Düzeltme Fırçası Aracını kullanmak için:

- Araç Panelinde bulunan Nokta Düzeltme Fırçası Aracı tıklanır veya klavyeden J harfine basılır. Fare işaretçisinin değiştiği görülür.
- 2 Fotoğraftaki lekeli alana fare ile tıklanır. Otomatik olarak düzgün renklerle lekeli alan kaynaşır ve leke yok olur.



Nokta Düzeltme Fırçası Aracını daha rahat kullanmak için fırça ucunun boyutunu değiştirebilirsiniz. Fırçanın ucu küçük lekeler için küçültülebilir veya geniş alanlarda kolay leke kapatmak için büyültülebilir.

Fırça ucunu değiştirmek için:

- 1 Araç Panelinde bulunan **Nokta Düzeltme Fırçası Aracı** tıklanır veya klavyeden **J** harfine basılır. Fare işaretçisinin değiştiği görülür.
- 2 Seçenekler Çubuğu Nokta Düzeltme Fırçası Aracının seçeneklerini gösterir. Seçenekler Çubuğundan **Fırça** seçeneği tıklanır.

Çap sürgü seçeneği değiştirilerek veya yanında bulunan değer kutusuna piksel cinsinden değeri yazılarak fırçanın boyutu ayarlanır.

Sertlik sürgü seçeneği değiştirilerek veya yanında bulunan değer kutusuna yüzde cinsinden değer yazılarak fırçanın sertliği ayarlanır.

Aralık sürgü seçeneği değiştirilerek veya yanında bulunan değer kutusuna yüzde cinsinden değer yazılarak fırça aralıkları ayarlanır.

Bu seçeneğin altında Fırça açısı ve yuvarlaklığını gösteren ön izleme bulunur.

Açı değer kutusuna derece cinsinden fırçanın yöneleceği yön yazılır.

Yuvarlaklık değer kutusuna yüzde cinsinden fırçanın yuvarlaklığı yazılır.



Düzeltme Fırçası Aracını Kullanmak

Düzeltme Fırçası Aracı, fotoğrafta bulunan lekeleri otomatik olarak değil, belirlediğiniz alanlar kaynak olarak kullanılıp kopyalayarak kapatmayı sağlar.



Düzeltme Fırçası Aracını kullanmak için:

- 1 Araç Panelinde bulunan **Düzeltme Fırçası Aracı** tıklanır veya klavyeden **J** harfine basılır. Fare işaretçisinin değiştiği görülür.
- **2** Resim dosyasında bulunan istenilen alan görüntüsü klavyeden **ALT** tuşuna basılı tutarak hafizaya alınır.
- **3** Fotoğraftaki lekeli alan fare ile sürülerek boyanır. Düzgün renklerle lekeli alan kapatılır ve leke yok olur.



Düzeltme Fırçası Aracını daha rahat kullanmak için fırça ucunun boyutunu değiştirebilirsiniz. Fırçanın ucu küçük lekeler için küçültülebilir veya geniş alanlarda kolay leke kapatmak için büyültülebilir.

Fırça ucunu değiştirmek için:

- 1 Araç Panelinde bulunan **Düzeltme Fırçası Aracı** tıklanır veya klavyeden **J** harfine basılır. Fare işaretçisinin değiştiği görülür.
- 2 Seçenekler Çubuğu Düzeltme Fırçası Aracının seçeneklerini gösterir. Seçenekler Çubuğundan Fırça Seçeneği tıklanır.

Çap sürgü seçeneği değiştirilerek veya yanında bulunan değer kutusuna piksel cinsinden değeri yazılarak fırçanın boyutu ayarlanır.

Sertlik sürgü seçeneği değiştirilerek veya yanında bulunan değer kutusuna yüzde cinsinden değer yazılarak fırçanın sertliği ayarlanır.

Aralık sürgü seçeneği değiştirilerek veya yanında bulunan değer kutusuna yüzde cinsinden değer yazılarak fırça aralıkları ayarlanır.

Bu seçeneğin altında Fırça açısı ve yuvarlaklığını gösteren ön izleme bulunur.

Açı değer kutusuna derece cinsinden fırçanın yöneleceği yön yazılır.

Yuvarlaklık değer kutusuna yüzde cinsinden fırçanın yuvarlaklığı yazılır.

Yama Aracı Kullanmak

Yama Aracı, resim dosyasında bozuk olan görüntüyü resim üzerinde seçilen bir seçim alanından kopyalanan pikseller ile kaynaştırarak hataları gidermeyi sağlar.



Yama Aracını kullanmak için:

- 1 Araç Panelinde bulunan Nokta Düzeltme Fırçası Aracı tıklanır veya klavyeden J harfine basılır. Nokta Düzeltme Fırçası Aracına basılı tutulur ve açılan seçeneklerden Yama Aracı seçilir veya aynı işlemin diğer yöntemi olan Nokta Düzeltme Fırçası Aracı yanında bulunan küçük üçgene basılır ve gelen menüden Yama Aracı seçilir. Bu alandan hangi seçeneğin seçileceği iş akışınıza göre farklılık gösterebilir. Fare İşaretçisinin yama simgesi olarak değiştiği görülür.
- 2 Seçenekler Çubuğuna Yama Aracı ile ilgili olan seçenekler gelir. Yamalanacak alanın tanıtılması için Seçenekler Çubuğunda bulunan **Kaynak** veya **Hedef** seçeneği seçilir. Fotoğrafta bulunan düzgün alanı yamalamak için fareyle basılı tutulup başlangıç noktasından sürükleyerek alan çevrilir ve tekrar başlangıç noktasına tıklanarak düzgün alan belirlenmiş olur.
- **3** Belirlemiş olduğunuz alanı sürükleyerek yama işlemini tamamlayabilirsiniz. Üst üste gelen görüntüler kaynaşır ve fotoğraf yamalanmış olur.



Yama Aracı ile fotoğrafa desende yamalanabilir.


Yama Aracı kullanarak fotoğrafa desen yamalamak için:

- 1 Araç Panelinde bulunan Nokta Düzeltme Fırçası Aracı tıklanır veya klavyeden J harfine basılır. Nokta Düzeltme Fırçası Aracına basılı tutulur ve açılan seçeneklerden Yama Aracı seçilir veya aynı işlemin diğer yöntemi olan Nokta Düzeltme Fırçası Aracı yanında bulunan küçük üçgene basılır ve gelen menüden Yama Aracı seçilir. Fare İşaretçisinin yama simgesi olarak değiştiği görülür.
- 2 Seçenekler Çubuğuna Yama Aracı ile ilgili olan seçenekler gelir. Desen yamalanacak alanın tanıtılması için Seçenekler Çubuğunda bulunan Hedef seçeneği seçilir. Fotoğrafta bulunan alanda desen yamalamak için fareyle basılı tutulup başlangıç noktasından sürükleyerek alan çevrilir ve tekrar başlangıç noktasına tıklanarak alan belirlenmiş olur.
- 3 Seçenekler Çubuğundan Desen Seçicisi tıklanır. Desen Seçicisinden istenilen desen tıklanır. Desen seçildikten sona hemen yanında bulunan Desen Kullan butonuna tıklanır. Seçilen hedef alan desenle kaynaşır.

Klonlama Damga Aracını Kullanmak

Klonlama Damga Aracı, resim dosyasında istenilen bir görüntüyü başka bir alana kopyalayarak çoğaltmayı veya üst üste boyayarak hataları gizlemeyi sağlar. İstenilen görüntüyü hafızasına alır ve resmin başka bir alanına boyanarak uygulanır. Klonlama Damga Aracı diğer açık dosyalara da uygulanabilir. Klonlama Damga Aracı uygulanır iken aynı katman üzerinde veya ayrı katmanlarda da çalışılabilir.



Klonlama Damga Aracını kullanmak için:

- Araç Panelinde bulunan Klonlama Damga Aracı tıklanır veya klavyeden S harfine basılır. Fare işaretçisinin değiştiği görülür.
- 2 Resim dosyasında bulunan istenilen alan görüntüsü klavyeden ALT tuşuna basılı tutarak ve fareyle ilgili alana sürülerek hafızaya alınır.
- **3** Hafizaya alma işlemi tamamlandıktan sonra kopyalama yapılacak alan fareyle sürülerek boyanması sağlanır. Yeterli derecede boyandıktan sonra işlem tamamlanmış olur.

Klonlama Damga Aracını hafızaya alma veya boyanma işleminde daha rahat kullanmak için fırça ucunun boyutunu değiştirebilirsiniz. Fırçanın ucu küçük alanlarda detaylı çalışmak için küçültülebilir veya geniş alanlarda kolay boyama için büyültülebilir.



Fırça ucunu değiştirmek için:

- Araç Panelinde bulunan Klonlama Damga Aracı tıklanır veya klavyeden S harfine basılır. Fare imleçinin değiştiği görülür.
- 2 Seçenekler Çubuğu Klonlama Damga Aracının seçeneklerini gösterir. Seçenekler Çubuğundan Fırça Seçeneği tıklanır.
- **3** İstenilen fırça ayarları belirlendikten sonra pikselleri kopyalamak için boyama işlemine başlanır.

Ana Çap sürgü seçeneği değiştirilerek veya yanında bulunan değer kutusuna piksel cinsinden değeri yazılarak fırçanın boyutu ayarlanır.

Sertlik sürgü seçeneği değiştirilerek veya yanında bulunan değer kutusuna yüzde cinsinden değer yazılarak fırçanın sertliği ayarlanır.

Fırça Ucu seçeneklerinden görüntü üzerinde çalışmak için uygun olan seçilir. Fırça penceresinde seçilen bu ayarlar daha sonra da kullanmak üzere kaydedilebilir. Fırça penceresinin sağ üst tarafında bulunan Hazır Ayar Oluşturma simgesine tıklanır. Ekrana açılan Fırça Adı penceresinde Ad kutusuna fırçaya verilmek istenen isim yazılır. Onayladıktan sonra Fırça Ucu Şekli bölümünde fırçaların en sonuna yerleşir. Silinmek istenirse üzerinde fareyle sağ tuşa tıklanır ve Fırça Sil seçilir.

Kırmızı Göz Kaldırma Aracını Kullanmak

Kırmızı Göz Aracı, flaşlı fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflarda gözlerde oluşan kırmızılık kusurunu kaldırmayı sağlar.

	Ana Ç	ар	4	0 px		€		
				3				
	Sertlik	:				100%		
							Ω	
1								
	•	•	•	•	•	•	Â.	
	1	2	3	4	5	6		
	•	•	•	•	•	•	=	
	7	9	12	13	16	18		
	19	24	28	32	36	38		
	•							
	48	60	1	2	3	4	Ŧ	

Kırmızı Göz Aracını kullanmak için:

- 1 Araç Panelinde bulunan Nokta Düzeltme Fırçası Aracı tıklanır veya klavyeden J harfine basılır. Nokta Düzeltme Fırçası Aracına basılı tutulur ve açılan seçeneklerden Kırmızı Göz Aracı seçilir veya aynı işlemin diğer yöntemi olan Nokta Düzeltme Fırçası Aracı yanında bulunan küçük üçgene basılır ve gelen menüden Kırmızı Göz Aracı seçilir. Fare İşaretçisinin değiştiği görülür.
- 2 Seçenekler Çubuğuna Kırmızı Göz Aracıyla ilgili seçenekler gelir. Göz Bebeği Boyutu sürgülü seçeneğini fareyle değiştirerek gözde uygulanacak alan yüzde oranında büyültülür veya küçültülür. Koyulaştırma Miktarı sürgülü seçeneğini fare ile değiştirerek uygulanacak renk yoğunluğu ayarlanır.
- **3** Fotoğrafta gözde bulunan kırmızılık kusurlu bölgeye fareyle tıklanır.





Fırçalar Panelini Kullanmak Renk ile Doldurmak Renk Değiştirmek Degrade Renkleri Kullanmak

Fırçalar Panelini Kullanmak

Firça Hazır Ayarlan Firça Ucu Şekli Şekil Dinamiği Şekil Dinamiği Saçılma Doku Çifte Firça Çap O Diğer Dinamikler Parazit Pistole V Düzgünleştirme Dokuyu Koru	- ++ × 									ıla	Fırçalar Kaynağı Klor
firça Ucu Şekli Şekil Dinamiği Şekil Dinamiği Saçılma Doku Çifte Firça Çifte Firça Diğer Dinamiği Diğer Dinamikler Parazit Pistole Düzgünleştirme Dokuyu Koru		•	•	•					•		Fırça Hazır Ayarları
Şekil Dinamiği 1 Saçılma 1 Doku 1 Çifte Firça 1 Renk Dinamiği 1 Diğer Dinamikler 1 Parazit 1 Pistole 1 V Düzgünleştirme 1 Sertlik 100%		9	7	6	5	4	3	2	1		Fırça Ucu Şekli
Saçılma Doku Çifte Fırça Renk Dinamiği Diğer Dinamikler Diğer Dinamikler Parazit Parazit Pistole Düzgünleştirme Dokuyu Koru Aralık		32	28	24	19	18	16	• 13	12	6	📄 Şekil Dinamiği
Doku 36 38 48 60 1 2 36 38 48 60 1 2 36 38 48 60 1 2 36 38 48 60 1 2 3 4 1 1 2 2 36 38 48 60 2 38 48 60 2 2 4 100 2 2 38 48 60 2 38 48 60 2 2 100 2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1	•								6	🔲 Saçılma
Çifte Fırça Renk Dinamiği Diğer Dinamikler Diğer Dinamikler Parazit Islak Kenarlar Pistole V Düzgünleştirme Dokuyu Koru V Aralık		4	3	2	1	60	48	38	36	6	🔲 Doku
Renk Dinamiği Çap 60 p. Diğer Dinamikler I Parazit I Islak Kenarlar I Pistole Yuvarlaklık: 100% Düzgünleştirme I Dokuyu Koru I Sertlik 100		•	•	•	•	•	•	•	•	6	🔲 Çifte Fırça
 Diğer Dinamikler Parazit Islak Kenarlar Pistole Vüygünleştirme Dokuyu Koru Aralık 	x	60 p							Çap	6	📄 Renk Dinamiği
Parazit Islak Kenarlar Pistole V Düzgünleştirme Dokuyu Koru Aralık							-0-			6	📃 Diğer Dinamikler
Islak Kenarlar Image: Comparison of the second	\sim	\wedge		le Çevir	ksenind	YE	e Çevir	senind	📄 X Ek	6	Parazit
Pistole Vuvarlaklik: 100% Düzgünleştirme Sertlik 100 Varlaklik: 25%	>		-4	,	Açı: O°	A				6	📃 Islak Kenarlar
Düzgünleştirme Sertlik Sertlik Sertlik Aralık 25%	~	\searrow		0%	lik: 10	uvarlak	Y			6	🔄 Pistole
Dokuyu Koru		100	L						Sertlik	6	Düzgünleştirme
Aralık 259		100								6	📃 Dokuyu Koru
	%	25%						ik	🗸 Aral		
								<u> </u>	(
	<u>en</u> .										

Fırçalar Paneli, boyama işlemi yaparken fırçanın özelliklerini kolayca ayarlayabilmeyi sağlar.

Fırça Paneli ekranda görünmüyor ise Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** başlığından **Fırçalar** seçilir veya klavyeden **F5** tuşuna basılır. Ekrana Fırçalar Paneli açılır. Fırçalar Panelinde Fırça Ucu şekilleri, boyutları ve çizerken kullanılacak ayarlar bulunur.

Fırça panelinde sol tarafta bulunan başlıklarda Fırça Ucu Şekli seçeneği fırçanın çapını, yönünü, açısını, yuvarlaklığını, sertliğini ve darbe aralıklarını değiştirmeyi sağlar.

Çap sürgülü seçeneği ile piksel değerinde fırçanın boyutu ayarlanır. Yanında bulunan değer kutusundan piksel değeri el ile de girilebilir. Fırçanın boyut ayarlamaları yapılırken aynı pencerede en altta bulunan ön izlemeden de fırçanın boyutu kontrol edilebilir.

Fırçanın yönü değiştirilebilir. Fırçalar panelinde bulunan X Ekseninde Çevir veya zıt yön olarak Y Ekseninde Çevir seçeneklerini onaylayabilirsiniz.

Fırçanın açısı değiştirilebilir. Fırçalar panelinde bulunan Açı seçeneğinden derece cinsinden değer girerek ayarlanabilir. Hemen sağında bulunan simgedeki açı çubuğu yönü çevrilerek açı yine ayarlanabilir.

Fırçanın ucu yuvarlaklaştırılabilir veya keskinleştirilebilir. Fırçalar panelinde bulunan Yuvarlaklık seçeneğine yüzde cinsinden değer girilerek ayarlanabilir. Hemen sağında bulunan simgedeki siyah noktaları çekerek yuvarlaklık ayarlanabilir.

Fırçanın yumuşaklığı ve sertliği de ayarlanabilir. Fırçalar panelinde bulunan Sertlik sürgülü seçeneği değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girilerek ayarlanabilir. Yine aynı pencerede bulunan ön izlemeden fırçanın sertliğini kontrol edebilirsiniz.

Fırçanın çizim darbelerinin arası açılabilir. Aralık sürgülü seçeneği değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girilerek ayarlanabilir. Aralık değeri ne kadar yükseltilirse o kadar darbelerin arası açık olur ve düz bir çizgiden çok noktalı bir çizime benzer.

Fırçalar panelinde sol tarafta bulunan başlıklarda Şekil Dinamiği, Saçılma, Doku, Çifte Fırça, Renk Dinamiği, Diğer Dinamikleri Parazit, Islak Kenarlar, Pistole, Düzgünleştirme, Dokuyu Koru başlıkları ve tıklanıldığında kendilerine ait seçenekleri açılır. Bu başlıklar ile açı, yuvarlaklık, saçılma, doku, ton, doygunluk, parlaklık, saflık, opaklık ve akış değişimleri ayarlanabilir.

Renk ile Doldurmak

Resim dosyasının tamamı veya seçilen bir alan istenilen renkle doldurulabilir.



Boya Kovası Aracı ile renk doldurmak için:

- **1** Bir seçim içerisine doldurma işlemi yapılacak ise önce seçim araçlarından herhangi birini kullanarak alan seçilir.
- 2 Doldurulacak renk Araç Panelinde bulunan Ön Plan Rengine çift tıklanarak seçilir ve onaylanır.
- 3 Araç Panelinden Boya Kovası Aracı tıklanır veya klavyeden G harfine basılır. Eğer Boya Kovası Aracı Araç Panelinde görünmüyor ise fareyle Degrade Aracına basılı tutarak ya da yanında bulunan küçük üçgene tıklayarak Boya Kovası Aracına ulaşılabilir. Fare işaretçisinin boya kovası simgesine dönüştüğü görülür.
- 4 Seçim yapıldı ise seçimin içerisine yapılmadı ise resim dosyasındaki herhangi bir yere tıklanarak renk doldurulması sağlanır.



Menüden Boya Kovası ile doldurma işlemi yapmak için:

- 1 Seçim araçlarından herhangi birini kullanarak doldurulacak alan seçilir.
- **2** Doldurulacak renk Araç Panelinde bulunan Ön Plan Rengine çift tıklanarak seçilir ve onaylanır.
- 3 Menü Çubuğunda bulunan Düzen başlığından Dolgu seçeneği tıklanır veya klavyeden SHIFT + F5 tuş kombinasyonuna basılır. Ekrana Doldur penceresi açılır. İçerik kullan açılır menüsünden ön plan, arka plan, desen, siyah, beyaz, gri gibi seçenekler seçilebilir. Opaklık seçeneğinden şeffaflık ayarlanabilir.

Seçilen alan desenle doldurulabilir.

Seçilen alanı desenle doldurmak için:

- 1 Seçim araçlarından herhangi birini kullanarak doldurulacak alan seçilir.
- 2 Doldurulacak renk Araç Panelinde bulunan Ön Plan Rengine çift tıklanarak seçilir ve onaylanır.
- 3 Menü Çubuğunda bulunan Düzen başlığından Dolgu seçeneği tıklanır veya klavyeden SHIFT + F5 tuş kombinasyonuna basılır. Ekrana Doldur penceresi açılır. İçerik kullan açılır menüsünden desen seçeneğine tıklanır. Hemen altında bulunan Özel Desen seçeneğinden doldurulmak istenilen desen seçilir ve onaylanır. Ekranda seçilen alan desen ile doldurulmuş olur.
- 4 Seçim işaretinden çıkmak için Menü Çubuğunda bulunan Seç başlığından Seçimi Kaldır seçeneğine tıklanır veya klavyeden CTRL + D tuş kombinasyonuna basılır.

Resim dosyasında görüntülerin çevresine kenarlık olarak renk doldurulabilir.



Seçilen alanın kenarına istenilen kalınlıkta renk doldurmak için:

- 1 Seçim araçlarından herhangi biri kullanılarak alan belirlenir.
- 2 Menü Çubuğunda bulunan Düzen başlığından Kontur seçeneğine tıklanır.
- 3 Ekrana gelen Kontur penceresinden rengin ne kadar kalınlıkta uygulanacağı piksel cinsinden belirlenir. Altında bulunan Renk seçeneğinden doldurulacak kenarlık rengi seçilir. Konum seçeneğinden seçilen alanın içi, ortası veya dışı boyanabilir. Opaklık seçeneğinden de şeffaflık ayarlandıktan sonra onaylanır. Seçilen alana kenarlık doldurulmuş olur.

Renk Değiştirmek

Resim dosyasında bulunan renklerin ton, doygunluk ve açıklığını değiştirerek renklerin değişmesini sağlayabilirsiniz.

Resim dosyasında bulunan renkleri değiştirmek için:

- 1 Rengi değiştirilmek istenilen alan herhangi bir seçme yöntemiyle seçilir.
- 2 Menü çubuğunda bulunan **Görüntü** başlığından **Ayarlamalar** seçeneğinden **Renk Değiştir** tıklanır. Ekrana Renk Değiştir penceresi gelir.
- 3 Fare işaretçisi Damlalık olarak değişir. Damlalık olarak değişen fare ile resimde değişilmesi istenen renk tonuna tıklanır. Renk Değiştir penceresinde resmin değişecek renk tonlarının ön izlemesi belirir. Ton, Doygunluk ve Açıklık sürgülü seçeneklerini değiştirerek veya yanlarındaki değer kutularına rakamsal değer yazarak renk değiştirilir ve hemen yanındaki sonuç ön izlemesinden rengin değişecek hali kontrol edilir. Ayarlar uygulandıktan sonra Tamam butonuna tıklanarak onaylanır.
- 4 Seçme işlemi görüntüsünün kaldırılması için Menü Çubuğunda bulunan Seç başlığından Seçimi Kaldır tıklanır veya klavyeden CTRL + D tuş kombinasyonuna basılır ve resmin renk değişimi görülür.





Resim dosyasında bulunan renkleri Renk Değiştirme Aracı ile değiştirmek için:

- 1 Araç Panelinde bulunan Ön plan rengi değiştirilmek istenen renk olarak ayarlanır.
- 2 Araç Panelinde bulunan Renk Değiştirme Aracı tıklanır veya klavyeden B harfine basılır. Eğer Renk Değiştirme Aracı Araç Panelinde görünmüyor ise Araç Panelinde bulunan Fırça Aracına basılı tutulur veya hemen yanında bulunan küçük üçgen simgesine tıklanarak Renk Değiştirme Aracına ulaşılır.
- 3 Ekranda rengi değiştirilmek istenen yere tıklanır veya fare ile basıp sürükleyerek uygulanır.

Degrade Renkleri Kullanmak

Degrade'ler hazır derece derece değişen renk geçişlerini içerisinde bulundurur ve yeni renk geçişleri oluşturup kullanmayı sağlar.

Degrade Aracını kullanmak için:

- 1 Araç Panelinde bulunan **Degrade Aracı**na tıklanır veya klavyeden **G** harfine basılır. Fare işaretçisinin değiştiği görülür.
- 2 Seçenekler Çubuğuna Degrade aracı ile ilgili seçenekler gelir. Degrade Seçicisi açılır menüsü açılarak içerisindeki hazır degrade'lerden biri seçilir.
- **3** Ekranda başlamak istenilen noktaya basıp sürüklenerek çekilir. Bırakıldığı zaman tüm dosyanın degrade ile dolduğu görülür.



Tüm dosyanın degrade'den etkilenmesi istenmezse sadece degrade uygulanmak istenen alan seçilir. Seçili alana degrade uygulamak için:

- 1 Herhangi bir seçme yöntemi kullanılarak resim dosyasında degrade uygulanacak alan seçilir.
- 2 Araç Panelinde bulunan Degrade Aracına tıklanır veya klavyeden G harfine basılır. Fare işaretçisinin değiştiği görülür.

- **3** Seçenekler Çubuğuna Degrade aracı ile ilgili seçenekler gelir. Degrade Seçicisi açılır menüsü açılarak içerisindeki hazır degrade'lerden biri seçilir.
- 4 Seçili alanda basıp sürüklenerek çekilir. Bırakıldığı zaman seçili alanın degrade ile dolduğu görülür.



Seçenekler Çubuğunda Doğrusal Degrade, Radyal Degrade, Açılı Degrade, Yansımış Degrade ve Baklava Degrade olmak üzere degrade'lerin değişik uygulamaları mevcuttur.

Doğrusal Degrade seçeneği fare ile sürüklenen yönden renkleri düz şekilde gösterir. **Radyal Degrade** seçeneği renkleri içerden dışa artan yuvarlaklar olarak gösterir.



Açılı Degrade seçeneği renkleri içten dışa doğru yayılır şekilde gösterir.

Yansımış Degrade seçeneği fare ile sürüklenen yönden renkleri yansımış halde düz gösterir.





Baklava Degrade seçeneği renkleri baklava dilimleri halinde gösterir.

Seçenekler Çubuğunda bulunan **Opaklık** seçeneği ile degradeleri daha şeffaf tonlarda uygulayabilirsiniz.

Seçenekler Çubuğunda bulunan **Tersini Çevir** seçeneği ile degrade'deki ayarlanan renkler ters yönde uygulanabilir.

Seçenekler Çubuğunda bulunan **Renk Taklidi** seçeneği ile çizilen renklerin birbirinden daha net ayrılmış gibi görünmelerini sağlar.

Degrade Düzenleyicisi	
Hazır Ayarlar	Tamam İptal Yükle Kaydet
Ad: Tayf Degrade Türü: Kesintisiz ▼ Yumuşaklık: 100 ▶ %	Yeni
Renk: Konum: %	Sil

Hazır degrade'lere ek olarak yeni degrade oluşturabilirsiniz.

Yeni degrade oluşturmak için:

- **1 Degrade Seçicisi**ne çift tıklanır.
- 2 Ekrana Degrade Düzenleyicisi penceresi açılır.
- **3** Renk Alanının üzerinde Renk ve Opaklık Durakları bulunur. Orta Nokta simgeleri sayesinde yeni duraklar eklenebilir. Renk ayarları değiştirerek yeni bir degrade oluşturulur.
- 4 Ad kutusuna yeni degrade ismi yazılır ve Yeni butonuna tıklanır. Yeni degrade ekrandaki hazır degrade'lerin sonuna yerleşir. **Tamam** butonuna basılarak işlemler onaylanır.

Degrade silmek için:

- **1 Degrade Seçici** açılır menüsü açılır.
- 2 Silinmek istenen degrade üzerinde fare sağ tuşuna basılır.
- 3 Degrade'yi Sil seçeneği seçilir ve Degrade Seçici penceresinden silinmiş olur.

BÖLÜM 9



Nokta Yazım Alanı ile Çalışmak Paragraf Yazım Alanı ile Çalışmak Yol Yazım Alanı ile Çalışmak Yazıyı Çarpıtmak Resim dosyasına yazı yazabilirsiniz. Resim dosyasına yazı yazmak için **Araç Paneli**nde bulunan **Yazım Aracı** kullanılır.

Resim dosyasına yazı yazmak için:

- 1 Araç Panelinde bulunan **Yatay Yazım Aracı** tıklanır veya klavyeden **T** harfine basılır. Fare işaretçisinin değiştiği görülür.
- 2 Ekranda yazı yazılacak yere tıklanarak yazıya başlanılacak yer belirlenir ve yazıya başlanır.
- **3** Alt satıra geçmek için **ENTER** tuşuna basılır ve yazıya devam edilir.
- 4 Yazı yazımı bittikten sonra Seçenekler Çubuğunda bulunan **Teslim** simgesine tıklanarak onaylanır.

Yazım Aracı 4 farklı araca sahiptir. Yazım araçları ile yatay ve dikey normal veya maske yazı oluşturulabilir.

Yatay Yazım Aracı, yatay doğrultuda yan yana yazılar yazılmasını sağlar.



Dikey Yazım Aracı, dikey doğrultuda alt alta yazılar yazılmasını sağlar.



CiçekImage: Single ControlImage: Single Cont

Yatay Yazım Maske Aracı, yatay doğrultuda yan yana maske yazılar yazılmasını sağlar. Dikey Yazım Maske Aracı, dikey doğrultuda alt alta maske yazılar yazılmasını sağlar.

Yazım Maske Aracı ile harflerin içi tek renk veya desen ile doldurulabilir.

Yazım Maske Aracı ile yazının içini doldurmak için:

- 1 Araç Panelinde bulunan Yatay Yazım Maske Aracına tıklanır veya Klavyeden T tuşuna basılır. Eğer Araç Panelinde Yatay Yazım Maske Aracı görünmüyor ise fareyle Yatay Yazım Aracına basılı tutulur veya yanında bulunan küçük üçgen simgesine tıklayarak Yazım Araçları görülür ve buradan Yatay Yazım Maske Aracına ulaşılır.
- 2 Ekranda yazı yazılmak istenen yere tıklanıldığı zaman ekranın kırmızılaşarak yazılan yazıların seçme işaretiyle belirtildiği görülür. Yazı bitip Seçenekler Çubuğunda bulunan Teslim simgesine tıklanıldığı zaman kırmızı maske alanı kalkar ve yazının kenarları seçilmiş olur.
- Bu yazıların içini başka bir renkle veya desenle dolması için Menü Çubuğunda bulunan Düzen başlığından Dolgu seçeneği tıklanır ve Doldur Penceresinden renk veya desen harflerin içini doldurur.

85



Yazım Maske Aracı ile yazıdaki harflerin içi resimde bulunan renk dokusu ile doldurulabilir.

Yazım Maske Aracı ile resimden yazı örneği almak için:

- **1** Çalışma Alanına bir resim açılır.
- 2 Araç Panelinde bulunan **Yatay Yazım Maske Aracı**na tıklanır veya Klavyeden **T** tuşuna basılır. Eğer Araç Panelinde Yatay Yazım Maske Aracı görünmüyor ise fareyle Yatay Yazım Aracına basılı tutulur veya yanında bulunan küçük üçgen simgesine tıklayarak Yazım Araçları görülür ve buradan Yatay Yazım Maske Aracına ulaşılır.
- **3** Resim üzerinde örnek alınacak yere tıklanır ve yazı yazılır. Yazı bitip Seçenekler Çubuğunda bulunan Teslim simgesine tıklanıldığı zaman kırmızı maske alanı kalkar ve örnek alınan yazı seçilmiş olur.
- 4 Seçilen resim örneğini fare ile başka yere taşınabilir veya kopyalanıp başka dosyaya aktarılabilir. Harflerin içerisi resimle dolmuş olur.



Resim dosyasına herhangi bir araçla yazı girildiğinde Katmanlar Paneline yeni bir Yazı Katmanı otomatik açılır. Katmanın ismi resim dosyasına yazılan yazı olur. Yazı katmanının isminin değiştirilmesi için katman ismine çift tıklanılır ve verilmek istenen isim yazılır. Yazı katmanlarının mini resminde T harfi bulunur. T harfi o katmanın yazı katmanı olduğunu ve içerinde yazı olduğunu belirtir. Önceden hazırlanmış bir metni değiştirmek için mini resimdeki T harfine tıklanır ve yazının değiştirilmeye hazır olduğu görülür.

Resim dosyasına yazı yazılmadan önce özellikleri ayarlanabilir. Araç Panelinde bulunan Yazım Aracı tıklanıldığı zaman Seçenekler Çubuğu bu aracın özelliklerini gösterir.

Metin Yönlendirmesi simgesi yatay yazılan yazıyı dikeye, dikey yazılan yazıyı yataya çevirir.

Font Seçicisi açılır menüsünden kullanılan font değiştirilebilir.

Font Stili açılır menüsünden font kalın, ince, eğik şekle dönüştürülebilir.

Font Boyutu açılır menüsünden hazır puntolardan biri seçilerek yazının boyutu değiştirilir.

Kenar Yumuşatma açılır menüsünden kenarın netliği, keskinliği, düzgünlüğü, kuvveti ayarlanır.

Metni Sola Hizala simgesinden yazının sola yaslanması sağlanır

Metni Ortala simgesinden yazının ortalanması sağlanır.

Metni Sağa Hizala simgesinden yazının sağa yaslanması sağlanır.

Metin Rengi simgesinden yazının renginin değiştirilmesi sağlanır.

Çarpıtılmış Metin simgesinden yazı stili seçilerek yatay ve dikey olarak eğilebilir, sürgülü seçenek değiştirilerek veya yüzde cinsinden değer verilerek deformasyon yapılabilir.

Karakter ve Paragraf Paneli simgesinden Karakter ve Paragraf Paneli ekranda gizlenebilir veya tekrar görünür hale getirilebilir.

İptal simgesinden yapılan değişikler iptal edilebilir.

Teslim simgesinden yapılan değişiklikler onaylanır.



Resim dosyasına girilecek yazının özellikleri Karakter Panelinden ayarlanabilir. Karakter Panelini ekrana getirmek için Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** başlığından **Karakter** seçilir veya Yazım Aracı Seçenekler Çubuğunda bulunan Karakter ve Paragraf Paneli simgesine tıklanarak açılır.

Araçlar Panelinde Yazım Aracı seçildiğinde Seçenekler çubuğuna gelen seçeneklerden Font Seçicisi, Font Stili, Font Boyutu, Renk Seçici ve Kenar Yumuşaklığı mevcuttur. Karakter ve Paragraf panelinin aşağıdaki seçenekleri vardır.

Satır Aralığı açılır menüsünden Alt alta yazıları yazıların arasında bulunan satır alanının boyutu ayarlanır.

Karakter Aralığı açılır menüsünden harfler arasında oluşan boşluk boyutu ayarlanır.

izleme açılır menüsünden seçilen harfler izlenir.

Yatay Ölçeklendir değer kutusuna yüzde cinsinden değer verilerek yazı bastırılır veya yükseltilir.

Dikey Ölçeklendir değer kutusuna yüzde cinsinden değer verilerek yazı sıkıştırılır veya genişletilir.

Satır Çizgisini Kaydırma değer kutusuna değer girilerek yazının satır çizgisinin yeri değiştirilir.

Sahte Kalın simgesi ile seçilen yazı kalınlaştırılır.

Sahte İtalik simgesi ile seçilen yazı eğilir.

Tümü Büyük Harf simgesi ile küçük harf ile yazılan yazıları büyük harfe çevirir.

Ufak Büyük Harfler simgesi ile boyut olarak küçük fakat harf olarak büyük hale çevrilir.

Üst Simge simgesi ile yazı üst simgeye çevrilir. m² gibi birimler yazılır iken kullanılabilir.

Alt Simge simgesi ile yazı alt simgeye çevrilir. H_2SO_4 gibi kimyasal konuların yazılarında kullanılabilir.

Altını Çiz simgesi ile yazının altına çizgi çekilir.

Üstü Çizili simgesi ile yazının üstünden çizgi ile geçilir.

Dil açılır menüsünden yazının yazılacağı dil seçilir. Dil çeşitli imle kurallarının ve destekleniyorsa yazım hatalarının giderilmesi için önemlidir.

Karak	ter		*⊺x *≣
Myr	iad Pro	•	Bold 👻
\mathbf{T}	75 pt	▼ A IA	(Otomatik) 👻
AĮ́V	0	▼ ₩	0 💌
${}^{\ddagger}\mathbf{T}$	100%	\mathbf{T}	100%
≜ª	0 pt	Renk:	
Т	T TT	Tr T ¹	T, <u>T</u> Ŧ
Türk	çe	▼ a _a	Keskin 🔻

Resim dosyasına paragraf şeklinde yazı girilecek ise paragrafın özellikleri Paragraf Panelinden ayarlanabilir. Paragraf Panelini ekrana getirmek için Menü Çubuğunda bulunan Pencere başlığından Paragraf seçilir veya Yazım Aracı Seçenekler Çubuğunda bulunan Karakter ve Paragraf Paneli simgesine tıklanarak açılır. Metni Sola Hizala simgesi yazılan paragrafı sola yaslar.

Metni Ortala simgesi yazılan paragrafı ortalar.

Metni Sağa Hizala simgesi yazılan paragrafı sağa yaslar.

Sonuncuyu Sola Blokla paragrafin son satırını sola yaslar.

Sonuncuyu Ortala paragrafin son satırını ortalar.

Sonuncuyu Sağa Blokla paragrafın son satırını sağa yaslar.

Tümünü Blokla paragraftaki tüm yazıları sağa ve sola aynı anda yaslayarak düzgün görüntü sağlar.

Sol Kenar Boşluğu Girintili seçeneği ile paragrafın sol tarafında verilecek olan boşluk ayarlanır.

Sağ Kenar Boşluğu Girintili seçeneği ile paragrafın sağ tarafında verilecek olan boşluk ayarlanır.

ilk Satır Girintili seçeneği ile paragrafın ilk satırı için soldan verilecek olan boşluk ayarlanır.

Paragraftan Önce Boşluk Ekle seçeneği ile paragrafın üst kısmına boşluk uygulanır.

Paragraftan Sonra Boşluk Ekle seçeneği ile paragrafın alt kısmına boşluk uygulanır.

Tirele seçeneği onaylanır ise yazının satıra sığmadığı durumlarda kelimeye tire konularak diğer hecesine alt satırdan devam edilir. Onay işareti kaldırılırsa yazı tire işareti ile bölünmez ve kelime direk alt satıra kaydırılır.

Nokta Yazım Alanı ile Çalışmak

Nokta ile başlayan Yazım Alanı, bir alan sınırı belirtmeden sadece başlangıç noktası belirtilerek yazıya devam edilmeyi sağlar.

Nokta Yazım Alanı ile çalışmak için:

- 1 Araç Panelinden **Yazım Aracı**na tıklanır veya klavyeden **T** harfine basılır. Fare işaretçisinin değiştiği görülür.
- 2 Resim dosyasında yazı yazılacak yere tıklanır ve tıklanılan yere bir nokta geldiği görülür. İmleç yazı yazmaya hazırlanacak ve yanıp sönmeye başlayacaktır. Yazıyı yazarken noktadan çıkan bir çizgide harflerin altından devam edecektir. Klavyeden ENTER tuşuna basmadan bir alt satıra geçmez.
- 3 Yazı yazma işlemi bittikten sonra Seçenekler Çubuğunda bulunan Teslim Et simgesine tıklanır ve yazı işlemi bitmiş olur.



Paragraf Yazım Alanı ile Çalışmak

Paragraf Yazım Alanı, bir alan sınırı belirterek yazıyı o alana göre sığdırmayı sağlar. İstenildiği takdirde bu alan paragrafın genişliğine göre büyültülüp küçültülebilir.

Paragraf Yazım Alanı ile çalışmak için:

- 1 Araç Panelinden **Yazım Aracı**na tıklanır veya klavyeden **T** harfine basılır. Fare işaretçisinin değiştiği görülür.
- 2 Resim dosyasında yazı yazılacak yere tıklanıp basılıp çekilir ve yazı yazmak için bir alan belirlenir. İmleç yazı yazmaya hazırlanacak ve yanıp sönmeye başlayacaktır. Yazıyı yazarken yazı alana sığmaz ise kelimeyi alt satıra kaydırır.
- **3** Yazı yazma işlemi bittikten sonra Seçenekler Çubuğunda bulunan **Teslim Et** simgesine tıklanır ve yazı işlemi bitmiş olur.

Yazılan paragraf belirlediğimiz alana sığmaz ise alanın kenarlarında oluşan küçük kare simgelerini basıp çekerek alan büyültülebilir.



Yol Yazım Alanı ile Çalışmak

Yol ile oluşturulan Yazım Alanı, yazının bir yolun üzerinden devam etmesini sağlar.

Yol Yazım Alanı ile çalışmak için:

- 1 Yol çizmek üzere Araç Panelinde bulunan **Kalem Aracı**na tıklayarak veya klavyeden **P** harfine basılır. Fare işaretçisinin değiştiği görülür.
- 2 Ekranda yazının izleyeceği yol Kalem Aracı ile çizilir.
- **3** Yol çizildikten sonra Araç Panelinde bulunan **Yatay Yazım Aracı**na tıklanarak veya klavyeden **T** harfine basılarak yazı yazılmaya hazırlanılır.

- 4 Çizilen yolun başına tıklanır ve yazı yazılmaya başlanır. Yazı yazıldıkça yolu takip eder ve yazı yola göre yazılmış olur.
- 5 Seçenekler Çubuğundan **Teslim** simgesine basılarak işlem onaylanır.



Yazıyı Yamuklaştırmak

Yazının görüntüsünü değiştirerek farklı bir efekt görünümüne sahip olması için çarpıtma yapabilirsiniz.



Yazılan bir yazıyı çarpıtmak için:

- **1** Dosyaya çarpıtma yapılacak yazı yazılır ve seçilir.
- 2 Menü Çubuğunda bulunan Katman başlığından Metin seçeneği seçilir ve açılan menüden Metni Çarpıt tıklanır.
- **3** Açılan Metni Çarpıt penceresinde **Stil** açılır menüsünden çarpıtma stili seçilir. Aynı pencerede yazının yönünü ayarlamak için yazı yatay veya dikey olarak işaretlenir. Ayrıca yüzde cinsinden değer girilerek yazı eğilebilir veya deforme edilebilir. **Tamam** butonuna basılarak işlem onaylanır.

BÖLÜM

Özel Efektler

Bir Katman Stili Eklemek Bir Katman Stilini Düzenlemek Bir Katman Stilini Kopyalamak Yeni Bir Stil Oluşturmak Filtre Galerisinde Çalışmak B ir katmana Katman Stili veya Filtre eklenebilir. Bir katmana Katman Stili uygulamak için önce Karıştırma Seçenekleri penceresini açmak gerekir.

Karıştırma Seçenekleri penceresini açmak değişik yöntemler vardır:

- Menü Çubuğunda bulunan Katman başlığından Katman Stili seçeneğinden Karıştırma Seçenekleri tıklanır.
- Katman Panelinde altta bulunan fx simgesine tıklanır ve açılan menüden Karıştırma Seçenekleri tıklanır.
- Katman Panelinde bulunan ilgili katmana fare ile sağ tuşa basılır ve gelen menüden Karıştırma Seçenekleri tıklanır.

Katman Stili penceresinde birçok efekt ve seçenekleri mevcuttur.

Gölge Efekti



Karışım Modu açılır menüsü ile resimle gölgenin karıştırma durumu seçilir.

Gölge Rengi ile üzerine tıklanarak bir renk seçilir ve gölgenin rengi değiştirilir.

Sağ tarafta bulunan ön izlemeden yapılan değişiklikler izlenir.

Opaklık sürgülü seçeneğini değiştirerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek gölgenin şeffaflığı ayarlanır.

Açı ile ışığın hangi taraftan geleceği simgenin yönü değiştirilerek veya değer kutusuna derece cinsinden değer yazılarak ayarlanır.

Uzaklık ile gölgenin resimden ne kadar uzakta veya yakında olacağı sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna piksel değeri girilerek ayarlanır.

Yayılma ile gölgenin dağılacağı oran sürgülü seçenek değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değe girilerek ayarlanır.

Boyut ile gölgenin büyüklüğü sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna piksel değeri girilerek ayarlanır.

Kontur ile gölgeye hazır kenarlık modelleri uygulanır.

Parazit ile gölgeye rastgele noktalar sürgülü seçeneği değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer yazılarak eklenir.

Yapılan tüm değişikler diğer zamanlarda da kullanılmak istenirse **Yeni Stil** butonuna tıklanarak stil olarak kaydedilir.

İç gölge Efekti

Başlıksız-1 @ 177% (ADOB	E PHOTOSHOP CS4, RGB/8) * × notluk.JPG @ 16,7% (RGB/8	/8) * × 2.jpg @ 100% (RGB/8) * × Başlıksız-2 @ 100% (RGB/8) * ×
□ ▶ ♥ ★ ♥ ★ ♥ ★ ♥ ♥ ● ♥ ● ♥ ● ♥ ● ♥ ● ♥ ● ♥ ● ♥ ● ♥ ● ♥ ● ♥	ŀ	ADOBE
Katman Stili	a 1	
Stiler Karptırma Seçenekleri: Varsaylan Golge Ü İç Golge Ü İç Şima Ü İç Şima Ü İç Şima Ü İç Şima Ü İç İşim Ver ve Kabart Kontur Ü Ocku Ü Saten Renk Kaplama Ü Degrade Kaplama Ü Degrade Kaplama Ü Besin Kaplama	Voje Vapr Karpm Modu: Coğat Opakik: 75 % Açı 22 ° Clobal İşik Kullan Uzakik: 5 px Yayılma: 6 % Boyut: 5 px Kalite Konkur: 9 % Parazit: 0 % Xatman Altmı Gizleme Golgesi	Intal Veni Stil Von Izleme SA

Karışım Modu açılır menüsü ile resimle iç gölgenin karıştırma durumu seçilir.

İç Gölge Rengi ile üzerine tıklanarak bir renk seçilir ve iç gölgenin rengi değiştirilir.

Sağ tarafta bulunan ön izlemeden yapılan değişiklikler izlenir.

Opaklık sürgülü seçeneğini değiştirerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek iç gölgenin şeffaflığı ayarlanır.

Açı ile ışığın hangi taraftan geleceği simgenin yönü değiştirilerek veya değer kutusuna derece cinsinden değer yazılarak ayarlanır.

Uzaklık ile iç gölgenin kenardan ne kadar uzakta veya yakında olacağı sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna piksel değeri girilerek ayarlanır.

Yayılma ile iç gölgenin dağılacağı oran sürgülü seçenek değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değe girilerek ayarlanır.

Boyut ile iç gölgenin büyüklüğü sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna piksel değeri girilerek ayarlanır.

Kontur ile iç gölgeye hazır kenarlık modelleri uygulanır.

Parazit ile iç gölgeye rastgele noktalar sürgülü seçeneği değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer yazılarak eklenir.

Yapılan tüm değişikler diğer zamanlarda da kullanılmak istenirse **Yeni Stil** butonuna tıklanarak stil olarak kaydedilir.

Dış Işıma Efekti

Başlıksız-1 @ 177% (ADC	DBE PHOTOSHOP CS4, RGB/8) * × notlukJPG @ 16,7% (RGB/	8) * × 2.jpg @ 100% (RG	GB/8) * × Başlıksız-2 @ 100% (RGB/8) * ×	
□ \ \$ * \$ * \$ % \$ % \$ % \$ % \$ % \$ % \$ % \$ %			OBE	
Katman Stili Stiler Karştırma Seçenekleri: Varsayılan Gölge I ç Gölge I ç Gölge I ç Gölge I ç Tışıma Eğim Ver ve Kabart Eğim Ver ve Kabart Ocku Saten Renk Kaplama Deşen Kaplama Deşen Kaplama Kontur	Dış İşıma Yaşı Opakiki: <	Tamam Iptal Yeni Sti Ø On Izleme	OSH S4	OP

Karışım Modu açılır menüsü ile resimle dış ışımanın karıştırma durumu seçilir.

Opaklık sürgülü seçeneğini değiştirerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek dış ışımanın şeffaflığı ayarlanır.

Parazit ile dış ışımaya rastgele noktalar sürgülü seçeneği değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer yazılarak eklenir.

Dış Işıma Rengi ile üzerine tıklanarak bir renk seçilir ve dış ışıma rengi değiştirilir.

Degrade Rengi ile dış ışıma degrade olarak belirlenebilir.

Sağ tarafta bulunan ön izlemeden yapılan değişiklikler izlenir.

Teknik ile dış ışıma kesin veya yumuşak tekniklerde uygulanabilir.

Yayılma ile dış ışımanın dağılacağı oran sürgülü seçenek değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değe girilerek ayarlanır.

Boyut ile dış ışımanın büyüklüğü sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna piksel değeri girilerek ayarlanır.

Kontur ile dış ışıma hazır kenarlık modelleri uygulanır.

Aralık ile aralıklara kenarlık modelleri sürgülü seçeneği değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek uygulanır

Değişim ile dış ışımada bulunan degradeyi rastgele sürgülü seçeneği değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek uygulanır.

Yapılan tüm değişikler diğer zamanlarda da kullanılmak istenirse **Yeni Stil** butonuna tıklanarak stil olarak kaydedilir.

Başlıksız-1 @ 177% (ADOBE PHOTOSHOP CS4, RGB/8) * × notluk.JPG @ 16,7% (RGB/8) * × 2.jpg @ 100% (RGB/8) * × Başlıksız-2 @ 100% (RGB/8) * × <u>⊡</u> № **学**《 女 *》* 14 3. 3 θ 9.0 \$ T 🔉 🔼 Katman Stili İç Işıma Tamam Stiller Yapı Karıştırma Seçenekleri: Varsayıla İptal Karışım Modu: Ekrar 📃 Gölge Opaklik: 96 Yeni Stil... 📄 İç Gölge Parazit: 💮 0 V Ön İzleme 📃 Dış İşıma • 🗌 🛛 🗍 <u>-</u>ا 🗸 İc I 🗏 Eğim Ver ve Kabarl Teknik: Daha Yumuşak 🔲 Kontur Kaynak: 🔿 Orta 🛛 🔘 Kena 🕅 Doku 96 Boğ: 🎧 0 Saten Boyut: Bulanıklaştırma öncesi katman maskesini azalt Renk Kaplama Degrade Kaplar Desen Kaplam • Yumuşatılmı Kontur Kontur Aralik: 50 96 96 Değişim: 📋 0

İç Işıma Efekti

Karışım Modu açılır menüsü ile resimle iç ışımanın karıştırma durumu seçilir.

Opaklık sürgülü seçeneğini değiştirerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek iç ışımanın şeffaflığı ayarlanır.

Parazit ile iç ışımaya rastgele noktalar sürgülü seçeneği değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer yazılarak eklenir.

İç Işıma Rengi ile üzerine tıklanarak bir renk seçilir ve iç ışıma rengi değiştirilir.

Degrade Rengi ile dış ışıma degrade olarak belirlenebilir.

Sağ tarafta bulunan ön izlemeden yapılan değişiklikler izlenir.

Teknik ile iç ışıma kesin veya yumuşak tekniklerde uygulanabilir.

Kaynak ile iç ışıma ortaya veya kenara uygulanır.

Boğ ile rengi boğarak sürgülü seçeneği değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girilerek ayarlanır.

Boyut ile iç ışımanın büyüklüğü sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna piksel değeri girilerek ayarlanır.

Kontur ile iç ışıma hazır kenarlık modelleri uygulanır.

Aralık ile aralıklara kenarlık modelleri sürgülü seçeneği değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek uygulanır

Değişim ile iç ışımada bulunan degradeyi rastgele sürgülü seçeneği değiştirilerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek uygulanır.

Yapılan tüm değişikler diğer zamanlarda da kullanılmak istenirse **Yeni Stil** butonuna tıklanarak stil olarak kaydedilir.

Başlıksız-1 @ 177% (ADOBE PHOTOSHOP CS4, RGB/8) * × notluk.JPG @ 16,7% (RGB/8) * ⊞,№ P. 4, 1 9 ¥ \$ 31 0. D OBE D, O, \$ T Katman Stili Eğim Ver ve Kabart Stiller Tamam Karıştırma Seçenekleri: Varsayıla İptal Stil: İç Eğim 🔲 Gölge Teknik: Düzgür Yeni Stil... 🗐 İç Gölge Derinlik: -------V Ön İzleme 📃 Dış İşıma Yön: 🔘 Yukarı 🛛 Aşağı 🗌 İç Işıma Boyut: musat: 🗅 120 Saten 🕂 🌔 🔽 Global Işık Kullar Renk Kar 📃 Degrade Kapla -Desen Kapla u Vurgula: Ekrar Kontu Opaklik: --ne Modu: Çoğal Opaklik: 75

Eğim Ver ve Kabart Efekti

Stil açılır menüsü ile eğim ve kabartma için stil durumu seçilir.

Teknik ile eğim ve kabartmaya sert, düzgün veya yumuşak teknikler uygulanabilir.

Sağ tarafta bulunan ön izlemeden yapılan değişiklikler izlenir.

Derinlik ile eğim ve kabartmanın kuvveti sürgülü seçeneği değiştirerek veya

Yön ile yukarı veya aşağı yöne doğru eğim ve kabartma yamayı sağlar.

Boyut ile eğim ve kabartmanın büyüklüğü sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna piksel değeri girilerek ayarlanır.

Yumuşat ile eğimin yumuşama miktarı sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna piksel değeri girilerek ayarlanır.

Açı ile ışığın hangi taraftan geleceği simgenin yönü değiştirilerek veya değer kutusuna derece cinsinden değer yazılarak ayarlanır.

Yükseklik ile üstte durma miktarı değer kutusuna derece cinsinden yazılarak ayarlanır.

Parlama Konturu ile eğim ve kabartmaya hazır kenarlık modelleri uygulanır.

Modu Vurgula ile eğim ve kabartma yapılır iken kullanılan rengi baskınlaştırır.

Gölgeleme Modu ile eğim ve kabartma yapılı iken kullanılan gölgenin rengini baskınlaştırır.

Opaklık sürgülü seçeneğini değiştirerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek modun ve gölgenin şeffaflığı ayarlanır.

Yapılan tüm değişikler diğer zamanlarda da kullanılmak istenirse **Yeni Stil** butonuna tıklanarak stil olarak kaydedilir.

Saten Efekti

Karışım Modu açılır menüsü ile resimle satenin karıştırma durumu seçilir.

Saten Rengi ile üzerine tıklanarak bir renk seçilir ve resme uygulanacak saten rengi değiştirilir.

Sağ tarafta bulunan ön izlemeden yapılan değişiklikler izlenir.

Opaklık sürgülü seçeneğini değiştirerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek satenin şeffaflığı ayarlanır.

Açı ile ışığın hangi taraftan geleceği simgenin yönü değiştirilerek veya değer kutusuna derece cinsinden değer yazılarak ayarlanır.

Uzaklık ile satenin kenardan ne kadar uzakta veya yakında olacağı sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna piksel değeri girilerek ayarlanır.

Boyut ile satenin yayılacağı alan sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna piksel değeri girilerek ayarlanır.

Kontur ile satene hazır kenarlık modelleri uygulanır.

Ters Çevir ile saten kenarlara veya resmin üzerine uygulanabilir.

Yapılan tüm değişikler diğer zamanlarda da kullanılmak istenirse **Yeni Stil** butonuna tıklanarak stil olarak kaydedilir.

Renk Kaplama Efekti



Karışım Modu açılır menüsü ile resimle kaplanacak rengin karıştırma durumu seçilir.

Kaplama Rengi ile üzerine tıklanarak bir renk seçilir ve resmin kaplanacağı renk değiştirilir.

Sağ tarafta bulunan ön izlemeden yapılan değişiklikler izlenir.

Opaklık sürgülü seçeneğini değiştirerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek rengin şeffaflığı ayarlanır.

Yapılan tüm değişikler diğer zamanlarda da kullanılmak istenirse **Yeni Stil** butonuna tıklanarak stil olarak kaydedilir.

Bölüm 10 Özel Efektler

Degrade Kaplama Efekti

Başlıksız-1 @ 177% (ADOBE PHOTOSHOP CS4, RGB/8) * × r	notluk.JPG @ 16,7% (RGB/8) *	× 2.jpg @ 100% (RGB/8) * × Başlıksız-2 @ 10	0% (RGB/8) * ×	
□ ト4 学 ※ ゼ、 ダ 参、 ダ の 、 ひ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		A		OE	BE	
Stiller Kargbrma Seçenekleri: Varsayılan Gölge Dığışma Gölge Dığışma Göjm Ver ve Kabart Kontur Doku Saten Renk Kaplama Desen Kaplama Kontur	Degrade Kaplama Degrade Karışım Modu: Normal Opaklık:	v v v v v v v v v v	Tamam iptal Yeni Sti Ø Ön İzleme	OS S4	H	OP

Karışım Modu açılır menüsü ile resimle degradenin karıştırma durumu seçilir.

Opaklık sürgülü seçeneğini değiştirerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek degradenin şeffaflığı ayarlanır.

Degrade Seçici ile resme uygulanacak degrade seçilir.

Ters ile uygulanan degradenin renklerini tersten gösterir.

Stil açılır menüsü ile degradenin hazır stillerinden biri seçilerek hizalanır.

Açı ile ışığın hangi taraftan geleceği simgenin yönü değiştirilerek veya değer kutusuna derece cinsinden değer yazılarak ayarlanır.

Ölçek ile degrade boyutu sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek ayarlanır.

Yapılan tüm değişikler diğer zamanlarda da kullanılmak istenirse **Yeni Stil** butonuna tıklanarak stil olarak kaydedilir.

Desen Kaplama Efekti

Başlıksız-1 @ 177% (ADOBE	PHOTOSHOP CS4, RGB/8) * ×	notluk.JPG @ 16,7% (RGB/8) * >	< 2.jpg @ 100% (6 (RGB/8) * × Başlıksız-2 @ 100% (RGB/8) * ×	
[7] h e					
PX .					
12 1					
A 4					
2 - 51					
<u>A</u> . T					
8.1					
Katman Stili			X		
	— Desen Kaplama		Trees		
Stiller	Desen		Tamam		
Karıştırma Seçenekleri: Varsayılan	Karışım Modu: Normal	-	İptal		
C Gölge	Opaklik:	100 %	Yeni Stil		
iç Gölge]	🔽 Ön İzleme		
Dış İşima	Desen:	Orijinale Yasla			
🛄 İç İşıma	Source of				
Eğim Ver ve Kabart	Ölçek:	100 %			
Kontur	V Natmania ba	igia			
Doku					
Saten					
Degrado Kaplama					
Desen Kanlama					
Kontur					

Karışım Modu açılır menüsü ile resimle desenin karıştırma durumu seçilir.

Opaklık sürgülü seçeneğini değiştirerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek desenin şeffaflığı ayarlanır.

Desen Seçici ile resme uygulanacak desen seçilir.

Ölçek ile desen boyutu sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek ayarlanır.

Yapılan tüm değişikler diğer zamanlarda da kullanılmak istenirse **Yeni Stil** butonuna tıklanarak stil olarak kaydedilir.

Kontur Efekti

Başlıksız-1 @ 177% (ADOBE	E PHOTOSHOP CS4, RGB/8) * × notluk.JPG @ 16,7% (RGB/8	3) * × 2.jpg @ 100% (RGB/8	i) * × Başlıksız-2 @ 100% (RGB/8) * ×
□ ► ♥ * ↓ / Ø · Y ♣ · X Ø · O Ø · O Ø · O Ø · T			OBE
Katman Stili	- Kontur		
Stiler Kargtırma Seçenekleri: Varsayılan Gölge Gölge Golge Gog Jama Gölme Kontur Doku Saten Renk Kaplama Degrade Kaplama Desen Kaplama Kontur	Vap 3 px Konum: pg Kangım Modu: Normal Opakik: 100 %	Tamam Iptal Yeni Stil Ø On Izleme	DSHOP SA

Boyut ile kenar kalınlığı sürgülü seçeneği değiştirerek veya değer kutusuna piksel değeri girilerek ayarlanır.

Konum ile kenarlık içe, kenar ortasına veya dışa uygulanır.

Karışım Modu açılır menüsü ile resimle kenarın karıştırma durumu seçilir.

Sağ tarafta bulunan ön izlemeden yapılan değişiklikler izlenir.

Opaklık sürgülü seçeneğini değiştirerek veya değer kutusuna yüzde cinsinden değer girerek kenarlığın şeffaflığı ayarlanır.

Dolgu Türü ile kenara Renk, Degrade veya Desen uygulanabilir.

Kenarlık Rengi ile üzerine tıklanarak bir renk seçilir ve kenarlığın rengi değiştirilir.

Yapılan tüm değişikler diğer zamanlarda da kullanılmak istenirse **Yeni Stil** butonuna tıklanarak stil olarak kaydedilir.

Yeni Stil butonuna basılarak kaydedilen stiller **Katman Stili** penceresinde en üstte bulunan **Stiller** başlığının içerisine kaydedilir.

Bir Katman Stili Eklemek

Katman Stili penceresinde bulunan efektleri kullanarak stiller oluşturulabilir ve katmana eklenebilir. Bir katmana stil eklemek için:

- 1 Menüden veya Katman Panelinden Katman Stili penceresi açılır.
- 2 Önceden hazırlanmış bir stil eklenecek ise sol tarafta bulunan başlıklardan Stiller seçilir. Açılan stiller penceresinden katman stili seçilir ve onaylanır.

3 Yeni bir stil eklenecek ise sol tarafta bulunan başlıklardan verilmek istenen stil başlığı tıklanır. Stil başlığı tıklandıktan sonra ilgili stilin ayar pencereleri gelir. Gerekli tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra işlem onaylanır. Tekrar bu ayarlanan stil kullanılmak istenir ise kaydedilir.

Katmanlar		*≣
Normal 👻	Opaklik:	100% >
Kilitle: 🖸 🧳 🕂 🔒	Dolgu:	100% >
S Katman 1		^
	OP CS4	fx 🔺
🐨 Efektler		
🖲 Kontur		
S Arka Plan		۵
		-
sə fx, 🖸 🖉.	. 🗅 🖬	. ÷

Stil eklendikten sonra Katman Panelinde bulunan Katman isminin yanına **fx** simgesi gelir. Bu simge katmanda stil uygulandığını belirtir. Uygulanan tüm stillerin isimleri katmanın altına listelenir. Stil isimlerinin yanına bulunan göz işareti eğe tıklanarak kaldırılır ise katmandan o stil gizlenir. Tekrar tıklanarak görünür hal getirilebilir.

Bir Katman Stilini Düzenlemek

Katman Stili eklendikten sonra değişiklikler yapılabilir. Değişiklik yapılan stiller artık yeni halleriyle kullanılır.

Katman Stilini düzenlemek için:

- 1 Katmanın altına listelenen stil ismi çift tıklanır.
- 2 O stile ait gelen pencerede istenilen değişiklikler yapılır.
- 3 Değişiklikler onaylandıktan sonra artık değişiklik yapılmış stiller son hali ile görülür.

Katmanın ismini değiştirmek için üzerinde fare ile çift tıklanılır. İsim yazıldıktan sonra klavyeden **ENTER** tuşu ile onaylanır.

Bir Katman Stilini Kopyalamak

Eklenen veya değiştirilen katman stili başka bir katman veya dosyada aynısı kullanılabilir.

Katman Stilini kopyalamak için:

1 Katman seçilir.
- 2 Menü Çubuğunda bulunan Katman başlığından Katman Stili seçeneği içerisinde bulunan Katman Stilini Kopyala seçeneğine tıklanır. Katman stili hafizaya alınmış olur.
- 3 Başka bir katmana aynı stili uygulamak için ise Menü Çubuğunda bulunan Katman başlığından Katman Stili seçeneği içerisinde bulunan Katman Stilini Yapıştıra tıklanır. Aynı stil diğer katmana uygulanmış olur.

Yeni Bir Stil Oluşturmak

Hazır Stiller dışında istenilen kriterlerde efektler ayarlanarak yeni bir stil oluşturulabilir.

Yeni Stil Oluşturmak için:

- 1 Menüden veya Katman Panelinden Katman Stili penceresi açılır.
- 2 Açılan pencerede gerekli ayarlamalar yapılır.
- **3** Yeni Stil butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede Ad kısmına stile verilmek istenen isim yazılır. Katman Efektleri ve katman karıştırma seçenekleri katılarak onaylanır.
- 4 Kaydedilen stillere Katman Stili penceresinde bulunan Stiller başlığından ulaşılabilir.

Filtre Galerisinde Çalışmak

Filtre Galerisi ile çalışmak resim üzerinde çalışırken birden çok filtreyi deneyebilme ve filtre uygularken ön izlemeyi anında görüntüleme imkanını sağlar. Menüden seçim yapmak yerine Filtre Galerisi ile çalışmak daha rahat ve kullanışlıdır.

Filtre Galerisini ile çalışmak için:

- 1 Menü Çubuğunda bulunan Filtre başlığından Filtre Galerisi seçeneğine tıklanır.
- 2 Filtre Galerisi penceresi 3 bölümlü şeklinde açılır. Birinci bölümde üzerinde çalışılan resim, ikinci bölümde Filtre isimleri, üçüncü bölümde ise filtrelerle ilgili seçenekler görülür.
- 3 İstenen filtreler uygulandıktan sonra onaylanır ve filtre galerisinden çıkılır.

Filtre Galerisinde Deforme Et, Doku, Fırça Darbeleri, Sanatsal, Stilize Et ve Taslak başlıkları içerisinde birçok filtre, bu filtrelerin içerisinde de birçok ayarlama seçeneği bulunur.



bölüm 11

Web İçin Çalışmak

Neden Dilimlemek Gerekli Kullanıcı Dilimleri Yaratmak Katman Tabanlı Dilimler Yaratmak Dilim Seçenekleri Eklemek Dilimleri İyileştirmek ve Kaydetmek Web Arayüzünü Kaydetme Türü Web'e Uygun Formatlı (GIF, JPEG, PNG) İyileştirme

Neden Dilimlemek Gerekli

Photoshop'ta üzerinde çalışılan resim dosyaları, düzenlenen fotoğraflar veya tasarlanan sayfalar web ortamında kullanılmak üzere hazırlanabilir. Bir web sayfasını oluşturacak görsellerin dilimlenmesi, içeriğin hızlı yüklenmesini sağlar ve içeriğe etkileşim katmak için gereklidir.

Kullanıcı Dilimleri Yaratmak

Web için hazırlanan görüntüyü dilimlemek için:

- 1 Araç Panelinde bulunan Dilim Aracına tıklanır veya klavyeden C harfine basılır. Dilim Aracı Araç Panelinde görünmüyor ise Araç Panelinde bulunan Kırpma Aracına basılı tutulur veya yanında bulunan küçük üçgen simgesine tıklanarak Dilim Aracına ulaşılır. Fare İşaretçisinin değiştiği görülür.
- 2 Ekrandaki görüntüden dilimlenmek istenilen yer üzerinde basıp sürüklenir ve kare içerisine alınır. Dilimlenen bölümler kare bir çizgi içerisinde gösterilir. Her bir dilimde bir sayı görülür ve hemen yanında dilim seçenekleri simgesi bulunur. Dilimler oluşturulurken belirli bir mantık ile oluşturulur. Bir alana tıklanılması isteniyorsa o alan tek bir dilim olarak oluşturulmalıdır.

Pho	toshop	
02 🖾		
03 🖾		
^₀ dilim1		
06 🖾 07 🖾		
dilim2 ®©		
^{og} ⊠ dilim3		
10 🖂	ne.	

Dilim Aracı seçildiğinde Seçenekler Çubuğu Dilim Aracının özelliklerini gösterir.

Seçenekler Çubuğuna gelen Stil açılır menüsünde Normal, Sabit Boyut ve Sabit Boyut Oranı seçenekleri görülür. Photoshop kullanıcı dilimleri doğru bir şekilde kullanabilmek için gerektiğinde kendisi otomatik olarak dilim oluşturabilir.

Normal seçeneği tıklandığında serbest boyutlarda dilimler oluşturulabilir.

Sabit Boyut seçeneği tıklandığında Genişlik ve Yükseklik değer kutularına piksel cinsinden değer girilir. Oluşturulacak dilimlerin bu ölçüler dışına çıkması engellenecektir. Daha detaylı çalışma imkanı sağlar.

Sabit Boyut Oranı tıklandığında Genişlik değer kutusuna en için ve Yükseklik değer kutusuna boy için sayı girilir. Çizilen dilimler en ve boya göre çizilecektir ve istenildiği kadar büyültülecektir.

Ps	Dosya	Düzen	Görüntü	Katman	Seç	Filtre	Analiz	ЗB	Görünü	ìm	Pencere	e Yaro	dım	Br	*****	100% 🔻
×	- Stil:	Sabit Boyu	ıt 🖣	Genişlik:	200 px	Yü	kseklik:	100 px		Kilavu	zlardan G	elen Dilim	ler			
11	Baş	şlıksız-1 @	100% (Dilim	, RGB/8) *	×											
	÷															
P																
1	¥															
9.4	1.															
æ , 2	<i>3</i> /							01						02 🖂 8		
とく	2									- 1	•					
<i>P</i> .6	2								υ		In	n				
9	Γ															
5.4	5.							03	8				_	1		
000	2															
02	6															
	1															
	1															
	-	-	-							_		_				F 11.11
Ps	Dosya	Düzen	Görüntü	i Katma	n Se	eç Fil	tre A	naliz	3B (Görür	nüm	Pencer	e Ya	ardım	Br	
×	▼ Stil:	Sabit Boy	yut Oranı	🚽 Geniş	lik: 3		Yükse	klik: 1			Kılavuz	lardan G	ielen Di	limler		
••	Ba	ışlıksız-1 (@ 100% (Dil	im, RGB/8)* ×											
	+															
B	, l															
X,	9															
1	1															
æ. :	1								70.55	3			-	12 53 51		
割人	2										11	n				
6	9										1					
۵.	T_								03 🗠	a 8						
N 5	2															

Kılavuz ile çalışmak için Menü Çubuğunda bulunan **Görünüm** başlığından **Cetveller** seçilir veya klavyeden **CTRL + R** tuş kombinasyonuna basılır. Cetvel ekrana gelince yatay çizgiler için cetvelin üst kısmından, dikey çizgiler için cetvelin yan kısmından basıp çekilir ve görüntüye kılavuz eklenir. Hazırlanan bu düzgün kılavuzların arasında kalan bölümleri dilim olarak kullanılmak istenirse kılavuz dilimi oluşturulur.



Kılavuz dilimi oluşturmak için:

- 1 Görüntü üzerinde dilimlenecek bölümler kılavuzla düzenlenir.
- 2 Araç Panelinden Dilim Aracı seçilir. Seçenekler Çubuğu Dilim Aracının seçenekleri ile değişir. Bu seçeneklerden Kılavuzlardan Gelen Dilimler butonuna tıklanır. Ekrandaki görüntü otomatik olarak dilimlenir.

Katman Tabanlı Dilimler Yaratmak

Katmanda bulunan görüntü veya öğe katman olarak dilimlenebilir.

Photoshop						
^ល ច dilim1	03 🖂 8					
oilim2						
dilim3						

Katman Tabanlı Dilim yaratmak için:

- 1 Katman Panelinden görüntünün veya öğenin bulunduğu katman seçilir.
- 2 Menü Çubuğunda bulunan Katman başlığından Yeni Katman Tabanlı Dilim seçilir.
- 3 Katmanın Dilimlere dönüştüğü görülür.

Dilim Seçenekleri Eklemek

Dilimleri seçmek için Dilim Seçimi Aracı kullanılır.



Dilim Seçimi Aracını kullanmak için:

- 1 Araç Panelinde bulunan **Dilim Seçim Aracı** tıklanır veya klavyeden **C** harfine basılır. Eğer Dilim Seçim Aracı ekranda görünmüyor ise Araç Panelinde bulunan Kırpma Aracına basılı tutulur veya yanındaki küçük üçgen simgeye tıklanarak Dilim Seçim Aracına ulaşılır.
- 2 Dilimleme yapılmış görüntüde seçilmek istenen dilime Dilim Seçim Aracı ile tıklanır.

Dilim Seçenekler	i				
Dilim Türü:	Görün dilim1	tü	•		Tamam İptal
Hedef: Mesaj Metni:	nttp:/	/www.ac	lobe.com/j		
— Boyutlar —	X:	0	G:	600	
Dilim Arka Plan	Y: Türü:	Yok	¥: ▼ Arka Plar	n Rengi:	

Dilimlenmiş görüntüde numaralar ve dilim seçenekleri simgesi görülür.

Bu simgeye fare ile çift tıklanıldığında Dilim Seçenekleri penceresi açılır.

Bu pencerede Dilim Türü olarak görüntü yada tablo seçilebilir.

Ad bölümüne dilime verilmek istenen isim yazılır.

URL bölümüne dilim tıklanıldığında gideceği web adresi yazılır.

Hedef kutusunda web sitesinin görüntüleneceği bölüm belirtilir.

Mesaj Metni kutusuna İnternet sitesi açıldığından tarayıcının durum çubuğunda görüntülenecek mesaj yazılır.

Boyutlar bölümünde bulunan seçenekler dilimin genişliğini ve yüksekliğini belirtir.

Görüntüde bulunan tüm dilimleri kaldırmak için Menü Çubuğunda bulunan **Görünüm** seçeneğinden **Dilimleri Temizle** seçilir. Ekrandaki tüm dilimlerin kalktığı görülür.

Dilimlerin boyutları küçültülebilir veya büyültülebilir.

Dilimlerin boyutunu değiştirmek için:

- 1 Araç Panelinde bulunan Dilim Seçim Aracı tıklanır veya klavyeden C harfine basılır. Eğer Dilim Seçim Aracı ekranda görünmüyor ise Araç Panelinde bulunan Kırpma Aracına basılı tutulur veya yanındaki küçük üçgen simgeye tıklanarak Dilim Seçim Aracına ulaşılır.
- 2 Dilimleme yapılmış görüntüde seçilmek istenen dilime Dilim Seçim Aracı ile tıklanır.
- **3** Dilim çizgilerinin kenarlarında oluşan küçük kare noktaları basıp çekerek dilimde büyültme veya küçültme yapılabilir.

01		
12 08	dilim	19 6 8
	06 📼 🛛	

Görüntüler dilimlendikten sonra tekrar kullanıma göre birleştirilebilir.

Dilimleri birleştirmek için:

- Araç Panelinde bulunan Dilim Seçim Aracı tıklanır veya klavyeden C harfine basılır. Eğer Dilim Seçim Aracı ekranda görünmüyor ise Araç Panelinde bulunan Kırpma Aracına basılı tutulur veya yanındaki küçük üçgen simgeye tıklanarak Dilim Seçim Aracına ulaşılır.
- 2. Dilimleme yapılmış görüntüde seçilmek istenen dilime Dilim Seçim Aracı ile tıklanır.
- 3. Klavyeden SHIFT tuşuna basılarak birleştirilmek istenen diğer dilimlere fare ile tıklanır.
- 4. Seçilen birleştirilecek dilimler üzerinde fare ile sağ tuş yapılır. Açılan menüden **Dilimleri Birleştir** seçilir.

01 🖂 🛙



Görüntüde oluşturulan dilimler silinebilir.

Dilimleri silmek için:

01 🖾

- 1 Araç Panelinde bulunan Dilim Seçim Aracı tıklanır veya klavyeden C harfine basılır. Eğer Dilim Seçim Aracı ekranda görünmüyor ise Araç Panelinde bulunan Kırpma Aracına basılı tutulur veya yanındaki küçük üçgen simgeye tıklanarak Dilim Seçim Aracına ulaşılır.
- 2 Dilimleme yapılmış görüntüde seçilmek istenen dilime Dilim Seçim Aracı ile tıklanır.
- **3** Klavyeden **SHIFT** tuşuna basılarak silinmek istenen diğer dilimlere fare ile tıklanır.
- 4 Seçilen silinecek dilimler üzerinde fare ile sağ tuş yapılır. Açılan menüden Dilimleri Sil seçilir.

dilim	Dilimi Sil
06 🖾 8	Dilim Seçeneklerini Düzenle
	Kullanıcı Dilimini Yükselt
	Dilimleri Birleştir
	Dilimi Böl
	En Öne Getir
	Öne Getir
	Bir Alta Gönder
	En Alta Gönder

Dilimleri İyileştirmek ve Kaydetmek

Web sayfası yaparken görüntüler fazla yer tutarsa bu görüntülerin boyutlarını küçülterek veya görüntü kalitesini düşürerek kullanmak gerekir. Bu tür iyileştirmeler için kaydetmeden önce ayarlamalar yapmak gerekir.

Dilimleri kaydetmeden önce ayarlama yapmak için:

- 1 Görüntüde dilimlenilmek istenen yerler Dilim Aracı, Kılavuz veya Katmanlardan ayarlanır.
- 2 Menü Çubuğunda bulunan **Dosya** başlığından **Web ve Aygıtları İçin Kaydet** seçeneğine tıklanır veya klavyeden **ALT + SHIFT + CTRL + S** tuş kombinasyonuna basılır.
- **3** Ekrana gelen Web ve Cihazları İçin Kaydet penceresinde bulunan Hazır Ayar açılır menüsünden bir iyileştirme seçeneği seçilir.

Web ve	Cihazlar için Kaydet (%100)	
3	Orijinal En iyileştirilmiş 2.Kat 4.Kat	Hazır Ayar: JPEG Yüksek 💌 💌
y		JPEG 👻
٩		Yüksek Kalite: 60
ø		Asamalı Bulaniklaştır: 0
	01 🖾 8	V En iyileştirilmiş Mat:
		Renk Profilini Göm
		🔽 sRGB'ye Dönüştür
	allim	Önizleme: Monitör Rengi 🗸
	06 🖾 🖇	Meta Veriler: Telif Hakkı ve Kişi Bilgileri 🔻
		Renk Tablosu *=
		G: 600 pks — Yüzde: 100 %
		Y: 400 pks 🚽 🖁 Kalite: Bikübik
	JPEG 1.926K	60 kalite
	1 sn @ 56,6 Kb/sn * ≡	Döngü Seçenekleri: Bir kez
	Device Central Önizleme 🚱 💌	Kaydet İptal Bitti

Web ve Cihazları İçin Kaydet penceresinde Orijinal, En İyileştirilmiş, 2 Kat ve 4 Kat görüntü şekilleri vardır. İyileştirme yaparken aynı zamanda eski hali ile yeni hali izlenebilir.

Sol tarafta bir Araç Paneli vardır.

Ekranda büyük bir görüntü varsa taşımak için El Aracına tıklanır veya klavyeden H harfine basılır.

Ekranda bulunan dilimleri seçmek için Dilim Seçimi Aracına tıklanır veya klavyeden C harfine basılır.

Ekrandaki görüntüyü yakınlaştırmak için Yakınlaştırma Aracına tıklanır veya klavyeden Z harfine basılır.

Görüntüdeki bir rengi seçmek için Damlalık Aracına tıklanır veya klavyeden I harfine basılır.

Renk değiştirmek için Damlalık Rengine tıklanır.

Görüntüdeki dilimleri gizlemek için Dilim Görünebilirliği Değiştire tıklanır veya klavyeden Q harfine basılır.

Web ve Cihazları İçin Kaydet penceresinin Sağ tarafında bulunan sütundan Hazır Ayar açılır menüsünden dilimin kaydedileceği resim formatı seçilir.

Dilime tıklanıldığında Renk Tablosunda dilimde kullanılan tüm renkler görülür.

Bu renkler üzerinde yeni renk ekleme, seçme, silme, değiştirme işlemleri de yapılabilir.

Ayrıca renk taklidi, saydamlık, kalite, bulanıklaştırma ve matlaştırma seçenekleri değiştirilerek resim sıkıştırılıp dosyanın boyutu küçültülebilir.

Web Arayüzü Olarak Kaydetme

Tüm dilimlemelerin iyileştirmeleri yapıldıktan sonra kaydedilir.

Web Arayüzünü Kaydetmek için:

- 1 Web ve Cihazları İçin Kaydetme penceresinden Kaydet butonuna basılır.
- 2 Ekrana En İyileştirilmişi Farklı Kaydet penceresi gelir.
- 3 Kaydedilmek istenen klasör konumu seçilir ve onaylanarak kaydedilir.

Klasör incelendiği zaman tüm dilimlerin ayrı ayrı kaydedildiği görülür.



Web'e Uygun Formatlı (GIF, JPEG, PNG) İyileştirme

JPEG genellikle fotoğraflarda kullanılan renk tonları sıkıştırılarak kullanılan dosya formatıdır.
Hazır Ayar ile JPEG iyileştirme seçeneklerinden biri seçilir.
Dosya Formatı ile JPEG dosya formatı görüntülenir.
Sıkıştırma Kalitesi ile görüntü kalitesinin yüksek veya düşük olması ayarlanır.
Ön izleme açılır menüsünden Windows, Machintosh veya Monitörde görünümü ayarlanır.
Kalite seçeneği ile kalite yükseltilir veya düşürülür.
Bulanıklaştır seçeneği ile görüntünün bulanıklığı ayarlanır.
Mat seçeneği ile görüntünün matlığı ayarlanır.

GIF seçenekleri

Hazır Ayar ile GIF iyileştirme seçeneklerinden biri seçilir.
Dosya Formatı ile GIF dosya formatı görüntülenir.
Renk Azaltma açılır menüsünden renk sayısını değiştirilir.
Renkler seçeneğinden renklerin azalması ayarlanır.
Renk Taklidi Algoritması ile rengin dağılması deseni veya parazitli olması ayarlanır.
Renk Taklidi ile yüzde olarak oranı ayarlanır.
Mat seçeneği ile görüntünün matlığı ayarlanır.
Saydamlık işaretleme kutusundan şeffaflığı ayarlanır.

PNG seçenekleri

Hazır Ayar ile PNG iyileştirme seçeneklerinden biri seçilir.
Dosya Formatı ile PNG dosya formatı görüntülenir.
Renk Azaltma açılır menüsünden renk sayısını değiştirilir.
Renkler seçeneğinden renklerin azalması ayarlanır.
Renk Taklidi Algoritması ile rengin dağılması deseni veya parazitli olması ayarlanır.
Renk Taklidi ile yüzde olarak oranı ayarlanır.
Mat seçeneği ile görüntünün matlığı ayarlanır.
Saydamlık işaretleme kutusundan şeffaflığı ayarlanır.



Otomatikleştirmek

Bir Eylem Yaratmak Bir Eylem ile Toplu İşlem Yapmak O tomatikleştirme, önceden hazırlanmış işler olan eylemlerin çalışıp birden fazla işi yapmasıdır. Aynı iş hem hatasız yapılır hem de zaman kazanılır.

Eylem, yapılan bir veya birden fazla uygulamanın genel ismidir. Eylemler düzenli durması açısından küme adı verilen klasörlere yerleştirilir. Photoshop'ta Eylemler Paneli açıldığında klasörler içerisinde hazır eylemler ile karşılaşılır. Hazır eylemler kullanıldığı gibi ihtiyaca göre yeni eylemlerde kaydedilebilir.

Eylem Paneli eylemler ile yapılacak tüm işlemlerin yürütüldüğü paneldir. Bu panelde eylem kaydedilebilir, yürütülebilir, klasör ve eylem oluşturulabilir veya silinebilir.



Eylem panelini açmak için:

Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** başlığından **Eylemler** seçeneğine tıklanır veya klavyeden **ALT + F9** tuş kombinasyonuna basılır.



Eylem Panelinde Klasörlerin ve Eylemlerin hemen önünde küçük üçgen simgeler görülür. Bu küçük üçgen simgeler klasörlerin içerisindeki eylemleri ve eylemlerde kullanılan işlerin seçeneklerini görmek içindir. Tıklanıldığı zaman aşağı doğru döner ve klasör veya eylemin içindekileri alt alta listeler. Tekrar aynı üçgene tıklanıldığı zaman yana döner ve liste gizlenir.

Bir Eylem Yaratmak

	Eylemler • Image: Second sec
Yeni Küme	
Ad: klasör	Tamam İptal

Yeni eylem klasörü açmak için:

- 1 Eylemler Panelinin alt tarafında bulunan **Yeni Küme** simgesine tıklanır.
- 2 Ekrana gelen Yeni Küme penceresine Klasöre verilmek istenen isim yazılır.
- **3** Onaylandıktan sonra Eylemler Panelinde verilen isimle yeni bir klasörün oluştuğu görülür.

	Eylemler	Eylemler
Yeni Eylem		
Ad:	eylem	Kaydet
Ata:	klasör 👻	İptal
İşlev Tuşu:	F2 - Shift Ctrl	
Ponk:	Vok -	

Yeni eylem yaratmak için:

- 1 Eylemler Panelinin alt tarafında bulunan **Yeni Eylem** simgesine tıklanır.
- 2 Ekrana gelen Yeni Eylem penceresinde önce Eyleme verilecek Ad yazılır. Ad yazıldıktan sonra Ata açılır menüsünden eylemin yerleşeceği klasör seçilir. İşlev Tuşu açılır menüsünden bu eyleme bir kısayol tuş kombinasyonu seçilir. Renk seçeneğinden de buton modu kullanılırsa eylemin panelde görüleceği renk seçilir.
- **3** Özellikler ayarlandıktan sonra onaylanır ve eylemin kaydı başlar. Eylemler Panelinin altında bulunan Kaydı Başlat simgesi otomatik çalışır. Tüm işler yapıldıktan sonra Eylemler Panelinde altta bulunan Oynatmayı / Kaydı Durdur simgesine tıklanır.



Eylemi yürütmek için:

- 1 Resim dosyasından eylem uygulanacak öğe, katman yada yazı seçilir.
- 2 Eylemler Panelinden uygulanması istenen eylem seçilir.
- 3 Yine Eylemler Panelinde altta bulunan Seçimi Oynat simgesine tıklanır.

Yeni eylem oluşturur iken kısayol tuşu ataması yapıldı ise bu işleme gerek kalmadan direk kısayol tuş kombinasyonuna basılarak eylem yürütülür.

Yanlış eylem yürütülür ise Menü Çubuğunda bulunan **Pencere** başlığından **Geçmiş** seçilerek ekrana Geçmiş Panelinin gelmesi sağlanır ve buradan eylemde yapılan tüm işlemler aynı anda geri alınabilir.



Eylem veya klasör silmek için önce eylem veya klasör seçilir. Seçim işleminden sonra Eylem Panelinde altta bulunan **Sil** simgesine tıklanır ve işlem onaylanır. Klasör silinirken içinde bulunan eylemleri de otomatik siler.



Eylemi başka klasöre taşımak için Eylemler Panelinde bulunan eylem fare ile tutulup taşınmak istenilen klasöre çekilir.

Eylemin veya klasörün ismini değiştirmek için tam ismi üzerine çift tıklanır. İstenen isim yazılarak onaylanır.

123

aj	yıtta	Eylemler ✓ </th <th></th>	
	Eylem Seçene	ekleri 🔀	
	Ad:	eylem Tamam	
	Ata;	klasör 🚽 İptal	
_	İşlev Tuşu:	F2	
	Renk:	Vok 🗸	
			•

Eylemleri kullanır iken aynı zamanda ayarları da değiştirilebilir. Eylem ismi yanındaki boşluğa tıklanılırsa Eylem Seçenekleri penceresi açılır. Bu pencereden eylemin adı, bulunduğu klasör, kısayol tuş kombinasyonu ve buton modu görünümünde kullanılacak renk değiştirilebilir.

Toplu olarak eylemleri yürütürken bazı eylemlerin uygulanmaması ayarlanabilir. Eylem Panelinde sol tarafta bulunan Öğeyi Değiştir seçeneğine fare ile tıklanıldığında onay işareti gelir ve eylem uygulanır, tekrar tıklanıldığında onay işareti kalkar ve eylem yürütülse bile uygulanmaz.

Bir Eylem ile Toplu İşlem Yapmak

Eylem ile toplu işlem, birden fazla resim dosyası üzerinde aynı işlemi otomatik olarak uygulamaktır.



Toplu iş	
Oynat	Tamam
Ata: boyut küçült 👻	
Evlem: boykck	Iptal
Kaynak: Klasör 🗸	
Seç C:\Users\user\Desktop\webiçin\images\	
🔲 "Aç" Komutları Eylemini Geçersiz Ki	
🔲 Tüm Alt Klasörleri Kat	
Dosya Aç Seçenekler iletişim kutularını geç	
🛄 Renk Profili Uyanları Verme	
⊢ Hedef: Klasör -	1
Cor Cilleers)user/Deckton)webdiizen)	
"Sarkk Kaudat" Komuthri Evlamini Gorardi Ki	
Dosya Adlandirma	
Örnek: MyFile.gif	
Belge Adı 🔹 + uzantı 🔹 +	
• + • • +	
• + •	
Başlangıç seri numarası#: 1	
Uvumluluk: Windows Mac OS MUnix	
Hatalar: Hatalarda Durdur	
Farkii Kaydet	
O O ↓ webdüzen	

🍓 Düzenle 👻 🖻 Görünümler 👻 🛒 Slayt Gösterisi 🔞 Yaz									
Sık Kullanılan Bağlantılar	Ad	Çekildiği tarih	Etiketler	Boyut	Derecelendirm	e			
Belgeler									
Resimler									
🚯 Müzik				100 co		dilim			
Tümü »				elilim –		amm			
Klasörler 🗸 🗸	dlm1_01.jp	g dlm1_	.02.jpg	dlm1_03.jpg	dlm1_04.jpg	dlm1_05.jpg	dlm1_06.jpg		
📃 Masaüstü									

Eylem ile toplu iş yapmak için:

- 1 Menü Çubuğunda bulunan Dosya başlığından Otomatikleştir tıklanarak Toplu İş seçilir.
- 2 Ekrana gelen Toplu İş penceresinde Ata açılır menüsünden Eylemler penceresinde bulunan klasör isimlerinden biri seçilir. Eylem Seçeneği ile kaydedilen eylemlerden kullanılmak istenen seçilir. Kaynak ve Seç bölümünden toplu iş yapılması istenen dosyaların bulunduğu klasör seçilir. Hedef ve Seç seçeneğinden toplu iş yapılan dosyaların kaydedileceği klasör seçilir ve penceredeki işlemler onaylanır.
- **3** Toplu İş penceresi onaylandıktan sonra otomatik olarak tüm dosyalarda sıra ile eylemler uygulanmaya başlar. Kaydetmek için onaylanır ve bir eylem ile birden çok resim dosyasına aynı iş yaptırılır.