

ADOBE® PHOTOSHOP® CS3

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ps

© Корпорация Adobe Systems, 2007. Все права защищены.

Adobe® Photoshop® CS3 Руководство пользователя для Windows® и Mac OS.

Если данное руководство распространяется с программным обеспечением, включающим соглашение с конечным пользователем, то само руководство, а также описанное в нем программное обеспечение, поставляются по лицензии и могут использоваться или копироваться только на условиях этой лицензии. За исключением случаев, специально предусмотренных такой лицензией, перепечатка, сохранение в информационно-поисковой системе или передача любых разделов данного руководства любым способом (механическим, электронным, путем записи и т.д.) запрещены без предварительного письменного разрешения корпорации Adobe Systems. Следует отметить, что содержимое этого руководства защищено законом об авторском праве, даже если руководство не распространяется с программным обеспечением, включающим лицензионное соглашение с конечным пользователем.

Содержимое этого руководства предоставлено только для информации, может быть изменено без уведомления и не должно толковаться как обязательство корпорации Adobe Systems. Корпорация Adobe Systems не несет никакой материальной и прочей ответственности за возможные ошибки и неточности в этом руководстве.

Помните, что существующие изображения и иллюстрации, которые вы можете пожелать включить в проект, могут быть защищены авторскими правами. Незаконное включение таких материалов в новый документ может считаться нарушением авторских прав владельца. Получите все необходимые разрешения у владельца авторских прав. Любые названия компаний в шаблонах используются только в демонстрационных целях и не являются ссылками на существующие организации.

Adobe, логотип Adobe, Acrobat, Adobe Dimensions, Adobe Premiere, AdobePS, After Effects, Creative Suite, Distiller, Dreamweaver, Flash, GoLive, Illustrator, ImageReady, Incopy, InDesign, Lightroom, логотип OpenType, PageMaker, Photomerge, Photoshop, PostScript, Streamline и Version Cue являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Microsoft, OpenType и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах. Apple, Mac OS и Macintosh являются товарными знаками корпорации Apple, зарегистрированными в США и других странах. OS/2 является товарным знаком корпорации International Business Machines в США и/или других странах. Kodak является зарегистрированным товарным знаком компании Eastman Kodak Company. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Часть этого продукта, связанная с проверкой орфографии, основана на технологии Proximity Linguistic Technology. Корпорация Proximity Hyphenation System ©1989 Все права защищены. Proximity Technology, Proximity и Linguibase являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Proximity Technology.

Данный продукт включает в себя программное обеспечение, разработанное компанией Apache Software Foundation (www.apache.org).

Данный продукт содержит программное обеспечение BISAFE и/или TPEM, разработанное корпорацией RSA Data Security, Inc.

Данный продукт включает в себя криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young, ey@cryptosoft.com).

Данное программное обеспечение частично базируется на разработках Independent JPEG Group.

© 1994 Компания Hewlett Packard.

Часть программного кода принадлежит Корпорации Apple и используется в соответствии с лицензией Public Source License Version 2. Используемый по лицензии исходный код и лицензия доступны по адресу www.opensource.apple.com/appl.

Цвета PANTONE® Colors, отображаемые в программном приложении или документации пользователя, могут не соответствовать стандартам PANTONE. Информацию о точных цветах можно найти в текущих публикациях PANTONE Color. PANTONE® и другие товарные знаки Pantone, Inc. являются собственностью Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2006.

Pantone, Inc. является владельцем авторских прав на данные о цветности и/или на программное обеспечение, предоставленные корпорации Adobe Systems по лицензии для использования только вместе с программой Adobe Photoshop. Данные о цветности и/или программное обеспечение, авторские права на которые принадлежат компании Pantone, Inc., могут копироваться на другой диск или в память только как часть программы Adobe Photoshop.

Примечание для пользователей правительства США: Программное обеспечение и документация являются "коммерческими объектами", согласно определению этого термина в 48 C.F.R., параграф 2.101. Этот термин состоит из терминов "коммерческое компьютерное программное обеспечение" и "документация по коммерческому компьютерному программному обеспечению", которые определены в 48 C.F.R., параграф 12.212 48 или 227.7202. В соответствии с параграфом 12.212 48 C.F.R. или параграфами 227.7202-1 - 227.7202-4 раздела 48 C.F.R., коммерческое компьютерное программное обеспечение и документация по коммерческому компьютерному программному обеспечению предоставляются по лицензии пользователям правительства США: (А) только как коммерческие объекты и (В) только на тех же правах, что и другим пользователям в соответствии с условиями данного соглашения. Неупомянутые здесь права защищены законом об авторских правах США. Корпорация Adobe согласна соблюдать все применимые законы о равных возможностях, включая условия правительственного распоряжения 11246 с поправками, раздел 402 акта о трудоустройстве ветеранов войны во Вьетнаме от 1974 г. (38 USC 4212), раздел 503 акта о реабилитации от 1973 г. с поправками и положения частей с 60-1 по 60-60, 60-250 и 60-741 41 правил CFR. Положение о положительных антидискриминационных действиях и нормативные документы, указанные в предыдущем предложении, должны быть включены по ссылке.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Содержание

Глава 1: Начало работы

Установка.....	1
Справка Adobe.....	2
Ресурсы.....	5
Новинки.....	11

Глава 2: Рабочая область

Основные сведения о рабочей среде.....	15
Палитры и меню.....	22
Инструменты.....	27
Просмотр изображений.....	36
Линейки, сетка и направляющие.....	45
Работа с управлением стилями.....	51
Установки	53
Внешние модули.....	54
Восстановление и отмена.....	55
Память и производительность.....	61

Глава 3: Открытие и импорт изображений

Изображения Photoshop.....	63
Размер изображения и разрешение.....	66
Импорт изображений из цифровых камер и сканеров.....	73
Создание, открытие и импорт изображений.....	75
Помещение файлов.....	80
HDR-изображения.....	83

Глава 4: ПО Camera Raw

Введение в ПО Camera Raw.....	93
Поиск, открытие и сохранение изображений	99
Выполнение корректировок цвета и тона в ПО Camera Raw.....	101
Модификация изображений с помощью внешнего модуля Camera Raw.....	109
ПО Camera Raw настройки.....	111

Глава 5: Цвет

О цвете.....	116
Цветовые режимы.....	119
Преобразование между цветовыми режимами.....	121
Выбор цветов.....	128

Глава 6: Управление цветом

Основные сведения об управлении цветом.....	138
Обеспечение точной цветопередачи.....	140

Управление цветом импортированных изображений.....	144
Управление цветом документов для просмотра в Интернете.....	146
Цветопроба.....	147
Управление цветом при печати документов.....	148
Работа с цветовыми профилями.....	150
Настройки цветов.....	155
Глава 7: Корректировка цвета и тона	
Просмотр гистограмм и значений пикселей.....	160
О корректировке цвета.....	167
Корректировка цвета и тона изображения.....	171
Нацеливание изображений для печати.....	186
Сопоставление, замена и смешивание цветов.....	189
Быстрая корректировка изображений.....	195
Применение специальных цветовых эффектов к изображениям.....	201
Глава 8: Ретуширование и трансформирование	
Настройка кадрирования, поворотов и холста.....	204
Ретуширование и исправление изображений.....	210
Коррекция искажений изображения и шума.....	220
Настройка резкости и размытия изображения.....	223
Трансформирование объектов.....	230
Фильтр "Пластика".....	237
Исправление перспективы.....	243
Создание панорамных изображений.....	258
Глава 9: Выделение	
Выделение.....	263
Настройка выделения пикселей.....	273
Перемещение и копирование выделенных пикселей.....	279
Удаление и извлечение объектов.....	284
Каналы.....	287
Сохранение выделений и использование масок.....	292
Вычисление каналов.....	299
Глава 10: Слои	
Основные сведения о слоях.....	302
Выделение, группировка и связывание слоев.....	306
Перемещение, упорядочение и закрепление слоев.....	308
Управление слоями.....	313
Задание степени непрозрачности и режима наложения.....	316
Эффекты и стили слоев.....	321
Корректирующие слои и слои-заливки.....	330
Обратимое редактирование.....	333
Композиции слоев.....	340
Маскирование слоев.....	342
Глава 11: Раскраска	
Инструменты раскраски.....	350
Наборы параметров "Кисть".....	356
Создание и модификация кистей.....	358
Режимы наложения.....	370
Градиенты.....	375

Заливка и обводка выделенных областей, слоев и контуров.....	379
Создание узоров и управление ими.....	383
Глава 12: Рисование	
Рисование векторных изображений.....	387
Рисование фигур.....	388
Рисование с помощью группы инструментов "Перо"	392
Управление контурами	398
Редактирование контуров.....	401
Преобразование между контурами и границами выделенной области	410
Добавление цветов в контуры	411
Глава 13: Фильтры	
Основные сведения о фильтрах.....	414
Справочник по эффектам фильтров.....	418
Применение определенных фильтров.....	427
Добавление эффектов освещения	430
Глава 14: Текст	
Создание текста.....	434
Редактирование текста.....	437
Форматирование символов.....	441
Шрифты.....	446
Интерлиньяж и межбуквенные интервалы.....	450
Масштабирование и поворот текста.....	453
Форматирование абзацев.....	454
Создание эффектов текста.....	461
Азиатский текст.....	466
Глава 15: Сохранение и экспорт изображений	
Сохранение изображений.....	474
Сохранение PDF-файлов.....	478
Сохранение и экспорт файлов в других форматах.....	487
Форматы файла.....	496
Метаданные и комментарии.....	503
Добавление и просмотр защиты авторского права Digimarc.....	507
Презентации и макеты фото.....	509
Помещение изображений Photoshop в другие приложения.....	517
Глава 16: Печать	
Печать изображений в Photoshop.....	521
Печать и управление цветом	526
Печать изображений на печатной машине.....	529
Печать дуплексов.....	538
Печать плашечных цветов.....	541
Глава 17: Web-графика	
Работа с web-графикой.....	545
Разбиение web-страниц на фрагменты	547
Изменение фрагментов.....	550
Параметры вывода слоев.....	554
Создание фотогалерей Web	557
Оптимизация изображений.....	563

Параметры оптимизации web-графики.....	570
Настройки вывода для web-графики.....	581
Глава 18: Видео и анимация	
Видео и анимация в Photoshop.....	585
Создание изображений для видео.....	590
Импорт видеофайлов и последовательностей изображений (Photoshop Extended).....	595
Интерпретация видеоматериала (Photoshop Extended).....	597
Рисование кадров в видеослоях (Photoshop Extended).....	598
Редактирование слоев видео и анимации (Photoshop Extended).....	601
Создание кадров анимации.....	606
Создание анимации по временной шкале (Photoshop Extended).....	613
Просмотр видео и анимации.....	620
Сохранение и экспорт видео и анимации.....	623
Глава 19: Техническое изображение	
Photoshop и MATLAB (Photoshop Extended).....	634
Файлы формата DICOM (Photoshop Extended).....	636
Наложение изображений DICOM (Photoshop Extended).....	639
Измерения (Photoshop Extended).....	642
Подсчет объектов на изображении (Photoshop Extended).....	648
Работа с 3D-файлами (Photoshop Extended).....	649
Глава 20: Автоматизация задач	
Автоматизация при помощи операций.....	656
Создание операций.....	660
Обработка пакета файлов.....	664
Сценарии.....	669
Создание изображений, управляемых данными.....	670
Глава 21: Комбинации клавиш	
Настройка комбинаций клавиш.....	677
Комбинации клавиш по умолчанию.....	678
Указатель	706

Глава 1: Начало работы

Если программное обеспечение еще не установлено, начните с прочтения некоторых сведений об установке и предварительных требованиях. Перед началом работы с программным обеспечением уделите немного времени прочтению обзора справки Adobe и некоторых других источников, доступных для пользователей. Пользователям доступны обучающие видеозаписи, внешние модули, шаблоны, сообщества пользователей, семинары, учебные пособия, RSS-потоки и многие другие материалы.

Установка

Требования

- ❖ Подробные системные требования и рекомендации для программного обеспечения Adobe® см. в файле "Read Me" на установочном диске.

Установка программного обеспечения

- 1 Закройте все открытые приложения Adobe.
- 2 Вставьте установочный диск в привод и следуйте инструкциям на экране.

Примечание. Дополнительную информацию см. в файле "Read Me" на установочном диске.

Активация программного обеспечения

Если у вас имеется однопользовательская розничная лицензия для программного обеспечения Adobe, вам будет предложено активировать продукт; это простая анонимная процедура, которую необходимо выполнить в течение 30 дней после начала использования программного обеспечения.

Дополнительные сведения об активации продукта см. в файле "Read Me" на установочном диске или посетите веб-сайт Adobe по адресу www.adobe.com/go/activation_ru.


- 1 Если диалоговое окно активации не открыто, выберите меню "Справка" > "Активировать".
- 2 Следуйте инструкциям на экране.

Примечание. Чтобы установить программное обеспечение на другой компьютер, сначала необходимо отменить активацию на том компьютере, где оно уже установлено. Выберите меню "Справка" > "Деактивировать".

Регистрация

Зарегистрируйте свой продукт для получения бесплатной поддержки по установке, уведомлений об обновлениях и других услуг.

- ❖ Для регистрации следуйте инструкциям диалогового окна "Регистрация", открывшемся после установки и активации программного обеспечения.

 *Регистрацию можно отложить и зарегистрироваться в любое другое время выбрав меню "Справка" > "Регистрация".*

Read Me

Установочный диск содержит файл "Read Me" по программному обеспечению. (В процессе установки этот файл также копируется в папку приложения.) Откройте файл и прочитайте важную информацию по следующим разделам.

- Системные требования
- Установка (включая удаление программного обеспечения)

- Активация и регистрация
- Установка шрифтов
- Устранение неполадок
- Служба поддержки
- Юридическая информация

Справка Adobe


Ресурсы справки Adobe

Документация по программному обеспечению Adobe доступна в различных форматах.

Встроенная справка и справка LiveDocs

Встроенная справка предоставляет доступ ко всей документации и инструкциям, имеющимся на момент поставки ПО. Обратиться к ней можно, выбрав пункт "Справка" в меню приложения Adobe.

В состав справки LiveDocs входит все содержимое встроенной справки продукта, а также обновления и ссылки на дополнительное учебное содержимое, доступное в сети. Некоторые продукты позволяют добавлять комментарии к разделам справки LiveDocs. Найти справку LiveDocs для соответствующего продукта можно в центре справочной документации Adobe на web-сайте: www.adobe.com/go/documentation_ru.



Большинство версий встроенной справки и справки LiveDocs позволяют выполнять поиск по справочным системам нескольких продуктов. Кроме того, разделы могут содержать ссылки на соответствующее содержимое web-ресурсов или разделов справки другого продукта.

Справка, как встроенная, так и расположенная в сети, является центром для доступа к дополнительному содержимому и сообществам пользователей. Наиболее полная и современная версия справки всегда находится в Интернете.

Документация по формату PDF

Встроенная справка так же доступна в формате PDF, оптимизированном для печати. В формате PDF могут быть представлены и другие документы, например руководства по установке и публикации.

Найти всю документацию в формате PDF можно в Центре справочной документации Adobe на web-сайте: www.adobe.com/go/documentation_ru. PDF-документация, включенная в комплект ПО, находится в папке "Documents" установленного продукта или на инсталляционном DVD-диске.

Печатная документация

Бумажные версии встроенной справки продукта можно приобрести в магазине Adobe Store по адресу: www.adobe.com/go/store_ru. Там же можно найти книги, опубликованные партнерами Adobe.


Бумажная версия руководства по использованию поставляется со всеми продуктами Adobe Creative Suite® 3, а отдельные продукты Adobe могут поставляться с бумажным руководством по началу работы с программой.


Использование справки по продукту

Встроенная справка доступна через меню "Справка". Откройте средство просмотра справки и нажмите кнопку "Обзор", чтобы просмотреть справку для дополнительных продуктов Adobe, установленных на компьютере.

Следующие функции справки позволяют получать сведения о нескольких продуктах одновременно.

- Разделы могут содержать ссылки на справочные системы по другим продуктам Adobe или дополнительное содержимое в Интернете.
- Некоторые разделы относятся к двум или более продуктам. Например, раздел справки, помеченный значками программ Adobe Photoshop® и Adobe After Effects®, описывает схожие функции обоих продуктов или взаимодействие между продуктами.
- Можно выполнять поиск в справочных системах нескольких продуктов.

 Если нужно найти словосочетание, например "инструмент "Форма", заключите его в кавычки, чтобы просмотреть только разделы, содержащие словосочетание целиком.



Справка Adobe
 А. Кнопки "Назад"/"Вперед" (посещенные ссылки) Б. Расширяемые подразделы В. Значки, обозначающие общий раздел Г. Кнопки "Предыдущий"/"Следующий" (разделы по порядку)

Возможности расширенного доступа

Справка Adobe разработана с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих. Встроенная справка поддерживает следующие стандартные возможности расширенного доступа.

- Пользователь может изменить размер шрифта с помощью стандартных команд контекстного меню.
- Для удобства распознавания ссылки подчеркиваются.
- Если текст ссылки не соответствует заголовку места назначения, то он указывает на атрибут "Title" тега "Anchor". Например, ссылки "Назад" и "Далее" включают в себя заголовки предыдущего и следующего разделов.
- Поддерживается высококонтрастный режим отображения.
- Рисунки без сопроводительных подписей включают альтернативный текст.
- Каждое окно имеет заголовок, отражающий его назначение.
- Стандартными тегами HTML определяется структура содержимого для программ чтения экрана или средств преобразования текста в речь.
- Таблицы стилей управляют форматированием, благодаря чему не требуются встроенные шрифты.

Комбинации клавиш для команд панели инструментов Справки (Windows)

Кнопка "Назад" "Alt" + "Стрелка влево"

Кнопка "Вперед" "Alt" + "Стрелка вправо"

Печать "Ctrl" + "P"

Кнопка "О программе" "Ctrl" + "I"

Меню "Обзор" "Alt" + "Стрелка вниз" или "Alt" + "Стрелка вверх" для просмотра справки другого приложения

Окно "Поиск" "Ctrl" + "S" для установки курсора в поле "Поиск"

Комбинации клавиш для навигации по справке (Windows)

- Для перемещения между палитрами нажмите "Ctrl" + "Tab" (вперед) или "Shift" + "Ctrl" + "Tab" (назад).
- Для перемещения по ссылкам в панели нажмите "Tab" (вперед) или "Shift" + "Tab" (назад).
- Для активации выделенной ссылки нажмите "Enter".
- Для увеличения размера текста нажмите "Ctrl" + "знак равенства".
- Для уменьшения размера текста нажмите "Ctrl" + "дефис".

Ресурсы


Adobe Video Workshop

Adobe Creative Suite 3 Video Workshop предлагает более 200 учебных видеороликов по различным темам для профессионалов в области печати, web и видео.

Adobe Video Workshop можно использовать для изучения пакета Creative Suite 3. В большинстве видеороликов показаны возможности совместного использования приложений Adobe.



При запуске Adobe Video Workshop необходимо выбрать изучаемый продукт и темы для просмотра. О каждом видеоролике можно просмотреть подробные сведения для того, чтобы сосредоточить и направить процесс изучения.



Сообщество презентаторов

В этой версии компания Adobe Systems предложила сообществу своих пользователей поделиться своим опытом и глубокими знаниями. На узлах Adobe и lynda.com представлены учебные материалы, советы и рекомендации от ведущих дизайнеров и разработчиков, таких как Джозеф Лоуэри, Катрин Айсман и Крис Жоржен. Можно увидеть и услышать таких экспертов Adobe как Линн Грилло, Грег Руис и Рассел Браун. В общем, более 30 экспертов по продуктам готовы поделиться своим знаниями.

Учебные материалы и исходные файлы

Adobe Video Workshop включает обучающие видеоролики как для новичков, так и для опытных пользователей. Здесь можно найти видеоролики о новых возможностях и основных методиках работы. Каждый видеоролик охватывает одну тему и, как правило, длится 3-5 минут. Большинство видеороликов сопровождаются иллюстрированными материалами и исходными файлами, поэтому можно распечатать подробный порядок выполнения и пройти обучение самостоятельно.

Использование Adobe Video Workshop

Adobe Video Workshop доступен на DVD-диске, входящем в комплект продукта Creative Suite 3. Также его можно найти на web-сайте www.adobe.com/go/learn_videotutorials_ru. Компания Adobe регулярно добавляет новые видеоролики в Video Workshop в Интернете, поэтому необходимо зарегистрироваться, чтобы быть в курсе новых пополнений.

Видеоролики Photoshop CS3

Adobe Video Workshop охватывает широкую область тем по Adobe Photoshop® CS3 и Adobe Photoshop® CS3 Extended, включая перечисленное ниже.

- Использование и выравнивание слоев
- Выделение
- Применение смарт-фильтров
- Использование функции "Исправление перспективы"
- Печать фотографий

Видеоролики также показывают как использовать Photoshop CS3 с другими приложениями Adobe.

- Использование общих элементов в Adobe Photoshop, Illustrator®, InDesign® и Flash®
- Использование смарт-объектов и живых цветов
- Использование Bridge в рабочем процессе подготовки фотографий

Чтобы получить доступ к учебным видеороликам по Adobe Creative Suite 3, посетите Adobe Video Workshop по адресу www.adobe.com/go/learn_videotutorials_ru.

Вспомогательные элементы

Доступны разнообразные ресурсы, которые помогут максимально эффективно использовать программное обеспечение Adobe. Некоторые из ресурсов устанавливаются на компьютер в процессе установки продукта. Дополнительные полезные примеры и документы включены в установочный диск или диск с содержимым. Уникальные вспомогательные элементы также предлагаются в Интернете сообществом Adobe Exchange. Их можно найти на web-сайте www.adobe.com/go/exchange_ru.

Установленные ресурсы

Во время установки в папку приложения записывается ряд ресурсов. Для просмотра этих файлов, перейдите в папку приложения на компьютере.


- Windows®: [системный раздел]\Program Files\Adobe\[приложение Adobe]
- Mac OS®: [системный раздел]/Applications/[приложение Adobe]

В папке приложения могут содержаться следующие ресурсы.

Подключаемые модули Подключаемые модули - это небольшие программы, расширяющие и добавляющие функциональные возможности к программному обеспечению. После установки подключаемые модули отображаются в качестве дополнений в меню "Экспорт" или "Импорт", в качестве форматов файлов в диалоговых окнах "Открыть", "Сохранить как" и "Экспорт оригинала" или в качестве фильтров в подменю "Фильтр". Например, ряд специальных подключаемых модулей эффектов автоматически устанавливается в подпапку "Plug-ins" в папке приложения Photoshop CS3.

Стили Стандартные настройки включают в себя разнообразные полезные инструменты, параметры, эффекты и изображения. Стандартные настройки приложения включают кисти, образцы, группы цветов, символы, пользовательские фигуры, стили графики и слоев, шаблоны, текстуры, действия, рабочие пространства и многое другое. Содержимое стандартных настроек находится в различных областях пользовательского интерфейса. Некоторые стандартные настройки (например библиотеки кистей Photoshop) становятся доступными только при выборе соответствующего инструмента. Чтобы не создавать эффект или изображение с нуля, воспользуйтесь стандартными библиотеками для вдохновения.

Шаблоны Файлы шаблонов можно открыть и просмотреть в Adobe Bridge через экран приветствия или непосредственно через меню "Файл". В зависимости от продукта, различаются шаблоны печатных бланков, информационных бюллетеней, web-сайтов, меню DVD-диска и видеокнопки. Каждый файл шаблона создан профессионально, он представляет собой лучший пример использования возможностей приложения. Шаблоны могут быть ценным ресурсом, когда необходимо быстро начать проект.



Образцы Файлы образцов отличаются более сложным дизайном и являются отличным способом увидеть новые возможности в действии. Эти файлы демонстрируют диапазон доступных возможностей творческого проявления.

Шрифты Некоторые шрифты OpenType® и группы шрифтов входят в комплект Creative Suite. Шрифты копируются на компьютер в процессе установки.

- Windows: [загрузочный диск]\Windows\Fonts
- Mac OS X: [загрузочный диск]/Library/Fonts

Дополнительные сведения об установке шрифтов см. в файле "Read Me" на установочном DVD-диске.

Содержимое DVD-диска

На установочном DVD-диске (или диске с содержимым), входящем в комплект программного обеспечения, находятся дополнительные ресурсы для использования с приложением. Папка "Полезные мелочи" содержит файлы для приложения: например, шаблоны, изображения, стандартные настройки, действия, подключаемые модули и эффекты, а также подпапки со шрифтами "Fonts" и "Stock Photography". В папке "Документация" находится справка в формате PDF, техническая документация и другие документы: например, образцы, справочные руководства и информация о специальных функциях.

Adobe Exchange

Бесплатное содержимое можно получить на узле сообщества в Интернете www.adobe.com/go/exchange_ru, куда пользователи загружают и размещают тысячи бесплатных действий, расширений, подключаемых модулей и другое содержимое по продуктам Adobe.

Bridge Home

Bridge Home - это новый ресурс для Adobe Bridge CS3, где содержится самая последняя информация по всем продуктам Adobe Creative Suite 3 в одном удобном месте. Запустите Adobe Bridge и щелкните значок "Bridge Home"


в верхней части панели "Favorites" для получения доступа к самым последним рекомендациям, новостям и ресурсам по инструментам Creative Suite.

Примечание. Bridge Home может быть доступен не на всех языках.



Adobe Design Center

Adobe Design Center содержит статьи, идеи и инструкции от экспертов в данной области, ведущих дизайнеров и издательств-партнеров Adobe. Новые материалы добавляются ежемесячно.



Сотни учебных материалов по приложениям подготовки документов, рекомендации и методики доступны в видеороликах, HTML-уроках и образцах глав книг.


Новые идеи - сердце "Think Tank", "Dialog Box" и "Gallery".

- В статьях "Think Tank" рассказывается о том, как разработчики нашего времени используют технологии, и что значит их опыт для дизайна, средств разработки и общества.
- В статьях "Dialog Box" специалисты делятся новыми идеями в области графики движения и цифрового дизайна.
- В статьях "Gallery" рассказывается, как художники превращают оформление в движение.

Посетите Adobe Design Center по адресу www.adobe.com/designcenter.

Adobe Developer Center

Adobe Developer Center предоставляет примеры, учебники, статьи и ресурсы сообщества для разработчиков, создающих мультимедийные Интернет-приложения, web-сайты, мобильное содержимое и другие проекты с использованием продуктов Adobe. Кроме того, Developer Center содержит ресурсы для разработчиков, создающих подключаемые модули для продуктов Adobe.



Помимо образцов кода и учебников здесь можно найти RSS-ленты, интернет-семинары, комплекты для разработчиков, руководства по созданию сценариев и другие технические ресурсы.

Посетите Adobe Developer Center по адресу: www.adobe.com/go/developer_ru.

Служба поддержки

Посетите web-узел поддержки Adobe по адресу: www.adobe.com/support, чтобы получить сведения об устранении неполадок в используемом продукте, о бесплатных и платных вариантах технической поддержки. Перейдите по ссылке "Training", чтобы получить доступ к книгам Adobe Press, разнообразным обучающим ресурсам, сертификационным программам для ПО Adobe и др.

Downloads

Посетите web-сайт www.adobe.com/go/downloads_ru для загрузки бесплатных обновлений, пробных версий и других полезных приложений. Кроме того, в магазине Adobe Store (по адресу www.adobe.com/go/store_ru) можно найти тысячи подключаемых модулей сторонних разработчиков, которые помогут автоматизировать задачи, настроить рабочий процесс, создать специальные профессиональные эффекты и многое другое.

Adobe Labs

Adobe Labs позволяет попробовать и оценить новые и появляющиеся технологии и продукты Adobe.

С помощью Adobe Labs можно получить доступ к следующим ресурсам.

- Предварительные выпуски ПО и технологий
- Образцы кода и лучшие практики для ускорения обучения
- Ранние версии продукта и технической документации
- Форумы, содержимое wiki-энциклопедии и другие совместные ресурсы, помогающие взаимодействию с разработчиками со схожими интересами

Adobe Labs поддерживает совместный процесс разработки ПО. Эта среда позволяет быстро повысить производительность труда клиентов за счет новых продуктов и технологий. Кроме того, Adobe Labs – еще и форум, позволяющий обмениваться мнениями на ранней стадии работы, используемый командами разработки Adobe при создании ПО, отвечающего нуждам и ожиданиям членов сообщества.

Посетите Adobe Labs по адресу www.adobe.com/go/labs_ru.

Коллективы пользователей

Сообщества пользователей предлагают возможности использования форумов, web-дневников и других средств для совместной работы с технологиями, инструментами, а также совместного использования информации. Пользователи могут задавать вопросы и узнавать о наиболее удачных способах использования ПО другими. Форумы для общения между пользователями доступны на английском, французском, немецком и японском языках. Записи в web-дневниках делаются на множестве языков.

Принять участие в дискуссиях на форумах или в web-дневниках можно, посетив web-сайт www.adobe.com/communities.

Новинки

Средства повышения производительности

Удобный интерфейс

Новый интерфейс содержит такие доработки как самонастраивающиеся панели, наборы рабочей среды, предназначенные для конкретных задач и прочее. См. раздел “Основы работы с рабочей средой” на странице 15.

Сведения о работе со средством Zoomify

Экспорт изображений с высоким разрешением в формат Zoomify позволяет выкладывать их в Интернет и отправлять по электронной почте без необходимости уменьшать разрешение. См. раздел “Экспорт в формат Zoomify” на странице 546.

Приложение Adobe Bridge CS3 со стеками и фильтрами

Упорядочивайте и управляйте вашими изображениями с помощью новых инструментов приложения Adobe Bridge – лупа, фильтры и стеки.

Улучшенное средство вывода на печать

Функция управления цветом и усовершенствованные средства предварительного просмотра позволяют лучше контролировать качество печати. См. раздел “Печать в Photoshop” на странице 521.

Adobe Device Central

Создание и просмотр изображений для сотовых телефонов и других мобильных устройств. См. раздел “Тестирование изображений Photoshop для мобильных устройств с помощью Adobe Device Central” на странице 477.

Новая версия приложения Camera Raw

Высококачественная обработка данных в формате raw – для более чем 150 видов цифровых фотоаппаратов. Файлы в формате JPEG и TIFF также могут обрабатываться с помощью приложения Camera Raw. См. раздел “Camera Raw” на странице 93.

Улучшения средств редактирования изображений

Смарт-фильтры

Позволяют сохранять целостность данных изображений при их улучшении с помощью гибких, неструктивных смарт-фильтров. Данные фильтры можно добавлять, удалять, а также редактировать в любое время. См. раздел “О смарт-фильтрах” на странице 337.

Преобразование изображения в черно-белый формат

Позволяет быстро преобразовать цветовые оттенки изображения в градации серого, а также автоматически настроить параметры преобразования. См. раздел “Преобразование цветного изображения в черно-белый формат” на странице 181.

Дополнительные возможности инструмента "Кривые"

Заданные установки цветокоррекции позволяют автоматически настраивать параметры кривых. Пользователь также может создавать собственные наборы параметров для инструмента "Кривая". См. раздел “Обзор кривых” на странице 173.

Настройка параметров клонирования и восстановления с помощью наложения с предварительным просмотром

Управление несколькими источниками клонирования, а также их вращение и масштабирование. Пользователь также может просматривать наложения источника клонирования в процессе рисования. См. раздел “Ретуширование с помощью инструмента "Штамп”” на странице 210.

Расширенная 32-битная HDR-функция

Позволяет запоминать выделенные фрагменты и затем с максимальной точностью объединять их в общее изображение в формате 32-bit HDR. При этом есть возможность доступа практически ко всем средствам Photoshop: кистям, слоям, инструментам выделения и другим функциям настройки и фильтрации изображений. См. раздел “HDR-изображения” на странице 83.

Новые средства композиции

Инструмент "Быстрое выделение"

Быстрое и аккуратное выделение объекта произвольной формы без необходимости ручного задания его границ. Пользователю необходимо лишь закрасить область выделения с помощью инструмента "Кисть", а затем использовать функцию автоматического уточнения границ Photoshop для повышения точности выделения. См. раздел “Выделение при помощи инструмента "Быстрое выделение”” на странице 268.

Функция "Уточнить край"

Позволяет изменять границы области выделения путем применения следующих преобразований: сжатие, растушевка, сглаживание. Функция "Уточнить край" позволяет просто и быстро изменять границы области выделения. См. раздел "Обработка границ выделенных областей" на странице 276.

"Раскладка изображения" с дополнительными параметрами выравнивания наложения

См. справку по Photoshop, раздел "Создание многослойных изображений". Поместите изображения с перекрывающимися содержимым на отдельные слои и запустите функцию автоматического анализа и наложения Photoshop. См. раздел "Создание панорамных изображений" на странице 258.

Дополнительные функции обработки 3-мерных изображений и движения

Фильтр "Исправление перспективы" с поддержкой 3-мерных изображений

Позволяет редактировать изображения с разных точек обзора, а также экспортировать 3-мерные изображения в форматы других 3D-приложений. См. раздел "Фильтр "Исправление перспективы"" на странице 243.

3-мерная визуализация и редактирование текстур (Photoshop Extended)

Импорт 3-мерных моделей; изменение положения, освещения и прорисовка; редактирование текстур модели; совмещение моделей с 2-мерными изображениями. См. раздел "Работа с 3-мерными изображениями (Photoshop Extended)" на странице 649.

Движущиеся изображения и видеослои (Photoshop Extended)

Позволяет покадрово редактировать видеоролик, а также добавлять к нему слой и производить корректировки всего видеоролика. В палитру «Анимация» наряду с интерфейсом обработки кадров добавлена новая временная шкала с функциями обработки ключевых кадров. См. раздел "Видео и анимация в Photoshop" на странице 585.

Раскраска роликов (Photoshop Extended)

Позволяет быстро находить и редактировать любой кадр видеоролика инструментами Photoshop. Инструменты рисования, ретуширования и редактирования пикселей Photoshop могут применяться ко всем кадрам видеоролика. См. раздел "Раскраска кадров в видеослоях (Photoshop Extended)" на странице 598.

Комплексный анализ изображения

Измерения (Photoshop Extended)

Создание шкалы замеров изображения и ее использование для определения длины, площади, периметра, плотности и других параметров. Результаты замеров могут быть записаны в "Журнал измерений", либо экспортированы в электронную таблицу или базу данных. См. раздел "О проведении измерений (Photoshop Extended)" на странице 642.

Инструменты "Линейка" и "Счетчик"

Позволяет измерять расстояния между точками изображения, а также определять количество заданных элементов во всем изображении или его выделенной области. Подсчет может осуществляться вручную, автоматически или с помощью сценария. См. раздел "Подсчет объектов в изображении (Photoshop Extended)" на странице 648.

Поддержка файлов формата DICOM (Photoshop Extended)

Позволяет открывать, редактировать и анимировать рентгеновские изображения, состоящие из одного или нескольких кадров. Просмотр и редактирование метаданных, хранящихся в файлах формата DICOM. См. раздел "Файлы формата DICOM (Photoshop Extended)" на странице 636.

Поддержка MATLAB (Photoshop Extended)

Приложение Photoshop может вызываться из командной строки среды MATLAB (Matrix Laboratory). Пользователь может запускать процедуры обработки изображений и просматривать результаты их выполнения в Photoshop. См. раздел “Поддержка MATLAB в Photoshop (Photoshop Extended)” на странице 634.

Осуществление наложения изображений

Позволяет совмещать несколько изображений и осуществлять их совместное редактирование, удаляя шум и нежелательное содержимое. См. раздел “Стеки изображений (Photoshop Extended)” на странице 639.


Глава 2: Рабочая область

Рабочая область Adobe Photoshop организована таким образом, чтобы помочь сосредоточиться на создании и редактировании изображений. Рабочая область включает меню и различные инструменты и палитры для просмотра, редактирования и добавления элементов в изображения.

Основные сведения о рабочей среде


Описание рабочего пространства

Для создания и управления документами и файлами используются такие элементы интерфейса, как палитры, панели и окна. Любое расположение этих элементов называется *рабочим пространством*. При первом запуске любого компонента пакета Adobe Creative Suite пользователь видит рабочее пространство, заданное по умолчанию, которое впоследствии можно приспособить под выполняемые в нем задачи. Например, одно рабочее пространство можно настроить для редактирования, а другое – для просмотра. Затем в процессе работы можно переключаться между сохраненными стилями рабочего пространства.

 Для того чтобы в любое время восстановить рабочее пространство по умолчанию, выберите соответствующий в меню "Окно" > "Рабочее пространство".

Хотя рабочее пространство в приложениях Flash, Illustrator, InCopy, InDesign и Photoshop различается, управление его элементами примерно одинаковое. Рабочее пространство по умолчанию в Photoshop достаточно обычное.

- В строке меню, расположенной в верхней части экрана, команды сгруппированы в меню.
- Панель "Инструменты" (которая в приложении Photoshop называется *палитрой инструментов*) содержит инструменты для создания и изменения изображений, графических объектов, элементов страниц и т.д. Связанные инструменты сгруппированы вместе.
- В Панели управления (которая в Photoshop называется *панелью параметров*) отображаются параметры инструмента, выбранного в данный момент. (В приложении Flash панель управления отсутствует.)
- В Окне документа (которое в приложении Flash называется *рабочей областью*) отображается файл, над которым идет работа.
- Панели (которые в приложении Photoshop называются *палитрами*) позволяют контролировать сделанную работу и выполнять редактирование. В качестве примеров можно назвать временную шкалу в приложении Flash и палитру "Слой" в приложении Photoshop. Некоторые панели отображаются по умолчанию. Кроме того, любую панель можно включить с помощью меню "Окно". Многие панели имеют встроенные меню с параметрами, относящимися к функциям данной панели. Панели можно группировать, помещать в стек или закреплять.



Рабочее пространство по умолчанию

А. Окно документа Б. Группа палитр, свернутых в значки В. Панель заголовка палитры Г. Строка меню Д. Панель параметров Е. Палитра инструментов Ж. Кнопка "Свернуть в значки" З. Три группы палитр (панелей), закрепленные вертикально

Видеоролик с основными сведениями о рабочем пространстве см. по адресу www.adobe.com/go/vid0187_ru.


Скрыть или показать все панели

- (Приложения Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Чтобы скрыть или показать все панели, включая панель инструментов, а также панель параметров или панель управления, нажмите клавишу "Tab".
- (Приложения Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Чтобы скрыть или отобразить все панели, кроме панели инструментов, а также панели параметров или панели управления, нажмите клавиши "Shift"+"Tab".

💡 Можно временно отобразить панели, скрытые данным способом. Для этого нужно переместить указатель к краю окна приложения (в операционной системе Windows) или к краю монитора (в операционной системе Mac OS) и поместить его над появившейся полоской.

- (Приложение Flash) Чтобы скрыть или показать все панели нажмите клавишу "F4".

Отображение параметров меню панели


- ❖ Наведите указатель на значок меню панели  в верхнем правом углу панели и нажмите кнопку мыши.

(Приложение Illustrator) Настройка яркости панели

- ❖ В установках пользовательского интерфейса передвиньте ползунок "Яркость". Этот элемент управления затрагивает все панели, включая панель управления.

Перенастройка панели "Инструменты"


Инструменты панели "Инструменты" могут отображаться в виде одного или двух соседних столбцов.

 Кроме того, в приложении InDesign режимы отображения можно переключить с помощью соответствующего параметра в установках интерфейса.

- ❖ Щелкните двойную стрелку, расположенную в верхней части панели "Инструменты".

Настройка рабочего пространства


Пользовательское рабочее пространство создается путем перемещения панелей и управления ими (в Photoshop и Adobe Creative Suite 2 панели называются *палитрами*).



Зона перетаскивания, обозначенная узкой синей линией, означает, что палитра будет закреплена сама по себе над группой панелей "Слои".

А. Панель заголовка Б. Табуляция В. Зона перетаскивания

Можно сохранить несколько пользовательских рабочих пространств и переключаться между ними.

 В Photoshop можно изменить размер шрифта для текста на панели параметров, в палитрах и всплывающих подсказках. Размер можно выбрать в меню "Размер шрифта пользовательского интерфейса" в разделе "Основные установки".


Примечание. Видеоролик о настройке рабочего пространства в Illustrator см. по адресу www.adobe.com/go/vid0032_ru. Видеоролик о настройке рабочего пространства в InDesign см. по адресу www.adobe.com/go/vid0065_ru.

Закрепление и открепление панелей


Стыковка – это набор панелей или групп панелей, отображаемых вместе, чаще всего вертикально. Панели можно закреплять и откреплять перетаскиванием в область дока или из нее.

Примечание. Закрепление отличается от стека. Стек – это набор плавающих панелей или групп панелей, состыкованных между собой верхними и нижними краями.

- Для закрепления панели перетащите ее за вкладку в стыковку и поместите сверху или снизу от других панелей либо между ними.
- Чтобы закрепить группу панелей, перетащите ее в стыковку за панель заголовка группы (пустую одноцветную полосу над вкладками).
- Чтобы удалить панель или группу панелей, перетащите ее из области стыковки за вкладку или панель заголовка. Можно перетащить ее в другую стыковку или сделать плавающей.



При перетаскивании в новую стыковку палитра "Навигатор" выделяется синей вертикальной подсветкой.



Теперь панель "Навигатор" расположена в собственной стыковке

💡 Чтобы панели не занимали все пространство стыковки, можно перетащить нижний край стыковки вверх, за край рабочего пространства.

Перемещение панелей

При перемещении панелей отображаются подсвеченные зоны перетаскивания – зоны, в которые можно переместить панель. Например, можно переместить панель выше или ниже в пространстве стыковки. Для этого нужно перетащить панель на узкую синюю зону перетаскивания, которая отображается над другой панелью или под ней. Если перетащить панель не в зону перетаскивания, такая панель станет плавающей.

- Чтобы переместить панель, перетащите ее за вкладку.
- Чтобы переместить группу панелей или стек свободно перемещаемых панелей, перетащите эту группу или стек за панель заголовка.

💡 Чтобы избежать закрепления панели при перемещении, удерживайте клавишу "Ctrl" (в Windows) или "Control" (в Mac OS).

Добавление и удаление стыковок и панелей


Если из стыковки удалить все панели, то стыковка исчезнет. Новые стыковки создаются путем перемещения панелей в зоны перетаскивания, расположенные рядом с существующими стыковками, или на край рабочего пространства.

- Чтобы удалить панель, щелкните значок "Закрыть" (символ "X" в правом верхнем углу вкладки) либо отмените ее выбор в меню "Окно".

- Чтобы добавить панель, выберите ее в меню "Окно" и закрепите в нужном месте.

Управление группами панелей

- Чтобы добавить панель в группу, перетащите вкладку этой панели на выделенную зону перетаскивания, расположенную в верхней части группы.




Добавление панели в группу панелей

- Чтобы изменить порядок расположения панелей в группе, перетащите вкладку панели на новое место внутри группы.
- Чтобы убрать панель из группы и сделать ее плавающей, перетащите панель за ее вкладку за пределы группы.
- Чтобы панель отобразилась в группе на переднем плане, щелкните вкладку панели.
- Чтобы переместить всю группу панелей, перетащите ее за панель заголовка (расположенную над вкладками).

Создание стека плавающих панелей

Если панель перетащить из области стыковки, но не поместить в зону перетаскивания, то она станет плавающей, что позволяет помещать ее в любом месте рабочего пространства. Кроме того, панели могут становиться плавающими сразу после выбора в меню "Окно". Плавающие панели или группы панелей можно группировать вместе, тогда при перетаскивании самой верхней панели заголовка они будут перемещаться как одно целое. (Панели, являющиеся частью стыковки, нельзя помещать в стек или перемещать таким образом).




Стек плавающих панелей

- Чтобы создать стек плавающих панелей, перетащите панель за вкладку в зону перетаскивания, расположенную в нижней части другой панели.
- Чтобы изменить порядок панелей в стеке, перетащите панель за вкладку вверх или вниз.


Примечание. Вкладку следует отпустить над тонкой зоной перетаскивания между панелями, а не над широкой зоной перетаскивания на панели заголовка.

- Чтобы убрать панель или группу панелей из стека и сделать ее плавающей, перетащите панель за пределы стека за вкладку.

Изменение размера и свертывание панелей

- Чтобы изменить размер панели, переместите любую из ее границ или значок изменения размера, который находится в правом нижнем углу. Размеры некоторых панелей, например палитры "Цвет" в Photoshop, нельзя изменить путем перетаскивания.
- Чтобы изменить ширину всех панелей в стыковке, перетащите область захвата , которая находится в левой верхней части стыковки.
- Чтобы свернуть панель, группу или стек панелей, нажмите кнопку "Свернуть" на панели заголовка.


💡 Меню панели можно открыть если панель свернута.




Кнопка "Свернуть"

Управление панелями, свернутыми в значки


Сворачивать панели в значки нужно для того, чтобы уменьшить загромождение в рабочем пространстве. (В некоторых случаях в рабочем пространстве по умолчанию будут находиться панели, свернутые в значки). Чтобы развернуть панель, щелкните ее значок. За один раз можно развернуть только одну панель или группу панелей.




Панели, свернутые в значки



Панели, развернутые из значков

- Чтобы свернуть или развернуть все панели в стыковке, щелкните двойную стрелку в верхней части стыковки.
- Чтобы изменить размер значков панелей таким образом, чтобы отображались только значки (без подписей), перетащите область захвата  в верхней части стыковки в сторону значков до тех пор, пока текст не исчезнет. (Чтобы снова отобразить текст значков, перетащите область захвата в противоположную сторону от панелей).

- Чтобы развернуть значок одиночной панели, щелкните его.
- Чтобы свернуть развернутую панель в значок, щелкните ее вкладку, значок или двойную стрелку на панели заголовка.

 Если выбран параметр "Автоматически сворачивать палитры" на панели "Интерфейс" или в установках окна "Параметры интерфейса пользователя", то развернутая панель будет автоматически сворачиваться по щелчку за ее пределами.

- Чтобы добавить панель или группу панелей в стыковку из значков, перетащите ее туда за вкладку или панель заголовка. (Панели автоматически сворачиваются в значки при добавлении их в стыковку, состоящую из значков).
- Чтобы переместить значок панели (или группы панелей), перетащите его за полосу над ним. Значки панелей можно перетаскивать вниз и вверх в пределах одной стыковки, в другие стыковки (где значки будут отображаться в стиле панелей этой стыковки) либо за пределы стыковки (где они станут развернутыми плавающими панелями).

Сохранение и удаление рабочих пространств, а также переключение между ними

Если текущий размер и положение панелей сохранены как именованное рабочее пространство, то это рабочее пространство можно восстановить позднее, даже если панели были перемещены или закрыты. Имена сохраненных рабочих пространств отображаются в меню "Окно" > "Рабочее пространство".

В приложении Photoshop сохраненное рабочее пространство может содержать определенные наборы комбинаций клавиш и меню.

Сохранение пользовательского рабочего пространства

- 1 Когда рабочее пространство будет настроено в соответствии с требованиями и его можно будет сохранить, выполните одно из приведенных ниже действий.
 - (В приложениях Photoshop, Illustrator, InDesign) Выберите "Окно" > "Рабочее пространство" > "Сохранить рабочее пространство".
 - (В приложении Flash) Выберите "Окно" > "Рабочее пространство" > "Сохранить текущее" либо выберите "Сохранить текущее" в меню "Рабочее пространство" панели "Редактирование".
 - (В приложении Photoshop) Выберите "Сохранить рабочее пространство" в меню "Рабочее пространство" панели параметров.
- 2 Введите имя рабочего пространства.
- 3 (В приложении Photoshop) В меню "Захват" выберите один или несколько пунктов.


Расположение палитр	Сохраняет текущее расположение палитр.
Клавиатурные сокращения	Сохраняет текущий набор комбинаций клавиш.
Меню	Сохраняет текущий набор меню.

- 4 Нажмите кнопку "ОК".

Отображение рабочих пространств и переключение между ними

В приложениях Flash, Illustrator, InDesign и Photoshop есть predeterminedенные стили рабочего пространства, предназначенные для различных задач.

- Выберите "Окно" > "Рабочее пространство", затем нужное рабочее пространство.
- (В приложении Photoshop) Выберите рабочее пространство в меню "Рабочее пространство" панели параметров.
- (В приложении Flash) Выберите рабочее пространство в меню "Рабочее пространство" панели "Редактирование".

 (В приложениях InDesign и Photoshop) Между различными стилями рабочего пространства можно быстро переключаться с помощью комбинаций клавиш.

Удаление пользовательского рабочего пространства

- (В приложении Illustrator) Выберите "Окно" > "Рабочее пространство" > "Управление рабочими областями", выберите нужное рабочее пространство и щелкните значок "Удалить".
- (В приложении InDesign) Выберите "Окно" > "Рабочее пространство" > "Удалить рабочее пространство", выберите нужный стиль и нажмите кнопку "Удалить".
- (В приложении Flash) Выберите пункт "Управление" в меню "Рабочее пространство", выберите стиль рабочего пространства и нажмите кнопку "Удалить". Кроме того, можно выбрать пункт "Окно" > "Рабочее пространство" > "Управление", выбрать нужный стиль рабочего пространства и нажать кнопку "Удалить".
- (В приложении Photoshop) Выберите "Удалить рабочее пространство" в меню "Рабочее пространство" панели параметров. Кроме того, можно выбрать пункт "Окно" > "Рабочее пространство" > "Удалить рабочее пространство", выбрать нужный стиль и нажать кнопку "Удалить".

(В приложении Photoshop) Начинать с последнего или заданного по умолчанию расположения палитр

При запуске Photoshop палитры могут отображаться либо в положениях по умолчанию, либо в тех местах, где они находились в последний раз при использовании.

- ❖ В разделе установок "Интерфейс" сделайте следующее.
- Чтобы при запуске приложения палитры отображались в тех же местах, где они находились при последнем использовании, выберите параметр "Запоминать расположение палитр".
- Чтобы при запуске приложения палитры отображались в положениях по умолчанию, отмените выбор параметра "Запоминать расположение палитр".

Отображение или скрытие подсказок

- ❖ В установках интерфейса установите или снимите флажок "Показывать подсказки".

Примечание. В некоторых диалоговых окнах подсказки могут быть недоступны.

Adobe Bridge

Adobe® Bridge является межплатформенным приложением, поставляемым с компонентами Adobe® Creative Suite® 3 и позволяющим находить и выбирать необходимые ресурсы для создания печатных, web-, видео- и аудиоматериалов. Bridge можно запустить из любого компонента Creative Suite и использовать его для доступа как к ресурсам Adobe, так и к ресурсам других разработчиков.

Ниже перечислены некоторые функции Adobe Bridge.


- Управление изображениями, материалами и аудиофайлами: просмотр, поиск, сортировка и обработка файлов Bridge без запуска отдельных приложений. Также можно изменять метаданные файлов и использовать Bridge для помещения файлов в документы, проекты или компоновки.
- Управление фотографиями: импорт и редактирование фотографий с карты памяти цифровой камеры, группировка фотографий в подборки, открытие и импорт RAW-файлов и изменение их параметров без запуска Photoshop. Также можно выполнять поиск по наиболее популярным библиотекам фотографий и загружать не требующие авторских выплат изображения с помощью Adobe Stock Photos.
- Работа с ресурсами, управляемыми Adobe Version Cue®.
- Выполнение автоматических заданий, например команд пакетной обработки.
- Синхронизация настроек цветов в компонентах Creative Suite, использующих систему управления цветом.
- Запуск web-конференций в реальном времени, позволяющих предоставлять общий доступ к рабочему столу и рецензировать документы.

Палитры и меню

Ввод значений в палитрах, диалоговых окнах и панели параметров

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
- Введите значение в текстовое поле и нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS).

- Перетащите ползунок.
- Наведите указатель мыши на название ползунка или всплывающего ползунка. Когда курсор примет вид указывающего пальца, перетащите динамический регулятор влево или вправо. Эта функция доступна только для выделенных ползунков или всплывающих ползунков.
- Перетащите шкалу.
- Нажимайте кнопки со стрелками на палитре, чтобы увеличить или уменьшить значение.
- Щелкните текстовое поле, а затем с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз на клавиатуре увеличивайте или уменьшайте значение (в Windows).
- Выберите значение из меню, связанного с текстовым полем.



Способы ввода значений

А. Стрелка меню Б. Динамический регулятор В. Текстовое поле Г. Шкала Д. Ползунок


См. также

“Сведения о динамических регуляторах” на странице 23

Сведения о всплывающих ползунках


Некоторые палитры, диалоговые окна и панели параметров содержат параметры, использующие всплывающие ползунки (например, параметр “Непрозрачность” на палитре “Слой”). Если рядом с текстовым полем есть треугольник, можно активировать всплывающий ползунок, щелкнув этот треугольник. Наведите курсор на треугольник рядом с параметром и, удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите ползунок (или радиус угла) до нужной величины. Чтобы закрыть поле ползунка, щелкните за пределами поля или нажмите клавишу “Ввод”. Чтобы отменить изменения, нажмите клавишу “Esc”.

Чтобы увеличивать или уменьшать значение с шагом в 10 % при открытом поле ползунка, удерживайте клавишу “Shift” и нажимайте клавиши со стрелками вверх и вниз.



Использование различных видов всплывающих ползунков


А. Щелкните, чтобы открыть поле всплывающего ползунка. Б. Перетащите ползунок или радиус угла.

 Кроме того, некоторые всплывающие ползунки можно “тереть”. Например, если навести курсор на слово “Заливка” или “Непрозрачность” на палитре “Слой”, курсор примет вид руки. Можно перемещать курсор влево или вправо, чтобы изменить процентное значение заливки или непрозрачности.

Сведения о динамических регуляторах

В некоторых палитрах, диалоговых окнах и панелях параметров для изменения значений параметров можно перетаскивать динамические регуляторы. Динамические регуляторы скрыты до тех пор, пока курсор не наведен на заголовки ползунков и всплывающих ползунков. Когда курсор принимает вид указывающего пальца,

перетащите его влево или вправо. При перетаскивании удерживайте клавишу "Shift", чтобы увеличить эффективность в 10 раз.




При наведении курсора на название ползунка или всплывающего ползунка отображается динамический регулятор.

Работа со всплывающими палитрами

Всплывающие палитры предоставляют простой доступ к параметрам кистей, образцов, градиентов, стилей, узоров, контуров и фигур. Всплывающие палитры можно настраивать, переименовывать и удалять элементы или загружая, сохраняя и заменяя библиотеки. Можно также изменить вид всплывающей палитры, чтобы отображались имена элементов, миниатюры иконок или имена вместе с миниатюрами.

Щелкните миниатюру инструмента на панели параметров, чтобы он отображался во всплывающей палитре. Чтобы выделить элемент во всплывающей палитре, щелкните его.



Просмотр всплывающей палитры "Кисти" на панели параметров.

А. Щелкните для отображения всплывающей палитры. Б. Щелкните для просмотра меню всплывающей палитры.

Переименование или удаление элемента из всплывающей палитры


❖ Чтобы выделить элемент, щелкните треугольник в правом верхнем углу всплывающей палитры и выберите одну из следующих команд.

Переименовать	Позволяет ввести новое имя для элемента.
Удалить	Удаляет элемент из всплывающей палитры. <i>Примечание. Также можно удалить элемент из всплывающей палитры, щелкнув его, удерживая нажатой клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS).</i>

Настройка списка элементов во всплывающей палитре

1 Для просмотра меню раскрывающейся палитры щелкните треугольник в ее правом верхнем углу.

- 2 Чтобы вернуться к библиотеке, используемой по умолчанию, выполните команду "Восстановить". Можно либо заменить текущий список, либо дополнить его библиотекой, используемой по умолчанию.
- 3 Чтобы загрузить другую библиотеку, выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы добавить библиотеку к текущему списку, выполните команду "Загрузить". После этого выберите файл, который необходимо загрузить, и нажмите кнопку "Загрузить".
 - Чтобы заменить текущий список другой библиотекой, выполните команду "Заменить". После этого выберите файл, который необходимо загрузить, и нажмите кнопку "Загрузить".
 - Выберите файл библиотеки (он отображается в нижней части меню палитры). Затем для замены текущего списка нажмите кнопку "ОК" или кнопку "Добавить" для его пополнения.
- 4 Чтобы сохранить текущий список как библиотеку для дальнейшего использования, выберите команду "Сохранить". Затем введите имя для файла библиотеки и нажмите кнопку "Сохранить".


 Включите в имя файла библиотеки расширение, чтобы библиотеки можно было использовать в разных операционных системах (для Mac OS). Установите флажок "Всегда добавлять расширение" в диалоговом окне "Обработка файлов", чтобы добавлять расширение к именам файлов.

Изменение отображения элементов во всплывающей палитре

- 1 Для просмотра меню раскрывающейся палитры щелкните треугольник в ее правом верхнем углу.
- 2 Выберите параметр просмотра: "Только имена", "Маленькие миниатюры и имена" или "Большие миниатюры и имена".

Отображение контекстных меню

В контекстных меню отображаются команды, относящиеся к активному инструменту, выделенной области или палитре. Они отличаются от меню, находящихся в верхней части рабочей области.



Просмотр контекстных меню для инструмента "Пипетка"

- 1 Наведите курсор на изображение или элемент палитры.
- 2 Щелкните его правой кнопкой мыши (в Windows) или щелкните, удерживая клавишу "Control" (в Mac OS).

Определение набора меню


- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите команду "Редактирование" > "Меню".
 - Выберите команду "Окно" > "Рабочая среда" > "Клавиатурные сокращения и меню" и перейдите на вкладку "Меню".
- 2 В диалоговом окне "Клавиатурные сокращения и меню" выберите набор меню в раскрывающемся списке "Набор" (пока не создан другой набор, доступен только набор "Установки Photoshop по умолчанию"). Сведения о настройке клавиатурных сокращений см. в разделе "Настройка клавиатурных сокращений" на странице 677.

3 Выберите тип меню в раскрывающемся списке "Меню".



Меню программы	Позволяет отображать, скрывать или добавлять цвет к элементам в меню программы.
Меню палитры	Позволяет отображать, скрывать или добавлять элементы в меню палитры.

4 Щелкните треугольник рядом с именем меню или палитры.

5 Выполните одно из следующих действий.


- Чтобы скрыть элемент меню, нажмите кнопку "Видимость" .
- Чтобы отобразить элемент меню, нажмите пустую кнопку "Видимость".
- Чтобы добавить цвет в элементы меню, щелкните образец цвета и выберите цвет.

6 По окончании внесения изменений в меню выполните одно из следующих действий.

- Чтобы сохранить все изменения в текущем наборе меню, нажмите кнопку "Сохранить все изменения и начать использовать данный набор меню" . Изменения в пользовательских настройках будут сохранены. При сохранении изменений в наборе "Установки Photoshop по умолчанию" появляется диалоговое окно "Сохранить". Введите имя нового набора настроек и нажмите кнопку "Сохранить".
- Чтобы создать новый набор на основе текущего набора меню, нажмите кнопку "Создать новый набор на основе текущего набора меню" .

Примечание. Если сохранять текущий набор изменений не нужно, можно нажать кнопку "Отмена", чтобы отменить все изменения и закрыть диалоговое окно.

7 В диалоговом окне "Сохранить" введите имя набора и нажмите кнопку "Сохранить".




Выбор цвета для элемента меню в диалоговом окне "Клавиатурные сокращения и меню"

Удаление набора меню

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите команду "Редактирование" > "Меню".
- Выберите команду "Окно" > "Рабочая среда" > "Клавиатурные сокращения и меню" и перейдите на вкладку "Меню".

2 В диалоговом окне "Клавиатурные сокращения и меню" выберите набор меню в раскрывающемся списке "Набор".

3 Щелкните значок "Удалить текущий набор меню" .

Временное отображение скрытых элементов меню

Существует возможность временно отобразить элементы меню, которые были скрыты. После закрытия меню элементы снова становятся скрытыми.

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
- Для меню со скрытыми элементами выберите "Показать все пункты меню".
- Удерживая клавишу "Shift", щелкните меню со скрытыми элементами.

Включение и выключение цвета меню

- ❖ В установках интерфейса установите или снимите флажок "Показывать цвета меню".

Инструменты

Сведения об инструментах

При запуске Photoshop палитра "Инструменты" появляется в левой части экрана. Некоторые инструменты из палитры "Инструменты" имеют параметры, отображающиеся в контекстно-зависимых панелях параметров. К ним относятся инструменты, позволяющие печатать текст, выделять, рисовать, редактировать, перемещать и просматривать изображения, брать образцы и создавать аннотации. Другие инструменты позволяют изменять цвет переднего плана и фона, переходить в Adobe Online и работать в различных режимах.

Можно развернуть некоторые инструменты, чтобы отобразить инструменты, скрытые под ними. Маленький треугольник в правом нижнем углу значка инструмента обозначает наличие скрытых инструментов.

Можно просмотреть информацию о любом инструменте, наведя на него курсор. Название инструмента отображается в подсказке под курсором. Некоторые подсказки содержат ссылки на дополнительные сведения об инструменте.

Обзор палитры инструментов



A Выделения

- **Перемещение (V)***
- **Прямоугольная область (M)**
 - Овальная область (M)
 - Вертикальная строка
 - Горизонтальная строка
- **Лассо (L)**
 - Прямолинейное лассо (L)
 - Магнитное лассо (L)
- **Быстрое выделение (W)**
 - Волшебная палочка (W)

B Фрагмент и рамка

- **Рамка (C)**
- **Раскройка (K)**
 - Выделение фрагмента

B Ретуширование

- **Точечная восстанавливающая кисть (J)**
- Восстанавливающая кисть (J)
- Контур (U)
- Красные глаза (J)
- **Штамп (S)**

Узорный штамп (S)

- **Ластик (E)**
 - Фоновый ластик (E)
 - Волшебный ластик (E)
- **Размытие (R)**
 - Резкость (R)
 - Палец (R)
- **Осветлитель (O)**
 - Затемнитель (O)
 - Губка (O)

Г Рисование

- **Кисть (B)**
 - Карандаш (B)
 - Замена цвета (B)
- **Архивная кисть (Y)**
 - Архивная художественная кисть (Y)
- **Градиент (G)**
 - Заливка (G)

П Рисование и текст

- **Перо (P)**
 - Свободное перо (P)
 - Добавить опорную точку
 - Удалить опорную точку
 - Конвертировать опорную точку

T Горизонтальный текст (T)

- Вертикальный текст (T)
- Горизонтальный текст-маска (T)
- Вертикальный текст-маска (T)

Выделение контура (A)

- Частичное выделение (A)

Прямоугольник (U)

- Прямоугольник со скругленными углами (U)
- Эллипс (U)
- Многоугольник (U)
- Линия (U)
- Произвольная фигура (U)

E Комментарии, измерения и инструменты навигации






- **Комментарии (N)**
 - Аудио (N)
- **Пипетка (I)**
 - Цветовой эталон (I)
 - Линейка (I)
 - Счетчик (I)
- **Рука (H)**
- **Масштаб (Z)**

Отображает инструмент по умолчанию * Комбинации клавиш изображены в скобках †Только в Extended


См. также

“Описание рабочей области” на странице 15













Галерея инструментов выделения

			
<p>Группа инструментов "Область" служит для выделения прямоугольных, овальных областей, областей из одной строки и одного столбца.</p>	<p>Инструмент "Перемещение" перемещает выделенные области, слои и направляющие.</p>	<p>Группа инструментов "Лассо" служит для создания нарисованных от руки, многоугольных (с прямыми краями) и "магнитных" (привязанных) областей выделения.</p>	<p>Инструмент "Быстрое выделение" позволяет быстро "нарисовать" выделенную область с помощью регулируемого круглого кончика кисти.</p>
			
<p>Инструмент "Волшебная палочка" выделяет области, окрашенные сходным образом.</p>			

Галерея инструментов кадрирования и выделения фрагментов








		
<p>Инструмент "Рамка" отсекает изображения.</p>	<p>Инструмент "Раскройка" создает фрагменты.</p>	<p>Инструмент "Выделение фрагмента" выделяет фрагменты.</p>

Галерея инструментов ретуширования







			
<p>Инструмент "Точечная восстанавливающая кисть" удаляет пятна и объекты.</p>	<p>Инструмент "Восстанавливающая кисть" устраняет дефекты изображения, закрашивая их образцами или узорами.</p>	<p>Инструмент "Заплата" устраняет дефекты в выделенной области изображения с помощью образца или узора.</p>	<p>Инструмент "Красные глаза" удаляет красные блики, вызванные фотографированием со вспышкой.</p>
			
<p>Инструмент "Штамп" служит для рисования с помощью образца изображения.</p>	<p>Инструмент "Узорный штамп" служит для рисования с помощью части изображения в качестве узора.</p>	<p>Инструмент "Ластик" стирает пиксели и восстанавливает части изображения до состояния до момента последнего сохранения.</p>	<p>Инструмент "Фоновый ластик" путем перетаскивания стирает области изображения до прозрачности.</p>
			
<p>Инструмент "Волшебный ластик" одним щелчком стирает однотонно окрашенные области изображения до прозрачности.</p>	<p>Инструмент "Размытие" смягчает четкие края изображения.</p>	<p>Инструмент "Резкость" делает более резкими мягкие края изображения.</p>	<p>Инструмент "Палец" размывает данные на изображении.</p>

			
<p>Инструмент "Осветлитель" осветляет области изображения.</p>	<p>Инструмент "Затемнитель" делает более темными области изображения.</p>	<p>Инструмент "Губка" изменяет насыщенность цвета в области.</p>	

Галерея инструментов раскраски


			
<p>Инструмент "Кисть" наносит мазки кистью.</p>	<p>Инструмент "Карандаш" рисует линии с четкими краями.</p>	<p>Инструмент "Замена цвета" заменяет выбранный цвет другим.</p>	<p>Инструмент "Архивная кисть" рисует копию выбранного состояния или снимок в текущем окне изображения.</p>
			
<p>Инструмент "Архивная художественная кисть" рисует стилизованные мазки, имитирующие различные художественные стили, с помощью выбранного состояния или снимка.</p>	<p>Инструменты "Градиент" создают прямолинейные, радиальные, конусовидные, зеркальные и ромбовидные переходы между цветами.</p>	<p>Инструмент "Заливка" заполняет основным цветом области, окрашенные сходным образом.</p>	

Галерея инструментов "Рисование" и "Текст"

			
<p><i>Инструмент "Выделение контура" выделяет фигуры или сегменты, отображая узловые точки, линии направления и точки направления.</i></p>	<p><i>Инструмент "Текст" создает текст на изображении.</i></p>	<p><i>Инструмент "Текст-маска" создает области выделения в форме текста.</i></p>	<p><i>Группа инструментов "Перо" позволяет рисовать контуры с гладкими краями.</i></p>
			
<p><i>Группа инструментов "Фигура" и инструмент "Линия" рисуют фигуры и линии на обычном слое или слое-фигуре.</i></p>	<p><i>Инструмент "Произвольная фигура" создает заказные фигуры, выбранные из списка заказных фигур.</i></p>		


Галерея инструментов комментариев, измерений и навигации

			
<p><i>Инструменты комментариев создают комментарии и звуковые заметки, которые можно прикрепить к изображению.</i></p>	<p><i>Инструмент "Пипетка" служит для забора образцов цвета в изображении.</i></p>	<p><i>Инструмент "Линейка" измеряет расстояния, углы и определяет местоположение.</i></p>	<p><i>Инструмент "Рука" перемещает изображение в пределах окна.</i></p>



Использование инструмента

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Щелкните инструмент в палитре "Инструменты". Если в нижнем правом углу значка инструмента есть маленький треугольник, щелкните его мышью и удерживайте некоторое время, пока появятся скрытые инструменты. Затем щелкните нужный инструмент, чтобы выбрать его.
 - Нажмите комбинацию клавиш, соответствующую инструменту. Комбинация клавиш, соответствующая инструменту, отображается в его подсказке. Например, инструмент "Перемещение" можно выбрать, нажав клавишу "V".



Использование инструментов выделения

A. Палитра инструментов B. Активный инструмент В. Скрытые инструменты Г. Название инструмента Д. Комбинация клавиш инструмента E. Треугольник скрытого инструмента

Переключение между скрытыми инструментами



Можно выбрать установку, позволяющую циклически переключать активный инструмент в скрытом наборе, удерживая клавишу "Shift". Если эта установка не выбрана, по списку скрытых инструментов можно перемещаться, нажимая комбинации клавиш инструментов (без нажатия клавиши "Shift").

- 1 Выберите команду меню "Редактирование" > "Установки" > "Основные" (в Windows) или "Photoshop" > "Preferences" > "General" (в Mac OS).
- 2 Установите флажок "Смена инструмента клавишей Shift".

Замена курсоров инструментов

Все курсоры по умолчанию имеют различные *активные области*, в которых начинает проявляться эффект от операции над изображением. Для большинства инструментов можно переключиться на использование точных курсоров в виде перекрестия вокруг активной области.

В большинстве случаев курсор инструмента выглядит так же, как значок этого инструмента; курсор становится виден при выборе инструмента. Для группы инструментов "Область" по умолчанию используется курсор-

перекрестие ; для инструментов работы с текстом по умолчанию используется I-образный курсор ; а для инструментов рисования – значок размера кисти.

- 1 Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Курсоры" (в Windows) или Photoshop > "Установки" > "Курсоры" (в Mac OS).
- 2 Выберите параметры курсоров инструментов в областях "Рисующие курсоры" и "Другие курсоры".

Стандартный	Курсоры выглядят, как значки инструментов.
Точный	Отображаются курсоры-перекрестия.
Размер кисти (только для рисующих курсоров)	Курсоры инструментов рисования отображаются, как формы кисти, представляющие текущий размер кисти. Для очень больших кистей курсоры размера кисти могут не отображаться.

- 3 Выберите параметры курсора кисти, если в качестве указателя инструмента выбран "Размер кисти".

Нормальный кончик кисти	Контур курсора соответствует примерно 50% области действия инструмента. Если выбрать этот параметр, будут видны пиксели, действие инструмента на которые наиболее заметно.
Полноразмерный кончик кисти	Контур курсора соответствует почти 100% области действия инструмента и охватывает почти все пиксели, на которые распространяется его действие.
Показывать перекрестье на кончике кисти	В центре фигуры кисти отображается перекрестье.


- 4 Нажмите кнопку "ОК".

Параметры рисующих курсоров управляют курсорами следующих инструментов:

"Ластик", "Карандаш", "Кисть", "Восстанавливающая кисть", "Штамп", "Узорный штамп", "Быстрое выделение", "Палец", "Размытие", "Резкость", "Осветлитель", "Затемнитель" и "Губка".

Параметры других курсоров управляют курсорами следующих инструментов:


"Область", "Лассо", "Прямолинейное лассо", "Волшебная палочка", "Рамка", "Фрагмент", "Заплата", "Пипетка", "Перо", "Градиент", "Линия", "Заливка", "Магнитное лассо", "Магнитное перо", "Свободное перо", "Линейка" и "Цветовой эталон".

 Для переключения между стандартными и точными курсорами некоторых инструментов нажимайте клавишу "Caps Lock".

Использование панели параметров

Панель параметров находится под строкой главного меню, в верхней части рабочей области. Панель параметров зависит от контекста – ее вид изменяется при выборе различных инструментов. Некоторые настройки в панели параметров (такие как режимы рисования и непрозрачность) относятся к нескольким инструментам, а другие – только к одному инструменту.

Панель параметров можно перемещать по рабочей области с помощью области захвата и прикрепить ее к верхнему или нижнему краю экрана. При наведении курсора на инструмент появляются подсказки. Чтобы отобразить или скрыть панель параметров, выберите "Окно" > "Параметры".



Панель параметров инструмента "Лассо"

А. Область захвата Б. Подсказка


Чтобы вернуть параметры инструмента в их состояние по умолчанию, щелкните правой кнопкой мыши (в Windows) или щелкните, удерживая нажатой клавишу "Control" (в Mac OS), значок инструмента на панели параметров, и выберите из контекстного меню пункт "Восстановить инструмент" или "Восстановить все инструменты".

Для получения дополнительных сведений о настройке параметров определенного инструмента выполните поиск по названию этого инструмента в справке Photoshop.

Создание и использование наборов параметров инструментов

Наборы параметров инструментов позволяют сохранять и использовать повторно параметры инструментов. Загружать, редактировать и создавать библиотеки наборов параметров инструментов можно с помощью селектора набора параметров инструмента на панели параметров, палитрах "Набор параметров инструмента" и "Управление наборами".

Чтобы выбрать набор параметров инструмента, щелкните селектор набора инструментов на панели параметров и выберите набор из всплывающей палитры. Также можно выбрать команду "Окно" > "Наборы параметров инструмента" и выбрать набор в палитре "Наборы параметров инструмента".




Просмотр селектора набора параметров инструментов

А. Щелкните селектор набора инструментов на панели параметров, чтобы открыть всплывающую палитру выбора набора. Б. Выберите набор, тогда параметры инструмента изменятся на параметры из набора. Они будут применяться каждый раз при выборе инструмента до выполнения команды "Восстановить инструмент" в меню палитры. В. Снимите флажок, чтобы отображались все наборы параметров инструментов; установите флажок, чтобы отобразить наборы параметров только для выбранного инструмента.

Создание набора параметров инструмента

- 1 Выберите инструмент и задайте параметры, которые нужно сохранить как набор параметров инструмента в панели параметров.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Набор параметров инструмента" слева от инструмента на панели параметров.
 - Выберите пункт "Окно" > "Наборы параметров для инструментов", чтобы открыть палитру "Набор инструментов".
- 3 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку "Создать новый набор параметров инструмента" .
 - Выберите пункт "Новый набор параметров для инструмента" в меню палитры.
- 4 Введите название набора параметров инструмента и нажмите кнопку "ОК".

Изменение списка наборов параметров инструментов





- ❖ Щелкните треугольник, чтобы открыть всплывающую палитру "Набор параметров инструментов", и выберите один из следующих вариантов.

Показать все наборы параметров для инструмента	Показывает все загруженные наборы параметров.
Сортировать по инструментам	Наборы параметров сортируются по инструментам.
Установки активного инструмента	Отображаются только загруженные наборы параметров для активного инструмента. Также на всплывающей палитре "Наборы параметров инструментов" можно установить флажок "Только активный инструмент".
"Только имена", "Маленькие миниатюры и имена" или "Большие миниатюры и имена"	Определяет, как отображаются наборы параметров во всплывающей палитре. <i>Примечание. Сведения о создании, загрузке библиотек параметров инструментов и управлении ими см. в разделах "Работа со всплывающими палитрами" на странице 24 и "Работа со средством управления наборами" на странице 51.</i>

Просмотр изображений


Изменение режима экрана

Для просмотра изображений во весь экран можно использовать параметры режима экрана. Можно отображать или скрывать панель меню, панель заголовка и полосы прокрутки.

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы отобразить окно по умолчанию (панель меню сверху и полосы прокрутки сбоку), выберите "Просмотр" > "Режимы экрана" > "Стандартное окно" или нажимайте кнопку "Режим экрана"  на палитре "Инструменты", пока не включится режим "Стандартное окно".
 - Чтобы отобразить полноэкранное окно с панелью меню и 50% серым фоном, но без панели заголовка или полос прокрутки, выберите "Просмотр" > "Режимы экрана" > "Целый экран с главным меню" или нажимайте кнопку "Режим экрана"  на палитре "Инструменты", пока не включится режим "Целый экран с главным меню".
 - Чтобы отобразить полноэкранное окно с черным фоном (без панели заголовка, главного меню и полос прокрутки), выберите "Просмотр" > "Режимы экрана" > "Режим "Целый экран" или нажимайте кнопку "Режим экрана"  на палитре "Инструменты", пока не включится "Режим "Целый экран".
 - Чтобы отобразить развернутое окно, заполняющее все пространство между доками и изменяющее свой размер при изменении ширины доков, выберите "Просмотр" > "Режимы экрана" > "Максимальный экран" или нажимайте кнопку "Режим экрана"  на палитре "Инструменты", пока не включится режим "Максимальный экран".

Просмотр другой области изображения

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Используйте полосы прокрутки окна.
 - Выберите инструмент "Рука" и перетащите его для панорамирования изображения.



Перетаскивание инструмента "Рука" для просмотра другой области изображения

- Перетащите цветную рамку (область просмотра) в палитре "Навигатор".


💡 Чтобы воспользоваться инструментом "Рука", когда активен другой инструмент, удерживайте клавишу "Пробел" при перетаскивании изображения.

Использование палитры "Навигатор"

Используйте палитру "Навигатор" для быстрого изменения области просмотра изображения с помощью миниатюры. Цветная рамка в палитре "Навигатор" (называемая *областью просмотра*) соответствует области изображения, в данный момент видимой в окне.

❖ Выполните одно или несколько следующих действий.

- Чтобы открыть палитру "Навигатор", выберите команду меню "Окно" > "Навигатор".
- Чтобы изменить масштаб, введите значение в текстовом поле; нажмите кнопку "Уменьшение" или "Увеличение" или перетащите ползунок масштаба.
- Чтобы переместить просматриваемую область изображения, перетащите область просмотра по миниатюре изображения. Также можно щелкнуть миниатюру изображения, чтобы задать видимую область.
- Чтобы изменить цвет области просмотра, выберите в меню палитры команду "Параметры палитры". Выберите цвет из всплывающего меню "Цвет" или дважды щелкните поле цвета, чтобы выбрать заказной цвет.



Палитра "Навигатор"

А. Кнопка меню палитры Б. Миниатюра графического объекта В. Область предварительного просмотра Г. Текстовое поле "Масштаб" Д. Кнопка "Уменьшение" Е. Шкала настройки масштаба Ж. Кнопка "Увеличение"

Увеличение или уменьшение масштаба


❖ Выполните одно из следующих действий.

- Выберите инструмент "Масштаб" и нажмите кнопку "Увеличение" или "Уменьшение" на панели параметров. Щелкните область, которую нужно увеличить.
- Выберите инструмент "Масштаб". Курсор превращается в лупу со значком "плюс" в центре. Щелкните центр области, которую нужно увеличить, либо, удерживая клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS),

щелкните центр области, которую нужно уменьшить. При каждом щелчке масштаб увеличивается или уменьшается до предыдущего предопределенного значения в процентах.

Примечание. При использовании инструмента "Масштаб" при каждом щелчке изображение увеличивается или уменьшается до следующего предопределенного значения в процентах и центрируется относительно точки, в которой произведен щелчок. Если изображение увеличено до максимального значения 1600% или уменьшено до минимального размера 1 пиксел, значок лупы становится пустым.

- Выберите инструмент "Масштаб" и очертите этот участок пунктирным прямоугольником, который называется *областью*. Чтобы переместить область по изображению, удерживайте клавишу "Пробел" и продолжайте перетаскивать область, пока она не окажется в нужном месте.
- Выберите команду "Просмотр" > "Увеличение" или "Просмотр" > "Уменьшение". Когда изображение достигает максимальной или минимальной величины, команда становится недоступна.
- Задайте уровень масштаба в левом нижнем углу окна документа или в палитре "Навигатор".
- Чтобы отобразить файл в масштабе 100%, выберите "Просмотр" > "Реальный размер".
- Чтобы размер изображения соответствовал размеру экрана, выберите "Просмотр" > "Показать во весь экран".

 Если мышь оборудована колесом прокрутки, его можно использовать для увеличения или уменьшения, когда выбран инструмент "Масштаб". Чтобы включить эту возможность, выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Основные" (Windows) или Photoshop > "Установки" > "Основные" (Mac OS) и установите параметр "Масштабировать колесиком мыши".

Увеличение или уменьшение масштаба нескольких изображений

- 1 Откройте одно или несколько изображений либо несколько копий одного изображения.
- 2 Выберите команду "Окно" > "Упорядочить" > "По горизонтали" или "Окно" > "Упорядочить" > "По вертикали", чтобы расположить края изображений вплотную друг к другу.
- 3 Выберите инструмент "Масштаб" и выполните одно из следующих действий.
 - На панели параметров выберите "Во всех окнах" и щелкните одно из изображений. Одновременно будут уменьшены или увеличены остальные изображения.
 - Выберите команду "Окно" > "Упорядочить" > "Подобрать масштаб". Щелкните одно из изображений, удерживая клавишу "Shift". Остальные изображения будут уменьшены или увеличены соответственно.

Увеличение с помощью перетаскивания

- 1 Выберите инструмент "Масштаб".
- 2 Обведите курсором часть изображения, которую нужно увеличить.



Перетаскивание инструмента "Масштаб" для увеличения масштаба просмотра изображения

Область увеличения отображается в максимально возможном масштабе. Чтобы перетащить область вокруг изображения в Photoshop, начните перетаскивать область и во время перетаскивания нажмите клавишу "Пробел".

Автоматическое изменение размера окна документа при масштабировании

- ❖ При активном инструменте "Масштаб" установите на панели параметров флажок "Настраивать размер окон". Размер окна будет меняться при увеличении или уменьшении масштаба просмотра изображения.

Если флажок "Настраивать размер окон" снят (по умолчанию), размер окна остается неизменным независимо от масштаба изображения. Это может быть полезно при использовании маленьких мониторов или при работе с изображениями, упорядоченными мозаикой.

Примечание. Для автоматического изменения размера окна при использовании комбинаций клавиш для увеличения или уменьшения масштаба изображения выберите "Редактирование" > "Установки" > "Основные" (в Windows) или Photoshop > "Установки" > "Основные" (в Mac OS), затем выберите установку "Инструмент "Масштаб" изменяет размер окон" и нажмите кнопку "ОК".

Отображение изображения в масштабе 100%

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Дважды щелкните инструмент "Масштаб" на палитре инструментов.
 - Выберите меню "Просмотр" > "Реальный размер".
 - Введите значение 100% в полосу состояния и нажмите клавишу "Ввод" (в Windows) или "Return" (в Mac OS).

Примечание. При просмотре изображения в масштабе 100% оно будет выглядеть так, как в браузере (в зависимости от разрешения монитора и изображения).

Отображение изображения во весь экран

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Дважды щелкните инструмент "Рука" на палитре инструментов.
 - Выберите команду "Просмотр" > "Показать во весь экран".
 - Выберите инструмент масштабирования или инструмент "Рука" и нажмите кнопку "Показать во весь экран" на панели параметров.


Эти параметры изменяют уровень масштабирования и размер окна, чтобы изображение заняло все доступное пространство экрана.

Просмотр изображений в нескольких окнах

Окно документа – это окно, в котором располагается изображение. Можно открыть несколько окон для отображения нескольких изображений или нескольких представлений одного изображения. Список окон появится в меню "Окно". Чтобы переместить открытое изображение на передний план, выберите имя файла в меню "Окно". Количество окон для каждого изображения ограничено доступной памятью.

- 1 Выберите команду "Окно" > "Упорядочить" > "Новое окно для [Имя файла изображения]".
- 2 Если нужно упорядочить окна, выберите команду "Окно" > "Упорядочить", а затем один из следующих вариантов.

"Каскад"	Окна отображаются одно поверх другого со смещением от верхнего левого угла экрана к правому нижнему.
"По горизонтали" или "По вертикали"	Окна отображаются рядом, вплотную друг к другу. При закрытии отдельных изображений размер открытых окон изменяется, и они заполняют все доступное пространство.
"Упорядочить значки" (для Windows)	Свернутые окна изображений выравниваются по нижней границе экрана.

 Можно использовать параметр "Прокрутка во всех окнах" инструмента "Рука" для прокрутки всех открытых изображений. Выберите его на панели параметров и перетащите указатель мыши в одном из изображений, чтобы прокрутить все видимые изображения.

Подбор расположения в изображениях

- 1 Откройте одно или несколько изображений либо несколько копий одного изображения.
- 2 Выберите команду "Окно" > "Упорядочить" > "По горизонтали" или "Окно" > "Упорядочить" > "По вертикали", чтобы расположить края изображений вплотную друг к другу.
- 3 Выберите инструмент "Рука" и выполните одно из следующих действий.
 - На панели параметров выберите "Прокрутка во всех окнах" и перетащите одно из изображений, чтобы увидеть другую его область.
 - Выберите команду "Окно" > "Упорядочить" > "Подобрать расположение", затем щелкните или перетащите область в одном из изображений, удерживая клавишу "Shift". Остальные изображения прокрутятся до соответствующего положения.

Подбор масштаба и расположения в изображениях

- 1 Откройте одно или несколько изображений либо несколько копий одного изображения.
- 2 Выберите команду "Окно" > "Упорядочить" > "По горизонтали" или "Окно" > "Упорядочить" > "По вертикали".
- 3 Выберите команду "Окно" > "Упорядочить" > "Подобрать масштаб и расположение".



Команда "Подобрать масштаб и расположение" не выбрана (вверху) и команда "Подобрать масштаб и расположение" выбрана (внизу)

- 4 Выберите инструмент "Масштаб" или "Рука".
- 5 Выберите одно из изображений, затем щелкните или перетащите область в этом изображении, удерживая клавишу "Shift". Остальные изображения будут увеличены и смещены аналогичным образом.

Работа с палитрой "Инфо"

На палитре "Инфо" отображаются значения цвета под курсором и (в зависимости от используемого инструмента) другая полезная информация. На палитре "Инфо" также приводятся полезные советы по использованию выбранного инструмента, сведения о состоянии документа и могут отображаться 8-битные, 16-битные или 32-битные значения.


На палитре "Инфо" отображаются следующие сведения.




- В зависимости от указанного параметра в палитре "Инфо" отображаются 8-битные, 16-битные или 32-битные значения.

- При отображении значений CMYK в палитре "Инфо" появляется восклицательный знак рядом со значениями CMYK, если цвет под указателем или цветовой эталон выходят за пределы цветового охвата CMYK при печати.
- При использовании инструмента "Область" на палитре "Инфо" отображаются координаты X и Y позиции курсора, а также ширина (Ш) и высота (В) области при перетаскивании.
- При использовании инструментов "Рамка" или "Масштаб" на палитре "Инфо" при перетаскивании отображаются ширина (Ш) и высота (В) области. В палитре также показан угол поворота области кадрирования.
- При использовании инструментов "Линия", "Перо" или "Градиент" или при перемещении выделенной области на палитре "Инфо" отображаются координаты X и Y начальной позиции, приращение по оси X (DX), приращение по оси Y (DY), угол (A) и длина (D).
- При использовании команды двумерного трансформирования на палитре "Инфо" отображается изменение в процентах по ширине (Ш) и высоте (В), угол поворота (A) и угол наклона по горизонтали (H) или по вертикали (V).
- При использовании любого диалогового окна коррекции цвета (например, "Кривые") в палитре "Инфо" отображаются значения цвета до и после коррекции для пикселей под курсором и под цветовыми эталонами.
- Если включен параметр "Показывать подсказки по инструментам", будут отображаться подсказки по использованию выбранного инструмента.
- В зависимости от выбранного параметра на палитре "Инфо" отображаются сведения о состоянии, такие как объем документа, профиль документа, размеры документа, размеры рабочих дисков, эффективность, хронометраж и текущий инструмент.

Использование палитры "Инфо"

На палитре "Инфо" отображаются сведения о файле изображения, а также информация о значениях цветов при перемещении курсора инструмента по изображению. Убедитесь, что палитра "Инфо" видна в рабочей области, если нужно видеть информацию при перетаскивании изображения.


- 1 Чтобы вывести палитру "Инфо", выполните одно из следующих действий (необязательно).
 - Щелкните вкладку палитры "Инфо", если она прикреплена вместе с другими палитрами.
 - Выберите команду меню "Окно" > "Инфо". Сведения о файле изображения выводятся в нижней части палитры "Инфо". Отображаемые сведения можно изменить, щелкнув треугольник в правом верхнем углу палитры и выбрав в меню пункт "Параметры палитры".
- 2 Задайте параметры для отображения необходимой информации на палитре "Инфо". Для этого выполните одно из следующих действий.
 - Выберите пункт "Параметры палитры" в меню палитры "Инфо" и укажите параметры в диалоговом окне "Параметры палитры".
 - Щелкните значок пипетки и выберите параметры отображения во всплывающем меню. Во всплывающем меню можно также указать, должны ли на палитре "Инфо" отображаться 8-битные, 16-битные или 32-битные значения.
 - Щелкните значок координат курсора , и выберите единицу измерения.
- 3 Выберите инструмент.
- 4 Переместите курсор или с помощью инструмента перетащите изображение. В зависимости от используемого инструмента может появиться следующая информация.

	Отображаются числовые значения для цвета под курсором.
	Отображаются координаты X и Y курсора.
	Отображаются ширина (Ш) и высота (В) области или фигуры при перетаскивании или ширина и высота активной выделенной области.


Изменение параметров палитры "Инфо"

- 1 Чтобы открыть меню палитры "Инфо" и выбрать пункт "Параметры палитры", щелкните треугольник в ее правом верхнем углу.
- 2 В диалоговом окне "Параметры палитры Инфо" в области "Первая цветовая модель" выберите один из следующих параметров отображения.

Текущий цвет	Отображаются значения цвета в текущем режиме изображения.
Цветопроба	Отображаются значения цветового пространства для вывода изображения.
Цветовой режим	Отображаются значения цвета в этом цветовом режиме.
Суммарное покрытие	Отображается общее значение в процентах всего цветового покрытия CMYK в текущем положении курсора на основе значений, заданных в диалоговом окне "Параметры CMYK".
Непрозрачность	Отображает степень непрозрачности текущего слоя. Этот параметр неприменим к фону.
Version Cue	Отображается состояние рабочей группы Version Cue. Этот параметр допустим, если активен сервер Version Cue.
Шкала измерений	Отображается масштаб документа.

 Можно также задать параметры цветовой модели, щелкнув значок пипетки на палитре "Инфо". Кроме параметров "Первой цветовой модели", можно также вывести 8-битные, 16-битные или 32-битные значения.

- 3 В области "Вторая цветовая модель" выберите параметр отображения из списка в шаге 2. Для второй цветовой модели также можно щелкнуть значок пипетки на палитре "Инфо" и выбрать параметры из всплывающего меню.




Щелчок значка пипетки и выбор параметров отображения из всплывающего меню

- 4 В поле "Единицы измерения линеек" выберите единицу измерения.
- 5 В области "Информация о статусе" выберите, какие сведения о файле должны отображаться в палитре "Инфо".

Объем документа	Отображаются сведения о количестве данных в изображении. Число слева означает размер изображения при печати, который примерно равен размеру сохраненного, сведенного файла формата Adobe Photoshop. Число справа означает приблизительный размер файла, включая слои и каналы.
Профиль документа	Отображается имя цветового профиля, используемого в изображении.
Размер документа	Отображаются размеры изображения.
Размеры рабочих дисков	Отображаются сведения о количестве оперативной памяти и объеме рабочего диска, необходимых для обработки изображения. Число слева означает количество памяти, используемой в настоящий момент программой для отображения всех открытых изображений. Число справа означает полный объем ОЗУ, выделяемый для обработки изображений.
Эффективность	Отображается процент времени, затраченного на выполнение операции, по отношению ко времени чтения или записи на рабочий диск. Если это значение меньше 100%, Photoshop задействует рабочий диск, что приводит к замедлению работы.
Хронометраж	Отображается общее количество времени, затраченного на выполнение последней операции.
Текущий инструмент	Отображается название активного инструмента.

- 6 Чтобы в нижней части палитры "Инфо" выводились подсказки по использованию выбранного инструмента, установите флажок "Показывать подсказки по инструментам" (необязательно).
- 7 Нажмите кнопку "ОК".


 Чтобы изменить единицы измерения, щелкните значок перекрестия на палитре "Инфо" и выберите значение из меню.

Отображение сведений о файле в окне документа

Полоса состояния расположена в нижней части каждого окна документа и отображает полезные сведения, такие как текущий масштаб и объем файла активного изображения, а также краткие инструкции по использованию активного инструмента. В строке состояния также показаны сведения Version Cue, если сервер Version Cue включен.

Примечание. Также можно просмотреть сведения об авторских правах и авторе, добавленные в файл. Эти сведения включают стандартную информацию о файле и водяные знаки Digimarc. Photoshop автоматически сканирует открытые изображения и находит водяные знаки с помощью внешнего модуля "Digimarc Detect Watermark". Если водяной знак обнаружен, Photoshop отображает символ авторского права в панели заголовка окна изображения и обновляет область авторского права и URL-адреса в диалоговом окне "Сведения о файле".

- 1 Щелкните треугольник на нижней границе окна документа.





Параметры просмотра сведений о файле при включенном сервере Version Cue

2 Выберите параметр просмотра из всплывающего меню.

Примечание. Если включен сервер Version Cue, выберите пункт в подменю "Показать".

Version Cue	Отображается статус рабочей группы Version Cue документа, например: открыт, нерегулируемый, не сохранен и так далее. Этот параметр доступен только в том случае, если включен сервер Version Cue.
Размеры документа	Сведения о количестве данных в изображении. Число слева означает размер изображения при печати, который примерно равен размеру сохраненного, сведенного файла формата Adobe Photoshop. Число справа означает приблизительный размер файла, включая слои и каналы.
Профиль документа	Имя цветового профиля, используемого в изображении.
Размеры документа	Размеры изображения.
Шкала измерений	Масштаб документа.
Размеры рабочих дисков	Сведения о количестве оперативной памяти и объеме рабочего диска, необходимых для обработки изображения. Число слева означает количество памяти, используемой в настоящий момент программой для отображения всех открытых изображений. Число справа означает полный объем ОЗУ, выделяемый для обработки изображений.
Эффективность	Процент времени, затраченного на выполнение операции, по отношению ко времени чтения или записи на рабочий диск. Если это значение меньше 100%, Photoshop задействует рабочий диск, что приводит к замедлению работы.
Хронометраж	Количество времени, затраченного на выполнение последней операции.
Текущий инструмент	Название активного инструмента.
32-битная экспозиция	Параметр для настройки предварительного просмотра на мониторе компьютера HDR-изображений, содержащих 32 бита на канал. Этот ползунок доступен, только если в окне документа открыто HDR-изображение.

 Щелкните мышью в любом месте области информации в полосе состояния, чтобы просмотреть миниатюрное изображение, показывающее, как документ (при текущем размере изображения) будет выглядеть при печати с текущими параметрами страницы.



Щелкните область информации в полосе состояния, чтобы увидеть миниатюру, показывающую, как изображение будет выглядеть при печати.

См. также

“Настройка просмотра динамического диапазона для HDR-изображений” на странице 87

Создание дубликата изображения

Можно создать дубликат всего изображения (включая слои, слой-маски и каналы) в доступной памяти без сохранения на диск.

- 1 Откройте изображение, дубликат которого необходимо создать.
- 2 Выберите команду "Изображение" > "Создать дубликат".
- 3 Введите имя для дубликата изображения.
- 4 Если нужно создать дубликат изображения и свести слои, выберите параметр "Создать дубликат только сведенного изображения". Чтобы сохранить слои, убедитесь, что этот параметр не выбран.
- 5 Нажмите кнопку "ОК".

Линейки, сетка и направляющие


О линейках

Линейки помогают точно расположить изображения или элементы. Когда линейки видны, они расположены вдоль верхней и левой границ активного окна. Метки на линейке обозначают позицию курсора при его перемещении. Изменение начала отсчета линейки (метка (0, 0) на верхней и левой линейках) позволяет начинать измерение с определенной точки на изображении. Начало отсчета линейки также определяет начало отсчета сетки.


Чтобы отобразить или скрыть линейки, выберите команду "Просмотр" > "Линейки".

Изменение начала отсчета линейки

- 1 Выберите команду "Просмотр" > "Привязать к", а затем любую комбинацию параметров из подменю (необязательно). При этом начало отсчета линейки перемещается к направляющим, фрагментам или границам документа. Можно также включить привязку к сетке.
- 2 Наведите курсор на пересечение линеек в левом верхнем углу окна и перетащите его на изображение по диагонали вниз. Появится перекрестие, отмечающее новое начало отсчета линеек.

 Можно при перетаскивании удерживать нажатой клавишу "Shift", чтобы привязать начало отсчета к меткам линейки.

Чтобы восстановить начало отсчета линейки по умолчанию, дважды щелкните верхний левый угол линейки.



Перемещение для создание нового начала отсчета линейки

См. также

“Использование привязок” на странице 49

Изменение единицы измерения

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Дважды щелкните линейку.
 - Выберите команду "Редактирование" > "Установки" > "Единицы измерения и линейки" или щелкните линейку правой кнопкой мыши и выберите новую единицу измерения из контекстного меню (в Windows).
 - Выберите Photoshop > "Установки" > "Единицы измерения и линейки" или щелкните линейку, удерживая клавишу "Control", и выберите новую единицу измерения из контекстного меню (в Mac OS).
- 2 В поле "Линейки" выберите единицу измерения.

Примечание. При изменении единиц измерения на палитре "Инфо", они автоматически меняются на линейках.

- 3 В качестве значения параметра "Размер пункта/пики" выберите одно из следующих.

PostScript (72 пункта на дюйм)	Устанавливает единицу измерения, совместимую с устройствами PostScript.
Традиционный	Использует 72,27 пунктов на дюйм, что традиционно принято при печати.


- 4 Нажмите кнопку "ОК".

Указание колонок для изображения

Колонки помогают точно расположить изображения или элементы. Команды "Новый", "Размер изображения" и "Размер холста" позволяют задать ширину изображения в колонках. Использование колонок удобно, если планируется импортировать изображение в программу верстки, такую как Adobe InDesign®, и нужно, чтобы изображение занимало точно определенное количество колонок.

- 1 Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Единицы измерения и линейки" (Windows) или Photoshop > "Установки" > "Единицы измерения и линейки" (Mac OS).
- 2 Введите значения в поля "Ширина" и "Средник".

Позиционирование с помощью инструмента "Линейка"


Инструмент "Линейка"  помогает точно расположить изображения или элементы. Инструмент "Линейка" позволяет измерить расстояние между любыми двумя точками рабочей области. При измерении расстояния от одной точки до другой рисуется непечатаемая линия, а на панели параметров и палитре "Инфо" отображаются следующие сведения.

- Начальная точка (X и Y).
- Расстояния по горизонтали (Ш) и по вертикали (В) от осей X и Y.
- Угол относительно оси (У).
- Общая длина (D1).
- Две длины (D1 и D2) при измерении углов.


Все измерения, кроме углов, выполняются в единицах, указанных в диалоговом окне "Единицы измерения и линейки".

Если в документе существует измерительная линия, при выборе инструмента "Линейка" эта линия отображается.

Измерение расстояния между двумя точками

- 1 Выберите инструмент "Линейка" .
- 2 Перетащите курсор от начальной до конечной точки. Чтобы ограничить движение инструмента углом, кратным 45°, удерживайте клавишу "Shift".
- 3 Чтобы измерить угол от существующей измерительной линии, перетащите курсор, удерживая клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS), под углом от одного конца измерительной линии или дважды щелкните линию и перетащите курсор. Чтобы ограничить движение инструмента углом, кратным 45°, удерживайте клавишу "Shift".

Редактирование измерительной линии или угломера

- 1 Выберите инструмент "Линейка" .
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы изменить размер линии, перетащите один из ее концов.
 - Чтобы переместить всю линию, наведите курсор на линию, но не на ее конечную точку, и перетащите.
 - Чтобы удалить линию, наведите курсор на линию, но не на ее конечную точку, и перетащите линию за пределы изображения либо нажмите кнопку "Очистить" на панели параметров.

Примечание. Можно перетащить измерительную линию на компонент изображения, который должен быть горизонтальным или вертикальным, и выбрать команду "Изображение" > "Повернуть холст" > "Произвольно". Правильное значение угла поворота, необходимое для выравнивания изображения, автоматически вводится в диалоговом окне "Повернуть холст".

Позиционирование с помощью направляющих и сетки

Направляющие и сетка помогают точно расположить изображения или элементы. Направляющие представляют собой непечатаемые линии, покрывающие изображение. Направляющие можно перемещать и удалять. Также можно закрепить их, чтобы не переместить случайно.

Сетка полезна для симметричного расположения элементов. Сетка по умолчанию представляет собой непечатаемые линии, но может также отображаться в виде точек.

Направляющие и сетки действуют сходным образом.

- Выделенные области, границы выделенных областей и инструменты привязываются к направляющим и сетке при перетаскивании на расстояние в пределах 8 экранных пикселей (не пикселей изображения) от них. Направляющие также привязаны к сетке при перемещении. Эту возможность можно включать и выключать.
- Расстояние между направляющими, так же как и видимость направляющих и сетки и привязка, может быть разным для разных изображений.
- Размер ячеек сетки, так же как цвет и стиль направляющих и сетки, одинаковы для всех изображений.

"Быстрые направляющие" можно использовать для выравнивания фигур, фрагментов и выделенных областей. Они отображаются автоматически при рисовании фигуры, выделении или создании фрагмента. При необходимости "быстрые" направляющие можно скрыть.

См. также

"Выделение фрагментов web-страницы" на странице 548

Отображение или скрытие сетки, направляющих или быстрых направляющих

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Выберите команду меню "Просмотр" > "Показать" > "Сетку".
- Выберите команду меню "Просмотр" > "Показать" > "Направляющие".
- "Просмотр" > "Показать" > "Быстрые направляющие".
- Выберите команду "Просмотр" > "Вспомогательные элементы". С помощью этой команды также можно показать или скрыть края слоя, края выделенных областей, целевые контуры, фрагменты и комментарии.


Размещение направляющих

1 Если линейки не отображаются, выберите команду "Просмотр" > "Линейки".

Примечание. Для наибольшей точности просматривайте изображение в масштабе 100% или используйте палитру "Инфо".

2 Чтобы создать направляющую, выполните одно из следующих действий.

- Выберите команду меню "Просмотр" > "Новая направляющая". В диалоговом окне выберите горизонтальную или вертикальную ориентацию, введите значение положения и нажмите кнопку "ОК".
- Перетащите курсор от горизонтальной линейки, чтобы создать горизонтальную направляющую.





Перемещение для создания горизонтальной направляющей

- Удерживайте нажатой клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS) и перетащите курсор от вертикальной линейки, чтобы создать горизонтальную направляющую.
- Перетащите курсор от вертикальной линейки, чтобы создать вертикальную направляющую.

- Удерживайте нажатой клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS) и перетащите курсор от горизонтальной линейки, чтобы создать вертикальную направляющую.
 - Удерживайте нажатой клавишу "Shift" и перетащите курсор от горизонтальной или вертикальной линейки, чтобы создать направляющую, привязанную к меткам линейки. При перетаскивании направляющей курсор превращается в двойную стрелку.
- 3** Если нужно закрепить все направляющие, выберите команду "Просмотр" > "Закрепить направляющие" (необязательно).

Перемещение направляющей

- 1** Выберите инструмент "Перемещение"  или удерживайте клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS) для включения инструмента "Перемещение". (Этот параметр не работает для инструментов "Рука" и "Раскройка" .)
- 2** Наведите курсор на направляющую (курсor превратится в двойную стрелку).
- 3** Переместите направляющую одним из следующих способов.
- Перетащите направляющую, чтобы переместить ее.
 - Превратите горизонтальную направляющую в вертикальную или наоборот, удерживая клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS) при щелчке и перетаскивании.
 - Выровняйте направляющую по меткам линейки, удерживая клавишу "Shift" при перетаскивании. Направляющая привязывается к сетке, если сетка видна и выбрана команда "Просмотр" > "Привязать к" > "Линиям сетки".

Удаление направляющих из изображения

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
- Чтобы удалить отдельную направляющую, перетащите ее за пределы окна изображения.
- Чтобы удалить все направляющие, выберите команду "Просмотр" > "Удалить направляющие".

Настройка установок направляющих и сетки

- 1** Выполните одно из следующих действий.
- Выберите команду "Редактирование" > "Установки" > "Направляющие, сетка, фрагменты и счетчик" (в Windows).
 - Выберите команду "Photoshop" > "Установки" > "Направляющие, сетка, фрагменты и счетчик" (в Mac OS).
- 2** В полях "Цвет" выберите цвет направляющих и сетки. Если выбран цвет "Заказное", щелкните цветовое поле, выберите цвет и нажмите кнопку "ОК".
- 3** В полях "Стиль" выберите цвет направляющих и сетки.
- 4** В поле "Линия через каждые" введите значение расстояния между направляющими. В поле "Внутреннее деление на" введите размер каждого деления в сетке.
- При необходимости измените единицы измерения для этого параметра. Если выбрать параметр "%", будет создана сетка, разделяющая изображение на равные участки. Например, при выборе параметра "25%" будет создана равномерная сетка 4 x 4.
- 5** Нажмите кнопку "ОК".

Использование привязок


Привязка помогает точно расположить края выделенных областей, области кадрирования, фрагменты, фигуры и контуры. Однако иногда привязка не позволяет правильно расположить элементы. Привязку можно включать или отключать с помощью команды "Привязка". Если привязка включена, можно также указать различные элементы, к которым нужно привязывать объекты.

Включение привязки

- ❖ Выберите команду меню "Просмотр" > "Привязка". Флажок означает, что привязка включена.

Указание, к каким объектам выполнять привязку

❖ Выберите команду "Просмотр" > "Привязать к", затем выберите один или несколько параметров из подменю.

Направляющим	Привязка к направляющим.
Линиям сетки	Привязка к сетке. Нельзя выбрать этот параметр, если сетка скрыта.
Слою	Привязка к содержимому слоя.
Фрагментам раскройки	Привязка к границам фрагмента. Нельзя выбрать этот параметр, если фрагменты скрыты.
Границам документа	Привязка к границам документа.
Все	Выделяются все параметры "Привязать к".
Ничего	<p>Снимается выделение всех параметров "Привязать к".</p> <p>Флажок показывает, что параметр выбран и привязка включена.</p> <p> Если нужно использовать только один вариант привязки, убедитесь, что команда "Привязка" отключена, затем выберите меню "Просмотр" > "Привязать к" и выберите нужный параметр. В результате включается привязка в выбранному объекту, а другие параметры "Привязать к" отключаются.</p>

Отображение или скрытие вспомогательных элементов

Направляющие, сетки, целевые контуры, границы выделенных областей, фрагменты, карты ссылок, границы текстовых блоков, базовые линии текста, выделение текста и комментарии являются непечатаемыми *вспомогательными элементами*, позволяющими выделять, перемещать или редактировать изображения и объекты. Вспомогательный элемент или любую их комбинацию можно включить или выключить, что не влияет на изображение. Кроме того, с помощью команды "Вспомогательные элементы" в меню "Просмотр" вспомогательные элементы можно отобразить или скрыть.

При скрытии вспомогательных элементов они перестают быть видимыми. Однако они не отключаются.

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы отобразить или скрыть вспомогательные элементы, выберите меню "Просмотр" > "Вспомогательные элементы". Рядом с каждым отображаемым вспомогательным элементом в подменю "Показать" появится флажок.
- Чтобы включить и отобразить вспомогательный элемент из группы скрытых вспомогательных элементов, выберите команду "Просмотр" > "Показать", а затем вспомогательный элемент из подменю.
- Чтобы включить и отобразить все доступные вспомогательные элементы, выберите команду "Просмотр" > "Показать" > "Все".
- Чтобы отключить и скрыть все вспомогательные элементы, выберите "Просмотр" > "Показать" > "Ничего".

Примечание. При отображении вспомогательных элементов образцы цвета также отображаются, хотя в подменю "Показать" нет такого параметра.

Работа с управлением стилями

Об управлении стилями

Управление стилями позволяет управлять библиотеками стилей кистей, образцов цвета, градиентов, стилей, узоров, контуров, заказных фигур и наборов параметров инструментов, поставляемыми с программой Photoshop. Например, управлением стилями можно пользоваться для изменения текущего набора элементов стиля для создания новых библиотек. После загрузки библиотеки в управление стилями можно получить доступ к элементу библиотеки через панель параметров, палитры, диалоговые окна и так далее.

Обычно при изменении стиля Photoshop выдает подсказку о необходимости сохранить изменения как новый стиль, чтобы были доступны как исходный, так и измененный стили.

Каждому типу библиотеки соответствует отдельное расширение и используемая по умолчанию папка. Файлы стилей устанавливаются на компьютер в папку "Presets", расположенную в папке приложения Adobe Photoshop CS3.

Чтобы открыть управление стилями, выберите команду "Редактирование" > "Управление наборами". Выберите параметр из меню "Тип набора", чтобы переключиться к конкретному типу стиля.

Можно настроить конфигурацию стилей, щелкнув кнопку меню палитры и выбрав режим отображения в верхней части меню.


Только имена Отображается название каждого элемента стиля.

"Маленькие миниатюры" или "Большие миниатюры" Отображается миниатюра каждого элемента стиля.

"Маленькие миниатюры и имена" или "Большие миниатюры и имена" Отображается название и миниатюра каждого элемента стиля.

Миниатюра мазка Отображается пример мазка кистью и миниатюра кисти для каждого стиля кистей. (Этот параметр доступен только для стилей кистей.)

Чтобы изменить порядок элементов в списке, перетащите элемент вниз или вверх по списку.



Изменение порядка наборов параметров инструментов в управлении стилями

Примечание. Чтобы удалить стиль в управлении стилями, выделите его и нажмите кнопку "Удалить". Можно в любой момент воспользоваться командой "Восстановить кисти", чтобы восстановить элементы библиотеки по умолчанию.

Загрузка библиотеки элементов стиля

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Щелкните треугольник справа от всплывающего меню "Тип набора" и выберите файл библиотеки в нижней части меню палитры. Нажмите кнопку "ОК", чтобы заменить текущий список, или кнопку "Добавить", чтобы дополнить текущий список.

- Чтобы добавить библиотеку к текущему списку, нажмите кнопку "Загрузить", выберите файл библиотеки, который нужно добавить, и нажмите кнопку "Загрузить".
- Чтобы заменить текущий список другой библиотекой, выберите "Заменить" [Тип стиля] в меню палитры. Выберите файл библиотеки и нажмите кнопку "Загрузить".

Примечание. Каждому типу библиотеки соответствует собственное расширение и используемая по умолчанию папка.

Управление элементами стиля

Можно переименовывать или удалять элементы стиля, а так же создавать или восстанавливать библиотеки стилей.

Переименование элементов стиля

- 1 Выберите элемент стиля. Для выбора нескольких элементов щелкните их, удерживая клавишу "Shift".
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Переименовать", а затем введите новое имя кисти, образца цвета и т.п.
 - Если в управлении стилями стили отображаются в виде миниатюр, дважды щелкните стиль, введите новое имя и нажмите кнопку "ОК".
 - Если управление стилями отображает стили в виде списка или только имен, дважды щелкните стиль, введите новое имя прямо здесь и нажмите клавишу "Ввод" (в Windows) или "Return" (в Mac OS).

Удаление элементов стиля

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите элемент стиля и нажмите кнопку "Удалить".
 - Щелкните элементы, которые нужно удалить, удерживая клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS).

Создание новой библиотеки стилей

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы сохранить все стили в списке как библиотеку, убедитесь, что выделены все элементы.
 - Чтобы сохранить подмножество из текущего списка как библиотеку, удерживайте клавишу "Shift" и выделите элементы, которые нужно сохранить.
- 2 Нажмите кнопку "Сохранить", выберите местоположение библиотеки, введите имя файла, нажмите кнопку "Сохранить".

Библиотеку можно сохранить в любом месте. Однако если файл библиотеки будет помещен в папку "Наборы", по умолчанию предназначенную для стилей, то после перезапуска Photoshop имя библиотеки появится в нижней части меню палитры.

Возврат к заданной по умолчанию библиотеке элементов стиля

- ❖ Выберите команду "Восстановить" в меню палитры. Можно либо заменить текущий список, либо дополнить его стилями библиотеки, используемой по умолчанию.

Расположение стилей по умолчанию

- 1 Место сохранения, загрузки или замены наборов по умолчанию зависит от операционной системы.
 - Mac OS: <Пользователь>/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CS3/Presets.
 - Windows XP: [Диск]:\Document and Settings\<пользователь>\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Presets.
 - Windows Vista: [Диск]:\Users\<пользователь>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Presets.
- 2 Стили, поставляемые с программой Adobe Photoshop CS3, хранятся в папке приложения Photoshop.

Отображение скрытых файлов в Windows

Расположения по умолчанию для сохранения, загрузки или замены стилей по умолчанию скрыты в Windows.

1 Чтобы отобразить скрытые файлы в Windows XP, выполните следующие действия.

- a. Нажмите кнопку "Пуск", откройте панель управления и дважды щелкните "Свойства папки".
- b. На вкладке "Вид" в разделе "Скрытые файлы и папки" выберите параметр "Показывать скрытые файлы и папки".
- c. Нажмите кнопку "ОК".

2 Чтобы отобразить скрытые файлы в Windows Vista, выполните следующие действия.

- a. Нажмите кнопку "Пуск", откройте панель управления, затем "Оформление и персонализация" > "Свойства папки".
- b. На вкладке "Вид" в разделе "Скрытые файлы и папки" выберите параметр "Показывать скрытые файлы и папки".
- c. Нажмите кнопку "ОК".

Установки

Сведения об установках

Различные настройки программы хранятся в файле Adobe Photoshop CS3 Prefs, включая общие параметры отображения, параметры сохранения файлов, параметры производительности, параметры курсора, параметры прозрачности, параметры ввода текста и параметры внешних модулей и рабочих дисков. Большинство этих параметров задается в диалоговом окне "Установки". Установки сохраняются каждый раз при выходе из приложения.

Непредвиденное поведение программы может свидетельствовать о повреждении установок. Если возникло подозрение, что установки повреждены, восстановите их настройки по умолчанию.

Открытие диалогового окна "Установки"

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите команду "Редактирование" > "Установки" и выберите из подменю нужный набор установок (в Windows).
- Выберите команду "Photoshop" > "Установки" и выберите из подменю нужный набор установок (в Mac OS).

2 Чтобы переключиться на другой набор установок, выполните одно из следующих действий.

- Выберите набор установок из меню в левой части диалогового окна.
- Нажмите кнопку "Вперед", чтобы отобразить следующий набор установок в списке меню, или "Назад" для отображения предыдущего набора.

Чтобы получить сведения об определенном параметре установок, см. указатель.

Восстановление всех установок по умолчанию

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите и удерживайте клавиши "Alt" + "Control" + "Shift" (в Windows) или "Option" + "Command" + "Shift" (в Mac OS) при запуске Photoshop. Будет выведено предложение удалить текущие настройки.
- Откройте папку "Preferences" в папке "Library" и перетащите папку "Adobe Photoshop CS Settings" в корзину (только в Mac OS).

Новые файлы установок будут созданы при следующем запуске Photoshop.

Включение и отключение предупреждающих сообщений

Иногда выводятся сообщения с предупреждениями и подсказками. Можно отключить отображение этих сообщений, установив флажок "Не показывать снова" в окне сообщения. Также можно повторно отобразить все сообщения, которые были отключены.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите команду "Редактирование" > "Установки" > "Основные" (Windows).
 - Выберите команду "Photoshop" > "Установки" > "Основные" (Mac OS).
- 2 Щелкните "Восстановить все сообщения" и нажмите кнопку "ОК".

Указание серийного номера

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите команду "Редактирование" > "Установки" > "Внешние модули" (Windows).
 - Выберите команду "Photoshop" > "Установки" > "Внешние модули" (Mac OS).
- 2 Введите серийный номер для Photoshop CS или более ранней версии в текстовое поле "Серийный номер Photoshop".

Внешние модули

Сведения о внешних модулях

Внешние модули – это программы, разработанные компанией Adobe Systems либо другими разработчиками программного обеспечения совместно с Adobe Systems, добавляющие новые функции к Photoshop. Несколько модулей для импорта, экспорта и специальных эффектов поставляются вместе с программой. Они автоматически устанавливаются в папки, расположенные в папке "Photoshop Plugins".

Можно выбрать дополнительную папку внешних модулей для совместимых внешних модулей, хранящихся в папках других приложений. Можно также создать ярлык (в Windows) или псевдоним (в Mac OS) для внешнего модуля, хранящегося в другой папке в системе. Затем можно добавить этот ярлык или псевдоним в папку внешних модулей и использовать соответствующий внешний модуль в Photoshop.

После установки внешние модули появляются в качестве параметров меню "Импортировать" или "Экспортировать", форматов файлов в диалогах "Открыть", "Сохранить как..." либо фильтров в подменю "Фильтр". Photoshop может работать с большим количеством внешних модулей. Однако, если список установленных внешних модулей становится слишком длинным, Photoshop может не отображать все внешние модули в соответствующих меню. Если так, установленные внешние модули отображаются в подменю "Фильтр" > "Другие".

Установка внешнего модуля

В Mac OS нельзя запустить Photoshop в среде Classic. Внешние модули, изначально предназначенные для Mac OS 9, не отображаются.

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы установить внешний модуль Adobe Systems, воспользуйтесь программой установки внешнего модуля, если она есть. Также можно (в Windows) установить копию модуля в соответствующую папку "Plug-Ins" в папке "Photoshop" или (в Mac OS) перетащить копию модуля в соответствующую папку "Plug-Ins" в папке "Photoshop". Убедитесь, что все файлы не сжаты.
 - Чтобы установить внешний модуль стороннего производителя, следуйте инструкциям по установке, поставляемым вместе с модулем. Если запустить внешний модуль стороннего производителя не удается, может потребоваться серийный номер Photoshop.

Выбор папки с дополнительными внешними модулями

- 1 Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Внешние модули" (в Windows) или "Photoshop" > "Установки" > "Внешние модули" (в Mac OS).
- 2 Выберите дополнительную папку для внешних модулей.
- 3 Нажмите кнопку "Выбрать" и выберите папку или каталог из списка. Убедитесь, что выбранное расположение не находится внутри папки "Plugins". Чтобы отобразить содержимое папки, дважды щелкните каталог (в Windows) или нажмите "Открыть" (в Mac OS).
- 4 Выделив дополнительную папку для внешних модулей, нажмите кнопку "OK" (в Windows) или "Choose" (в Mac OS).
- 5 Перезапустите Photoshop, чтобы внешние модули начали работать.

Запрет загрузки внешних модулей

- ❖ Добавьте знак "тильда" (~) в начале имени внешнего модуля, папки или каталога. Этот файл (или все файлы в этой папке) будут игнорироваться приложением.

Просмотр сведений об установленных внешних модулях

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите команду "Справка" > "О внешнем модуле" и выберите из подменю внешний модуль (в Windows).
 - Выберите команду "Photoshop" > "О внешнем модуле" и выберите из подменю внешний модуль (в Mac OS).

Восстановление и отмена

Использование команд "Повторить" или "Отменить"

Команды "Отменить" и "Повторить" позволяют отменять или повторять операции. Кроме того, для отмены и повтора операций можно использовать палитру "История".

- ❖ Выберите команду "Редактирование" > "Отменить" или "Редактирование" > "Повторить".

Если операцию невозможно отменить, команда недоступна и заменяется на "Отмена невозможна".

См. также



"Работа с палитрой "История"" на странице 56

Возврат к последней сохраненной версии

- ❖ Выберите команду меню "Файл" > "Восстановить".

Примечание. Операция "Восстановить" добавляется как архивное состояние в палитре "История" и не может быть отменена.

Восстановление части изображения до сохраненной ранее версии

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Используйте инструмент "Архивная кисть"  для восстановления состояния или снимка, выбранного на палитре "История".
 - Используйте инструмент "Ластик" , если установлен параметр "Восстановить историю".
- Выберите область, которую необходимо восстановить, и выберите команду "Редактирование" > "Выполнить заливку". В поле "Использовать" выберите "История" и нажмите кнопку "OK".

Примечание. Чтобы восстановить изображение с помощью снимка исходного состояния документа, выберите "Параметры палитры "История" из меню палитры и убедитесь, что установлен флажок "Автоматически создавать первый снимок".

См. также

“Стирание с помощью инструмента "Ластик"” на странице 353

Отмена операции

❖ Удерживайте клавишу "Esc" для прекращения выполняющейся операции. В Mac OS также можно нажать комбинацию клавиш "Command"+".". .

Получение уведомлений о завершении операции

Строка состояния показывает, что операция выполняется. Можно прервать операцию или получить уведомление о завершении операции.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите команду "Редактирование" > "Установки" > "Основные" (в Windows).
- Выберите команду "Photoshop" > "Установки" > "Основные" (Mac OS).

2 Установите флажок "Звуковой сигнал по окончании".

3 Нажмите кнопку "ОК".


Работа с палитрой "История"

С помощью палитры "История" можно вернуться к любому предыдущему состоянию изображения, созданному в течение текущего сеанса работы. Каждый раз при внесении изменений в изображение новое состояние изображения добавляется на эту палитру.

Например, если выделить, повернуть часть изображения, нарисовать какие-либо элементы, каждое из этих состояний отдельно добавится на палитру. Если выбрать одно из этих состояний, изображение будет восстановлено в том виде, в каком оно было до внесения этого изменения. Можно продолжать работу с этого состояния.

Также можно использовать палитру "История" для удаления состояний изображения и для создания в Photoshop документов из состояний или снимков.

Чтобы отобразить палитру "История", выберите команду "Окно" > "История" или щелкните вкладку "История" палитры.



Палитра "История" Photoshop

А. Определяет источник для архивной кисти Б. Миниатюра снимка В. Архивное состояние Г. Ползунок архивного состояния

При работе с палитрой "История" следуйте приведенным далее рекомендациям.

- Изменения в программе, такие как изменения палитр, настроек цветов, операций и установок, не отображаются в палитре "История", так как они не являются изменениями определенного изображения.
- По умолчанию палитра "История" содержит 20 предыдущих состояний. Можно изменить количество запоминаемых состояний, изменив установки. Самые старые состояния автоматически удаляются для освобождения памяти для Photoshop. Чтобы сохранить определенное состояние на протяжении всего сеанса работы, сделайте снимок этого состояния.
- Если закрыть и снова открыть документ, все состояния и снимки последнего сеанса работы удаляются из палитры.
- По умолчанию снимок исходного состояния документа отображается вверху палитры.
- Состояния добавляются вниз списка. Это значит, что самое старое состояние находится вверху списка, а самое свежее – внизу.
- Каждое состояние отображается вместе с названием инструмента или команды, которые использовались для изменения изображения.
- По умолчанию при выборе состояния другие состояния ниже затемняются. Это позволяет увидеть, какие изменения будут отменены, если продолжить работу, начиная с выбранного состояния.
- По умолчанию выбор состояния и последующее изменение изображения отменяет все другие состояния, следующие по списку за выбранным.
- Если выбрать состояние, а затем изменить изображения, отменив все последующие состояния, можно отменить последнее изменение с помощью команды "Отменить" и восстановить исключенные состояния.
- По умолчанию при удалении состояния удаляются и все следующие за ним состояния. Если установлен флажок "Нелинейная запись событий", при удалении состояния удаляется только оно само.


Возврат к предыдущему состоянию изображения

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Щелкните название состояния.
- Выберите команду "Шаг вперед" или "Шаг назад" в меню палитры "История" или меню "Редактирование", чтобы перейти к следующему или предыдущему состоянию.

Удаление одного или более состояний изображения


❖ Выполните одно из следующих действий.


- Щелкните имя состояния и выберите команду "Удалить" из меню палитры "История", чтобы удалить это изменение и все изменения, следующие за ним.
- Перетащите состояние на значок "Удалить" , чтобы удалить это изменение и все изменения, следующие за ним.

- Выберите в меню палитры команду "Очистить палитру "История", чтобы удалить список состояний из палитры "История", не изменяя изображение. При этом количество памяти, используемой Photoshop, не уменьшается.
- Удерживая клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS), выберите команду "Очистить палитру "История" в меню палитры, чтобы удалить список состояний, не изменяя изображение. Если выводится сообщение, что Photoshop недостаточно памяти, удаление списка состояний может быть полезно, так как эта команда удаляет состояния из буфера отмены и освобождает память. Команду "Очистить палитру "История" отменить невозможно.
- Выберите команду меню "Редактирование" > "Удалить из памяти" > "Историю", чтобы удалить списки состояний для всех открытых документов. Это действие отменить невозможно.

Создание или замена документов с помощью состояния изображения

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Перетащите состояние или снимок на кнопку "Новый документ" . Список истории вновь создаваемого файла будет пустым.
- Выберите состояние или снимок и нажмите кнопку "Новый документ". Список истории вновь создаваемого файла будет пустым.
- Выберите состояние или снимок и выберите команду "Новый документ" в меню палитры "История". Список истории вновь создаваемого файла будет пустым.
- Перетащите состояние в существующий документ.

 Чтобы сохранить один или несколько снимков или состояний изображения для использования в следующем сеансе работы, создайте новый файл для каждого сохраняемого состояния и сохраните каждое состояние в отдельный файл. При следующем открытии исходного файла потребуется открыть также и другие сохраненные файлы. Можно перетащить первый снимок каждого файла на исходное изображение, чтобы снова получить доступ к этим снимкам из палитры "История" исходного изображения.

Настройка параметров палитры "История"

Можно указать максимальное количество элементов, включаемых в палитру "История", и задать другие параметры для настройки палитры.


- 1 Выберите "Параметры палитры "История" из меню палитры.
- 2 Выберите параметр.

Автоматически создавать первый снимок	Снимок первоначального состояния изображения создается автоматически при открытии документа.
Создавать новый снимок при сохранении	Снимок создается при каждом сохранении.
Нелинейная запись событий	Изменения в выбранное состояние вносятся без удаления следующих за ним состояний. Обычно, если выбрать состояние и изменить его, все состояния, следующие за выбранным, удаляются. В этом случае на палитре "История" отображается список шагов редактирования в порядке, в котором они были выполнены. При нелинейной записи состояний можно выбрать состояние, внести изменение в изображение и удалить только это состояние. Изменение добавляется в низ списка.
Открывать диалог "Новый снимок"	Photoshop принудительно запрашивает имена для снимков даже при использовании кнопок в палитре.
Изменения видимости слоя не отменяются	По умолчанию включение или выключение видимости слоя не записывается в историю, поэтому его нельзя отменить. Установите этот флажок, чтобы изменения видимости слоев записывались в историю.

Настройка параметров протокола изменений редактирования

Подробная запись действий над файлом в Photoshop может потребоваться для собственных целей, для клиента или для юридических целей. Протокол изменений редактирования позволяет сохранять в текстовом формате историю изменений, внесенных в изображение. Метаданные протокола изменений редактирования можно просмотреть с помощью Adobe Bridge или в диалоговом окне "Сведения о файле".

Можно экспортировать текст во внешний файл или хранить информацию в метаданных редактируемых файлов. Хранение большого количества операций редактирования в метаданных увеличивает размер файла; такие файлы могут открываться и сохраняться дольше, чем обычно.

 Если требуется доказать, что файл протокола не был подделан, сохраняйте протокол изменений в метаданных файла, а затем добавляйте в файл протокола цифровую подпись с помощью Adobe Acrobat.

По умолчанию данные протокола изменений в текущем сеансе сохраняются как метаданные файла изображения. Можно указать, где должны храниться данные протокола изменений, а также уровень детализации в нем.

- 1 Выберите команду меню "Редактирование" > "Установки" > "Основные" (в Windows) или "Photoshop" > "Preferences" > "General" (в Mac OS).
- 2 Щелкните параметр "Протокол изменений", чтобы включить или выключить его.
- 3 На панели "Протокол изменений" выберите один из следующих параметров.

Метаданные	Протокол изменений сохраняется в метаданных каждого файла.
Текстовый файл	Протокол изменений экспортируется в текстовый файл. Выводится предложение указать расположение и имя текстового файла.
Оба	В файле изображения сохраняются метаданные, и создается текстовый файл. <i>Примечание. Если нужно сохранить текстовый файл в другом месте или сохранить другой текстовый файл, нажмите кнопку "Выбрать", укажите место сохранения текстового файла, при необходимости введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".</i>

- 4 В меню "Редактировать записи журнала" выберите один из следующих параметров.

Только сеансы	Сохраняются записи о каждом запуске и выходе из программы Photoshop и о каждом открытии и закрытии файлов (включаются все имена файлов изображений). Сведения об изменениях, внесенных в файл, не включаются.
Сжато	Кроме сведений о сеансах, включается текст, отображаемый в палитре "История".
Подробно	Кроме сведений сжатого протокола, включается текст, отображаемый на палитре "Операции". Выберите вариант "Подробно", если нужен полный протокол изменений, внесенных в файлы.

Создание снимка изображения

Команда "Снимок" позволяет создавать временную копию (или *снимок*) любого состояния изображения. Новый снимок добавляется к списку снимков в верхней части палитры "История". Выбрав снимок, можно работать с этой версией изображения.

Снимки сходны с состояниями, приведенными в палитре "История", но они предоставляют дополнительные преимущества.

- Можно присвоить снимку имя, чтобы его было легко идентифицировать.
- Снимки могут храниться в течение всего сеанса работы.
- Можно легко сравнить эффекты. Например, можно создать снимок перед применением фильтра. Затем – выбрать первый снимок и попробовать применить тот же фильтр с другими настройками. Чтобы выяснить, какие настройки нравятся больше, можно переключаться между снимками.
- При помощи снимков можно легко восстановить проделанную работу. Во время экспериментов со сложными методиками или операциями всегда предварительно создавайте снимок. Если результаты неудовлетворительные, можно выбрать снимок, чтобы отменить все шаги.

***Примечание.** Снимки не сохраняются вместе с изображением: при закрытии изображения снимки удаляются. Также, если не установлен флажок "Нелинейная запись событий", после выбора снимка и изменения изображения другие состояния из списка в палитре "История" удаляются.*

См. также


“О режимах наложения” на странице 370

“Создание кисти и определение параметров рисования ” на странице 360

“Рисование с помощью инструмента "Архивная художественная кисть”” на странице 352

Создание снимка

1 Выберите состояние, а затем выполните одно из следующих действий.

- Чтобы автоматически создать снимок, нажмите кнопку "Новый снимок"  на палитре "История" или, если в параметрах палитры "История" установлен флажок "Создавать новый снимок при сохранении", выберите в меню палитры "История" команду "Новый снимок".
- Для задания параметров при создании снимка выберите команду "Новый снимок" в меню палитры "История" или, удерживая клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS), нажмите кнопку "Новый снимок".


2 Введите имя снимка в текстовое поле "Имя".

3 Выберите содержимое снимка в меню "Из".


Весь документ	Создается снимок всех слоев изображения в текущем состоянии.
Совмещенные слои	При создании снимка совмещаются все слои изображения в текущем состоянии.
Активный слой	Создается снимок только активного слоя в текущем состоянии.

Работа со снимками

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы выбрать снимок, щелкните имя этого снимка или перетащите ползунок слева от снимка вверх или вниз к другому снимку.
- Чтобы переименовать снимок, дважды щелкните его и введите имя.
- Чтобы удалить снимок, выберите его, затем либо выберите команду "Удалить" из меню палитры, либо щелкните значок "Удалить" , либо перетащите снимок на значок "Удалить".


Рисование с помощью состояния или снимка изображения

С помощью инструмента "Архивная кисть"  в текущем окне изображения можно нарисовать копию выбранного состояния или снимка изображения. Этот инструмент создает копию или образец изображения, а затем рисует с его помощью.

Например, может понадобиться сделать снимок изменений, произведенных с помощью инструмента рисования или фильтра (при создании снимка был установлен флажок "Весь документ"). После отмены изменения, внесенного в изображение, можно использовать инструмент "Архивная кисть" для применения изменений

выборочно к областям изображения. Если не выбран совмещенный снимок, инструмент "Архивная кисть" рисует, используя слой в выбранном состоянии, на том же слое в другом состоянии.

Инструмент "Архивная кисть" копирует данные одного состояния или снимка в то же место другого состояния. В Photoshop также можно рисовать инструментом "Архивная художественная кисть" для создания специальных эффектов.

- 1 Выберите инструмент "Архивная кисть" .
- 2 Выполните одно из следующих действий на панели параметров.
 - Укажите непрозрачность и режим наложения.
 - Выберите кисть и задайте ее параметры.
- 3 На палитре "История" щелкните левый столбец состояния или снимка, чтобы использовать его в качестве исходных данных для инструмента "Архивная кисть".
- 4 Перетащите, чтобы рисовать инструментом "Архивная кисть".

Память и производительность

Выделение ОЗУ для Photoshop

Photoshop отображает объем доступной ему оперативной памяти и идеальный диапазон памяти, необходимой для его работы (долю общей доступной памяти в процентах) в установках производительности.

- ❖ В установках производительности введите количество оперативной памяти, которую нужно выделить для Photoshop, в текстовом поле "Занято под Photoshop". Или перетащите ползунок.

Назначение рабочих дисков

Если в системе недостаточно оперативной памяти для выполнения операции, Photoshop использует собственную технологию виртуальной памяти, называемую также рабочими дисками. *Рабочий диск* – это любой диск или раздел диска со свободным пространством. По умолчанию Photoshop использует в качестве основного рабочего диска жесткий диск, на который установлена операционная система.

Photoshop обнаруживает и отображает все доступные внутренние диски на панели "Установки". С помощью панели "Установки" можно включить другие рабочие диски, которые будут использоваться после заполнения основного диска. Основным рабочим диском должен быть самый быстрый жесткий диск; убедитесь, что на нем много свободного дефрагментированного пространства.

Следующие рекомендации помогут при назначении рабочих дисков.

- Для оптимальной производительности рабочие диски должны находиться не на том диске, на котором расположены крупные редактируемые файлы.
- Рабочие диски должны находиться не на том диске, который используется для виртуальной памяти.
- Диски и дисковые массивы RAID хорошо подходят в качестве назначенных томов рабочих дисков.
- Разделы, содержащие рабочие диски, следует регулярно дефрагментировать.

Изменение назначения рабочего диска

- 1 Выполните одно из следующих действий в области "Рабочие диски" окна "Установки производительности".
 - Чтобы изменить порядок рабочих дисков, нажимайте кнопки со стрелками.
 - Чтобы подключить или отключить рабочий диск, установите или снимите флажок в столбце "Активный".
- 2 Нажмите кнопку "ОК".
- 3 Чтобы изменения вступили в силу, перезапустите Photoshop.

Включение 3D-ускорения (Adobe® Photoshop® CS3 Extended)

Включение 3D-ускорения позволяет изменить программную визуализацию 3D-слоев.

- ❖ В установках производительности установите флажок "Включить 3D-ускорение".

Задание параметров истории и кэша

- ❖ В установках производительности выполните одно из следующих действий.
- Чтобы указать, сколько состояний должно отображаться по умолчанию в палитре "История", щелкните треугольник в поле "История действий" и перетащите ползунок.
- Чтобы указать уровень кэша, используемый Photoshop, перетащите ползунок "Уровни кэша". Чтобы параметры кэша вступили в силу, необходимо перезапустить Photoshop.

Свободная память

Команда "Удалить из памяти" позволяет освободить память, используемую командой "Отменить", палитрой "История" и буфером обмена.

- ❖ Выберите меню "Редактирование" > "Удалить из памяти" и выберите тип элемента или буфер, который нужно очистить. Если тип элемента или буфер уже очищен, он будет затемнен.

***Примечание.** Команда "Удалить из памяти" окончательно удаляет из памяти операции, сохраненные с помощью команд или автоматически в буфере. Удаление из памяти невозможно отменить. Например, если выбрать "Редактирование" > "Удалить из памяти" > "Историю", будут удалены все архивные состояния из палитры "История". Используйте команду "Удалить из памяти", когда объем информации в памяти настолько велик, что это заметно влияет на производительность Photoshop.*

Глава 3: Открытие и импорт изображений

Photoshop может открывать и импортировать множество типов графических файлов. Для эффективной работы необходимо иметь общее представление об изображениях, а также о методах получения, импорта и изменения размера изображений.

Изображения Photoshop

Сведения о растровых изображениях

В *растровых изображениях* для передачи рисунков используется прямоугольная сетка из элементов изображения (пикселей). Каждому пикселу соответствует определенное расположение и значение цвета. При работе с растровыми изображениями редактируются пиксели, а не объекты или фигуры. Растровые изображения – самый распространенный способ передачи таких нерастрированных изображений, как фотографии или цифровые рисунки, поскольку он позволяет наиболее эффективно передавать тонкие градации цвета и тонов.

Растровые изображения зависят от разрешения, то есть они содержат фиксированное количество пикселей. При сильном увеличении на экране или при печати с разрешением ниже первоначального теряются детали, а края становятся неровными.



Пример растрового изображения с различной степенью увеличения

Иногда для хранения растровых изображений требуется много места на диске, поэтому для уменьшения размера файлов при использовании в некоторых компонентах Creative Suite такие изображения часто требуют сжатия. Например, перед импортом изображения в макет его сжимают в приложении, где оно было создано.


Примечание. В Adobe Illustrator можно создавать графические растровые эффекты для рисунков с помощью фильтров, эффектов и стилей графики.

См. также

“Сведения о векторных изображениях” на странице 63

Сведения о векторных изображениях

Векторные изображения (иногда называемые *векторными фигурами* или *векторными объектами*) состоят из линий и кривых, заданных *векторами* - математическими объектами, которые описывают изображение в соответствии с его геометрическими характеристиками.



Пример векторного изображения с различной степенью увеличения

Векторные изображения можно свободно перемещать и изменять без потери детализации и четкости, поскольку такие изображения не зависят от разрешения. Их края остаются четкими при изменении размера, печати на принтере PostScript, сохранении в PDF-файл, а также при импорте в приложение для работы с векторной графикой. Таким образом, векторные изображения - это наилучший выбор для иллюстраций, которые выводятся на различные носители, и размер которых приходится часто изменять, например логотипы.

Примерами векторных изображений могут служить объекты, которые создаются в Adobe Creative Suite инструментами рисования и инструментами рисования фигур. Копии векторных изображений в различных компонентах Creative Suite можно создавать с помощью команд "Скопировать" и "Вставить".

См. также

“Сведения о растровых изображениях” на странице 63

Сочетание векторных и растровых изображений

При использовании в одном документе сочетания векторных и растровых изображений следует помнить, что изображение не всегда выглядит одинаково на экране и на конечном носителе (отпечатанное в типографии или на принтере либо опубликованное на web-странице). На качество итогового изображения влияют следующие факторы:

Прозрачность Многочисленные эффекты реализуются в изображениях с помощью частично прозрачных пикселей. Если изображение содержит прозрачные области, перед экспортом или печатью Photoshop выполняет процесс под названием *сведение*. В большинстве случаев процесс сведения по умолчанию работает превосходно. Но если изображение содержит сложные пересекающиеся области и должно быть выведено с высоким разрешением, то может потребоваться контрольный просмотр результатов сведения.

Разрешение изображения Количество пикселей на дюйм (ppi) в растровом изображении. Использование слишком низкого разрешения при подготовке изображения для печати приводит к созданию *черновика* - изображения с крупными, похожими на пятна пикселями. Использование слишком высокого разрешения (когда размер пикселей меньше минимального размера точки, которая может быть воспроизведена устройством вывода) увеличивает размер файла без повышения качества итогового изображения и замедляет процесс печати.

Разрешение принтера и линиятура растра Число точек на дюйм (dpi) и число линий на дюйм (lpi) в полутоновом растре. Соотношение между разрешением изображения, разрешением принтера и линиатурой растра определяет качество детализации отпечатанного изображения.

Цветовые каналы

Каждое изображение Photoshop содержит один или несколько *каналов*, каждый из которых хранит информацию о цветовых элементах изображения. Число используемых по умолчанию цветовых каналов изображения зависит от цветового режима. По умолчанию изображения в битовом режиме, режиме градаций серого, режиме дуотона и режиме индексированных цветов содержат один канал, изображения в режимах RGB и Lab содержат по три канала, а изображения в режиме CMYK - четыре канала. Каналы можно добавлять в изображения всех типов, за исключением битовых. Дополнительные сведения см. в разделе “Цветовые режимы” на странице 119.

Каналы цветных изображений являются в действительности полутоновыми изображениями, каждое из которых представляет отдельный цветовой компонент изображения. Например, изображение в режиме RGB содержит отдельные каналы для красного, зеленого и синего цветов.

Помимо цветовых каналов, в изображение можно включить *альфа-каналы*, которые используются в качестве масок для сохранения и редактирования выделений, а также каналы смесевой краски, которые используются для добавления смесевых цветов при печати. Дополнительные сведения см. в разделе “Каналы” на странице 287.

См. также

“О масках и альфа-каналах” на странице 292

“О смесевых цветах” на странице 541

Битовая глубина

Битовая глубина определяет количество информации о цвете, доступное для каждого пиксела изображения. Чем больше битов информации о цвете выделено на каждый пиксел, тем больше количество доступных цветов и точнее их отображение. Например, изображение с битовой глубиной 1 содержит пикселы с двумя возможными значениями цветов: черным и белым. Изображение с битовой глубиной 8 может содержать 2^8 или 256 различных значений цвета. Изображения в режиме градаций серого с битовой глубиной 8 могут содержать 256 различных значений серого цвета.

RGB-изображения составлены из трех цветовых каналов. RGB-изображение с битовой глубиной 8 может содержать 256 различных значений для каждого канала, то есть всего может быть представлено более 16 миллионов цветовых значений. RGB-изображения с 8-битными каналами иногда называют 24-битными изображениями (8 бит \times 3 канала = 24 бита данных на каждый пиксел).

Кроме изображений с 8-битными каналами, Photoshop может обрабатывать изображения с 16- или 32-битными каналами. Изображения с 32-битными каналами называются также изображениями с расширенным динамическим диапазоном (HDR-изображениями).

См. также

“О HDR-изображениях” на странице 83

Photoshop поддерживает изображения с глубиной 16 бит на канал

Photoshop позволяет работать с изображениями, имеющими 16 бит на канал, в следующих режимах:

- в режиме градаций серого, режиме RGB, режиме CMYK, режиме Lab и многоканальном цветовом режиме.
- При обработке 16-битных изображений могут использоваться все инструменты на панели инструментов (за исключением инструмента “Архивная художественная кисть”).
- Также доступны все команды коррекции цвета и тона, за исключением команды “Варианты”.
- При обработке изображений с 16 битами на канал можно использовать как обычные, так и корректирующие слои.
- При обработке изображений с 16 битами на канал можно использовать и некоторые фильтры, в том числе фильтр “Пластика”.

Чтобы воспользоваться определенными функциями Photoshop, такими как “Извлечь”, “Конструктор узоров”, а также некоторыми фильтрами, изображение с 16 битами на канал можно преобразовать в изображение с 8 битами на канал. Рекомендуется создать копию оригинального файла при помощи команды “Сохранить как” и работать с копией изображения, чтобы в оригинальном файле сохранилась полная информация о цвете с глубиной 16 бит на канал.

Преобразование битовой глубины

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы выполнить преобразование между 8 и 16 битами на канал, в меню “Изображение” > “Режим” выберите пункт “16 бит/канал” или “8 бит/канал”.
- Чтобы выполнить преобразование между 8 или 16 и 32 битами на канал, в меню “Изображение” > “Режим” выберите пункт “32 бит/канал”.

См. также

“Преобразование 32-битного изображения в формат 8 или 16 бит/канал” на странице 88

Размер изображения и разрешение

О размерах в пикселах и разрешении


Размеры в пикселах (размер изображения или его высота и ширина) растрового изображения являются мерой количества пикселей по ширине и высоте изображения. Разрешение является мерой четкости деталей растрового изображения и исчисляется в пикселах на дюйм (ppi). Чем больше пикселей на дюйм, тем выше разрешение. В целом изображение с более высоким разрешением позволяет получить более высокое качество при печати.



Одно и то же изображение при разрешении 72-ppi и 300-ppi; увеличено до 200 %

Совокупность размера в пикселах и разрешения определяет объем данных изображения. Если *ресамплинг* изображения не выполнялся, объем данных изображения остается неизменным при изменении размера пиксела или разрешения изображения по отдельности. При изменении разрешения файла его высота и ширина изменяются так, чтобы объем данных изображения оставался прежним. То же происходит при изменении высоты и ширины файла. Дополнительные сведения см. в разделе “Ресамплинг” на странице 69.

Photoshop позволяет определить соотношение между размером изображения и разрешением в диалоговом окне “Размер изображения” (меню “Изображение” > “Размер изображения”). Снимите параметр “Интерполяция”, так как изменять объем данных изображения не требуется. Затем измените высоту, ширину или разрешение изображения. При изменении одной из величин остальные будут приведены в соответствие первой.



Размеры в пикселях равны произведению размеров выходного документа на разрешение.

А. Исходные размеры и разрешение. Б. Уменьшение разрешения без изменения размеров в пикселях (без ресамплинга). В. Уменьшение разрешения при неизменных размерах документа приводит к увеличению размеров в пикселях (ресамплингу).

Быстрое отображение текущего размера изображения

Если необходимо быстро отобразить текущие размеры изображения документа, воспользуйтесь справочным окном в нижней части окна документа.

- ❖ Нажмите клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), переместите указатель мыши на справочное окно файла и нажмите кнопку мыши.

Размер файла

Размер файла изображения – это физический размер файла, в котором хранится изображение. Он измеряется в килобайтах (КБ), мегабайтах (МБ) или гигабайтах (ГБ). Размер файла пропорционален размерам изображения в пикселях. Чем больше количество пикселей, тем детальнее изображение, получаемое при печати. Однако для их хранения требуется больший объем дискового пространства, а редактирование и печать замедляются. Таким


образом, при выборе разрешения необходимо найти компромисс между качеством изображения (которое должно содержать все необходимые данные) и размером файла.

Другим фактором, влияющим на размер файла, является его формат. Из-за различий в методах сжатия, используемых в форматах файлов GIF, JPEG и PNG, размеры файлов при одинаковых размерах в пикселах могут сильно отличаться. Аналогично влияют на размер файла битовая глубина цвета и количество слоев и каналов.

Photoshop поддерживает максимальные размеры изображения в пикселах, равные 300 000 по горизонтали и вертикали. Это ограничение определяет предельно допустимые размеры и разрешение изображения на экране и при печати.

О разрешении монитора

Разрешение монитора описывается в размерах (в пикселах). Например, если разрешение монитора и размеры фотографии в пикселах одинаковы, то при просмотре в масштабе 100 % фотография будет занимать весь экран. Размер изображения на экране зависит от совокупности факторов – от размеров изображения в пикселах, размера монитора и разрешения монитора. Photoshop позволяет изменять видимый размер изображения на экране, поэтому пользователь может легко обрабатывать изображения любого размера.



Отображение изображения размером 620 x 400 пикселей на мониторах различных размеров и разрешений.

При подготовке изображений к просмотру на экране следует ориентироваться на монитор с минимально возможным разрешением.

О разрешении принтера

Разрешение принтера измеряется в точках на дюйм, dpi. Как правило, чем больше точек на дюйм, тем лучше качество печатного изображения. Большинство струйных принтеров обладают разрешением от 720 до 2880 dpi. (С технической точки зрения, в отличие от устройств фотовывода и лазерных принтеров, струйные принтеры оставляют микроскопические кляксы.)

Разрешение принтера отличается от разрешения изображения, но связано с ним. Чтобы напечатать высококачественную фотографию на струйном принтере, необходимо, чтобы разрешение изображения было не менее 220 ppi.

См. также

“О настольной печати” на странице 521

“Подготовка изображений к печати” на странице 529

Линиатура растра и разрешение принтера

Линиатура растра представляет собой количество выводимых точек или полутоновых ячеек на дюйм при печати изображений в режиме градаций серого или цветodelения. Линиатура растра (называемая также *частотой растра*) измеряется в линиях на дюйм (lpi), т. е. линиях ячеек на дюйм в полутоновом растре. Чем выше разрешение устройства вывода, тем выше (тоньше) видимая частота растра.

Соотношение между разрешением изображения и линиатурой растра определяет качество детализации отпечатанного изображения. Чтобы получить полутоновое изображение наивысшего качества, обычно

используется изображение, разрешение которого превышает линиатуру растра в полтора или даже два раза. Но для некоторых изображений и устройств вывода хорошие результаты может дать и более низкое разрешение. Чтобы определить линиатуру растра принтера, необходимо обратиться к документации принтера или к поставщику услуг.

Примечание. Некоторые устройства фотовывода и лазерные принтеры с разрешением 600 dpi используют технологии растривания, отличные от полутонирования. Если печать изображения выполняется на подобном устройстве, обратитесь к поставщику услуг или к документации принтера за рекомендациями по выбору разрешения изображения.




Примеры линиатуры растра

А. 65 lpi: Грубое зерно обычно используется для печати бюллетеней и продуктовых купонов. **Б.** 85 lpi: Среднее зерно используется для печати газет. **В.** 133 lpi: Мелкое зерно обычно используется для четырехцветной печати журналов. **Г.** 177 lpi: Очень мелкое зерно обычно используется для печати годовых отчетов и художественных альбомов.

Ресамплинг

Ресамплинг изменяет объем данных изображения при изменении его размеров в пикселах либо разрешения. При даунсэмплинге (уменьшении числа пикселей) изображение теряет часть информации. При ресамплинге (увеличении числа пикселей или увеличении разрешения) добавляются новые пиксели. Метод интерполяции определяет, каким образом удаляются или добавляются пиксели.



Ресамплинг пикселей

А. Даунсамплинг Б. Без изменений В. Ресамплинг (выбранные пиксели отображаются для каждого набора изображений)

Не забывайте, что ресамплинг может привести к снижению качества изображения. Например, при ресамплинге изображения до большего размера в пикселях уменьшаются его детализация и резкость. Применение фильтра "Контурная резкость" к изображению, подвергнутому ресамплингу, может повысить резкость деталей изображения.

Избежать ресамплинга можно сканированием или созданием изображений с достаточно высоким разрешением. Для просмотра результатов изменения размеров в пикселях или печати цветопробы при различных разрешениях выполните ресамплинг дубликата исходного файла.

Photoshop выполняет ресамплинг изображения при помощи *методов интерполяции*, присваивая новым пикселям значения цвета, полученные на основе значений цвета уже существующих пикселей. Выбрать используемый метод можно в диалоговом окне "Размер изображения".


По соседним Быстрый, но менее точный метод, который повторяет пиксели изображения. Этот метод используется в иллюстрациях, содержащих несглаженные края, для того чтобы сохранить четкие границы и создать файл меньшего размера. Однако этот метод может создать зубчатые края, которые станут заметными при искажении или масштабировании изображения или проведении множества операций с выделением.

Билинейная Этот метод добавляет новые пиксели, рассчитывая среднее значение цвета окружающих пикселей. Он дает результат среднего качества.

Бикубическая Более медленный, но и более точный метод, основанный на анализе значений цвета окружающих пикселей. За счет использования более сложных вычислений бикубическая интерполяция дает более плавные цветовые переходы, чем интерполяция по соседним пикселям или билинейная интерполяция.

Бикубическая, глаже Хороший метод для увеличения изображений на основе бикубической интерполяции, разработанный специально для получения более гладких результатов.

Бикубическая, четче Хороший метод для уменьшения размера изображения на основе бикубической интерполяции с повышенной резкостью. Этот метод позволяет сохранить детали изображения, подвергнутого ресамплингу. Если интерполяция "Бикубическая, четче" делает слишком резкими некоторые области изображения, попробуйте воспользоваться бикубической интерполяцией.

 Можно указать метод интерполяции, который будет применяться по умолчанию при ресамплинге данных изображения в Photoshop. Выберите пункты меню "Редактирование" > "Установки" > "Основные" (в Windows) или "Photoshop" > "Установки" > "Основные" (в Mac OS), а затем в меню "Интерполяция изображения" выберите метод.


См. также

"Повышение резкости изображения" на странице 223

Изменение размера изображения в пикселах

Изменение размеров изображения в пикселах влияет не только на его размер на экране, но и на качество изображения на экране и при печати, то есть на размеры отпечатка или на разрешение изображения.

- 1 Выберите меню "Изображение" > "Размер изображения".
- 2 Для сохранения текущего соотношения между высотой и шириной в пикселах выберите "Сохранить пропорции". Данная функция автоматически изменяет ширину при изменении высоты и наоборот.
- 3 В полях "Размерность" введите значения для ширины и высоты. Для ввода значений в процентах от текущих размеров выберите в качестве единицы измерения проценты. Новый размер файла изображения появляется в верхней части диалогового окна "Размер изображения" (старый размер указан в скобках).
- 4 Убедитесь в том, что выбран пункт "Интерполяция", и выберите метод интерполяции.
- 5 Если изображение содержит слои с примененными к нему стилями, выберите пункт "Масштабировать стили" для масштабирования воздействия стилей на изображение с измененными размерами. Эта функция доступна только в том случае, если выбран пункт "Сохранить пропорции".
- 6 По окончании изменения настроек нажмите кнопку "ОК".

 Для получения наилучшего результата при создании изображения с меньшим размером выполните даунсэмплинг, а затем примените фильтр "Контурная резкость". Чтобы создать изображение большего размера, повторно отсканируйте изображение с большим разрешением.


Изменение размеров отпечатка и разрешения

При подготовке изображения для печати полезно задавать размер изображения, указывая размеры отпечатка и разрешение изображения. Эти два параметра, называемые *размером документа*, определяют общее число пикселей, а соответственно, и размер файла изображения. Размер документа также определяет базовый размер изображения при помещении его в другое приложение. Управлять размером отпечатка можно при помощи команды "Печать", однако изменения, внесенные командой "Печать", отразятся только на печатном изображении – размер файла изображения не изменится.

Если для данного изображения используется ресамплинг, можно изменять размеры отпечатка и разрешение независимо друг от друга (тем самым изменяя общее число пикселей в изображении). Если ресамплинг выключен, то можно изменять либо размеры изображения, либо разрешение – Photoshop автоматически изменит оставшееся значение, сохраняя общее количество пикселей. Как правило, для получения наивысшего качества отпечатка сначала следует изменить размеры и разрешение без ресамплинга. Лишь затем в случае необходимости можно выполнить ресамплинг.

- 1 Выберите меню "Изображение" > "Размер изображения".
- 2 Измените размеры в пикселах, разрешение изображения или оба значения сразу.
 - Чтобы изменить только размеры отпечатка или только размерность и пропорционально изменить общее количество пикселей изображения, выберите пункт "Интерполяция", а затем выберите метод интерполяции.
 - Чтобы изменить размеры отпечатка и разрешение без изменения общего количества пикселей изображения, не выбирайте пункт "Интерполяция".

- 3 Для сохранения текущего соотношения между высотой и шириной изображения выберите пункт "Сохранить пропорции". Данная функция автоматически изменяет ширину при изменении высоты и наоборот.
- 4 В поле "Размер печатного оттиска" введите новые значения высоты и ширины. При необходимости выберите новую единицу измерения. Следует заметить, что в поле "Ширина" функции "Колонки" используются ширина и расстояние между колонками, указанные в настройках "Единицы измерения и линейки".
- 5 Введите новое значение в поле "Разрешение". При необходимости выберите новую единицу измерения.

 Чтобы восстановить исходные значения величин в диалоговом окне "Размер изображения", нажмите кнопку "Восстановить", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

См. также

- “Положение и масштаб изображений” на странице 524
- “Печать изображений” на странице 522
- “Указание колонок для изображения” на странице 47
- “Выбор параметров полутонового растра” на странице 532

Определение оптимального разрешения изображения

Если планируется печать изображения с использованием полутонового растра, диапазон подходящих разрешений изображения зависит от линиатуры растра устройства вывода. Photoshop может определить рекомендуемое разрешение изображения, основываясь на линиатуре растра устройства вывода.

Примечание. Если разрешение изображения более чем в 2,5 раза превышает частоту растра, то при попытке печати изображения появится предупреждающее сообщение. Это означает, что разрешение изображения выше, чем это необходимо для печати на данном принтере. Сохраните копию файла, а затем понизьте разрешение.

- 1 Выберите меню "Изображение" > "Размер изображения".
- 2 Нажмите кнопку "Авто".
- 3 В поле "Растр" введите линиатуру растра устройства вывода. При необходимости выберите другую единицу измерения. Имейте в виду, что значение линиатуры растра используется только для вычисления разрешения изображения и не определяет линиатуру растра для печати.

Примечание. Чтобы определить частоту полутонового растра для печати, необходимо воспользоваться диалоговым окном "Полутоновые растры", которое доступно по команде "Печать".

- 4 В поле "Качество" можно выбрать следующие варианты:

Черновое	Разрешение равно линиатуре растра (не ниже 72 пикселей на дюйм).
Хорошее	Разрешение в 1,5 раза больше, чем линиатура растра.
Наилучшее	Разрешение в 2 раза больше линиатуры растра.

Просмотр размера отпечатка на экране

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите меню "Просмотр" > "Размер при печати".
 - Выберите инструмент "Рука" или инструмент "Масштаб", а затем нажмите кнопку "Размер оттиска" на панели выбора параметров.

Размер изображения на экране будет приблизительно соответствовать размеру при печати, указанному в поле "Размер печатного оттиска" диалогового окна "Размер изображения". Размер отпечатка на экране зависит от размера и разрешения монитора.

Импорт изображений из цифровых камер и сканеров

Импорт цифровых изображений из цифровых камер

Скопировать изображения на компьютер можно, подключив к нему цифровую камеру или устройство чтения карт памяти.

- С помощью команды "Получить фотографии с камеры" в Adobe® Bridge® CS3 можно загрузить фотографии, упорядочить или переименовать их, а также присвоить им метаданные.
- Если цифровая камера или устройство чтения карт памяти отображается в компьютере как носитель данных, скопируйте изображения непосредственно на жесткий диск или в Adobe Bridge.
- Используйте программное обеспечение, поставляемое с цифровой камерой, службу Windows Image Acquisition (WIA) или приложение Image Capture (Mac OS). Дополнительные сведения об использовании Windows Image Acquisition и Image Capture см. в прилагаемой к компьютеру документации.

Ознакомительный видеofilm об импорте файлов с цифровых камер можно найти по ссылке www.adobe.com/go/vid0005_ru.

Импорт изображений с цифровой камеры при помощи WIA (только Windows)

Некоторые цифровые камеры позволяют импортировать изображения при помощи Windows Image Acquisition (WIA). При использовании WIA Photoshop взаимодействует с Windows и программным обеспечением цифровой камеры или сканера таким образом, что изображения импортируются напрямую в Photoshop.

- 1 Выберите меню "Файл" > "Импортировать" > "Поддержка WIA".
- 2 Выберите папку на компьютере, в которой будут сохранены файлы изображений.
- 3 Убедитесь в том, что выбран пункт "Открыть полученные изображения в программе Photoshop". При импорте большого количества изображений или в случае, когда редактирование изображений планируется на другое время, отмените выделение пункта "Открыть полученные изображения".
- 4 Чтобы сохранить импортированные изображения напрямую в папке, в качестве названия для которой используется текущая дата, выберите пункт "Уникальная подпапка".
- 5 Нажмите кнопку "Пуск".
- 6 Выберите цифровую камеру, с которой будет произведен импорт изображений.

Примечание. Если в подменю не появилось названия камеры, проверьте, правильно ли установлены ПО и драйверы, а также подключена ли камера.

- 7 Выберите изображение или изображения, которые необходимо импортировать.
 - Для импорта изображения щелкните это изображение в списке миниатюр.
 - Удерживая клавишу "Shift", выделите несколько изображений, чтобы импортировать их одновременно.
 - Выберите пункт "Выделить все" для импорта всех доступных изображений.
- 8 Нажмите кнопку "Получить фотографию" для импорта изображения.

Импорт сканированных изображений

Существуют различные способы переноса изображений из сканера в Photoshop. Убедитесь в том, что установлено необходимое для сканера программное обеспечение. Некоторые версии ПО для сканера позволяют указать Photoshop в качестве внешнего редактора или программы просмотра отсканированных изображений. Другие версии ПО для сканера сохраняют изображение в виде файла на компьютере, который впоследствии может быть открыт в Photoshop.

Примечание. Драйверы сканеров поставляются их производителями, а не корпорацией Adobe® Systems. Если при сканировании возникли проблемы, то убедитесь в том, что используется самая последняя версия драйвера сканера.

Также можно импортировать отсканированные изображения напрямую из любого сканера, обладающего внешним модулем, совместимым с Photoshop или поддерживающим интерфейс TWAIN. Чтобы импортировать отсканированное изображение при помощи внешнего модуля, выберите имя сканера в подменю "Импортировать"

меню "Файл". Обратитесь к документации сканера за получением инструкций по установке внешнего модуля сканера.

Если у сканера нет совместимого с Photoshop драйвера, импортируйте отсканированное изображение при помощи интерфейса TWAIN.

Если импортировать отсканированное изображение при помощи интерфейса TWAIN нельзя, то воспользуйтесь программным обеспечением сканера для сканирования изображений и сохранения их в формате TIFF, PICT или BMP. Затем откройте полученные файлы в программе Photoshop.

См. также

“О внешних модулях” на странице 54

“Определение разрешения сканера для печати” на странице 537

Импорт изображения при помощи интерфейса TWAIN

TWAIN является межплатформенным интерфейсом получения изображения от некоторых сканеров, цифровых камер и плат "захвата" изображения. Производитель устройства TWAIN должен предоставлять диспетчер источников данных и источник данных TWAIN для работы устройства с программой Photoshop.

Перед использованием устройства TWAIN для импорта изображений в Photoshop необходимо установить устройство и его программное обеспечение, а затем перезагрузить компьютер. Обратитесь к документации устройства за информацией о его установке.

❖ Выберите меню "Файл" > "Импортировать" и выберите устройство, которое следует использовать.

Импорт изображений из сканера при помощи поддержки WIA

- 1 Выберите меню "Файл" > "Импортировать" > "Поддержка WIA".
 - 2 Выберите папку на компьютере, в которую будут сохранены файлы изображений.
 - 3 Нажмите кнопку "Пуск".
 - 4 Убедитесь в том, что выбран пункт "Открыть полученные изображения в программе Photoshop". При импорте большого количества изображений или в случае, когда редактирование изображений планируется на другое время, отмените выделение пункта "Открыть полученные изображения".
 - 5 Чтобы сохранить импортированные изображения напрямую в папку, название которой является текущей датой, выберите пункт "Уникальная подпапка".
 - 6 Выберите сканер, который следует использовать.
- Примечание.* Если в подменю не появилось название сканера, проверьте правильность установки программного обеспечения и драйверов, а также подключение сканера.
- 7 Выберите тип изображения, которое нужно отсканировать:

Цветная фотография	Используются установленные по умолчанию настройки для сканирования цветных изображений.
Фотография в градациях серого	Используются установленные по умолчанию настройки для сканирования изображений в градациях серого.
Черно-белая фотография или текст	Используются установленные по умолчанию настройки.
Настройка качества отсканированного изображения	Используются заказные настройки.

- 8 Нажмите "Просмотр" для просмотра отсканированного изображения. В случае необходимости переместите маркеры ограничительной рамки для настройки размера области сканирования.
- 9 Нажмите "Сканировать".

10 Отсканированное изображение будет сохранено в формате BMP.

Создание, открытие и импорт изображений

Создание нового изображения


1 Выберите меню "Файл" > "Новый".

2 В диалоговом окне "Новый" введите имя изображения.

3 (Дополнительно) Выберите размер документа в меню "Стиль".

Примечание. Чтобы создать новое изображение с заданными размерами в пикселах для конкретного устройства, нажмите кнопку "Главное устройство".

4 Установите значения ширины и высоты, выбрав стиль в меню "Размер" либо введя значения в текстовые поля "Ширина" и "Высота".

 Чтобы ширина, высота, разрешение, цветовой режим и битовая глубина нового изображения совпадали с соответствующими параметрами любого открытого изображения, выберите имя файла из нижнего раздела меню "Стиль".

5 Установите разрешение, цветовой режим и битовую глубину.

Если в буфер обмена скопирована выделенная область, то размеры изображения и разрешение будут автоматически базироваться на этих данных изображения.

6 Выберите цвет холста:

Белый	Фон или первый слой заполняется белым цветом, фоновым цветом по умолчанию.
Фоновый цвет	Фон или первый слой заполняется текущим цветом фона.
Прозрачный	Первый слой прозрачен и не содержит никаких цветовых значений. Итоговый документ содержит один прозрачный слой.

7 (Дополнительно) При необходимости нажмите кнопку "Дополнительно" для отображения большего числа параметров.

8 (Дополнительно) В меню "Дополнительно" выберите цветовой профиль или пункт "Отменить управление цветом в документе". В поле "Попиксельная пропорция" выберите "Квадратные пиксели", если изображение не предназначено для использования в видеоролике. В противном случае выберите один из вариантов неквадратных пикселей.

9 По завершении настройки введенные параметры можно либо сохранить в качестве стиля, нажав кнопку "Сохранить стиль", либо нажать кнопку "ОК" для открытия нового файла.

См. также

“Цветовые режимы” на странице 119

“Сведения о создании изображений для видео” на странице 590

“Об основном цвете и цвете заднего плана” на странице 128

Adobe Version Cue

Adobe® Version Cue® – это диспетчер версий файлов, который поставляется с пакетом Adobe Creative Suite 3 (выпуски Design, Web и Master Collection) и состоит из двух частей: сервера Version Cue и средств подключения Version Cue. Сервер Version Cue поддерживает размещение проектов Version Cue и рецензирование документов PDF. Его можно установить как локально, так и на централизованном компьютере. Средства подключения Version Cue позволяют подключиться к серверам Version Cue и поставляются со всеми компонентами, поддерживаемыми Version Cue (Adobe Acrobat®, Adobe Flash®, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign®, Adobe InCopy®, Adobe Photoshop® и Adobe Bridge).

Version Cue используется для отслеживания изменений в файлах, сделанных во время работы с ними, и упрощает совместное использование, управление версиями и рецензирование файлов сотрудниками рабочих групп через Интернет. Version Cue можно использовать при работе как с отдельным компонентом пакета Creative Suite, поддерживаемым Version Cue (например, Photoshop), так и одновременно с несколькими компонентами (например, Photoshop, Flash и Illustrator).

Функции Version Cue доступны через диалоговое окно Adobe или через Adobe Bridge. Это зависит от наличия установленного пакета Creative Suite (например, Adobe Creative Suite 3 Design Premium), а также от наличия поддержки Version Cue в приложениях.

Version Cue выполняет решение следующих задач.

- Создание версий файлов.
- Совместная работа в рабочих группах (совместное использование файлов, управление версиями, извлечение файлов с сервера и возврат их на сервер).
- Объединение файлов в индивидуальные или общие проекты.
- Создание миниатюр для поиска и просмотра файлов.
- Систематизация данных, упрощающая поиск и просмотр информации о файлах, комментариев к версиям и состояний файлов.
- Создание проектов и рецензирование документов PDF, управление доступом пользователей с помощью средств администрирования сервера Version Cue.

Открытие файлов


Файлы можно открыть при помощи команд "Открыть" и "Последние документы". Открыть файлы в программе Photoshop можно также из программ Adobe Bridge или Adobe® Photoshop® Lightroom™.

При открытии некоторых файлов, таких как файлы Camera Raw и PDF, перед окончательным открытием в программе Photoshop можно указать параметры и функции в диалоговом окне.

Кроме фотоснимков, пользователи Photoshop® CS3 Extended могут открывать и редактировать видеофайлы и последовательности изображений. Дополнительные сведения см. в разделе "Импорт видеофайлов и последовательностей изображений (Photoshop Extended)" на странице 595.

Примечание. Photoshop использует внешние модули для открытия и импорта большого числа форматов файлов. Если формат файла не отображается в диалоговом окне "Открыть" или в меню "Файл" > "Импортировать", то, возможно, необходимо установить специальный внешний модуль для этого формата.

Иногда программа Photoshop не может самостоятельно определить формат файла. Например, такое может произойти при переносе файла между двумя операционными системами. Иногда перенос файла между Mac OS и Windows может привести к неправильному указанию формата файла. В подобных случаях необходимо самостоятельно выбрать правильный формат для открытия такого файла.

 При переносе изображений Illustrator в Photoshop в некоторых случаях можно сохранить слои, маски, прозрачность, составные фигуры, фрагменты, карты ссылок и редактируемые типы. В программе Illustrator нужно экспортировать изображение в файл формата Photoshop (PSD). Если изображение Illustrator содержит элементы, которые Photoshop не поддерживает, внешний вид документа останется прежним, но слои будут объединены, а изображение растровано.

См. также

"О внешних модулях" на странице 54

"Обработка изображений с помощью ПО Camera Raw" на странице 95

Открытие файлов при помощи команды "Открыть"

- 1 Выберите меню "Файл" > "Открыть".
- 2 Выберите имя файла, который нужно открыть. Если такой файл не появляется, выберите параметр для отображения всех файлов из всплывающего меню "Файлы типа" (Windows) или "Enable" (Mac OS).
- 3 Нажмите кнопку "Открыть". В некоторых случаях появляется диалоговое окно, позволяющее выбрать параметры, относящиеся к формату файла.

Примечание. При появлении предупреждения о цветовом профиле укажите, следует ли использовать в качестве рабочего пространства встроенный профиль, преобразовать в рабочее пространство цвет документа или обратить встроенный профиль. Дополнительные сведения см. в разделе "Управление цветами импортированных изображений" на странице 144.

Открытие последнего использованного файла

- ❖ Выберите меню "Файл" > "Последние документы", а затем выберите файл из подменю.

Примечание. Чтобы указать число файлов в меню "Последние документы", измените параметр "Длина списка последних файлов" в диалоговом окне "Обработка файлов". Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Обработка файлов" (Windows) или "Photoshop" > "Установки" > "Обработка файлов" (Mac OS).

Укажите формат открываемого файла

Если файл был сохранен с разрешением, которое не соответствует его истинному формату (например, PSD-файл сохранен с разрешением .gif), или у файла отсутствует разрешение, то программе Photoshop, возможно, не удастся открыть данный файл. Выбор правильного формата позволит Photoshop определить тип файла и открыть его.

- ❖ Выполните одно из следующих действий.

- (Windows) Выберите "Файл" > "Открыть как", а затем выберите файл, который надо открыть. Затем выберите требуемый формат из всплывающего меню "Открыть как" и нажмите кнопку "Открыть".
- (Mac OS) Выберите "Файл" > "Открыть", а затем выберите "Все документы" из всплывающего меню "Показать". Затем выберите файл, который нужно открыть, выберите требуемый формат файла из всплывающего меню "Формат" и нажмите кнопку "Открыть".

Примечание. Если файл не открывается, то либо выбранный формат не соответствует истинному формату файла, либо файл поврежден.

Открытие PDF-файлов

Формат переносимых документов Adobe (PDF) является универсальным форматом файлов, который может содержать одновременно векторную и растровую графику. Он поддерживает средства поиска в электронных документах и навигации по ним. PDF является основным форматом программ Adobe Illustrator и Adobe Acrobat.

Некоторые PDF-файлы содержат одно изображение, а другие содержат множество страниц и изображений. При открытии PDF-файлов в программе Photoshop можно определить, какие страницы или изображения нужно открыть, а также указать параметры растривания.

PDF-данные также можно импортировать при помощи команды "Поместить", команды "Вклеить", а также путем перетаскивания. Страница или изображение помещается на отдельный слой в виде смарт-объекта.

Примечание. Следующая процедура используется только для открытия обычных PDF-файлов в Photoshop. При открытии файлов Photoshop PDF указывать параметры в диалоговом окне "Импорт PDF" не нужно.

- 1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите "Файл" > "Открыть" (в Photoshop).
- Выделите PDF-файл, а затем выберите меню "Файл" > "Открыть с помощью" > "Adobe Photoshop CS3" (в Bridge). Перейдите к шагу 3.

- 2 В диалоговом окне "Открыть" выберите имя файла и нажмите кнопку "Открыть".

- 3 В поле "Выбрать" диалогового окна "Импорт PDF" выберите пункт "Страницы" или "Изображения" в зависимости от того, какие элементы документа PDF нужно импортировать.

- 4 Щелкните миниатюры для выбора страниц или изображений, которые нужно открыть. Удерживайте клавишу "SHIFT" для выбора более одной страницы или изображения. Число выбранных изображений отображается под окном контрольного просмотра. При импорте изображений перейдите к шагу 8.

Примечание. Воспользуйтесь меню "Размер миниатюры" для настройки размера миниатюр в окне контрольного просмотра. Параметр "По размеру страницы" подгоняет одну миниатюру под размер окна контрольного просмотра. Если отображается несколько элементов, появляется полоса прокрутки.

- 5 Чтобы дать новому документу имя, введите его в текстовом поле "Имя". При импорте более одной страницы или изображения документы откроются с базовым именем, за которым следует число.
- 6 В меню "Кадрировать по" диалога "Параметры страницы" выберите включаемую часть документа DPF:

Ограничительная рамка	Кадрирование по наименьшей прямоугольной области, которая содержит весь текст и графику страницы. Этот параметр отсекает лишнее пустое пространство и любые элементы документа за пределами обрезного формата. <i>Примечание.</i> Ограничительная рамка не обрезает пустое пространство, являющееся частью фона, созданного исходным приложением.
Формат носителя	Кадрирование до исходного размера страницы.
Рамка кадрирования	Кадрирование PDF-файла по области (полям обреза).
Область выпуска за обрез	Кадрирование до определенной в PDF-файле области, удовлетворяющей ограничениям, которые свойственны таким процессам, как обрезание, свертывание и отсечение.
Рамка отсекания	Кадрирование до области, ограничивающей предполагаемый конечный размер страницы.
Границы иллюстрации	Кадрирование до определенной в PDF-файле области для помещения данных PDF в другое приложение.

- 7 В поле "Размер изображения" (в случае необходимости) введите значения ширины и высоты.
- Чтобы сохранить соотношение сторон страниц при масштабировании до размеров прямоугольника, заданного значениями ширины и высоты, выберите пункт "Сохранить пропорции".
 - Чтобы точно задать размер страниц значениями ширины и высоты, отмените выделение пункта "Сохранить пропорции". В этом случае при масштабировании могут возникнуть определенные искажения.

Если выбрано более одной страницы, то в полях "Ширина" и "Высота" указываются максимальные значения ширины и высоты для указанных страниц. Все страницы визуализируются в их исходном размере, если выбран пункт "Сохранить пропорции" и значения ширины и высоты не изменялись. Изменение значений приведет к пропорциональному масштабированию всех страниц при их растривании.

- 8 Укажите следующие параметры в окне "Размер изображения":

Разрешение	Разрешение нового документа. См. также раздел "О размерах в пикселах и разрешении" на странице 66.
Режим	Цветовой режим нового документа. См. также раздел "Цветовые режимы" на странице 119.
Битовая глубина	Битовая глубина нового документа. См. также раздел "Битовая глубина" на странице 65.

Значения ширины, высоты и разрешения определяют размер итогового документа в пикселах.

- 9 Чтобы запретить вывод предупреждений о цветовом профиле, выберите "Не выводить предупреждения".

10 Нажмите кнопку "ОК".

См. также

"PDF" на странице 501

"О смарт-объектах" на странице 334

"О помещении файлов" на странице 80

"Копирование между приложениями" на странице 282

Открытие файла EPS

Encapsulated PostScript (EPS) может содержать как векторную, так и растровую графику и поддерживается практически всеми графическими редакторами и программами для верстки и работы с иллюстрациями. Объекты PostScript создают такие приложения Adobe, как Adobe Illustrator, Adobe Dimensions и Adobe Streamline. При открытии EPS-файла векторная графика *растрируется* – математически определенные линии и кривые векторной иллюстрации преобразуются в пиксели или биты растрового изображения.

Иллюстрации PostScript также можно импортировать в Photoshop при помощи команды "Поместить", команды "Вклеить", а также путем перетаскивания.

- 1 Выберите команду "Файл" > "Открыть".
- 2 Выберите файл, который надо открыть, а затем нажмите кнопку "Открыть".
- 3 Указание требуемых размеров, разрешения и режима. Для сохранения текущего соотношения между высотой и шириной в пикселях выберите "Сохранить пропорции".
- 4 Чтобы минимизировать зубчатые края на границах иллюстрации, выберите "Сглаживание".

См. также

"О помещении файлов" на странице 80

"Копирование между приложениями" на странице 282

Открытие файла Photo CD

Photoshop поддерживает открытие файлов Kodak Photo CD (PCD), содержащих файлы высокого разрешения, с дисков Pro Photo CD. Сохранение файлов в формате PCD невозможно.

Примечание. Внешний модуль PhotoCD можно найти на DVD-диске Photoshop CS3 (в папке Goodies/Optional Plug-Ins/Kodak PhotoCD). В файле ReadMe на DVD-диске указано место назначения для копирования внешних модулей PhotoCD и цветовых профилей.

- 1 Выберите команду "Файл" > "Открыть".
- 2 Выберите файл PCD, который надо открыть, а затем нажмите кнопку "Открыть". Если файл не отображается в списке, выберите режим отображения всех файлов в меню "Тип файлов" (Windows) или "Показать" (Mac OS).
- 3 Выберите параметры исходного изображения:

Размер пикселей	Определяет размер изображения в пикселях. Учтите, что экраный размер открытого изображения зависит от выбранного размера в пикселях и разрешения.
Профиль	Определяет профиль устройства для управления цветом.

- 4 Выберите параметры конечного изображения:

Разрешение	Определяет разрешение открытого изображения.
------------	--

Цветовое пространство	Определяет цветовой профиль открытого изображения.
Альбомная или книжная ориентация	Определяет ориентацию открытого изображения.

Импорт PICT-файлов и ресурсов (Mac OS)

Имеется возможность импорта объектно-ориентированных файлов Pict (созданных при помощи MacDraw и Canvas) как сглаженных изображений. В программе Photoshop модуль PICT Resource позволяет считать ресурсы PICT из файла, например из другого приложения.

Импорт PICT-файлов (Mac OS)

❖ Выберите "Файл" > "Импортировать" > "Сглаженное изображение PICT".

Так как для работы модуля необходимо, чтобы изображение PICT полностью размещалось в памяти, работа с крупными файлами PICT не всегда возможна.

Диалоговое окно "Сглаженное изображение PICT" показывает текущие размеры файла и изображения. Чтобы изменить размеры изображения в пикселах, введите значения для ширины и высоты. Размер файла будет изменен. Чтобы сохранить пропорции изображения, выберите пункт "Сохранить пропорции".

Для файла сглаженного изображения PICT можно выбрать цветовой режим RGB или режим градаций серого.

Импорт ресурсов PICT (Mac OS)

❖ Выберите "Файл" > "Импортировать" > "Ресурсы PICT".

Чтобы просмотреть ресурс, нажмите кнопку "Просмотр". Используйте стрелки для перемещения вперед и назад между ресурсами. Обратите внимание, что указанное для ресурса число соотносится с положением ресурса в соответствующей ветви ресурсов в возрастающем порядке, а не с его идентификационным номером.

Примечание. Также файл в формате ресурса PICT можно открыть, выбрав "Файл" > "Открыть", выбрав пункт "Все документы" всплывающего меню "Показать", указав файл, который необходимо открыть, выбрав вариант "Ресурс PICT" во всплывающем меню "Формат" и нажав кнопку "Открыть". Однако команда "Открыть" автоматически откроет первый ресурс файла и не отобразит какие-либо другие ресурсы PICT, содержащиеся в нем.

Помещение файлов

О помещении файлов

Команда "Поместить" добавляет в документ фотографию, иллюстрацию или файл другого поддерживаемого Photoshop формата, такого как смарт-объект. Смарт-объекты можно масштабировать, перемещать, наклонять, вращать и деформировать без ухудшения изображения.

См. также

"О смарт-объектах" на странице 334



Помещение файла в Photoshop

- 1 Открытие документа Photoshop, в который будет помещена иллюстрация или фотография.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - (Photoshop) Выберите меню "Файл" > "Поместить", выберите помещаемый файл и нажмите кнопку "Поместить".
 - (Bridge) Выделите файл, а затем выберите меню "Файл" > "Поместить" > "В Photoshop".
- 3 При помещении PDF-файла или файла Illustrator (AI) появляется диалоговое окно "Поместить PDF". Выберите страницу или изображение, которое необходимо поместить, укажите параметры обрезки и нажмите кнопку



"ОК". Дополнительные сведения о параметрах диалогового окна "Поместить PDF" см. в разделе "Помещение в Photoshop PDF-файлов и файлов Illustrator" на странице 81.

Помещенная иллюстрация появляется в ограничительной рамке в центре изображения Photoshop. Иллюстрация сохраняет исходные пропорции, однако если иллюстрация имеет большие размеры, чем изображение Photoshop, то она будет уменьшена, чтобы соответствовать изображению.

Примечание. Помимо команды "Поместить", иллюстрацию Adobe Illustrator можно добавить как смарт-объект путем копирования и вставки из документа Illustrator в документ Photoshop. См. раздел "Вклейка иллюстрации Adobe Illustrator в Photoshop" на странице 82.

- 4 (Дополнительно) Переместите или трансформируйте размещенную иллюстрацию, выполнив одно из перечисленных далее действий.
 - Чтобы переместить помещенную иллюстрацию, переместите указатель мыши в ограничительную рамку иллюстрации и перетащите ее либо введите на панели параметров значение X для указания расстояния между центральной точкой помещенной иллюстрации и левой границей изображения. Введите значение Y для указания расстояния между центральной точкой помещенной иллюстрации и верхним краем изображения.
 - Чтобы масштабировать помещенную иллюстрацию, перетащите один из угловых маркеров ограничительной рамки или введите значения в поля W и H на панели параметров. Для сохранения пропорций при перетаскивании удерживайте клавишу "SHIFT".
 - Для поворота размещенной иллюстрации переместите указатель мыши за пределы ограничительной рамки (указатель примет вид изогнутой стрелки) и перетащите его либо введите значение (в градусах) в поле "Поворот"  на панели параметров. Иллюстрация будет повернута вокруг своей центральной точки. Для задания центральной точки переместите ее на новое место либо щелкните маркер на значке центральной точки  панели параметров.
 - Чтобы наклонить помещенную иллюстрацию, перетащите боковой маркер ограничительной рамки, удерживая клавишу "CTRL" (Windows) или "COMMAND" (Mac OS).
 - Чтобы деформировать размещенную иллюстрацию, выберите меню "Редактирование" > "Трансформирование" > "Деформация", а затем выберите стиль деформации из всплывающего меню "Деформация" панели параметров.

При выборе пункта "Заказной" во всплывающем меню "Деформация" перетащите контрольные точки, часть ограничительной рамки или сетки либо область внутри сетки для деформации изображения.

- 5 При помещении файлов PDF, EPS или Adobe Illustrator по желанию можно установить на панели параметров параметр "Сглаживание". Чтобы наложить пиксели границы при растривании, выберите параметр "Сглаживание". Чтобы создать резкие переходы между граничными пикселями при растривании, не выбирайте параметр "Сглаживание".
- 6 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Выполнить"  на панели параметров либо клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS), чтобы разместить иллюстрацию в новом слое.
 - Нажмите кнопку "Отмена"  на панели параметров либо клавишу "Esc", чтобы отменить помещение.

См. также

"Масштабирование, поворот, наклон, искажение, применение перспективы и деформация" на странице 232

"Деформация элемента" на странице 235

Помещение PDF-файлов или файлов Illustrator в Photoshop


При помещении PDF-файлов или файлов Adobe Illustrator воспользуйтесь диалоговым окном "Поместить PDF" для определения параметров помещения иллюстрации.

- 1 Поместите PDF-файл или файл Adobe Illustrator в открытый документ Photoshop.
- 2 В поле "Выбрать" диалогового окна "Поместить PDF" выберите страницы или изображения в зависимости от того, какие элементы документа PDF нужно импортировать. Если PDF-файл содержит несколько страниц или изображений, щелкните миниатюры для выбора страниц или изображений, которые нужно открыть.

Примечание. Воспользуйтесь меню "Размер миниатюры" для настройки размера миниатюр в окне контрольного просмотра. Параметр "По размеру страницы" подгоняет одну миниатюру под размер окна контрольного просмотра. Если отображается несколько элементов, появляется полоса прокрутки.

- 3 В параметрах страницы выберите вариант из меню "Кадрировать по" для указания включаемой части документа DPF или Illustrator (AI):

Ограничительная рамка	Кадрирование по наименьшей прямоугольной области, которая содержит весь текст и графику страницы. Этот параметр отсекает все лишнее пустое пространство.
Формат носителя	Кадрирование до исходного размера страницы.
Рамка кадрирования	Кадрирование PDF-файла по области (полям обреза).
Область выпуска за обрез	Кадрирование до определенной в PDF-файле области, удовлетворяющей ограничениям, которые свойственны таким процессам, как обрезание, свертывание и отсечение.
Рамка отсекания	Кадрирование до области, ограничивающей предполагаемый конечный размер страницы.
Границы иллюстрации	Кадрирование до определенной в PDF-файле области для помещения данных PDF в другое приложение.

- 4 Нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового окна "Поместить PDF".
- 5 При необходимости укажите на панели параметров любые параметры перемещения, масштабирования, наклона, вращения, деформации или сглаживания.
- 6 Нажмите кнопку "Выполнить" , чтобы поместить иллюстрацию как смарт-объект в новом слое заданного документа.

Вставка графики Adobe Illustrator в Photoshop

Существует возможность копирования иллюстраций из Adobe Illustrator и вклеивания их в документы Photoshop.

- 1 Задайте параметры для поведения при копировании и вклейке в Adobe Illustrator.
- Чтобы автоматически растривать иллюстрации при вклейке их в документ Photoshop, необходимо выключить параметры PDF и AICB (отсутствие поддержки прозрачности) в установках обработки файлов и буфера обмена.
 - Чтобы иллюстрации вклеивались как смарт-объекты, растриванные изображения, контуры или слои-фигуры, необходимо включить параметры PDF и AICB (отсутствие поддержки прозрачности) в установках обработки файлов и буфера обмена.
- 2 Откройте файл в Adobe Illustrator, выделите иллюстрацию, которую нужно скопировать, и выберите меню "Редактирование" > "Копировать".
- 3 В программе Photoshop откройте документ, в который нужно вставить иллюстрацию Adobe Illustrator, а затем выберите меню "Редактирование" > "Вклеить".

Примечание. Если параметры PDF и AICB (отсутствие поддержки прозрачности) выключены в установках обработки файлов и буфера обмена программы Adobe Illustrator, то иллюстрации будут автоматически растриваться при вклеивании в документ Photoshop. Можно пропустить оставшиеся шаги данной процедуры.

- 4 В диалоговом окне "Вклеить" выберите способ вклеивания иллюстрации Adobe Illustrator, а затем нажмите кнопку "ОК".

Смарт-объект	Иллюстрация вклеивается как векторный смарт-объект, который можно масштабировать, трансформировать и перемещать без ухудшения изображения. При размещении иллюстрации данные файла появляются в документе Photoshop в отдельном слое.
Пикселы	Иллюстрация вклеивается как пиксельное изображение, которое можно масштабировать, трансформировать или перемещать перед растриванием и помещением в собственный слой в документе Photoshop.
Контур	Иллюстрация вклеивается как контур, который можно редактировать при помощи группы инструментов "Перо", инструмента "Выделение контура" или инструмента "Стрелка". Контур вклеивается в слой, который выбран в палитре "Слой".
Слой-фигура	Иллюстрация вклеивается как новый слой-фигура (слой, содержащий залитый основным цветом контур).

- 5 При выборе параметров "Смарт-объект" или "Пикселы" в диалоговом окне "Вклеить" сначала нужно сделать все необходимые трансформации, а затем нажать клавишу "ВВОД" или "RETURN" для помещения иллюстрации.

См. также


- “О помещении файлов” на странице 80
- “О смарт-объектах” на странице 334
- “Сегменты, компоненты и точки контуров” на странице 401
- “Создание фигуры в слое-фигуре” на странице 388

HDR-изображения

О HDR-изображениях

Динамический диапазон (соотношение между темными и светлыми областями) в видимом мире намного превосходит диапазон человеческого зрения и диапазон отображаемых на экране или отпечатанных изображений. Но в отличие от человеческих глаз, которые могут адаптироваться к сильно различающимся уровням яркости, большинство цифровых камер и компьютерных мониторов могут захватывать и воспроизводить только изображения с ограниченным динамическим диапазоном. Фотографы, видеооператоры и другие специалисты, работающие с цифровыми изображениями, должны выбирать наиболее важные области кадра, так как они работают с ограниченным динамическим диапазоном.

HDR-изображения открывают целый мир новых возможностей, так как позволяют охватить весь динамический диапазон видимого света. Поскольку в HDR-изображении пропорционально представлены и сохранены все значения светимости реального мира, настройка экспозиции HDR-изображения происходит точно так же, как настройка экспозиции при съемке кадра в реальном мире. Эта возможность позволяет создавать реалистичные размытия и другие эффекты освещения реального мира. В настоящее время HDR-изображения чаще всего используются при съемках кинофильмов, при создании специальных эффектов, в трехмерной графике и иногда в фотографиях высокого класса.



Совмещение изображений с различной экспозицией для создания HDR-изображения

А. Изображение с детализированными тенями, но с обрезанными освещенными местами Б. Изображение с детализированными освещенными местами, но с обрезанными тенями В. Изображение HDR, содержащее весь динамический диапазон кадра

В Photoshop значения светимости изображения HDR хранятся в виде числа с плавающей запятой длиной 32 бита (32 бита на канал). Значения светимости в HDR-изображении связаны напрямую с количеством света в кадре. В файлах изображений с 16 и 8 битами на канал (в которых не используются числа с плавающей точкой) эта прямая связь отсутствует, так как в них хранятся лишь значения светимости в диапазоне от черного цвета до белизны бумаги; это чрезвычайно маленький сегмент динамического диапазона реального мира.

Adobe Photoshop CS3 поддерживает слои для изображений с 32 битами на канал, а также большее количество инструментов, фильтров и команд к ним. Значение 32 бита может быть выбрано при создании новых документов в Photoshop. Дополнительные сведения см. далее.

Еще одной новой возможностью является рисование на изображениях с 32 битами на канал. Нововведения коснулись и палитры цветов Adobe: теперь можно выбирать цвета, уровень яркости которых превышает 1,0 (значение 255 в 8-битном RGB-документе). См. также раздел "О палитре цветов HDR (Photoshop Extended)" на странице 89.

Можно создавать HDR-изображения при помощи нескольких фотографий, снятых с различной экспозицией. Команда "Объединить в HDR" программы Photoshop позволяет создавать HDR-изображения из нескольких фотографий. Так как HDR-изображение содержит диапазон яркостей, который намного превышает возможности отображения стандартных 24-битных мониторов и диапазон полутонов печатного оттиска, Photoshop позволяет настраивать параметры просмотра HDR-изображений на мониторе компьютера. Для печати изображения или использования инструментов и фильтров Photoshop, которые не работают с HDR-изображениями, HDR-изображения можно преобразовать в изображение с 8 или 16 битами на канал.

Photoshop поддерживает изображения с 32 битами на канал

При работе с HDR-изображениями с 32 битами на канал можно использовать следующие инструменты, настройки и фильтры:

Настройки "Уровни", "Уменьшение насыщенности", "Цветовой тон/Насыщенность", "Микширование каналов", "Фотофильтр" и "Экспозиция".

Примечание. Хотя команда "Экспозиция" работает и с изображениями с 8 и 16 битами на канал, главной ее функцией является настройка экспозиции в HDR-изображениях с 32 битами на канал.

Режимы наложения "Нормальный", "Растворение", "Подложка", "Очистка", "Замена темным", "Умножение", "Замена светлым", "Затемнение основы", "Линейный осветлитель (Добавить)", "Осветление основы", "Разница", "Цветовой тон", "Насыщенность", "Цветность" и "Свечение".

Создание новых документов с 32 битами на канал В диалоговом окне "Новый" параметр "32 бита" находится в раскрывающемся меню для задания битовой глубины справа от раскрывающегося меню "Цветовой режим".

Команды меню "Редактирование" Все команды, в том числе "Выполнить заливку", "Выполнить обводку", "Свободное трансформирование" и "Трансформирование".

Форматы файлов Photoshop (PSD, PSB), Radiance (HDR), Portable Bit Map (PBM), OpenEXR и TIFF.

Примечание. Хотя Photoshop не может сохранять HDR-изображения в формате LogLuv TIFF, поддерживается открытие и чтение файлов LogLuv TIFF.

Фильтры "Среднее", "Размытие по рамке", "Размытие по Гауссу", "Размытие в движении", "Радиальное размытие", "Размытие по фигуре", "Размытие по поверхности", "Добавить шум", "Облака 1", "Облака 2", "Блики", "Умная резкость", "Контурная резкость", "Тиснение", "Устранение чересстрочной развертки", "Цвета NTSC", "Цветовой контраст", "Максимум", "Минимум" и "Сдвиг".

Команды "Изображение" "Создать дубликат", "Размер изображения", "Размер холста", "Попиксельная пропорция", "Повернуть холст", "Вычисление", "Переменные" и "Тримминг".

Слои Новые слои, дубликаты слоев, слои коррекции ("Уровни", "Цветовой тон/Насыщенность", "Микширование каналов", "Фотофильтр" и "Экспозиция"), заливка слоев, маски слоев, стили слоев, поддерживаемые режимы наложения и смарт-объекты.

Режимы Цвет RGB, градации серого, преобразование в изображение с 8 и 16 битами на канал.

Пиксельное форматное соотношение Поддержка квадратных и неквадратных документов.

Выделения "Инверсия", "Изменение границы", "Трансформировать выделенную область", "Сохранить выделенную область" и "Загрузить выделенную область".

Инструменты Все инструменты панели инструментов, за исключением следующих инструментов: "Магнитное лассо", "Волшебная палочка", "Точечная восстанавливающая кисть", "Восстанавливающая кисть", "Красные глаза", "Замена цвета", "Архивная художественная кисть", "Волшебный ластик", "Фоновый ластик", "Заливка", "Осветлитель", "Затемнитель" и "Тубка". Некоторые инструменты работают только с поддерживаемыми режимами наложения.

Для работы с определенными средствами Photoshop изображения с 32 битами на канал можно преобразовать в изображения с 16 или 8 битами на канал. Для сохранения исходного изображения воспользуйтесь командой "Сохранить как" и преобразуйте копию файла изображения.

Объединение изображений в HDR-изображение

Используйте команду "Объединить в HDR" для объединения нескольких изображений (с различными экспозициями) в один кадр – тем самым будет охвачен весь динамический диапазон кадра в одном HDR-изображении. Объединенное изображение можно сохранить как HDR-изображение с 32 битами на канал.

Примечание. С помощью команды "Объединить в HDR" объединенное изображение можно также сохранить как изображение с 8 или 16 битами на канал. Однако только изображение с 32 битами на канал может сохранить всю информацию, содержащуюся в HDR-изображении. Информация изображений с 8 или 16 битами на канал будет ограниченной.

Дополнительные сведения о создании фотографий для объединения в HDR-изображения см. ниже в разделе "Создание фотографий для объединения в HDR".

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите в Photoshop команду "Файл" > "Автоматизация" > "Объединение в HDR".
- (Bridge) Выделите изображения, которые нужно использовать, а затем выберите меню "Инструменты" > "Photoshop" > "Объединить в HDR". Перейдите к шагу 3.

- 2 В диалоговом окне "Объединить в HDR" щелкните "Обзор", выберите нужные изображения и нажмите кнопку "Открыть".


Чтобы удалить элемент, выделите его в диалоговом окне "Объединить в HDR" и нажмите кнопку "Удалить".

Примечание. Чтобы добавить папку с изображениями или открытые в Photoshop изображения, выберите пункт "Папки" или "Файлы" в меню "Использовать".

- 3 (Дополнительно) Выберите параметр "Попытаться автоматически выровнять исходные изображения", если при съемке нескольких фотографий камера держалась в руках.
- 4 Нажмите кнопку "ОК".

Во втором диалоговом окне "Объединить в HDR" показаны миниатюры файлов, которые были использованы при объединении, окно контрольного просмотра результата объединения, меню "Битовая глубина" и ползунок для настройки белой точки контрольного просмотра.

- 5 При необходимости выполните одно из следующих действий для установки параметров просмотра результата объединения.
 - Нажмите кнопку "минус" или "плюс" для уменьшения или увеличения просматриваемого изображения.
 - Выберите масштаб просмотра в процентах или режим просмотра во всплывающем меню, расположенном под просматриваемым изображением.
- 6 (Дополнительно) Отмените выбор или выберите миниатюры в ленте "Источники" для определения того, какие изображения использовать при объединении изображений.



Выбор миниатюр в ленте "Источники"

- 7 Выберите битовую глубину объединяемого изображения в меню "Битовая глубина".

Убедитесь, что выбран вариант 32 бит/канал, если необходимо, чтобы объединенное изображение содержало весь динамический диапазон данных. Изображения с 8 или 16 битами на канал (не использующие чисел с плавающей точкой) не смогут сохранить весь диапазон светимости HDR-изображения.
- 8 Переместите ползунок внизу гистограммы для контрольного просмотра объединенного изображения.

Перемещение ползунка влияет только на контрольный просмотр изображения. Все данные HDR-изображения остаются нетронутыми в объединенном файле изображения. При сохранении объединенного изображения с 32 битами на канал настройки контрольного просмотра сохраняются в файле HDR-изображения и применяются при открытии файла в программе Photoshop. Настройки контрольного просмотра всегда доступны. Их всегда можно изменить, выбрав пункт "Просмотр" > "Параметры 32-битного просмотра".
- 9 Нажмите кнопку "ОК" для создания объединенного файла.

Если выбрано сохранение объединенного файла как изображения с 8 или 16 битами на канал, то откроется диалоговое окно "Преобразование HDR". Внесите коррективы в экспозицию и контраст изображения для того, чтобы установить требуемый динамический диапазон. Дополнительные сведения см. в разделе "Преобразование из 32 бит в 8 или 16 бит на канал" на странице 88.


Создание фотографий для объединения в HDR

Воспользуйтесь приведенными далее подсказками при съемке фотографий для объединения посредством команды "Объединить в HDR".

- Установите камеру на штатив.
- Сделайте достаточное количество снимков, чтобы покрыть весь динамический диапазон кадра. Попробуйте сделать от пяти до семи фотографий. В зависимости от динамического диапазона кадра может потребоваться и большее количество снимков. Фотографий не должно быть меньше трех.
- Изменяйте выдержку для создания различной экспозиции. Изменение диафрагмы приведет к различной глубине резкости на каждом снимке и снизит качество итогового изображения. Изменение ISO или диафрагмы также может привести к появлению шумов или виньетированию изображения.
- Как правило, не стоит использовать функцию автоматической экспозиционной вилки камеры, так как различия в экспозиции обычно слишком незначительны.
- Снимки должны отличаться на одну или две ступени экспозиции (что эквивалентно одному или двум шагам по диафрагме).
- Не изменяйте освещение: например, не стоит снимать один кадр со вспышкой, а другой – без нее.
- Убедитесь, что в кадре ничего не движется. Объединение экспозиции будет работать только в том случае, если объединяются по-разному экспонированные снимки одной и той же сцены.

Настройка просмотра динамического диапазона для HDR-изображений


Динамический диапазон HDR изображений превышает возможности по отображению стандартных компьютерных мониторов. При открытии HDR-изображения в Photoshop оно может выглядеть слишком темным или бледным. Photoshop позволяет настраивать просмотр таким образом, чтобы монитор отображал HDR-изображение без провалов света и теней. Настройки просмотра хранятся в файле HDR-изображения (только PSD, PSB или TIFF) и применяются при открытии файла в Photoshop. Настройки просмотра не редактируют файл HDR-изображения, вся информация о HDR-изображении остается нетронутой. Чтобы отредактировать экспозицию HDR-изображения с 32 битами на канал, используйте настройку "Экспозиция" (меню "Изображение" > "Коррекция" > "Экспозиция").

 Чтобы просмотреть 32-битную цветовую панель в панели "Инфо", щелкните значок "Пипетка" в панели "Инфо" и выберите значение "32 бит" во всплывающем меню.

- 1 Откройте HDR-изображение с 32 битами на канал в Photoshop и выберите меню "Просмотр" > "Параметры 32-битного просмотра".
- 2 В диалоговом окне "Параметры 32-битного просмотра" выберите параметр из меню "Способ":

Экспозиция и гамма	Настройка яркости и контрастности.
Сжатие подсветки	Сжимает значения яркости HDR-изображения до диапазона изображения с 8 или 16 битами на канал.

- 3 При выборе способа "Экспозиция и гамма" используйте ползунки экспозиции и гаммы для настройки яркости и контрастности контрольного просмотра изображения.
- 4 Нажмите кнопку "ОК".

 Также можно настраивать параметры просмотра открытого в Photoshop HDR-изображения, щелкнув треугольник на панели состояния окна документа и выбрав пункт "32-битная экспозиция" во всплывающем меню. Переместите ползунок для установки точки белого при просмотре HDR-изображения. Чтобы вернуться к стандартным настройкам экспозиции, дважды щелкните мышью этот ползунок. После создания настроек просмотра можно открыть одно и то же HDR-изображение в различных окнах, в каждом из которых будут использованы различные варианты просмотра. Настройки просмотра, сделанные таким способом, не будут сохранены в файле HDR-изображения.

См. также

"Настройка экспозиции в HDR-изображениях" на странице 185

Преобразование 32-битного изображения в формат 8 или 16 бит/канал


Диапазон значений фотометрической яркости в HDR-изображениях значительно шире по сравнению с той яркостной информацией, которую позволяют сохранить графические файлы, где на один канал отведено 8 или 16 бит. Во время преобразования 32-битного HDR-изображения в изображение с 8 или 16 битами на канал можно выполнить коррекцию экспозиции и контраста для получения изображения с требуемым динамическим диапазоном (тоновым диапазоном).

- 1 Откройте изображение с 32 битами на канал и выберите меню "Изображение" > "Режим" > "16 бит/канал" или "8 бит/канал".
- 2 В диалоговом окне "Преобразование HDR" выберите метод настройки яркости и контрастности изображения:

Экспозиция и гамма	Ручная настройка яркости и контрастности HDR-изображения.
Сжатие подсветки	Сжимает значения яркости HDR-изображения до диапазона изображения с 8 или 16 битами на канал. Никаких дальнейших настроек не требуется, этот метод является автоматическим. Чтобы преобразовать 32-битное изображение, нажмите кнопку "ОК".
Выравнивание гистограммы	Сжатие динамического диапазона HDR-изображения с сохранением контрастности. Никаких дальнейших настроек не требуется, этот метод является автоматическим. Чтобы преобразовать 32-битное изображение, нажмите кнопку "ОК".
Локальная адаптация	Настройка тональности HDR-изображения путем расчета величины коррекции, необходимой для локальных ярких областей изображения.

- 3 (Дополнительно) Щелкните стрелку для отображения кривой и гистограммы тонирования. Гистограмма показывает значения светимости исходного HDR-изображения. Красными маркерами на горизонтальной оси отмечены шаги в одну ступень (приблизительно один шаг диафрагмы). Кривая тонирования работает только при использовании метода "Локальная адаптация".
- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - При выборе метода "Экспозиция и гамма" используйте ползунок экспозиции для настройки яркости и ползунок гаммы для настройки контрастности.
 - При использовании метода "Локальная адаптация" с помощью ползунка "Радиус" определяется размер областей яркости. При помощи ползунка "Порог" определяется, насколько сильно должны отличаться величины цветовых тонов двух пикселей, чтобы они не определялись как принадлежащие одной и той же области яркости. Также для создания настроек можно воспользоваться кривой тонирования.

Примечание. Кривая тонирования обычно позволяет ограничивать изменения от точки к точке и пытается выровнять изменения яркости между точками. При выборе параметра "Угол" после установки точки на кривой ограничение исчезает, и при установке и перемещении второй точки выравнивание не выполняется. Заметьте, что при установке параметра "Угол" кривая в этой точке изгибается под углом.



Настройка кривой тонирования при помощи параметра "Угол"

А. Установка точки с параметром "Угол". Б. Настройка новой точки изгибает кривую под углом в той точке, где этот параметр использован.

5 (Дополнительно) Чтобы сохранить 32-битные настройки тонирования в виде файла, нажмите кнопку "Сохранить". Введите имя файла в диалоговом окне "Сохранить" и нажмите кнопку "Сохранить".

Впоследствии можно будет повторно воспользоваться файлом 32-битных настроек тонирования. Чтобы в изображение с 8 или 16 битами на канал преобразовать другое изображение с 32 битами на канал, нажмите кнопку "Загрузить".


6 Чтобы преобразовать 32-битное изображение, нажмите кнопку "ОК".

См. также

"Обзор кривых" на странице 173

О палитре цветов HDR (Photoshop Extended)

С помощью палитры цветов HDR можно получить точное представление и осуществить выбор цветов для работы с HDR-изображениями, содержащими 32 бита на канал. Как и в обычной палитре цветов Adobe, цвет выбирается щелчком поля цвета и настройкой соответствующей шкалы. Использование шкалы "Интенсивность" позволяет настроить яркость выбранного цвета и добиться ее соответствия интенсивности цветов рабочего HDR-изображения. В области предварительного просмотра можно просмотреть образцы выбранного цвета, чтобы определить его отображение при различных значениях экспозиции и интенсивности.



Палитра цветов HDR

А. Область предварительного просмотра Б. Отрегулированный цвет В. Исходный цвет Г. 32-битные значения с плавающей точкой Д. Ползунок "Интенсивность" Е. Выбранный цвет Ж. Ползунок цвета З. Значения цвета

См. также

“Обзор палитры цветов Adobe” на странице 130

“Настройка просмотра динамического диапазона для HDR-изображений” на странице 87

Отображение палитры цветов HDR

❖ Открыв какое-либо 32-битное изображение, выполните одно из следующих действий.

- В инструментарии щелкните поле выбора основного или фонового цвета.
- В палитре "Цвет" щелкните поле "Выберите основной цвет" или "Выберите фоновый цвет".

Палитра цветов также доступна, если используемая функция позволяет выбрать цвет. Например, по щелчку образца цвета в панели параметров некоторых инструментов или с помощью пипетки в некоторых диалоговых окнах настройки цветов.

Выбор цветов для HDR-изображений

Функциональность нижней части палитры цветов HDR идентична работе обычной палитры цветов с 8- или 24-битными изображениями. Щелкните поле цвета, чтобы выбрать цвет, и переместите ползунок цвета, чтобы изменить цветовой тон, либо с помощью полей HSB или RGB укажите числовые значения конкретного цвета. В поле цвета яркость увеличивается снизу вверх, тогда как насыщенность увеличивается при движении слева направо.

Чтобы настроить яркость цвета, используйте ползунок "Интенсивность". В HDR-документе значения цвета и интенсивности преобразуются в 32-битные числовые значения с плавающей точкой.

- 1 Выберите цвет, щелкнув поле цвета и переместив ползунок цвета либо указав числовые значения в полях HSB и RGB, как и в палитре цветов Adobe.
- 2 Чтобы усилить или уменьшить яркость цвета, переместите ползунок "Интенсивность". В верхней части палитры цветов находится область предварительного просмотра, где на образце нового цвета можно просмотреть эффекты от увеличения или уменьшения параметров для выбранного цвета.

Действие интенсивности противоположно действию экспозиции. Если увеличить на два деления параметр HDR-изображения "Экспозиция", уменьшение интенсивности на два деления приведет к такому же представлению цвета, как если бы параметры экспозиции и интенсивности цвета HDR-изображения были установлены в 0.

Если для требуемого цвета известны точные 32-битные значения RGB, их можно ввести непосредственно в поля 32-битных значений RGB.

- 3 Настройте параметры области предварительного просмотра (необязательно).

<p>Просмотр размера делений</p>	<p>Определяет размер приращения для каждого экземпляра предварительного просмотра. Например, установка этого значения в 3 приведет к экземплярам со значениями -9, -6, -3, +3, +6, +9. Эти экземпляры позволяют осуществить предварительный просмотр выбранного цвета при различных значениях экспозиции.</p>
<p>Относительно документа</p>	<p>Выберите этот параметр, чтобы настроить предварительный просмотр на отображение текущего значения экспозиции изображения. Так, например, если для экспозиции документа задано более высокое значение, новый экземпляр предварительного просмотра будет иметь цвет светлее выбранного в поле цвета палитры, применяя таким образом действие увеличенной экспозиции к выбранному цвету. Если текущая экспозиция установлена в 0 (стандартное значение), выбор или отмена этого параметра не повлияет на новый экземпляр.</p>

- 4 Нажмите кнопку "Добавить в образцы", чтобы добавить выбранный цвет в палитру экземпляров.
- 5 Нажмите кнопку "ОК".

Рисование на HDR-изображениях (Photoshop Extended)


Для редактирования и добавления эффектов при работе с 32-битными HDR-изображениями в Photoshop предусмотрены следующие инструменты: "Кисть", "Карандаш", "Перо", "Фигура", "Штамп", "Узорный штамп", "Ластик", "Градиент", "Размытие", "Резкость", "Палец" и "Архивная кисть". Кроме того, чтобы к HDR-изображению добавить текстовые слои с 32 битами на канал, можно воспользоваться инструментом "Текст".

Во время редактирования HDR-изображений или рисования на них для предварительного просмотра текущей работы при различных настройках экспозиции можно воспользоваться шкалой "32-битная экспозиция" в информационной области документа или диалоговым окном "Параметры 32-битного просмотра" (меню "Просмотр" > "Параметры 32-битного просмотра"). С помощью цветовой палитры HDR выбранный цвет переднего плана можно просмотреть с разными значениями интенсивности, что позволяет добиться соответствия различным значениям экспозиции HDR-изображения.

- 1 Откройте HDR-изображение.
- 2 Настройте экспозицию изображения (необязательно). См. раздел "Настройка просмотра динамического диапазона для HDR-изображений" на странице 87.

- 3** Чтобы открыть палитру цветов HDR и выбрать цвет для инструментов "Кисть" или "Карандаш", щелкните цвет переднего плана. Чтобы задать цвет текста для инструмента "Текст", щелкните цветное поле.

Область предварительного просмотра в палитре цветов HDR помогает выбрать и настроить цвет переднего плана в зависимости от различных настроек экспозиции HDR-изображения. См. раздел "О палитре цветов HDR (Photoshop Extended)" на странице 89.

 Чтобы просмотреть результаты рисования при различных значениях HDR-экспозиции, с помощью "Окно" > "Упорядочить" > "Новое окно" откройте несколько представлений одного и того же HDR-изображения, после чего для каждого окна задайте различные значения экспозиции на шкале "Экспозиция" в области строки состояния документа.

Глава 4: ПО Camera Raw

ПО Adobe Photoshop Camera Raw предназначено для работы с приложениями Adobe Photoshop, Adobe After Effects и Adobe Bridge. Photoshop Camera Raw может использоваться для импорта и корректировки файлов необработанных снимков, JPEG и TIFF.

Введение в ПО Camera Raw

О файлах необработанных снимков

Файл *необработанного снимка* содержит необработанные, несжатые данные изображения в градациях серого, полученные от фотосенсора цифровой камеры, наряду с информацией о том, как была произведена съемка изображения. ПО Photoshop Camera Raw интерпретирует файл необработанного снимка, применяя информацию о камере и метаданные изображения для формирования и обработки цветного изображения.

Файл необработанного снимка может рассматриваться как фотонегатив. После получения такого файла в любое время может быть выполнена его повторная обработка для достижения требуемых результатов путем внесения изменений, касающихся баланса белого, диапазона градаций яркости, контраста, насыщенности цвета и резкости. При корректировке изображения необработанного снимка первоначальные данные необработанного снимка сохраняются. Корректировки сохраняются в виде метаданных в прилагаемом сопроводительном файле, в базе данных или в самом файле (в случае применения формата DNG).

Если с помощью камеры производится съемка с получением файлов JPEG, то камера автоматически обрабатывает файл JPEG для улучшения и сжатия изображения. Однако в этом случае управлять ходом обработки изображения практически невозможно. Съемка камерой изображений в виде необработанных снимков позволяет получить больший контроль по сравнению со съемкой изображений в виде файлов JPEG, поскольку при использовании необработанных снимков можно не ограничиваться той обработкой, которая выполняется камерой.

Для съемки изображений в виде необработанных снимков необходимо произвести настройку камеры, чтобы в ней сохранялись файлы в собственном формате файла необработанного снимка камеры.


Примечание. *Формат Photoshop Raw (.raw) является форматом файла, предназначенным для передачи изображений между приложениями и компьютерными платформами. Не следует путать формат Photoshop Raw с внутренним форматом файла необработанного снимка камеры.*

Цифровые камеры снимают и сохраняют данные необработанного снимка с линейной кривой относительной спектральной чувствительности (гамма равна 1.0). С другой стороны, фотопленка и человеческий глаз характеризуются нелинейной, логарифмической спектральной чувствительностью к свету (гамма больше 2). Не прошедшее обработку изображение в виде необработанного снимка, просматриваемое как изображение в градациях серого, может показаться очень темным, поскольку то, что представляется фотосенсору и компьютеру вдвое более ярким, кажется гораздо менее ярким человеческому глазу.

Сведения о ПО Camera Raw


ПО Camera Raw включено в качестве внешнего модуля в приложения Adobe After Effects и Adobe Photoshop, а также добавляет функциональные возможности приложению Adobe Bridge. ПО Camera Raw дает возможность использовать каждое из этих приложений для импорта и работы с файлами необработанных снимков. ПО Camera Raw можно также применять для работы с файлами TIFF и JPEG.

Открывать файлы в диалоговом окне "Camera Raw" из программы Bridge можно, если установлено приложение Photoshop или After Effects. Если приложения Photoshop и After Effects не установлены, в приложении Bridge можно лишь предварительно просматривать изображения и их метаданные. Если с этим типом файла изображения связано другое приложение, то есть возможность открыть файл в этом приложении из программы Bridge. Программа Bridge дает возможность применять, копировать и очищать настройки изображения, кроме того, она позволяет предварительно просматривать изображения и метаданные, относящиеся к файлам необработанного снимка, не открывая эти файлы в диалоговом окне "Camera Raw". Изображение для предварительного просмотра в программе Bridge – это изображение JPEG, сформированное с использованием текущих параметров изображения; такие изображения следует отличать от самих необработанных данных камеры, которые выглядят как очень темное изображение в градациях серого.

Примечание. Значок предостережения , отображаемый на миниатюрах и изображениях для предварительного просмотра в диалоговом окне "Camera Raw", показывает, что это изображение подготовлено на основе данных необработанного снимка.

Предусмотрена возможность модифицировать заданные по умолчанию параметры, которые используются ПО Camera Raw для конкретной модели камеры. Применительно к каждой модели камеры можно также модифицировать заданные по умолчанию значения конкретного параметра ISO или параметры конкретной камеры (по серийному номеру). Параметры изображения можно модифицировать и сохранять в виде стилей для использования с другими изображениями.

При использовании ПО Camera Raw для внесения в изображение необработанного снимка корректировок (включая выпрямление и кадрирование) первоначальные данные изображения необработанного снимка остаются неизменными. Корректировки, относящиеся к каждому изображению, сохраняются либо в базе данных Camera Raw (в виде метаданных, встраиваемых в файл изображения), либо в *сопроводительном* файле XMP (файле метаданных, который прилагается к файлу необработанного снимка). Для получения дополнительной информации см. раздел "Определение места хранения параметров Camera Raw" на странице 112.

После обработки и редактирования файла необработанного снимка с помощью внешнего модуля Camera Raw появляется значок  на миниатюре изображения в программе Bridge.

После открытия файла необработанного снимка в программе Photoshop можно сохранить полученное изображение в других форматах изображения, таких как PSD, JPEG, Large Document Format (PSB), TIFF, Cineon, Photoshop Raw, PNG или PBM. В диалоговом окне "Camera Raw" программы Photoshop можно сохранить обработанные файлы в форматах Digital Negative (DNG), JPEG, TIFF или Photoshop (PSD). ПО Photoshop Camera Raw позволяет открывать и редактировать файл изображения необработанного снимка, но не дает возможности сохранить изображение в формате необработанного снимка.

Примечание. В программе Photoshop диалоговое окно "Camera Raw" подавляется автоматически, если используется пакет файлов для фотогалереи Web, раскладка изображений или контактный лист, или если используется команда "Поместить".

При выпуске новых версий Camera Raw это ПО можно обновлять, устанавливая новую версию внешнего модуля. Проверку наличия обновлений ПО Adobe можно выполнить, выбрав пункт меню "Справка" > "Обновления".

Для ознакомления с новейшей документацией по программному обеспечению Camera Raw перейдите на веб-сайт Adobe по адресу www.adobe.com/go/learn_ps_camerarawhelp_ru.

Разные модели камер сохраняют изображения необработанных снимков во многих разных форматах, поэтому полученные данные необходимо интерпретировать по-разному, с учетом этих форматов. ПО Camera Raw включает профили для многих моделей камер и позволяет интерпретировать многие форматы необработанного снимка.

Примечание. Для ознакомления со списком поддерживаемых камер и получения дополнительной информации о ПО Camera Raw см. раздел www.adobe.com/go/learn_ps_cameraraw_ru.

О формате Digital Negative (DNG)

Формат Digital Negative (DNG) – это не ограниченный правами собственности, описанный в открытой документации и широко поддерживаемый формат хранения необработанных данных камеры. Разработчики аппаратных и программных средств широко используют формат DNG, поскольку с его помощью может быть организован гибкий рабочий процесс обработки и архивирования данных необработанного снимка. Формат DNG может также использоваться в качестве промежуточного формата для хранения изображений, которые были первоначально сняты с использованием какого-то формата необработанного снимка, на который распространяются права собственности.

Поскольку метаданные DNG описаны в общедоступной документации, для таких программ чтения, как Camera Raw, не требуются сведения, относящиеся к конкретной камере, для декодирования и обработки файлов, созданных камерой, которая поддерживает формат DNG. Ведь если поддержка собственного формата будет прекращена, то пользователи могут утратить возможность получения доступа к изображениям, хранящимся в этом формате, а это приведет к тому, что изображения окажутся потерянными навсегда. С другой стороны, формат DNG описан в общедоступной документации, поэтому весьма велика вероятность того, что необработанные изображения, хранимые в виде файлов DNG, останутся доступными для чтения программным обеспечением и в отдаленном будущем, а это означает, что формат DNG – более безопасный выбор для архивного хранения.

Формат DNG представляет собой расширение формата TIFF 6.0 и совместим со стандартом TIFF-EP. Возможно (но не обязательно), что файл DNG одновременно соответствует и спецификации Digital Negative, и стандарту TIFF-EP.

Метаданные, относящиеся к корректировкам, которые были выполнены по отношению к изображениям, хранящимся в виде файлов DNG, могут быть внедрены непосредственно в файл DNG, а не представлены в сопроводительном файле XMP или в базе данных Camera Raw.

Файлы необработанного снимка могут быть преобразованы в формат DNG с использованием программы Конвертер Adobe DNG. Для получения дополнительной информации о формате DNG и программе DNG Converter см. раздел www.adobe.com/go/learn_ps_dng_ru.

Обработка изображений с помощью ПО Camera Raw

Копирование файлов необработанных снимков на жесткий диск, упорядочение их и (при желании) преобразование в формат DNG

Прежде чем приступить к какой-либо работе над изображениями, представленными в файлах необработанного снимка, необходимо переписать файлы изображений из платы памяти камеры, упорядочить, присвоить удобные имена вместо порядковых номеров и провести всю прочую подготовку к использованию. С помощью команды "Получить фотографии с камеры" приложения Bridge эти задачи могут быть выполнены автоматически.


Открытие файлов изображения в ПО Camera Raw

Файлы необработанного снимка можно открыть в ПО Camera Raw из приложения Bridge, After Effects или Photoshop. Предусмотрена также возможность открыть файлы JPEG и TIFF в ПО Camera Raw из программы Bridge. (См. раздел "Открытие изображений в ПО Camera Raw" на странице 100.)

Для ознакомления с видеоучебником по импорту изображений с помощью ПО Camera Raw перейдите на веб-сайт Adobe по адресу www.adobe.com/go/vid0005_ru.

Корректировка цвета

К корректировкам цвета относится корректировка баланса белого, тона и насыщенности. Большинство корректировок можно выполнить на вкладке "Основные", а затем воспользоваться элементами управления на других вкладках, чтобы точно настроить результаты. Если есть необходимость, чтобы программа Camera Raw проанализировала изображение и применила свои лучшие предположения, касающиеся тональных корректировок, нажмите кнопку "Автоматически" на вкладке "Основные".

Чтобы применить настройки, которые использовались для предыдущего изображения, или применить заданные по умолчанию параметры, относящиеся к конкретной модели камеры, к самой камере или к параметрам ISO, выберите соответствующую команду в меню "Параметры Camera Raw"  (См. раздел "Применение сохраненных параметров Camera Raw" на странице 114.)

Для ознакомления с видеоучебником по корректировке изображений с помощью ПО Camera Raw перейдите на веб-сайт Adobe по адресу www.adobe.com/go/vid0006_ru.

Для ознакомления с видеоучебником по корректировке нескольких изображений с помощью ПО Camera Raw перейдите на веб-сайт Adobe по адресу www.adobe.com/go/vid0007_ru.

Внесение других корректировок и исправлений в изображение

Воспользуйтесь другими инструментами и элементами управления в диалоговом окне "Camera Raw", чтобы выполнить такие задачи, как увеличение резкости изображения, подавление шума, исправление искажений объектива и ретуширование.

(Необязательно) Сохранение параметров изображения в виде стиля или в качестве применяемых по умолчанию настроек изображения

Чтобы иметь возможность применять в дальнейшем те же самые корректировки к другим изображениям, сохраните настройки в виде стиля. Если есть необходимость сохранить выполненные корректировки в качестве значений, которые будут применяться по умолчанию ко всем изображениям, полученным с помощью конкретной модели камеры, конкретной камеры или конкретной настройки ISO, сохраните настройки изображения в виде

новых значений по умолчанию Camera Raw. (См. раздел “Сохранение, восстановление и загрузка настроек Camera Raw” на странице 111.)

Установка параметров рабочего процесса для программы Photoshop

Установите параметры, чтобы задать характеристики изображений, сохраняемых с помощью ПО Camera Raw, и указать, как должно открывать эти изображения приложение Photoshop.

Сохранение изображения или открытие его в приложении Photoshop или After Effects

После завершения корректировки изображения в ПО Camera Raw можно продолжить работу одним из следующих способов: применить корректировки к файлу необработанного снимка, открыть откорректированное изображение в другом приложении, сохранить откорректированное изображение в другом формате или отменить дальнейшие действия и отказаться от корректировок. Если диалоговое окно "Camera Raw" открывается из программы After Effects или Photoshop, кнопки "Сохранить" и "Готово" недоступны.


Сохранить Применяет параметры Camera Raw к изображениям и сохраняет их копии в формате JPEG, PSD, TIFF или DNG. Нажмите клавишу "Alt" (Windows) или клавишу "Option" (Mac OS), чтобы подавить диалоговое окно "Параметры сохранения Camera Raw" и сохранить файлы с использованием последнего набора параметров сохранения. (См. раздел “Сохранение изображения необработанного снимка в другом формате” на странице 100.)

Кнопка "Открыть" или "ОК" Открывает копии файлов изображений в виде необработанных снимков (с примененными параметрами Camera Raw) в программе Photoshop или After Effects. Первоначальный файл изображения в виде необработанного снимка остается неизменным.

Готово Закрывает диалоговое окно "Camera Raw" и сохраняет настройки файла в файле базы данных необработанных снимков, в сопроводительном файле XMP или в файле DNG.

Отмена Отменяет корректировки, указанные в диалоговом окне "Camera Raw".

ПО Camera Raw обзор диалогового окна




Диалоговое окно "Camera Raw"


А. Диафильм В. Открывает или закрывает представление "Диафильм" В. Камера, имя файла и информация Exif Г. Включает или выключает полноэкранный режим Д. Вкладки корректировки изображения Е. Гистограмма Ж. ПО Camera Raw Меню "Настройки" З. Значения масштаба И. Щелкните, чтобы вывести на экран параметры рабочего процесса К. Стрелки навигации Л. Ползунки корректировки

Примечание. Некоторые элементы управления, доступные после открытия диалогового окна "Camera Raw" из программы Bridge или Photoshop, становятся недоступными, если диалоговое окно "Camera Raw" открывается из программы After Effects.

ПО Camera Raw Меню "Настройки"

Чтобы открыть меню "Настройки Camera Raw", нажмите кнопку  в правом верхнем углу любой из вкладок корректировки изображения. К некоторым командам этого меню можно также получить доступ в меню "Редактирование" > "Настройки модуля Develop" программы Bridge.

ПО Camera Raw элементы управления просмотром

Инструмент "Масштаб"  Устанавливает в качестве величины масштабирования просмотра следующее более высокое заранее заданное значение после щелчка на файле просмотра. Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows), или щелкните, удерживая нажатой клавишу "Option" (Mac OS), чтобы использовать следующую более низкую величину масштабирования. Перетащите инструмент "Масштаб" в просмотром изображении, чтобы увеличить масштаб в выделенной области. Чтобы вернуться к масштабу 100 %, дважды щелкните инструмент "Масштаб".

Инструмент "Рука" Перемещает изображение в окно просмотра, если для миниатюры задана величина масштабирования больше 100 %. Удерживайте нажатой клавишу "Пробел", чтобы активизировать на время инструмент "Рука", не отменяя вместе с тем использование другого инструмента. Дважды щелкните инструмент "Рука", чтобы выполнить подгонку миниатюры к размерам окна.

Выбор величины масштабирования Выберите значение увеличения в меню или нажмите кнопку "Выбрать уровень масштаба".

Просмотр Отображает изображение для предварительного просмотра, подготовленное с учетом корректировок, внесенных на текущей вкладке, в сочетании с настройками, которые заданы на других вкладках. Отмените выделение, чтобы изображение было показано с учетом первоначальных настроек текущей вкладки, в сочетании с настройками, которые заданы на других вкладках.

RGB Показывает значения красного, зеленого и синего компонентов цвета для пиксела, находящегося под курсором в миниатюре.

Тени и свет Показывает результаты усечения по свету и теням. Участки усечения по теням обозначаются синим цветом, а участки усечения по свету – красным цветом. Участок усечения по свету отображается, если происходит усечение в любом из трех каналов RGB (создается полностью насыщенное изображение без деталей). Участки усечения по теням отображаются, если происходит усечение во всех трех каналах RGB (создается полностью черное изображение без деталей).

Вкладки корректировки изображения

Стандартные Позволяет корректировать баланс белого, насыщенность цвета и тональность.

Кривая тона Обеспечивает тонкую настройку тона с использованием кривой "Параметрическая" и кривой "Точечная".

Детализация Повышает резкость изображения или уменьшает шум.

"HSI/Градации серого" Обеспечивает тонкую настройку цветов с использованием корректировок "Цветовой тон", "Насыщенность" и "Светимость".

Раздельное тонирование Позволяет преобразовывать монохромные изображения в цветные или применять специальные эффекты к цветным изображениям.

Коррекция дисторсии Применяется для компенсации хроматической аберрации и виньетирования, вызванных объективом камеры.

Калибровка камеры Позволяет устранить ошибки цветопередачи на темных участках и откорректировать цвета, отличные от нейтральных, чтобы компенсировать различие между поведением конкретной камеры и профиля Camera Raw для модели камеры.


Стили Обеспечивает сохранение и применение наборов параметров корректировки изображения в виде стилей.

Работа с кэшем Camera Raw в программе Bridge

При просмотре файлов необработанных снимков в программе Adobe Bridge для миниатюр и предварительного просмотра используются либо настройки по умолчанию, либо откорректированные настройки. В кэше программы Bridge и кэше программного обеспечения Camera Raw хранятся данные миниатюр файлов, метаданные и информация о файлах. Благодаря кэшированию этих данных сокращается время загрузки после возврата к ранее просмотренной папке.

Кэши могут становиться очень большими по объему, поэтому может потребоваться произвести очистку кэша или ограничить его размер. Предусмотрена также возможность выполнить очистку и восстановление кэша, если есть основания полагать, что он содержит искаженные или устаревшие данные. В результате очистки кэша происходит удаление информации миниатюры и метаданных, внесенных со времени открытия файла необработанного снимка в программе Bridge.

Примечание. Кэш Camera Raw хранит данные приблизительно для 200 изображений на каждый гигабайт выделенной для него дисковой памяти. По умолчанию для кэша Camera Raw задается максимальный размер 1 Гб. Это предельное значение можно увеличить с помощью диалогового окна "Установки Camera Raw".

1 В приложении Bridge выберите "Редактирование" > "Установки Camera Raw" (Windows) или "Bridge" > "Установки Camera Raw" (Mac OS) или, при открытом диалоговом окне "Camera Raw", нажмите кнопку "Открыть диалоговое окно "Установки" 

2 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы изменить размер кэша, введите значение "Максимальный размер".
- Чтобы произвести очистку кэша необработанных снимков, нажмите кнопку "Стереть кэш".
- Чтобы изменить местоположение кэша необработанных снимков, нажмите кнопку "Выбрать местоположение".



Поиск, открытие и сохранение изображений

Обработка, сравнение и присваивание оценок большому количеству изображений в ПО Camera Raw

Наиболее удобный способ работы с многочисленными изображениями необработанных снимков состоит в использовании представления в виде диафильма в Camera Raw, который открывается по умолчанию при открытии нескольких изображений в Camera Raw из приложения Bridge.

В представлении "Диафильм" изображения могут иметь следующие три состояния: невыделенное, выделенное (но неактивное) и активное (а также выделенное). Как правило, корректировки применяются ко всем выбранным изображениям.

Предусмотрена также возможность синхронизировать параметры для применения ко всем выбранным изображениям параметров, относящихся к одному активному изображению. Можно быстро применить ряд корректировок ко всему множеству изображений (такому как все снимки, выполненные при одних и тех же условиях), а затем произвести тонкую настройку отдельных снимков позже, после определения того, какие из них будут использоваться для окончательного вывода.

- Чтобы выбрать изображение, щелкните его миниатюру. Чтобы выбрать диапазон изображений, щелкните две миниатюры, удерживая нажатой клавишу "Shift". Для добавления изображения к выбранным изображениям щелкните его миниатюру, удерживая нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или клавишу "Command" (Mac OS).
- Чтобы сменить активное изображение, не изменяя состава выделенных изображений, щелкните стрелку навигации  в нижней части секции просмотра.
- Для применения параметров активного изображения ко всем выбранным изображениям нажмите кнопку "Синхронизировать" в верхней части секции "Диафильм" и выберите параметры, которые должны быть синхронизированы.
- Чтобы присвоить оценку в звездах, щелкните одну из оценок под миниатюрой изображения.
- Чтобы отметить выделенные изображения для удаления, нажмите кнопку "Отметить для удаления" .

На миниатюре изображения, отмеченного для удаления, появляется красный крестик. После закрытия диалогового окна "Camera Raw" удаляемый файл отправляется в Корзину (Windows) или "Trash" (Mac OS). (Если будет решено сохранить какое-то изображение, отмеченное для удаления, выделите его в панели "Миниатюра" и снова нажмите кнопку "Отметить для удаления", прежде чем закрыть диалоговое окно "Camera Raw".)

Автоматизация обработки изображений с помощью ПО Camera Raw

Предусмотрена возможность создать операцию для автоматизации обработки файлов изображения с помощью ПО Camera Raw. Могут быть автоматизированы процесс редактирования и процесс сохранения файлов в таких форматах, как PSD, DNG, JPEG, Large Document Format (PSB), TIFF и PDF. В приложении Photoshop для обработки одного или нескольких файлов изображений можно также использовать команду "Пакетная обработка", функцию "Графический процессор" или команду "Создать дроплет". Функция "Графический процессор" особенно удобна при сохранении файлов изображений в различных форматах файла в течение одного и того же сеанса обработки. Ниже приведены некоторые советы по автоматизации обработки файлов изображения необработанного снимка.

- Прежде чем приступить к записи действия, необходимо вначале выбрать элемент "Параметры изображения" в меню "Настройки Camera Raw" диалогового окна "Camera Raw". При использовании данного способа для воспроизведения действия служат конкретные параметры каждого изображения (взяты из базы данных Camera Raw или сопроводительных файлов XMP).
- Если намечено использовать действие в сочетании с командой "Пакетная обработка", то может потребоваться применить команду "Сохранить как" и выбрать формат файла при сохранении изображения необработанного снимка.
- Если некоторое действие используется для открытия файла необработанного снимка, то в диалоговом окне Camera Raw отражаются параметры, применявшиеся во время записи действия. Может потребоваться создать различные действия для открытия файлов изображения необработанного снимка с разными параметрами.
- При использовании команды "Пакетная обработка" выберите "Отменить команды "Открыть" действия". В таком случае все команды "Открыть", предусмотренные в действии, будут применяться к файлам, включенным в пакет, а не к файлам, указанным по имени в действии. Отмените выделение элемента "Отменить команды "Открыть" действия", только если есть необходимость, чтобы действие применялось к открытым файлам или если команда "Открыть" служит в действии для выборки необходимой информации.

- При использовании команды "Пакетная обработка" выделите элемент "Подавить диалоговые окна "Параметры открытия файла"", чтобы отменить открытие диалогового окна "Camera Raw" при обработке каждого изображения необработанного снимка.
- При использовании команды "Пакетная обработка" выделите элемент "Отменить команды "Сохранить как" действия", если требуется, чтобы в действии применялись инструкции из команды "Пакетная обработка", а не инструкции из команды "Сохранить как". Если выбран этот вариант организации работы, то действие должно содержать команду "Сохранить как", поскольку команда "Пакетная обработка" не предусматривает автоматическое сохранение исходных файлов. Отмените выделение элемента "Отменить команды "Сохранить как" действия", чтобы иметь возможность сохранять файлы, обработанные командой "Пакетная обработка", в том месте, которое указано в диалоговом окне "Пакетная обработка".
- Создавая дроплет, выделите элемент "Подавить диалоговые окна "Параметры открытия файла" в области воспроизведения диалогового окна "Создать дроплет". В результате этого будет исключено появление диалогового окна "Camera Raw" при обработке каждого изображения необработанного снимка.


См. также

“Преобразование файлов с помощью обработчика изображений” на странице 664

“Обработка пакета файлов” на странице 664

Открытие изображений в ПО Camera Raw

- Для обработки изображений в ПО Camera Raw выделите один или несколько файлов необработанных снимков в программе Bridge, а затем выберите пункт меню "Файл" > "Открыть в Camera Raw", либо нажмите клавиши "Ctrl"+"R" (Windows) или "Command"+"R" (Mac OS). После того как будет завершено внесение изменений в диалоговом окне "Camera Raw", нажмите кнопку "Готово", чтобы подтвердить изменения и закрыть диалоговое окно. Можно также нажать кнопку "Открыть", чтобы открыть копию откорректированного изображения в программе Photoshop.
- Для импорта изображений необработанного снимка в приложение Photoshop выделите один или несколько файлов необработанных снимков в программе Bridge, а затем выберите пункт меню "Файл" > "Открыть с помощью" > "Photoshop CS3". (Можно также выбрать пункт "Файл" > "Открыть" в приложении Photoshop, провести поиск и выделить файлы необработанных снимков.) После внесения изменений в диалоговом окне "Camera Raw" нажмите кнопку "Открыть", чтобы подтвердить изменения.

 *Дважды щелкните миниатюру в программе Bridge, удерживая нажатой клавишу "Shift", чтобы открыть изображение необработанного снимка в приложении Photoshop без отображения диалогового окна "Camera Raw". Удерживайте нажатой клавишу "Shift", выбирая пункт "Файл" > "Открыть", чтобы открыть несколько выделенных изображений.*


- Чтобы импортировать изображения необработанного снимка в приложение After Effects, выделите один или несколько файлов необработанных снимков в программе Bridge, а затем выберите пункт "Файл" > "Поместить в After Effects". (Можно также выбрать команду "Файл" > "Импорт" в приложении After Effects, выполнить поиск и выделить требуемые файлы необработанных снимков.) После внесения изменений в диалоговом окне "Camera Raw" нажмите кнопку "ОК", чтобы подтвердить изменения.

Сохранение изображения Camera Raw в другом формате

Предусмотрена возможность сохранять файлы необработанных снимков в диалоговом окне "Camera Raw" в формате PSD, TIFF, JPEG или DNG.

При использовании команды "Сохранить" в диалоговом окне "Camera Raw" файлы помещаются в очередь для обработки и сохранения. Это удобно, если проводится обработка нескольких файлов в диалоговом окне "Camera Raw" и их сохранение в одном и том же формате.

- 1 В диалоговом окне "Camera Raw" нажмите кнопку "Сохранить" в левом нижнем углу диалогового окна.

 *Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или клавишу "Option" (Mac OS), чтобы исключить появление диалогового окна "Параметры сохранения" ПО Camera Raw при сохранении файла.*

- 2 В диалоговом окне "Параметры сохранения" укажите следующие параметры.

Назначение	Определяет место сохранения файла. При необходимости нажмите кнопку "Выбрать папку" и перейдите в нужное место.
Именовании файлов	Позволяет указать имя файла с использованием соглашения об именовании, которое включает такие элементы, как дата и серийный номер камеры. Применение информативных имен файлов, создаваемых в соответствии с соглашением об именовании, упрощает упорядочение файлов изображения.

3 Выберите формат файла в меню "Формат".

4 Нажмите кнопку "Сохранить".

Параметры формата

Digital Negative Позволяет сохранить копию файла необработанного снимка в формате файла DNG.

- **Сжатый (без потерь)** Предусматривает использование формата сжатия без потерь, позволяющего избежать потерь информации и вместе с тем уменьшить размер файла.

- **Преобразовать в линейное изображение** Позволяет сохранить данные изображения в интерполированном формате (с устранением эффекта "мозаики"). Результирующее интерполированное изображение может интерпретироваться в другом программном обеспечении, даже если в нем отсутствует профиль для цифровой камеры, с помощью которой снято изображение.

- **Встроить исходный необработанный файл** Позволяет сохранить все исходные данные изображения необработанного снимка в файле DNG.

- **Просмотр JPEG** Обеспечивает встраивание изображений JPEG для предварительного просмотра в файл DNG. Если принято решение встроить изображение JPEG для предварительного просмотра, появляется возможность выбрать его размер. Если в файл DNG встроено изображение JPEG для предварительного просмотра, обеспечивается возможность просматривать содержимое файла DNG в других приложениях, не анализируя данные необработанного снимка.

JPEG Позволяет сохранять копии файлов необработанных снимков в формате JPEG (Joint Photographic Experts Group). Для указания величины сжатия задайте значение от 0 до 12 или выберите его в меню. Ввод более высокого значения или выбор в меню элемента "Высокое" (или "Максимальное") приводит к тому, что применяется меньшее сжатие, качество изображения возрастает и размер файла увеличивается. Формат JPEG обычно используется для отображения фотографий и других изображений с непрерывным спектром тонов в фотогалереях Web, демонстрациях слайдов, презентациях и в других сетевых службах.

TIFF Позволяет сохранить копии файлов необработанных снимков в виде файлов TIFF (Tagged-Image File Format). Укажите, следует ли отказаться от сжатия либо применить формат сжатия LZW или ZIP. TIFF представляет собой гибкий формат растрового изображения, поддерживаемый практически всеми приложениями рисования, обработки изображений и верстки. Формат TIFF обеспечивает большее сжатие и лучшую совместимость с другими приложениями по сравнению с форматом PSD.


Photoshop Обеспечивает сохранение копий файлов необработанных снимков в формате файла PSD. Предусмотрена возможность указать, следует ли обеспечить сохранение данных пикселей, оставшихся после кадрирования, в файле PSD.

Выполнение корректировок цвета и тона в ПО Camera Raw

Использование гистограммы и уровней RGB в ПО Camera Raw

Гистограмма представляет количество пикселей в изображении, соответствующих различным значениям светимости. Если в гистограмме изображения имеются ненулевые значения при любой величине светимости, это означает, что изображение характеризуется использованием полного диапазона градаций яркости. Гистограмма, в которой не используется полный диапазон градаций яркости, соответствует тусклому изображению,

отличающемуся недостаточной контрастностью. Гистограмма с выбросом в левой стороне показывает, что имеет место отсечение по теням; гистограмма с выбросом на правой стороне указывает на наличие отсечения по светам.

 Выберите "Тени" или "Свет", чтобы видеть в просмотром изображении, на каких участках происходит усечение пикселей. Для получения дополнительной информации см. раздел "Просмотр участков отсечения по светлым и темным тонам в ПО Camera Raw" на странице 102.


Одна из задач, которые чаще всего выполняются при корректировке изображения, состоит в более равномерном распределении значений пикселей слева направо на гистограмме, чтобы эти значения не были сгруппированы в том или другом конце.

Гистограмма состоит из трех слоев цвета, которые представляют каналы красного, зеленого и синего цветов. Белый цвет появляется, если перекрываются все три канала; желтый, пурпурный и голубой цвета появляются, если перекрываются два из трех каналов RGB (желтый соответствует перекрытию красного и зеленого каналов, сиреневый появляется при перекрытии красного и синего каналов, а голубой – при перекрытии зеленого и синего каналов).

Гистограмма изменяется автоматически по мере корректировки параметров в диалоговом окне "Camera Raw".

Под гистограммой отображаются значения RGB пикселя, находящегося под курсором (в миниатюре).

Примечание. Предусмотрена также возможность использовать инструмент "Цветовой эталон" для размещения до девяти цветовых эталонов в миниатюре. Значения RGB при этом появляются над миниатюрой. Для удаления одного из цветовых эталонов щелкните на нем, удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или клавишу "Option" (Mac OS). Чтобы удалить все цветовые эталоны, нажмите кнопку "Удалить эталоны".



В диалоговом окне "Camera Raw" отображаются значения RGB пикселя, находящегося под курсором.

Просмотр участков отсечения по светам и теням в ПО Camera Raw

Усечение происходит, если цветовые значения пикселя становятся выше наивысшего значения или ниже наименьшего значения, которое может быть представлено в изображении; чрезмерно яркие значения усекаются так, что происходит вывод белого цвета, а чрезмерно темные значения усекаются так, что происходит вывод черного цвета. Результатом становится потеря деталей изображения.

- Чтобы видеть в контексте всей остальной миниатюры, какие пиксели подвергаются усечению, выберите параметры "Тени" или "Свет" под гистограммой.
- Для просмотра только тех пикселей, которые подвергаются усечению, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или клавишу "Option" (Mac OS), перетаскивая ползунки "Экспозиция", "Экспокоррекция" или "Черный".

Применительно к усечению по светлым тонам пиксели, усечение которых происходит во всех цветовых каналах, внешне выглядят как белые. Применительно к усечению по темным тонам пиксели, усечение которых происходит во всех цветовых каналах, внешне выглядят как черные. Усечение по одному или двум каналам демонстрируется с помощью основного цвета (красного, зеленого, синего) или комбинированного цвета (голубого, сиреневого, желтого).

Примечание. В некоторых случаях усечение происходит в связи с тем, что цветовое пространство, применяемое для работы, имеет слишком узкий цветовой охват. Если происходит усечение цветов, предусмотрите возможность использования в работе цветового пространства с более широким цветовым охватом, такого как ProPhoto RGB.

Элементы управления балансом белого в ПО Camera Raw

Задачу корректировки баланса белого можно весьма упрощенно описать как выявление на изображении объектов, которые должны иметь нейтральный цвет (белый или серый), а затем корректировка цветов в изображении для придания этим объектам нейтрального цвета. Белые или серые объекты в сцене приобретают цвет, придаваемый окружающим освещением или вспышкой, используемой при съемке изображения. Если для указания объекта, который должен быть белым или серым, используется инструмент "Баланс белого", то программа Camera Raw получает возможность определить, какой цвет имело освещение, при котором была снята сцена, а затем автоматически откорректировать освещение сцены.

Как мера освещения сцены используется цветовая температура (в градусах Кельвина), поскольку естественные источники света и лампы накаливания испускают свет, имеющий предсказуемое распределение цветов, соответствующее их температуре.

Цифровая камера регистрирует баланс белого в момент экспозиции как элемент метаданных. Внешний модуль Camera Raw считывает это значение и применяет его в качестве начальной настройки при открытии файла в диалоговом окне "Camera Raw". Эта настройка обычно позволяет определить правильную величину цветовой температуры или близкое к ней значение. Если же это значение не совсем правильно, можно выполнить корректировку баланса белого.

***Примечание.** Не все ошибки цветопередачи появляются вследствие неправильного баланса белого. Используйте элементы управления на вкладке "Калибровка", чтобы устранить ошибки цветопередачи, которые остаются после корректировки баланса белого.*

На вкладке "Стандартные" диалогового окна "Camera Raw" имеются три элемента управления, позволяющие устранить ошибки цветопередачи в изображении.

Баланс белого ПО Camera Raw Во внешнем модуле применяется настройка баланса белого и соответствующим образом изменяются свойства "Температура" и "Оттенок" на вкладке "Стандартные". Эти элементы управления используются для точной настройки цветового баланса.


- **По снимку** Используются настройки баланса белого камеры, если они являются доступными.

- **Автоматически** Баланс белого вычисляется на основе данных изображения.

***Примечание.** Если внешний модуль Camera Raw не распознает настройку баланса белого камеры, то выбор варианта "По снимку" равносителен выбору варианта "Автоматически".*

Температура Задаёт в качестве баланса белого цветовую температуру, заданную пользователем. Уменьшайте значение "Температура", чтобы откорректировать снимок, полученный при более низкой цветовой температуре освещения; во внешнем модуле Camera Raw цвета изображения (желтоватые) преобразуются в более синие для компенсации низкой цветовой температуры окружающего освещения. И наоборот, увеличивайте значение "Температура", чтобы откорректировать снимок, полученный при более высокой цветовой температуре освещения; цвета изображения становятся более теплыми (желтоватыми) для компенсации с учетом более высокой цветовой температуры окружающего освещения (синеватого).


Примечание. Диапазон и единицы измерения для элементов управления "Температура" и "Оттенок" становятся другими, если осуществляется корректировка такого изображения, отличного от необработанного снимка, как изображение JPEG или TIFF.



Корректировка баланса белого

А. Перемещение ползунка "Температура" вправо позволяет исправить снимок, полученный при более высокой цветовой температуре освещения **Б.** Перемещение ползунка "Температура" влево позволяет исправить снимок, полученный при более низкой цветовой температуре освещения **В.** Снимок после корректировки цветовой температуры

Оттенок Задаёт баланс белого для компенсации зеленого или пурпурного оттенка. Уменьшите значение "Оттенок", чтобы добавить зеленого цвета к изображению; увеличьте значение "Оттенок", чтобы добавить пурпурного цвета.

💡 Для быстрой корректировки баланса белого выберите инструмент "Баланс белого" , а затем щелкните область в миниатюре, которая должна иметь нейтральный цвет, серый или белый. Свойства "Температура" и "Оттенок" корректируются, что позволяет точно придать участку с выбранным цветом нейтральный цвет (если это возможно). Если принято решение выполнить щелчок на одном из белых участков, выберите такую заметную область, которая содержит крупную белую деталь, а не просто небольшой блик. Можно дважды щелкнуть кнопку "Баланс белого", чтобы восстановить такое же значение "Баланс белого", как и в варианте "По снимку".

Корректировка тона во внешнем модуле Camera Raw

Диапазон градаций яркости изображения можно откорректировать с использованием элементов управления тоном на вкладке "Стандартные".


После нажатия кнопки "Автоматически" в верхней части раздела с элементами управления тоном вкладки "Основные" внешний модуль Camera Raw анализирует изображение необработанного снимка и автоматически вносит корректировки в значения элементов управления тоном ("Экспозиция", "Экспокоррекция", "Заполняющий свет", "Компоненты черного", "Яркость" и "Контраст").

При автоматической корректировке тона внешний модуль Camera Raw пропускает все корректировки, сделанные ранее на других вкладках (таких как тонкая настройка тона на вкладке "Кривые"). По этой причине обычно следует вначале применять автоматическую корректировку тона (если она вообще предусмотрена) для получения начальной аппроксимации наилучших настроек для рассматриваемого изображения. Если съемка проводилась очень тщательно и различные снимки были преднамеренно сняты с разными экспозициями, то, по-видимому, не следует отменять всю эту работу, применяя автоматическую корректировку тона. С другой стороны, можно всегда попытаться нажать кнопку "Автоматически", а затем отменить корректировки, если они окажутся неприемлемыми.

Для просмотревых изображений в программе Bridge используются параметры изображения, применяемые по умолчанию. Если в применяемые по умолчанию настройки изображения необходимо включить автоматическую корректировку тона, выберите элемент "Применять автоматические корректировки тона" в разделе "Заданные по умолчанию параметры изображения" параметров внешнего модуля Camera Raw.

Примечание. Если производится сравнение изображений с учетом их просмотревых вариантов в программе Bridge, то может потребоваться оставить параметр "Применять автоматические корректировки тона" не выделенным, что и принято по умолчанию. В противном случае придется сравнивать изображения, которые уже были откорректированы.

По мере внесения изменений следите за концевыми точками гистограммы или используйте миниатюры, на которых показаны участки отсечения по теням и светам.

 *Перемещая ползунок "Экспозиция", "Экспокоррекция" или "Компоненты черного", удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), чтобы иметь возможность просматривать участки, на которых произошло усечение по теням или светам. Перемещайте ползунок до тех пор, пока не начнет усечение, а затем немного измените корректируемую величину в обратном направлении. (Для получения дополнительной информации см. раздел "Просмотр участков усечения по светам и теням в ПО Camera Raw" на странице 102.)*

- Чтобы вручную откорректировать значение одного из элементов управления тоном, перетащите его ползунок, введите число в текстовом поле или выберите значение в текстовом поле и нажмите клавишу со стрелкой вверх или вниз.
- Чтобы восстановить значение по умолчанию, дважды щелкните ползунок.

Экспозиция Позволяет корректировать общую яркость изображения, что оказывает большее влияние при высоких значениях. Уменьшите значение "Экспозиция", чтобы изображение стало более темным; увеличьте значение "Экспозиция", чтобы изображение стало более светлым. Значения изменяются на величины, эквивалентные значениям диафрагмы объектива. Корректировка, равная +1,50, равнозначна расширению апертуры на 1-1/2 значения диафрагмы объектива. Аналогичным образом, корректировка, равная -1,50, равнозначна сужению апертуры на 1-1/2 значения диафрагмы объектива. (Используйте элемент "Экспокоррекция", чтобы уменьшить значения, вызывающие отсечение по светлым тонам.)

Экспокоррекция Позволяет предпринять попытку восстановить детали на тех участках, где произошло усечение по светлым тонам. ПО Camera Raw Внешний модуль позволяет восстановить некоторые детали на тех участках, где произошло усечение до белого в одном или двух цветовых каналах.

Заполняющий свет Позволяет предпринять попытку восстановить детали на тех участках, где произошло усечение по теням, не преобразуя черные участки в светлые. ПО Camera Raw Внешний модуль позволяет восстановить некоторые детали на тех участках, где произошло усечение до черного в одном или двух цветовых каналах. Использование варианта "Заполняющий свет" аналогично применению части фильтра "Тень/Свет" программы Photoshop, соответствующей темным тонам, или применению эффекта "Тень/Свет" программы After Effects.

Компоненты черного Позволяет указать, при каких уровнях входных значений происходит преобразование в черный цвет в окончательном полученном изображении. При увеличении значения параметра "Компоненты черного" площадь областей, в которых происходит преобразование в черный цвет, возрастает. При этом иногда создается впечатление повышенного контраста в изображении. Наибольшим изменениям подвергаются тени, тогда как участки со средними тонами и участки света изменяются намного меньше. Применение ползунка "Компоненты черного" аналогично применению ползунка с черной точкой для уровней входных данных при использовании команды "Уровни" программы Photoshop или "Уровни" программы After Effects.

Яркость Позволяет корректировать яркость или тусклость изображения, во многом аналогично тому, как это производится с помощью свойства "Экспозиция". Но вместо отсечения изображения на светлых или темных участках применение элемента управления "Яркость" приводит к сокращению светлых участков и расширению темных участков при перемещении ползунка вправо. Чаще всего лучший способ использования этого элемента управления состоит в том, чтобы выполнить настройку полного диапазона градаций яркости путем первоначального использования элементов управления "Экспозиция", "Экпокоррекция" и "Компоненты черного", а затем установить значение "Яркость". Крупные корректировки значения "Яркость" могут повлиять на характер отсечения по теням и светам, поэтому может потребоваться снова откорректировать свойство "Экспозиция", "Экпокоррекция" или "Компоненты черного" после корректировки значения "Яркость".

Контрастность Позволяет увеличивать или уменьшать контрастность изображения, главным образом затрагивая средние тона. При увеличении контрастности области изображения от среднего до темного становятся темнее, а области от среднего до светлого становятся светлее. Как правило, свойство "Контрастность" применяется для корректировки контраста средних тонов после настройки значений "Экспозиция", "Компоненты черного" и "Яркость".

Тонкая настройка кривых тона во внешнем модуле Camera Raw

Кривые тона используются для тонкой настройки изображения после выполнения корректировки тона на вкладке "Стандартные". Кривые тона представляют изменения, внесенные в диапазон градаций яркости изображения. На горизонтальной оси откладываются исходные значения тона изображения (входные значения), при этом значения, соответствующие темному тону, находятся слева, а по мере продвижения вправо отображаются значения, соответствующие все более светлым тонам. На вертикальной оси представлены измененные значения тона (выходные значения), при этом значения, соответствующие темному тону, находятся внизу, а по мере продвижения вверх отображаются значения, соответствующие все более светлым тонам.

Если какая-либо точка на кривой сдвинута вверх, то выходное значение имеет более светлый тон; если же точка сдвинута вниз, выходное значение имеет более темный тон. Прямая линия, имеющая наклон 45 градусов, показывает, что кривая отклика тона не отражает каких-либо изменений: первоначально заданные входные значения полностью совпадают с выходными значениями.

Кривая тона на вкладке "Параметрические" используется для корректировки значений в конкретных диапазонах градаций яркости изображения. Под графиком кривой находятся отдельные элементы управления, от которых зависит то, на какие участки кривой должны воздействовать свойства данной области ("Свет", "Светлые тона", "Темные тона" или "Тени"). Свойства средней области ("Темные тона" и "Светлые тона") главным образом воздействуют на среднюю область кривой. Свойства "Свет" и "Тени" в основном затрагивают концы диапазона градаций яркости.

❖ Чтобы откорректировать кривые тона, выполните любое из следующих действий.

- Перетащите ползунок "Свет", "Светлые тона", "Темные тона" или "Тени" на вкладке "Параметрические". Области кривой, на которые воздействуют ползунки, можно расширять или сужать, перетаскивая элементы управления разделителями областей по горизонтальной оси графика.
- Перетащите любую точку кривой на вкладке "Точечные". По мере перетаскивания этой точки под кривой тона отображаются значения тона "Входное" и "Выходное".
- Выберите один из вариантов в меню "Кривая" на вкладке "Точечные". Выбранная настройка отражается на вкладке "Точечные", а не в настройках на вкладке "Параметрические". По умолчанию применяется настройка "Средняя контрастность".

Элементы управления "Насыщенность" и "Красочность" во внешнем модуле Camera Raw

Предусмотрена возможность изменить насыщенность цвета (живость или чистоту цвета) для всех цветов путем корректировки значений элементов управления "Красочность" и "Насыщенность" на вкладке "Стандартные".

(Чтобы откорректировать насыщенность для конкретного диапазона цветов, используйте элементы управления на вкладке "HSL/Градации серого".)

Красочность Позволяет повысить насыщенность так, чтобы усечение оставалось минимальным по мере приближения цветов к полной насыщенности, путем изменения насыщенности всех менее насыщенных цветов при меньшем влиянии на более насыщенные цвета. Применение элемента управления "Красочность" способствует также предотвращению чрезмерной насыщенности оттенков кожи.

Насыщенность Позволяет равномерно корректировать насыщенность всех цветов изображения от -100 (монохромное изображение) до +100 (изображение с удвоенной насыщенностью).

Элементы управления "HSL/Градации серого" во внешнем модуле Camera Raw

Элементы управления на вкладке "HSL/Градации серого" могут использоваться для корректировки отдельных цветовых диапазонов. Например, если красный объект выглядит слишком ярким и бросающимся в глаза, то можно уменьшить значения "Компоненты красного" на вложенной вкладке "Насыщенность".

Следующие вложенные вкладки содержат элементы управления, предназначенные для корректировки отдельных компонентов цвета конкретного цветового диапазона.

Цветовой тон Изменяет цвет. Например, можно изменить цвет синего неба (и всех прочих объектов синего цвета), чтобы этот цвет стал не голубым, а лиловым.

Насыщенность Изменяет живость или чистоту цвета. Например, можно изменить цвет синего неба, чтобы он из серого превратился в очень насыщенный синий цвет.

Светимость Изменяет яркость цветового диапазона.

Если выбран элемент "Преобразовать в градации серого", то отображается только одна вложенная вкладка.

Смесь цветов в градациях серого Элементы управления, находящиеся на этой вкладке, позволяют откорректировать влияние каждого цветового диапазона на версию изображения в градациях серого.

Настройка тона изображения в градациях серого во внешнем модуле Camera Raw

Элементы управления, находящиеся на вкладке "Раздельное тонирование", позволяют внести цвета на изображение в градациях серого. Предусмотрена возможность добавить один цвет на весь диапазон градаций яркости, чтобы изображение выглядело как ярко-коричневое, или создать результаты разбиения тона, в котором к светлым и темным участкам применяются разные цвета. Предельные тени и света остаются черными и белыми.

Можно также применить к цветному изображению такие виды специальной обработки, как кросс-процессинг.

- 1 Выберите изображение в градациях серого. (В качестве такового может применяться изображение, преобразованное в градации серого путем выбора элемента "Преобразовать в градации серого" на вкладке "HSL/Градации серого".)
- 2 На вкладке "Раздельное тонирование" откорректируйте свойства "Цветовой тон" и "Насыщенность" для светлых и темных участков. Свойство "Цветовой тон" устанавливает цвет тона; свойство "Насыщенность" задает величину результата.
- 3 Откорректируйте элемент управления "Баланс", чтобы сбалансировать влияние элементов управления "Тень" и "Свет". При положительных значениях увеличивается влияние элементов управления "Тень", а при отрицательных значениях – влияние элементов управления "Свет".

Корректировка визуализации цветов для конкретной камеры во внешнем модуле Camera Raw

Во внешнем модуле Camera Raw для каждой поддерживаемой модели камеры при обработке необработанных изображений используются профили. Профили подготавливаются путем фотографирования специального цветного изображения при различных условиях освещения со сбалансированным белым. При установке баланса белого во внешнем модуле Camera Raw используются профили, соответствующие конкретной камере, для экстраполяции информации цветов.

Иногда цвета, визуализированные внешним модулем Camera Raw, не выглядят в соответствии с ожидаемым. Причиной может стать различие между профилем камеры и профилем во внешнем модуле Camera Raw для этой модели камеры. Еще одна причина может состоять в том, что снимок получен при нестандартных условиях освещения, выходящих за пределы диапазона компенсации внешнего модуля Camera Raw.

Чтобы обеспечить по-другому визуализацию цветов, отличных от нейтральных, можно воспользоваться элементами управления "Цветовой тон" и "Насыщенность" на вкладке "Калибровка" для корректировки параметров профиля, встроенного во внешний модуль Camera Raw. Можно также указать, должен ли использоваться встроенный профиль Camera Raw или профиль, встроенный в сам файл.

1 На вкладке "Калибровка" выберите профиль в меню Camera Profile.


Важная информация: Состав параметров в меню Camera Profile изменяется в зависимости от того, имеется ли в файле внедренный профиль и была ли выполнена обработка файла с помощью предыдущей версии Camera Raw.

• **Версия ACR 2.4, 3.0 или выше** В версиях с более высокими номерами для некоторых моделей камер представлены более новые и улучшенные профили камеры. Если обнаруживается только более низкий номер версии, такой как 2.4, то профили используемой камеры не требуют обновления. Если доступно несколько параметров, то может оказаться, что целесообразно выбрать более низкий номер версии, чтобы обеспечить поведение средств обработки снимков камеры, совместимое со средствами, применявшимися для обработки ранее полученных изображений.

• **Встроенный профиль** Использует профиль, встроенный в текущий файл. Встроенные профили могут быть представлены в файлах TIFF, JPEG, PSD и DNG.

2 Настройте свойства параметра "Оттенок тени" для устранения оттенков в тенях. Обычно уменьшение значения "Оттенок тени" приводит к добавлению зеленого цвета к темным областям, а увеличение значения "Оттенок тени" – к добавлению пурпурного цвета.


3 Используйте элементы управления "Цветовой тон" и "Насыщенность", чтобы откорректировать красный, зеленый и синий цвета в изображении. В ходе внесения корректировок следите за миниатюрой, поскольку она позволяет узнать, достигнуты ли требуемые результаты. Как правило, следует вначале откорректировать цветовой тон, а затем откорректировать его насыщенность.

4 Корректировки, выполненные на вкладке "Калибровка", воздействуют на изображение, выделенное в диалоговом окне "Camera Raw". Если необходимо сохранить корректировки и задать их в качестве применяемых по умолчанию настроек изображения для файлов, полученных с помощью конкретной камеры, выберите элемент "Сохранить новые заданные по умолчанию значения Camera Raw" в меню "Настройки Camera Raw"


Примечание. Чтобы сохранить настройки в качестве применяемых по умолчанию для конкретной камеры (указанной с помощью порядкового номера) или для конкретных условий освещения (указанных по номеру ISO), можно также модифицировать параметры "Заданные по умолчанию параметры изображения" в параметрах Camera Raw. (См. раздел "Сохранение, восстановление и загрузка настроек Camera Raw" на странице 111.)

Компенсация хроматической аберрации во внешнем модуле Camera Raw

Хроматическая аберрация представляет собой распространенный дефект, вызванный неспособностью объектива фокусировать световые волны с разными частотами (разного цвета) в одной и той же точке. В случае хроматической аберрации определенного типа изображение, относящееся к каждому из цветов спектра, находится в фокусе, но каждое изображение имеет немного другой размер. При этом типе аберрации возникает дополнительная цветная окантовка в областях, находящихся дальше других от центра изображения. Например, можно наблюдать красную окантовку с одной стороны объекта, находящейся ближе к центру изображения, и голубую окантовку на стороне объекта, находящейся дальше от центра изображения.



Первоначальное изображение (верхняя часть) и изображение после исправления хроматической аберрации (нижняя часть)

- 1 Увеличьте масштаб в области, находящейся недалеко от угла миниатюры. Для получения наилучших результатов эта область должна содержать очень темную или черную деталь на очень светлом или белом фоне. Найдите цветную окантовку.
- 2 На вкладке "Коррекция дисторсии" откорректируйте любой из следующих элементов управления.
 - **Красно-голубая кайма** Корректирует размер канала красного цвета относительно канала зеленого цвета. Это позволяет скомпенсировать красно-голубую цветную окантовку.
 - **Сине-желтая кайма** Корректирует размер канала синего цвета относительно канала зеленого цвета. Это позволяет скомпенсировать сине-желтую цветную окантовку.

Следите за миниатюрой в ходе перемещения ползунка влево или вправо. Проводя корректировку для устранения красно-голубой цветной окантовки, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), чтобы скрыть сине-желтую цветную окантовку. Аналогичным образом удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), компенсируя сине-желтую цветную окантовку, чтобы скрыть красно-голубую цветную окантовку. Общая цель состоит в том, чтобы уменьшить цветную окантовку в максимально возможной степени.

Компенсация виньетирования объектива во внешнем модуле Camera Raw

Виньетирование представляет собой дефект объектива, который приводит к тому, что края изображения, особенно углы, становятся более темными по сравнению с центром. Используйте элементы управления в разделе "Виньетирование объектива" вкладки "Коррекция дисторсии" для компенсации виньетирования.

- 1 Увеличивайте значение "Величина", чтобы углы стали светлее, или уменьшайте значение "Величина", чтобы углы стали темнее.
- 2 Уменьшайте значение "Средняя точка" для применения корректировки к более крупной области, отстоящей далеко от углов, или увеличивайте значение "Средняя точка" для применения корректировки к области, прилегающей к углам.

Модификация изображений с помощью внешнего модуля Camera Raw

Вращение изображений с помощью внешнего модуля Camera Raw

- Нажмите кнопку "Повернуть изображение на 90° против часовой стрелки" (или нажмите клавишу "L").
- Нажмите кнопку "Повернуть изображение на 90° по часовой стрелке" (или нажмите клавишу "R").

Примечание. Используя команды в меню "Редактирование", можно также поворачивать изображения в программе Bridge, не открывая диалоговое окно "Camera Raw".

Выпрямление изображений во внешнем модуле Camera Raw

- 1 В диалоговом окне "Camera Raw" выберите инструмент "Выпрямление"
- 2 Перетащите инструмент "Выпрямление" в миниатюру, чтобы определить, какие элементы изображения являются горизонтальными или вертикальными.

Примечание. Инструмент "Кадрирование" активизируется сразу после использования инструмента "Выпрямление".

Кадрирование выделенных изображений во внешнем модуле Camera Raw

- 1 В диалоговом окне "Camera Raw" выберите инструмент "Кадрирование"
- Чтобы ограничить начальную область кадрирования конкретным значением форматного соотношения, удерживайте нажатой кнопку мыши, выделяя инструмент "Кадрирование", и выберите один из вариантов в меню.
- 2 Перетащите инструмент "Кадрирование" в миниатюру, чтобы задать рамку области кадрирования.
- 3 Для перемещения, масштабирования или вращения области кадрирования перетаскивайте область кадрирования или ее рукоятки.
- 4 Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить кадрирование изображения.

Примечание. Для отмены операции кадрирования нажмите клавишу "Esc" при активном инструменте "Кадрирование" или нажмите и удерживайте кнопку инструмента "Кадрирование" и выберите элемент "Удалить кадрирование" в меню. Чтобы отменить кадрирование и закрыть диалоговое окно "Camera Raw", не обрабатывая файл изображения необработанного снимка, нажмите кнопку "Отменить" или отмените выделение инструмента "Кадрирование" и нажмите клавишу "Esc".

Увеличение резкости во внешнем модуле Camera Raw

Элемент управления "Величина повышения резкости" на вкладке "Детализация" позволяет корректировать четкость краев. Эта корректировка представляет собой разновидность корректировки "Контурная резкость", при которой обнаруживаются пикселы, отличающиеся от окружающих пикселов, на основе заданного порогового значения, и увеличивается контраст этих пикселов на указанное значение. При открытии файла изображения необработанного снимка внешний модуль Camera Raw вычисляет используемое пороговое значение с учетом модели камеры, параметра ISO и компенсации экспозиции.

Используйте параметр "Применить регулировку резкости к" в составе параметров Camera Raw для указания на то, применяется ли увеличение резкости ко всем изображениям или только к изображениям для предварительного просмотра.


- 1 Масштабируйте миниатюру по крайней мере до 100 %.
- 2 Увеличьте значение "Величина", чтобы повысить резкость. При нулевом значении увеличение резкости отменяется. Как правило, следует задавать немного более низкое значение "Количество" для получения более четких изображений.


Если нет необходимости подвергать изображение значительному редактированию в приложении Photoshop, используйте функцию увеличения резкости внешнего модуля Camera Raw. Если же изображение должно быть подвергнуто значительному редактированию в программе Photoshop, отмените увеличение резкости в программном обеспечении Camera Raw. Затем примените фильтры регулировки резкости программы Photoshop на последнем этапе, после завершения всех прочих операций редактирования и изменения размеров.

Уменьшение шума во внешнем модуле Camera Raw

В разделе "Уменьшение шума" вкладки "Детали" имеются элементы управления, позволяющие уменьшить *шум изображения* – посторонние видимые артефакты, которые ухудшают качество изображения. Шум изображения включает шум светимости (шум изображения в градациях серого), под действием которого изображение выглядит зернистым, и шум цветности (шум цветного изображения), который обычно наблюдается как цветные артефакты в изображении. Снимки, полученные при высоких скоростях ISO или с помощью менее качественных цифровых камер, могут содержать значительное количество шума.

Элемент управления "Светимость" уменьшает шум изображения в градациях серого, а элемент управления "Цвет" уменьшает шум цветного изображения. Перемещение ползунка к нулю приводит к отключению средств уменьшения шума.

 Выполняя корректировки "Сглаживание светимости" или "Уменьшение шума цветного изображения", необходимо сначала увеличить масштаб миниатюры для обеспечения более удобного отслеживания.





Перемещение ползунка "Сглаживание светимости" вправо приводит к уменьшению шума градаций серого (вверху справа), а перемещение вправо ползунка "Уменьшение цветного шума" влечет за собой уменьшение шума цветности (внизу справа).

ПО Camera Raw настройки

Сохранение, восстановление и загрузка настроек Camera Raw

Предусмотрена возможность повторно применять корректировки, внесенные в изображение. Для этого можно сохранить все текущие настройки изображения Camera Raw или любое подмножество этих настроек в качестве стиля или нового набора заданных по умолчанию значений. Заданные по умолчанию настройки применяются к конкретной модели камеры, к камере с конкретным порядковым номером или к конкретной настройке ISO, в зависимости от настроек в разделе "Заданные по умолчанию параметры изображения" параметров Camera Raw. Имена стилей отображаются на вкладке "Стили" в меню "Редактирование" > "Настройки модуля Develop" в программе Bridge, в контекстном меню для изображений необработанных снимков в программе Bridge и в подменю "Применение стилей" меню "Параметры Camera Raw" диалогового окна "Camera Raw". В указанных местах не отображаются списки стилей, если стили не сохранены в папке настроек Camera Raw. Тем не менее, можно воспользоваться командой "Загрузка настроек" для поиска и применения настроек, сохраненных в другом месте.

 Для сохранения и удаления стилей служат кнопки, находящиеся в нижней части вкладки "Стили".

❖ Нажмите кнопку меню "Параметры Camera Raw"  и выберите команду в меню.

- **Сохранить настройки** Сохраняет текущие настройки в качестве стиля. Выберите настройки, которые должны быть сохранены в стиле, а затем присвойте имя и сохраните стиль.
- **Сохранить новые заданные по умолчанию значения Camera Raw** Сохраняет текущие настройки в качестве новых, заданных по умолчанию настроек, применяемых к другим изображениям, снятым той же камерой, той же моделью камеры или с той же настройкой ISO. Выберите соответствующие параметры в разделе "Заданные по умолчанию параметры изображения" параметров Camera Raw, чтобы указать, связаны ли заданные по умолчанию значения с конкретным серийным номером камеры или с настройкой ISO.
- **Восстановить заданные по умолчанию настройки Camera Raw** Восстанавливает первоначальные заданные по умолчанию настройки для текущей камеры, модели камеры или настройки ISO.
- **Загрузить настройки** Открывает диалоговое окно "Загрузка настроек преобразования необработанного файла", в котором можно выполнить поиск файла настроек, выделить его, а затем нажать кнопку "Загрузить".

Определение места хранения настроек во внешнем модуле Camera Raw

Выберите параметр, чтобы указать, где хранятся настройки. Файлы XMP могут применяться, если намечено переместить или сохранить файл изображения и требуется сохранить настройки необработанного снимка. Команда "Экспортировать настройки" может использоваться для копирования настроек из базы данных Camera Raw в сопроводительные файлы XMP или внедрения настроек в файлы Digital Negative (DNG).

После обработки файла изображения необработанного снимка с помощью ПО Camera Raw настройки изображения сохраняются в одном из двух мест: в файле базы данных Camera Raw или в сопроводительном файле XMP. Настройки, относящиеся к файлам DNG, обычно сохраняются непосредственно в файлах DNG, как и в случае файлов TIFF.

Примечание. При импорте последовательности файлов необработанных снимков в программу *After Effects* настройки, относящиеся к первому файлу, применяются ко всем остальным файлам в последовательности, которые не имеют собственных сопроводительных файлов XMP. Программа *After Effects* не проверяет базу данных *Camera Raw*.


Но может быть задан параметр для определения того, где хранятся настройки. При повторном открытии файла изображения необработанного снимка все настройки по умолчанию принимают значения, которые использовались при последнем открытии этого файла. Атрибуты изображения (профиль целевого цветового пространства, битовая глубина, размер пикселей и разрешение) не устанавливаются вместе с настройками.

- 1 В приложении Bridge выберите пункт меню "Редактирование" > "Установки Camera Raw" (Windows) или "Bridge" > "Установки Camera Raw" (Mac OS).
- 2 В диалоговом окне "Установки Camera Raw" выберите один из следующих параметров в меню "Сохранить параметры изображения в".

ПО Camera Raw База данных	Сохраняет настройки в файле базы данных Camera Raw, находящейся в папке Documents and Settings/[имя пользователя]/Application Data/Adobe/CameraRaw (Windows) или Users/[имя пользователя]/Library/Preferences (Mac OS). Эта база данных индексируется по содержимому файла, что позволяет хранить настройки изображения необработанного снимка даже в случае перемещения или переименования файла изображения необработанного снимка.
---------------------------	---

Сопроводительные файлы .xmp	Позволяет сохранить настройки в отдельном файле, в той же папке, в которой хранится файл необработанного снимка, с тем же базовым именем и расширением .xmp. Этот вариант сохранения настроек может применяться для долгосрочного архивирования необработанных файлов с относящимися к ним параметрами, а также для обмена файлами необработанных снимков с относящимися к ним параметрами в многопользовательских рабочих процессах. В тех же сопроводительных файлах XMP могут храниться данные IPTC (International Press Telecommunications Council) или другие метаданные, относящиеся к файлу изображения необработанного снимка. Если есть необходимость открыть файлы, находящиеся на таком носителе, допускающем только чтение, как CD или DVD, обязательно скопируйте файлы на жесткий диск, прежде чем их открывать. Внешний модуль Camera Raw не сможет записать файл XMP на носитель, допускающий только чтение, и вместо этого запишет настройки в файл базы данных Camera Raw. Предусмотрена возможность просматривать файлы XMP в приложении Bridge; для этого необходимо выбрать "Просмотр" > "Показать скрытые файлы".
-----------------------------	---

Важная информация: Если для управления файлами используется система управления версиями, и настройки сохраняются в сопроводительных файлах XMP, то следует учитывать, что для внесения изменений в изображения необработанных снимков необходимо осуществлять входной и выходной контроль сопроводительных файлов; аналогичным образом, следует обеспечить управление сопроводительными файлами XMP (например, переименование, перемещение, удаление) наряду с соответствующими им файлами необработанных снимков. Такую синхронизацию файлов обеспечивают сами приложения Bridge, Photoshop, After Effects и Camera Raw, если работа с файлами осуществляется локально.


 Если настройки необработанных снимков хранятся в базе данных Camera Raw, но решено переместить файлы в другое место (записать на CD или DVD, перенести на другой компьютер и т.д.), то можно воспользоваться командой "Экспортировать настройки в XMP" для экспорта настроек в сопроводительные файлы XMP.

- 3 Если есть необходимость сохранить все корректировки, внесенные в файлы DNG, непосредственно в файлах DNG, выберите "Игнорировать сопроводительные файлы .xmp" в разделе "Обработка файла DNG" диалогового окна "Установки Camera Raw".

Копирование и вставка настроек Camera Raw


В приложении Bridge можно копировать и вставлять настройки Camera Raw из одного файла изображения в другой.

- 1 В приложении Bridge выделите файл и выберите пункт "Редактирование" > "Настройки модуля Develop" > "Копировать настройки Camera Raw".
- 2 Выделите один или несколько файлов и выберите пункт "Редактирование" > "Настройки модуля Develop" > "Вставить параметры".

 Можно также щелкнуть правой кнопкой (Windows) или щелкнуть, удерживая клавишу "Control" (Mac OS), файл изображения, чтобы выполнить копирование и вставку с использованием контекстного меню.

- 3 В диалоговом окне "Вклеить настройки Camera Raw" выберите применяемые настройки.

Применение сохраненных параметров во внешнем модуле Camera Raw

- 1 В приложении Bridge или в диалоговом окне "Camera Raw" выберите один или несколько файлов.
- 2 В приложении Bridge выберите пункт "Редактирование" > "Настройки модуля Develop" или щелкните правой кнопкой мыши имя выделенного файла. В диалоговом окне "Camera Raw" можно также выбрать "Настройки Camera Raw" .
- 3 Выберите один из следующих вариантов.
 - **Параметры изображения** Используются настройки из выбранного изображения необработанного снимка. Доступ к этому параметру может быть получен только с помощью меню "Параметры" диалогового окна "Camera Raw".
 - **ПО Camera Raw Значения по умолчанию** Позволяет использовать сохраненные настройки, применяемые по умолчанию для конкретной камеры, модели камеры или настройки ISO.
 - **Предыдущее преобразование** Предусматривает использование настроек предыдущего изображения, относящихся к той же камере, модели камеры или настройке ISO.
 - **Имя стиля** Используются настройки (которые могут представлять собой подмножества всех настроек изображения), сохраненные в качестве стиля.



Применение стиля


Примечание. Предусмотрена также возможность применять стили, заданные на вкладке "Стили".

Экспорт настроек Camera Raw и изображений DNG для предварительного просмотра

Если настройки файлов хранятся в базе данных Camera Raw, то можно воспользоваться командой "Экспортировать настройки в XMP", чтобы скопировать настройки в сопроводительные файлы XMP или внедрить их в файлы DNG. Это позволяет приложить настройки изображения к файлам Camera Raw при их перемещении.

Предусмотрена также возможность обновить изображения JPEG для предварительного просмотра, внедренные в файлы DNG.

- 1 Откройте файлы в диалоговом окне "Camera Raw".

- 2 Если осуществляется экспорт настроек или файлов просмотра, относящихся к многочисленным файлам, выберите их миниатюры в представлении "Диафильм".
- 3 В меню "Параметры Camera Raw"  выберите "Экспортировать настройки в XMP" или "Обновить просмотревые изображения DNG".

Сопроводительные файлы XMP создаются в той же папке, что и файл изображения необработанного снимка. Если файлы изображения необработанного снимка сохранены в формате DNG, то настройки внедряются непосредственно в файлы DNG.

ПО Camera Raw Параметры рабочего процесса

Параметры рабочего процесса задают настройки для всех файлов, выводимых из внешнего модуля Camera Raw, включая битовую глубину цвета, цветовое пространство и размеры в пикселах. Параметры рабочего процесса определяют способ открытия этих файлов в приложении Photoshop, но не влияют на то, как происходит импорт файла необработанного снимка в приложении After Effects. Настройки рабочего процесса не затрагивают сами данные необработанного снимка.

Настройки рабочего процесса можно просматривать и модифицировать в нижней части диалогового окна "Camera Raw".

Пространство Указывает целевой цветовой профиль. Как правило, следует задавать в качестве параметра "Пространство" такое значение, которое используется для рабочего пространства RGB программы Photoshop. Следует учитывать, что исходным профилем для файла изображения необработанного снимка обычно является собственное цветовое пространство камеры. Профили, перечисленные в меню "Пространство", встроены во внешний модуль Camera Raw. Если есть необходимость использовать цветовое пространство, не перечисленное в меню "Пространство", выберите элемент "ProPhoto RGB", а затем преобразуйте его в любое необходимое рабочее пространство после открытия файла в программе Photoshop.

Глубина Указывает, следует ли открывать файл как изображение с битовой глубиной цвета 8 или 16 в приложении Photoshop.

Размер Указывает размеры изображения в пикселах при импорте в приложение Photoshop. По умолчанию применяются размеры в пикселах, которые использовались при фотографировании изображения. Для создания повторной выборки изображения используется меню "Размер".

При использовании камер с квадратными пикселями выбор размера, меньшего чем собственный, позволяет ускорить обработку, если планируется получение меньшего окончательного изображения. Выбор более крупных размеров аналогичен увеличению размеров изображения в программе Photoshop.

При использовании камер с неквадратными пикселями собственным размером является такой размер, который способствует наиболее полному сохранению общего количества пикселей. Выбор другого размера позволяет свести к минимуму необходимость преобразования размеров во внешнем модуле Camera Raw, что приводит к получению изображения немного более высокого качества. В меню "Размер" тот размер, который позволяет получить наилучшее качество, обозначается звездочкой (*).

Примечание. *Всегда имеется возможность изменить размер изображения в пикселах после его открытия в приложении Photoshop.*

Разрешение Указывает разрешение, при котором будет напечатано изображение. Эта настройка не влияет на размеры в пикселах. Например, изображение с размерами 2048 x 1536 пикселей, будучи напечатанным с разрешением 72 точки на дюйм, приобретает размеры приблизительно 28-1/2 x 21-1/4 дюйма. Будучи напечатанным с разрешением 300 точек на дюйм, то же изображение приобретает размеры приблизительно 6-3/4 x 5-1/8 дюйма. Можно также использовать команду "Размер изображения" для корректировки разрешения в приложении Photoshop.

Глава 5: Цвет

Цвет можно описать различными способами при помощи цветовых моделей, например RGB или CMYK. При работе с изображениями цвета определяются при помощи одной из цветовых моделей. Photoshop позволяет выбрать такой подход к цвету, который будет соответствовать обрабатываемому изображению и области его применения.


О цвете

Основные сведения о цвете

Понимание принципов формирования и баланса цветов способствует более эффективной работе в Photoshop. Владение базовой теорией цветов позволяет достигать последовательных результатов, не полагаясь на случай.

Первичные цвета


Первичные аддитивные цвета – это три цветовых компонента света (красный, зеленый и синий), которые в различных сочетаниях образуют все цвета видимого спектра. Сложение красного, синего и зеленого в равных долях дает белый цвет. Полное отсутствие трех первичных цветов дает черный цвет. Компьютерные мониторы – это устройства, которые формируют цветное изображение на основе первичных аддитивных цветов.



Аддитивные цвета (RGB)

К. Красный З. Зеленый С. Синий


Первичные субтрактивные цвета – это красители, которые, смешиваясь в различных комбинациях, образуют спектр цветов. В отличие от мониторов, принтеры используют первичные субтрактивные цвета (голубой, пурпурный, желтый и черный красители) для формирования цветов посредством субтрактивного смешивания. Термин "субтрактивный" используется потому, что после смешивания чистых первичных цветов формируются их менее чистые версии. Например, оранжевый цвет получается в результате субтрактивного смешивания пурпурного и желтого.



Субтрактивные цвета (СМУК)
Г. Голубой П. Пурпурный Ж. Желтый Ч. Черный

Цветовой круг

Если раньше вам не приходилось иметь дело с компонентами цвета, то для работы над цветовым балансом полезно иметь под рукой стандартную диаграмму цветового круга. Она также позволяет предсказать, как изменение одного из компонентов цвета отразится на других цветах и каким образом эти изменения будут преобразованы между цветовыми моделями RGB и СМУК.



Цветовой круг
К. Красный Ж. Желтый З. Зеленый Г. Голубой С. Синий П. Пурпурный

Например, интенсивность любого из цветов в изображении можно понизить, увеличив уровень противоположного ему цвета на цветовом круге, и наоборот. Цвета, лежащие в противоположных точках стандартного цветового круга, называются *комплементарными*. Аналогичным образом уровни цветов можно увеличивать и уменьшать, регулируя на цветовом круге два смежных цвета или даже два цвета, смежных с противоположным.

В режиме СМУК уровень пурпурного можно уменьшить двумя способами: либо снизив интенсивность пурпурного, либо повысив уровень его комплементарного цвета (находящегося в противоположной точке цветового круга), то есть зеленого. В режиме изображений RGB уровень пурпурного можно уменьшить, либо снизив интенсивность красного и синего, либо увеличив уровень зеленого. Все эти настройки влияют на общий цветовой баланс, который будет содержать меньше пурпурного цвета.

См. также

“Выбор цвета при помощи палитры цветов Adobe” на странице 131

Цветовые модели, пространства и режимы

Цветовая модель описывает цвета, которые мы видим и с которыми работаем в цифровых изображениях. Каждая из цветовых моделей (RGB, CMYK и HSB) использует для описания цветов собственный метод (обычно числовой).

Цветовое пространство является вариантом цветовой модели и характеризуется определенным *охватом* (диапазоном) цветов. Например, в цветовую модель RGB входят несколько цветовых пространств: Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB и так далее.

Любое устройство, такое как монитор или принтер, имеет собственное цветовое пространство и способно воспроизводить цвета только в пределах его цветового охвата. При перемещении изображения с одного устройства на другое цвета изображения могут измениться, поскольку каждое устройство интерпретирует значения RGB или CMYK в соответствии с собственным цветовым пространством. Поэтому при перемещении изображений можно использовать управление цветом, чтобы большинство цветов оставались неизменными или выглядели почти одинаково. См. раздел “Почему цвета иногда отличаются” на странице 138.

В Photoshop *цветовой режим* документа определяет, какой цветовой метод применяется при отображении и печати обрабатываемого изображения. Цветовые режимы Photoshop основаны на цветовых моделях, которые полезны при работе с изображениями, предназначенными для печати. Доступны следующие режимы: RGB (красный, зеленый, синий), CMYK (голубой, пурпурный, желтый, черный), Lab (основан на L* a* b* Международной светотехнической комиссии) и “Градации серого”. Кроме того, Photoshop поддерживает режимы для специализированного отображения цветов (например, “Индексированные цвета” и “Дуплекс”). Цветовые режимы определяют количество цветов, число каналов и размер файла изображения. Выбор цветового режима также определяет, какие будут доступны инструменты и форматы файлов.

При работе с цветами изображения изменяются числовые значения, содержащиеся в файле. Однако слишком просто было бы представить цвета в виде чисел. Числовые значения сами по себе не являются абсолютными цветами – они всего лишь представляют цвета в цветовом пространстве устройства вывода.

См. также

“Цветовые режимы” на странице 119


Настройка цветового тона, насыщенности и яркости

Основываясь на восприятии цвета человеческим глазом, модель HSB описывает три основополагающие характеристики цвета:

Цветовой тон Цвет, отраженный от объекта или прошедший сквозь объект. Он определяется как точка на стандартном цветовом круге и выражается в градусах от 0° до 360°. Обычно цветовой тон определяют по названию цвета: красный, оранжевый, зеленый и т. д.

Насыщенность Интенсивность или чистота цвета (иногда называется *цветностью*). Насыщенность представляет степень содержания серого пропорционально цветовому тону и измеряется в процентах от 0 % (серый) до 100 % (полная насыщенность). На стандартном цветовом круге насыщенность возрастает от центра к краю.

Яркость Относительная величина светлого и темного обычно выражается в процентах от 0 % (черный) до 100 % (белый).



Цветовая модель HSB

Ц. Цветовой тон Н. Насыщенность Я. Яркость

Цветовые режимы

Режим RGB

Режим RGB в Photoshop использует модель RGB, назначая каждому пикселу значение интенсивности. В изображениях с 8 битами на канал значения интенсивности находятся в диапазоне от 0 (черный) до 255 (белый) для каждого из RGB-компонентов цвета (красный, зеленый, синий). Например, ярко-красный цвет может иметь значение R=246, G=20 и B=50. Если значения всех трех компонентов одинаковы, получается затемнение нейтрально-серого цвета. Если значения всех компонентов равны 255, то получается чистый белый, а если 0, то чистый черный.

Чтобы воспроизвести цвета на экране, в изображениях RGB используются три цвета, или *канала*. В изображениях, содержащих 8 бит на канал, каждый пиксел содержит 24 бита (3 канала по 8 бит) цветовой информации. В 24-битных изображениях три канала позволяют воспроизводить до 16,7 миллиона цветов на пиксел. В 48-битных (16 бит на канал) и 96-битных (32 бита на канал) изображениях каждый пиксел может воспроизводить еще больше цветов. Помимо того что модель RGB является режимом по умолчанию для новых изображений, создаваемых в Photoshop, она еще используется для отображения цветов компьютерными мониторами. Это означает, что при работе в цветовых режимах, отличных от RGB (например, в CMYK), Photoshop интерполирует изображение в RGB для отображения на экране.

Несмотря на то что RGB является стандартной цветовой моделью, точный диапазон отображаемых цветов может быть разным в зависимости от приложения и устройства вывода. Режим RGB в Photoshop изменяется в зависимости от параметров настройки рабочего пространства, установленных в диалоговом окне "Настройка цветов".

См. также

"Сведения о рабочих цветовых пространствах" на странице 155

Режим CMYK

В режиме CMYK пикселу для каждой из триадных красок присваивается значение в процентах. Самым светлым цветам (цветам подсветки) назначается меньшее значение, а более темным (цветам тени) – большее. Например, ярко-красный цвет может состоять из 2 % голубого, 93 % пурпурного, 90 % желтого и 0 % черного. Если в изображениях CMYK все четыре компонента равны 0 %, то получается чистый белый цвет.

Режим CMYK предназначен для подготовки изображения к печати с использованием триадных цветов. В результате преобразования RGB-изображения в CMYK получается *цветоделение*. Если исходное изображение было RGB, его лучше всего отредактировать в режиме RGB и только в самом конце преобразовать в CMYK. В режиме RGB команды "Параметры цветопробы" позволяют имитировать эффекты преобразования в CMYK, не изменяя сами данные. В режиме CMYK можно также работать непосредственно с изображениями CMYK, полученными со сканера или импортированными из профессиональных систем.

Несмотря на то что CMYK – это стандартная цветовая модель, точный диапазон воспроизводимых цветов может различаться в зависимости от печатной машины и условий печати. Режим CMYK в Photoshop изменяется в зависимости от параметров настройки рабочего пространства, установленных в диалоговом окне "Настройка цветов".

См. также

“Сведения о рабочих цветовых пространствах” на странице 155

“Цвета экранной цветопробы” на странице 147

Режим Lab

Цветовая модель $L^*a^*b^*$ (Lab) Международной светотехнической комиссии основана на восприятии цвета человеческим глазом. В режиме Lab числовые значения описывают все цвета, которые видит человек с нормальным зрением. Поскольку значения Lab описывают, как выглядит цвет, а не сколько конкретной краски требуется устройству (например, монитору, настольному принтеру или цифровой камере) для воспроизведения цветов, модель Lab считается *аппаратно-независимой* цветовой моделью. Системы управления цветом используют Lab в качестве справочника цветов, чтобы получать предсказуемые результаты при преобразовании цвета из одного цветового пространства в другое.

В режиме Lab есть компонент яркости (L), который может находиться в диапазоне от 0 до 100. В палитре цветов Adobe и палитре "Цвет" компоненты *a* (зелено-красная ось) и *b* (сине-желтая ось) могут иметь значения в диапазоне от +127 до -128.

Изображения Lab можно сохранять в следующих форматах: Photoshop, Photoshop EPS, Large Document Format (PSB), Photoshop PDF, Photoshop Raw, TIFF, Photoshop DCS 1.0 и Photoshop DCS 2.0. 48-битные (16 бит на канал) изображения Lab можно сохранять в форматах Photoshop, Large Document Format (PSB), Photoshop PDF, Photoshop Raw и TIFF.

Примечание. *Файлы в форматах DCS 1.0 и DCS 2.0 в момент открытия преобразуются в CMYK.*

Режим градаций серого

В режиме градаций серого в изображениях используются различные оттенки серого цвета. В 8-битных изображениях допускается до 256 оттенков серого. Каждый пиксел изображения в градациях серого содержит значение яркости в диапазоне от 0 (черный) до 255 (белый). В 16- и 32-битных изображениях количество оттенков серого значительно больше.

Значения оттенков серого также могут быть выражены в процентах суммарного покрытия черной краской (значение 0 % эквивалентно белому, а 100 % – черному).

Режим градаций серого использует диапазон, определенный параметрами рабочего пространства, заданными в диалоговом окне "Настройка цветов".

См. также

“Сведения о рабочих цветовых пространствах” на странице 155

Битовый режим

Битовый режим представляет каждый пиксел изображения одним из двух значений (черный или белый). Изображения в этом режиме называются битовыми (1-битными), поскольку на каждый пиксел приходится ровно один бит.

Режим "Дуплекс"

В режиме "Дуплекс" создаются монотонные, дуплексные (двухцветные), триотонные (трехцветные) и тетратонные (четырёхцветные) изображения в градациях серого с использованием от одной до четырех заказных красок.

См. также

“О дуотонах” на странице 538

Режим "Индексированные цвета"

Режим "Индексированные цвета" выдает 8-битные изображения, содержащие не более 256 цветов. При преобразовании в режим индексированных цветов Photoshop строит *таблицу цветов изображения (CLUT)*, в которой хранятся и индексируются цвета, используемые в изображении. Если цвет исходного изображения отсутствует в этой таблице, программа выбирает ближайший из имеющихся цветов или выполняет *дизеринг* для имитации недостающего цвета.

Хотя палитра цветов этого режима ограничена, он позволяет уменьшить размер файла изображения, при этом сохраняя качество изображения, необходимое для мультимедийных презентаций, web-страниц и т. п. Возможности редактирования в этом режиме ограничены. Если необходимо большое редактирование, следует временно перейти в режим RGB. В режиме индексированных цветов файлы можно сохранять в следующих форматах: Photoshop, BMP, DICOM, GIF, Photoshop EPS, Large Document Format (PSB), PCX, Photoshop PDF, Photoshop Raw, Photoshop 2.0, PICT, PNG, Targa и TIFF.

Многоканальный режим

Изображения в многоканальном режиме содержат 256 уровней серого для каждого из каналов и могут пригодиться при специализированной печати. Такие изображения можно сохранять в следующих форматах: Photoshop, Large Document Format (PSB), Photoshop 2.0, Photoshop Raw и Photoshop DCS 2.0.

При преобразовании изображений в многоканальный режим могут оказаться полезны следующие сведения.

- Цветовые каналы исходного изображения становятся каналами смесевых цветов.
- При преобразовании изображения CMYK в многоканальный режим создаются голубой, пурпурный, желтый и черный каналы смесевых цветов.
- При преобразовании изображения RGB в многоканальный режим создаются голубой, пурпурный и желтый каналы смесевых цветов.
- Удаление канала из изображения RGB, CMYK или Lab автоматически преобразовывает это изображение в многоканальный режим.
- Чтобы экспортировать многоканальное изображение, его нужно сохранить в формате Photoshop DCS 2.0.

Преобразование между цветовыми режимами

Преобразование изображения в другой цветовой режим

Изображение можно перевести из его оригинального (исходного) режима в другой (целевой). Выбор для изображения другого цветового режима приводит к необратимому изменению содержащихся в изображении значений цвета. Например, при преобразовании изображения RGB в режим CMYK цветовые значения RGB, выходящие за пределы цветового охвата CMYK (определенного параметром рабочего пространства CMYK в диалоговом окне "Настройка цветов"), корректируются для попадания в этот цветовой охват. В результате этого некоторые данные изображения могут быть утрачены и не восстановятся при обратном переходе из режима CMYK в RGB.

Перед преобразованием изображения лучше всего выполнить следующие действия.

- Выполните как можно больший объем редактирования в исходном режиме изображения (обычно для изображений, полученных с большинства сканеров и цифровых камер, это RGB, а для изображений, полученных с традиционных сканеров барабанного типа или импортированных из систем Scitex, это CMYK).

- Перед преобразованием сохраните резервную копию изображения. Обязательно сохраните копию изображения, содержащую все слои, чтобы после преобразования можно было вернуться к редактированию исходной версии изображения.
- Выполните сведение изображения, прежде чем его преобразовывать. При изменении режима изменится взаимодействие цветов между режимами наложения слоев.
- ❖ Выберите меню "Изображение" > "Режим", а затем необходимый режим. Режимы, недоступные для активного изображения, отображаются в меню серым цветом.

При преобразовании изображения в режим "Многоканальный", "Битовый формат" или "Индексированные цвета" производится его сведение, поскольку в этих режимах слои не поддерживаются.

Добавление в операцию изменения цветового режима

Существует возможность определить условия смены цветового режима, чтобы преобразование происходило во время *операции*, которая представляет собой серию команд, последовательно применяемых к одному или нескольким файлам. Если смена режима является частью операции и режим открываемого изображения не соответствует указанному в операции исходному режиму, может произойти ошибка. Например, предположим, что одним из этапов операции является преобразование изображения из исходного режима RGB в целевой режим СМУК. Применение этой операции к изображению, находящемуся в режиме градаций серого или в любом другом режиме, отличном от RGB, приведет к ошибке.

При записи операции можно воспользоваться командой "Изменение цветового режима", чтобы указать один или несколько исходных режимов и один целевой.

- 1 Начните запись операции.
- 2 Выберите меню "Файл" > "Автоматизация" > "Изменение цветового режима".
- 3 В диалоговом окне "Изменение цветового режима" выберите один или несколько режимов в качестве исходных. Можно также нажать кнопку "Все", чтобы выбрать все возможные режимы, или "Нет", чтобы не был выбран ни один режим.
- 4 Выберите целевой режим из всплывающего меню "Режим".
- 5 Нажмите кнопку "ОК". Изменение цветового режима будет добавлено в палитру "Операции" в качестве нового шага.

См. также

"Автоматизация при помощи операций" на странице 656

Преобразование цветной фотографии в режим градаций серого

- 1 Откройте фотографию, которую необходимо преобразовать в черно-белую.
- 2 Выберите пункт "Изображение" > "Режим" > "Градации серого".
- 3 Если на экране появится вопрос о том, нужно ли удалить информацию о цветах, нажмите кнопку "ОК". Photoshop преобразует цвета изображения в черный, белый и оттенки серого.

См. также

"Преобразование цветного изображения в черно-белый формат." на странице 181

Преобразование изображения в битовый режим

В результате преобразования изображения в битовый режим количество цветов в изображении сокращается до двух, что значительно упрощает его структуру и уменьшает размер файла.

При преобразовании цветного изображения в битовый режим это изображение сначала нужно перевести в режим градаций серого. В результате из пикселей удаляется информация о цветовом тоне и насыщенности и остаются только значения яркости. Но, поскольку для битовых изображений доступно очень немного функций редактирования, обычно имеет смысл редактировать эти изображения в режиме градаций серого и только затем преобразовывать их в битовый режим.

Примечание. Изображения в битовом режиме содержат 1 бит на канал. Прежде чем преобразовывать в битовый режим изображение, содержащее 16 или 32 бита на канал, такое изображение необходимо сначала преобразовать в 8-битное в режиме градаций серого.


1 Выполните одно из следующих действий.


- Если изображение цветное, выберите "Изображение" > "Режим" > "Градации серого". После этого выберите "Изображение" > "Режим" > "Битовый формат".
- Если изображение выполнено в градациях серого, выберите "Изображение" > "Режим" > "Битовый формат".

2 В поле "Вывод" введите выходное разрешение для битового изображения и выберите единицу измерения. По умолчанию и для входного, и для выходного разрешения указывается текущее разрешение изображения.


3 Из всплывающего меню "Использовать" выберите один из следующих методов преобразования:

Порог 50 %	Преобразует пиксеты со значениями серого выше среднего уровня (128) в белые, а ниже этого уровня – в черные. В результате получается высококонтрастное черно-белое представление изображения.
Регулярный дизеринг	Преобразует изображение, формируя из уровней серого геометрические структуры, состоящие из черных и белых точек.
Случайный дизеринг	Преобразует изображение с использованием метода диффузии, начиная с левого верхнего пиксела изображения. Если значение пиксела выше среднего серого (128), он становится белым, если ниже – черным. Поскольку исходный пиксел редко бывает просто белым или просто черным, неизбежно возникает погрешность, которая переносится на окружающие пиксеты и случайным образом распределяется по изображению, образуя гранулярную, зернистую текстуру. Этот параметр полезен при просмотре изображений на черно-белом экране.

Полутоновый растр	<p>Имитирует в преобразованном изображении полутоновые точки. В диалоговом окне "Полутоновый растр" вводятся следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none">• В поле "Линиатура" укажите значение линиатуры растра, выбрав единицу измерения. Значение может находиться в диапазоне от 1 до 999 (для линий на дюйм) и от 0,400 до 400 (для линий на сантиметр). Можно вводить десятичные значения. Линиатура растра определяет частоту полутонового растра в линиях на дюйм (lpi). Линиатура зависит от используемой при печати марки бумаги и типа печатной машины. Для газет обычно используется линиатура в 85 линий, а для журналов – в 133 или 150 lpi. Уточните правильное значение линиатуры в своей типографии.• Введите значение угла растра в градусах от –180 до +180. Это значение определяет ориентацию растра. Одноцветные и черно-белые полутоновые растры обычно имеют угол 45°.• В поле "Фигура" выберите желательную форму точки. <p><i>Важная информация: Полутоновый растр становится частью изображения. Если изображение печатается на полутоновом принтере, то наряду с полутоновым растром, входящим в изображение, принтер использует еще и собственный полутоновый растр. В результате на некоторых принтерах возможно появление муара.</i></p>
Заказной узор	<p>Имитирует в преобразованном изображении заказной полутоновый растр. Выберите узор, для которого можно изменить толщину, – обычно узор с множеством оттенков серого.</p> <p>Чтобы воспользоваться этим параметром, необходимо сначала определить узор и отрастрировать изображение в градациях серого для применения текстуры. Чтобы покрыть все изображение, размер узора должен быть не меньше размера изображения. В противном случае узор будет повторяться мозаикой. В комплекте Photoshop поставляется несколько самоповторяющихся узоров, которые могут быть использованы для полутонового растра.</p> <p> <i>Чтобы подготовить для преобразования черно-белый узор, преобразуйте изображение в градации серого и несколько раз примените фильтр "Размытие +". В результате получатся толстые линии с постепенными переходами от темно-серого до белого.</i></p>



Исходное изображение в градациях серого и метод преобразования "Порог 50 %"



Методы преобразования "Случайный дизеринг" и "Регулярный дизеринг"

Преобразование изображения в битовом режиме в режим градаций серого

Для редактирования битовое изображение можно преобразовать в режим градаций серого. Помните, что после обратного преобразования в битовый режим отредактированное изображение может выглядеть не так, как раньше. Например, предположим, что черный пиксел из битового режима преобразован в режиме градаций серого в оттенок серого. Когда такое изображение преобразуется обратно в битовый режим, этот пиксел визуализируется как белый, если значение серого будет выше среднего уровня серого (128).

- 1 Выберите пункт "Изображение" > "Режим" > "Градации серого".
- 2 Введите в качестве коэффициента уменьшения значение от 1 до 16.

Это значение является коэффициентом уменьшения масштаба изображения. Например, чтобы уменьшить изображение в градациях серого на 50 %, введите значение 2. Если ввести число больше 1, программа усредняет пиксели в битовом изображении, чтобы получить один пиксел в изображении в градациях серого. Это позволяет получить несколько оттенков серого из изображения, отсканированного с помощью 1-битного сканера.

Преобразование изображения RGB или в градациях серого в режим индексированных цветов

Преобразование в режим индексированных цветов уменьшает число цветов в изображении до 256 или менее – это стандартное количество цветов, поддерживаемое форматами GIF и PNG-8, а также многими мультимедийными приложениями. Это преобразование уменьшает размер файла, удаляя из изображения информацию о цветах.

Для преобразования изображения в режим индексированных цветов необходимо, чтобы оно содержало 8 бит на канал и было в режиме RGB или градаций серого.

- 1 Выберите пункт "Изображение" > "Режим" > "Индексированные цвета".

Примечание. Все видимые слои будут сведены, а все скрытые – удалены.

Для изображений в градациях серого преобразование происходит автоматически. Для RGB-изображений отображается диалоговое окно "Индексированные цвета".

- 2 В диалоговом окне "Индексированные цвета" выберите "Просмотр", чтобы отобразить предварительный просмотр изменений.
- 3 Задайте параметры преобразования.

Параметры преобразования для изображений с индексированными цветами

При преобразовании изображения RGB в режим индексированных цветов можно задать несколько параметров преобразования (в диалоговом окне "Индексированные цвета").

Тип палитры При преобразовании изображений в режим индексированных цветов доступны несколько типов палитр. Для параметров "Перцепционный", "Селективный" и "Адаптивный" можно выбрать использование локальной палитры на основе цветов текущего изображения. Существуют следующие типы палитр.

- **Точная** Создает палитру на основе точных цветов, используемых в изображении RGB. Этот параметр доступен только тогда, когда в изображении не более 256 цветов. Поскольку такая палитра содержит все цвета, присутствующие в изображении, смешение цветов выполняться не будет.

- **Системная (Mac OS)** Использует 8-битную палитру Mac OS по умолчанию, которая основана на равномерной выборке цветов RGB.

- **Системная (Windows)** Использует 8-битную палитру Windows по умолчанию, которая основана на равномерной выборке цветов RGB.

- **Web** Использует 216-цветовую палитру, которую применяют web-браузеры (независимо от платформы) для отображения изображений на мониторах, ограниченных 256 цветами. Эта палитра является подмножеством 8-битной палитры Mac OS. Этот параметр позволяет избежать диффузного смешения цветов в браузере при просмотре изображений на мониторе, ограниченном 256 цветами.

- **Равномерная** Создает палитру на основе равномерной выборки цветов из цветового куба RGB. Например, если взять шесть равноудаленных цветовых уровней для красного, зеленого и синего, то в результате получится равномерная палитра в 216 цветов (6 в кубе = $6 \times 6 \times 6 = 216$). Общее количество цветов в изображении будет соответствовать ближайшему полному кубу (8, 27, 64, 125 или 216) и будет меньше значения, указанного в поле "Цвета".

- **Локальная (перцепционная)** Создает заказную палитру, отдавая предпочтение цветам, к которым человеческий глаз имеет наибольшую чувствительность.

- **Локальная (селективная)** Создает таблицу цветов, аналогичную таблице "Перцепционная", но отдавая предпочтение областям большого размера и сохранению цветов Web. Обычно при использовании этого параметра получаются изображения с наибольшей достоверностью цветов.

- **Локальная (адаптивная)** Создает палитру на основе выборки цветов спектра, которые наиболее часто встречаются в изображении. Например, для изображения RGB, в котором присутствуют только зеленый и синий цвета, палитра будет состоять в основном из синего и зеленого оттенков. В большинстве изображений цвета сконцентрированы в определенных областях спектра. Для более точного управления палитрой сначала выберите часть изображения, содержащую цвета, которые необходимо выделить. Photoshop определит размер преобразования в соответствии с этими цветами.

- **Заказной** Создает заказную палитру при помощи диалогового окна "Таблица цветов". Отредактируйте эту таблицу и сохраните ее для последующего использования или щелкните "Загрузить", чтобы загрузить ранее созданную таблицу цветов. Этот параметр также отображает текущую адаптивную палитру, которая может оказаться полезной для просмотра цветов, наиболее часто используемых в изображении.

- **Предыдущая** Использует пользовательскую палитру от предыдущего преобразования, позволяя легко преобразовать несколько изображений с использованием одной и той же заказной палитры.

Количество цветов Для палитр "Равномерная", "Перцепционная", "Селективная" и "Адаптивная" можно задать точное количество отображаемых цветов (до 256), введя соответствующее значение в поле "Цвета". Это поле определяет только, как создается таблица индексированных цветов. Для Adobe Photoshop изображение по-прежнему будет 8-битным с 256 цветами.

Включение цветов и прозрачность Чтобы указать цвета для таблицы индексированных цветов или задать прозрачность для изображения, выберите следующие параметры:

- **Принудительные** Содержит параметры для принудительного включения определенных цветов в таблицу цветов. "Черно-белый" добавляет в таблицу цветов чисто-черный и чисто-белый цвета, "Основные цвета" – красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, черный и белый, "Web" добавляет 216 цветов Web, а "Заказной" позволяет выбрать пользовательские цвета для добавления в таблицу.

- **Прозрачность** Указывает, следует ли сохранять во время преобразования прозрачные области изображения. Выбор этого параметра добавляет в таблицу цветов специальную запись индекса, соответствующую прозрачным цветам. Если этот параметр не выбран, то прозрачные области будут закраснены матовым цветом (или белым, если матовый цвет не выбран).

- **Подложка** Определяет фоновый цвет, используемый для заполнения сглаженных краев, смежных с прозрачными областями изображения. Если выбран параметр "Прозрачность", то матовый цвет применяется к сглаженным краям, что способствует смешиванию краев с фоном web-страницы того же цвета. Если параметр "Прозрачность" не выбран, матовый цвет применяется к прозрачным областям. Если активирован параметр "Прозрачность", то выбор пункта "Нет" сформирует прозрачную область с резкой границей; в противном случае все прозрачные участки заполнит сплошной белый цвет.

Параметры матового цвета доступны только тогда, когда в изображении присутствует прозрачность.

Дизеринг За исключением случаев, когда выбран параметр "Точная", в таблице цветов могут содержаться не все цвета, присутствующие в изображении. Для имитации цветов, отсутствующих в таблице, можно использовать смещение цветов. Суть его заключается в смешивании пикселей доступных цветов для имитации цветов, не включенных в таблицу. Выберите в меню параметр смещения, а затем введите процентное значение степени дизеринга. Чем выше это значение, тем больше цветов будут смешаны, но это может увеличить размер файла. Выберите один из следующих параметров:

- **Нет** Смешение цветов не производится, вместо этого подбирается цвет, наиболее близкий к отсутствующему. Это приведет к появлению в изображении резких переходов между оттенками цветов, что создает эффект постеризации.

- **Случайный** Использует метод диффузии, который производит менее структурированный дизеринг, чем с использованием параметра "Узор". Чтобы защитить от смешения цвета изображения, которые содержатся в таблице цветов, выберите параметр "Сохранить точные цвета". Это полезно для сохранения в web-изображениях тонких линий и текста.

- **Узор** Использует квадратный узор наподобие полутонового для имитации цветов, отсутствующих в таблице цветов.

- **Шум** Позволяет уменьшить стыки вдоль краев фрагментов изображения. Выберите этот параметр, если планируется разрезать изображение, чтобы поместить его в HTML-таблицу.

Внесение изменений в таблицы индексированных цветов

Команда "Таблица цветов" позволяет внести изменения в таблицу цветов изображения с индексированными цветами. Эти функции настройки особенно полезны при работе с *псевдоцветными изображениями*, которые вместо оттенков серого отображают цветом изменение уровня серого (это часто используется в научных и медицинских приложениях). Однако настройка таблицы цветов также может привести к появлению специальных эффектов в изображениях с индексированными цветами, где количество цветов ограничено.

Примечание. Чтобы просто сдвинуть цвета в псевдоцветном изображении, выберите "Изображение" > "Коррекция" и воспользуйтесь командами настройки цвета из вложенного меню.

Редактирование цветов и назначение прозрачности в таблице цветов

Можно отредактировать цвета таблицы цветов, чтобы добиться специальных эффектов, или назначить прозрачность в изображении одному из цветов таблицы.

- 1 Откройте изображение с индексированными цветами.
- 2 Выберите пункт "Изображение" > "Режим" > "Таблица цветов".
- 3 Чтобы изменить один цвет, щелкните его и выберите в палитре новый.
- 4 Чтобы изменить диапазон цветов, очертите его в таблице с помощью мыши. В палитре выберите первый цвет диапазона и нажмите кнопку "ОК". При повторном открытии палитры выберите последний цвет диапазона и снова нажмите кнопку "ОК".

Цвета, выбранные в палитре, будут помещены в диапазон, выделенный в диалоговом окне "Таблица цветов".

- 5 Чтобы назначить цвету прозрачность, выберите инструмент "Пипетка" в диалоговом окне "Таблица цветов" и щелкните цвет в таблице или в изображении. Выбранный цвет заменяется в изображении прозрачным цветом.
- 6 В диалоговом окне "Таблица цветов" нажмите кнопку "ОК", чтобы применить новые цвета к изображению.

Выбор предопределенной таблицы цветов

- 1 Откройте изображение с индексированными цветами.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите пункт "Изображение" > "Режим" > "Таблица цветов".
 - Выберите пункт "Изображение" > "Режим" > "Индексированные цвета". В диалоговом окне "Индексированные цвета" выберите из меню "Палитра" пункт "Заказная". Откроется диалоговое окно "Таблица цветов".
- 3 В диалоговом окне "Таблица цветов" выберите заранее определенную таблицу из меню "Таблица".

Заказной	Создает указанную палитру.
Абсолютно черное тело	Отображает палитру на основе цветов, которые излучает по мере нагревания абсолютно черное тело: черного, красного, оранжевого, желтого и белого.
Градации серого	Отображает палитру на основе 256 уровней серого – от черного до белого.
Спектр	Отображает палитру на основе цветов, которые получаются при прохождении белого света сквозь призму: от фиолетового, синего и зеленого до желтого, оранжевого и красного.
Системная (Mac OS)	Отображает стандартную 256-цветную системную палитру Mac OS.
Системная (Windows)	Отображает стандартную 256-цветную системную палитру Windows.

Сохранение и загрузка таблиц цветов

Кнопки "Сохранить" и "Загрузить" в диалоговом окне "Таблица цветов" позволяют сохранять таблицы индексированных цветов, чтобы пользоваться ими при работе с другими изображениями Adobe Photoshop. После загрузки таблицы цветов в изображение его цвета изменяются с учетом расположения цветов в новой таблице, на которые они ссылаются.

Примечание. Сохраненные таблицы цветов также можно загрузить в палитру "Образцы".

Выбор цветов

Об основном цвете и цвете заднего плана


В Photoshop *основной* цвет используется для раскраски, заливки и обводки выделенных областей, а *фоновый* – для градиентной заливки и заполнения стираемых областей изображения. Основной и фоновый цвета также используются некоторыми фильтрами специальных эффектов.

Новый основной или фоновый цвет можно назначить при помощи инструмента "Пипетка", палитры "Цвет" или "Образцы" либо палитры цветов Adobe.

По умолчанию основной цвет черный, а фоновый – белый. (В альфа-канале по умолчанию основной цвет белый, а фоновый – черный.)

Выбор цветов в палитре инструментов

Текущий основной цвет отображается в палитре инструментов в верхнем поле выбора цвета, а текущий фоновый цвет – в нижнем.



Поля выбора основного и фоновых цветов в палитре инструментов

А. Поле выбора основного цвета Б. Значок "Цвета по умолчанию" В. Значок переключения цветов Г. Поле выбора фоновых цвета


- Чтобы изменить основной цвет, щелкните в палитре инструментов верхнее поле и выберите новый цвет в палитре цветов Adobe.
- Чтобы изменить фоновый цвет, щелкните в палитре инструментов нижнее поле и выберите новый цвет в палитре цветов Adobe.
- Чтобы сделать основной цвет фоновым и наоборот, щелкните в палитре цветов значок переключения цветов.
- Чтобы восстановить основной и фоновый цвета в значение по умолчанию, щелкните в палитре цветов значок "Цвета по умолчанию".


См. также

“О палитре цветов HDR (Photoshop Extended)” на странице 89

Выбор цветов с помощью инструмента "Пипетка"

Инструмент "Пипетка" выбирает цвет и назначает его в качестве основного или фоновых. Выбирать можно из активного изображения или из любой другой области экрана.


- 1 Выберите инструмент "Пипетка" .
- 2 Чтобы изменить размер выборки для пипетки, выберите в меню "Размер образца" один из следующих параметров:

Образец точки	Считывает точное значение пиксела в месте щелчка.
Среднее 3 x 3, Среднее 5 x 5, Среднее 11 x 11, Среднее 31 x 31, Среднее 51 x 51, Среднее 101 x 101	Считывает среднее значение указанного количества пикселов в области щелчка.  <p>Выбор основного цвета с помощью инструмента "Пипетка"</p> <p>А. Образец точки</p> <p>Б. Образец "Среднее 5 x 5"</p>

- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы выбрать новый основной цвет, щелкните изображение. Или поместите над изображением курсор, нажмите кнопку мыши и, не отпуская ее, проведите курсором по экрану. По мере движения поле выбора

основного цвета будет динамически менять свой цвет. Отпустите кнопку мыши, чтобы зафиксировать выбор нового цвета.



- Чтобы выбрать новый фоновый цвет, щелкните изображение с нажатой клавишей "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Или поместите над изображением курсор и с нажатой кнопкой "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и нажатой кнопкой мыши проведите курсором по экрану. По мере движения поле выбора фонового цвета будет динамически менять свой цвет. Отпустите кнопку мыши, чтобы зафиксировать выбор нового цвета.


 Чтобы воспользоваться инструментом "Пипетка" временно, во время использования любого инструмента рисования нажмите и удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Обзор палитры цветов Adobe

В палитре цветов Adobe цвет выбирается с использованием четырех цветовых моделей: HSB, RGB, Lab и CMYK. Палитра позволяет выбрать основной, фоновый и текстовый цвета, а также устанавливать целевые цвета для различных инструментов, команд и параметров.


Палитру цветов Adobe можно настроить так, чтобы она позволяла выбирать только цвета Web или цвета из определенных цветовых систем. Пользователи Photoshop Extended могут обращаться к палитре HDR (с высоким динамическим диапазоном), которая позволяет выбирать цвета для изображений HDR.

Поле цвета в палитре цветов Adobe отображает компоненты цвета в режимах HSB, RGB и Lab. Если известно точное числовое значение нужного цвета, его можно ввести в текстовые поля. Можно также пользоваться шкалой и просматривать выбор в поле цвета. При настройке цвета с помощью шкалы и поля цвета числовые значения изменяются соответствующим образом. Поле цвета справа от шкалы отображает в верхней половине отрегулированный цвет, а в нижней – исходный. Если цвет не является web-цветом  или выходит за пределы цветового охвата при печати (является непечатным) , выдается предупреждение.



Палитра цветов Adobe

А. Выбранный цвет Б. Исходный цвет В. Отрегулированный цвет Г. Значок предупреждения о выходе за пределы цветового охвата Д. Значок предупреждения о том, что цвет не является web-цветом Е. Параметр "Цвета Web" Ж. Поле цвета З. Шкала И. Значения цвета

 При выборе цвета в палитре цветов Adobe одновременно отображаются его числовые значения для режимов HSB, RGB, Lab и CMYK, а также значения в виде шестнадцатеричных цифр. Это позволяет увидеть, как цвет описывается в различных цветовых моделях.

Photoshop использует по умолчанию палитру цветов Adobe, однако можно пользоваться другой палитрой цветов, указав ее в параметрах настройки. Например, можно воспользоваться встроенной палитрой цветов операционной системы или палитрой цветов сторонней разработки.

См. также

“О палитре цветов HDR (Photoshop Extended)” на странице 89

Отображение палитры цветов



- В палитре инструментов щелкните поле выбора основного или фоновых цветов.
- В палитре "Цвет" щелкните поле "Выберите основной цвет" или "Выберите фоновый цвет".


Палитра цветов также доступна, если используемая функция позволяет выбрать цвет. Например, по щелчку образца цвета в панели параметров некоторых инструментов или с помощью пипетки в некоторых диалоговых окнах настройки цветов.

Выбор цвета при помощи палитры цветов Adobe

Цвет можно выбрать, введя значения его компонентов в текстовых полях HSB, RGB и Lab либо используя шкалу и поле цвета.

Чтобы выбрать цвет при помощи шкалы и поля цвета, щелкните шкалу или переместите ее треугольник для указания одного из компонентов цвета. Затем переместите круглый маркер или щелкните поле цвета. Это позволит установить два оставшихся компонента цвета.

При настройке цвета с помощью шкалы и поля цвета числовые значения для других цветовых моделей изменяются соответствующим образом. Прямоугольник справа от шкалы отображает в верхней половине новый цвет, а в нижней – исходный. Если цвет не является web-цветом  или выходит за пределы цветового охвата , выдается предупреждение.

 Цвет также можно выбирать за пределами окна палитры цветов Adobe. При перемещении курсора над окном документа он превращается в инструмент "Пипетка". И тогда можно выбрать цвет, щелкнув изображение. Выбранный цвет отображается в палитре цветов Adobe. Щелкнув изображение и не отпуская кнопку мыши, пипетку можно переместить в любое место на рабочем столе. Чтобы выбрать цвет, нужно отпустить кнопку мыши.

Выбор цвета в модели HSB

В цветовой модели HSB цветовой тон указывается в поле цвета как угол от 0° до 360°, который соответствует точке на цветовом круге. Насыщенность и яркость указываются в процентах. В поле цвета насыщенность цветового тона увеличивается слева направо, а яркость – снизу вверх.

- 1 В палитре цветов Adobe выберите параметр "H" и введите числовое значение в текстовом поле "H" или выберите цветовой тон при помощи шкалы.
- 2 Настройте насыщенность и яркость, щелкая поле цвета, перемещая круглый маркер или вводя числовые значения в полях "S" и "B".
- 3 Выберите параметр "S" или "B", чтобы отобразить в поле цвета насыщенность или яркость для дальнейшей настройки (необязательно).

Выбор цвета в модели RGB

Выберите цвет, указав его красный, зеленый и синий компоненты.

- 1 В палитре цветов Adobe введите числовые значения в текстовых полях "R", "G" и "B". Значения компонентов указываются в диапазоне от 0 до 255 (0 означает отсутствие цвета, а 255 – чистый цвет).
- 2 Чтобы визуально выбрать цвет при помощи шкалы и поля цвета, щелкните "R", "G" или "B" и затем выполните настройку.

Выбранный цвет отображается в шкале со значением 0 (отсутствие этого цвета) снизу и значением 255 (максимальный уровень этого цвета) сверху. Поле цвета отображает диапазон двух других компонентов: первого по горизонтальной оси, а второго по вертикальной оси.

Выбор цвета в модели Lab

При выборе цвета в цветовой модели Lab значение "L" определяет светимость цвета. Значение "A" определяет, в какой степени этот цвет красный или зеленый. Значение "B" определяет, в какой степени этот цвет синий или желтый.

- 1 В палитре цветов Adobe введите значения параметров "L" (от 0 до 100), "A" и "B" (от -128 до +127).
- 2 Для настройки цвета можно воспользоваться шкалой или полем цвета (необязательно).

Выбор цвета в модели CMYK

Цвет можно выбрать, указав значение каждого из его компонентов в виде процентных значений голубого, пурпурного, желтого и черного.

- ❖ В палитре цветов Adobe введите процентные значения в полях "C", "M", "Y" и "K" или воспользуйтесь шкалой и полем цвета для выбора цвета.

Выбор цвета с указанием его шестнадцатеричного значения

Цвет можно выбрать, указав шестнадцатеричное значение, которое определяет красный (R), зеленый (G) и синий (B) компоненты этого цвета. Три пары чисел выражают значения от 00 (минимальная светимость) до FF (максимальная светимость). Например, значение "000000" означает черный, "FFFFFF" – белый, а "FF0000" – красный цвет.

- ❖ В палитре цветов Adobe введите шестнадцатеричное значение в текстовом поле #.


Выбор цветов Web

Цвета Web – это 216 цветов, которые используются браузерами независимо от платформы. Чтобы отобразить изображение на 8-битном экране, браузер меняет все цвета изображения на цвета Web. Эти 216 цветов являются подмножеством 8-битной цветовой палитры Mac OS. Работая только с этими цветами, можно быть уверенным, что подготавливаемая для использования в Интернете иллюстрация не будет подвергнута смешению цветов в системах, отображающих 256 цветов.

Выбор цветов Web в палитре цветов Adobe

- ❖ Выберите параметр "Только web-цвета" в левом нижнем углу палитры цветов. После этого любой выбранный цвет будет web-цветом.


Замена цвета на web-цвет

Если выбран не web-цвет, то в палитре цветов Adobe рядом с цветовым прямоугольником появляется значок предупреждения .

- ❖ Щелкните его, чтобы выбрать ближайший web-цвет. (Если значок предупреждения отсутствует, значит выбран web-цвет.)

Выбор цвета Web с помощью палитры "Цвет"

- 1 Перейдите на вкладку палитры "Цвет" или выберите меню "Окно" > "Цвет", чтобы отобразить палитру цветов.
- 2 Установите параметр для выбора цвета Web.
 - Выберите "Сделать диапазон безопасным для Web" в меню палитры "Цвет". После этого любой выбранный цвет будет web-цветом.
 - Выберите "Шкалы цветов Web" в меню палитры "Цвет". По умолчанию при перемещении ползунков шкалы цветов Web выполняется их привязка к цветам Web, которые обозначаются делениями. Чтобы отменить выбор только цветов Web, перемещайте ползунки шкалы с нажатой клавишей "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Если выбран не web-цвет, над шкалой цвета в левой части палитры "Цвет" появляется значок предупреждения . Щелкните его, чтобы выбрать ближайший web-цвет.

Выбор эквивалента CMYK для непечатаемого цвета

Некоторые цвета в цветовых моделях RGB, HSB и Lab не могут быть напечатаны, поскольку выходят за пределы цветового охвата и не имеют эквивалентов в модели CMYK. Если в палитре цветов Adobe или в палитре "Цвет" выбран непечатаемый цвет, появляется треугольник предупреждения. Образец под этим треугольником отображает ближайший эквивалент в модели CMYK.

Примечание. В палитре "Цвет" при работе со шкалами цветов Web треугольник предупреждения недоступен.

❖ Чтобы выбрать ближайший эквивалент в модели CMYK, щелкните треугольник предупреждения  в диалоговом окне "Палитра цветов" или в палитре "Цвет".

Печатаемые цвета определяются по текущему рабочему пространству CMYK, установленному в диалоговом окне "Настройки цветов".

См. также

"Определение цветов, выходящих за пределы цветового охвата" на странице 170

Выбор смешанного цвета

Палитра цветов Adobe позволяет выбирать цвета из систем PANTONE MATCHING SYSTEM®, Trumatch® Swatching System™, Focoltone® Colour System, Toyo Color Finder™ 1050, ANPA-Color™, HKS® и DIC Color Guide.

Чтобы гарантировать, что конечные печатные оттиски будут иметь желаемые цвета, проконсультируйтесь в своем печатном или сервисном бюро и выберите цвета по печатным образцам. Чтобы можно было компенсировать обесцвечивание красок и другие повреждения, производители рекомендуют каждый год получать новый каталог образцов.

Важная информация: Photoshop печатает смешанные цвета на формах CMYK (триадный цвет) в каждом режиме изображения, кроме режима "Дуплекс". Чтобы получить настоящие печатные формы смешанных цветов, необходимо создать каналы смешанных цветов.

1 Откройте палитру цветов Adobe и щелкните "Библиотеки цветов".

В диалоговом окне "Заказные цвета" отобразится цвет, наиболее близкий к цвету, выбранному в палитре цветов Adobe.

2 В поле "Библиотека" выберите необходимую библиотеку цветов. Описания библиотек цветов см. ниже.

3 Выберите нужный цвет, введя номер краски или перетаскивая треугольники вдоль полосы прокрутки.

4 Щелкните в списке нужный цвет.

См. также

"О смешанных цветах" на странице 541

Библиотеки смешанных цветов

Палитра цветов Adobe поддерживает следующие цветовые системы:

ANPA-COLOR Обычно используется в приложениях для подготовки газет. Каталог ANPA-COLOR ROP Newspaper Color Ink Book содержит образцы цветов ANPA.

DIC Color Guide Обычно используется в печатных проектах на японском языке. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Dainippon Ink & Chemicals, Inc., Токио, Япония.

FOCOLTONE Состоит из 763 цветов CMYK. Цвета "FOCOLTONE" позволяют избежать проблем допечатного треппинга и регистрации, поскольку отображают наложения, составляющие цвета. Компания Focoltone предлагает каталог образцов со спецификациями триадных и смешанных цветов, диаграммы наложения и справочник по цветам для разметки макетов. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Focoltone International, Ltd., Стаффорд, Великобритания.

Образцы HKS Используется в печатных проектах в Европе. У каждого цвета есть указанный эквивалент CMYK. Выбирать можно из HKS E (для рулонной бумаги), HKS K (для глянцевой бумаги), HKS N (для натуральной бумаги) и HKS Z (для газетной бумаги). Доступны цветовые эталоны для любого масштаба. Триадные библиотеки и образцы HKS добавлены в меню цветовой системы.

PANTONE® Используется для репродукций с применением смесевых цветов. PANTONE MATCHING SYSTEM может воспроизводить 1114 цветов. Руководства и справочники по цветам PANTONE печатаются на мелованной, немелованной и матовой бумаге, чтобы обеспечить точную визуализацию полученного результата и улучшить машинный контроль. Возможна печать сплошного тона PANTONE в CMYK. Чтобы сравнить сплошной тон PANTONE с ближайшим к нему триадным цветом, воспользуйтесь руководством *Смесевой цвет PANTONE в триадный*. Под каждым цветом печатаются процентные значения оттенков раstra CMYK. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Pantone, Inc., Карлштадт, штат Нью-Джерси, США (www.pantone.com).

TOYO Color Finder 1050 Содержит более 1000 цветов на основе красок, наиболее часто используемых для печати в Японии. Библиотека и образцы *TOYO Process Color Finder* добавлены в меню цветовой системы. Библиотека *TOYO Color Finder 1050* содержит отпечатанные образцы цветов Тоюо, ее можно приобрести в специализированных магазинах. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., Токио, Япония.

TRUMATCH Содержит более чем 2000 доступных, созданных с помощью компьютера цветов и обеспечивает предсказуемое согласование с цветами CMYK. Цвета Trumatch охватывают видимую часть спектра из цветового охвата CMYK равными порциями. Система Trumatch отображает до 40 полутонов и оттенков каждого цветового тона, каждый из которых был изначально создан цветоделением на четыре краски и может воспроизводиться в четырех цветах на электронных фотонаборных автоматах. Кроме того, включены четырехцветные оттенки серого, использующие другие цветовые тона. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Trumatch Inc., Нью-Йорк, США.

Смена палитры цветов

Вместо палитры цветов Adobe можно пользоваться стандартной палитрой цветов операционной системы или палитрой сторонней разработки.

- 1 Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Основные" (Windows) или "Photoshop" > "Preferences" > "General" (Mac OS).
- 2 Выберите палитру цветов из меню "Палитра цветов", а затем нажмите кнопку "ОК".

Дополнительные сведения см. в документации к операционной системе.

Примечание. Чтобы вернуться к палитре цветов Adobe, выберите ее из меню "Палитра цветов" в параметрах "Основные".

Обзор палитры "Цвет"

Палитра "Цвет" ("Окно" > "Цвет") отображает значения цвета для текущего основного и фоновых цветов. Шкалы, которые в ней находятся, позволяют изменять основной и фоновый цвета в различных цветовых моделях. Также можно выбрать основной и фоновый цвета из спектра цветов, отображенных на шкале цветов в нижней части палитры.



Палитра "Цвет"

А. Основной цвет Б. Фоновый цвет В. Ползунок шкалы Г. Шкала цветов

Палитра "Цвет" при выборе цвета может отображать следующие предупреждения.

- Восклицательный знак внутри треугольника (⚠) отображается над левой частью шкалы цветов, если выбран цвет, который не может быть напечатан красками CMYK.
- Значок куба (🎱) появляется над левой частью шкалы цветов, если выбран не web-цвет.

См. также

“Определение цветов, выходящих за пределы цветового охвата” на странице 170

“Цветовые режимы” на странице 119

Изменение цветовой модели шкал палитры "Цвет"

❖ В меню палитры "Цвет" выберите один из параметров шкалы.

Изменение спектра, отображаемого в палитре "Цвет"

1 В меню палитры "Цвет" выберите один из следующих параметров:

- "Спектр RGB", "Спектр CMYK" или "Диапазон градаций серого", чтобы отобразить спектр для указанной цветовой модели.
- "Текущие цвета", чтобы отобразить спектр цветов между текущим фоновым и текущим основным цветами.

2 Чтобы отобразить только цвета Web, выберите параметр "Сделать диапазон безопасным для Web".

💡 Для быстрой смены спектров шкалы цветов щелкните ее, удерживая нажатой клавишу "Shift", пока не будет отображен нужный спектр.

Выбор цвета в палитре "Цвет"

1 Чтобы изменить основной или фоновый цвет, убедитесь, что в палитре "Цвет" поле выбора такого цвета активно (обведено черным). Чтобы сделать поле выбора основного или фонового цвета активным, щелкните это поле.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Перетащите ползунки шкал. По умолчанию цвет шкалы меняется по мере перетаскивания. Для повышения производительности эту функцию можно отключить, отменив выбор параметра "Динамические шкалы" в разделе "Основные" диалогового окна "Установки".
- Введите значения рядом со шкалами.
- Щелкните поле выбора цвета, выберите цвет с помощью палитры цветов и нажмите кнопку "ОК".
- Поместите указатель на шкалу цветов (он превратится в пипетку), а затем щелкните, чтобы взять образец цвета. Щелкните с нажатой клавишей "Alt", чтобы применить образец к неактивному полю выбора цвета.

См. также

“Обзор палитры цветов Adobe” на странице 130

Выбор цвета в палитре "Образцы"

В палитре "Образцы" ("Окно" > "Образцы") хранятся часто используемые цвета. В нее можно добавлять цвета и удалять их оттуда, а также можно отображать другие библиотеки цветов для других проектов.

- Чтобы выбрать основной цвет, щелкните какой-либо цвет в палитре "Образцы".
- Чтобы выбрать фоновый цвет, щелкните в палитре "Образцы" какой-либо цвет с нажатой клавишей "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).

Примечание. Изменить отображение образцов можно, выбрав пункт в меню палитры "Образцы"***.

Добавление, замена и удаление образцов цвета

Образцы цветов в палитре "Образцы" можно добавлять и удалять.

💡 Можно также добавить образец цвета из палитры цветов, нажав кнопку "Добавить в образцы".

Добавление цвета в палитру "Образцы"

- 1 Выберите цвет, который нужно добавить и сделать основным.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Новый образец" (📄) в палитре "Образцы". Либо выберите "Новый образец" из меню палитры "Образцы".
 - Поместите указатель мыши над пустым местом в нижней строке палитры "Образцы" (он превратится в инструмент "Заливка") и щелкните, чтобы добавить цвет. Введите имя нового цвета и нажмите кнопку "ОК".



Выбор цвета из изображения (слева) и добавление в палитру "Образцы" (справа)

Примечание. Новые цвета сохраняются в файле настроек Photoshop и поэтому не удаляются между сеансами редактирования. Чтобы окончательно сохранить цвет, его нужно сохранить в библиотеке.

Замена цвета в палитре "Образцы"

- 1 Щелкните образец цвета в палитре "Образцы", чтобы сделать его основным.
- 2 Измените основной цвет.
- 3 Щелкните исходный образец цвета с нажатой клавишей "Shift", чтобы заменить его измененным цветом.

Удаление цвета из палитры "Образцы"

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите образец на значок "Удалить" (🗑️).
 - Удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), поместите указатель мыши над образцом (указатель превратится в ножницы) и щелкните.

Управление библиотеками образцов

Библиотеки образцов обеспечивают простой способ доступа к различным наборам цветов. Заказные наборы образцов можно сохранять в виде библиотеки для повторного использования. Образцы также могут быть сохранены в формате для совместного использования в других приложениях.

См. также

“Работа со средством "Управление стилями"” на странице 51

“Совместное использование образцов различными приложениями” на странице 137

Загрузка или замена библиотеки образцов

- ❖ Выберите в меню палитры "Образцы" один из следующих пунктов:

Загрузить образцы	Добавляет библиотеку к текущему набору образцов. Выберите необходимый файл библиотеки и нажмите кнопку "Загрузить".
Заменить образцы	Заменяет текущий список другой библиотекой. Выберите необходимый файл библиотеки и нажмите кнопку "Загрузить". Photoshop позволяет сохранить текущий набор образцов, прежде чем он будет заменен.
Имя библиотеки цветов	Загружает указанную цветовую систему из перечисленных в нижней части меню палитры "Образцы". Можно либо заменить, либо расширить текущий набор цветов загружаемой библиотекой.

Сохранение набора образцов в виде библиотеки

- 1 Выберите "Сохранить образцы" из меню палитры "Образцы".
- 2 Выберите местоположение библиотеки образцов, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".

Библиотеку можно сохранить в любом месте. Однако если поместить файл библиотеки в папку Presets/Swatches папки стилей, используемой по умолчанию, то после перезагрузки приложения эта библиотека появится в нижней части меню палитры "Образцы".

Возврат к библиотеке образцов по умолчанию

- ❖ Выберите "Восстановить образцы" из меню палитры "Образцы". Можно либо заменить, либо расширить текущий набор цветов библиотекой образцов по умолчанию.

Совместное использование образцов различными приложениями

Образцы, созданные в Photoshop, Illustrator и InDesign, можно использовать совместно, сохранив библиотеки образцов в формат для обмена. При одинаковых настройках для цветов в разных приложениях цвета образцов изменяться не будут.

- 1 В палитре "Образцы" создайте обработанные и смесевые образцы для обмена и удалите те образцы, которые совместному использованию не подлежат.

Примечание. Следующие типы образцов нельзя совместно использовать в разных приложениях: узоры, градиенты, приводочные образцы из Illustrator или InDesign, ссылки на библиотечный цвет, HSB, XYZ, дуотон, RGB монитора, непрозрачность, плотность краски и web-цвета RGB из Photoshop. Эти типы образцов исключаются автоматически при сохранении образцов для обмена.

- 2 Выберите в меню палитры "Образцы" пункт "Сохранить образцы для обмена" и сохраните библиотеки образцов в доступном месте.
- 3 Загрузите библиотеку образцов в палитру "Образцы" в Photoshop, Illustrator или InDesign.

Глава 6: Управление цветом

Система управления цветом согласует различия в цветопередаче различных устройств, что позволяет получать довольно точное представление об итоговом цвете. Точная цветопередача позволяет принимать правильные решения на всех этапах производственного процесса от оцифровки до окончательного вывода. Кроме того, управление цветом позволяет выпускать печатную продукцию, соответствующую стандартам допечатной подготовки ISO, SWOP, а также стандартам, принятым в Японии.


Основные сведения об управлении цветом

Причины искажения цветов

Ни одно устройство, участвующее в издательском процессе, не способно воспроизвести полный диапазон цветов, воспринимаемых глазом человека. Каждое устройство оперирует определенным цветовым пространством, в пределах которого возможен конкретный диапазон цветов, называемый *охватом*.

Цветовая модель определяет отношения между величинами, а цветовое пространство – абсолютные значения этих величин в качестве цветов. В некоторых цветовых моделях (например, CIE L*a*b) цветовое пространство фиксированное, так как в этих моделях непосредственно учитывается восприятие цвета человеческим глазом. Такие модели принято называть *аппаратно-независимыми*. В других цветовых моделях (RGB, HSL, HSB, CMYK и т. д.) может быть множество различных цветовых пространств. Так как эти модели различны для разных цветовых пространств и устройств, их называют *аппаратно-зависимыми*.

Цвета могут воспроизводиться по-разному при выводе документов на разных устройствах из-за различий цветовых пространств. Причиной цветовых вариаций могут быть различия между источниками изображения, разные программные способы определения цвета в приложениях или разный состав запечатываемого материала (газетная бумага допускает куда меньший охват, чем журнальная), а также другие факторы, например конструктивные особенности мониторов или длительность их эксплуатации.



Цветовой охват различных устройств и документов

А. Цветовое пространство Lab Б. Документы (рабочее пространство) В. Устройства

Что такое система управления цветом?

Проблемы согласования цветов возникают в результате того, что разные устройства и приложения используют различные цветовые пространства. Возможным решением является создание системы, которая однозначно определяет цвет и без изменений передает его от одного устройства к другому. Система управления цветом сравнивает цветовое пространство, в котором был создан цвет, с цветовым пространством, в котором он будет воспроизведен, и вносит коррективы, необходимые для максимально согласованного воспроизведения цвета на разных устройствах.

Система управления цветом преобразует цвета с помощью *цветовых профилей*. Профиль – это математическое описание цветового пространства устройства. Например, по профилю сканера система управления цветом определяет, как "видит" цвета сканер. В управлении цветом Adobe используются ICC-профили, межплатформенный стандарт, принятый [консорциумом ICC](#).

Так как не существует идеального способа пересчета цветов для всех типов графики, система управления цветом позволяет выбрать *методы рендеринга* или методы трансляции, поэтому для каждого конкретного графического элемента можно выбрать наиболее подходящий метод. Например, способ пересчета цвета, достоверно воспроизводящий цветовые оттенки на фотографиях живой природы, может не дать требуемого результата, когда нужно точно воспроизвести оттенки одного цвета на логотипе.

Примечание. Не следует путать управление цветом с *цветокоррекцией*. Система управления цветом не исправляет изображения, которые были сохранены с нарушениями тонального или цветового баланса. Она создает среду, позволяющую с известной степенью достоверности оценивать изображения в контексте окончательного вывода.

См. также

“Сведения о цветовых профилях” на странице 150

“Сведения о методах рендеринга” на странице 158

Нужно ли управление цветом?

Без системы управления цветом цветовые параметры остаются аппаратно-зависимыми. Если в производственном процессе используется один и тот же запечатываемый материал, то в системе управления цветом может не быть необходимости. Например, заказчик или типография могут подогнать изображения СМΥК и задать значения цветов для конкретных, заранее известных условий печати.

Чем разнообразнее условия производственного процесса, тем выше важность управления цветом. Управление цветом рекомендуется использовать в случаях, когда предполагается использовать одни и те же цветные изображения для создания печатных и электронных материалов, что предполагает использование разных устройств вывода на однопипный носитель (например, разные печатные станки), или если работа ведется на нескольких компьютерах.

Систему управления цветом имеет смысл использовать для решения следующих задач.

- получение предсказуемого и гарантированного цвета для разных типов вывода – на настольном принтере, на мониторе, а также на цветоделенных формах. С помощью управления цветом особенно удобно корректировать цвета для устройств со сравнительно узким охватом, например для четырехкрасочной печатной машины.
- Имитация заданного устройства вывода экранной цветопробой документа. Качество экранной цветопробы зависит от характеристик монитора, а также от других факторов, например от освещенности помещения.
- Достоверная оценка и согласование цветных изображений из разных источников независимо от того, применялось ли управление цветом при их создании.
- Отправка цветных документов на разные устройства вывода или печать их на разных носителях без ручной цветокоррекции самих документов или оригиналов изображений. Это очень удобно при создании изображений, которые будут использоваться как в печатных, так и в электронных изданиях.
- Точная цветопередача на устройстве вывода с неизвестными характеристиками. Это позволяет распечатывать по запросу сохраненный в Интернете документ из любой точки мира и без цветовых искажений.

Управление цветом и рабочее место

Цвета на экране монитора и в печатных материалах зависят от того, как организовано рабочее место. Для достижения наилучших результатов следует выполнить приведенные ниже рекомендации по освещению рабочего места, где планируется осуществлять управление цветом.

- Документы следует просматривать в помещении, освещенном с соответствующей интенсивностью и цветовой температурой. Например, характер солнечного света изменяется в течение дня, из-за чего монитор также передает цвет по-разному. Поэтому следует работать при закрытых шторах или в помещении без окон. Чтобы избавиться от зелено-голубого оттенка, свойственного лампам дневного света, следует устанавливать источники D50 (с цветовой температурой 5000 К). Для просмотра печатных документов можно также использовать устройство с подсветкой для просмотра с лампами D50.
- Документы следует просматривать в помещении с нейтральной окраской потолка и стен. Цветовая гамма помещения может влиять на восприятие цвета как на экране монитора, так и в печатном документе. Лучше всего просматривать документы в комнате нейтральных серых тонов. Кроме того, цвет одежды, отраженный от экрана монитора, также может повлиять на восприятие цвета.
- На рабочем столе монитора не должно быть цветных фоновых изображений. Пестрые или яркие узоры вокруг документа влияют на точность восприятия цвета. На рабочем столе монитора должны быть только нейтральные серые оттенки.
- Цветопробы документов следует просматривать в тех же условиях, в которых целевая аудитория будет видеть готовую продукцию. Например, каталог предметов домашнего обихода следует просматривать при свете ламп накаливания, поскольку они используются в большинстве квартир, однако каталог офисной мебели – при свете ламп дневного света, типичных для офисов. Тем не менее, окончательные решения о качестве цветопередачи следует принимать только в условиях освещенности, предписываемых стандартами для цветопроб.

Обеспечение точной цветопередачи

Сведения об управлении цветом в приложениях компании Adobe

Система управления цветом Adobe позволяет поддерживать точность цветопередачи при импорте изображений из внешних источников, редактировании документов, открытии в разных приложениях Adobe и выводе готовых композиций. Система основана на соглашениях, разработанных консорциумом ICC, группой, ответственной за стандартизацию форматов и процедур профилей, обеспечивающих точную цветопередачу на всех этапах производственного процесса.

В приложениях Adobe, где используется система управления цветом, она включена по умолчанию. В пакете Adobe Creative Suite цветовые настройки едины для всех программ, входящих в его состав. Это обеспечивает точность отображения цвета в пространствах RGB и CMYK. Это означает, что цвета выглядят одинаково при просмотре в любом из приложений пакета.



Программа Adobe Bridge централизованно синхронизирует цветовые настройки Adobe Creative Suite.

Если нужно изменить параметры по умолчанию, то в системе управления цветом можно настроить стандартные условия вывода с помощью удобных в работе стилей. Кроме того, цветовые настройки можно изменить в соответствии с особенностями конкретного рабочего процесса.

Следует помнить, что применение управления цветом зависит от типов изображений и требований к их выводу. Например, погрешности цветопередачи различаются при печати фотографий в RGB, при типографской печати в пространстве CMYK, при смешанной цифровой печати RGB и CMYK, а также при публикации в Интернете.

Обеспечение точной цветопередачи: основные шаги

Предварительное согласование всех аспектов управления цветом с остальными участниками производственного процесса (если они есть)

Согласуйте совместную работу поставщиков услуг и рабочих групп над цветом, конфигурацию программного обеспечения и оборудования, их взаимодействие с системой управления цветом, а также уровень, на котором будет осуществляться управление цветом. (См. раздел “Нужно ли управление цветом?” на странице 139)

Калибровка и создание профиля монитора

Прежде всего, следует создать профиль монитора. Точность цветопередачи крайне важна на этапе выработки качественного художественного решения при создании цветного документа. (См. раздел “Калибровка и создание профиля монитора.” на странице 152.)

Создание цветовых профилей для всех устройств ввода и вывода (например, сканеров и принтеров), которые планируется использовать в производственном процессе

С помощью профилей система управления цветом распознает, каким образом то или иное устройство воспроизводит цвета, а также текущие цвета в документе. Профили устройств часто устанавливаются при подключении этих устройств к компьютеру. Кроме того, более точные профили для конкретных устройств и условий можно создавать с помощью сторонних программных и аппаратных средств. Если документ планируется печатать в типографии, то профиль для конкретного устройства или условий печати следует получить у

поставщика услуг. (См. разделы “Сведения о цветовых профилях” на странице 150 и “Установка цветового профиля” на странице 152.)

Установка параметров управления цветом в приложениях Adobe

Большинству пользователей достаточно цветовых параметров по умолчанию. Однако при необходимости их можно изменить. Для этого выполните следующие действия.

- Если вы работаете с несколькими приложениями Adobe, выберите стандартную конфигурацию управления цветом и синхронизируйте цветовые настройки всех приложений с помощью программы Adobe® Bridge CS3. (См. раздел “Синхронизация цветовых настроек в приложениях Adobe” на странице 142.)
- Если вы работаете только с одним приложением Adobe или для отдельного приложения нужно задать пользовательские параметры управления цветом, это можно сделать непосредственно в соответствующей программе. (См. раздел “Настройка управления цветом” на странице 142.)

(Дополнительно) Просмотр цифровой цветопробы

Просмотр документов в режиме цифровой цветопробы позволяет получить представление о цветопередаче в тираже или на конкретном устройстве. (См. раздел “Цвета при экранной цветопробе” на странице 147.)

***Примечание.** Экранная цветопроба сама по себе не позволяет точно определить, как будут выглядеть при печати на офсетной машине наложенные друг на друга краски. При работе с документами, в которых есть наложение красок, следует включить режим “Просмотр наложения цветов” для точного отображения таких участков на экране монитора.*

Управление цветом при печати и сохранении файлов

Управление цветом нужно для достоверной цветопередачи на всех устройствах, используемых в производственном процессе. Рекомендуется не отключать управление цветом при печати документов, сохранении файлов и подготовке файлов к просмотру в Интернете. (См. разделы “Печать и управление цветом” на странице 148 и “Настройка цветов документов для просмотра в Интернете” на странице 146.)

Синхронизация цветовых настроек в приложениях Adobe

При работе с пакетом Adobe Creative Suite можно автоматически синхронизировать цветовые настройки приложений с помощью программы Adobe Bridge. В результате такой синхронизации цвета будут гарантированно выглядеть одинаково во всех приложениях Adobe, использующих управление цветом.

Если цветовые настройки не синхронизированы, то в каждом приложении Adobe в верхней части диалогового окна “Настройка цветов” отображается соответствующее предупреждение. Компания Adobe рекомендует синхронизировать цветовые настройки до начала работы с новыми или существующими документами.

1 Откройте приложение Bridge.

Для того чтобы открыть Bridge, выберите в программе Creative Suite пункт “Файл” > “Обзор”. Чтобы открыть приложение Bridge напрямую, выберите пункт “Adobe Bridge” в меню “Пуск” (Windows) или дважды щелкните значок Adobe Bridge (Mac OS).

2 Выберите “Редактирование” > “Настройка цветов Creative Suite”.

3 Выберите из списка цветовую настройку и нажмите кнопку “Применить”.

Если ни один из параметров по умолчанию не отвечает требованиям, выберите для просмотра дополнительных параметров пункт “Показать расширенный список файлов цветовых настроек”. Чтобы установить другой файл настроек, например файл из типографии, выберите “Показать наборы настроек цветов”.

Настройка управления цветом

1 Выполните одно из следующих действий.

- (Illustrator, InDesign, Photoshop) Выберите “Редактирование” > “Настройка цветов”.
- (Acrobat) В диалоговом окне “Установки” выберите категорию “Управление цветом”.

2 В меню “Настройки” выберите нужный параметр и нажмите кнопку “ОК”.

Выбранный параметр определяет, с какими цветовыми пространствами будет работать приложение, какие действия будут выполняться при открытии или импорте файлов со встроенными профилями, и каким образом система управления цветом будет преобразовывать цвета. Для того чтобы просмотреть описание параметра, выберите нужный параметр и поместите указатель над его названием. Описание отобразится в нижней части диалогового окна.

Примечание. *Настройки цветов в Acrobat являются подмножеством параметров, применяемых в приложениях InDesign, Illustrator и Photoshop.*

В некоторых случаях, например, если поставщик услуг предоставил свой профиль вывода, придется изменить некоторые параметры в диалоговом окне "Настройка цветов". Однако изменять их следует только опытным пользователям.

Примечание. *При работе с несколькими приложениями Adobe настоятельно рекомендуется синхронизировать их настройки цветов. (См. раздел "Синхронизация цветовых настроек в приложениях Adobe" на странице 142.)*

См. также

"Изменение настроек цветов" на странице 155

Изменение вида черного цвета CMYK (Illustrator и InDesign)

Черная плашка CMYK (K = 100) отображается как насыщенный черный цвет при просмотре на экране, при печати на настольном принтере без поддержки PostScript или при экспорте в файл формата RGB. Для просмотра разницы между черной плашкой и насыщенным черным цветом при типографской печати измените установки группы "Воспроизведение черного цвета". Эти установки не изменяют числовые значения цветов в документе.

- 1 Выберите "Редактирование" > "Установки" > "Воспроизведение черного цвета" (Windows) или [имя приложения] > "Настройки" > "Воспроизведение черного цвета" (Mac OS).
- 2 В качестве значения для параметра "Отображение на экране" выберите вариант

"Показывать черный цвет без изменений".	Черная плашка CMYK отображаются на дисплее темно-серым цветом. Это делает наглядной разницу между простой черной плашкой и насыщенным черным цветом.
"Показывать как насыщенный черный"	Черная плашка CMYK отображается на дисплее как насыщенный черный (RGB = 000). В этом случае простая черная плашка и насыщенный черный цвет выглядят на экране одинаково.

- 3 В качестве значения параметра "Печать" или "Экспорт" выберите вариант

"Печатать черный цвет без изменений".	При печати на настольном принтере без интерпретатора PostScript или экспорте в файл формата RGB черная плашка CMYK будет отображаться с помощью цветовых значений в документе. Это делает наглядной разницу между простой черной плашкой и насыщенным черным цветом.
"Печатать как насыщенный черный"	При печати на настольном принтере без интерпретатора PostScript или экспорте в файл формата RGB черная плашка CMYK будет отображаться как насыщенный черный (RGB = 000). В этом случае простая черная плашка и насыщенный черный выглядят на экране одинаково.

Управление триадными и смесевыми цветами

Если управление цветом включено, то для любого цвета, который применяется или создается в приложении Adobe, использующем систему управления цветом, автоматически используется соответствующий цветовой профиль документа. При переключении цветовых режимов система управления цветом транслирует цвета в новую цветовую модель с помощью профилей.

При работе с триадными и смесевыми цветами следует учитывать приведенные ниже соображения.

- Для точного определения и просмотра триадных цветов необходимо использовать цветовое пространство СМУК, соответствующее текущим условиям вывода СМУК.
- Выберите цвета из библиотеки цветов. В приложениях Adobe поставляется несколько стандартных библиотек цветов, которые загружаются с помощью меню палитры "Образцы".
- (Acrobat, Illustrator и InDesign) Для точного и достоверного отображения смесевых цветов на экране включите режим "Наложение красок".
- (Acrobat, Illustrator и InDesign) Для отображения заранее определенных смесевых цветов (например, цветов из библиотек TOYO, PANTONE, DIC и HKS) и их преобразования в триадные следует использовать значения цветового пространства Lab (по умолчанию). Использование значений Lab обеспечивает более высокую точность и гарантирует достоверность цветопередачи во всех программах пакета Creative Suite. Если нужно, чтобы эти цвета отображались и выводились, как в более ранних версиях приложений Illustrator или InDesign, вместо них следует использовать аналогичные значения СМУК. Инструкции по переключению между значениями Lab и СМУК для смесевых цветов см. в справке Illustrator или InDesign.

Примечание. Управление цветом обеспечивает достаточно достоверное отображение смесевых цветов при выводе на пробопечатном устройстве или экране монитора. Однако точно воспроизвести цвета смесевых красок на экране монитора или пробопечатном устройстве сложно, поскольку для передачи многих красок смесевых цветов охвата большинства таких устройств недостаточно.

Управление цветом импортированных изображений

Управление цветом импортированных изображений (Illustrator и InDesign)

Способ интеграции импортированного изображения в цветовое пространство документа зависит от того, есть ли у изображения встроенный профиль.

- При импорте изображения без профиля приложение Adobe при описании цветов изображения использует профиль документа.
- При импорте изображения со встроенным профилем способ его обработки приложением Adobe зависит от стратегии, заданной в диалоговом окне "Настройка цветов".

См. также

“Параметры стратегии управления цветом” на странице 157

Использование технологии стабильного воспроизведения СМУК

Технология стабильного воспроизведения СМУК гарантирует неизменность цветовых значений на всех этапах производственного процесса вплоть до устройства вывода, поскольку в остальных случаях значения преобразуются системой управления цветом. Эта технология применяется при постепенном переходе к управлению цветом. Например, профили СМУК можно использовать для цифровой и печатной цветопроб, что исключает вероятность незапланированного преобразования цвета при окончательном выводе документа.

В приложениях Illustrator и InDesign технология стабильного воспроизведения СМУК поддерживается по умолчанию. Вследствие этого при открытии или импорте изображения СМУК со встроенным профилем приложение игнорирует этот профиль и оставляет первоначальные цветовые значения без изменений. Если нужно, чтобы программа корректировала цветовые значения на основе встроенного профиля, выберите в диалоговом окне "Настройка цветов" в качестве цветовой стратегии СМУК вариант "Сохранять встроенные профили". Для возврата к технологии стабильного воспроизведения СМУК нужно изменить цветовую стратегию СМУК на "Сохранять значения (игнорировать связанные профили)".

При печати документа или сохранении его в формате PDF параметры стабильного воспроизведения CMYK можно изменить. При этом следует помнить, что в результате возможно повторное цветоделение. Например, объекты с черной плашкой CMYK после цветоделения могут оказаться объектами с насыщенным черным. Дополнительные сведения о параметрах управления цветом при печати документов и их сохранении в формате PDF см. в справке.

См. также

“Параметры стратегии управления цветом” на странице 157

Подготовка импортированных изображений к управлению цветом

При подготовке изображений к управлению цветом в приложениях Adobe, использующих систему управления цветом, следует придерживаться приведенных ниже рекомендаций.

- При сохранении файлов встраивайте в них профиль, соответствующий стандартам ICC. Встроенные профили используются в файлах следующих форматов: JPEG, PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign), EPS (Photoshop), Large Document Format (PSB) и TIFF.
- Если цветные изображения планируется использовать в документах, выводимых на разных устройствах или на разных носителях (например, в печатных документах, видеофайлах и в Интернете), то при возможности следует использовать цветовые пространства RGB или Lab. Если изображения нужно сохранить в пространстве другой цветовой модели, сохраните копию исходного изображения. У моделей RGB и Lab более широкий цветовой охват, чем у большинства устройств вывода, потому они позволяют сохранить максимум цветовой информации для преобразования в более узкий цветовой охват.

См. также

“Встраивание цветового профиля” на странице 152

Просмотр и изменение профилей импортированных растровых изображений (InDesign)

В приложении InDesign можно просматривать, изменять или отключать профили импортированных растровых изображений. Это нужно при импорте изображения без профиля или с неправильно встроенным профилем. Например, если в изображение был встроен профиль, поставляемый по умолчанию производителем сканера, но после этого был создан новый, более точный профиль, то его можно встроить вместо старого.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Если изображение уже добавлено в макет, выделите его и выберите пункт "Объект" > "Настройка цветов изображения".
 - Для импорта изображения выберите "Файл" > "Поместить", затем выберите пункт "Показать параметры импорта", откройте файл и выберите вкладку "Цвет".
- 2** В качестве значения параметра "Профиль" выберите исходный профиль, который следует применить к изображению в документе. Если профиль уже встроен, то его название отображается в верхней части меню "Профиль".
- 3** (Дополнительно) Выберите метод рендеринга и нажмите кнопку "ОК". В большинстве случаев лучше всего использовать метод рендеринга по умолчанию.

Примечание. Кроме того, в приложении Acrobat можно просматривать и изменять профили объектов.

См. также

“Пересчет цветов документа для другого профиля” на странице 154

Управление цветом документов для просмотра в Интернете

Управление цветом документов для просмотра в Интернете

Управление цветом для просмотра в Интернете сильно отличается от управления цветом при печати. В процессе подготовки печатных материалов предусмотрено значительно больше возможностей управления внешним видом готового документа. Web-графика отображается на большом количестве разных мониторов (возможно, неоткалиброванных) и видеосистем, что значительно ограничивает возможность обеспечить достоверную цветопередачу.

Компания Adobe рекомендует использовать цветовое пространство sRGB для управления цветом в документах, которые будут распространяться исключительно в Интернете. В большинстве цветовых параметров Adobe пространство sRGB используется по умолчанию, однако это можно проверить в диалоговом окне "Настройка цветов" (Photoshop, Illustrator, InDesign) или в группе установок "Управление цветом" (Acrobat). Если рабочим пространством является sRGB, то оно будет использоваться для всех изображений RGB.

Если в изображение встроен другой цветовой профиль, то перед сохранением этого изображения для Интернета следует пересчитать его цвет в пространство sRGB. Для автоматического пересчета изображения в пространство sRGB при открытии выберите в качестве стратегии управления цветом для RGB вариант "Преобразовывать в рабочее пространство". Убедитесь, что в качестве рабочего пространства RGB используется sRGB. В приложениях Photoshop и InDesign можно преобразовать цвет в пространство sRGB вручную с помощью команды "Редактирование" > "Преобразовать в профиль".

***Примечание.** В программе InDesign команда "Преобразовать в профиль" распространяется только на собственные объекты, то есть те, которые не были импортированы.*

См. также

“Сведения о рабочих цветовых пространствах” на странице 155

“Параметры стратегии управления цветом” на странице 157

Управление цветом в PDF-документах для просмотра в Интернете

В PDF-файлы можно встраивать профили при экспорте. Встраивание профилей в PDF-файлы обеспечивает достоверность цветопередачи в приложении Acrobat 4.0 и более поздних версий при правильно настроенной системе управления цветом.

Помните, что встраивание цветовых профилей приводит к увеличению размера PDF-файла. Как правило, профили RGB невелики (около 3 КБ), однако профили CMYK могут иметь размер от 0,5 до 2 Мбайт.

См. также

“Печать и управление цветом” на странице 148

Управление цветом в HTML-документах для просмотра в Интернете

Во многих браузерах не используется управление цветом. Даже если браузер поддерживает управление цветом, управление цветом может не дать нужных результатов, если монитор окажется неоткалиброванным. Кроме того, размещаемые на web-страницах изображения обычно не имеют встроенных профилей. В среде с широкими возможностями управления (например, во внутренней сети предприятия или в дизайнерской студии) можно организовать некое управление цветом для HTML-документов. Для этого нужно установить на всех компьютерах браузер, который поддерживает такую технологию, и откалибровать все мониторы.

Некоторое представление о том, как будут выглядеть цвета на экранах неоткалиброванных мониторов, можно получить, используя цветовое пространство sRGB. Но поскольку неоткалиброванные мониторы отображают цвета по-разному, охватить весь диапазон цветовых вариаций невозможно.


Цветопроба

Цвета в экранных цветопробах

В традиционном издательском процессе воспроизведение цветов конкретным устройством вывода проверяют с помощью аналоговой цветопробы. В рабочем процессе, предусматривающем управление цветом, точность цветовых профилей позволяет оценить цветопередачу в документе непосредственно на экране монитора. Иначе говоря, цветопробу документа можно вывести на экран монитора и увидеть на нем, как будут выглядеть цвета, воспроизведенные конкретным устройством вывода.

Однако следует помнить, что степень достоверности цифровой цветопробы зависит от качества монитора, профилей монитора и устройств вывода, а также от условий окружающего освещения.

Примечание. Экранная цветопроба сама по себе не позволяет точно определить, как будут выглядеть при печати на офсетной машине наложенные друг на друга краски. При работе с документами, в которых есть наложение красок, следует включить режим "Просмотр наложения цветов" для точного отображения таких участков на экране монитора.



Предварительная оценка окончательного вывода с помощью цифровой цветопробы.

А. Документ создан в своем рабочем цветовом пространстве. Б. Числовые значения цветов документа пересчитываются для цветового пространства выбранного профиля цветопробы (как правило, это профиль устройства вывода). В. Монитор отображает цвета, пересчитанные для профиля цветопробы.

Цвета экранной цветопробы

- 1 Выберите "Просмотр" > "Параметры цветопробы" и выполните одно из приведенных ниже действий.
 - Выберите стиль, соответствующий имитируемым условиям вывода.
 - Чтобы задать собственные параметры цветопробы для конкретных условий вывода, выберите пункт "Заказной" (Photoshop и InDesign) или "Заказные настройки" (Illustrator). Этот параметр рекомендуется использовать для получения максимально точной имитации цветопередачи на готовом типографском образце.
- 2 Чтобы включить или отключить режим цифровой цветопробы, выберите в меню "Просмотр" пункт "Цветопроба". Если режим цветопробы включен, то рядом с пунктом "Цветопроба" установлен флажок, а в верхней части окна документа отображается название стиля или профиля цветопробы.

Чтобы сравнить цвета в исходном изображении с цветопробой, откройте документ в новом окне до включения режима цифровой цветопробы.

Стили цифровой цветопробы

Рабочее пространство СМУК Цифровая цветопроба создается в текущем рабочем пространстве СМУК, заданном в диалоговом окне "Настройка цветов".

Пространство СМУК документа (InDesign) Создает цифровую цветопробу на основе профиля СМУК документа.

"Голубая рабочая фотоформа", "Пурпурная рабочая фотоформа", "Желтая рабочая фотоформа", "Черная рабочая фотоформа" или "Фотоформы рабочих СМУ" (Photoshop)

Создает цифровую цветопробу для указанных красок СМУК в текущем рабочем пространстве СМУК.

Пространства Macintosh RGB и Windows RGB (Photoshop и Illustrator) Создает цифровую цветопробу для имитации пространства стандартного монитора компьютера под управлением либо Mac OS, либо ОС Windows. Оба параметра предполагают, что имитируемое устройство будет отображать документ без управления цветом. Для документов с рабочими пространствами Lab и CMYK оба эти параметра недоступны.

Монитор RGB (Photoshop и Illustrator) Создает цифровую цветопробу для документа RGB, за основу берется цветовое пространство текущего монитора. Этот вариант предполагает, что имитируемое устройство будет отображать документ управления цветом. Для документов Lab и CMYK этот вариант недоступен.

Пользовательские параметры цифровой цветопробы

Имитировать устройство Задает цветовой профиль устройства, для которого создается цветопроба. Пригодность выбранного профиля зависит от того, насколько точно он описывает работу устройства. Чаще всего наиболее точные цветопробы создаются с помощью пользовательских профилей для конкретных сочетаний бумаги и устройства вывода.


Сохранять значения CMYK или Сохранять значения RGB Эти параметры позволяют имитировать цвет без пересчета в цветовое пространство устройства вывода. Такие варианты целесообразнее всего использовать вместе с технологией стабильного воспроизведения CMYK.

Метод рендеринга (Photoshop и Illustrator) Данный параметр определяет метод рендеринга при пересчете цвета в пространство имитируемого устройства, если параметр "Сохранять значения" не выбран.

Применять компенсацию черной точки (Photoshop) Обеспечивает детализацию теней изображения путем имитации полного динамического диапазона устройства вывода. Выберите этот параметр, если при печати планируется использование компенсации точки черного (это рекомендуется делать в большинстве случаев).

Имитировать цвет бумаги Имитирует неяркий белый цвет настоящей бумаги согласно профилю цветопробы. Этот параметр поддерживается не во всех профилях.

Имитировать черную краску Имитирует темно-серый цвет, который получается на большинстве принтеров при печати черной плашки, согласно профилю цветопробы. Этот параметр поддерживается не во всех профилях.

 В Photoshop, для того чтобы сделать пользовательские параметры цветопробы параметрами по умолчанию для документов, закройте окна всех открытых документов до того, как будет выбран меню "Просмотр" > "Параметры цветопробы" > "Заказной".

Сохранение и загрузка пользовательских параметров цветопробы

- 1 Выберите меню "Просмотр" > "Параметры цветопробы" > "Заказной".
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы сохранить пользовательские параметры цветопробы, нажмите кнопку "Сохранить". Чтобы новые параметры стали доступны в меню "Просмотр" > "Параметры цветопробы", сохраните их в расположении по умолчанию.
 - Чтобы загрузить пользовательские параметры цветопробы, нажмите кнопку "Загрузить".

Управление цветом при печати документов

Печать и управление цветом

Параметры управления цветом при печати позволяют указать способ, которым приложения Adobe будут обрабатывать отправляемые на печать графические данные, чтобы цвета при печати выглядели так же, как на экране монитора. Параметры печати документов, имеющих встроенный профиль, зависят как от применяемого приложения Adobe, так и от выбранного устройства вывода. Как правило, при печати можно выбрать следующие варианты обработки цвета.

- Цвета определяет принтер.
- Цвета определяет приложение.

- (Photoshop и InDesign) Не использовать управление цветом. В таком рабочем процессе преобразование цвета выполняться не будет. Возможно, придется отключить управление цветом в драйвере принтера. Этот метод используется преимущественно при печати оригинал-эталонов или при создании пользовательских профилей.

При печати цвета определяются принтером

В таком рабочем процессе приложение не выполняет преобразование цвета, а отправляет всю необходимую для этого информацию устройству вывода. Этот метод больше всего подходит для печати на струйных фотопринтерах, поскольку для разных сочетаний типа бумаги, разрешения печати и дополнительных параметров печати (например, высокоскоростной печати) требуются разные профили. В драйверы современных струйных фотопринтеров обычно уже встроены довольно точные профили, поэтому, предоставив выбор подходящего профиля устройству, можно сэкономить время и снизить риск ошибки. Кроме того, этот метод рекомендуется для тех пользователей, которые недостаточно хорошо разбираются в управлении цветом.

При использовании этого метода очень важно настроить параметры печати и включить управление цветом в драйвере принтера. Дополнительную информацию можно найти в справке.

При выборе принтера PostScript становятся доступными возможности *управления цветом PostScript*. Управление цветом с помощью PostScript позволяет создавать цветные совмещенные оттиски или выполнять цветоделение на интерпретаторе RIP – так называемое *цветоделение In-RIP*, – когда программа только сообщает параметры цветоделения, а устройство само просчитывает окончательные значения цветов. Для управления цветом средствами PostScript требуется устройство вывода, поддерживающее систему управления цветом с помощью PostScript уровня 2 версии 2017 или более поздней, либо PostScript 3.

При печати цвета определяются приложением

В этом рабочем процессе приложение выполняет весь объем преобразования цветов, вычисляя данные о цветности под характеристики конкретного устройства вывода. С помощью встроенных цветовых профилей приложение пересчитывает цвет для охвата устройства вывода и передает ему итоговые значения. Точность этого метода зависит от точности выбранного профиля принтера. Эту технологию следует использовать если для всех сочетаний принтера, красок и бумаги имеются собственные ICC-профили.

Если выбран этот вариант, следует отключить управление цветом в драйвере принтера. Если во время печати управлять цветом будут одновременно приложение и драйвер принтера, то результаты будут непредсказуемы. Дополнительную информацию можно найти в справке.

Получение пользовательских профилей для настольных принтеров

Если с помощью профилей устройства вывода, поставляемых с принтером, не удастся получить желаемые результаты, то перечисленными ниже способами можно получить пользовательские профили.

- Приобрести профиль для определенного типа принтера и бумаги. Как правило, это самый простой и дешевый способ.
- Приобрести профиль для конкретного принтера и бумаги. Этот метод предусматривает печать на выбранном принтере и бумаге оригинал-эталона с последующей передачей его компании, которая создаст нужный профиль. Это дороже приобретения стандартного профиля, однако, дает более качественный результат, поскольку профиль рассчитан на определенный принтер, а не на несколько различных моделей.
- Создать собственный профиль с помощью системы на основе сканера. Этот метод основан на сканировании оригинал-эталона в планшетном сканере и создании профиля с помощью специализированного ПО. Он может дать великолепные результаты для матовых, но не глянцевых сортов бумаги. (Глянцевая бумага обычно содержит флуоресцентные отбеливатели, которые сканер воспринимает иначе, чем человеческий глаз при комнатном освещении.)
- Создать собственный профиль с помощью аппаратного построителя профилей. Это дорого, но обеспечивает наилучший результат. Качественный аппаратный инструмент позволяет создать точный профиль даже для глянцевой бумаги.
- Отредактировать профиль, созданный одним из описанных выше методов, с помощью программы редактирования профилей. Это программное обеспечение сложно в использовании, но оно позволяет исправить проблемы в профиле или просто перенастроить профиль для получения необходимых результатов.

См. также

“Установка цветового профиля” на странице 152

Работа с цветовыми профилями

Сведения о цветовых профилях

Для точного и достоверного управления цветом необходимы точные ICC-совместимые профили всех цветопроизводящих устройств. Например, без точного профиля сканера хорошо отсканированное изображение может отображаться в другой программе неправильно из-за различий между алгоритмами отображения сканера и программы. Недостоверность цветопередачи может привести к внесению в хорошее изображение ненужных и, возможно, вредных “улучшений”. При наличии точного профиля программа, импортирующая изображение, способна нивелировать разницу с устройством и воспроизвести достоверные цвета отсканированного изображения.

Система управления цветом использует профили перечисленных ниже типов.

Профили мониторов Профили мониторов описывают текущий способ воспроизведения цвета. Такой профиль следует создавать в первую очередь, поскольку достоверная цветопередача на экране монитора позволяет принимать важные решения относительно цветов уже на этапе оформления. Если цвета на экране монитора не соответствуют текущим цветам документа, то поддерживать достоверность цветопередачи в процессе работы не удастся.


Профили устройств ввода Такие профили описывают цвета, которые способны захватывать или сканировать устройство ввода. Если с цифровой камерой поставляется несколько профилей, то компания Adobe рекомендует использовать профиль с пространством Adobe RGB. В противном случае можно использовать профиль с пространством sRGB (который в большинстве камер используется по умолчанию). Кроме того, опытные пользователи могут применять разные профили для разных источников света. При работе со сканером некоторые фотографии создают отдельные профили для каждого типа или марки сканируемых пленок.

Профили устройств вывода Описывают цветовое пространство выводящих устройств, например настольных принтеров или печатных машин. Система управления цветом использует профили выводящих устройств для корректного соотношения цветов документа с охватом цветового пространства выводящего устройства. Кроме того, в профиле выводящего устройства должны быть учтены такие конкретные условия печати, как тип бумаги и красок. Например, на глянцевой и матовой бумаге можно передать разные цветовые диапазоны.

Цветовые профили поставляются вместе с большинством драйверов печатающих устройств. Прежде чем вкладывать деньги в создание пользовательских профилей, имеет смысл испытать стандартные.

Профили документов Описывают конкретное цветовое пространство RGB или CMYK, используемое в документе. Путем встраивания или *маркировки* документа с профилем приложение определяет текущие цвета документа. Например, запись R = 127, G = 12, B = 107 – это просто набор чисел, которые разные устройства будут отображать по-разному. Однако при маркировке цветовым пространством AdobeRGB эти числа определяют текущий цвет, то есть длину световой волны (в данном случае – один из оттенков лилового).

Если управление цветом включено, то приложения Adobe автоматически встраивают профиль в новые документы на основе параметров рабочего пространства, заданных в диалоговом окне “Настройки цветов”. Документы без встроенных профилей называются *неразмеченными* и содержат только первоначальные значения цветов. При обработке документов, не имеющих профиля, в приложениях Adobe для отображения и редактирования цветов используется профиль текущего рабочего пространства.



Управление цветом с помощью профилей

А. Профили описывают цветовые пространства устройства ввода и документа. **Б.** На основе описаний в профиле система управления цветом идентифицирует текущие цвета элементов документа. **В.** Система управления цветом пересчитывает числовые значения цветов в документе в цветовое пространство монитора на основе данных из профиля монитора. **Г.** На основе данных из профиля выводящего устройства система управления цветом пересчитывает числовые значения цветов в документе для цветового пространства выводящего устройства, обеспечивая при печати достоверную цветопередачу.

См. также

“Калибровка и настройка профиля монитора” на странице 152

“При печати цвета определяются принтером” на странице 149

“Получение пользовательских профилей для настольных принтеров” на странице 149

“Сведения о рабочих цветовых пространствах” на странице 155

Сведения о калибровке и характеристиках монитора

С помощью программы для создания профилей можно откалибровать монитор и изменить его характеристики. Калибровка монитора позволяет привести его в соответствие с определенным стандартом, например, настроить монитор таким образом, чтобы он отображал цвета со стандартной цветовой температурой точки белого в 5000 К (Кельвин). Характеризация монитора позволяет создать профиль, описывающий текущее воспроизведение цветов.

В процедуру калибровки монитора входит настройка следующих параметров изображения монитора:

Яркость и контрастность Общий уровень и диапазон, соответственно, яркости изображения. Эти параметры ничем не отличаются от аналогичных телевизионных параметров. Программа калибровки мониторов позволяет задать оптимальный диапазон яркости и контрастности для калибровки.

Гамма Яркость полутонов. Монитор воспроизводит значения от черного к белому нелинейно – диаграмма зависимости будет кривой, а не прямой линией. Гамма (коэффициент контрастности) определяет положение точки, которая лежит по центру кривой, между черным и белым цветами.

Люминофоры Вещества, излучающие свет в мониторах с электронно-лучевой трубкой. Разные люминофоры имеют различные цветовые характеристики.

Точка белого Цвет и яркость максимальной белизны, которую может воспроизвести монитор.

Калибровка и настройка профиля монитора

Под калибровкой монитора понимают его настройку в соответствии с известной спецификацией. После калибровки монитора программа позволяет сохранить получившийся цветовой профиль. Профиль определяет цветное поведение монитора – какие цвета способен или не способен воспроизвести данный монитор и как следует пересчитывать численные значения цветов для их точного отображения.

- 1 Монитор должен проработать не менее получаса. Этого времени достаточно, чтобы монитор прогрелся и стал обеспечивать максимально стабильную цветопередачу.
- 2 Монитор должен работать в режиме отображения тысяч цветов или более. Лучше всего, если монитор отображает несколько миллионов цветов, то есть работает в 24-разрядной глубине цвета или более.
- 3 На рабочем столе не должно оставаться цветного узорного фона – только нейтральные оттенки серого. Пестрые узоры или яркие цвета вокруг документа препятствуют точному восприятию цветов.
- 4 Чтобы откалибровать монитор и создать его профиль, выполните одно из приведенных ниже действий.
 - При работе в Windows установите и запустите служебную программу калибровки монитора.
 - В Mac OS используйте средство "Калибровка", расположенное на вкладке "Установки"/"Отображение"/"Цвет".
 - Наилучшие результаты обычно дают сторонние программы и измерительные устройства. Как правило, сочетание колориметра и специализированного ПО позволяет создавать более точные профили, поскольку эти инструменты оценивают отображаемые на мониторе цвета гораздо точнее человеческого глаза.

***Примечание.** Качество работы монитора со временем изменяется и ухудшается, поэтому раз в месяц следует калибровать монитор и создавать его профиль. Если трудно или совсем не удастся откалибровать монитор в соответствии с требованиями стандарта, то он, возможно, слишком стар и требует замены.*

Большинство программ для создания профилей автоматически устанавливают по умолчанию для монитора новый профиль. Описание процедуры установки профиля монитора вручную см. в документации по операционной системе.

Установка цветового профиля

Цветовые профили часто устанавливаются при подключении устройства к компьютеру. Точность этих профилей (называемых часто *стандартными профилями* или *вложенными профилями*) у разных производителей оборудования различна. Кроме того, профили устройств можно получить от поставщика услуг, загрузить из Интернета либо создать *пользовательские профили* с помощью профессионального оборудования.

- В Windows щелкните профиль правой кнопкой мыши и выберите пункт "Установить профиль". Как вариант скопируйте профили в папку WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
- В Mac OS скопируйте профили в папку "/Library/ColorSync/Profiles" или "/Users/{имя_пользователя}/Library/ColorSync/Profiles".

После установки цветовых профилей перезапустите приложения Adobe.

См. также

“Получение пользовательских профилей для настольных принтеров” на странице 149

Встраивание цветового профиля

Чтобы встроить цветовой профиль в документ, созданный в программе Illustrator, InDesign или Photoshop, документ нужно сохранить или экспортировать в формате, поддерживающем ICC-профили.

- 1 Сохраните или экспортируйте этот документ в один из следующих форматов: Adobe PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign), JPEG, Photoshop EPS, Large Document Format или TIFF.
- 2 Выберите способ встраивания ICC-профилей. Название и расположение этого параметра зависят от приложения. Дополнительные инструкции см. в справке.

Встраивание цветового профиля (Acrobat)

Цветовой профиль можно встроить в объект или весь документ PDF. Программа Acrobat прикрепляет соответствующий профиль, указанный в области "Целевое пространство" диалогового окна "Преобразование цветов", к цветовому пространству, выбранному для документа PDF. Дополнительные сведения см. в разделах полной справки по Acrobat, посвященных преобразованию цветов.

Изменение цветового профиля документа

Заменять цветовой профиль документа требуется в исключительно редких случаях. Это связано с тем, что приложение автоматически встраивает в документ цветовой профиль на основе параметров в диалоговом окне "Настройка цветов". Заменять цветовой профиль вручную требуется только при подготовке документа к выводу на другом устройстве либо при изменении стратегии работы с документом. Заменять профиль рекомендуется только опытным пользователям.

Заменить цветовой профиль в документе можно одним из перечисленных ниже способов.

- Встроить новый профиль. Значения цветов в документе при этом не изменяются, однако новый профиль может существенно изменить вид цветов, отображаемых на экране монитора.
- Удалить профиль, чтобы в документе больше не использовалась система управления цветом.
- (Acrobat, Photoshop и InDesign) Пересчитать цвет в документе для цветового пространства другого профиля. Значения цветов при этом смещаются таким образом, чтобы сохранился исходный вид цветов.

Встраивание и удаление цветового профиля (Illustrator, Photoshop)

- 1 Выберите "Редактирование" > "Назначить профиль".
- 2 Выберите один из приведенных ниже параметров и нажмите кнопку "ОК".

Не управлять цветом этого документа	Существующий профиль удаляется из документа. Выберите этот параметр, если есть уверенность, что в документе управление цветом не требуется. После удаления профиля из документа цветопередача будет определяться профилями рабочего пространства приложения.
Профиль рабочего пространства [цветовая модель: рабочее пространство]	Встраивает в документ профиль рабочего пространства.
Профиль	Этот параметр позволяет выбрать другой профиль. Приложение встраивает новый профиль в документ без пересчета цветов для пространства профиля. При этом цветопередача на экране монитора может резко измениться.

См. также

“Изменение цветового профиля документа” на странице 153

Встраивание и удаление цветового профиля (InDesign)

- 1 Выберите "Редактирование" > "Встроить Назначить профиль".
- 2 Если используется профиль RGB или CMYK, выберите один из следующих вариантов:

Удалить (использовать текущее рабочее пространство)	Существующий профиль удаляется из документа. Выберите этот параметр, если вы уверены, что в документе управление цветом не требуется. После удаления профиля из документа цветопередача будет определяться профилями рабочего пространства программы и в документ больше нельзя будет встраивать профили.
Назначить рабочее пространство [рабочее пространство]	Встраивает в документ профиль рабочего пространства.
Назначить профиль	Этот параметр позволяет выбрать другой профиль. Приложение встраивает новый профиль в документ без пересчета цветов для пространства профиля. При этом цветопередача на экране монитора может резко измениться.

- 3** Выберите метод рендеринга для каждого типа графики в документе. Для графики каждого типа можно выбрать один из четырех стандартных методов пересчета цвета или выбрать параметр "Заданный в диалоговом окне "Настройка цветов" (в этом случае применяется метод рендеринга, заданный в диалоговом окне "Настройка цветов)". Дополнительные сведения о методах рендеринга см. в справке.

К типам графики относятся.

Рендеринг векторных объектов	Определяет способ пересчета цвета для всей векторной графики (участков с равномерной заливкой сплошным тоном) в собственных объектах InDesign.
Метод рендеринга растровых изображений	Этот параметр определяет используемый по умолчанию метод рендеринга растровых изображений в InDesign. Его можно изменить для отдельных изображений.
Метод рендеринга прозрачных областей	Этот параметр задает метод рендеринга для печати пробного оттиска или для цветового пространства выводящего устройства для цветов, которые получатся в результате наложения прозрачности на странице. Выберите этот параметр, если документ содержит прозрачные объекты.

- 4** Для просмотра результатов встраивания нового профиля в этом документе выберите "Просмотр" и нажмите кнопку "ОК".

См. также

“Изменение цветового профиля документа” на странице 153

“Просмотр и изменение профилей импортированных растровых изображений” на странице 145

Пересчет значений цветов документа для другого профиля (Photoshop)

- 1 Выберите "Редактирование" > "Преобразовать в профиль".
- 2 В разделе "Целевое пространство" выберите цветовой профиль, для которого следует пересчитать значения цветов в документе. Значения цветов будут пересчитаны, а в сам документ внедрен новый профиль.
- 3 В разделе "Параметры преобразования" укажите алгоритм управления цветом, метод рендеринга, а также параметры точки черного и параметры дизеринга (если доступно). (См. раздел "Параметры преобразования цвета" на странице 158.)
- 4 Чтобы при пересчете свести все слои документа в один, выберите параметр "Сводить изображение".

- 5 Для просмотра результатов преобразования цветов в документе выберите функцию "Предварительный просмотр".

См. также

“Изменение цветового профиля документа” на странице 153

Настройки цветов

Изменение настроек цветов

В большинстве рабочих процессов, использующих систему управления цветом, рекомендуется использовать наборы цветовых параметров, протестированные компанией Adobe Systems. Изменять конкретные параметры следует только в том случае, если вы разбираетесь в управлении цветом и уверены в том, что изменения необходимы.

После настройки параметров их можно сохранить как стиль. Сохранение настроек цветов позволяет использовать их повторно, передавать другим пользователям и использовать в других программах.

- Чтобы сохранить настройки цветов как стиль, нажмите в диалоговом окне "Настройка цветов" кнопку "Сохранить". Чтобы приложение отображало название набора в диалоговом окне "Настройка цветов", сохраните соответствующий файл в расположении по умолчанию. Если файл будет сохранен в другом месте, его придется загружать вручную.
- Чтобы загрузить набор цветовых параметров, сохраненный в другой папке, нажмите в диалоговом окне "Настройка цветов" кнопку "Загрузить", выберите нужный файл и нажмите кнопку "Открыть".

***Примечание.** В приложении Acrobat не предусмотрено сохранение пользовательских наборов цветовых параметров. Чтобы применить в приложении Acrobat файл с особыми настройками цветов, его нужно создать в программе InDesign, Illustrator или Photoshop, затем сохранить его в папку "Settings", предназначенную для подобных файлов. После этого он будет доступен в категории "Управление цветом" диалогового окна "Установки". Кроме того, добавлять файлы с наборами параметров в папку "Settings" можно вручную.*

Сведения о рабочих цветовых пространствах

Рабочее пространство является промежуточным цветовым пространством, с помощью которого в приложениях Adobe определяются и редактируются цвета. Для каждой цветовой модели предусмотрен свой профиль рабочего пространства. Выбрать профиль рабочего пространства можно в диалоговом окне "Настройка цветов".

Профиль рабочего пространства становится профилем создаваемых документов, в которых используется соответствующая цветовая модель. Например, если в текущем профиле рабочего пространства для модели RGB определено цветовое пространство Adobe RGB (1998), то в каждом создаваемом документе такой модели будут использоваться цвета, находящиеся в пределах охвата пространства Adobe RGB (1998). Кроме того, рабочее пространство определяет цветопередачу в документах, не имеющих профиля.

При открытии документа со встроенным цветовым профилем, не совпадающим с профилем рабочего пространства, приложение определяет способ обработки данных о цветности с помощью *стратегии управления цветом*. В большинстве случаев стратегия по умолчанию предполагает сохранение встроенного профиля.


См. также

“Сведения об отсутствующих и несовпадающих цветовых профилях” на странице 156

“Параметры стратегии управления цветом” на странице 157

Параметры рабочего пространства

Чтобы просмотреть параметры рабочего пространства в Photoshop, Illustrator и InDesign, выберите в меню "Редактирование" пункт "Настройка цветов". В диалоговом окне "Установки" приложения Acrobat выберите категорию "Управление цветом".

 Чтобы просмотреть описание выбранного профиля, поместите курсор над его именем. Описание отобразится в нижней части диалогового окна.

RGB Определяет цветовое пространство RGB приложения. Как правило, лучше использовать пространство Adobe RGB или sRGB, а не выбирать профиль для конкретного устройства (например, монитора).

sRGB рекомендуется использовать при подготовке изображений для публикации в Интернете, поскольку оно представляет собой описание цветового пространства стандартного монитора, на котором обычно просматриваются такие изображения. Кроме того, цветовое пространство sRGB можно использовать при работе с изображениями, полученными с помощью цифровых камер потребительского класса, поскольку в большинстве этих камер цветовое пространство sRGB используется по умолчанию.

Цветовое пространство Adobe RGB рекомендуется использовать при допечатной подготовке документов, поскольку в цветовой охват пространства Adobe RGB входят некоторые печатаемые цвета (например, голубой и оттенки синего), которые лежат за пределами пространства sRGB. Кроме того, цветовое пространство Adobe RGB можно использовать при работе с изображениями, полученными с помощью профессиональных цифровых камер, поскольку в большинстве этих камер цветовое пространство Adobe RGB используется по умолчанию.

СМЮК Определяет цветовое пространство СМЮК приложения. Все рабочие пространства СМЮК являются аппаратно-зависимыми, то есть они основаны на фактическом сочетании красок и бумаги. Рабочие пространства СМЮК, поставляемые компанией Adobe, основаны на стандартных условиях типографской печати.

"Серый" (Photoshop) или "Градации серого" (Acrobat) Определяет цветовое пространство в градациях серого для использования в приложении.

Плещечный (Photoshop) Задаёт растискивание при отображении цветов каналов смешанных красок и дуотонов.

Примечание. В приложении Acrobat для просмотра и печати можно использовать вместо цветового пространства документа пространство встроенного метода вывода. Выберите параметр "Способ вывода переопределяет рабочие пространства". Дополнительные сведения о методах вывода см. в полной справке Acrobat.

Приложения Adobe поставляются со стандартным набором профилей рабочих пространств, протестированных и рекомендуемых компанией Adobe Systems для большей части процессов, связанных с управлением цветом. По умолчанию в меню рабочих пространств доступны только эти профили. Для доступа к дополнительным цветовым профилям, установленным на компьютере, выберите пункт "Дополнительные параметры". Чтобы цветовой профиль отображался в меню рабочих пространств, он должен быть двусторонним, то есть содержать инструкции по трансляции как в цветовые пространства, так и из них.

Примечание. Приложение Photoshop позволяет создавать пользовательские профили для рабочих пространств. Однако компания Adobe рекомендует использовать стандартный профиль пользовательского пространства. Дополнительные сведения см. в базе знаний службы поддержки Photoshop по адресу <http://www.adobe.com/support/products/photoshop.html>.

Сведения об отсутствующих и несовпадающих цветовых профилях

Процесс управления цветом для вновь созданного документа обычно не вызывает затруднений: Если не указано иное, в документе для создания и редактирования цветов используется профиль рабочего пространства, связанный с цветовым режимом.

Однако в некоторые документы может быть встроен профиль, отличный от заданного, а в других может совсем не быть профиля. Для рабочих процессов, предусматривающих управление цветом, существуют следующие исключения.

- Открытие документа без встроенного профиля или импорт из него данных о цветности (например, при копировании и вставке или перетаскивании объекта). Такая ситуация часто возникает, когда документ был создан в приложении, не поддерживающем управление цветом, или в приложении, где управление цветом отключено.
- Открытие документа, профиль которого отличается от рабочего, или импорт данных о цветности из такого документа. Это происходит при открытии документа, созданного с другими параметрами управления цветом, или отсканированного документа, в который был встроен профиль сканера.


В обоих случаях приложение определяет способ обработки данных о цветности с помощью стратегии управления цветом.

Если профиль отсутствует или не соответствует рабочему пространству, то приложение обычно выводит предупреждение в зависимости от параметров, заданных в диалоговом окне "Настройки цветов". По умолчанию предупреждения об отсутствии или несоответствии профилей отключены, но их можно включить, чтобы обеспечить индивидуальную настройку управления цветом в документах. Предупреждения в приложениях несколько различаются, но в целом существуют следующие варианты.

- (Рекомендуется) Оставить документ или импортированные данные о цветности без изменений. Например, можно использовать встроенный профиль (если он есть), не встраивать цветовой профиль в документ (если профиля нет) или сохранить численные значения цветов во вставленных данных о цветности.
- Скорректировать документ или импортированные данные о цветности. Например, при открытии документа без цветового профиля можно встроить в него профиль текущего рабочего пространства или какой-либо другой профиль. При открытии документа цветовым профилем, отличным от рабочего, можно удалить этот профиль или пересчитать числовые значения цвета для рабочего пространства. При импорте данных о цветности для сохранения цветопередачи можно пересчитать их для текущего рабочего пространства.

Параметры стратегии управления цветом

Стратегия управления цветом определяет, каким образом приложение обрабатывает данные о цветности при открытии документа или импорте изображения. Можно выбрать разные стратегии для изображений RGB и CMYK, а также указать необходимость предупреждающих сообщений. Для того чтобы отобразить параметры стратегии управления цветом, выберите "Редактирование" > "Настройка цветов".

 Чтобы отобразить описание выбранной стратегии, поместите курсор над ее именем. Описание отобразится в нижней части диалогового окна.

RGB, CMYK и градации серого Этот параметр определяет стратегию, применяемую при пересчете цветов для текущего рабочего пространства (при открытии файлов или импорте изображений в открытый документ). (Параметр "Градация серого" доступен только в Photoshop). Выберите один из следующих параметров.

- **Сохранять встроенные профили** При открытии файлов всегда будут сохраняться встроенные цветовые профили. Этот параметр рекомендуется выбирать в большинстве случаев, поскольку он обеспечивает согласованность при управлении цветом. Исключением является ситуация, когда необходимо сохранить числовые значения CMYK – в данном случае следует выбрать вариант "Сохранять числовые значения (игнорировать внедренные профили)".

- **Преобразовывать в рабочее пространства** Если выбран этот параметр, то при открытии файлов или импорте изображений цвет пересчитывается для профиля текущего рабочего пространства. Этот параметр следует выбрать, если нужно, чтобы все цвета относились к одному профилю (профилю текущего рабочего пространства).

- **Сохранять значения (игнорировать внедренные профили)** Этот параметр доступен в приложениях InDesign и Illustrator для пространства CMYK. В этом случае при открытии файлов и импорте изображений числовые значения цветов не пересчитываются, однако управление цветом позволяет получить достоверную цветопередачу в приложениях Adobe. Выберите этот параметр, чтобы использовать технологию стабильного воспроизведения CMYK. В приложении InDesign можно изменять эту стратегию для отдельных объектов с помощью параметра "Настройки цветов изображения" в меню "Объект".

- **Нет** Если выбран этот вариант, то при открытии файлов и импорте изображений их встроенные цветовые профили пропускаются, а профиль рабочего пространства в новые документы не встраивается. Этот параметр следует использовать для удаления всех метаданных о цвете, предоставленных создателем исходного документа.

Несовпадение профилей: запрашивать при открытии Отображает сообщение при открытии документа с профилем, отличным от профиля текущего рабочего пространства. Предусмотрен параметр, позволяющий изменить поведение стратегии по умолчанию. Выберите этот параметр для индивидуальной настройки управления цветом в документах.


Несовпадение профилей: запрашивать при импорте Отображает сообщение в случае несовпадения цветовых профилей при импорте в документ путем вставки или перетаскивания. Предусмотрен параметр, позволяющий изменить поведение стратегии по умолчанию. Выберите этот параметр, если требуется задавать параметры управления цветом для каждого импортируемого объекта в отдельности.

Профиль отсутствует: спрашивать при открытии Отображает сообщение при открытии документа, не имеющего профиль. Предусмотрен параметр, позволяющий изменить поведение стратегии по умолчанию. Выберите этот параметр для индивидуальной настройки управления цветом в документах.

Параметры преобразования цвета

Параметры преобразования цвета позволяют задать для приложения способ пересчета числовых значений цвета в одном цветовом пространстве для другого. Изменять эти параметры следует только в том случае, если вы достаточно разбираетесь в управлении цветом и уверены в том, что изменения необходимы. Чтобы просмотреть параметры преобразования цвета, выберите в меню "Редактирование" пункт "Настройка цветов" или "Дополнительные параметры". В диалоговом окне "Установки" приложения Acrobat выберите категорию "Управление цветом".

Алгоритм Задаёт алгоритм управления цветом (СММ), применяемый для сопоставления охвата одного цветового пространства с охватом другого. Для большинства пользователей алгоритм по умолчанию Adobe (ACE) будет удовлетворять всем требованиям преобразования.

 Чтобы просмотреть описание выбранного алгоритма или условий вывода, поместите курсор на нужное имя. Описание отобразится в нижней части диалогового окна.


Метод (Photoshop, Illustrator, InDesign) Определяет метод рендеринга, используемый при трансляции одного цветового пространства в другое. Отличие одного метода рендеринга от другого становится явным только при печати документа или изменении его рабочего пространства.

Применять компенсацию черной точки Обеспечивает детализацию теней изображения путем имитации полного динамического диапазона устройства вывода. Выберите этот параметр, если при печати планируется использование компенсации точки черного (это рекомендуется делать в большинстве случаев).

Использовать дизеринг (Photoshop) Управляет дизерингом при пересчете изображений с глубиной 8 бит/канал для других цветовых пространств. При выборе параметра "Использовать дизеринг" приложение Photoshop выполняет смещение цветов в цветовом пространстве выводящего устройства, имитируя отсутствующий цвет, который был в исходном пространстве. Хотя дизеринг позволяет сгладить эффект квадратов и полос, он также может увеличивать размер файла при сжатии изображений для публикации в Интернете.

Сведения о методах рендеринга

Метод рендеринга определяет, каким образом система управления цветом преобразовывает одно цветовое пространство в другое. Разные методы рендеринга определяют коррекцию исходных цветов по разным правилам. Например, цвета, укладывающиеся в цветовой охват выводящего устройства, который уже исходного, могут остаться без изменений, а могут быть изменены для сохранения визуального цветового баланса при трансляции в меньший цветовой охват. Выбор метода рендеринга зависит от графического содержимого документов и профилей, с помощью которых заданы цветовые пространства. Некоторые профили дают одинаковый результат при различных методах рендеринга.

 Как правило, лучше всего использовать метод рендеринга по умолчанию для выбранного цветового пространства, протестированный компанией Adobe Systems на соответствие отраслевым стандартам. Например, для настроек цвета Северной Америки или Европы по умолчанию задан метод рендеринга "Относительный колориметрический". Настройкам цвета для Японии по умолчанию соответствует метод рендеринга под названием "Перцепционный".

Выбрать метод рендеринга можно при настройке параметров преобразования для системы управления цветом, экранных цветопроб и печати:

Перцепционный Предназначен для сохранения цветового баланса, чтобы глаз воспринимал цвета как естественные, даже если числовые значения цветов при этом изменяются. Этот метод подходит для обработки фотографических изображений с большим количеством оттенков, лежащих за границами цветового охвата выводящего устройства. В японской полиграфической отрасли он принят в качестве стандартного.

Насыщенность Цвета изображения становятся яркими и насыщенными в ущерб достоверности цветопередачи. Этот метод уместно использовать при работе с деловой графикой, например со схемами и диаграммами, поскольку в этом случае яркость и насыщенность цветов важнее цветового баланса.

Относительный колориметрический Этот метод сравнивает самый яркий оттенок исходного цветового пространства с аналогичным оттенком цветового пространства выводящего устройства, и вся цветовая палитра корректируется соответствующим образом. Оттенки, лежащие за границами цветового охвата выводящего устройства, смещаются в сторону ближайших воспроизводимых оттенков цветового пространства выводящего устройства. "Относительный колориметрический" метод сохраняет в изображении больше исходных цветов, чем "Перцепционный". В Северной Америке и Европе он принят в качестве стандартного метода рендеринга при допечатной подготовке.@@@

Абсолютный колориметрический Числовые значения оттенков в границах цветового охвата выводящего устройства остаются неизменными. Оттенки, лежащие за границами цветового охвата выводящего устройства, отсекаются. Цветокоррекция по точке белого в пространстве выводящего устройства не выполняется. Этот метод рендеринга предназначен для сохранения достоверности цветопередачи в ущерб цветобалансу и удобен на этапе цветопробы для имитации вывода на конкретном устройстве. Он особенно удобен, когда нужно оценить влияние цвета бумаги на цвета оттиска.

Дополнительные параметры в приложении Photoshop

Для того чтобы отобразить дополнительные параметры управления цветом в приложении Photoshop, выберите в меню "Редактирование" пункт "Настройка цветов", затем пункт "Дополнительные параметры".

Уменьшить насыщенность цветов монитора на Этот параметр определяет, нужно ли снизить насыщенность цветов на указанную величину при отображении на экране монитора. Выбор этого параметра позволяет воспроизвести полный диапазон цветовых пространств с более широкими цветовыми охватами, чем охват монитора. Однако при этом изображение на экране монитора перестает соответствовать тому, которое должно получиться в цветовом пространстве выводящего устройства. Если этот параметр не выбран, то разные оттенки в изображении могут слиться в один.

Наложение цветов RGB с гаммой Этот параметр определяет особенности наложения цветов RGB при формировании совмещенных данных (например, при наложении или раскрашивании слоев в нормальном режиме). Если этот параметр выбран, то цвета RGB накладываются в пределах цветового пространства в соответствии с заданной гаммой. Гамма 1.00 считается "колориметрически достоверной" и позволяет свести к минимуму число артефактов по краям изображения. Если этот параметр не выбран, то цвета RGB накладываются непосредственно в пределах цветового пространства документа.

Примечание. Если параметр "Наложение цветов RGB с гаммой" выбран, то документы со слоями выглядят в других приложениях иначе, чем в Photoshop.

Глава 7: Корректировка цвета и тона

Фотографы, работающие с пленкой, используют различные типы пленки или фильтров для объектива для достижения определенных цветовых и тональных эффектов на своих фотографиях. Также они применяют разнообразные инструменты и техники для корректировки цвета и тональности фотографического отпечатка в фотолаборатории. Photoshop предоставляет всеобъемлющий набор инструментов для корректировки цвета и тона, внесения исправлений и увеличения общей резкости изображений.

Просмотр гистограмм и значений пикселей

О гистограммах

Гистограмма иллюстрирует распределение пикселей на изображении; это график, на котором указано число пикселей на каждом уровне интенсивности цвета. Гистограмма позволяет определять, содержит ли изображение достаточно деталей в тенях (левая часть гистограммы), в средних тонах (середина) и в наиболее светлых участках изображения (правая часть), помогая вносить хорошие корректировки.

Гистограмма также дает представление о тональном диапазоне изображения или *типе ключа* изображения. На изображениях в низком ключе детали концентрируются в тенях; изображение в высоком ключе содержит больше всего деталей в светлых участках; а в средних тонах детали концентрируются на изображениях в среднем ключе. На изображении с полным тональным диапазоном много пикселей во всех областях. Определение тонального диапазона помогает выбрать подходящие тональные корректировки.



А

Б

В

Как читать гистограмму


А. Передержанная фотография Б. Фотография с правильной выдержкой и с полным тональным диапазоном В. Недодержанная фотография

Палитра гистограмм предлагает множество вариантов просмотра информации о цвете и тоне изображения. По умолчанию на гистограмме выводится тональный диапазон всего изображения. Для того чтобы посмотреть данные гистограммы для фрагмента изображения, сначала выделите этот фрагмент.

💡 Можно просматривать гистограмму изображения путем наложения в диалоговом окне "Кривые": выберите пункт "Показать: Гистограмму" в списке "Параметры отображения кривой".

Обзор палитры гистограмм

❖ Чтобы открыть палитру гистограмм, выберите пункт меню "Окно" > "Гистограмма" или перейдите на вкладку "Гистограмма". По умолчанию палитра "Гистограмма" открывается в компактном представлении, в котором отсутствуют элементы управления и статистика, но можно выбрать другое представление.



Палитра гистограмм

А. Меню "Канал" Б. Меню "Палитра" В. Кнопка "Обновление без кэш-памяти" Г. Значок "Предупреждение о данных из кэш-памяти" Д. Статистика


Выбор представления палитры "Гистограмма"

❖ Выберите представление в меню палитры "Гистограмма".

<p>Расширенный просмотр</p>	<p>Для гистограммы выводится статистика и отображаются элементы управления, позволяющие выбирать каналы, представленные на гистограмме, устанавливать параметры палитры "Гистограмма", обновлять гистограмму для просмотра некешированных данных и выбирать определенный слой в документе с несколькими слоями.</p>
<p>Компактный просмотр</p>	<p>Гистограмма отображается без элементов управления и статистики. Гистограмма представляет все изображение.</p>

Просмотр всех каналов

Помимо всех параметров, доступных в расширенном представлении, также отображаются отдельные гистограммы каналов. В число гистограмм не входят альфа-каналы, каналы заказного цвета и маски.



Палитра "Гистограмма" со всеми каналами и скрытой статистикой

Просмотр определенного канала на гистограмме

Если на палитре "Гистограмма" выбрать расширенный просмотр или просмотр всех каналов, то становятся доступными настройки в меню "Канал". В Photoshop настройки каналов запоминаются при переключении из расширенного просмотра или просмотра всех каналов обратно в компактное представление.

- Выберите один из каналов, чтобы просмотреть диаграмму отдельного канала, например канала цвета, альфа-канала или канала заказного цвета.
- В зависимости от режима цвета изображения выберите "RGB", "СМЯК" или "Совмещенная", чтобы увидеть составную гистограмму всех каналов. Это представление по умолчанию при первом включении расширенного просмотра или просмотра всех каналов.
- Для изображения в режиме RGB или СМЯК выберите параметр "Свечение", чтобы открыть гистограмму, представляющую значения светимости или интенсивности композитного канала.

- Для изображения в режиме RGB или CMYK выберите параметр "Цвета", чтобы открыть составную гистограмму отдельных цветовых каналов в цвете.

В режиме просмотра всех каналов при выборе параметров в меню "Канал" меняется только верхняя гистограмма на палитре.

Просмотр гистограмм каналов в цвете

- ❖ На палитре "Гистограмма" выполните одно из следующих действий.
- В режиме просмотра всех каналов выберите команду "Показать каналы в цвете" в меню палитры.
- В режиме расширенного просмотра или просмотра всех каналов выберите один из каналов в меню "Канал" и выберите команду "Показать каналы в цвете" в меню палитры. Если переключиться в режим компактного просмотра, каналы все так же будут отображаться в цвете.
- При расширенном просмотре или просмотре всех каналов выберите команду "Цвета" в меню "Канал", чтобы открыть составную гистограмму каналов в цвете. Если переключиться в компактное представление, составная гистограмма все так же будет отображаться в цвете.

Просмотр статистики гистограммы

По умолчанию на палитре "Гистограмма" статистика отображается в режиме расширенного просмотра и просмотра всех каналов.

- 1 Выберите команду "Показать статистику" в меню палитры "Гистограмма".
- 2 Сделайте одно из следующего.
 - Для просмотра информации о значении определенного пиксела наведите указатель мыши на гистограмму.
 - Для просмотра информации о диапазоне значений перетащите указатель по гистограмме, чтобы выделить диапазон.

На палитре под гистограммой выводится следующая статистическая информация.

Среднее	Среднее значение интенсивности.
Станд. откл. (стандартное отклонение)	Насколько сильно варьируются значения интенсивности.
Медиана	Срединное значение в диапазоне значений интенсивности.
Пиксели	Общее число пикселей, на основании которых была рассчитана гистограмма.
Уровень	Уровень интенсивности для области под указателем мыши.
Количество	Общее число пикселей, соответствующих уровню интенсивности области под указателем мыши.
Процентиль	Совокупное число пикселей, соответствующих уровню интенсивности области под указателем мыши и более низким уровням. Это значение выражается в виде процентной доли всех пикселей в изображении: от 0% в крайнем левом положении до 100% в крайнем правом положении.

Уровень кэша	Показывает сведения о кэше текущего изображения, который использовался для создания гистограммы. Если уровень кэша больше 1, то гистограмма отображается быстрее, так как наследует репрезентативные выборки пикселей изображения (на основе увеличения). Уровень кэша для оригинального изображения равен 1. На каждом уровне выше первого для вычисления значения одного пикселя берется среднее значение по четырем соседним пикселям. Таким образом, каждый следующий уровень в два раза меньше (содержит 1/4 числа пикселей) предыдущего уровня. Когда в Photoshop требуется выполнить быструю аппроксимацию, программа может использовать один из высших уровней. Нажмите кнопку "Обновление без кэш-памяти", чтобы перерисовать гистограмму с использованием фактических значений пикселей изображения.
--------------	--

Просмотр гистограммы для многослойного документа

- 1 Выберите расширенное представление в меню палитры "Гистограмма".
- 2 Выберите подходящее значение в меню "Источник". (Меню "Источник" недоступно для документов, состоящих из одного слоя.)


Изображение полностью	Показывает гистограмму для всего изображения, включая все слои.
Выделенный слой	Показывает гистограмму для слоя, который в данный момент выбран на палитре "Слой".
Комбинированная настройка	Показывает гистограмму для слоя коррективы, выбранного на палитре "Слой", а также всех слоев ниже этого слоя коррективы.

Предварительный просмотр коррективов на гистограмме

Результат применения любых коррективов цвета и тона можно предварительно проверять на гистограмме.

- ❖ Установите флажок "Просмотр" в диалоговом окне любой команды коррективы цвета или тона.


На палитре "Гистограмма" можно будет посмотреть, какой эффект коррективка создаст на гистограмме.



Предварительный просмотр коррективы на палитре "Гистограмма"



А. Оригинальная гистограмма Б. Гистограмма с коррективкой В. Тени Г. Средние тона Д. Светлые участки

Обновление гистограммы

Когда гистограмма считывается из кэша, а не с текущего состояния документа, на палитре "Гистограмма" появляется значок "Предупреждение о данных из кэш-памяти" . Гистограммы на основе кэша изображения

отображаются быстрее и создаются для репрезентативной выборки пикселей изображения. В настройках производительности можно установить *уровень кэширования* (от 2 до 8).


❖ Для того чтобы обновить гистограмму и просмотреть сведения на основе всех пикселей исходного изображения, выполните одно из следующих действий.

- Дважды щелкните в любом месте гистограммы.
- Щелкните значок "Предупреждение о данных из кэш-памяти" .
- Нажмите кнопку "Обновление без кэш-памяти" .
- Выберите команду "Обновление без кэш-памяти" в меню палитры "Гистограмма".



Дополнительную информацию об уровнях кэширования см. в разделе "Обзор палитры "Гистограмма" на странице 160.


Просмотр значений цвета на изображении

На палитре "Инфо" можно проверять цветовые значения пикселей по мере внесения корректировок в цвет изображения. Когда вы работаете в диалоговом окне корректировки цвета, на палитре "Инфо" отображаются два набора значений цвета для пикселей, находящихся под указателем мыши. Значение в левом столбце – это исходное значение цвета. Значение в правом столбце – это значение цвета после внесения цветовых корректировок.









Использование палитр "Уровни" и "Инфо" для нейтрализации тона изображения

Можно проверить значение цвета одного участка изображения при помощи инструмента "Пипетка"  или использовать до четырех цветных проб  для просмотра цветовой информации на одном или нескольких участках изображения. Эти пробы сохраняются с изображением, поэтому к ним можно обращаться повторно, даже если закрыть и снова открыть изображение.



Цветовые пробы и палитра "Инфо"


- 1 Чтобы открыть палитру "Инфо", выберите пункт меню "Окно" > "Инфо".
- 2 Включите инструмент "Пипетка"  или "Цветовой эталон"  и, если необходимо, на панели настроек выберите размер пробы. Если выбрать параметр "Точка", то будет считываться значение одного пиксела; остальные параметры вычисляют среднее по области из нескольких пикселов.
- 3 Выбрав инструмент "Цветовой эталон" , можно поместить на изображение до четырех цветовых проб. Щелкните точку, в которую нужно поместить пробу.
- 4 Откройте диалоговое окно корректировки (в меню "Изображение" > "Коррекция").
- 5 Внесите изменения в диалоговом окне корректировки и перед сохранением просмотрите значения цвета до и после корректировки на палитре "Инфо":
 - Для того чтобы просмотреть значения цвета при помощи инструмента "Пипетка" , подведите указатель мыши к интересующей вас точке изображения. Если открыть диалоговое окно корректировки, то за его пределами будет активирован инструмент "Пипетка". Помимо этого, также сохранится доступ к элементам управления прокруткой и инструментам "Рука" и "Масштаб"  при помощи клавишных сочетаний.
 - Для того чтобы проверить значения цвета в цветовых пробах, взгляните на левую нижнюю часть палитры "Инфо". Чтобы поместить дополнительную цветовую пробу на изображение во время работы в диалоговом окне корректировки, щелкните точку изображения, удерживая клавишу "Shift".

 На палитре "Цвет" также отображаются значения цвета для пикселов, находящихся под пипеткой.

Управление цветовыми пробами

После добавления цветовой пробы можно перемещать ее, удалять, скрывать или менять информацию пробы, которая выводится на палитре "Инфо".


Перемещение и удаление цветовой пробы

- 1 Включите инструмент "Цветовой эталон" .
- 2 Сделайте одно из следующего.
 - Для перемещения цветовой пробы перетащите ее в новое место.
 - Для удаления цветовой пробы перетащите ее за пределы окна документа. Также можно нажать и удерживать клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), чтобы указатель мыши принял форму ножниц, и щелкнуть пробу.
 - Для удалений всех цветовых проб нажмите кнопку "Очистить" на панели настроек.
 - Для удаления цветовой пробы в то время, когда открыто диалоговое окно корректировки, нажмите и удерживайте клавиши "Alt" + "Shift" (Windows) или "Option" + "Shift" (Mac OS) и щелкните пробу.

Включение и выключение отображения цветовых проб на изображении

- ❖ Выберите пункт меню "Просмотр" > "Вспомогательные элементы". Галочка указывает, что отображение цветовых проб включено.

Изменение данных цветовой пробы на палитре "Инфо"

- Для того чтобы включить или выключить отображение данных цветовых проб на палитре "Инфо", выберите в меню "Палитра" команду "Цветовые эталоны". Галочка указывает, что отображение данных цветовых проб включено.
- Чтобы изменить цветовое пространство, для которого отображаются данные цветовых проб, подведите указатель мыши к значку цветовой пробы  на палитре "Инфо", нажмите и удерживайте кнопку мыши и выберите другое цветовое пространство в открывшемся меню.

О корректировке цвета

Советы перед тем, как вносить коррективы цвета и тона

Мощные инструменты Photoshop позволяют улучшать, восстанавливать и исправлять цвет и тональность (осветление, затемнение и контраст) изображения. Перед тем как вносить коррективы цвета и тона, прочитайте несколько советов.

- Работайте на откалиброванном мониторе, для которого создан подходящий профиль. Это абсолютно необходимо для точного редактирования изображений. В противном случае изображение на печати будет отличаться от изображения на мониторе.
- При каждой коррективке цвета или тона изображения часть информации изображения удаляется. Тщательно продумывайте объем исправлений, которые вы вносите в изображение.
- Для максимального сохранения данных важных изображений лучше всего работать с изображениями с глубиной цвета 16 бит на канал (16-битное изображение), а не 8 бит на канал (8-битное изображение). Данные удаляются при коррективке тона и цвета. Потеря данных изображения заметнее на 8-битных изображениях, чем на 16-битных изображениях. В целом размер файла 16-битных изображений больше, чем у 8-битных изображений.
- Сделайте дубликат или скопируйте файл изображения. Работая с копией изображения, сохраните оригинал на случай, если вам понадобится изображение в исходном состоянии.
- Перед тем как вносить коррективы цвета и тона, удаляйте любые огрехи, такие как пятнышки пыли, дефекты и царапины.
- Рекомендуется для настройки тонального диапазона и цветового баланса изображения использовать слои коррективки, а не применять коррективы прямо к слоям изображения. Слои коррективки позволяют возвращаться и вносить последующие изменения тона, не удаляя данные из слоя изображения. Помните, что использование слоев коррективки увеличивает размер файла и изображения и требует больше ресурсов ОЗУ компьютера.
- Используйте палитру "Инфо" или "Гистограмма" в расширенном представлении. На обеих палитрах отображается ценная информация, необходимая для правильной оценки и коррективки изображения.
- Можно создавать выделение или использовать маску, чтобы ограничивать цветовые и тональные коррективы только частью изображения. Еще один способ выборочно применять коррективы тона и цвета – создавать документ так, чтобы компоненты изображения находились на разных слоях. Коррективы цвета и тона применяются только к одному слою за раз и влияют только на компоненты изображения, находящиеся на целевом слое.

Коррекция изображений

Далее представлен общий процесс коррективки тона и цвета изображения.

- 1 Используйте гистограмму для проверки качества и тонального диапазона изображения.
- 2 Отрегулируйте цветовой баланс, чтобы удалить нежелательные цветовые оттенки или скорректировать слишком или недостаточно насыщенные цвета. См. раздел "Команды цветовой коррективки" на странице 168.

3 Отрегулируйте тональный диапазон при помощи диалогового окна "Уровни" или "Кривые".

Начните коррекцию тона, отрегулировав значения слишком светлых или темных пикселей изображения и настроив общий тональный диапазон изображения. Этот процесс называется *настройка светлых участков и теней* или *установка точек белого и черного*. При настройке светлых участков и теней обычно соответствующим образом перераспределяются пиксели в средних тонах. Однако может потребоваться ручная корректировка средних тонов.

Для того чтобы исправить тональность только в тенях и на светлых участках, используйте команду "Света/тени". См. раздел "Улучшение деталей в тенях и на светлых участках" на странице 183.

4 Если необходимо, внесите другие цветовые корректировки.

После того как вы исправите общий цветовой баланс изображения, можно выполнить дополнительную настройку, чтобы улучшить цвета или создать специальные эффекты.

5 Увеличьте резкость кромок на изображении.

В качестве одного из последних шагов используйте фильтр "Контурная резкость" для усиления четкости кромок на изображении. Степень увеличения резкости, необходимая для конкретного изображения, может меняться в зависимости от качества, которое обеспечивает цифровая камера или сканер. См. раздел "Увеличение резкости изображений" на странице 223.

6 Если необходимо, настройте изображение в соответствии с характеристиками печатного станка.

Если вы отправляете изображение на печатный станок и вам известны его характеристики, то при помощи параметров диалогового окна "Уровни" или "Кривые" можно импортировать информацию о светлых участках и тенях в цветовой охват устройства вывода, например настольного принтера.

Так как при усилении резкости увеличивается контраст соседних пикселей, возможна ситуация, в которой некоторые пиксели в критических областях не будут печататься на используемом вами печатном станке. По этой причине лучше осуществлять тонкую настройку параметров вывода после усиления резкости.

Дополнительную информацию о настройке параметров вывода см. в разделе "Установка целевых значений светлых участков и теней" на странице 186.

Видеоролики с демонстрацией корректировок тона и освещения см. по адресам www.adobe.com/go/vid0009_ru и www.adobe.com/go/vid0010_ru.

Команды цветовой корректировки

Доступны следующие команды корректировки цвета.

Команда "Автоматическая цветовая коррекция" Быстрое исправление цветового баланса изображения. Хотя имя подразумевает автоматическую корректировку, поведение команды "Автоматическая цветовая коррекция" можно настраивать. См. раздел "Удаление цветового оттенка при помощи команды "Автоматическая цветовая коррекция"" на странице 198.

Команда "Уровни" Корректировка цветового баланса путем распределения пикселей для отдельных цветовых каналов. См. раздел "Корректировка цвета при помощи команды "Уровни"" на странице 173.

Команда "Кривые" До 14 точек управления корректировками светлых участков, средних тонов и теней для отдельных каналов. См. раздел "Знакомство с командой "Кривые"" на странице 173.

Команда "Фотофильтр" Цветовые корректировки путем имитации использования фильтра Kodak Wratten или Fuji, установленного перед объективом камеры. См. раздел "Изменение цветового баланса при помощи команды "Фотофильтр"" на странице 195.

Команда "Цветовой баланс" Изменение общего смешения цветов изображения. См. раздел "Применение команды "Цветовой баланс"" на странице 196.

Команда "Цветовой тон/насыщенность" Корректировка значений тона, насыщенности и яркости всего изображения или отдельных цветовых компонентов. См. раздел "Корректировка тона и насыщения" на странице 179.

Команда "Подобрать цвет" Сопоставление цвета между двумя фотографиями, двумя слоями или двумя выделенными областями одного или разных изображений. Команда также позволяет скорректировать светлоту и цветовой диапазон и нейтрализует цветовые оттенки на изображении. См. раздел "Сопоставление цветов разных изображений" на странице 189.

Команда "Заменить цвет" Замена определенных цветов изображения новыми значениями цвета. См. раздел "Замена цвета объектов на изображении" на странице 191.

Команда "Выборочная коррекция цвета" Корректировка объема составных цветов в отдельных компонентах цвета. См. раздел "Избирательная корректировка цвета" на странице 194.

Команда "Микширование каналов" Модификация канала цвета и внесение цветовых корректировок, которые невозможно с легкостью выполнить при помощи других инструментов корректировки. См. раздел "Смешение цветовых каналов" на странице 192.


Выполнение корректировки цвета

Все инструменты корректировки цвета в Photoshop работают, по существу, одинаково: они сопоставляют текущий диапазон значений пикселей новому диапазону значений. Различие между инструментами заключается в том, какую степень контроля над изображением они дают пользователю. Обзор инструментов цветовой корректировки см. в разделе "Команды цветовой корректировки" на странице 168.

Существует два способа исправления цвета изображения. Первый: выберите команду в меню "Изображение" > "Коррекция". При использовании этого метода в пиксели активного слоя вносятся перманентные изменения.

Второй более гибкий метод заключается в использовании слоя корректировки. Слои корректировки позволяют экспериментировать с корректировками цвета и тона, не внося перманентных изменений в значения пикселей изображения. Изменения цвета и тона остаются в пределах слоя корректировки, играющего роль вуали, через которую вы видите лежащие под ним слои.


- 1 Для того чтобы выполнить корректировку части изображения, выделите этот фрагмент. Если никакая часть изображения не выделена, то корректировка распространяется на все изображение.
- 2 Сделайте одно из следующего.
 - Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" и выберите одну из команд этого подменю.
 - Создайте слой корректировки (см. раздел "Создание слоев корректировки и заливки" на странице 331).
 - Дважды щелкните значок существующего слоя корректировки на палитре "Слой".
- 3 Для того чтобы проверить результат корректировки на изображении до того, как фиксировать ее, в диалоговом окне "Коррекция цвета" установите флажок "Просмотр".

 Чтобы отменить изменения, не закрывая диалоговое окно корректировки цвета, нажмите и удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Кнопка "Cancel" превратится в кнопку "Reset"; нажмите кнопку "Reset". При этом в диалоговом окне будут восстановлены исходные значения, предшествовавшие вашим изменениям.

Сохранение и повторное применение настроек диалогового окна корректировки

Можно сохранить корректировки цвета и применить их к другим изображениям. Для сохранения корректировок цвета при помощи команды "Подобрать цвет" см. раздел "Сопоставление цветов разных изображений" на странице 189.

- Чтобы сохранить настройки диалогового окна корректировки, нажмите кнопку "Сохранить" в открытом диалоговом окне. В диалоговом окне "Кривые", "Черно-белое" или "Микширование каналов" выберите в меню палитры команду "Сохранить набор". Введите имя набора и нажмите кнопку "Сохранить".
- Чтобы применить сохраненные настройки, нажмите кнопку "Загрузить" в открытом диалоговом окне. Найдите и загрузите сохраненный файл с корректировками. В диалоговом окне "Кривые", "Черно-белое" или "Микширование каналов" сохраненные наборы настроек отображаются в меню "Наборы". Чтобы загрузить набор настроек, отсутствующий во всплывающем меню, из другого места, в меню "Наборы" выберите команду "Загрузить набор".

 Если вы часто применяете одни и те же корректировки, можно записать их и выполнять в виде действия или создать вкрапление.


Корректировка цвета в режимах CMYK и RGB

Хотя любые корректировки цвета и тона можно выполнять в режиме RGB, а большинство из них – и в режиме CMYK; к выбору режима следует подходить очень тщательно. Избегайте множественных преобразований между режимами, так как значения цвета округляются и частично теряются при каждом переходе. Изображения в режиме RGB, которые будут использоваться для отображения на экране, не требуют преобразования в режим CMYK. Изображения в режиме CMYK, которые будут разделяться и печататься, не требуют цветовых корректировок в режиме RGB.

Если все же необходимо преобразовать изображение из одного режима в другой, выполняйте большую часть корректировок тона и цвета в режиме RGB и используйте режим CMYK для тонкой коррекции. Преимущества работы в режиме RGB:

- экономия памяти и повышение производительности за счет меньшего числа каналов;
- в режиме RGB диапазон цветов шире, чем в режиме CMYK, поэтому после корректировки сохраняется большее количество цветов.


В диалоговом окне "Настройка цветов" возможен предварительный просмотр композитных цветов и отдельных пластин CMYK в рабочем пространстве CMYK. Также можно выполнять предварительный просмотр цветов, используя заказной цветовой профиль CMYK.

 Можно редактировать изображение в режиме RGB в одном окне и одновременно видеть то же изображение в цветах CMYK в другом окне. Для того чтобы открыть второе окно, выберите команду "Окно" > "Упорядочить" > "Новое окно для (имя файла)". Выберите для параметра "Параметры цветопробы" значение "Рабочее пространство CMYK", затем выберите команду "Цветопроба", чтобы включить предварительный просмотр в режиме CMYK в одном из окон.

Идентификация цветов за пределами цветового охвата

Цветовой охват – это диапазон цветов, который цветовая система может отображать или печатать. Цвет, отображение которого возможно в режиме RGB, может оказаться *за пределами цветового охвата* ваших настроек CMYK, и, таким образом, не будет печататься.

В режиме RGB проверить, находится ли цвет за пределами цветового охвата, можно следующими способами:

- если подвести указатель мыши к цвету за пределами цветового охвата, на палитре "Инфо" рядом со значениями CMYK появляется восклицательный знак;
- На палитре "Цвет", как и на "Палитре цветов", появляется сигнальный треугольный значок . Если выбрать цвет за пределами цветового охвата, то отображаться будет ближайший эквивалент из пространства CMYK. Чтобы выбрать эквивалент из пространства CMYK, щелкните треугольный значок или образец цвета.

При преобразовании изображения в режиме RGB в режим CMYK Photoshop автоматически переводит все цвета в пределы цветового охвата. Можно вручную идентифицировать цвета за пределами цветового охвата на изображении и исправлять их до преобразования в режим CMYK. Используйте команду "Отображение цветов вне CMYK" для выделения цветов за пределами цветового охвата CMYK.

Поиск цветов за пределами цветового охвата

- 1 Выберите команду "Просмотр" > "Варианты цветопробы", а затем выберите профиль пробы, на основании которого должно выводиться предупреждение о выходе за пределы цветового охвата.
- 2 Выберите команду меню "Просмотр" > "Показать цвета вне CMYK".

Все пиксели за пределами пространства текущего профиля пробного отпечатка будут выделены.

Выбор цвета для предупреждения цветового охвата

- 1 Сделайте одно из следующего.
 - (Windows) Выберите команду меню "Редактирование" > "Установки" > "Прозрачность и цветовой охват".
 - (Mac OS) Выберите команду меню Photoshop > "Установки" > "Прозрачность и цветовой охват".
- 2 Под надписью "Показать цвета вне CMYK" щелкните образец цвета, чтобы открыть "Палитру цветов". Выберите новый цвет предупреждения и нажмите кнопку "ОК".

Для лучших результатов используйте цвет, отсутствующий на изображении.

3 Введите значение в текстовом поле "Непрозрачность" и нажмите кнопку "ОК".

Этот параметр позволяет настроить, насколько сильно изображение будет проявляться через цвет предупреждения. Допустимые значения – от 1 до 100%.




Исходное изображение и предварительный просмотр цветов за пределами цветового охвата, когда в качестве цвета предупреждения выбран синий

Корректировка цвета и тона изображения

Знакомство с уровнями

В диалоговом окне "Уровни" выполняется корректировка тонального диапазона и цветового баланса изображения путем регулировки уровней интенсивности в тенях, средних тонах и светлых участках изображения. Гистограмма "Уровни" представляет собой визуальный ориентир для корректировки ключевых тонов изображения. Дополнительную информацию о работе с гистограммами см. в разделе "О гистограммах" на странице 160.

Настройки диалогового окна "Уровни" можно сохранить и применить к другим изображениям. См. раздел "Сохранение и повторное применение настроек диалогового окна корректировки" на странице 169.



Диалоговое окно "Уровни"

А. Тени Б. Средние тона В. Светлые участки Г. Кнопка "Параметры..." Д. Открывает диалоговое окно "Параметры автоматической цветокоррекции"

Корректировка тонального диапазона при помощи уровней

Два внешних ползунка "Входные значения" предназначены для привязки точки черного и точки белого к значениям, определяемым ползунками "Выходные значения". По умолчанию один из ползунков "Выходные значения" установлен на уровне 0 (пиксели абсолютно черные), а второй – на уровне 255 (пиксели абсолютно белые).

Таким образом, если ползунки "Выходные значения" находятся в точках по умолчанию, при перемещении входного ползунка для точки черного значение пиксела привязывается к уровню 0, а при перемещении входного ползунка точки белого значение пиксела привязывается к уровню 255. Оставшиеся уровни распределяются между 0 и 255. При таком перераспределении увеличивается тональный диапазон изображения, фактически повышая общий контраст изображения.

Примечание. Когда отсекаются тени, пиксели становятся абсолютно черными без деталей. Когда отсекаются светлые участки, пиксели становятся абсолютно белыми без деталей.

Средний ползунок "Входные значения" предназначен для корректировки показателя гаммы в изображении. Он корректирует уровень средних тонов (уровень 128) и меняет значения интенсивности в среднем диапазоне тонов серого, не оказывая значительного влияния на светлые участки и тени.

1 Сделайте одно из следующего.

- Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Уровни".
- Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Уровни". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".

2 Для того чтобы отрегулировать тона для определенного канала цвета, выберите его в меню "Канал".

Чтобы одновременно отрегулировать комбинацию каналов цветов, перед тем как выбирать команду "Уровни", щелкните, удерживая клавишу "Shift", нужные каналы на палитре "Каналы". В этом случае в меню "Канал" будет отображаться аббревиатура, описывающая выбранные каналы, например CM для голубого (cyan) и пурпурного (magenta). В меню также можно будет выбрать и отдельные каналы из текущей комбинации. Каналы заказного цвета и альфа-каналы редактируются по отдельности. Помните, что этот способ не работает для слоя корректировки "Уровни".

3 Для того чтобы вручную отрегулировать тени и светлые участки, перетащите ползунки "Входные значения" для точек черного и белого к краю первой группы пикселов на любом конце гистограммы.

Например, если перетащить ползунок точки черного вправо на уровень 5, то Photoshop привяжет все пиксели на уровне 5 и ниже к уровню 0. Аналогично, если перетащить ползунок точки белого влево на уровень 243, то Photoshop привяжет все пиксели на уровне 243 и выше к уровню 255. Эта привязка влияет на самые темные и самые светлые пиксели на каждом канале. Соответствующие пиксели на других каналах корректируются пропорционально, чтобы избежать смещения цветового баланса.

Примечание. Можно вводить значения напрямую в первое и третье текстовые поля "Входные значения".




Корректировка точек черного и белого при помощи ползунков "Входные значения"

4 Для того чтобы отрегулировать средние тона, выполните корректировку показателя гаммы при помощи среднего ползунка "Входные значения".

Если перетащить средний ползунок "Входные значения" левее, все изображение будет осветлено. Этот ползунок привязывает нижний (более темный) уровень к уровню средней точки между ползунками "Выходные значения". Если ползунки "Выходные значения" находятся в положении по умолчанию (0 и 255), то средняя точка находится на уровне 128. В этом примере охват теней увеличивается до диапазона от 0 до 128, а светлые участки сжимаются.

Перетаскивание среднего ползунка "Входные значения" оказывает противоположное действие, и все изображение становится темнее.

Примечание. Можно вводить значения корректировки показателя гаммы напрямую в среднее текстовое поле "Входные значения".




Перемещение среднего ползунка регулирует показатель гаммы изображения.

5 Нажмите кнопку "ОК".

Просмотреть скорректированную гистограмму можно на палитре "Гистограмма".

Корректировка цвета при помощи команды "Уровни"


- Сделайте одно из следующего, чтобы открыть диалоговое окно "Уровни".
 - Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Уровни".
 - Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Уровни". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".
- Сделайте одно из следующего, чтобы нейтрализовать цветовой оттенок.
 - Дважды щелкните инструмент "Проба на изображении для определения точки серого"  в диалоговом окне "Уровни", чтобы открыть окно "Выберите целевой цвет средних тонов" Adobe. Введите значения, которые хотите назначить нейтральному серому цвету, и нажмите кнопку "ОК". После этого щелкните фрагмент изображения, который должен быть нейтрального серого цвета.
 - Нажмите кнопку "Параметры" в диалоговом окне "Уровни". Щелкните образец цвета "Средние тона", чтобы открыть окно "Выберите целевой цвет средних тонов" Adobe. Введите значения, которые хотите назначить нейтральному серому цвету, и нажмите кнопку "ОК". Преимущество этого метода заключается в возможности предварительного просмотра выбираемых вами значений.

В целом, для того чтобы достичь нейтрального серого цвета, нужно выбирать одинаковые значения для цветовых компонентов. Например, равные значения красного, зеленого и синего позволяют определить нейтральный серый цвет для изображения в режиме RGB.

Знакомство с командой "Кривые"

Для корректировки общего тонального диапазона изображения можно использовать диалоговое окно "Кривые" или "Уровни". Диалоговое окно "Кривые" позволяет выполнять коррекцию при помощи 14 различных точек в тональном диапазоне изображения (от теней до светлых участков). В диалоговом окне "Уровни" есть только три возможных параметра (точка белого, точка черного, показатель гаммы). В диалоговом окне "Кривые" можно выполнять точную корректировку отдельных цветовых каналов изображения. Настройки диалогового окна

"Кривые" можно сохранять в виде стилей. См. раздел "Сохранение и повторное применение настроек диалогового окна коррективки" на странице 169.




Диалоговое окно "Кривые"

А. Корректируйте кривую, добавляя точки. Б. Рисуйте кривую карандашом. В. Светлые участки Г. Средние тона Д. Тени Е. Ползунки точек черного и белого. Ж. Параметры отображения кривой. З. Установка точки черного. И. Установка точки серого. К. Установка точки белого. Л. Показывать отсечение.

В диалоговом окне "Кривые" тональный диапазон представляется в виде прямой диагональной опорной линии, так как входные уровни (исходные значения интенсивности пикселей) и выходные уровни (новые значения цветов) идентичны.

Примечание. Когда вы вносите корректировки в тональный диапазон в диалоговом окне "Кривые", опорная линия продолжает отображаться в качестве ориентира. Чтобы скрыть базовую линию, сбросьте флажок "Показать базовую линию" в диалоговом окне "Параметры отображения кривой".

Горизонтальная ось графика представляет входные уровни; вертикальная ось представляет выходные уровни.



Диалоговые окна "Кривые" по умолчанию для изображений в режиме CMYK и RGB

А. Ориентация по умолчанию полосы выходных тонов CMYK Б. Входные и выходные значения CMYK в процентах В. Ориентация по умолчанию полосы входных тонов CMYK Г. Ориентация по умолчанию полосы выходных тонов RGB Д. Входные и выходные значения RGB в уровнях интенсивности Е. Ориентация по умолчанию полосы входных тонов RGB

Настройка параметров отображения кривой

При помощи параметров отображения кривой можно настраивать внешний вид сетки кривой.

1 Сделайте одно из следующего.

- Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Кривые...".
- Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Кривые". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".

2 Откройте меню "Параметры отображения кривой" и выполните одно из следующих действий.

- Чтобы изменить способ отображения значений интенсивности и процентных значений на обратный, выберите параметр "Показать эффект для: яркость (от 0 до 255)" или "Показать эффект для: пигмент/краска %". На кривых значения интенсивности для изображений в режиме RGB отображаются в диапазоне от 0 до 255, причем черный цвет (0) находится в нижнем левом углу. Процентные значения для изображений в режиме CMYK отображаются в диапазоне от 0 до 100, причем светлые тона (0%) находятся в нижнем левом углу. После того как способ отображения значений интенсивности и процентных значений меняется на обратный, значение 0 для изображений RGB перемещается в нижний правый угол и значение 0% для изображений CMYK также перемещается в нижний правый угол.
- Для того чтобы линии сетки выводились с шагом 25%, выберите вариант "Упрощенная сетка"; чтобы шаг был 10%, выберите вариант "Детальная сетка".

💡 Чтобы изменить шаг линий сетки, щелкните сетку, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

- Для того чтобы выводить кривые цветовых каналов поверх композитной кривой, выберите параметр "Показать: Перекрытия каналов".
- Для того чтобы вывести наложенную поверх гистограмму, выберите параметр "Показать: Гистограмму". Дополнительную информацию о работе с гистограммами см. в разделе "О гистограммах" на странице 160.
- Чтобы на сетке отображалась опорная линия под углом 45°, выберите параметр "Показать: Базовую линию".
- Чтобы включить отображение горизонтальных и вертикальных линий, помогающих при перетаскивании выстраивать точки относительно гистограммы или сетки, выберите параметр "Показывать линии пересечения".

Корректировка цвета и тональности при помощи кривых

Корректировать тональность и цвет изображения можно, меняя форму кривой в диалоговом окне "Кривые". При перетаскивании кривой вверх или вниз изображение становится светлее или темнее в зависимости от того, выбрано в диалоговом окне отображение уровней или процентных значений. Более крутые части кривой представляют области высокого контраста; плоские части кривой представляют области низкого контраста.

Если в диалоговом окне "Кривые" выбрано отображение уровней, а не процентных значений, то верхний правый угол графика представляет светлые участки изображения. Перемещение точки в верхней части кривой позволяет скорректировать светлые участки; перемещая точку в центре кривой, вы корректируете средние тона; а перемещая точку внизу кривой, вы настраиваете тени. Чтобы сделать светлые участки более темными, перетащите точку наверху кривой ниже. При перетаскивании точки вниз или вправо входное значение привязывается к более низкому выходному значению, и изображение становится темнее. Для того чтобы осветлить тени, перетащите точку внизу кривой вверх. При перетаскивании точки вверх или влево более низкое входное значение привязывается к более высокому выходному значению, и изображение становится светлее.

Примечание. В целом, для того чтобы выполнить корректировку тона и цвета на большинстве изображений, требуется лишь небольшое изменение формы кривой.

1 Сделайте одно из следующего.

- Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Кривые".
- Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Кривые". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".

2 Если необходимо, для корректировки цветового баланса изображения выберите один или несколько каналов в меню "Канал".


Чтобы одновременно отрегулировать комбинацию каналов цветов, перед тем как выбирать команду "Кривые", щелкните, удерживая клавишу "Shift", нужные каналы на палитре "Каналы". В этом случае в меню "Канал" будет отображаться аббревиатура, описывающая выбранные каналы, например CM для голубого (cyan) и пурпурного (magenta). В меню также можно будет выбрать и отдельные каналы из текущей комбинации. Этот способ не работает для слоя корректировки "Кривые".

Примечание. Для того чтобы кривые отдельных каналов отображались поверх комбинированной кривой, выберите в меню "Параметры отображения кривой" команду "Показать: Перекрытие каналов".


3 Для того чтобы добавить точку на кривую, выполните одно из следующих действий.

- Щелкните кривую.
- Только для изображений в режиме RGB: щелкните пиксел на изображении, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).


Второй способ добавления точек рекомендуется использовать, если нужно сохранить или скорректировать определенные детали на изображении в режиме RGB.

 Для того чтобы идентифицировать отсеченные области изображения (абсолютно черные или абсолютно белые), установите флажок "Показать обтравку".

На кривую можно добавить до 14 контрольных точек. Чтобы удалить контрольную точку, перетащите ее за пределы графика, выделите ее и нажмите на клавишу "Delete" или щелкните ее, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS). Невозможно удалить конечные точки кривой.



Для того чтобы добавить точки на кривую, щелкните три области изображения, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS). Для осветления светлых участков и затемнения теней используется кривая в форме буквы S, увеличивающая контраст изображения.

 Чтобы определить самые светлые и самые темные области изображения в режиме RGB, проведите указателем мыши над изображением. В диалоговом окне "Кривые" отображаются значения интенсивности в области изображения под указателем, а также координаты соответствующей точки кривой. Если переместить указатель мыши над изображением в режиме CMYK, то процентные значения будут показаны на палитре "Цвет", если для нее настроено отображение значений CMYK.

4 Для того чтобы изменить форму кривой, выполните одно из следующих действий.

- Щелкните точку кривой и перетаскивайте ее, пока тон и цвет изображения не будут исправлены. Нажмите и удерживайте клавишу "Shift", чтобы кривую можно было перетаскивать только по горизонтали и по вертикали.
- Щелкните точку на кривой и введите значения в текстовые поля "Вход" и "Выход".
- Наверху диалогового окна выберите инструмент "Рисование кривых с помощью карандаша" и перетащите его в окне кривой, чтобы нарисовать новую кривую. Удерживайте клавишу "Shift", чтобы рисовать только прямые линии, и щелкайте для определения конечных точек. Закончив, нажмите кнопку "Сгладить", чтобы сгладить кривую.

Точки кривой остаются на одном месте до тех пор, пока вы не переместите их. Следовательно, можно вносить корректировки в одной тональной области, не затрагивая остальные.

Применение автоматической корректировки

Можно применять автоматическую корректировку цвета, используя настройки диалогового окна "Параметры автоматической цветокоррекции". Доступные команды автоматической коррекции: "Автоматическая цветовая коррекция", "Автоконтраст" и "Автоматическая тоновая коррекция". Дополнительную информацию об этих параметрах см. в разделе "Настройка параметров автоматической корректировки" на странице 199.

Установка точек черного и белого

Используйте ползунки "Черный" и "Белый" для быстрой установки точек черного и белого. Например, если перетащить ползунок точки черного вправо на входной уровень 5, то Photoshop привяжет все пиксели на уровне 5 и ниже к уровню 0. Аналогично, если перетащить ползунок точки белого влево на уровень 243, то Photoshop привяжет все пиксели на уровне 243 и выше к уровню 255. Эта привязка влияет на самые темные и самые светлые пиксели на каждом канале. Соответствующие пиксели на других каналах корректируются пропорционально, чтобы избежать смещения цветового баланса.

- ❖ Перетаскивайте ползунки точек черного и белого вдоль осей в любую точку. Перетаскивая ползунок, обращайтесь внимание на изменение входного значения. Для предварительного просмотра отсечения во время корректировки точек черного и белого в диалоговом окне "Кривые" установите флажок "Показать обтравку" или во время перетаскивания ползунков удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).


Клавишные сочетания: диалоговое окно "Кривые"

В диалоговом окне "Кривые" можно использовать следующие клавишные сочетания.

- Для того чтобы установить точку на кривой в текущем канале, выбранном в диалоговом окне "Кривые", щелкните на изображении, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
- Чтобы установить для пиксела на изображении точки на кривых во всех каналах цветовых компонентов (но не в композитном канале), щелкните изображение, удерживая клавиши "Shift" + "Ctrl" (Windows) или "Shift" + "Command" (Mac OS).
- Чтобы выделить несколько точек, щелкните точки на кривой, удерживая клавишу "Shift". Выделенные точки отмечаются черным цветом.
- Чтобы сбросить выделение всех точек на кривой, щелкните сетку или нажмите "Ctrl" + "D" (Windows) или "Command" + "D" (Mac OS).
- Для перемещения выделенных на кривой точек нажимайте на стрелки на клавиатуре.
- Чтобы пройти по контрольным точкам на кривой вперед, нажимайте на стрелку вправо.
- Чтобы пройти по контрольным точкам на кривой назад, нажимайте на стрелку влево.

Коррекция цвета при помощи пипеток


Пипетки в диалоговых окнах "Уровни" и "Кривые" можно применять для коррекции нежелательного цветового оттенка, возникающего вследствие избытка определенного цвета (красного, зеленого, синего или голубого, пурпурного, желтого). Проще всего сбалансировать цвет изображения, идентифицировав область, которая должна обладать нейтральным цветом, а затем удалив цветовой оттенок из этой области. В зависимости от изображения может понадобиться использовать одну или все три пипетки. Пипетки лучше работают на изображениях с легко идентифицируемыми областями нейтрального цвета.




Примечание. Установка точки серого инструмента "Пипетка"  в основном используется для коррекции цвета и недоступен при работе с изображениями в оттенках серого.

Для наилучших результатов не используйте пипетки на изображениях, требующих объемной корректировки, чтобы привязать пиксел к самому светлому или самому темному значению.

Важная информация: При использовании пипетки отменяются любые предыдущие изменения, которые были внесены в диалоговом окне "Уровни" или "Кривые". Если вы планируете использовать пипетки, лучше сначала применить их, а затем продолжать тонкую корректировку цвета при помощи ползунков в диалоговом окне "Уровни" или точек в диалоговом окне "Кривые".

- 1 Идентифицируйте области светлых, средних и темных тонов, которые должны обладать нейтральным серым цветом. В зависимости от изображения и желаемых результатов может потребоваться только одна область.

 Используйте образец цвета, чтобы пометить нейтральную область и позже щелкнуть по ней пипеткой.

- 2 Откройте диалоговое окно "Уровни" или "Кривые". Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция", а затем выберите пункт "Уровни" или "Кривые". Также можно использовать слой корректировки.
- 3 Дважды щелкните инструмент "Проба на изображении для определения точки черного" , "Проба на изображении для определения точки серого"  или "Проба на изображении для определения точки белого" . Используйте окно "Выберите целевой цвет тени" Adobe для выбора нейтрального целевого цвета.

Если вы работаете в режиме RGB, то введите одинаковые значения красного, зеленого и синего цвета, чтобы получить нейтральный цвет. Нейтральный цвет должен быть максимально близким к значению образца цвета.

Для того чтобы сохранить определенные детали в тенях или светлых участках, для инструментов "Проба на изображении для определения точки черного" и "Проба на изображении для определения точки белого" выберите значения, находящиеся в пределах цветового охвата устройства вывода (печатного станка, лазерного принтера и т. д.).

- 4 Выбрав нужный вариант пипетки, щелкните нейтральную область, идентифицированную ранее. Удостоверьтесь, что используете правильные инструменты для теней и светлых участков.
- 5 Если необходимо, повторите шаги 3 и 4, используя другие пипетки. Щелкните выбранную пипетку, чтобы выключить ее.
- 6 Если необходимо, выполните финальные корректировки в диалоговом окне "Уровни" или "Кривые".
- 7 Нажмите кнопку "ОК". Если вы указали новые целевые цвета для пипетки, появится диалоговое окно подтверждения сохранения новых целевых цветов.

Корректировка тона и насыщения


Команда "Цветовой тон/насыщенность" позволяет регулировать тон, насыщенность и яркость определенного цветового компонента изображения или одновременно всех его цветов. Эта команда особенно хорошо подходит для точной настройки цветов изображения в режиме СМΥК, чтобы все они входили в цветовой охват устройства вывода.

Настройки в диалоговом окне "Цветовой тон/насыщенность" можно сохранить и впоследствии загружать для применения к другим изображениям. Дополнительную информацию см. в разделе "Сохранение и повторное применение настроек диалогового окна корректировки" на странице 169.

Использование команды "Цветовой тон/насыщенность"

- 1 Сделайте одно из следующего.
 - Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Цветовой тон/насыщенность".
 - Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Цветовой тон/насыщенность". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК". Две цветные полосы в открывшемся диалоговом окне представляют цвета в порядке, в котором они следуют на цветовом круте. Верхняя цветная полоса – это цвет до корректировки; нижняя цветная полоса показывает, как корректировка влияет на все тона при полном насыщении.
- 2 Во всплывающем меню "Редактировать" выберите нужный цвет.
 - Чтобы одновременно корректировать все цвета, выберите "Все".
 - Чтобы корректировать один цвет, выберите один из перечисленных предустановленных цветовых диапазонов. Для того чтобы изменить цветовой диапазон, обратитесь к разделу "Корректировка тона и насыщения" на странице 179.
- 3 Для параметра "Цветовой тон" введите нужное значение или перетаскивайте ползунок до тех пор, пока цвета не будут исправлены.

Значения в текстовом поле отражают, на какое число градусов осуществляется поворот цветового колеса относительно исходного цвета пиксела. Положительное значение указывает, что поворот происходит по часовой стрелке; отрицательное значение – это поворот против часовой стрелки. Допустимые значения – от -180 до +180.



Цветовой круг

A. Насыщенность B. Тон

- 4** Для параметра "Насыщенность" введите нужное значение или перетащите ползунок вправо, чтобы усилить насыщенность, или влево, чтобы уменьшить его.

При этом значение цвета сдвигается от центра или к центру цветового круга. Допустимые значения – от -100 (процентное уменьшение насыщенности, более тусклые цвета) до +100 (процентное увеличение насыщенности).

- 5** Для параметра "Яркость" введите нужное значение или перетащите ползунок вправо, чтобы усилить осветление (добавить белый ко всем цветам), или влево, чтобы уменьшить его (добавить черный ко всем цветам). Допустимые значения – от -100 (процентное содержание черного цвета) до +100 (процентное содержание белого цвета).

Примечание. Нажмите кнопку "Отмена", чтобы отменить изменения, сделанные в диалоговом окне "Цветовой тон/насыщенность". Нажмите и удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), чтобы изменить кнопку "Отмена" на "Восстановить".

Настройка диапазона цветов для корректировки при помощи команды "Цветовой тон/насыщенность"




- 1** Сделайте одно из следующего.

- Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Цветовой тон/насыщенность".
- Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Цветовой тон/насыщенность". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".


- 2** В диалоговом окне "Цветовой тон/насыщенность" в меню "Редактировать" выберите цвет.

В открывшемся диалоговом окне показаны четыре значения цветового круга (в градусах). Они соответствуют ползункам, которые находятся под цветными полосами. Два внутренних вертикальных ползунка определяют цветовой диапазон. Два внешних треугольных ползунка показывают, где корректировки цветового диапазона "падают" ("спадание" – это размывка или ослабление корректировок вместо четко определенного применения или неприменения корректировок).

- 3** Для модификации диапазона цветов используйте либо инструменты "Пипетка", либо ползунки.

- Щелкните или перетащите указатель по изображению, выбрав инструмент "Пипетка" , чтобы выделить цветовой диапазон. Чтобы расширить диапазон, щелкните или перетащите указатель по изображению, выбрав инструмент "Пипетка+" . Чтобы сузить диапазон цветов, щелкните или перетащите указатель по изображению, выбрав инструмент "Пипетка-" . Выбрав инструмент "Пипетка", можно также увеличивать диапазон, удерживая клавишу "Shift", или уменьшать его, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
- Перетащите один из белых треугольных ползунков, чтобы отрегулировать степень спадания цвета (ослабления корректировки), не меняя размер диапазона.
- Перетащите область между треугольным и вертикальным ползунками, чтобы отрегулировать размер диапазона, не меняя степень спадания.
- Перетащите центральную область, чтобы переместить набор ползунков корректировки целиком (и треугольные, и вертикальные ползунки) и выбрать другую область цвета.

- Перетащите один из белых вертикальных ползунков, чтобы отрегулировать диапазон цветового компонента. При перемещении вертикального ползунка от центра набора ползунков коррективы ближе к треугольному ползунку цветовой диапазон увеличивается, а спадание уменьшается. При перемещении вертикального ползунка к центру набора ползунков коррективы и дальше от треугольного ползунка цветовой диапазон уменьшается, а спадание увеличивается.
- Цветную полосу можно перетаскивать, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), чтобы в центре оказывался другой цвет.



Набор ползунков коррективы "Цветовой тон/Насыщенность"

А. Значения ползунка "Цветовой тон" Б. Корректировка спадания без изменения диапазона В. Корректировка диапазона без изменения степени спадания Г. Корректировка цветовой диапозона и спадания Д. Перемещение набора ползунков целиком

Если переместить набор ползунков так, что он попадет в другой цветовой диапазон, имя в меню "Редактировать" изменится, отразив это перемещение. Например, если выбрать пункт "Желтые" и изменить диапазон так, что набор ползунков попадет в красную часть цветной полосы, имя в списке изменится на "Красные 2". Можно преобразовать до шести индивидуальных цветных диапазонов в вариации одного цветного диапазона (например, от "Красные" до "Красные 6").

Примечание. По умолчанию при выборе компонента цвета выделяется диапазон цвета шириной 30° со спаданием в размере 30° с каждой стороны. Слишком низкое значение спадания может привести к появлению полос на изображении.

Расцветчивание изображения в оттенках серого или создание эффекта однокрасочного изображения

- 1 Чтобы добавить цвет в изображение в оттенках серого, выберите команду меню "Изображение" > "Режим" > "RGB", для того чтобы преобразовать его в режим RGB.
- 2 Сделайте одно из следующего, чтобы открыть диалоговое окно "Цветовой тон/Насыщенность".
 - Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Цветовой тон/Насыщенность".
 - Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Цветовой тон/Насыщенность". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".
- 3 Нажмите кнопку "Тонирование". Если цвет переднего плана черный или белый, то изображение преобразуется в изображение в тонах красного (0°). Если цвет переднего плана не белый и не черный, то в изображение добавляются тона цвета, который в данный момент выбран для переднего плана. Значение осветления каждого пиксела не меняется.
- 4 Если необходимо, при помощи ползунка "Цветовой тон" выберите новый цвет. Используйте ползунки "Насыщенность" и "Яркость" для корректировки насыщенности и осветления пикселей.

Преобразование цветного изображения в черно-белое

Команда "Черно-белое" позволяет преобразовывать цветные изображения в изображения в оттенках серого, сохраняя полный контроль над преобразованием отдельных цветов. Также можно добавить цветной тон к изображению в оттенках серого, например создать эффект сепии. Команда "Черно-белый" работает аналогично микшеру каналов, преобразуя цветные изображения в монохромные, но в то же время позволяя корректировать входные значения цветных каналов.

Видеоролик с демонстрацией преобразования цветных изображений в черно-белые см. под адресу www.adobe.com/go/vid0017_ru.

- 1 Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Черно-белый". В Photoshop выполняется преобразование в оттенки серого по умолчанию, основанное на смешении цветов в изображении.
- 2 Вручную отрегулируйте преобразование при помощи ползунков для различных цветов, примените автоматическое преобразование или выберите ранее сохраненное заказное смешение цветов.

Предустановленный набор	Выберите предустановленное смешение оттенков серого или ранее сохраненное смешение. Для того чтобы сохранить смешение, в меню палитры выберите команду "Сохранить набор".
Автоматически	Смешение оттенков серого устанавливается на основе цветовых значений изображения, максимизируя распределение значений серого. Автоматическое смешение зачастую позволяет добиться отличных результатов, но также его можно использовать в качестве начальной точки для настройки значений серого при помощи цветовых ползунков.
Цветовые ползунки	<p>Отрегулируйте тона серого для определенных цветов изображения. Перетащите ползунок влево для затемнения или вправо для осветления тонов серого, соответствующих исходному цвету изображения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • На шкалах серого демонстрируется, насколько темным цветовой компонент станет после преобразования. • Если навести указатель мыши на изображение, он примет форму пипетки. Щелкните и удерживайте кнопку мыши на области изображения, чтобы подсветить образец для доминирующего цвета в этой точке. Щелкните и перетащите указатель мыши, чтобы перетащить цветовой ползунок для этого цвета, делая его на изображении темнее или ярче. Щелкните и отпустите кнопку мыши, чтобы подсветить текстовое поле для выбранного ползунка. • Щелкните образец цвета, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), чтобы восстановить первоначальное значение для отдельного ползунка. Нажмите и удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), чтобы изменить кнопку "Отмена" на "Восстановить", позволяющую сбросить значения всех цветовых ползунков.
Предварительный просмотр	Сбросьте этот флажок, чтобы просмотреть изображение в исходном цветовом режиме.

- 3 Чтобы добавить цветной тон к изображению в оттенках серого, выберите параметр "Оттенок" и отрегулируйте положение ползунков "Цветовой тон" и "Насыщенность". Ползунок "Цветовой тон" меняет добавляемый в изображение цвет, а ползунок "Насыщенность" делает его более или менее концентрированным. Щелкните образец цвета, чтобы открыть окно "Выберите целевой цвет" и выполнить тонкую настройку цвета для добавляемого цветного оттенка.

См. также

“Смешение цветовых каналов” на странице 192

Улучшение деталей в тенях и на светлых участках

Команда "Света/Тени" помогает исправлять фотографии, на которых из-за сильного заднего освещения люди или вещи выглядят как силуэты, а также исправлять размытые объекты на фотографиях, которые при съемке оказались слишком близко к вспышке камеры. Эта корректировка также полезна для увеличения яркости затемненных областей на изображениях, остальные фрагменты которых хорошо освещены. Команда "Света/Тени" не просто осветляет или затемняет изображение; она делает это, анализируя окружающие пиксели (ближайших соседей) на темном или светлом фрагменте. По этой причине для теней и светлых участков используются отдельные элементы управления. По умолчанию используются настройки, позволяющие исправить изображение с проблемами заднего освещения. В диалоговом окне команды "Света/Тени" также есть ползунок "Контрастность средних тонов" и параметры "Усечение теней" и "Усечение светов", позволяющие корректировать общий контраст изображения.



Исходное изображение и изображение с коррекцией теней/светлых участков

Корректировка теней и светлых участков изображения

- 1 Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Света/Тени".

Удостоверьтесь, что в диалоговом окне установлен флажок "Просмотр", чтобы проверять обновление изображения по мере того, как выполняется его корректировка.


- 2 Отрегулируйте освещение, перетаскивая ползунок "Количество" или введите процентное значение в текстовое поле "Тени" или "Света". Чем больше значение, тем больше осветляются тени или затемняются светлые участки. Можно одновременно скорректировать и тени, и светлые участки изображения.
- 3 Для более точного контроля и тонкой корректировки установите флажок "Дополнительные параметры".
- 4 Если необходимо, нажмите кнопку "Сохранить как значения по умолчанию", чтобы сохранить текущие настройки и сделать их настройками по умолчанию для команды "Света/Тени". Чтобы восстановить исходные параметры по умолчанию, нажмите и удерживайте клавишу "Shift" и нажмите кнопку "Сохранить как значения по умолчанию".

Примечание. Для того чтобы повторно использовать параметры диалогового окна "Света/Тени", нажмите кнопку "Сохранить" и сохраните текущие настройки в файл; впоследствии вы сможете загрузить их, щелкнув кнопку "Загрузить". Дополнительную информацию о сохранении и загрузке параметров см. в разделе "Сохранение и повторное применение настроек диалогового окна корректировки" на странице 169.

- 5 Нажмите кнопку "ОК".

Параметры команды "Света/Тени"

Тональная ширина Управляет диапазоном тонов в тенях или светлых участках. Если значение небольшое, то корректировки ограничиваются самыми темными областями при регулировке теней и самыми светлыми областями при регулировке светлых участков. Большие значения описывают более широкий диапазон тонов, поэтому при корректировке могут также затрагиваться средние тона. Например, если тональная ширина равна 100%, то перемещение ползунка влияет в основном на тени, частично на средние тона и не влияет на яркость светлых участков. Тональная ширина на разных изображениях может быть разной. Слишком большое значение может привести к образованию ореолов вокруг очень темных или очень светлых кромок. Значение по умолчанию устанавливается так, чтобы уменьшить проявление таких артефактов. Ореолы также могут возникать, если слишком велико значение "Количество" для теней или светлых участков.

 По умолчанию для параметра "Ширина тонового диапазона" устанавливается значение 50%. Если при попытке осветлить темный объект средние тона или светлые участки меняются слишком сильно, уменьшите значение параметра "Ширина тонового диапазона" для теней, чтобы освещение распространялось только на темные области. Если же нужно сделать более яркими не только тени, но и средние тона, то увеличьте значение "Ширина тонового диапазона" для теней.

Радиус Управляет размером окрестности вокруг каждого пиксела. Соседние пиксели используются для определения, принадлежит пиксел теням или светлым участкам. При перемещении ползунка влево окрестность уменьшается, при перемещении вправо – увеличивается. Оптимальный размер окрестности зависит от изображения. Лучше поэкспериментировать с этим параметром во время корректировки. Если радиус слишком большой, то при корректировке осветляется (или затемняется) все изображение, а не только нужный объект. Радиус должен быть приблизительно равен размеру объектов на изображении, нуждающихся в корректировке. Пробуйте разные значения радиуса, чтобы добиться наилучшего баланса между контрастом объекта и дифференциальным осветлением (или затемнением) объекта в сравнении с фоном.

Коррекция цвета Помогает выполнять тонкую настройку цветов в областях изображения, подвергшихся изменению. Этот параметр доступен только для цветных изображений. Например, увеличивая значение параметра "Количество" для теней, вы делаете более заметными цвета, которые на исходном изображении были слишком темными. Эти цвета можно сделать более или менее яркими. Перетащите ползунок "Цветокоррекция", чтобы добиться наилучших результатов. В целом при увеличении этого значения цвета становятся более насыщенными, а при уменьшении насыщенность цветов падает.

Примечание. Так как перетаскивание ползунка "Цветокоррекция" влияет только на изменившиеся фрагменты изображения; степень отклонения цвета зависит от того, насколько сильное затемнение или осветление было выполнено. Чем сильнее были исправлены тени и светлые участки, тем больше возможный диапазон коррекции цвета. Ползунок "Цветокоррекция" предоставляет небольшой контроль над затемненными или осветленными цветами изображения. Если нужно изменить тона или насыщение всего изображения, после применения команды "Света/Тени" воспользуйтесь командой "Цветовой тон/Насыщенность".

Яркость Регулирует яркость изображения в оттенках серого. Этот параметр доступен только для изображений в оттенках серого. Перетаскивая ползунок "Яркость" влево, вы затемняете изображение, а при перетаскивании ползунка вправо изображение становится светлее.


Контраст в средних тонах Регулирует контраст в средних тонах. Перетащите ползунок влево, чтобы уменьшить контраст, или вправо, чтобы увеличить контраст. Можно также ввести нужное значение напрямую в текстовое поле "Контрастность средних тонов". Отрицательное значение уменьшает контраст, а положительное – увеличивает. При усилении контраста в средних тонах темные участки могут становиться еще темнее, а светлые – еще светлее.

Отсечение черного и отсечение белого Указывает, насколько сильно тени и светлые участки отсекаются при определении новых самых темных (уровень 0) и самых светлых (уровень 255) цветов на изображении. Чем больше значение параметра, тем выше контраст изображения. Будьте осторожны и не устанавливайте слишком большие значения отсечения, так как при этом уменьшается объем деталей в тенях или светлых участках (значения интенсивности отсекаются, и области визуализируются как чисто черные или чисто белые).

Усиление контраста фотографии


В зависимости от проблемы усилить контраст изображения можно двумя способами.

Если изображению не хватает общего контраста, так как используется неполный тональный диапазон, выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Уровни". После этого перетащите ползунки входных значений "Тень" и "Свет" ближе к центру, чтобы они касались концов гистограммы.



Пиксели изображения находятся только в центре, указывая, что тональный диапазон используется не полностью.
А. Ползунок входных значений "Тень" Б. Ползунок входных значений "Свет"

Если в изображении используется полный тональный диапазон, но требуется повышение контраста в средних тонах, выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Кривые". Перетащите кривую по форме буквы S.



Увеличивая угол наклона в середине кривой, вы усиливаете контраст в средних тонах.

См. также

“О слоях корректировки и слоях заливки” на странице 330

Корректировка экспозиции для HDR-изображений

Диалоговое окно "Экспозиция" предназначено для корректировки тона HDR-изображений, но оно также поддерживает 8-битные и 16-битные изображения. В диалоговом окне "Экспозиция" вычисления выполняются в линейном цветовом пространстве (гамма 1.0), а не в текущем цветовом пространстве изображения.

- 1 Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Экспозиция".
- 2 Настройте любые из следующих параметров.

Экспозиция	Предназначен для корректировки светлого участка тональной шкалы с минимальным воздействием на самые темные фрагменты.
Сдвиг	Затемняет тени и средние тона с минимальным воздействием на светлые участки.
Гамма	Корректирует гамму изображения, используя простую степенную функцию. Отрицательные значения зеркально отображаются относительно нуля (это означает, что они остаются отрицательными, но корректируются, как если бы они были положительными).

Пипетки предназначены для корректировки значений светлоты изображения (в отличие от пипеток в диалоговом окне "Уровни", которые воздействуют на все цветовые каналы).

- Пипетка "Проба на изображении для определения точки черного" устанавливает сдвиг, смещая пиксел, который вы щелкаете, к нулю.
- Пипетка "Проба на изображении для определения точки белого" устанавливает экспозицию, смещая точку, которую вы щелкаете, в сторону белого цвета (1.0 для HDR-изображений).
- Пипетка "Средние тона" определяет экспозицию, присваивая пикселу, который вы щелкаете, средний серый цвет.

См. также

“Об изображениях с высоким динамическим диапазоном” на странице 83

Нацеливание изображений для печати

Установка целевых значений светлых участков и теней


Нацеливание (определение) значений светлых участков и теней изображения необходимо, так как большинство устройств вывода (печатных станков) не поддерживают печать деталей в самых темных участках (около уровня 0) или самых светлых участках (около уровня 255). Определение минимального уровня в тенях и максимального уровня в светлых участках помогает вывести важные детали в тенях и светлых участках, используя цветовой охват устройства вывода.

Если вы печатаете изображение на настольном принтере и в вашей системе применяется управление цветом, то установки целевых значений не требуется. Система управления цветом Photoshop автоматически корректирует изображение, которое вы видите на экране, чтобы оно правильно печаталось на настольном принтере, для которого определен цветовой профиль устройства.

Использование команды "Уровни" для сохранения деталей в светлых участках и тенях при печати

Ползунки "Выходные значения" позволяют установить уровни теней и светлых участков, чтобы сжать изображение в диапазон, который меньше диапазона от 0 до 255. Используйте эти корректировки для сохранения деталей в тенях и светлых участках во время печати изображения на станке, характеристики которого вам известны. Например, предположим, что важные детали изображения находятся в светлых участках на уровне 245, а ваш печатный станок не поддерживает печать точек меньше 5%. Можно перетащить ползунок светлых участков на уровень 242 (это 5% точка для печатного станка), чтобы сместить детали в светлых участках с уровня 245 на уровень 242. Теперь детали в светлых участках будут напечатаны на этом станке.

В целом лучше не использовать ползунки "Выходные значения" для нацеливания изображений с зеркальными отсветами. Зеркальные отсветы могут выглядеть серыми, а не сиять чисто белым цветом. Используйте для изображений с зеркальными отсветами пипетку для настройки светлых участков.



Нацеливание теней и светлых участков при помощи ползунков "Выходные значения"

Установка целевых значений при помощи пипеток

1 На панели инструментов выберите инструмент "Пипетка" . В меню "Размер образца" инструмента "Пипетка" можно выбрать значение "Среднее 3x3". Это гарантирует, что будет взят репрезентативный образец области, а не значение одного экранного пиксела.

2 Откройте диалоговое окно "Уровни" или "Кривые". Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция", а затем выберите пункт "Уровни" или "Кривые". Также можно использовать слой корректировки.

Если открыть диалоговое окно "Уровни" или "Кривые", то инструмент "Пипетка" останется активным за пределами диалогового окна. Помимо этого, сохранится доступ к элементам управления прокруткой и инструментам "Рука" и "Масштаб" при помощи клавишных сочетаний.

3 Сделайте одно из следующего для идентификации светлых и темных областей, детали в которых нужно сохранить на изображении.

- Перемещая указатель мыши поверх изображения, смотрите на палитру "Инфо", чтобы обнаружить самые светлые и самые темные области, которые необходимо сохранить (не отсеченные до чисто черного или чисто белого) (см. раздел "Просмотр значений цвета на изображении" на странице 165).
- Перетаскивая указатель мыши по изображению, смотрите в диалоговое окно "Кривые", чтобы обнаружить самые светлые и самые темные точки, которые необходимо сохранить. Этот способ не работает, если в диалоговом окне "Кривые" выбран композитный канал СММК.

При идентификации самых светлых деталей, которые нужно нацелить на печатаемое (более низкое) значение, не учитывайте зеркальные отсветы. Зеркальные отсветы, например на бижутерии или мишуре, должны оставаться самыми яркими точками на изображении. Обычно пиксели зеркальных отсветов отсекаются (чтобы они оставались чисто белыми, без деталей), и на бумаге на эти области не наносятся никакие чернила.

Перед тем как переходить к диалоговому окну "Уровни" или "Кривые", для идентификации репрезентативных светлых и темных участков можно использовать команду "Изогелия". (См. раздел "Создание черно-белых изображений с двумя значениями цвета" на странице 202.)


4 Чтобы нацелить самую светлую область изображения, дважды щелкните инструмент "Проба на изображении для определения точки белого" в диалоговом окне "Уровни" или "Кривые"; откроется диалоговое окно "Выберите целевой цвет светов". Введите значения, которые следует связать с самой светлой областью изображения, и нажмите кнопку "ОК". После этого щелкните светлую область, идентифицированную на шаге 3.

💡 Если вы случайно щелкнете неправильную область, нажмите и удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и нажмите кнопку "Отмена" в диалоговом окне "Уровни" или "Кривые".

В зависимости от устройства вывода добиться хорошего воспроизведения светлых участков на изображении в среднем ключе можно, используя значения CMYK 5, 3, 3 и 0, соответственно, при условии печати на белой бумаге. Приблизительный эквивалент RGB – 244, 244, 244, а приблизительный эквивалент изображения в оттенках серого – точка 4%. Можно быстро указать близкие значения, введя значение 96 в текстовом поле "Яркость (В)" в области "HSB" диалогового окна "Выберите целевой цвет светов".

💡 Если вы работаете с изображением в низком ключе, то можно связать светлые участки с меньшим значением, чтобы избежать слишком сильного контраста. Поэкспериментируйте со значениями яркости от 96 до 80.

Значения пикселей корректируются на всем изображении пропорционально новым значениям, связанным со светлыми участками. Все пиксеты светлее той области, которую вы щелкнули, отсекаются (привязываются к уровню 255, чисто белому). На палитре "Инфо" отображаются значения до и после корректировки цвета.



Определение целевого значения для инструмента "Проба на изображении для определения точки белого" и выбор светлого участка для привязки к целевому значению

5 Чтобы нацелить самую темную область изображения, детали в которой необходимо сохранить, дважды щелкните инструмент "Проба на изображении для определения точки черного" в диалоговом окне "Уровни" или "Кривые"; откроется диалоговое окно "Выберите целевой цвет светов". Введите значения, которые следует связать с самой темной областью изображения, и нажмите кнопку "ОК". После этого щелкните темную область, идентифицированную на шаге 3.


При печати на белой бумаге обычно можно достичь хороших результатов в тенях на изображении в среднем ключе, используя значения CMYK 65, 53, 51 и 95. Приблизительный эквивалент для изображения RGB – 10, 10, 10, а приблизительный эквивалент для изображения в оттенках серого – точка 96%. Можно быстро определить похожие значения, введя 4 в текстовом поле "Яркость (В)" в области "HSB" диалогового окна "Выберите целевой цвет светов".

💡 На изображении в высоком ключе можно присвоить темным участкам с большее значение, чтобы сохранить детали в светлых областях. Поэкспериментируйте со значениями яркости от 4 до 20.

Сопоставление, замена и смешивание цветов

Сопоставление цветов разных изображений

Команда "Подобрать цвет" предназначена для сравнения цветов нескольких изображений, нескольких слоев или нескольких выделенных областей. Она также позволяет корректировать цвета изображения, настраивая светлоту, цветовой диапазон и нейтрализуя цветовой оттенок. Команда "Подобрать цвет" работает только в режиме RGB.

 После включения команды "Подобрать цвет" указатель мыши принимает форму пипетки. Используйте инструмент "Пипетка" во время корректировки изображения для просмотра значений пикселей на палитре "Инфо". На этой палитре отображаются сведения об изменениях в значениях цвета при использовании команды "Подобрать цвет". См. раздел "Просмотр значений цвета на изображении" на странице 165.

Команда "Подобрать цвет" сравнивает цвета одного изображения (исходного) с цветами другого изображения (целевого). Это помогает сравнивать цвета двух разных фотографий, а также полезно в ситуациях, когда определенные цвета (например, оттенки кожи) одного изображения должны соответствовать цветам на другом изображении.

Помимо сопоставления цветов между двумя изображениями, команда "Подобрать цвет" поддерживает сравнение цветов между двумя слоями одного изображения.

Сопоставление цветов двух изображений

1 Если необходимо, выделите области на исходном и целевом изображениях.

Если не сделать этого, то команда "Подобрать цвет" будет сравнивать статистику по обоим изображениям целиком.

2 Удостоверьтесь, что целевое изображение активно, и выберите команду "Изображение" > "Коррекция" > "Подобрать цвет".

Если команда "Подобрать цвет" применяется к определенному слою целевого изображения, удостоверьтесь, что этот слой активен, до того как выбирать команду.

3 В меню "Источник" области "Статистика изображения" диалогового окна "Подобрать цвет" выберите исходное изображение, цвета которого будут сравниваться с целевым изображением. Выберите вариант "Нет", если для вычисления корректировки цвета не требуется ссылка на другое изображение. В этом случае целевое и исходное изображения совпадают.

Если необходимо, в меню "Слой" выберите слой исходного изображения, цвета которого будут сравниваться с целевым. Можно выбрать в меню "Слой" пункт "Объединенный", чтобы в сопоставлении участвовали все цвета всех слоев исходного изображения.

4 Если вы выделяли область изображения, выполните один или несколько из следующих шагов.

- В области "Конечное изображение" выберите параметр "Не обращать внимания на выделение при применении настроек", если корректировка должна распространяться на все целевое изображение. Этот параметр позволяет игнорировать выделенную область на целевом изображении и применять корректировку ко всему целевому изображению.
- В области "Статистика изображения" выберите параметр "Использовать выделенную область источника для расчета цветов", если вы выделили область исходного изображения и для вычисления корректировки хотите использовать цвета из этой области. Выключите этот параметр, чтобы игнорировать выделенную область исходного изображения и для вычисления корректировки использовать цвета всего исходного изображения.
- В области "Статистика изображения" выберите параметр "Использовать выделенную область цели для расчета настройки", если вы выделили область целевого изображения и для вычисления корректировки хотите использовать цвета из этой области. Выключите этот параметр, чтобы игнорировать выделенную область целевого изображения и вычислять корректировку на основе цветов всего целевого изображения.

5 Для автоматического удаления цветового оттенка на целевом изображении выберите параметр "Нейтрализовать". Удостоверьтесь, что флажок "Просмотр" установлен, чтобы представление изображения обновлялось по мере того, как вы вносите корректировки.

- 6 Для увеличения или уменьшения яркости целевого изображения перетащите ползунок "Светимость". Также можно ввести подходящее значение в текстовом поле "Светимость". Максимальное значение равно 200, минимальное – 1, значение по умолчанию – 100.
- 7 Для корректировки насыщенности целевого изображения перетащите ползунок "Интенсивность цветов". Также можно ввести подходящее значение в текстовом поле "Интенсивность цветов". Максимальное значение равно 200, минимальное – 1 (при этом получается изображение в оттенках серого), значение по умолчанию – 100.
- 8 Для управления объемом корректировки изображения перетащите ползунок "Ослабить". Чем правее находится ползунок, тем меньше корректировок вносится.
- 9 Нажмите кнопку "ОК".

Сопоставление цветов двух слоев одного изображения

- 1 Если необходимо, выделите область на слое, который вы выбрали для сопоставления. Это полезно для сравнения регионов одного цвета (например, лиц людей) на двух разных слоях.

Если не выделить область, то команда "Подобрать цвет" будет при сопоставлении учитывать исходный слой целиком.
- 2 Удостоверьтесь, что целевой слой (слой, к которому будет применяться корректировка цвета) активен, и выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Подобрать цвет".
- 3 Проверьте, что в меню "Источник" в области "Статистика изображения" диалогового окна "Подобрать цвет" выбрано исходное изображение, совпадающее с целевым.
- 4 В меню "Слой" выберите слой, цвета на котором нужно учесть в сопоставлении. Можно выбрать в меню "Слой" пункт "Объединено", чтобы в сопоставлении участвовали цвета на всех слоях.
- 5 Если вы выделили область изображения, выполните один или несколько из следующих шагов.
 - В области "Конечное изображение" выберите параметр "Не обращать внимания на выделение при применении настроек", если корректировка должна распространяться на весь целевой слой. Этот параметр позволяет игнорировать выделенную область на целевом изображении и применить корректировку ко всему целевому слою.
 - В области "Статистика изображения" выберите параметр "Использовать выделенную область источника для расчета цветов", если вы выделили область исходного слоя и для вычисления корректировки хотите использовать цвета из этой области. Выключите этот параметр, чтобы игнорировать выделенную область исходного слоя и для вычисления корректировки использовать цвета всего исходного слоя.
 - В области "Статистика изображения" выберите параметр "Использовать выделенную область цели для расчета настройки", если для вычисления корректировки нужно использовать только цвета в выделенной области целевого слоя. Выключите этот параметр, чтобы игнорировать выделение и при вычислении корректировки учитывать цвета всего целевого слоя.
- 6 Для автоматического удаления цветового оттенка на целевом слое выберите параметр "Нейтрализовать". Удостоверьтесь, что флажок "Просмотр" установлен, чтобы представление изображения обновлялось по мере того, как вы вносите корректировки.
- 7 Для увеличения или уменьшения яркости целевого слоя перетащите ползунок "Светимость". Также можно ввести подходящее значение в текстовом поле "Светимость". Максимальное значение равно 200, минимальное – 1, значение по умолчанию – 100.
- 8 Для корректировки диапазона значений цветов пикселей на целевом слое перетащите ползунок "Интенсивность цветов". Также можно ввести подходящее значение в текстовом поле "Интенсивность цветов". Максимальное значение равно 200, минимальное – 1 (при этом получается изображение в оттенках серого), значение по умолчанию – 100.
- 9 Для управления объемом корректировки, применяемой к слою, перетащите ползунок "Ослабить". Чем правее находится ползунок, тем меньше корректировок вносится.
- 10 Нажмите кнопку "ОК".

Удаление цветового оттенка при помощи команды "Подобрать цвет"

Команда "Подобрать цвет" позволяет регулировать яркость, насыщенность цветов и цветовой баланс изображения. Сложные алгоритмы команды "Подобрать цвет" предоставляют вам лучший контроль над компонентами светлоты и цвета изображения. Так как корректируется цвет одного изображения, а не сравниваются цвета двух изображений, то в качестве источника и цели выступает одно и то же изображение.

- 1 Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Подобрать цвет".
- 2 В области "Статистика изображения" проверьте, что в меню "Источник" выбрано значение "Нет". Это значение говорит о том, что в качестве источника и цели выступает одно и то же изображение.
- 3 Для того чтобы автоматически удалить цветовой оттенок, выберите параметр "Нейтрализовать". Удостоверьтесь, что флажок "Просмотр" установлен, чтобы представление изображения обновлялось по мере того, как вы вносите корректировки.
- 4 Для увеличения или уменьшения яркости изображения перетащите ползунок "Светимость". Перетаскивая ползунок "Светимость" влево, вы затемняете изображение, а при перетаскивании ползунка вправо изображение становится ярче. При регулировке светлоты программа пытается не отсекал пиксели (не приравнять их чисто черному цвету или чисто белому цвету без деталей) ни в тенях, ни в светлых участках. Однако пиксели, тем не менее, могут отсекаются, так как изображение может иметь либо только 8-битные, либо только 16-битные значения.
- 5 Для расширения или сокращения диапазона значений цветов пикселей перетащите ползунок "Интенсивность цветов". Если переместить ползунок "Интенсивность цветов" влево, цветовой диапазон уменьшится и изображение превратится в одноцветное. При перемещении ползунка "Интенсивность цветов" вправо цветовой диапазон увеличивается, а цвета становятся более интенсивными.
- 6 Для управления объемом корректировки, применяемой к изображению, перетащите ползунок "Ослабить". Чем правее находится ползунок, тем меньше корректировок вносится.

Примечание. Можно применять элементы управления диалогового окна "Сопоставление цветов" по отдельности, чтобы вносить корректировки в изображение по одной. Например, можно отрегулировать только ползунок "Светимость" для усиления яркости или затемнения изображения без изменения его цвета. Также можно использовать элементы управления в различных комбинациях в зависимости от требуемой корректировки цвета.

- 7 Нажмите кнопку "ОК".

Сохранение и применение настроек команды "Подобрать цвет"

- В области "Статистика изображения" диалогового окна "Подобрать цвет" нажмите кнопку "Сохранить статистику". Присвойте имя набору настроек и сохраните его.
- В области "Статистика изображения" диалогового окна "Подобрать цвет" нажмите кнопку "Загрузить статистику". Найдите и загрузите сохраненный файл с настройками.




Замена цвета объектов на изображении

Команда "Заменить цвет" позволяет при помощи маски выделить определенные цвета на изображении, а потом заменить их. Можно отрегулировать тон, насыщенность и осветление выделенных областей. Также для выбора нового цвета можно использовать диалоговое окно "Палитры цветов". Маска, создаваемая командой "Заменить цвет", временная.

- 1 Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Заменить цвет".
- 2 Выберите один из следующих вариантов представления.

Выделение	В окне предварительного просмотра отображается маска. Замаскированные области обозначаются черным цветом, а не замаскированные – белым. Частично замаскированные области (области, закрытые полупрозрачной маской) обозначаются различными уровнями серого цвета в зависимости от степени непрозрачности.
-----------	---

Изображение	В окне предварительного просмотра выводится изображение. Этот параметр удобно использовать при работе с увеличенным изображением или когда экранное пространство ограничено.
-------------	--

- 3** Чтобы выделить области, которые будет открывать временная маска, выполните одно из следующих действий.
- При помощи инструмента "Пипетка"  щелкните на изображении или в окне предварительного просмотра. Щелкните, удерживая клавишу "Shift", или используйте инструмент "Добавление оттенков"  для добавления новых областей; щелкните, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), или используйте инструмент "Инструмент пипетка минус"  для удаления областей.
 - Дважды щелкните образец "Выделенная область". Выберите цвет, который нужно заменить, в диалоговом окне "Палитра цветов". Когда вы выбираете цвет в окне "Палитра цветов", маска в окне предварительного просмотра обновляется.
- 4** Отрегулируйте допуск маски, перетащив ползунок "Разброс" или введя нужное значение. Этот ползунок позволяет указать, до какой степени похожие цвета включаются в выделение.
- 5** Чтобы изменить цвет выделенных областей, выполните одно из следующих действий.
- Перетащите ползунки "Цветовой тон", "Насыщенность" или "Яркость" (или введите значения в соответствующие текстовые поля).
 - Дважды щелкните образец "Результат" и выберите новый цвет в диалоговом окне "Выберите целевой цвет". Настройки диалогового окна "Заменить цвет" можно сохранить и использовать на других изображениях.

См. также

“Сохранение и повторное применение настроек диалогового окна коррективки” на странице 169

Смешение цветовых каналов

При помощи настроек диалогового окна "Микширование каналов" можно создавать высококачественные изображения в оттенках серого, в оттенках сепии или изображения других оттенков. Также можно вносить разнообразные творческие коррективки в изображения. Для создания высококачественных изображений в оттенках серого выберите процентное значение для каждого цветового канала в диалоговом окне "Микширование каналов". Для преобразования цветного изображения в изображение в оттенках серого или добавления к нему определенного тона воспользуйтесь командой "Черно-белый" (см. раздел "Преобразование цветного изображения в черно-белое" на странице 181).

Параметры диалогового окна "Микширование каналов" модифицируют целевой (выходной) цветовой канал с использованием смеси существующих (исходных) цветовых каналов изображения. Цветовые каналы – это изображения в оттенках серого, представляющие тональные значения цветовых компонентов изображения (в режиме RGB или CMYK). При использовании команды "Микширование каналов" вы добавляете или отнимаете данные оттенков серого из исходного канала и модифицируете при помощи них целевой канал. Цвета не добавляются и не вычитаются из определенного компонента цвета, как это делает команда "Выборочная коррекция цвета".

Наборы параметров микширования каналов можно выбрать в меню "Наборы" диалогового окна "Микширование каналов". Используйте предустановленные наборы настроек микшера каналов по умолчанию для создания, сохранения и загрузки заказных наборов.

См. также

“Сохранение и повторное применение настроек диалогового окна коррективки” на странице 169

Смешение цветовых каналов

- 1** На палитре "Каналы" выберите композитный цветовой канал.
- 2** Чтобы открыть диалоговое окно "Микширование каналов", выполните одно из следующих действий.
 - Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Микширование каналов".
 - Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Микширование каналов". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".

- 3** При помощи параметра "Целевой канал" выберите один из каналов, в который будут смешиваться один или несколько существующих каналов.

При выборе выходного канала ползунок источника для этого канала устанавливается на значение 100%, а для всех остальных каналов – на значение 0%. Например, если выбрать в качестве выходного канала канал красного цвета, то ползунки "Исходные каналы" будут установлены на значения 100% для красного и 0% для зеленого и синего каналов (для изображения в режиме RGB).

- 4** Чтобы уменьшить вклад одного канала в создание выходного канала, перетащите ползунок для этого исходного канала влево. Чтобы увеличить вклад определенного канала, перетащите его ползунок вправо или введите в текстовом поле значение от -200% до +200%. Если указать отрицательное значение, то исходный канал инвертируется перед добавлением в выходной канал.

Итоговый вклад всех исходных каналов в целевой канал показан в поле "Всего". Если итоговое значение больше 100%, то рядом с этим значением выводится значок предупреждения.


- 5** Перетащите ползунок или введите значение напрямую в поле параметра "Константа".

Этот параметр регулирует объем серого в выходном канале. Если его значение меньше нуля, то добавляется больше черного цвета, если же значение больше нуля, то добавляется больше белого цвета. Если значение параметра равно -200%, то выходной канал чисто черный, если же оно равно +200%, то выходной канал чисто белый.

Можно сохранить настройки диалогового окна "Микширование каналов" и использовать их для других изображений. См. раздел "Сохранение и повторное применение настроек диалогового окна корректировки" на странице 169.

Создание монохромных изображений из изображений в режиме RGB и CMYK

- 1** На палитре "Каналы" выберите композитный цветовой канал.
- 2** Чтобы открыть диалоговое окно "Микшер каналов", выполните одно из следующих действий.
- Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Микширование каналов".
 - Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Микширование каналов". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".
- 3** Сделайте одно из следующего.
- Чтобы установить в качестве выходного канал серый, выберите параметр "Монохромный". Этот параметр позволяет создать цветное изображение, содержащее только различные значения серого цвета.
 - Чтобы создать изображение в оттенках серого, используйте предустановленное смещение каналов. Существует шесть предустановленных смещений каналов по умолчанию для изображений в режиме RGB.
 - **Черно-белое, инфракрасное (RGB)** красный = -70%, зеленый = 200%, синий = -30%
 - **Черно-белое с синим фильтром (RGB)** красный = 0%, зеленый = 0%, синий = 100%
 - **Черно-белое с зеленым фильтром (RGB)** красный = 0%, зеленый = 100%, синий = 0%
 - **Черно-белое с оранжевым фильтром (RGB)** красный = 50%, зеленый = 50%, синий = 0%
 - **Черно-белое с красным фильтром (RGB)** красный = 100%, зеленый = 0%, синий = 0%
 - **Черно-белое с желтым фильтром (RGB)** красный = 34%, зеленый = 66%, синий = 0%
- 4** Для управления объемом деталей и контрастом изображений, перед тем как преобразовывать их в изображения в оттенках серого, отрегулируйте ползунки "Исходные каналы".

 *До того как корректировать процентный вклад исходных каналов, посмотрите, как каждый из исходных каналов влияет на монохромное изображение. Например, в режиме RGB проверьте, как будет выглядеть изображение, если для красного канала выбрать значение +100%, а для зеленого и синего исходных каналов – значение 0%. После этого просмотрите изображение с исходным зеленым каналом на уровне +100% и остальными двумя на уровне 0%. Наконец, просмотрите изображение с исходным синим каналом на уровне +100% и остальными двумя на уровне 0%. Для наилучших результатов настройте процентный вклад исходных каналов, но не забывайте, что при этом итоговое значение должно оставаться равным 100%.*

Итоговый вклад всех исходных каналов в целевой канал показан в поле "Всего". Если итоговое значение больше 100%, то рядом с этим значением выводится значок предупреждения.

- 5 (Необязательно.) Если включить, а затем выключить параметр "Монохромный", то можно настроить смешение для каждого канала по отдельности, создав впечатление раскрашенного вручную изображения.



Эффект раскрашивания вручную, созданный путем включения (слева) и выключения (справа) параметра "Монохромный"

- 6 (Необязательно.) Перетащите ползунок или введите значение напрямую в поле параметра "Константа".

Этот параметр регулирует объем серого в выходном канале. Если его значение меньше нуля, то добавляется больше черного цвета, если же значение больше нуля, то добавляется больше белого цвета. Если значение параметра равно -200%, то выходной канал чисто черный, если же оно равно +200%, то выходной канал чисто белый.

Избирательная корректировка цвета

Избирательная корректировка цвета – это техника, применяемая высококлассными сканерами и программами разделения для изменения объема составных цветов в каждом из основных цветовых компонентов изображения. Можно *выборочно* изменить объем составного цвета в любом из основных цветов, не меняя другие основные цвета. Например, избирательную корректировку цвета можно применить, чтобы существенно уменьшить объем голубого цвета в зеленом компоненте изображения, оставив голубой в синем компоненте в первоначальном объеме.

Хотя команда "Выборочная коррекция цвета" при корректировке изображения основывается на цветах CMYK, ее можно использовать и для изображений в режиме RGB.

- 1 Удостоверьтесь, что на палитре "Каналы" выбран композитный канал. Команда "Выборочная коррекция цвета" доступна только при просмотре композитного канала.
- 2 Сделайте одно из следующего.
 - Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Выборочная коррекция цвета".
 - Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Выборочная коррекция цвета". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".
- 3 В меню "Цвета" наверху диалогового окна выберите цвет, который требуется отрегулировать. Наборы цветов включают основные аддитивные и субтрактивные цвета, а также белые, нейтральные и черные.
- 4 Выберите одно из значений параметра "Коррекция".

Относительная	<p>Меняет текущий объем голубого, пурпурного, желтого или черного цвета в зависимости от его процентного содержания в общем значении цвета. Например, если выбрать пиксел, содержащий 50% пурпурного цвета, и добавить к нему 10%, то к общему цветовому значению пиксела будет добавлено 5% пурпурного (10% от 50% = 5%) и в результате получится пиксел, содержащий 55% пурпурного цвета. (Этот параметр не позволяет корректировать чистый белый цвет в отсветах, которые не содержат цветовых компонентов.)</p>
---------------	---

Абсолютная	<p>Корректирует цвет в абсолютных значениях. Например, если выбрать пиксел, содержащий 50% пурпурного цвета, и добавить 10%, то в итоге получится пиксел, содержащий 60% пурпурного.</p> <p><i>Примечание. Эта корректировка зависит от того, насколько близко цвет находится к одному из вариантов в меню "Цвета". Например, 50% пурпурный цвет находится посередине между белым и чистым пурпурным цветом и поэтому на него действует пропорциональная смесь корректировок, определенных для этих двух цветов.</i></p>
------------	--

5 Перетаскивайте ползунки для увеличения или уменьшения вклада компонентов в выбранный цвет.

Настройки диалогового окна "Выборочная коррекция цвета" можно сохранить и использовать на других изображениях.

См. также

"Сохранение и повторное применение настроек диалогового окна корректировки" на странице 169

Быстрая корректировка изображений

Изменение цветового баланса при помощи команды "Фотофильтр"

Команда "Фотофильтр" имитирует технику, когда на объектив камеры надевается цветной фильтр, меняющий цветовой баланс и цветовую температуру света, проходящего через объектив и воздействующего на пленку.

Команда "Фотофильтр" также позволяет выбрать предустановленный цвет, чтобы применить к изображению корректировку тона. Чтобы выполнить заказную корректировку цвета, выберите в диалоговом окне команды "Фотофильтр" нужный цвет при помощи окна "Выбрать цвет фильтра".

1 Сделайте одно из следующего.

- Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Фотофильтр".
- Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Фотофильтр". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".

2 В диалоговом окне "Фотофильтр" выберите цвет фильтра – заказной или предустановленный. Чтобы выбрать пользовательский фильтр, включите параметр "Цвет", щелкните цветной квадратик и в окне "Выбрать цвет фильтра" Adobe укажите цвет заказного цветового фильтра. Чтобы выбрать предустановленный фильтр, включите параметр "Фильтр" и выберите один из следующих вариантов в меню "Фильтр".

"Согревающий фильтр (85 и LBA)" или "Охлаждающий фильтр (80 и LBB)"	<p>Фильтры преобразования цветов, меняющие баланс белого в изображении. Если снимок был сделан с освещением, обладающим низкой цветовой температурой (желтоватым светом), то холодный фильтр (80) делает цвета изображения более синими, чтобы компенсировать низкую цветовую температуру окружающего освещения. Наоборот, если снимок был сделан с освещением, обладающим высокой цветовой температурой (синеватым светом), то теплый фильтр (85) делает цвета изображения теплее, компенсируя высокую цветовую температуру окружающего освещения.</p>
---	---

"Согревающий фильтр (81)" и "Охлаждающий фильтр (82)"	Используйте фильтры балансировки света для минимальной корректировки качества цвета изображения. Теплый фильтр (81) делает изображение теплее (более желтым), а холодный фильтр (82) делает изображение холоднее (более синим).
Индивидуальные цвета	<p>В зависимости от выбранного вами предустановленного цвета можно применять различные корректировки тона изображения. Выбор цвета зависит от того, как вы используете команду "Фотофильтр". Если на фотографии есть цветовой оттенок, то можно выбрать дополнительный цвет, чтобы нейтрализовать его. Также можно использовать цвета для создания специальных цветовых эффектов или улучшения изображений. Например, цвет "Под водой" имитирует зеленовато-синий цветовой оттенок фотографий, сделанных под водой.</p> <p>Удостоверьтесь, что флажок "Просмотр" установлен, чтобы проверять результаты на изображении прямо во время настройки цветового фильтра. Чтобы изображение не затемнялось при применении цветового фильтра, установите флажок "Сохранить свечение".</p>

- 3 Для регулировки объема цвета, добавляемого к изображению, используйте ползунок "Плотность" или введите процентное значение в текстовом поле "Плотность". Чем больше значение плотности, тем сильнее корректируется цвет.
- 4 Нажмите кнопку "ОК".

Применение команды "Цветовой баланс"

Команда "Цветовой баланс" меняет общее смешение цветов изображения для обобщенной коррекции цвета.

- 1 Удостоверьтесь, что на палитре "Каналы" выбран композитный канал. Команда "Цветовой баланс" доступна только при просмотре композитного канала.
- 2 Сделайте одно из следующего.
 - Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Цветовой баланс".
 - Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Цветовой баланс". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".
- 3 Чтобы определить тональный диапазон, в котором будут концентрироваться изменения, выберите параметр "Тени", "Средние тона" или "Света".
- 4 Если необходимо, установите флажок "Сохранить свечение", чтобы при изменении цвета значения светлоты в изображении не менялись. Эта команда сохраняет тональный баланс изображения.
- 5 Перетащите ползунок в сторону того цвета, объем которого нужно увеличить на изображении; чтобы уменьшить объем цвета, перетащите ползунок в сторону, противоположную этому цвету.

Значения над цветными полосами указывают изменения в цвете красного, зеленого и синего каналов. (Для изображений в режиме Lab эти значения относятся к каналам А и В.) Допустимые значения – от -100 до +100.

Применение команды "Яркость/Контрастность"

Команда "Яркость/Контрастность" позволяет выполнять простую корректировку тонального диапазона изображения. При перемещении ползунка яркости вправо значения тона увеличиваются и светлые участки изображения расширяются; при перетаскивании его влево значения уменьшаются и расширяются тени. Ползунок контраста расширяет или сжимает общий диапазон тональных значений изображения.

В обычном режиме команда "Яркость/Контрастность" применяет к пикселям изображения пропорциональные (нелинейные) корректировки, как и команды "Уровни" и "Кривые". Если установлен флажок "Использовать прежние", то команда "Яркость/Контрастность" при регулировке яркости просто смещает значения всех пикселей выше или ниже. Так как это может привести к отсечению или потере деталей в тенях или светлых участках, использование команды "Яркость/Контрастность" в устаревшем режиме не рекомендуется, когда стоит цель получить высококачественные изображения.

Примечание. Флажок "Использовать прежние" автоматически устанавливается при редактировании слоев корректировки "Яркость/Контрастность", созданных в предыдущих версиях Photoshop.

- 1 Сделайте одно из следующего.
 - Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Яркость/Контрастность".
 - Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Яркость/Контрастность". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".

- 2 Перетащите ползунки, чтобы отрегулировать яркость и контраст.

При перемещении ползунка влево уровень снижается, а при перемещении вправо – повышается. Число справа от каждого ползунка отражает значение яркости или контраста. Допустимые значения для яркости – от -150 до +150, для контраста – от -50 до +100.

Применение команды "Автоматическая тоновая коррекция"

Команда "Автоматическая тоновая коррекция" автоматически корректирует точку черного и точку белого на изображении. При этом отсекается часть теней и светлых участков в каждом канале, а самые светлые и самые темные пиксели в каждом цветовом канале привязываются к чисто белому (уровень 255) и чисто черному (уровень 0) цвету. Промежуточные значения пикселей пропорционально перераспределяются. Таким образом, команда "Автоматическая тоновая коррекция" повышает контраст изображения за счет расширения диапазона значений пикселей. Так как команда "Автоматическая тоновая коррекция" корректирует каждый цветовой канал по отдельности, она может удалять некоторые цвета или привносить цветовые оттенки.

Команда "Автоматическая тоновая коррекция" позволяет добиться хороших результатов на определенных изображениях со средним распределением значений пикселей, которым требуется простое повышение контраста.

Примечание. По умолчанию команда "Автоматическая тоновая коррекция" отсекает белые и черные пиксели на 0,1%, то есть игнорирует 0,1% с каждого конца диапазона при идентификации самых светлых и самых темных пикселей на изображении. Настройки по умолчанию для команды "Автоматическая тоновая коррекция" можно изменить в диалоговом окне "Параметры автоматической цветокоррекции".

- 1 Сделайте одно из следующего.
 - Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Автоматическая тоновая коррекция". При этом сразу же выполняется автоматическая установка уровней. Невозможно настроить параметры, описанные на следующих шагах.
 - Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" и либо пункт "Уровни", либо пункт "Кривые". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".
- 2 В диалоговом окне "Уровни" или "Кривые" нажмите кнопку "Параметры".
- 3 В списке "Модели" диалогового окна "Параметры автоматической цветокоррекции" выберите пункт "Улучшить контраст по каналам".
- 4 Отрегулируйте объем отсечения значений в тенях и светлых участках и выберите целевой цвет для средних тонов.
- 5 Чтобы закрыть диалоговые окна и выполнить автоматическую установку уровней, нажмите кнопку "ОК".

См. также

"Настройка параметров автоматической корректировки" на странице 199

Применение команды "Автоконтраст"

Команда "Автоконтраст" автоматически регулирует контраст изображения. Так как она не модифицирует каналы по отдельности, эта команда не может создавать или удалять цветовые оттенки. Она отсекает значения в тенях и

светлых участках изображения, а затем привязывает оставшиеся самые светлые и самые темные пиксели изображения к чисто белому (уровень 255) и чисто черному (уровень 0) цветам. При этом светлые участки становятся еще светлее, а тени – темнее.

По умолчанию команда "Автоконтраст" отсекает белые и черные пиксели на 0,5%, то есть игнорирует 0,5% с каждого конца диапазона при идентификации самых светлых и самых темных пикселей на изображении. Можно изменить эту настройку в диалоговом окне "Параметры автоматической цветокоррекции", которое открывается из диалоговых окон "Уровни" и "Кривые".

Команда "Автоконтраст" улучшает вид многих фотографических изображений и изображений с непрерывным спектром тонов. Она не помогает улучшать изображения с равномерной закраской.

1 Сделайте одно из следующего.

- Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Автоконтраст". При этом сразу же выполняется автоматическая установка контраста. Невозможно настроить параметры, описанные на следующих шагах.
- Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" и либо пункт "Уровни", либо пункт "Кривые". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".

2 В диалоговом окне "Уровни" или "Кривые" нажмите кнопку "Параметры".

3 В списке "Модели" диалогового окна "Параметры автоматической цветокоррекции" выберите пункт "Улучшить монохроматический контраст".

4 Отрегулируйте объем отсеечения значений в тенях и светлых участках и выберите целевой цвет для средних тонов.

5 В открытых диалоговых окнах нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить автоматическую установку контраста.

См. также

"Настройка параметров автоматической корректировки" на странице 199

Удаление цветового оттенка при помощи команды "Автоматическая цветовая коррекция"

Команда "Автоматическая цветовая коррекция" регулирует контраст и цвет изображения, идентифицируя на нем тени, средние тона и светлые участки. По умолчанию команда нейтрализует средние тона, используя в качестве цели серый цвет RGB 128, и отсекает тени и самые светлые пиксели на 0,5%. Можно изменить эти настройки по умолчанию в диалоговом окне "Параметры автоматической цветокоррекции".

1 Сделайте одно из следующего.

- Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Автоматическая цветовая коррекция". При этом сразу же выполняется автоматическая установка цвета. Невозможно настроить параметры, описанные на следующих шагах.
- Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" и либо пункт "Уровни", либо пункт "Кривые". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".

2 В диалоговом окне "Уровни" или "Кривые" нажмите кнопку "Параметры".

3 В списке "Модели" диалогового окна "Параметры автоматической цветокоррекции" выберите пункт "Найти темные и светлые цвета".

4 Включите параметр "Привязать к нейтральным средним тонам".

5 Отрегулируйте объем отсеечения значений в тенях и светлых участках и выберите целевой цвет для средних тонов.

6 В открытых диалоговых окнах нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить автоматическую установку цвета.

См. также


"Корректировка цвета при помощи команды "Уровни" " на странице 173

"Настройка параметров автоматической корректировки" на странице 199

Настройка параметров автоматической корректировки

Параметры автоматической цветокоррекции определяют, какие тональные и цветовые корректировки вносятся при помощи команд "Автоматическая цветовая коррекция", "Автоматическая тоновая коррекция", "Автоконтраст" и кнопкой "Авто" в диалоговых окнах "Уровни" и "Кривые". Здесь можно указать процент отсеечения теней и светлых участков и назначить цветовые значения теням, средним тонам и светлым участкам.

Эти параметры можно применить однократно в диалоговом окне "Уровни" или "Кривые" или сохранить в качестве значений по умолчанию для команд "Автоматическая тоновая коррекция", "Автоконтраст", "Автоматическая цветовая коррекция" и кнопки "Авто" в диалоговых окнах "Уровни" и "Кривые".



Диалоговое окно "Параметры автоматической цветокоррекции"

А. Параметр "Автоконтраст" Б. Параметр "Автоматическая тоновая коррекция" В. Параметр "Автоматическая цветовая коррекция" Г. Установка целевых цветов, точки черного и точки белого

- 1 Нажмите кнопку "Параметры" в диалоговом окне "Уровни" или "Кривые".
- 2 Укажите, какой алгоритм должен использоваться для корректировки общего тонального диапазона изображения.

Усиление монохроматического контраста	Отсекает значения во всех каналах одинаково. Сохраняет общее отношение между цветами, но делает светлые участки светлее, а тени – темнее. Этот алгоритм использует команда "Автоконтраст".
Усиление контраста в каналах	Максимизирует тональный диапазон в каждом канале, чтобы выполнить более глубокую корректировку. Так как все каналы корректируются по отдельности, алгоритм "Улучшить контраст по каналам" может убрать или создать новые цветовые оттенки. Этот алгоритм использует команда "Автоматическая тоновая коррекция".
Поиск темных и светлых цветов	Находит среди самых светлых и самых темных пикселей изображения пиксели со средними значениями и использует их для максимизации контраста с минимизацией отсеечения. Этот алгоритм использует команда "Автоматическая цветовая коррекция".

- 3 Включите параметр "Привязать к нейтральным средним тонам", чтобы команда выполнила поиск среднего практически нейтрального цвета на изображении и отрегулировала значения гаммы (средних тонов), превратив этот цвет в нейтральный. Этот алгоритм использует команда "Автоматическая цветовая коррекция".

- 4 Чтобы указать, насколько сильно должны отсекаться черные и белые пиксели, введите процентные значения в текстовые поля "Усечение". Рекомендуется использовать значения от 0,0% до 1%.

По умолчанию команды Photoshop отсекают белые и черные пиксели на 0,1%, то есть игнорируют 0,1% с каждого конца диапазона при идентификации самых светлых и самых темных пикселей на изображении. Так как качество изображений, обеспечиваемое современными сканерами и цифровыми камерами, очень высоко, эти значения отсечения по умолчанию могут оказаться слишком большими.

- 5 Чтобы определить (нацелить) цветовые значения для самых темных, нейтральных и самых светлых областей изображения, щелкните образец цвета.
- 6 Сделайте одно из следующего.
- Чтобы использовать настройки открытого диалогового окна "Уровни" или "Кривые", нажмите кнопку "ОК". Если после этого нажать кнопку "Авто", те же настройки будут снова применены к изображению.
 - Чтобы сохранить настройки в качестве параметров по умолчанию, нажмите кнопку "Сохранить в качестве значений по умолчанию", а затем нажмите кнопку "ОК". В следующий раз, когда вы откроете диалоговое окно "Уровни" или "Кривые", те же настройки можно будет применить, щелкнув кнопку "Авто". Процентные значения отсечения по умолчанию также используются командами "Автоматическая тоновая коррекция", "Автоконтраст" и "Автоматическая цветовая коррекция".

***Примечание.** При сохранении параметров автоматической корректировки цвета по умолчанию для команд "Автоматическая цветовая коррекция", "Автоматическая тоновая коррекция" и "Автоконтраст" не играет роли, какой алгоритм был выбран на шаге 2. Эти три команды автоматической корректировки используют только значения, установленные для целевых цветов и отсечения. Единственным исключением является команда "Автоматическая цветовая коррекция", которая также использует параметр "Привязать к нейтральным средним тонам".*

Применение команды "Варианты"

Команда "Варианты" позволяет регулировать цветовой баланс, контраст и насыщение изображения, выбирая подходящий вариант из предлагаемых миниатюр.

Эту команду удобнее всего использовать для изображений в среднем ключе, не требующих точной корректировки цвета. Она не работает с изображениями с индексированным цветом и изображениями с плотностью цвета 16 бит на канал.

- 1 Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Варианты".

Две миниатюры наверху диалогового окна представляют исходное изображение ("Оригинал") и изображение с выбранными в данный момент корректировками ("Результат"). Когда вы впервые открываете это диалоговое окно, изображения на миниатюрах совпадают. По мере того как вы вносите корректировки, изображение на миниатюре "Результат" меняется, отражая их.

- 2 Установите флажок "Показать потери", чтобы иметь возможность проверять, какие области изображения в результате корректировки будут отсечены – преобразованы в чисто белый или черный цвет. Отсечение может привести к нежелательным сдвигам цвета, так как к одному и тому же цвету при этом привязываются разные цвета исходного изображения. Отсечение не выполняется при корректировке средних тонов.

- 3 Выберите область изображения для корректировки

"Тени", "Средние тона" или "Света"	Отрегулируйте темные, средние или светлые фрагменты.
Насыщение	Меняет силу тона изображения. Если превысить границу максимального насыщения цвета, он может быть отсечен.

- 4 Перетаскивайте ползунок "Точно/Грубо" для определения силы каждой корректировки. Перемещение ползунка на одну отметку увеличивает силу корректировки в два раза.
- 5 Отрегулируйте цвет и яркость.
- Чтобы добавить на изображение цвет, щелкните миниатюру с подходящим цветом.
 - Чтобы вычесть цвет, щелкните миниатюру для противоположного цвета. Например, чтобы вычесть голубой цвет, щелкните миниатюру "Больше красного". См. раздел "О цвете" на странице 116.

- Для корректировки яркости щелкните миниатюру справа в диалоговом окне.

Действия, которые выполняются при щелчке по каждой миниатюре, накапливаются. Например, если дважды щелкнуть миниатюру "Больше красного", то эта корректировка будет применена дважды. Каждый раз, когда вы щелкаете миниатюру, меняются и другие миниатюры. Три миниатюры "Результат" всегда отражают текущие выбранные варианты.

Настройки диалогового окна "Варианты" можно сохранить и использовать на других изображениях. Дополнительную информацию о сохранении и загрузке параметров см. в разделе "Сохранение и повторное применение настроек диалогового окна корректировки" на странице 169.

Использование команды "Выровнять яркость"

Команда "Выровнять яркость" перераспределяет значения яркости пикселей изображения, чтобы они более равномерно представляли полный диапазон уровней яркости. Команда "Выровнять яркость" преобразует значения пикселей на составном изображении: самое яркое значение привязывается к белому цвету, самое темное – к черному, а промежуточные значения равномерно распределяются по шкале оттенков серого.

Команду "Выровнять яркость" можно использовать, когда отсканированное изображение получается темнее оригинала и вы хотите сбалансировать значения, чтобы получить более светлое изображение. Если использовать команду "Выровнять яркость" совместно с палитрой "Гистограмма", то можно сравнивать значения яркости до и после корректировки.

- 1 Если необходимо, выделите область изображения, которую нужно уравнивать.
- 2 Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Выровнять яркость".
- 3 Если вы выделили область изображения, то выберите в диалоговом окне, какую область необходимо уравнивать, и нажмите кнопку "ОК".

"Изменить только выделенную область"	Равномерно распределяет пиксели внутри выделения.
"Изменить все изображение на основе области"	Равномерно распределяет все пиксели изображения, основываясь на значениях в выделенной области.

Применение специальных цветовых эффектов к изображениям

Удаление насыщения цветов

Команда "Обесцветить" преобразует цветное изображение в изображение в оттенках серого, но сохраняет режим цвета. Например, она присваивает каждому пикселу изображения в режиме RGB равные значения красного, зеленого и синего цвета. Значение осветления каждого пиксела не меняется.

Эта команда оказывает такой же эффект, как установка параметра "Насыщенность" на уровень -100 в диалоговом окне "Цветовой тон/Насыщенность".

Примечание. При работе с многослойным изображением команда "Обесцветить" преобразует только выделенный слой.

- ❖ Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Обесцветить".

Инвертирование цветов

Команда "Инверсия" инвертирует цвета изображения. Можно использовать ее в процессе создания краевой маски для усиления резкости и применения других корректировок к выделенным областям изображения.

Примечание. Так как цветная пленка содержит в своей основе оранжевую маску, команда "Инверсия" не позволяет создавать точные позитивные изображения из отсканированных цветных негативов. При сканировании пленки используйте правильные настройки для цветных негативов.

При инвертировании изображения значение яркости каждого пиксела в каналах преобразуется в обратное значение на 256-шаговой шкале значений цвета. Например, пиксел на позитивном изображении со значением 255 получает значение 0, а пиксел со значением 5 получает значение 250.

Сделайте одно из следующего.

- Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Инверсия".
- Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Инверсия". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".

Создание черно-белых изображений с двумя значениями цвета

Команда "Изогелия" преобразует цветные изображения и изображения в оттенках серого в высококонтрастные черно-белые изображения. Можно выбрать в качестве порога определенный уровень. Все пиксеты светлее этого порогового значения будут преобразованы в белые; все пиксеты темнее его – в черные.

1 Сделайте одно из следующего.


- Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Изогелия".
- Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Изогелия". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК". В диалоговом окне "Изогелия" появится гистограмма уровней светлоты пикселей в текущей выделенной области.

2 Перетаскивайте ползунок под гистограммой до тех пор, пока в верхней части окна не появится нужное значение порогового уровня. После этого нажмите кнопку "ОК". По мере перетаскивания изображение меняется, отражая новое значение порога.

Постеризация изображения

Команда "Постеризовать" позволяет указать число тональных уровней (или значений яркости) для каждого канала в изображении, а затем привязывает пиксеты изображения к ближайшему подходящему уровню. Например, если выбрать два тональных уровня для изображения в режиме RGB, это даст шесть цветов: два для красного, два для зеленого и два для синего канала.

Эта команда подходит для создания особых эффектов, например больших однотонных областей на фотографиях. Ее действие наиболее очевидно при уменьшении числа уровней серого на изображении в оттенках серого, но она также дает интересные результаты на цветных изображениях.

 Если нужно оставить определенное число цветов в изображении, преобразуйте его в оттенки серого и укажите нужное количество уровней. После этого преобразуйте изображение обратно в предыдущий режим цвета и замените различные тона серого желаемыми цветами.

1 Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Постеризовать".

2 Введите число тональных уровней и нажмите кнопку "ОК".

Применение к изображению градиентной карты

Команда "Карта градиента" привязывает эквивалентный диапазон оттенков серого на изображении к цветам определенной градиентной заливки. Если указать, например, двухцветную градиентную заливку, то тени на изображении будут привязаны к одной из конечных точек заливки, светлые участки – к другой конечной точке, а средние тона – к градациям между ними.

1 Сделайте одно из следующего.

- Выберите команду меню "Изображение" > "Коррекция" > "Карта градиента".
- Выберите команду меню "Слой" > "Новый корректирующий слой" > "Карта градиента". В диалоговом окне "Новый слой" нажмите кнопку "ОК".

2 Выберите желаемую градиентную заливку.

- Чтобы выбрать заливку из списка, щелкните треугольный значок справа от градиентной заливки в диалоговом окне "Карта градиента". Щелкните, чтобы выбрать нужную заливку, а затем щелкните в пустой области диалогового окна, чтобы закрыть список. Дополнительную информацию о настройке списка градиентных заливок см. в разделе "Работа с диспетчером предустановленных настроек" на странице 51.
- Чтобы отредактировать градиентную заливку, которая отображается в диалоговом окне "Карта градиента", щелкните эту заливку. После этого модифицируйте ее или создайте новую заливку в редакторе градиентов. (См. раздел "Создание плавного градиента" на странице 377.)

По умолчанию тени, средние тона и светлые участки привязываются, соответственно, к начальному цвету (самая левая точка), средней точке и конечному цвету (самая правая точка) градиентной заливки.

- 3** Выберите одно, сразу два или ни одного из значений параметра "Используемый градиент".


"Дизеринг"	Добавляется случайный шум, сглаживающий градиентную заливку и уменьшающий эффект образования полос.
"Инверсия"	Направление градиентной заливки меняется на обратное, а градиентная карта переворачивается.

Глава 8: Ретуширование и трансформирование

Функции ретуширования и трансформирования в Photoshop позволяют выполнять над изображениями множество задач: улучшать компоновку, устранять искажения или дефекты, творчески работать с элементами изображений, добавлять или удалять элементы, улучшать резкость или применять размытие, а также объединять несколько изображений в панораму. Функция "Исправление перспективы" позволяет применять ретуширование и рисование с учетом перспективы изображения. Кроме того, функция "Исправление перспективы" в версии Photoshop Extended позволяет измерять элементы изображения и экспортировать сделанные замеры вместе с информацией о геометрии и текстурах для использования в приложениях трехмерной графики.

Настройка кадрирования, поворотов и холста

Кадрирование изображений

Кадрирование - это отсечение частей изображения с целью фокусирования или улучшения компоновки. Кадрировать изображение можно с помощью инструмента "Рамка"  и команды "Кадрировать". Кроме того, отсекают пиксели можно командами "Выпрямить и кадрировать" и "Тримминг".






Использование инструмента "Рамка"

См. также

“Ресамплинг” на странице 69

Кадрирование изображения с помощью инструмента "Рамка"

- 1 Выберите инструмент "Рамка" .
- 2 (Необязательно) На панели выбора параметров задайте параметры ресамплинга.
 - Чтобы кадрировать изображение без интерполяции (она отключена по умолчанию), убедитесь, что значение в текстовом поле "Разрешение" на панели выбора параметров не задано. Для быстрой очистки всех текстовых полей нажмите кнопку "Очистить".
 - Для ресамплинга при кадрировании изображения укажите на панели выбора параметров значения высоты, ширины и разрешения. Инструмент "Рамка" выполняет ресамплинг только, если заданы ширина и/или высота, а также разрешение. Если размеры высоты и ширины уже введены и их нужно быстро поменять местами, щелкните значок "Поменять местами ширину и высоту" .



 Чтобы открыть селектор параметрического набора для инструмента и выбрать набор параметров интерполяции, щелкните треугольник рядом со значком инструмента "Рамка" на панели выбора параметров. Как и для остальных инструментов Photoshop, для инструмента "Рамка" можно создать собственный набор параметров. См. также раздел "Создание и использование наборов параметров инструмента" на странице 35.

- Для интерполирования какого-либо изображения по измерениям и разрешению другого изображения откройте это другое изображение, выберите инструмент "Рамка" и нажмите кнопку "Изображение" на панели выбора параметров. Затем вернитесь к изображению, которое нужно кадрировать.

При интерполяции во время кадрирования используется метод интерполяции по умолчанию, заданный в основных установках.

- 3 Выделите область изображения, которую следует оставить. Область можно указать примерно – позднее ее можно будет скорректировать.
- 4 При необходимости скорректируйте кадрируемую область.
 - Чтобы осуществить перемещение области, поместите курсор внутрь ограничительной рамки и перетащите область.
 - Для масштабирования области перетащите соответствующую рукоять. Для сохранения пропорций удерживайте клавишу "Shift" при перемещении угловой рукояти.
 - Чтобы повернуть область, переместите курсор за пределы ограничительной рамки (указатель превратится в изогнутую стрелку) и перетащите его. Чтобы переместить центр вращения области, перетащите кружок, который находится в центре ограничительной рамки. В битовом режиме поворот области недоступен.
- 5 Установка параметров для скрытия или экранирования кадрированных фрагментов:
 - Укажите, следует ли затемнять удаляемые или скрываемые области изображения с помощью экрана кадрирования. Для выбранного экрана кадрирования можно задать цвет и непрозрачность. Если экран не выделен, то изображение за пределами области кадрирования будет отображаться.
 - Укажите действие с областью кадрирования: удаление или скрытие. Для сохранения области кадрирования в файле изображения выберите параметр "Скрыть". Для того чтобы сделать скрытую область видимой, переместите изображение с помощью инструмента "Перемещение". Чтобы стереть область кадрирования, выберите параметр "Удалить".

Параметр "Скрыть" недоступен при работе с изображениями, которые содержат только задний план. Для кадрирования фона путем скрытия его следует сначала преобразовать в обычный слой.

- 6 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы завершить кадрирование, нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS), затем нажмите кнопку "Выполнить"  на панели выбора параметров или дважды щелкните в кадрируемой области.
 - Чтобы отменить операцию кадрирования, нажмите клавишу "Esc" на клавиатуре или кнопку "Отмена"  на панели выбора параметров.

Кадрирование изображения с помощью команды "Кадрировать"

- 1 Часть изображения, которую нужно сохранить, выделяется с помощью инструмента выделения.
- 2 В меню "Изображение" выберите команду "Кадрировать".

Кадрирование изображения с помощью команды "Тримминг"

При кадрировании с помощью команды "Тримминг" нежелательные элементы удаляются иначе, чем с помощью команды "Кадрировать". Изображение можно кадрировать путем отсечения окружающих прозрачных пикселей или фоновых пикселей определенного цвета.

- 1 В меню "Изображение" выберите команду "Тримминг".
- 2 В диалоговом окне "Тримминг" выберите нужный параметр.
 - При выборе параметра на основе "Прозрачных пикселей" удаляется прозрачность по краям изображения и остается самое маленькое изображение, состоящее из непрозрачных пикселей.
 - При выборе параметра "Цвет верхнего левого пиксела", удаляется область, цвет которой совпадает с цветом верхнего левого пиксела изображения.

- При выборе параметра "Цвет нижнего правого пиксела", удаляется область, цвет которой совпадает с цветом нижнего правого пиксела изображения.
- 3 Выберите области изображения для удаления: сверху, снизу, слева или справа.


Трансформирование перспективы при кадрировании

Один из параметров инструмента "Рамка" позволяет трансформировать перспективу изображения. Эту функцию удобно использовать при работе с изображениями, которые содержат *трапециевидное искажение*. Трапециевидное искажение возникает при фотографировании объекта с углового ракурса. Например, если высокое здание сфотографировать с уровня земли, то верх здания будет казаться более узким, чем его основание.



Шаги трансформирования перспективы

А. Обозначьте исходную область кадрирования Б. Совместите область кадрирования с краями объекта В. Расширьте границы кадрирования Г. Получившееся изображение

- 1 Выберите инструмент "Рамка"  и установите режим кадрирования.
- 2 Поместите область кадрирования вокруг объекта. Объект не будет прямоугольным, каким он был на исходном изображении. Перспектива изображения будет задаваться на основе краев этого объекта. Область можно указать примерно, поскольку позднее ее можно будет скорректировать.

Важная информация: Следует обязательно выбрать объект, который на исходном изображении был прямоугольным, иначе Photoshop не выполнит нужное трансформирование перспективы.


- 3 В панели выбора параметров выберите пункт "Перспектива" и при необходимости настройте остальные параметры.
- 4 С помощью угловых рукоятей совместите границы области кадрирования с краями объекта. Таким образом определяется перспектива изображения, поэтому совмещение с краями объекта должно быть максимально точным.
- 5 Расширить область кадрирования с сохранением перспективы можно с помощью боковых рукоятей.
Не перемещайте центральную точку области кадрирования. Для коррекции перспективы центральная точка должна находиться в исходном положении.
- 6 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS), затем нажмите кнопку "Выполнить" ✓ на панели выбора параметров или дважды щелкните в кадрируемой области.
 - Чтобы отменить операцию кадрирования, нажмите клавишу "Esc" на клавиатуре или кнопку "Отмена" ⓧ на панели выбора параметров.

Кадрирование и выпрямление фотографий

Если в сканер поместить несколько фотографий и отсканировать их в один прием, то все эти фотографии будут в одном файле. Команда "Кадрирование и выпрямление фотографий" – это автоматическая функция, которая позволяет разбить файл, содержащий несколько отсканированных изображений, на отдельные файлы.


Рекомендуется, чтобы расстояние между фотографиями в сканере составляло 0,3 см, а фон (обычно платформа сканера) был одноцветным, без выраженного шума. Команду "Кадрировать и выпрямить фотографию" лучше всего применять к изображениям с четкими контурами. Если при обработке файла изображения с помощью команды "Кадрировать и выпрямить фотографию" не удастся добиться нужного результата, следует использовать инструмент "Рамка".

- 1 Откройте созданный при сканировании файл с изображениями, которые нужно разделить.
- 2 Выберите слой, содержащий изображения.
- 3 (Необязательно) Создайте область выделения вокруг изображений, которые нужно обработать.
Это удобно, когда нужно обработать не все отсканированные изображения из файла.
- 4 Выберите "Файл" > "Автоматизация" > "Кадрировать и выпрямить фотографию". После обработки отсканированных изображений каждое из них открывается в отдельном окне.

 Если при выполнении команды "Кадрировать и выпрямить фотографию" изображения были разбиты неправильно, создайте вокруг нужного изображения область выделения, захватив некоторую часть фона, и при выборе команды удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Нажатие вспомогательной клавиши означает, что от фона следует отделить только одно изображение.

Поворот или отражение всего изображения

С помощью команд "Повернуть холст" можно поворачивать или отражать все изображение. Эти команды нельзя применять к отдельным слоям, фрагментам слоев, контурам или границам выделенных областей. Повернуть выделенную область или слой можно с помощью команд "Трансформирование" или "Свободное трансформирование".



Поворот изображений

А. Отразить холст по горизонтали Б. Исходное изображение В. Отразить холст по вертикали Г. Поворот На 90° против часовой Д. 180° Е. Поворот на 90° по часовой

❖ В меню "Изображение" выберите пункт "Повернуть холст", затем в подменю выберите одну из приведенных ниже команд.

180°	Поворот изображения на 180°.
90° по часовой	Поворот изображения на 90° по часовой стрелке.
90° против часовой	Поворот изображения на 90° против часовой стрелки.
Произвольно	Поворот изображения на указанный угол. При выборе этого параметра в текстовом поле необходимо ввести угол от 359,99 до 359,99 градусов. (В Photoshop можно задать поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки с помощью параметров ПЧС или ПРЧС.) Нажмите кнопку "ОК".

См. также

“Точный поворот или отражение” на странице 233

Изменение размера холста

Размер холста – это полная редактируемая область изображения. С помощью команды "Размер холста" можно увеличить или уменьшить размер холста изображения. При увеличении размера холста добавляется пространство вокруг существующего изображения. При уменьшении размера холста изображение обрезается. При увеличении размера холста изображения с прозрачным фоном добавленная область будет прозрачной. Если у изображения нет прозрачного фона, то цвет добавляемого холста будет определяться различными способами.

1 В меню "Изображение" выберите команду "Размер холста".

2 Выполните одно из следующих действий.

- Введите размеры холста в полях "Ширина" и "Высота". Во всплывающих меню рядом с полями ширины и высоты выберите нужные единицы измерения.

- Выберите параметр "Относительно" и введите величину, которую следует добавить к текущему размеру холста или вычесть из него. Введите положительное число, чтобы увеличить, и отрицательное – чтобы уменьшить размер холста на заданную величину.

3 Для того чтобы получить узловую точку, щелкните квадрат, показывающий нужное расположение существующего изображения на новом холсте.

4 Выберите нужный параметр в меню "Цвет расширения холста".

- "Основной цвет" – заливка нового холста текущим основным цветом
- "Фон" – заливка нового холста текущим фоновым цветом
- "Белый", "Черный" или "Серый" – заливка нового холста соответствующим цветом
- "Другие" – выбор цвета для нового холста из палитры цветов

Примечание. Кроме того, палитру цветов можно открыть, щелкнув квадрат справа от меню "Цвет расширения холста".

Меню "Цвет расширения холста" недоступно, если у изображения нет заднего плана.

5 Нажмите кнопку "ОК".



Оригинал холста и холст основного цвета, добавленный к правой части изображения

Создание рамки для фотографии

Рамку для фотографии можно создать, увеличив размер холста и залив его каким-либо цветом.

Кроме того, создать стилизованную рамку для фотографии можно с помощью одной из предварительно записанных операций. Рекомендуется сохранить копию фотографии.

- 1** Откройте палитру "Операции". Выберите "Окно" > "Операции".
- 2** В меню палитры операций выберите пункт "Рамки".
- 3** Выберите из списка одну из операций для создания рамок.
- 4** Нажмите кнопку "Выполнять активную операцию или команду".

При выполнении операции вокруг фотографии создается рамка.

Ретуширование и исправление изображений


О палитре "Источник клонов"

С помощью палитры "Источник клонов" (меню "Окно" > "Клонирование источника") можно установить до пяти различных исходных образцов для инструментов "Штамп" или "Восстанавливающая кисть". Можно отобразить перекрытие образцового источника, чтобы облегчить его клонирование в определенном месте. Кроме того, исходный образец можно масштабировать и поворачивать для выполнения клонирования с определенным размером и положением.

Кроме того, палитра "Источник клонов" содержит параметры для анимации на основе временной шкалы, позволяющие указать зависимость между кадром ролика исходного образца и кадром кадра назначения (в Photoshop Extended). См. также раздел "Клонирование содержимого кадров видео и анимации (Photoshop Extended)" на странице 599.

Ознакомительный видеofilm о восстановлении изображений см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0011_ru.

Ретуширование с помощью инструмента "Штамп"

Инструмент "Штамп"  предназначен для нанесения одной части изображения поверх другой части этого же изображения или любого другого открытого документа, имеющего тот же цветовой режим. Кроме того, можно переносить часть изображения из одного слоя в другой. Инструмент "Штамп" полезен для копирования объектов или удаления дефекта в изображении.


Кроме того, инструмент "Штамп" можно использовать для работы с кадрами видео или анимации (Photoshop Extended). См. также раздел "Клонирование содержимого кадров видео и анимации (Photoshop Extended)" на странице 599.

Для использования инструмента "Штамп" нужно установить пробную точку в область, из которой нужно произвести копирование (клонирование) пикселей и рисовать в другой области. Для того, чтобы продолжить рисование с той точки, где была отпущена кнопка мыши, необходимо выбрать параметр "Выравнивание". При снятом флажке "Выравнивание" рисование всегда начинается с первоначально выбранной пробной точки.


С инструментом "Штамп" можно использовать любой кончик кисти, что позволяет точно контролировать размер области клонирования. Так же для управления процессом переноса изображения можно изменять настройки прозрачности и количества краски.




Изменение изображения с помощью инструмента "Штамп"

- 1 Выберите инструмент "Штамп" .
- 2 На панели параметров выберите кончик кисти и настройте режим наложения, непрозрачность и количество краски для кисти.
- 3 Чтобы указать способ выравнивания пикселей по образцу и способ выборки данных из слоев документа, на панели параметров можно изменить следующие настройки:

Выравнивание	Для непрерывного семплирования пикселей без потери текущей точки семплирования даже при отпускании кнопки мыши. Снимите флажок "Выравнивание", чтобы продолжить использование семплированных пикселей исходной точки каждый раз после прекращения и повторного начала рисования.
Образец	Выбирает данные из указанных слоев. Для выборки данных из активного слоя и всех видимых слоев, расположенных под ним, выберите параметр "Текущий и следующие". Для выборки только из текущего слоя выберите параметр "Активный слой". Для выборки из всех видимых слоев выберите параметр "Все слои". Для выборки из всех видимых слоев за исключением корректирующих, выберите "Все слои" и щелкните значок "Игнорировать корректирующие слои" справа от всплывающего меню "Образец".

- 4 Установите точку выборки, щелкнув ее мышью в любом открытом изображении при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
- 5 В палитре "Источник клонов" можно выбрать дополнительные точки выборки, нажав кнопку источника клонирования  (не обязательно).

Можно установить до пяти различных источников выборки. Отобранные образцы хранятся в палитре "Источник клонов" до закрытия документа.
- 6 Для выбора желаемого источника выборки, нажмите кнопку источника клонирования в палитре "Источник клонов" (не обязательно).
- 7 В палитре "Источник клонов" можно произвести следующие действия (не обязательно):
 - Для масштабирования или поворота клонируемого источника, введите значения в поля "Ш" (ширина) и "В" (высота), или угол поворота в градусах .
 - Чтобы отобразить перекрытие клонируемого изображения, выберите "Показать наложение" и установите его параметры.
- 8 Перетащите указатель в область редактируемого изображения.

См. также

“Список режимов наложения” на странице 370

“Галерея инструментов ретуширования” на странице 30


Установка исходных образцов для клонирования и восстановления

Используя инструменты "Штамп" или "Восстанавливающая кисть", источники выборки можно устанавливать в активном документе или в любом открытом документе Photoshop.

При клонировании в видеоролике или анимации можно устанавливать точки выборки как в текущем кадре, так и в другом, даже если он находится в другом слое видео или в другом открытом документе (Photoshop Extended).




В палитре "Источник клонов" можно выбрать до пяти источников выборки. Палитра "Источник клонов" сохраняет источники выборки до закрытия документа.

- 1 Для клонирования кадров видеороликов или анимации откройте палитру "Анимация". Если выполняется клонирование не кадров видеороликов или анимации, перейдите к шагу 2 (только в Photoshop Extended). Выберите временную шкалу анимации и переместите указатель текущего времени к кадру, из которого будет осуществляться выборка.
- 2 Чтобы задать точку выборки, выберите инструмент "Штамп" при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) в окне любого открытого документа.

- 3 Другие точки выборки можно установить кнопками  в палитре "Источник клонов" (не обязательно).


Источник выборки для кнопки источника клонирования можно изменить, установив другую точку выборки.

Масштабирование или поворот источника выборки


- 1 Выберите инструмент "Штамп" или "Восстанавливающая кисть" и установите один или несколько источников выборки.
- 2 Выбрав источник клонирования в палитре "Источник клонирования", можно сделать следующее:
 - Для масштабирования источника выборки введите значение в процентах в поля Ш (ширина) или В (высота), или сбросьте эти значения. По умолчанию пропорции сохраняются. Для переключения между режимами соблюдения пропорций и независимого изменения измерений, нажмите кнопку "Сохранять пропорции" .
 - Чтобы повернуть источник выборки, введите значение в градусах или потяните иконку поворота источника выборки .
 - Для возврата источника выборки к оригинальному размеру и ориентации щелкните кнопку "Сбросить трансформирование" .

Настройка параметров перекрытия источника выборки

Параметры перекрытия источника выборки можно настроить так, чтобы лучше видеть перекрытие и базовый слой при рисовании инструментами "Штамп" и "Восстанавливающая кисть".

 Чтобы временно отобразить перекрытие при рисовании инструментом "Штамп", нажмите "Alt" + "Shift" (Windows) или "Option" + "Shift" (Mac OS). При этом кисть временно заменяется на инструмент "Замена цвета". Перетащите ее для перемещения перекрытия в другое место.

- ❖ Выбрав "Показать наложение" в палитре "Источник клонов", можно сделать следующее.
 - Выберите "Скрыть автоматически", чтобы убирать перекрытие на время рисования.
 - Введите процентное значение в текстовое поле "Непрозрачность", чтобы изменить прозрачность перекрытия.
 - Выберите режим наложения "Нормальный", "Замена темным", "Замена светлым" или "Разница" внизу палитры "Источник клонирования", чтобы изменить внешний вид наложения.
 - Выберите "Инvertировать", чтобы обратить цвета наложения.

 Установите непрозрачность 50% и выберите параметр "Инvertировать", чтобы облегчить совмещение идентичных областей в исходном перекрытии и базовом изображении. Совпадающие области изображений будут выглядеть, как сплошная серая заливка.

Указание смещения источника клонирования.

При использовании инструмента "Штамп" или "Восстанавливающая кисть" можно рисовать в любой части целевого изображения. Параметры перекрытия позволяют увидеть место рисования. Однако, если необходимо рисовать в месте, привязанном к точке выборки, можно указать смещение в пикселах по горизонтали и вертикали.

- ❖ В палитре "Источник клонирования" выберите желаемый источник и введите значения координат X и Y для параметра "Смещение".


Ретуширование с помощью инструмента "Восстанавливающая кисть"

Инструмент "Восстанавливающая кисть" позволяет исправлять дефекты изображения на основе соседних областей. Как и при использовании инструментов клонирования, рисование "Восстанавливающей кистью" происходит с помощью пикселей, выбранных из изображения или узора. Однако инструмент "Восстанавливающая кисть" также сопоставляет текстуру, освещенность, прозрачность и затененность пикселей образца с аналогичными параметрами пикселей восстанавливаемого изображения. В результате этого восстановленные пиксели незаметно смешиваются с изображением.

Инструмент "Восстанавливающая кисть" можно применять к кадрам видеороликов или анимации (Photoshop Extended).



Образцовые пиксели и восстановленное изображение


- 1 Выберите инструмент "Восстанавливающая кисть" .
- 2 Щелкните образец кисти на панели параметров и установите параметры кисти во всплывающей палитре.

Примечание. При использовании чувствительного к нажиму цифрового планшета, в меню "Размер" можно установить параметр, отвечающий за изменение размера восстанавливающей кисти в процессе рисования штриха. Выберите элемент "Нажим пера", чтобы определять соответствующий параметр в зависимости от нажима пера. Выберите элемент "Копировальное колесико", чтобы определить соответствующий параметр в зависимости от позиции координатного манипулятора пера. Выберите элемент "Отключить", если изменять размер не требуется.

Режим	Определяет режим наложения. Чтобы сохранить шум, зернистость фото пленки и текстуру по краям мазка при использовании кисти с мягким кончиком, выберите режим "Заменить".
Источник	Определяет источник пикселей для восстановления. "Образец" для использования пикселей из активного изображения и "Узор" для использования пикселей из узора. При выборе параметра "Узор" нужно выбрать его во всплывающей палитре "Узор".
Выравнивание	Для непрерывного семплирования пикселей без потери текущей точки семплирования даже при отпуске кнопки мыши. Снимите флажок "Выравнивание", чтобы продолжить использование семплированных пикселей исходной точки каждый раз после прекращения и повторного начала рисования.
Образец	Выбирает данные из указанных слоев. Для выборки данных из активного слоя и всех видимых слоев, расположенных под ним, выберите параметр "Текущий и следующие". Для выборки только из текущего слоя выберите параметр "Активный слой". Для выборки из всех видимых слоев выберите параметр "Все слои". Для выборки из всех видимых слоев за исключением корректирующих, выберите "Все слои" и щелкните значок "Пропускать корректирующие слои при восстановлении" справа от всплывающего меню "Образец".

- 3 Установите точку выборки, щелкнув ее мышью в любой области изображения при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).


Примечание. При выборке из одного изображения и применения к другому оба изображения должны иметь одинаковый цветовой режим, кроме случая, когда одно из изображений находится в режиме "Градации серого".

- 4 В палитре "Источник клонов" можно выбрать дополнительные точки выборки, нажав кнопку источника клонирования  (не обязательно).

Можно установить до пяти различных источников выборки. Отобранные образцы хранятся в палитре "Источник клонов" до закрытия документа.


- 5 В палитре "Источник клонов" можно выбрать дополнительные точки выборки, нажав кнопку источника клонирования (не обязательно).

- 6 В палитре "Источник клонов" можно произвести следующие действия (не обязательно):

- Для масштабирования или поворота клонируемого источника, введите значения в поля "Ш" (ширина) и "В" (высота), или угол поворота в градусах .
- Чтобы отобразить перекрытие клонируемого изображения, выберите "Показать наложение" и установите его параметры.

- 7 Перетащите его на изображение.

При отпускании кнопки мыши пиксели выборки объединятся с пикселями исходного изображения. В строке состояния отображается обработка процесса слияния.

 Если в восстанавливаемой области присутствуют высококонтрастные грани, перед использованием инструмента "Восстанавливающая кисть" нужно сделать выделение. Это выделение должно быть больше восстанавливаемой области, но должно точно совпадать с границей контрастных пикселей. При рисовании "Восстанавливающей кистью" такое выделение предотвращает смешивание цветов.

См. также

"Список режимов наложения" на странице 370


"Об узорах" на странице 383


Ретуширование с помощью инструмента "Точечная восстанавливающая кисть"

Инструмент "Точечная восстанавливающая кисть" позволяет быстро удалять с фотографий пятна и другие дефекты. Действия точечной восстанавливающей кисти аналогичны действиям восстанавливающей кисти: она использует пиксели по образцу изображения или узора и сопоставляет их текстуру, освещение, прозрачность и затенение с соответствующими параметрами исправляемых пикселей. В отличие от восстанавливающей кисти, для точечной восстанавливающей кисти не требуется указывать точку, которая используется в качестве образца. Точечная восстанавливающая кисть автоматически выбирает образцы пикселей из области вокруг ретулируемого фрагмента.



Удаление пятен с помощью точечной восстанавливающей кисти

 При ретушировании больших областей предпочтительнее использовать простую восстанавливающую кисть, а не точечную. Кроме того, простая восстанавливающая кисть обеспечивает дополнительные возможности при выборе пробных пикселей источника.

- 1 Выберите на панели инструментов инструмент "Точечная восстанавливающая кисть"  При необходимости выберите инструмент "Восстанавливающая кисть", "Заплата" либо "Красные глаза", чтобы отобразить скрытые инструменты и выбрать нужный.
- 2 На панели выбора параметров выберите размер кисти. Рекомендуется выбрать диаметр кисти немного больше восстанавливаемой области, чтобы ее можно было покрыть одним щелчком.
- 3 (Необязательно) Выберите режим наложения из меню "Режим" на панели параметров. Чтобы сохранить шум, зернистость фотопленки и текстуру по краям мазка при использовании кисти с мягким кончиком, выберите режим "Заменить".
- 4 На панели выбора параметров задайте тип кисти:

Соответствие приближения	По пикселям вокруг границы выделения находится область изображения, которая подходит в качестве заплатки для выделенной области. Если это действие не привело к нужному результату, отмените данное исправление и попробуйте выполнить "Создание текстуры".
Создание текстуры	По пикселям выделенной области создается текстура для исправления области. Если текстура не подошла, попробуйте повторно перетащить ее через исправляемую область.

- 5 Для того чтобы создать образец данных на основе всех видимых слоев, выберите на панели выбора параметров "Все слои". Чтобы создать образец только из активного слоя, отмените выделение параметра "Все слои".
- 6 Щелкните область, которую нужно исправить, либо щелкните и проведите кистью, чтобы сгладить дефекты на области большей площади.


См. также


“Список режимов наложения” на странице 370

“Галерея инструментов ретуширования” на странице 30


Заклеивание области

Инструмент "Заплата" позволяет восстанавливать выделенную область с помощью пикселей другой области или узора. Аналогично инструменту "Восстанавливающая кисть", инструмент "Заплата" сопоставляет текстуру, освещение и затененность пикселей образца с аналогичными параметрами пикселей исходного изображения. Кроме того, с помощью инструмента "Заплата" можно клонировать отдельные области изображения. С помощью инструмента "Заплата" можно обрабатывать изображения с глубиной 8 или 16 бит/канал.

 При восстановлении с помощью пикселей изображения рекомендуется выбирать небольшие области.




Замена пикселей с помощью инструмента "Заплатка"



Изображение с заплаткой

Восстановление области с помощью пикселей образца


- 1 Выберите инструмент "Заплатка" .
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Перетаскиванием по изображению выделите область для восстановления, затем на панели выбора параметров выберите "Источник".
 - Перетаскиванием по изображению выделите область, которую следует использовать в качестве образца, затем на панели выбора параметров выберите "Место назначения".

Примечание. Область можно также выделить до того, как будет выбран инструмент "Заплатка".

- 3 Для коррекции выделенной области выполните одно из следующих действий.
 - Удерживая клавишу "Shift", добавьте область к существующей выделенной области.
 - Удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), выделите область, которую следует вычесть из существующей выделенной области.
 - Удерживая клавиши "Alt" + "Shift" (Windows) или "Option" + "Shift" (Mac OS), выделите область, пересечение с которой следует оставить в существующей выделенной области.
- 4 Поместите курсор внутри выделенной области и выполните одно из следующих действий.
 - Если на панели выбора параметров выбран "Источник", перетащите границу выделенной области в ту область, из которой следует получить образец. При отпускании кнопки мыши первоначально выделенная область будет заполнена пикселями образца.


- Если на панели выбора параметров выбран параметр "Назначение", перетащите границу выделенной области в ту область, на которую следует поставить заплатку. При отпускании кнопки мыши вновь выделенная область будет заполнена пикселями образца.

Восстановление области с помощью узора


- 1 Выберите инструмент "Заплатка" .
- 2 Для того чтобы выделить область, которую требуется восстановить, перетащите указатель по изображению.
Примечание. Область можно также выделить до того, как будет выбран инструмент "Заплатка".
- 3 Для коррекции выделенной области выполните одно из следующих действий.
 - Удерживая клавишу "Shift", добавьте область к существующей выделенной области.
 - Удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), выделите область, которую следует вычесть из существующей выделенной области.
 - Удерживая клавиши "Alt" + "Shift" (Windows) или "Option" + "Shift" (Mac OS), выделите область, пересечение с которой следует оставить в существующей выделенной области.
- 4 Выберите узор из палитры на панели выбора параметров и нажмите кнопку "Узор".

Удаление эффекта красных глаз

Инструмент "Красные глаза" позволяет удалять эффект красных глаз, а также удалять белые и зеленые блики на фотографиях людей и животных, снятых со вспышкой.


- 1 Выберите инструмент "Красные глаза" .
- 2 Щелкните область, где проявился эффект красных глаз. Если не удалось добиться нужного эффекта, отмените коррекцию, затем установите на панели выбора параметров один или несколько из приведенных ниже параметров и щелкните красный глаз еще раз.

Размер зрачка	Увеличение или уменьшение области, которая будет обрабатываться инструментом "Красные глаза".
Величина затемнения	Настройка справляющего затемнения.

 Эффект красных глаз вызван отражением вспышки фотоаппарата в сетчатке глаза. Наиболее часто этот эффект возникает при съемке в затемненном помещении, поскольку зрачки при этом расширены. Избежать эффекта красных глаз можно с помощью соответствующей функции фотоаппарата. Гораздо лучше предотвращает появление "красных глаз" использование отдельной вспышки, которая устанавливается на фотоаппарат на большем расстоянии от объектива.

Замена цветов в областях изображения

Инструмент "Замена цвета" упрощает замену определенных цветов изображения. Выбранный цвет можно заменить корректирующим. Инструмент "Замена цвета" недоступен в битовом и многоканальном цветовых режимах, а также в режиме индексированных цветов.

- 1 Выберите инструмент "Замена цвета" .
- 2 На панели выбора параметров настройте параметры кончика кисти. Чаще всего в качестве режима наложения рекомендуется использовать режим "Цвет".
- 3 Выберите один из приведенных ниже параметров выбора образца:

Непрерывно	Непрерывный сбор образцов замещаемого цвета по мере перетаскивания указателя.
Однократно	Замена выбранного цвета только в областях, в которых есть цвет, выбранный при первом щелчке.

Образец фона	Замена только тех областей, которые содержат текущий фоновый цвет.
--------------	--

4 Выберите одно из приведенных ниже ограничений:

Все пиксели	Образец цвета заменяется каждый раз, когда курсор находится над этим цветом.
Смежные пиксели	Заменяются цвета, смежные с цветом, который находится непосредственно под курсором
Выделение краев	Заменяются присоединенные области, содержащие цвет образца, при этом края фигур остаются четкими.

5 Введите значение допуска в процентах (от 0 до 255) или задайте его перемещением ползунка. При небольшом значении этого параметра будут замещаться цвета, очень близкие к цвету выбранного щелчком пиксела. Увеличение этого параметра приводит к расширению диапазона заменяемых цветов.

6 Чтобы задать плавные границы исправленных областей, установите флажок "Сглаживание".

7 Выберите основной цвет для замены нежелательного цвета.

8 Щелкните в изображении цвет, который нужно заменить.

9 Для того чтобы заменить выбранный цвет, перетащите указатель по изображению.

См. также

"Список режимов наложения" на странице 370

Растушевка областей изображения

Инструмент "Палец" имитирует эффект размазывания свежей краски пальцем. Инструмент определяет цвет в точке, где начинается движение пальца, и "размазывает" его в направлении движения.


1 Выберите инструмент "Палец" .

2 На панели выбора параметров настройте параметры кончика кисти и режим наложения.

3 На панели выбора параметров выберите параметр "Все слои", чтобы при растирании учитывались данные о цветности всех видимых слоев. Если этот параметр не выбран, то инструмент "Палец" будет применяться только к цветам активного слоя.

4 На панели выбора параметров выберите "Рисование пальцем", чтобы каждый мазок наносился основным цветом. Если этот параметр не выбран, то инструмент "Палец" будет использовать цвет, который находится под курсором в начале мазка.

5 Чтобы "размазать" пиксели, перетащите курсор.


 Чтобы применить параметр "Рисование пальцем", удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) при работе инструментом "Палец".

См. также

"Список режимов наложения" на странице 370

Размытие областей изображения

Инструмент "Размытие" смягчает четкие края и уменьшает детализацию изображения. Чем больше данный инструмент применяется к области, тем более размытой становится эта область.

1 Выберите инструмент "Размытие" .

2 На панели выбора параметров выполните следующие действия.

- Настройте параметры кончика кисти, выберите режим наложения и интенсивность.
- Выберите параметр "Образец всех слоев", чтобы размытие применялось ко всем видимым слоям. Если этот параметр не выбран, то инструмент будет применяться только к активному слою.

3 Перетащите курсор над изображением, которое нужно размыть.


См. также

“Фильтры размытия” на странице 419

“Список режимов наложения” на странице 370

Резкость областей изображения

Инструмент "Резкость" усиливает контрастность вдоль краев, повышая видимую резкость. Чем больше данный инструмент применяется к области, тем более резкой она становится.

1 Выберите инструмент "Резкость" .

2 На панели выбора параметров выполните следующие действия.

- Настройте параметры кончика кисти, выберите режим наложения и интенсивность.
- Выберите параметр "Образец всех слоев", чтобы инструмент применялся ко всем видимым слоям. Если этот параметр не выбран, то инструмент будет применяться только к активному слою.

3 Перетащите курсор над изображением, которое нужно сделать более резким.



См. также

“Фильтры резкости” на странице 423

“Список режимов наложения” на странице 370

Осветление или затемнение областей

В основе действия инструментов "Осветлитель" и "Затемнитель", с помощью которых можно осветлять и затемнять области изображения, лежит традиционный фотографический прием – регулировка времени экспозиции отдельных областей печати. Фотографы снижают освещение печатаемой области для получения более светлых снимков (*осветление*) или увеличивают время экспозиции, чтобы получить более темные отпечатки (*затемнение*). Чем больше инструменты "Осветлитель" и "Затемнитель" применяются к какой-либо области, тем, соответственно, светлее или темнее она становится.


1 Выберите инструмент "Осветлитель"  или "Затемнитель" .

2 На панели выбора параметров выберите кончик кисти и настройте параметры кисти.

3 На панели выбора параметров выберите один из следующих вариантов.

- Параметр "Средние тона" позволяет изменять оттенки серого цвета из среднего диапазона
- Параметр "Тени" позволяет изменять темные области
- Параметр "Света" позволяет изменять светлые области

4 Задайте значение экспозиции для инструментов "Осветлитель" или "Затемнитель".

5 Чтобы использовать кисть как аэрограф, нажмите кнопку . Кроме того, параметр "Аэрограф" можно выбрать в палитре кистей.


6 Перетащите курсор мыши над изображением, которое нужно осветлить или затемнить.

См. также

“Выбор подготовленной кисти” на странице 356

Настройка насыщенности цвета в областях изображения

Инструмент "Губка" едва заметно изменяет насыщенность цвета обрабатываемой области. При работе с изображениями в градациях серого инструмент увеличивает или уменьшает контрастность, смещая уровни серого относительно среднего уровня.

- 1 Выберите инструмент "Губка" .
- 2 На панели выбора параметров выберите кончик кисти и настройте параметры кисти.
- 3 На панели выбора параметров выберите нужный способ изменения цвета.
 - Параметр "Повысить насыщенность" увеличивает насыщенность цвета.
 - Параметр "Снизить насыщенность" снижает насыщенность цвета.
- 4 Задайте количество краски для инструмента "Губка".
- 5 Перетащите курсор мыши над изображением, которое нужно изменить.

См. также

“Выбор подготовленной кисти” на странице 356

Коррекция искажений изображения и шума

Сведения об оптических искажениях

Бочкообразное искажение – это оптическое искажение, при котором прямые линии выгибаются в направлении края изображения. *Подушкообразное искажение* – обратный эффект, при котором прямые линии вогнуты вовнутрь.



Примеры бочкообразного (слева) и подушкообразного (справа) искажений.

Виньетирование – это дефект, при котором края, особенно углы изображения, темнее центральной части. *Хроматическая аберрация* выглядит, как цветная кайма по контуру объектов. Этот эффект вызван несопадением фокальных плоскостей линзы для лучей света с различной длиной волны.

Этот дефект присущ некоторым линзам в зависимости от их фокусного расстояния или диафрагмы. Фильтр "Коррекция дисторсии" можно настроить в зависимости от камеры, объектива и фокусного расстояния, с помощью которых был сделан снимок.


Исправление оптических искажений и коррекция перспективы


Фильтр "Коррекция дисторсии" исправляет такие распространенные оптические дефекты, как бочкообразное и подушкообразное искажения, виньетирование и хроматическая аберрация. С помощью этого фильтра можно обрабатывать только изображения с глубиной 8 или 16 бит/канал.

Кроме того, с помощью этого фильтра можно поворачивать изображение или исправлять искажение перспективы, вызванное горизонтальным или вертикальным наклоном фотоаппарата при съемке. Сетка изображения для настройки этого фильтра позволяет упростить эти исправления и сделать их аккуратнее, чем при использовании команды "Трансформирование".


Исправление перспективы изображения и оптических дефектов

- 1 Выберите "Фильтр" > "Искажение" > "Коррекция дисторсии".
- 2 Настройте сетку и масштаб изображения. Возможно, по мере обработки нужно будет подстроить линии сетки, чтобы с их помощью можно было определить необходимую степень коррекции. См. далее раздел "Настройка предварительного просмотра и сетки фильтра "Коррекция дисторсии"".
- 3 (Необязательно) В меню "Настройка" выберите заданный список настроек. Набор параметров "Линза по умолчанию" содержит предварительно сохраненные значения параметров для фотоаппарата, линзы, фокусного расстояния и диафрагмы объектива, которые использовались при создании изображения. Набор "Предыдущее исправление" содержит настройки, которые использовались при последней коррекции дисторсии. Все сохраненные наборы групповых или пользовательских параметров перечислены в нижней части списка. См. ниже раздел "Настройка параметров камеры и объектива по умолчанию".
- 4 Из приведенных ниже способов коррекции фотографии выберите нужные.

Удалить искажение	Устранение бочкообразного или подушкообразного искажения. Перемещением движка настраивается выпрямление вертикальных и горизонтальных линий, вогнутых или выгнутых относительно центра изображения. Кроме того, такую коррекцию можно выполнить с помощью инструмента "Удаление искажения"  Бочкообразное искажение исправляется перетаскиванием в центр изображения, а подушкообразное – перетаскиванием в направлении краев. Параметр "Край" управляет способом обработки пустых краев изображения, которые могут возникать в результате исправления.
Хроматическая аберрация	Устранение цветной каймы. В области предварительного просмотра увеличьте изображение, чтобы цветную кайму было видно в процессе исправления.
Красная/голубая кайма	Устранение красной/голубой каймы регулировкой глубины канала красного цвета относительно зеленого.
Синяя/желтая кайма	Устранение синей/желтой каймы регулировкой глубины канала синего цвета относительно зеленого.
Виньетка	Исправление затемнения краев изображения, вызванного оптическими дефектами или неправильным затемнением объектива.
Эффект	Определяет количество добавляемого освещения или затемнения по краям изображения.
Средняя точка	Ширина области, на которую воздействует перемещение ползунка "Эффект". Чем меньше значение этого параметра, тем шире обрабатываемая область изображения. Чем больше значение, тем ближе зона обработки к краям изображения.


Перспектива по вертикали	Исправление перспективы изображения, вызванной наклоном фотоаппарата вверх или вниз. Вертикальные линии изображения делаются параллельными.
Перспектива по горизонтали	Исправление перспективы изображения. Горизонтальные линии делаются параллельными.
Угол	Поворот изображения, позволяющий исправить наклон фотоаппарата или внести коррективы после исправления перспективы. Кроме того, такую коррекцию можно выполнить с помощью инструмента "Выпрямление"  . Перетащите курсор вдоль линии, которую нужно сделать горизонтальной или вертикальной.
Края	Обработка пустых областей изображения, которые возникают после исправления подушкообразного искажения, поворота или перспективы. Пустые области можно оставить прозрачными, заполнить их фоновым цветом либо растянуть на них крайние пиксели изображения.
Масштабирование	Увеличение или уменьшение масштабирования. Размеры изображения в пикселях остаются прежними. Эта функция используется главным образом для удаления пустых областей изображения, которые возникают при исправлении подушкообразного искажения, поворота или перспективы. Фактически, увеличение масштаба – это кадрирование изображения с интерполяцией до исходных размеров в пикселях.

Настройка предварительного просмотра и сетки фильтра "Коррекция дисторсии"

- Масштаб просматриваемого изображения изменяется с помощью инструмента "Масштаб" или на панель управления масштабом в левом нижнем углу области предварительного просмотра.
- Чтобы переместить изображение в окне предварительного просмотра, выберите инструмент "Рука" и перетащите изображение.
- Чтобы отобразить сетку, установите флажок "Показать сетку" в нижней части диалогового окна. Размер ячеек сетки настраивается с помощью элемента управления "Размер", а цвет линий – с помощью элемента управления "Цвет". Чтобы совместить сетку с линиями изображения, ее можно передвинуть с помощью инструмента "Перемещение сетки" .

Установка параметров линзы и объектива по умолчанию

Параметры, заданные в диалоговом окне "Коррекции дисторсии", можно сохранить для повторного использования при обработке других изображений, сделанных тем же фотоаппаратом, объективом и с тем же фокусным расстоянием. В Photoshop можно сохранять параметры исправления искажений, виньетирования и хроматической аберрации. Параметры исправления перспективы не сохраняются. Сохранять и повторно использовать эти параметры можно двумя способами.

- Сохранение и загрузка параметров вручную. Укажите значения в этом диалоговом окне, затем в меню "Настройки" выберите "Сохранить установки" . Для использования сохраненных параметров их нужно выбрать в меню "Параметры". Кроме того, сохраненные параметры, которые не отображаются в меню, можно загрузить с помощью команды "Загрузить настройки" в меню "Настройки".
- Настройка линзы по умолчанию. Если изображение содержит метаданные EXIF для фотоаппарата, объектива, фокусного расстояния и диафрагмы объектива, то текущие параметры можно сохранить в качестве линзы по умолчанию. Для сохранения параметров нажмите кнопку "Установить по умолчанию". При обработке изображений, сделанных тем же фотоаппаратом с тем же объективом, фокусным расстоянием и диафрагмой,

пункт "Линза по умолчанию" становится доступным в меню "Настройки". Если изображение не содержит метаданных EXIF, то данный способ недоступен.

Снижение шума изображения и артефактов JPEG

Шум изображения выглядит как редкие посторонние пиксели, которые не являются частью элементов изображения. Причиной шума может быть съемка цифровой камерой при высокой чувствительности ISO, недостаточной выдержке или при съемке в темноте с долгой выдержкой. Как правило, камеры любительского класса "шумят" больше, чем профессиональные. Шум отсканированных изображений может быть вызван сенсором сканера. Часто на сканированных изображениях проявляется зерно пленки.

Шум изображения бывает двух видов: шум светимости (в оттенках серого), с которым изображение выглядит зернистым или пятнистым, и цветовой шум при котором изображение содержит цветные артефакты.

Шум светимости может быть более выражен в каком-то одном канале изображения, как правило, в синем. Дополнительный режим позволяет корректировать шум в каждом канале отдельно. Перед открытием фильтра следует проверить каналы по отдельности, чтобы выяснить, в каком из них преобладает шум. Устранение шума в одном канале позволяет сохранить больше деталей изображения по сравнению с общей коррекцией по всем каналам.

- 1 Выберите "Фильтр" > "Шум" > "Уменьшить шум".
- 2 В области предварительного просмотра увеличьте масштаб изображения, чтобы отчетливее видеть шум.
- 3 Задайте параметры:

Интенсивность	Степень снижения шума светимости по всем каналам изображения.
Сохранить детализацию	Сохранение контуров и детализацию изображения, например волос или текстурных объектов. При значении 100 сохраняется наибольшая детализация изображения, но понижение шума светимости при этом минимальное. Тонкая настройка понижения шума достигается балансом между элементами управления "Интенсивность" и "Сохранить детали".
Уменьшить цветовой шум	Удаление случайных цветных пикселей. Чем больше значение, тем сильнее понижение цветового шума.
Повысить резкость деталей	Повышение резкости изображения. При уменьшении шума изображение становится менее резким. Восстановить резкость можно позднее с помощью управляющего элемента резкости в диалоговом окне, либо с помощью одного из фильтров резкости Photoshop.
Удалить артефакт JPEG	Удаление пятнообразных артефактов и ореола, который возникает при сохранении изображения в формате JPEG в невысоком качестве.

- 4 Если шум светимости преобладает в одном или двух цветовых каналах, нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите нужный цветовой канал в меню "Канал". Степень уменьшения шума в данном канале регулируется с помощью элементов управления "Интенсивность" и "Сохранить детали".

Настройка резкости и размытия изображения

Повышение резкости изображения

Регулировка резкости усиливает четкость краев на изображении. Регулировка резкости позволяет улучшить качество большинства изображений независимо от того, каким образом они получены (сняты цифровой камерой

или получены сканированием). Необходимая степень резкости зависит от качества цифровой камеры или сканера. Следует помнить, что регулировкой резкости нельзя исправить сильно размытые изображения.

Примечания и советы по регулировке резкости.

- Резкость изображения следует регулировать отдельно в каждом слое, чтобы при использовании другого устройства вывода ее можно было настроить заново.
- При регулировке резкости в отдельном слое для этого слоя следует установить режим наложения по светимости, чтобы избежать смещения цвета вдоль контуров.
- При регулировке резкости усиливается контрастность изображения. Если после регулировки резкости света или тени кажутся усеченными, следует изменить режим наложения слоя (если резкость изменялась в отдельном слое), чтобы резкость не изменялась в области светов и теней. См. раздел "Задание тонового диапазона для наложения слоев" на странице 320.
- Шум изображения следует уменьшать до того, как регулировать резкость, чтобы он не усиливался.
- Резкость изображения следует регулировать понемногу в несколько приемов. Первоначальным увеличением резкости исправляется размытие, возникшее при захвате изображения (во время сканирования или при съемке фотоаппаратом). После исправления цвета и размера следует повторно отрегулировать резкость изображения (или его копии), чтобы добавить запас резкости в соответствии с устройством вывода.
- При возможности резкость следует оценивать по изображению на конечном устройстве вывода. Необходимая степень резкости зависит от устройства вывода.

Дополнительные возможности регулировки резкости изображений предусмотрены в фильтрах "Контурная резкость" (USM) и "Умная" резкость". Кроме того, в Photoshop можно использовать фильтры "Резкость", "Резкость на краях", "Увеличение резкости", однако это автоматические фильтры, в которых не предусмотрены элементы управления и параметры.

Регулировать резкость можно как для всего изображения, так и для отдельной его части, заданной выделением или маской. Поскольку фильтры "Контурная резкость" и "Умная" резкость" можно применять за один прием только к одному слою, то для регулировки резкости всех слоев изображения в многослойном файле придется объединять слои или сводить файл.

Примечание. Название "Контурная резкость" не должно вводить в заблуждение. Этот термин произошел от метода темной комнаты, который применяется в традиционной пленочной фотографии. Данный фильтр скорее увеличивает резкость изображения.

Использование "Умной" резкости"

В фильтре "Умная" резкость" предусмотрены элементы управления резкостью, недоступные в фильтре "Контурная" резкость". В нем можно задать алгоритм регулировки резкости или установить интенсивность резкости в затененных областях и в областях светов.

- 1 Задайте в окне изображения масштаб в 100%, чтобы регулировка резкости отображалась более точно.
- 2 Выберите "Фильтр" > "Резкость" > "Умная" резкость".
- 3 Задайте значения параметров на вкладках резкости.

Эффект	Интенсивность регулировки резкости. Чем больше значение, тем выше контрастность между пикселями по краям, что делает изображение более резким.
Радиус	Количество пикселей, затрагиваемых фильтром вокруг пикселей по краям. Чем больше значение радиуса, тем шире эффект контуров и очевиднее регулировка резкости.

Удалить	Алгоритм регулировки резкости, применяемый к изображению. Метод "Размытие по Гауссу" используется в фильтре "Контурная резкость". При использовании алгоритма "Размытие при малой глубине резкости" распознаются контуры и детали изображения, затем увеличивается резкость деталей, а резкость ореолов регулируется с меньшей интенсивностью. "Размытие в движении" используется для уменьшения эффекта размытия, вызванного движением камеры или объекта съемки. При выборе параметра "Размытие в движении" используется элемент управления "Угол".
Угол	Направление движения для параметра "Размытие в движении" элемента управления "Удалить".
Точнее	Файл обрабатывается более медленно, чтобы размытие удалялось точнее.

- 4 Коррекция регулировки резкости для темных и светлых областей с помощью вкладок "Тень" и "Свет". (Чтобы отобразить эти вкладки, нажмите кнопку "Дополнительно"). Чрезмерное проявление темных или светлых ореолов при повышении резкости можно исправить с помощью описанных элементов управления. Они доступны только для изображений с глубиной 8 или 16 бит/канал.


Постепенное ослабление эффекта	С помощью этого параметра настраивается интенсивность, с которой регулируется резкость светов и теней.
Ширина тонового диапазона	Диапазон изменяемых тонов светов и теней. Значение ширины тонового диапазона регулируется перемещением ползунка влево или вправо. Чем меньше значение, тем сильнее коррекция теней ограничена наиболее темными зонами, а коррекция светов – наиболее светлыми.
Радиус	Размер области вокруг каждого пиксела, по которой определяется его принадлежность к свету или тени. Перемещением ползунка влево задается область меньшего радиуса, вправо – большего.

- 5 Нажмите кнопку "ОК".

Регулировка резкости с помощью "Контурной резкости"

Фильтр "Контурная резкость" повышает резкость изображения путем увеличения контрастности вдоль его краев. Края изображения фильтром "Контурная резкость" не определяются. Фильтр находит пиксели, значение которых отличается от окружающих пикселей на заданную пороговую величину. После этого фильтр увеличивает контрастность соседних пикселей на заданную величину. Таким образом, окружающие пиксели светлых пикселей становятся еще светлее, а темные пиксели вокруг темных становятся еще темнее.

Кроме этого, задается радиус области, с которой сравнивается значение для каждого пиксела. Чем больше радиус, тем больше выражены эффекты краев.



Исходное изображение и это же изображение, обработанное фильтром "Контурная резкость"


Степень увеличения резкости, применяемая к изображению, часто является делом вкуса. Тем не менее, чрезмерное увеличение резкости изображения приводит к появлению ореолов по краям.



Чрезмерное увеличение резкости изображения приводит к появлению ореолов по краям.

Эффекты применения фильтра "Контурная резкость" более выражены на экране, чем при выводе с высоким разрешением. Если изображение предназначено для печати, рекомендуется поэкспериментировать с параметрами и определить оптимальные значения.

- 1 (Необязательно) Если изображение содержит несколько слоев, выберите для работы слой с изображением, резкость которого нужно отрегулировать. За один прием фильтр "Контурная резкость" можно применять только к одному слою, даже если слои связаны или сгруппированы. Перед тем как применять фильтр "Контурная резкость", можно объединить слои.
- 2 Выберите "Фильтр" > "Резкость" > "Контурная резкость". Убедитесь, что параметр "Просмотр" выбран.


 Щелкните изображение в окне предварительного просмотра и удерживайте кнопку мыши, чтобы увидеть изображение без регулировки резкости. Увидеть различные части изображения в окне предварительного просмотра можно с помощью перетаскивания, а кнопки "+" или "-" управляют масштабом изображения.

Несмотря на то, что в диалоговом окне "Контурная резкость" есть собственное окно предварительного просмотра, диалоговое окно лучше всего сдвинуть так, чтобы результаты применения фильтра было видно в окне документа.

- 3 Чтобы определить количество обработанных фильтром пикселей вокруг пикселей, расположенных по краям, перетащите ползунок параметра "Радиус" или введите соответствующее значение. Чем больше значение радиуса, тем шире распространяются эффекты краев. Чем шире распространяется эффект контуров, тем больше видна будет увеличенная резкость.

Значение радиуса может различаться в зависимости от вкуса пользователя, а также от размера конечной репродукции и метода вывода. Для изображений с высоким разрешением обычно рекомендуются значения радиуса 1 и 2. При меньшем значении увеличивается резкость пикселей только самих контуров, тогда как при большем значении увеличение резкости охватывает более широкую область пикселей. На печати этот эффект не так заметен, как на экране, поскольку на печатном изображении с высоким разрешением двухпиксельный радиус занимает меньше места.

- 4 Чтобы задать степень увеличения контрастности пикселей, перетащите ползунок параметра "Эффект" или введите соответствующее значение. Для изображений, которые распечатываются с высоким разрешением, обычно рекомендуются значения от 150% до 200%.
- 5 Задайте разницу, в зависимости от которой рассматриваемые пиксели будут распознаваться по сравнению с окружающими пикселями как контуры для последующей обработки фильтром. Для этого перетащите ползунок параметра "Порог" или введите соответствующее значение. Например, порог равный 4 означает обработку всех пикселей, тоновые значения которых по шкале от 0 до 255 отличаются на 4 единицы и более. Таким образом, смежные пиксели со значениями 128 и 129 обрабатываться не будут. Чтобы избежать шума или постеризации (например, на изображениях с телесными тонами), рекомендуется использовать маску краев или попытаться подобрать пороговое значение от 2 до 20. Пороговое значение по умолчанию (0) означает увеличение резкости всего изображения.

 Если после применения фильтра "Контурная резкость" и без того яркие цвета выглядят перенасыщенными, выберите в меню "Редактирование" команду "Ослабить контурную резкость" и в меню режимов выберите свечение.

Выборочная регулировка резкости

Резкость отдельных частей изображения можно регулировать с помощью маски или выделенной области. Этот прием удобно использовать, когда в резкость некоторых областей изображения увеличивать нежелательно. Например, при обработке портрета с помощью маски краев и фильтра "Контурная резкость" можно увеличить резкость глаз, рта, носа, очертаний головы, но оставить без изменений текстуру кожи.




Обработка отдельных деталей изображения фильтром "Контурная резкость" с помощью маски краев

Регулировка резкости выделенной области

- 1 В панели слоев выберите слой с нужным изображением и выделите область для обработки.
- 2 Выберите "Фильтр" > "Резкость" > "Контурная резкость". Настройте параметры и нажмите кнопку "ОК".
Резкость увеличивается только в выделенной области, а оставшаяся часть изображения остается без изменений.

Регулировка резкости изображения с помощью маски краев

- 1 Для выборочной регулировки резкости необходимо создать маску. Маска краев создается несколькими способами. Помимо способа, который вы предпочитаете, можно попробовать следующий:
- Откройте палитру "Каналы" и выберите канал, в котором изображение показано в градациях серого с максимальной контрастностью. Часто это бывает красный или зеленый канал.



Выбор канала с наибольшей контрастностью

- Создайте дубликат выбранного канала.
- Выберите дубликат канала, затем выберите "Фильтр" > "Стилизация" > "Выделение краев".
- Для того чтобы инвертировать изображение, выберите "Изображение" > "Коррекция" > "Инверсия".



Результат применения фильтра "Выделение краев" и инверсии изображения

- Продолжая работать с инвертированным изображением, выберите "Фильтр" > "Другие" > "Максимум". Чтобы расширить контуры и рандомизировать пиксели, задайте небольшое значение радиуса и нажмите кнопку "ОК".
- Выберите "Фильтр" > "Шум" > "Медиана". Установите небольшое значение радиуса и нажмите кнопку "ОК". Этот фильтр усредняет соседние пиксели.
- Чтобы избавиться от случайных пикселей, выберите "Изображение" > "Настройка" > "Уровни" и задайте точку черного. При необходимости окончательную маску краев можно заретушировать черным цветом.




Ввод большого значения точки черного в меню "Уровни" для удаления случайных пикселей из маски краев

- Для растушевки краев выберите "Фильтр" > "Размытие" > "Размытие по Гауссу".

Важная информация: Фильтры "Максимум", "Медиана" и "Размытие по Гауссу" смягчают маску краев, что дает более качественное сочетание эффектов резкости в конечном изображении. Хотя в описанной процедуре использовались все три фильтра, можно поэкспериментировать только с одним или только с двумя.

- 2 Чтобы выделить маску краев, щелкните дубликат канала в палитре "Каналы", удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
- 3 В палитре "Слои" выберите слой с нужным изображением. Убедитесь, что выделенная область по-прежнему видна на изображении.
- 4 В меню "Выделение" выберите пункт "Инверсия".
- 5 Когда выделенная область в слое изображения будет активна, выберите "Фильтр" > "Резкость" > "Контурная резкость". Установите нужные значения параметров и нажмите кнопку "ОК".


Для просмотра результатов в палитре "Каналы" выберите канал RGB и отмените выделение на изображении.

 Для более удобного выполнения всех шагов данной процедуры можно создать соответствующую операцию.

Добавление размытия при малой глубине резкости


Размытие изображения, создающее эффект меньшей глубины резкости: некоторые объекты изображения остаются в фокусе, тогда как другие размываются. Размываемые области можно задать с помощью простого выделения, либо создать отдельный альфа-канал *карта глубины*, точно описывающий величину размытия.

С помощью карты глубины фильтр "Размытие при малой глубине резкости" определяет расположение пикселей изображения. Кроме того, начальную точку данного размытия для выбранной карты глубины можно указать с помощью курсора-перекрестия. Карты глубины можно создавать с помощью альфа-каналов и слоев-масок. Черные области альфа-канала обрабатываются как передний план фотографии, а светлые области – как дальний план.

 Чтобы обеспечить плавное размытие (отсутствие размытия внизу и максимальное – сверху), нужно создать новый альфа-канал и применить градиент таким образом, чтобы в верхней части изображения канал был белым, а в нижней – черным. После этого следует открыть фильтр "Размытие при малой глубине резкости" и выбрать альфа-канал в выпадающем меню "Источник". Для изменения направления градиента установите флажок "Инвертировать".

Способ проявления размытия зависит от выбранной формы диафрагмы. Форма диафрагмы определяется количеством своих заслонок. Заслонки диафрагмы можно изменить, изгибая (округляя) или поворачивая их. Изображение в окне предварительного просмотра можно уменьшить или увеличить с помощью кнопок "+" и "-".

- 1 Последовательно выберите пункты меню: "Фильтр" > "Размытие" > "Размытие при малой глубине резкости".
- 2 Чтобы изображение предварительного просмотра формировалось быстрее, отметьте параметр "Быстрее". Чтобы просмотреть конечную версию изображения, отметьте параметр "Точнее". Формирование более точных изображений предварительного просмотра требует больше времени.
- 3 В области карты глубины в выпадающем меню "Источник" выберите необходимый (если имеется). Перетащите ползунок "Фокусное расстояние размытия", чтобы определить глубину, на которой пиксели находятся в фокусе. Например, если для фокусного расстояния установлено значение 100, то пиксели на глубине 1 и 255 будут полностью размыты, а пиксели со значением ближе к 100 будут более четкими. Если щелкнуть изображение предварительного просмотра, ползунок фокусного расстояния размытия переместится в соответствии со значением данного расположения, при этом фокус будет установлен на глубине данного расположения.
- 4 Чтобы инвертировать выделенную область или альфа-канал, которые используются в качестве источника карты глубины, выберите параметр "Инвертировать".
- 5 В выпадающем меню "Фигура" выберите диафрагму. При необходимости перетащите ползунок "Кривизна листа", чтобы сгладить края диафрагмы, либо поверните диафрагму с помощью ползунка вращения. Дополнительное размытие можно добавить с помощью ползунка "Радиус".
- 6 В области зеркальной подсветки с помощью ползунка "Изогелия" задайте отсекаемую яркость. Все пиксели, яркость которых превышает заданное пороговое значение, будут обработаны как зеркальная подсветка. Чтобы увеличить яркость светов, перетащите ползунок "Яркость".
- 7 Чтобы добавить в изображение шум, выберите параметры "Равномерное" или "По Гауссу". Чтобы добавить шум без воздействия на цвет, выберите параметр "Монохромный". Отрегулируйте интенсивность шума с помощью ползунка "Интенсивность".

 *Размытие удаляет зернистость фотопленки и шум исходного изображения. Если вернуть некоторое количество удаленного шума, изображение будет выглядеть более реалистичным и неотретушированным.*

8 Чтобы применить изменения к изображению, нажмите кнопку "ОК".

Трансформирование объектов


Применение трансформирования

Трансформирование масштабирования, поворота, наклона, растяжения или деформации изображения. Трансформирование можно применять к выделенной области, целому слою, нескольким слоям или к слою-маске. Кроме того, трансформирование применяется к контуру, векторной фигуре, векторной маске, границе выделения или к альфа-каналу. При работе с пикселями трансформирование влияет на качество изображения. Для того чтобы к растровым изображениям применялось неразрушающее трансформирование, следует использовать функцию "Смарт-объекты". (См. раздел "О смарт-объектах" на странице 334.) Трансформирование векторной фигуры или контура является неразрушающим, поскольку при этом изменяются только математические вычисления, с помощью которых создан объект.

Чтобы выполнить трансформирование, выделите нужный объект, затем выберите команду трансформирования. При необходимости перед началом трансформирования настройте контрольную точку. Перед тем как выполнять суммарное преобразование, можно последовательно выполнить несколько отдельных действий. Например, можно выполнять масштабирование с помощью инструмента "Масштаб" или путем перетаскивания рукоятей, затем применить команду "Искажение", изменяя степень искажения также перетаскиванием рукоятей. Для того чтобы применить трансформирование, следует нажать клавишу "Ввод" или "Return".

Цвет пикселей, добавляемых или удаляемых во время трансформирования, вычисляется в Photoshop методом интерполяции, выбранным в разделе "Основные" диалогового окна "Установки". Скорость и качество трансформирования непосредственно зависят от этого параметра интерполяции. Бикубическая интерполяция, применяемая по умолчанию, выполняется медленнее всего, но дает наилучший результат.

Примечание. Кроме того, деформировать и исказить растровые изображения можно с помощью фильтра "Пластика".



Трансформирование изображения

А. Исходное изображение Б. Отраженный слой В. Повернутая граница выделенной области Г. Часть объекта в измененном масштабе

Команды подпунктов меню трансформирования

Масштабирование Увеличение или уменьшение элемента относительно *контрольной точки* – заданной точки, вокруг которой выполняется трансформирование. Масштабировать можно по горизонтали или по вертикали, а также по горизонтали и по вертикали одновременно.

Поворот Поворот элемента вокруг контрольной точки. По умолчанию эта точка находится в центре объекта. Однако ее можно переместить.

Наклон Наклон элемента по вертикали или по горизонтали.

Искажение Растягивание элемента по всем направлениям.

Перспектива К выбранному элементу применяется перспектива схождения в одной точке.

Деформация Изменение формы элемента.

Отразить Отражение выбранной области в горизонтальной или вертикальной плоскости.



Выделение объекта для трансформирования

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы трансформировать весь слой, сделайте его активным и убедитесь, что на изображении нет выделенных областей.

Важная информация: Задний план недоступен для трансформирования. Чтобы трансформировать фоновый слой, его нужно предварительно преобразовать в обычный.

- Чтобы трансформировать часть слоя, выделите в палитре "Слои" нужный слой, затем чего выделите на нем слое часть изображения.

- Для преобразования нескольких слоев выполните в палитре "Слой" одно из следующих действий: Свяжите слои или выберите несколько слоев, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS). Кроме того, выбрать смежные слои в палитре "Слой" можно щелчком при нажатой клавише "Shift".
- Чтобы трансформировать слой-маску или векторную маску, нужно отменить ее связи и выбрать миниатюру маски в палитре "Слой".
- Трансформирование контура или векторной фигуры выполняется с помощью инструмента "Выделение контура"  (весь контур) или "Стрелка"  (часть контура). Если на контуре отметить несколько точек, то трансформироваться будут только те сегменты контура, которые соединены с данными точками.
- Чтобы трансформировать границу выделенной области, создайте или загрузите выделение. Затем в меню выберите "Выделение" > "Трансформировать выделенную область".
- Для трансформирования альфа-канала выберите его в палитре "Каналы".



См. также

“Связывание/отмена связей слоев” на странице 308

“Выберите контур” на странице 402

Установка или перемещение контрольной точки для трансформирования


Любое трансформирование выполняется около фиксированной точки, которая называется *контрольной точкой*. По умолчанию эта точка находится в центре трансформируемого объекта. Однако контрольную точку можно изменить или переместить центральную точку с помощью координатного манипулятора контрольной точки на панели выбора параметров.





- 1 Выберите команду трансформирования. На изображении появится ограничительная рамка.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - На панели параметров щелкните квадрат на координатном манипуляторе контрольной точки . Каждый квадрат представляет точку на ограничительной рамке. Например, для того чтобы сдвинуть контрольную точку в верхний левый угол ограничительной рамки, нужно щелкнуть верхний левый квадрат на координатном манипуляторе контрольной точки.
 - Перетащите контрольную точку в ограничительной рамке трансформирования на изображении . Контрольная точка может находиться за пределами трансформируемого элемента.

Масштабирование, поворот, наклон, искажение, перспектива или деформация

- 1 Выделите область для трансформирования.
- 2 В меню "Редактирование" выберите "Трансформирование" > "Масштабирование", "Поворот", "Наклон", "Искажение", "Перспектива" или "Деформация".

Примечание. Во время трансформирования фигуры или целого контура меню "Трансформирование" заменяется на меню "Трансформирование контура". При трансформировании нескольких сегментов контура (но не всего контура целиком) меню "Трансформирование" заменяется на меню "Трансформирование сегментов".

- 3 На панели выбора параметров щелкните квадрат на координатном манипуляторе контрольной точки  (не обязательно).
- 4 Выполните одно или несколько следующих действий.
 - Если выбрана функция "Масштабирование", перетащите рукоять ограничительной рамки. Для пропорционального масштабирования перетащите угловую рукоять, удерживая клавишу "Shift". Когда курсор мыши находится над рукоятью ограничительной рамки, он принимает вид двойной стрелки.
 - Если выбрана функция "Поворот", поместите указатель за пределами ограничительной рамки (указатель примет вид изогнутой двусторонней стрелки) и перетащите его. Если удерживать клавишу "Shift", будет задан шаг поворота в 15°.
 - Если выбрана функция "Наклон", перетащите боковую рукоять ограничительной рамки, чтобы наклонить рамку.

- Если выбрана функция "Искажение", перетащите угловую рукоять ограничительной рамки, чтобы растянуть рамку.
 - Если выбрана функция "Перспектива", перетащите угловую рукоять ограничительной рамки, чтобы применить к рамке перспективу.
 - Если выбрана функция "Деформация", выберите на панели выбора параметров нужный вид в выпадающем меню "Стиль деформации" или задайте пользовательский вид, затем измените форму ограничительной рамки и сетки перетаскиванием опорных точек, линий или областей внутри сетки.
 - На панели выбора параметров введите значения для всех типов трансформирования. Например, для поворота элемента необходимо задать угол поворота в текстовом поле .
- 5** (Необязательно) При необходимости можно переключаться между типами трансформирования. Для этого нужно выбрать команду из подпунктов меню "Редактирование" > "Трансформирование".
- Важная информация:** Каждый раз при трансформировании резкость растрового изображения (в отличие от формы или контура) немного снижается, поэтому рекомендуется выполнить несколько команд и только потом подтвердить суммарное преобразование, а не подтверждать все преобразования по отдельности.
- 6** Для деформации изображения переключитесь на панели параметров между режимами свободного трансформирования и деформации  (не обязательно).
- 7** По окончании трансформирования выполните одно из следующих действий.
- Нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS), нажмите кнопку "Применить"  на панели параметров или дважды щелкните внутри трансформируемой области.
 - Чтобы отменить трансформацию, нажмите клавишу "Esc" или нажмите кнопку "Отмена"  на панели параметров.

См. также

"Деформация элемента" на странице 235

Точный поворот или отражение

- 1 Выделите область для трансформирования.
- 2 В меню "Редактирование" выберите пункт "Трансформирование", затем в подменю выберите одну из приведенных ниже команд.
 - Чтобы повернуть изображение впол оборота, выберите "Поворот на 180°"
 - Чтобы повернуть изображение по часовой стрелке на четверть оборота, выберите "Поворот на 90° по часовой"
 - Чтобы повернуть изображение против часовой стрелки на четверть оборота, выберите "Поворот на 90° против часовой"
 - Чтобы выполнить горизонтальное отражение относительно вертикальной оси, выберите "Отразить по горизонтали"
 - Чтобы выполнить вертикальное отражение относительно горизонтальной оси, выберите "Отразить по вертикали"

Примечание. Во время трансформирования фигуры или целого контура команда "Трансформирование" заменяется на команду "Трансформирование контура". При трансформировании нескольких сегментов контура (но не всего контура целиком) команда "Трансформирование" заменяется на команду "Трансформирование сегментов".

Повтор трансформирования

- ❖ Выберите "Редактирование" > "Трансформирование" > "Применить снова"; "Редактирование" > "Трансформирование контура" > "Применить снова" или "Редактирование" > "Трансформирование точек" > "Применить снова".

Создание дубликата объекта во время его трансформирования

❖ При выборе команды трансформирования удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).



Свободное трансформирование

С помощью команды "Свободное трансформирование" можно выполнять различные виды трансформирования (поворот, масштабирование, наклон, искажение и перспективу) как одну непрерывную операцию. Кроме того, можно применить трансформирование деформацией. Чтобы переключиться между типами трансформирования, удерживайте клавишу на клавиатуре, а не выбирайте различные команды.






Примечание. Во время трансформирования фигуры или целого контура команда "Трансформирование" заменяется на команду "Трансформирование контура". При трансформировании нескольких сегментов контура (но не всего контура целиком) команда "Трансформирование" заменяется на команду "Трансформирование сегментов".

1 Выделите область для трансформирования.

2 Выполните одно из следующих действий.

- В меню "Редактирование" выберите команду "Свободное трансформирование".
- При трансформировании выделенной области, пиксельного слоя или границы выделения выберите инструмент "Перемещение" . Затем на панели выбора параметров выберите функцию "Показать управляющие элементы".
- При трансформировании векторной фигуры или контура выберите инструмент "Выделение контура" . Затем на панели выбора параметров выберите функцию "Показать управляющие элементы".

3 Выполните одно или несколько следующих действий.

- Для масштабирования перетащите соответствующую рукоять. Для пропорционального масштабирования перетащите угловую рукоять, удерживая клавишу "Shift".
- Для числового масштабирования введите значения ширины и высоты в соответствующих текстовых полях на панели выбора параметров. Чтобы сохранить пропорции, щелкните значок "Связать" .
- Для поворота перетаскиванием поместите указатель за пределами ограничительной рамки (указатель примет вид изогнутой двусторонней стрелки) и перетащите его. Если удерживать клавишу "Shift", будет задан шаг поворота в 15°.
- Для числового поворота введите величину угла в соответствующем текстовом поле  на панели выбора параметров.
- Для того чтобы выполнить искажение относительно центральной точки ограничительной рамки, нажмите клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и перетащите рукоять рамки.
- Для свободного искажения перетащите рукоять рамки, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
- Чтобы наклонить изображение, перетащите рукоять рамки, удерживая клавиши "Ctrl" + "Shift" (Windows) или "Command" + "Shift" (Mac OS). Когда курсор мыши находится над боковой рукоятью ограничительной рамки, он принимает вид маленькой белой двойной стрелки.
- Для числового наклона введите в текстовых полях В и Ш на панели выбора параметров значения наклона по горизонтали и по вертикали соответственно.
- Чтобы применить перспективу, перетащите рукоять рамки, удерживая клавиши "Ctrl" + "Alt" + "Shift" (Windows) или "Command" + "Option" + "Shift" (Mac OS). Когда курсор мыши находится над рукоятью ограничительной рамки, он принимает вид серой стрелки.
- Для деформации изображения нажмите кнопку переключения между режимами свободного трансформирования и деформации  на панели выбора параметров. Перетаскиванием опорных точек измените форму объекта или выберите нужный тип деформации в выпадающем меню "Деформация" на панели выбора параметров. После выбора типа деформации на ограничительной рамке появятся квадратные рукояти, с помощью которых настраивается форма искажения.
- Чтобы сместить контрольную точку, щелкните квадрат на координатном манипуляторе контрольной точки  на панели параметров.
- Чтобы переместить элемент, введите на панели выбора параметров значения нового расположения контрольной точки на осях X (положение по горизонтали) и Y (положение по вертикали). Чтобы указать новое положение по отношению к текущему, нажмите кнопку "Положение центра преобразования положение" .

💡 Чтобы отменить последнюю коррекцию рукояти, выберите в меню "Редактирование" пункт "Отменить".

4 Выполните одно из следующих действий.


- Нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS), нажмите кнопку "Применить" ✓ на панели параметров или дважды щелкните внутри трансформируемой области.
- Чтобы отменить трансформацию, нажмите клавишу "Esc" или нажмите кнопку "Отмена" ⓧ на панели параметров.

Важная информация: Каждый раз при трансформировании резкость растрового изображения (в отличие от формы или контура) немного снижается, поэтому рекомендуется выполнить несколько команд и только потом подтвердить суммарное преобразование, а не подтверждать все преобразования по отдельности.

Деформация элемента

Команда "Деформация" позволяет перетаскиванием опорных точек изменить форму изображения, фигур, контуров и т.д. Кроме того, деформацию можно выполнять с помощью нужной формы в выпадающем меню "Стиль деформации" на панели выбора параметров. Формы в выпадающем меню "Стиль деформации" можно изменять перемещением их опорных точек.

При искажении элемента с помощью опорных точек сетку деформации или опорные точки можно отображать и скрывать с помощью команды "Вспомогательные элементы" в меню "Редактирование".



Использование деформации

А. Выбор фигуры для деформации Б. Выбор формы в выпадающем меню "Стиль деформации" на панели выбора параметров В. Результат использования нескольких параметров деформации

1 Выберите объект для деформации.

2 Выполните одно из следующих действий.

- В меню "Редактирование" выберите "Трансформирование" > "Деформация".
- Если выбрано свободное трансформирование или какая-либо другая команда трансформирования, нажмите кнопку переключения между режимами свободного трансформирования и деформации ⓧ на панели выбора параметров.


3 Выполните одно или несколько следующих действий.


- Для деформации объекта с помощью определенной формы выберите эту форму в всплывающем меню "Стиль деформации" на панели выбора параметров.




Перетаскивание опорных точек для деформации сетки

- Для манипуляций с фигурой можно перетаскивать опорные точки, сегмент ограничительной рамки или сетки, а также область внутри сетки. Кривая настраивается с помощью рукоятей опорных точек. Это аналогично настройке рукоятей искривленного сегмента в векторной графике.

 Чтобы отменить последнюю коррекцию рукояти, выберите в меню "Редактирование" пункт "Отменить".







А



В

Работа с формой деформации

А. Исходная сетка деформации Б. Настройка рукоятей, сегментов сетки и областей внутри сетки

- Чтобы изменить ориентацию формы, выбранной в меню "Стили деформации", нажмите кнопку "Изменить ориентацию деформации"  на панели параметров.
 - Чтобы сместить центр преобразования, щелкните квадрат на координатном манипуляторе контрольной точки  на панели параметров.
 - Чтобы задать интенсивность искажения в числовом виде, введите на панели выбора параметров значения изгиба (поле "Изгиб") и искажений по горизонтали ("X") и вертикали ("Y"). Если в выпадающем меню "Стиль деформации" был выбран параметр "Заказной" или "Нет", то числовые значения задать нельзя.
- 4** Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите клавишу "Ввод" (Windows), или "Return" (Mac OS), или кнопку "Выполнить"  на панели выбора параметров.
 - Чтобы отменить трансформацию, нажмите клавишу "Esc" или нажмите кнопку "Отмена"  на панели параметров.

Важная информация: Каждый раз при деформации резкость растрового изображения (в отличие от формы или контура) немного снижается, поэтому рекомендуется выполнить несколько команд и только потом подтвердить суммарное преобразование, а не подтверждать все преобразования по отдельности.

Фильтр "Пластика"


Обзор возможностей фильтра "Пластика"

Фильтр "Пластика" позволяет вытеснять, тянуть, поворачивать, отражать, втягивать и раздувать любую область изображения. Создаваемые искажения могут быть выражены в большей или меньшей степени, благодаря чему команда "Пластика" является мощным средством для ретуширования изображений или создания художественных эффектов. Фильтр "Пластика" можно использовать в работе с изображениями с глубиной пиксела 8 или 16 бит/канал.



Искажение изображения с помощью фильтра "Пластика"

Инструменты, параметры и предварительный просмотр для фильтра "Пластика" открываются в диалоговом окне этого фильтра. Чтобы отобразить это диалоговое окно, выберите команду "Пластика" в меню "Фильтр".



Диалоговое окно "Пластика"

А. Палитра инструментов Б. Просмотр изображения В. Параметры

Увеличение или уменьшение просматриваемого изображения


❖ В диалоговом окне "Пластика" выберите инструмент "Масштаб" и щелкните или перетащите указатель в окне предварительного просмотра, чтобы увеличить изображение. Изображение уменьшается, если при щелчке или перетаскивании указателя в окне предварительного просмотра удерживается клавиша "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Кроме этого, уровень увеличения можно задать в поле "Масштаб" в нижней части диалогового окна.


Перейдите в окно просмотра изображения


❖ В диалоговом окне "Пластика" выберите инструмент "Рука" и перетащите указатель в области предварительного просмотра. Альтернативный вариант: выберите любой инструмент и, удерживая клавишу "Пробел", перетащите указатель в области предварительного просмотра.


Инструменты искажения


Некоторые инструменты диалогового окна "Пластика" искажают область кисти при нажатой кнопке мыши или при перетаскивании. Искажение сосредоточено в центре области кисти, и эффект действия инструмента усиливается при неоднократном перетаскивании в данной области, а также при нажатой кнопке мыши.


Инструмент "Деформация"  Сдвигает пиксели вперед по мере перетаскивания.


 Если при работе с инструментами "Деформация", "Смещение пикселей" или "Отражение" щелкнуть кнопку мыши, удерживая нажатой клавишу "Shift", то создается эффект перетаскивания по прямой от места первого щелчка кнопкой мыши.


Инструмент "Скручивание по часовой стрелке"  Поворот пикселей по часовой стрелке при перетаскивании или при нажатой кнопке мыши. Для скручивания против часовой стрелки удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) при перетаскивании или при нажатой кнопке мыши.

Инструмент "Сморщивание"  Сдвиг пикселей в направлении центра области кисти при перемещении или при нажатой кнопке мыши.

Инструмент "Вздутие"  Сдвиг пикселей по направлению от центра области кисти при перемещении или при нажатой кнопке мыши.

Инструмент "Смещение пикселей"  При перемещении инструмента вверх пиксели сдвигаются влево (при перемещении инструмента вниз пиксели сдвигаются вправо). Движением инструмента по часовой стрелке вокруг какого-либо объекта можно увеличить его размер, а движением против часовой стрелки – уменьшить. Для сдвига пикселей вправо при перемещении инструмента вверх (или сдвига влево при перемещении вниз) удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Инструмент "Отражение"  Копирование пикселей в область кисти. В область отражения помещается область, перпендикулярная направлению движения кисти (слева от обводки). Чтобы создать отражение области, противоположной направлению движения кисти (например, область сверху от кисти при движении вниз), перетащите инструмент, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Как правило, работа с инструментом при нажатой клавише "Alt" ("Option") дает наилучший результат, если отражаемую область предварительно заморозить. Эффект, подобный отражению в воде, создается перекрывающей обводкой.

Инструмент "Турбулентность"  Легкий сдвиг пикселей. Используется для создания эффектов огня, облаков, волн и т.п.

Параметры инструментов фильтра "Пластика"

В диалоговом окне в области параметров инструментов установите следующие значения:

Размер кисти Размер кисти, применяемой для искажения изображения.

Нажим кисти Скорость применения искажений по мере перетаскивания инструмента в окне предварительного просмотра. При сильном нажиме кисти изменения происходят медленно, что позволяет в нужный момент прекратить использование инструмента.

Скорость кисти Скорость применения искажений, когда инструмент (например, инструмент "Скручивание") удерживается неподвижно в окне предварительного просмотра. Чем больше значение этого параметра, тем выше скорость применения искажения.

Плотность кисти Определяет тип растушевки по краям. Эффект получается более выраженным в центре и менее выраженным – по краям.


Колебания Плотность сдвига пикселей инструментом "Турбулентность".


Режим реконструкции При работе с инструментом "Реконструировать" выбранный режим определяет способ, которым реконструируется область изображения предварительного просмотра.

Выберите нажим пера Значения нажима, считанные с перьевого планшета. (Этот параметр доступен только при работе с планшетом.) Если этот параметр выбран, то нажим кисти для инструментов определяется умножением нажима пера на значение поля "Нажим кисти".

Искажение изображения

Примечание. Для обработки фильтром "Пластика" текстового слоя или слоя-фигуры их следует предварительно растрировать. Для искажения текста без предварительного растрирования текстового слоя используйте параметры деформации инструмента "Текст".

- 1 Залейте слой, который нужно исказить. Чтобы изменить только часть активного слоя, выделите нужную область.
- 2 Выберите "Фильтр" > "Пластика".
- 3 Области, изменение которых нежелательно, следует заморозить.
- 4 Изображения в области предварительного просмотра можно исказить с помощью любых инструментов пластики. Чтобы исказить изображение, перетащите инструменты в области предварительного просмотра.
- 5 После искажения изображения можно полностью или частично отменить изменения или изменить изображение другими способами с помощью инструмента "Реконструировать"  или других управляющих элементов.
- 6 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы закрыть диалоговое окно "Пластика" и применить изменения к активному слою, нажмите кнопку "ОК".
 - Чтобы закрыть диалоговое окно "Пластика", не применяя изменения к активному слою, нажмите кнопку "Отмена".
 - Чтобы отменить все искажения, сделанные на просматриваемом изображении и сохранить все текущие параметры, нажмите кнопку "Восстановить все".
 - Чтобы отменить все искажения, сделанные на просматриваемом изображении, и восстановить значения параметров по умолчанию, нажмите кнопку "Сброс", удерживая кнопку "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

 *Дополнительные эффекты можно создать с помощью команды "Ослабить" из меню "Редактирование".*


См. также

"Фильтры наложения и ослабления" на странице 416


Замораживание и размораживание областей

Области, изменение которых нежелательно, следует заморозить.

Замораживание областей

Замороженные области просматриваемого изображения защищены от изменений. Замороженные области скрыты маской, нарисованной с помощью инструмента "Заморозить" . Кроме того, заморозить области можно с помощью существующей маски, выделенной области или прозрачности. Чтобы упростить применение искажений, можно включить отображение маски на просматриваемом изображении.

В выпадающих меню в области "Параметры маски" диалогового окна "Пластика" можно настроить отображение замороженных, то есть маскированных областей на просматриваемом изображении.

Использование инструмента "Заморозить" Щелкните инструмент "Заморозить"  и протащите его над областью, которую нужно защитить. Чтобы применить заморозку по прямой линии между текущей и предварительно указанной точками, щелкните точку изображения при нажатой клавише "Shift".

Использование выделения, маски или канала прозрачности В диалоговом окне для любого из пяти возможных вариантов в области "Параметры маски" можно выбрать значение "Выделенная область", "Слой-маска", "Прозрачность" или "Быстрая маска".

Замораживание всех незамороженных областей В диалоговом окне нажмите кнопку "Маскировать все" в области "Параметры маски".


Инверсия замороженных и незамороженных областей В диалоговом окне в области "Параметры маски" нажмите кнопку "Инвертировать все".


Отображение или скрытие замороженных областей В диалоговом окне в области параметров просмотра установите или снимите флажок "Показать маску".


Изменение цвета замороженных областей В диалоговом окне в области параметров просмотра выберите нужный цвет в выпадающем меню "Цвет маски".


Параметры маски при работе с фильтром "Пластика"


При открытии диалогового окна "Пластика" информация о выделенной области или маске сохраняется. При этом можно выбрать один из следующих вариантов:

Замена выделенной области  Отображение выделенной области, маски или прозрачности исходного изображения.

Добавление к выделенной области  Отображение маски исходного изображения, позволяющее с помощью инструмента заморозки добавить выделенную область. Добавление выделенных пикселей в канал текущей замороженной области.


Вычитание из выделенной области  Удаление пикселей канала из текущей замороженной области.

Пересечение с выделенной областью  Используются только пиксели, выделенные в замороженной области.

Инверсия выделенной области  Текущая замороженная область инвертируется по выделенным пикселям.

Размораживание области

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Выберите инструмент "Разморозить"  и протащите его над замороженной областью. Чтобы разморозить прямую линию между текущей и предварительно указанной точками, щелкните точку на изображении при нажатой клавише "Shift".
- Чтобы разморозить все замороженные области, нажмите кнопку "Нет" в диалоговом окне в области "Параметры маски".
- Чтобы инвертировать замороженные и открытые области, нажмите кнопку "Инвертировать все" в диалоговом окне в области "Параметры маски".

Реконструкция искажений

После искажения просматриваемого изображения с помощью ряда управляющих элементов и режимов реконструкции можно отменить изменения или повторить их иным образом. Реконструкция выполняется двумя способами. Изображение можно восстановить целиком со сглаживанием искажения незамороженных областей, либо восстановить отдельные области с помощью инструмента "Реконструировать". Чтобы искаженные области не реконструировались, их следует заморозить.



А



Б



В



Г

Реконструкция на основе искажений замороженных областей.

А. Исходное изображение Б. Искаженное изображение с замороженными областями В. Реконструировано в режиме "Строгий" (с помощью кнопки) Г. Разморожено, контуры реконструированы в режиме "Плавный" (с помощью инструмента)


Реконструкция всего изображения

- 1 Выберите нужный режим в диалоговом окне в области "Параметры реконструкции".
- 2 Чтобы выполнить это действие однократно, нажмите кнопку "Реконструировать" в области "Параметры реконструкции". Чтобы изображение выглядело менее искаженным, можно выполнить реконструкцию несколько раз.

Удаление всех искажений


- ❖ В диалоговом окне в области "Параметры реконструкции" нажмите кнопку "Восстановить все". Это действие отменяет все искажения даже в замороженных областях.

Восстановление части искаженного изображения

- 1 Залейте области, которые следует оставить искаженными.
- 2 Выберите инструмент "Реконструировать" . В диалоговом окне в области параметров кисти выберите нужный режим инструмента "Реконструировать".
- 3 Удерживайте нажатой кнопку мыши, либо перетащите указатель по нужной области. Пиксели в центре кисти перемещаются быстрее. Чтобы реконструировать прямую линию между текущей и предварительно указанной точками, щелкните точку на изображении при нажатой клавише "Shift".

Повтор искажений, семплированных с определенной начальной точки

- 1 После искажения просматриваемого изображения выберите в меню один из режимов реконструкции в диалоговом окне в области "Параметры инструмента".

- 2 Выберите инструмент "Реконструировать"  и в области предварительного просмотра удерживайте нажатой кнопку мыши или перетащите указатель, начиная с какой-либо точки.

В результате будет создана копия искажения, семплированного с начальной точки, аналогично механизму инструмента "Штамп", когда создается копия определенной области. Если искажение отсутствует, то эффект будет таким же, как при использовании режима восстановления. Задавая новые начальные точки и применяя инструмент реконструкции многократно, можно создать ряд эффектов.

Режимы реконструкции

Для реконструкции можно выбрать один из следующих режимов:

Строгий Обработываются прямые углы пиксельной решетки (как показано с помощью сетки) по краям между замороженными и незамороженными областями, иногда на этих краях создаются разрывы. Таким образом, незамороженные области восстанавливаются почти до соответствия с их исходным внешним видом. (Исходный внешний вид восстанавливается в режиме реконструкции "Восстановление").

Твердый Действует как слабое магнитное поле. На границах с замороженными областями искажение замороженных областей распространяется на незамороженные области. По мере удаления от замороженной области искажение уменьшается.

Плавный Искажение замороженных областей распространяется на незамороженные с плавным переходом между областями.

Свободный Эффект похож на действие сглаженного режима с более выраженным распространением искажений на незамороженные области.

Восстановление Равномерная отмена искажений без сглаживания между замороженными и незамороженными областями.

Режимы инструмента "Реконструировать"

У инструмента "Реконструировать" есть три режима, в которых реконструкция выполняется на основе параметров искажения в точке первого щелчка (начальной точке). Каждый щелчок мыши устанавливает новую начальную точку. Таким образом, если нужно растянуть эффект от одной начальной точки, не отпускайте кнопку мыши, пока применяется инструмент "Реконструировать".

Смещение Восстановление незамороженных областей с копированием смещения начальной точки. В режиме "Смещение" все просматриваемое изображение или какую-либо его часть можно переместить в другое место. При щелчке и последующем движении по спирали вокруг начальной точки происходит смещение или сдвиг части изображения в область, обрабатываемую инструментом.

Амплитвист Восстановление незамороженных областей с копированием смещения, поворота и масштабирования начальной точки.

Аффинный Восстановление незамороженных областей с копированием параметров всех искажений в начальной точке, включая смещение, поворот, горизонтальное и вертикальное масштабирование, а также наклон.

Работа с сетками

Сетка позволяет видеть и отслеживать искажения. Можно задать размер ячеек и цвет линий сетки, а также сохранить сетку одного изображения для последующего ее применения к другим изображениям.

- Чтобы добавить сетку, выберите параметр "Показать сетку" в диалоговом окне в области параметров просмотра, выберите размер сетки, цвет линий и цвет замораживания.
- Для отображения сетки выберите параметр "Сетка". Если параметр "Сетка" выбран, то предварительный просмотр изображения можно включить или скрыть. В диалоговом окне в области параметров просмотра выберите параметр "Изображение". Если флажок этого параметра снять, отображаться будет только сетка.
- Чтобы после искажения просматриваемого изображения сохранить сетку искажения, нажмите кнопку "Сохранить сетку". Укажите имя и расположение файла сетки, затем нажмите кнопку "Сохранить".
- Чтобы применить сетку искажения, нажмите кнопку "Загрузить сетку", выберите нужный файл сетки и нажмите кнопку "Открыть". Если размер сетки не совпадает с размером изображения, то сетка масштабируется по размерам изображения.

Работа с подложками

Область предварительного просмотра можно настроить таким образом, чтобы в ней отображался только активный слой, либо дополнительные слои в просматриваемом изображении отображались как подложка. Параметры режима позволяют поместить подложку на передний или на задний план активного слоя. Благодаря этому можно отслеживать изменения, а также выравнивать искажения в разных слоях.

Важная информация: *Искажается всегда только активный слой, даже если другие слои отображаются.*

Отображение подложки Выберите параметр "Дополнительные параметры", затем в выпадающем меню "Использовать" выберите один из вариантов. Если выбран вариант "Все слои", то изменения, применяемые к текущему слою, не отображаются на слое подложки. Настройте наложение между обрабатываемым слоем и подложкой с помощью уровня непрозрачности. Этот режим определяет способ объединения обрабатываемого слоя и подложки для предварительного просмотра. Выберите один из вариантов в выпадающем меню "Режим".

Скрытие подложки В диалоговом окне в области параметров просмотра отмените выбор параметра "Показать подложку".

Исправление перспективы

Сведения о функции "Исправление перспективы"

Функция "Исправление перспективы" упрощает коррекцию перспективы на изображениях, содержащих перспективные плоскости, например боковые части зданий, стены, пол и любые другие прямоугольные объекты. В данном фильтре пользователь указывает плоскости на изображении, к которым затем применяется редактирование (рисование, клонирование, копирование или вставка, а также преобразование). Все действия по редактированию выполняются с учетом перспективы рабочей плоскости. При ретушировании, добавлении элементов на изображение или удалении каких-либо частей результат выглядит более реалистичным, потому что корректирующие действия правильно сориентированы и масштабированы в соответствии с перспективной плоскости. После завершения работы с исправлением перспективы можно продолжить редактирование изображения в Photoshop. Чтобы сохранить в изображении информацию о перспективной плоскости, сохраните документ в формате PSD, TIFF или JPEG.





Редактирование перспективных плоскостей изображения

Пользователи версии Photoshop Extended имеют возможность измерять элементы изображения и экспортировать эти трехмерные характеристики и замеры в форматы DXF и 3DS для последующего использования в приложениях трехмерной графики.

Видеофильм о процессе работы с окном "Исправление перспективы" см. по адресу:
http://www.adobe.com/go/vid0019_ru.

Обзор диалогового окна "Исправление перспективы"

Диалоговое окно "Исправление перспективы" ("Фильтр" > "Исправление перспективы") содержит инструменты для определения перспективных плоскостей, инструменты редактирования изображений и инструмент "Линейка" (только в версии Photoshop Extended), а также область предварительного просмотра. Возможности инструментов функции "Исправление перспективы" ("Область", "Штамп", "Кисть" и др.) совпадают с возможностями соответствующих инструментов в палитре инструментов Photoshop. Параметры инструментов можно настраивать с помощью тех же клавиатурных сокращений. При открытии меню "Исправление перспективы"  отображаются дополнительные параметры инструментов и команды.




Диалоговое окно "Исправление перспективы"


А. Меню "Перспектива" Б. Параметры В. Палитра инструментов Г. Предварительный просмотр сеанса исправления перспективы Д. Параметры инструмента "Масштаб"

Сведения о клавиатурных сокращениях в окне "Исправление перспективы" см. в разделе "Клавиши для функции "Исправление перспективы"" на странице 686.


Инструменты "Исправление перспективы"

Инструменты исправления перспективы работают аналогично их эквивалентам из основной палитры инструментов Photoshop. Параметры инструментов можно настраивать с помощью тех же клавиатурных сокращений. Выбор инструмента влияет на набор параметров, доступный в диалоговом окне "Исправление перспективы".


Инструмент "Редактировать плоскость"  Выделение, редактирование, перемещение и изменение размеров плоскости.


Инструмент "Создать плоскость"  Определяет четыре угла плоскости, настраивает ее размер и форму, и на основе этих данных создается новая плоскость.


Инструмент "Область" Выделение квадратных или прямоугольных областей. Кроме того, с помощью этого инструмента можно перемещать или клонировать выделенные области.


 При двойном щелчке инструментом "Область" на плоскости выделяется вся плоскость.

Инструмент "Штамп"+++ Рисование с помощью образца изображения. В отличие от "Штампа" из палитры инструментов Photoshop, с помощью инструмента "Штамп" фильтра "Исправление перспективы" нельзя копировать элементы другого изображения. См. также разделы "Рисование пикселями по образцу в "Исправлении перспективы"" на странице 255 и "Ретуширование инструментом "Штамп" из панели инструментов Photoshop" на странице 210.

Инструмент "Кисть"  Раскрашивание плоскости выбранным цветом.

Инструмент "Трансформирование"  Масштабирование, поворот и перемещение *плавающей области* путем перемещения рукоятей ограничительной рамки. Эта функция аналогична применению команды "Свободное трансформирование" к прямоугольному выделению. См. также раздел "Свободное трансформирование" на странице 234.

Инструмент "Пипетка"  Выбор цвета для рисования при щелчке в области просматриваемого изображения.




Инструмент "Линейка"  Измерение расстояний и углов элементов на плоскости. См. также раздел "Инструмент исправления перспективы "Линейка"" на странице 256

Инструмент "Масштаб" Увеличение или уменьшение масштаба изображения в окне предварительного просмотра.

Инструмент "Рука" Позволяет перемещать изображение в окне предварительного просмотра.

Увеличение или уменьшение просматриваемого изображения

❖ Выполните одно из следующих действий.

- В диалоговом окне "Исправление перспективы" выберите инструмент "Масштаб"  и щелкните изображение в окне предварительного просмотра или перетаскиванием указателя выделите область, чтобы увеличить изображение. Изображение уменьшается при щелчке или перетаскивании указателя в окне предварительного просмотра при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
- Степень увеличения можно задать в поле "Масштаб" в нижней части диалогового окна.
- Нажмите кнопки "Уменьшить"  или "Увеличить" .
- Чтобы временно увеличить изображение в окне предварительного просмотра, удерживайте клавишу "X". Это особенно удобно для размещения угловых узлов при определении плоскости, а также при работе над деталями.

Переместите изображение в окне предварительного просмотра

❖ Выполните одно из следующих действий.

- В диалоговом окне "Исправление перспективы" выберите инструмент "Рука" и перетащите указатель в области предварительного просмотра.
- Выберите любой инструмент и, удерживая клавишу "Пробел", перетащите указатель в области предварительного просмотра.

Работа с функцией "Исправление перспективы"


(Необязательно) Подготовьте изображение для работы с функцией "Исправление перспективы".

Перед выбором команды "Исправление перспективы" выполните одно из приведенных ниже действий.

- Чтобы результаты работы с функцией "Исправление перспективы" помещались в отдельный слой, этот слой нужно создать заранее. Сохранение результатов исправления перспективы в отдельном слое позволяет сохранить исходное изображение и настроить для этого слоя непрозрачность, стили и режимы наложения.
- Если содержимое изображения планируется клонировать за пределы текущих размеров изображения, то для размещения добавляемого содержимого необходимо увеличить размер холста. См. также раздел "Изменение размера холста" на странице 208
- Если планируется вставка элемента из буфера обмена Photoshop, то элемент необходимо скопировать до выбора команды "Исправление перспективы". Копируемый элемент может находиться в другом документе Photoshop. При копировании текста необходимо выделить весь текстовый слой и скопировать его в буфер обмена.
- Чтобы исправление перспективы применялось только к указанным областям изображения, необходимо выделить эти области или создать маску изображения до выбора команды "Исправление перспективы". См. также разделы "Выделение инструментом "Область"" на странице 264 и "Сведения о масках и альфа-каналах" на странице 292.
- Чтобы объект с перспективой можно было скопировать из одного документа Photoshop в другой, его нужно скопировать в документ в режиме исправления перспективы. При вставке этого элемента в режиме "Исправление перспективы" в другой документ перспектива объекта будет сохранена.

Выберите "Фильтр" > "Исправление перспективы".


Укажите четыре угловых узла на плоской поверхности.

По умолчанию выбран инструмент "Создать плоскость" . Чтобы указать угловые узлы, щелкните изображение в области предварительного просмотра. Во время создания плоскости рекомендуется использовать в качестве направляющих прямоугольный объект.



С помощью инструмента "Создать плоскость", укажите четыре угловых узла.

Чтобы построить дополнительные плоскости по заданным параметрам, используйте инструмент "Создать плоскость" и перетащите угловой узел, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).



Чтобы построить плоскость по заданным параметрам, перетащите угловой узел, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).

Дополнительные сведения см. в разделе "Определение и настройка перспективных плоскостей в окне "Исправление перспективы"" на странице 247.

Редактирование изображения

Выполните одно из следующих действий.

- Выделите область. Однажды созданную выделенную область можно клонировать, перемещать, поворачивать, масштабировать, трансформировать, а также применять к этой области заливку. Дополнительные сведения см. в разделе "Сведения о выделенных областях в фильтре "Исправление перспективы"" на странице 249.
- Вставка элемента из буфера обмена. Вставляемый элемент становится *плавающей областью*, перспектива которой соответствует перспективе той плоскости, в которую перемещен элемент. Дополнительные сведения см. в разделе "Вставка элементов в окно "Перспектива"" на странице 254.
- Рисование цветом или пикселями по образцу. Дополнительные сведения см. в разделах "Рисование цветом в окне "Исправление перспективы"" на странице 255 или "Рисование пикселями по образцу в окне "Исправление перспективы"" на странице 255.
- Масштабирование, вращение, зеркальное отражение и переворот плавающей области. Дополнительные сведения см. в разделе "Сведения о выделенных областях в окне "Исправление перспективы"" на странице 249.
- Измерение элемента на плоскости. Для визуализации замеров в Photoshop предусмотрена команда "Визуализация замеров в Photoshop" в меню "Исправление перспективы". Дополнительные сведения см. в разделе "Измерения при работе с окном "Исправление перспективы"" на странице 256.

Экспорт характеристик трехмерной графики и замеров в формат DXF или 3DS (только в Photoshop Extended).

Кроме того, текстуры экспортируются в формат 3DS. Дополнительные сведения см. в разделе "Экспорт измерений, текстур и характеристик трехмерной графики" на странице 257.

Нажмите кнопку "ОК".

Перед нажатием кнопки "ОК" можно выполнить визуализацию сеток с помощью команды "Отобразить сетки в Photoshop" в меню "Перспектива". Дополнительные сведения см. в разделе "Визуализация сеток в Photoshop" на странице 258.

См. также

"Клавиши для работы с окном "Исправление перспективы"" на странице 686

Сведения о перспективных плоскостях и сетке

Прежде чем приступить к редактированию в фильтре "Исправление перспективы", необходимо определить прямоугольные плоскости, совпадающие с перспективой изображения. Точность плоскости определяет, насколько верно будут масштабированы и ориентированы все коррективы и параметры данного изображения.


После того как будут заданы четыре угловых узла, становится активной перспективная плоскость, отображаются ограничивающая рамка и сетка. Для точной настройки перспективной плоскости используется масштабирование, смещение и изменение формы. С помощью параметров сетки ее можно выровнять с элементами изображения. Иногда выравнивание ограничительной рамки и сетки с текстурой или узором изображения помогает точно настроить перспективу изображения. Коррекция размера ячеек сетки упрощает подсчет элементов изображения.

Кроме вспомогательной роли при выравнивании перспективных плоскостей с элементами изображения, сетка позволяет наглядно представить замеры при работе с инструментом "Линейка". Для связывания размеров сетки с замерами, выполняемыми с помощью инструмента "Линейка", предусмотрен особый параметр.

См. также

"Измерения при работе с окном "Исправление перспективы"" на странице 256


Определение и настройка перспективных плоскостей в окне "Исправление перспективы"

1 В диалоговом окне "Исправление перспективы" выберите инструмент "Создать плоскость"  и щелкните изображение в области предварительного просмотра, чтобы добавить четыре угловых узла.

Во время создания перспективной плоскости в качестве направляющих рекомендуется использовать прямоугольный объект или область плоскости. Чтобы увеличить просматриваемое изображение, при размещении узлов удерживайте клавишу "X". По мере добавления угловых узлов можно удалить последний добавленный узел, если он был размещен неверно. Для этого нужно нажать клавишу "Backspace" (Windows) или "Delete" (Mac OS). Кроме того, узлы можно перемещать перетаскиванием.


2 Выберите инструмент "Редактировать плоскость"  и выполните нужные из приведенных ниже действий:


- Чтобы перерисовать форму перспективной плоскости, перетащите угловой узел.
- Чтобы настроить сетку, введите значение в поле "Размер сетки" или щелкните стрелку вниз и переместите ползунок. Кроме того, размер сетки можно настроить при выбранном инструменте "Создать плоскость".
- Чтобы переместить плоскость, поместите указатель в область плоскости и перетащите ее.
- Для масштабирования плоскости перетащите угловой узел в сегмент ограничительной рамки.



Перетаскивание углового узла позволяет увеличить размер плоскости до соответствия результатам правки.

Линии ограничительной рамки и сетки перспективной плоскости обычно отображаются синим цветом. Если при размещении угловых узлов возникают ошибки, то плоскость становится недопустимой, и цвет линий ограничительной рамки и сетки меняется на желтый или красный. Если плоскость является недопустимой, то угловые узлы следует перемещать до тех пор, пока линии ограничительной рамки и сетки снова не станут синими.

 При наличии нескольких перекрывающихся плоскостей для перемещения между ними щелкните кнопкой мыши, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).



Перекрывающиеся плоскости


Создание связанных перспективных плоскостей

После создания плоскости в окне "Исправление перспективы", можно создать дополнительные плоскости с такой же перспективой. После создания второй плоскости из начальной перспективной плоскости, можно создать дополнительные плоскости из второй и так далее. Можно создать любое количество плоскостей. Новые плоскости создаются под углом 90°, но их можно повернуть на любой угол. Это полезно для точного редактирования плоскостей для повторения геометрии сложной сцены. Например, угловые шкафчики на кухне могут быть частью одной плоскости. Кроме наклона плоскостей, всегда можно изменить их размер с помощью инструмента "Редактировать плоскость".

- 1 Выберите инструмент "Создать плоскость" или "Редактировать плоскость", и перетащите, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), краевой (не угловой) узел ограничительной рамки существующей плоскости.

Новая плоскость создаётся под углом 90° к оригинальной плоскости.

Примечание. Если вновь созданная плоскость не точно совпадает с изображением, выберите инструмент "Редактировать плоскость" и переместите угловой узел для настройки положения плоскости. Коррекция одной плоскости отражается на всех связанных плоскостях.



Создание нескольких плоскостей сохраняет их взаимосвязь, поэтому корректирующие действия правильно сориентированы и масштабированы в соответствии с перспективой.

- 2 Выполните одно из следующих действий, чтобы изменить угол вновь созданной плоскости (не обязательно).
 - При выбранном инструменте "Редактировать плоскость" или "Создать плоскость", перетащите центральный узел в сторону, противоположную оси вращения, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

- Введите значение в текстовом поле "Угол".
- Переместите ползунок "Угол".

***Примечание.** После создания новой (дочерней) плоскости из существующей (родительской), положение угла родительской плоскости не может быть скорректировано.*

Предупреждения ограничительной рамки и сетки в фильтре "Исправление перспективы"

Цвет линий ограничительной рамки и сетки изменяется в соответствии с текущим состоянием плоскости. Если плоскость является недопустимой, то угловой узел следует перемещать до тех пор, пока линии ограничительной рамки и сетки снова не станут синими.

Синий Допустимая плоскость. Следует помнить, что допустимые плоскости не гарантируют получение нужных результатов исправления перспективы. Убедитесь, что ограничительная рамка и сетка точно выровнены с геометрическими элементами или плоской областью изображения.

Красный Недопустимая плоскость. Фильтру "Исправление перспективы" не удастся вычислить пропорции плоскости. Для красной недопустимой плоскости невозможно создать перпендикулярную ей плоскость с теми же параметрами. На (красной) недопустимой плоскости можно выполнять редактирование, но ориентация результатов будет неверной.

Желтый Недопустимая плоскость. Невозможно рассчитать перспективы плоскости. На желтой недопустимой плоскости можно выполнять редактирование и создать перпендикулярную ей плоскость, но ориентация результатов будет неверной.




Отображение или скрытие сетки, активных выделенных областей и границ перспективной плоскости

❖ В меню "Исправление перспективы" выберите команду "Показать края".

***Примечание.** Во время изменения размера или расположения границы выделенных областей временно отображаются, даже если параметр "Показать края" отключен.*

Настройка размеров ячеек сетки перспективной плоскости

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Выберите инструмент "Редактировать плоскость"  или "Создать плоскость" , затем в поле "Размер сетки" области параметров инструментов введите нужное значение.
- Выберите инструмент "Линейка" , затем в области параметров "Инструмент" выберите "Связать измерения с сеткой" (только в версии Photoshop Extended). Перетащите инструмент "Линейка" на плоскости, затем в области параметров инструмента введите значение "Длина".

Сведения о выделенных областях в фильтре "Исправление перспективы"

При рисовании или ретушировании выделенные области позволяют исправлять дефекты, добавлять элементы или улучшать изображение. В режиме исправления перспективы создание выделенных областей позволяет рисовать или выполнять заливку указанных областей изображения с соблюдением перспективы, заданной плоскостями изображения. С помощью выделенных областей можно клонировать и перемещать в перспективе определенные элементы изображения.

С помощью инструмента "Область" выделенная область создается в рамках перспективной плоскости. Если выделенная область распространяется на несколько плоскостей, то она разделяется таким образом, чтобы соответствовать перспективе каждой из них.

Сформированное выделение можно перемещать в любое место изображения, соблюдая установленную плоскостью перспективу. Если изображение содержит несколько плоскостей, то выделенная область подстраивается к перспективе той плоскости, в которую она перемещается.

Кроме того, "Исправление перспективы" позволяет клонировать пиксели выделенной области при перемещении этой области по изображению. При работе с фильтром "Исправление перспективы" выделенная область, пиксели которой можно перемещать в любой участок изображения, называется *плавающей областью*. Несмотря на то, что пиксели плавающей области находятся не в отдельном слое, они выглядят отдельным слоем, нависающим над основным изображением. Пока плавающая область активна, ее можно перемещать, поворачивать или изменять ее размер.

Примечание. При вставке какого-либо элемента во время работы с фильтром "Исправление перспективы" вставляемые пиксели находятся в плавающей области.

Щелчок за пределами плавающей области отменяет выделение. При отмене выделения содержимое плавающей области помещается в изображение с замещением пикселей, которые находились под выделенной областью ранее. Создание точной копии плавающей области также отменяет исходное выделение.

Для перемещения выделенных областей в фильтре "Исправление перспективы" предусмотрен еще один параметр. Выделенную область можно заполнить пикселями той области, в которую перемещается указатель.



Копирование и перемещение выделенной области из одной перспективной плоскости в другую

См. также

“Заполнение выделенных областей содержанием других областей изображения” на странице 252

“Копирование выделенных областей в фильтре "Исправление перспективы"” на странице 253

“Определение и настройка перспективных плоскостей в фильтре "Исправление перспективы"” на странице 247

Создание выделенных областей в фильтре "Исправление перспективы"

- 1 Выберите инструмент "Область".
- 2 (Необязательно) Прежде чем создавать выделенную область, в области параметров инструментов введите значения любых из приведенных ниже параметров.

Растушевка	Степень размытия краев выделенной области.
Непрозрачность	Укажите это значение, если с помощью выделенной области планируется перемещать содержимое изображения. Этот параметр определяет, насколько перемещаемые пиксели закрывают или позволяют видеть находящееся под ними изображение.
Меню "Восстановить"	<p>Выберите режим наложения, если с помощью выделенной области планируется перемещать содержимое изображения. Этот параметр определяет способ наложения перемещаемых пикселей с окружающей областью изображения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выберите значение "Выкл.", чтобы на выделенную область не распространялись значения цветов, теней и текстур окружающих пикселей. • Выберите режим "Светимость", чтобы при наложении выделенной области окружающие пиксели заменялись светлыми. • Выберите режим "Вкл", чтобы на выделенную область распространялись значения цвета, света и затенения окружающих пикселей.

- 3 Перетащите инструмент по плоскости. Выделенная область может распространяться на несколько плоскостей. Удерживайте клавишу "Shift", чтобы ограничить выделенную область квадратом, который в данный момент находится в перспективе.



Выделение области, охватывающей несколько плоскостей

Примечание. Чтобы выбрать плоскость целиком, дважды щелкните ее инструментом "Область".

Перемещение выделенных областей в фильтре "Исправление перспективы"

- 1 Выделите область в перспективной плоскости.
- 2 Чтобы определить поведение выделенной области при перемещении, в меню "Режим перемещения" выберите один из приведенных ниже.
 - Чтобы выделить область, в которую перемещается область выделения, выберите "Назначение".
 - Чтобы заполнить выделенную область пикселями области, в которую перетаскивается указатель инструмента "Выделение" (аналог перетаскивания выделенной области при удерживании клавиши "Ctrl" или "Command"), выберите "Источник".
- 3 Перетащите выделенную область. Удерживайте клавишу "Shift", ограничивая перемещение таким образом, чтобы оно было выровнено по сетке перспективной плоскости.

Перемещение, поворот и масштабирование плавающих областей

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы переместить плавающую область, выберите инструмент "Область" или "Трансформирование", щелкните внутри выделенной области и перетащите ее.
 - Чтобы повернуть плавающую область, выберите инструмент "Трансформирование" и подведите указатель к узлу. Когда указатель примет форму изогнутой двойной стрелки, перетащите его, чтобы повернуть выделенную область. Кроме того, можно выбрать параметр "Зеркальное отражение", чтобы отразить выделенную область по горизонтали относительно вертикальной оси плоскости, или "Перевернуть", чтобы отразить выделенную область по вертикали относительно горизонтальной оси.



Параметры инструмента "Трансформирование"

А. Исходная выделенная область Б. Переворот В. Отразить

- Чтобы изменить масштаб плавающей области, убедитесь, что она находится в перспективной плоскости. Выберите инструмент "Трансформирование" и переместите курсор в верхнюю часть узла. Когда курсор примет форму прямой двойной стрелки, перетащите его, чтобы изменить масштаб выделенной области. Нажмите клавишу "Shift" для сохранения пропорций при масштабировании. Для масштабирования из центра удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Заполнение выделенных областей содержанием других областей изображения

- 1 Выделите область в перспективной плоскости.
- 2 (Необязательно) При необходимости переместите выделенную область. До перемещения выделенной области убедитесь, что в режимах перемещения выбран параметр "Назначение".
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), перетащите курсор из выделенной области в ту часть изображения, которой следует залить выделенную область.
 - В режимах перемещения выберите параметр "Источник" и перетащите курсор из выделенной области в ту часть изображения, которой следует залить выделенную область.

Залитая выделенная область становится плавающей областью, которую можно масштабировать, поворачивать, перемещать и клонировать с помощью инструмента "Трансформирование" либо перемещать или клонировать с помощью инструмента "Область".



А



Б



В

Перетаскивание выделенной области при нажатой клавише "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).

А. Исходная выделенная область Б. Перемещение выделенной области в исходное изображение В. Исходное изображение заливает исходную выделенную область

См. также

“Сведения о выделенных областях в фильтре "Исправление перспективы”” на странице 249

Копирование выделенных областей в фильтре "Исправление перспективы"

- 1 Выделите область в перспективной плоскости.
- 2 Удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), перетащите выделенную область с помощью инструмента "Область", чтобы создать копию выделенной области и ее пикселей.

Копия становится *плавающей областью*, которая выглядит нависающей над основным изображением.

Плавающую область можно перемещать, а также с помощью инструмента "Трансформирование" изменять ее масштаб или поворачивать.

- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Щелкните за пределами плавающей области, чтобы отменить выделение. Содержимое плавающей области помещается в изображение с замещением пикселей, которые находились под выделенной областью ранее.
 - Щелкните внутри плавающей области инструментами "Область" или "Трансформирование" и удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) перетащите указатель, чтобы создать копию выделенной области. Сразу после создания копии выделение исходной плавающей области отменяется, и эта область замещает пиксели, которые ранее находились под ней.


💡 Чтобы повторить перемещение последней операции создания копии, нажмите клавиши "Ctrl" + "Shift" + "T" (Windows) или "Control" + "Shift" + "T" (Mac OS). Таким образом, можно легко создавать точные копии содержимого.

См. также

“Сведения о выделенных областях в фильтре "Исправление перспективы"” на странице 249

Вставка элемента при работе с фильтром "Исправление перспективы"

При работе с фильтром "Исправление перспективы" возможна вставка элементов из буфера обмена. Копируемый элемент может находиться в том же самом, либо в другом документе Photoshop. Сразу после вставки в окно "Исправление перспективы" элемент становится плавающей областью, которую можно масштабировать, поворачивать, перемещать или клонировать. При перемещении в выделенную плоскость плавающая область подстраивается к перспективе этой плоскости.



Вставка элемента при работе с фильтром "Исправление перспективы"
 А. Узор, скопированный из отдельного документа Б. Изображение с выделенной областью (для ограничения области действия), созданной в Photoshop перед открытием фильтра "Исправление перспективы" В. Вставленный в "Исправление перспективы" узор перемещен в плоскость с учетом выделения

Для удобства перспективные плоскости рекомендуется создавать в предыдущем сеансе работы с фильтром "Исправление перспективы".

- 1 Копирование элемента в буфер обмена. Копируемый элемент может находиться в том же самом, либо в другом документе Photoshop. Следует помнить, что вставка возможна только для растровых (невекторных) изображений.

Примечание. При копировании текста необходимо выделить весь текстовый слой и скопировать его в буфер обмена. В окно "Исправление перспективы" вставляется растровая версия текста.

- 2 (Необязательно) Создайте новый слой.
- 3 Выберите "Фильтр" > "Исправление перспективы".
- 4 При необходимости создайте на изображении одну или несколько плоскостей.
- 5 Чтобы вставить элемент, нажмите клавиши "Ctrl"+"V" (Windows) или "Command"+"V" (Mac OS).

Вставленный элемент теперь является плавающей областью в верхнем левом углу просматриваемого изображения. По умолчанию выбран инструмент "Область".


- 6 С помощью инструмента "Область" перетащите вставленное изображение в плоскость.

Изображение подстраивается до соответствия перспективе плоскости.

Важная информация: После вставки изображения в окно "Исправление перспективы" не применяйте инструмент "Область" к изображению, иначе как для перетаскивания вставленного изображения в перспективную плоскость. Щелчок в любой области изображения отменяет выделение плавающей области. При этом пиксели безвозвратно вставляются в изображение.


Рисование цветом в окне "Исправление перспективы"

- 1 Выберите инструмент "Кисть".
- 2 Задайте цвет кисти. Для этого выполните одно из следующих действий:
 - Выберите инструмент "Пипетка" и щелкните какой-либо цвет просматриваемого изображения.
 - Щелкните область "Цвет кисти", чтобы открыть палитру цветов Adobe и выбрать цвет.
- 3 В области параметров инструмента укажите значения "Диаметр" (размер кисти), "Жесткость" (степень сглаживания кисти) и "Непрозрачность" (степень скрытия или открытия изображения под кистью).
- 4 Выберите режим "Восстановить":
 - Для рисования без наложения цвета, света и затенения окружающих пикселей выберите режим "Выкл."
 - Чтобы рисовать с наложением света окружающих пикселей, оставляя выбранный цвет кисти, выберите режим "Светимость".
 - Для рисования с наложением цвета, света и тени окружающих пикселей, выберите режим "Вкл."
- 5 Укажите параметры рисования (не обязательно).
 - Для непрерывного рисования с автоматической настройкой соответствия перспективы одной плоскости перспективе другой откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Разрешить многоповерхностные операции". Если этот параметр выключен, то одновременно можно рисовать в перспективе только одной плоскости. Чтобы переключить перспективу, необходимо прекратить рисование и продолжить его в другой плоскости.
 - Чтобы рисование согласовывалось с перспективой только текущей плоскости, откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Выполнять операции обтравки по краям поверхности". Если этот параметр отключен, то рисовать в перспективе можно за пределами текущей плоскости.
- 6 Рисование осуществляется перетаскиванием указателя. Во время рисования в плоскости размер и форма кисти масштабируются и изменяют ориентацию в соответствии с перспективой плоскости. Перемещение указателя при нажатой клавише "Shift" ограничивает мазки кисти прямой линией, соответствующей перспективе плоскости. Инструментом "Кисть" можно задать точку изображения и щелкнуть другую точку, удерживая клавишу "Shift", чтобы с учетом перспективы нарисовать прямую, соединяющую эти точки.

 Инструмент "Кисть" действует с учетом выделенных областей и может применяться для рисования твердой линии вдоль контура выделения. Например, если выделить целую плоскость, то можно нарисовать линию по периметру этой плоскости.

Рисование пикселями по образцу в окне "Исправление перспективы"

При работе с фильтром "Исправление перспективы" инструмент "Штамп" рисует пикселями по образцу. При этом скопированное изображение располагается с учетом перспективы плоскости, в которой выполняется рисование. Инструмент "Штамп" используется для таких задач, как наложение и ретуширование областей изображения, клонирование элементов поверхности для "закрашивания" объекта или клонирование области изображения для создания копии объекта или распространения текстуры или узора.

- 1 В окне "Исправление перспективы" выберите инструмент "Штамп" .
- 2 В области параметров инструмента укажите значения "Диаметр" (размер кисти), "Жесткость" (степень сглаживания кисти) и "Непрозрачность" (степень скрытия или открытия изображения под кистью).
- 3 В меню "Восстановить" выберите режим наложения.
 - Чтобы предотвратить наложение цвета, текстуры, света и тени окружающих пикселей, выберите "Выкл."
 - Чтобы при наложении мазка окружающие пиксели заменялись светлыми, выберите режим "Светимость".
 - Чтобы на мазок кисти распространялись параметры цвета, света и затенения окружающих пикселей, выберите "Вкл."
- 4 Чтобы задать способ семплирования для инструмента "Штамп", выполните приведенные ниже действия.
 - Установите флажок "Выровнять" для непрерывного семплирования пикселей без потери текущей точки семплирования даже при отпускании кнопки мыши.

- Снимите флажок "Выравнивание", чтобы продолжить использование семплированных пикселей исходной точки каждый раз после прекращения и повторного начала рисования.
- 5 Укажите параметры рисования (не обязательно).
 - Для непрерывного рисования из одной плоскости в другую откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Разрешить многоповерхностные операции".
 - Чтобы рисование согласовывалось с перспективой только текущей плоскости, откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Выполнять операции обтравки по краям поверхности".
 - 6 Чтобы задать точку семплирования переместите указатель в плоскость и щелкните при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
 - 7 Перетащите указатель над нужной областью изображения. Чтобы провести прямую линию, соответствующую перспективе плоскости, удерживайте клавишу "Shift". Инструментом "Штамп" можно задать точку изображения и щелкнуть другую точку, удерживая клавишу "Shift", чтобы с учетом перспективы нарисовать прямую, соединяющую эти точки.

Измерения при работе с окном "Исправление перспективы"

Таким пользователям, как архитекторы, дизайнеры интерьера, судебные эксперты и резчики по дереву, часто требуется знать размеры объектов изображения (только в версии Photoshop Extended). При работе с фильтром "Исправление перспективы" инструмент "Линейка" позволяет изобразить измеряющую линию над объектом в перспективной плоскости, размеры которой известны. В инструменте "Линейка" предусмотрен параметр для указания длины измерения. Для измерительной линии отображаются два текстовых поля: в одном указана ее длина, во втором – угол, под которым линия была нарисована относительно перспективной плоскости. Сразу после ввода измерения и его длины все последующие измерения масштабируются в соответствии с исходным.

Видеофильм о процессе работы с окном "Исправление перспективы" см. по адресу:
http://www.adobe.com/go/vid0019_ru.

Предусмотрен параметр, с помощью которого можно задать связь длины измерения с ячейками сетки на перспективной плоскости. Например, если длина измерения составляет 5 единиц, то при выборе этого параметра будет отображена сетка, состоящая из 5 ячеек. С помощью этой функции удобно визуально определять размеры, а также подсчитывать объекты изображения. Если этот параметр не выбран, то размер ячеек сетки можно настраивать независимо от измерений. Эту функцию удобно использовать в тех случаях, когда из-за привязки к измерениям ячейки сетки слишком малы и мешают.

Предусмотрена такая визуализация создаваемых измерительных линий, при которой после закрытия диалогового окна "Исправление перспективы" линии остаются на изображении. Измерения и характеристики геометрии можно экспортировать в форматы, доступные для считывания CAD-приложениями.

См. также

"Клавиши для работы с окном "Исправление перспективы"" на странице 686

Измерение объектов изображения

- 1 В окне "Исправление перспективы" выберите инструмент "Линейка", затем щелкните в плоскости и перетащите указатель по объекту в этой плоскости.

Исходные измерения рекомендуется выполнять для объекта с известными размерами.

Примечание. Измерение, начатое на одной плоскости, можно продолжить за пределы этой плоскости.

- 2 Чтобы задать длину измерения, выберите инструмент "Линейка" и введите значение "Длина".
- 3 (Необязательно) Нарисуйте дополнительные измерения.
Размер этих измерений масштабируется в соответствии с размером исходного измерения.
- 4 (Необязательно) Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы размер сетки не зависел от значения "Длина", присвоенного исходному измерению, убедитесь, что параметр "Привязать измерения к сетке" не выбран. Этот параметр используется по умолчанию.
 - Чтобы настроить размер ячеек сетки в соответствии со значением "Длина", присвоенным исходному измерению, установите флажок "Связать измерения с сеткой".

Измерения, нарисованные в окне "Исправление перспективы", сохраняются в изображении после закрытия этого диалогового окна. Они отображаются при повторном запуске фильтра "Исправление перспективы"

Автоматическое рисование измерения в окне "Исправление перспективы"

Инструмент "Линейка" поддерживает автоматическое рисование измерений длины и ширины поверхности, которая задается перспективной плоскостью.

❖ Инструментом "Область" дважды щелкните в перспективной плоскости.

Перемещение измерения в окне "Исправление перспективы"

В окне "Исправление перспективы" измерения можно перемещать без изменения их ориентации (угла) или длины.

1 Выберите инструмент "Линейка".

2 Щелкните в любом месте существующего измерения и перетащите его.

Изменение длины или ориентации измерения

Длину и ориентацию (угол) существующего измерения можно изменять.

1 Выберите инструмент "Линейка" и переместите его к конечной точке существующего измерения.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы изменить ориентацию и длину измерения, перетащите его конечную точку.
- Чтобы изменить длину измерения и ограничить изменение угла с шагом в 15 градусов, перетащите конечную точку, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
- Чтобы изменить длину измерения с сохранением ориентации, перетащите конечную точку, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
- Чтобы изменить ориентацию измерения, не меняя длины, перетащите конечную точку при нажатой клавише "Shift".

Удаление измерения в окне "Исправление перспективы"

❖ Выберите измерение и нажмите клавишу "Backspace" (Windows) или "Удаление".

Отображение и скрытие измерения в окне "Исправление перспективы"


❖ Откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Показать измерения".

Отображение измерений в Photoshop

Когда изображение просматривается в окне документа Photoshop, измерения "Исправление перспективы" не видны, хотя они сохраняются в изображении и отображаются каждый раз при запуске фильтра "Исправление перспективы". Предусмотрена визуализация измерений, при которой после окончания работы с фильтром "Исправление перспективы" они будут отображаться в окне документа Photoshop. Визуализированные измерения являются растровыми, а не векторными.

❖ Откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Визуализация измерений в Photoshop".

Команду "Отобразить измерения в Photoshop" следует выбирать в каждом сеансе работы с фильтром "Исправление перспективы".

 Если планируется визуализация измерений в Photoshop, то для результатов действия фильтра "Исправление перспективы" необходимо создать новый слой. Таким образом, измерения будут храниться в слое отдельно от основного изображения.

Экспорт измерений, текстур и характеристик трехмерной графики.

Характеристики трехмерной графики (плоскости), текстуры и измерения, созданные при работе с фильтром "Исправление перспективы", можно экспортировать в форматы, используемые CAD-приложениями, приложениями моделирования и анимации, а также приложениями для создания спецэффектов. При экспорте в

формат DXF создается файл с характеристиками трехмерной графики и всеми измерениями. Наряду с характеристиками геометрии, экспортированные 3DS-файлы содержат визуализированные текстуры.


- 1 Откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Экспорт в DXF" или "Экспорт в 3DS".
- 2 В диалоговом окне "Экспорт в DXF" или "Экспорт в 3DS" выберите расположение для сохраненного файла и нажмите кнопку "Сохранить".

Отображение сетки в Photoshop

По умолчанию при просмотре изображения в окне документа Photoshop сетки фильтра "Исправление перспективы" не видны, хотя они сохраняются в изображении и отображаются каждый раз при запуске фильтра "Исправление перспективы". Предусмотрена визуализация сеток, при которой после окончания работы с фильтром "Исправление перспективы" они будут отображаться в окне документа Photoshop. Визуализированные сетки являются растровыми, а не векторными.

- ❖ Откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Отобразить сетки в Photoshop".

Команду "Отобразить сетки в Photoshop" следует выбирать в каждом сеансе работы с фильтром "Исправление перспективы".

 Если планируется визуализация сеток в Photoshop, то для результатов действия фильтра "Исправление перспективы" необходимо создать новый слой. Таким образом, сетки будут храниться в слое отдельно от основного изображения.

Создание панорамных изображений

Сведения о Photomerge

Команда "Объединить фото" комбинирует несколько фотографий в одно непрерывное изображение. Например, можно из пяти перекрывающихся фотографий городского пейзажа сделать панораму. Команда "Объединить фото" может совмещать фотографии с перекрытием как по горизонтали, так и по вертикали.



Исходные изображения (сверху) и готовая композиция Photomerge (снизу)

Чтобы открыть компоновку Photomerge, выберите команду "Файл" > "Автоматизация" > "Объединить фото", затем выберите исходные файлы и параметры расположения. Также можно загрузить, сохранить и редактировать предыдущие композиции панорамы.

Ознакомительный видеофильм о композиции Photomerge см. по адресу www.adobe.com/go/vid0013_ru.

Отбор фотографий для работы с Photomerge

Исходные фотографии играют важную роль при сборке панорамы. Приведенные ниже рекомендации по съемке фотографий для Photomerge позволят избежать проблем.

Изображения должны иметь существенное перекрытие Изображения должны перекрываться на величину от 25% до 40%. Если перекрытие меньше, Photomerge может не справиться со сборкой панорамы в автоматическом режиме. Однако следует иметь в виду, что изображения не должны перекрываться слишком сильно. Если перекрытие больше 70%, Photomerge может быть не в состоянии слить изображения. Необходимо, чтобы отдельные фотографии хотя бы немного отличались друг от друга.

Необходимо использовать одно и то же фокусное расстояние. При использовании объектива с переменным фокусным расстоянием не следует изменять фокусное расстояние (приближать или удалять изображение) между отдельными кадрами.

Камеру следует держать на одном уровне Несмотря на то что Photomerge может обрабатывать небольшие углы поворота между изображениями, поворот более чем на несколько градусов может привести к ошибкам при сборке панорамы. Использование штатива с поворотной головкой поможет сохранить точку обзора и выравнивание камеры.

Кадры необходимо снимать из одной точки При съемке серии фотографий не следует перемещаться, чтобы все изображения были сняты из одной точки. Использование оптического видоискателя помогает снять кадры, не меняя точку обзора. Использование штатива так же позволяет сохранить камеру в одной точке.

Следует избегать использования объективов с высоким искажением Объектив "Рыбий глаз" и другие объективы с высокой степенью искажений может препятствовать работе Photomerge.

Сохраняйте экспозицию Избегайте использования вспышки в одних кадрах и не использования её в других. Функция "Дополнительные параметры" в Photomerge помогает сгладить различия в экспозиции, но очень большая разница может затруднить выравнивание. Некоторые цифровые камеры меняют экспозицию автоматически по мере съемки, поэтому необходимо проверить настройки камеры, чтобы гарантировать одинаковую экспозицию всех кадров.

Создание композиции Photomerge

При создании композиции Photomerge нужно выбрать исходные файлы, после чего произойдет автоматическая сборка панорамы. После сборки панорамы можно при необходимости тонко подстроить расположение отдельных фотографий.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите меню "Файл" > "Автоматизация" > "Объединение фото".
- В меню Adobe® Bridge CS3 выберите "Инструменты" > "Photoshop" > "Объединение фото". Перейдите к шагу 5.


Примечание. В Bridge команда "Объединение фото" использует все изображения, отображенные в Bridge. Если требуется использовать конкретные изображения, выберите их перед вызовом команды "Объединение фото".

2 В диалоговом окне "Объединение фото" выберите вариант из всплывающего окна "Использовать".

Файлы	Создает композицию Photomerge, используя отдельные файлы.
Папки	Использует все изображения в папке для создания композиции Photomerge. Файлы из папки появятся в диалоговом окне.

Для использования файлов, открытых в Photoshop, в качестве исходных файлов для Photomerge, нажмите кнопку "Добавить открытые файлы".

3 Нажмите кнопку "Выбрать", чтобы перейти к файлам или папке, предназначенным для композиции Photomerge.


 Можно добавить дополнительные файлы, еще раз нажав кнопку "Выбрать" и перейдя к исходным файлам. Можно удалить файл из списка "Исходные файлы", выбрав его и нажав кнопку "Удалить".

4 Выберите параметр "Макет".

Автоматически	Photoshop анализирует исходные изображения и применяет макет "Исправление перспектив" или "Цилиндр", в зависимости от того, какой вариант дает лучшую композицию фото.
---------------	--

Перспектива	Создает непрерывную композицию, назначив одно из исходных изображений в качестве опорного (по умолчанию – центральное). Остальные изображения преобразуются (перемещаются, растягиваются и наклоняются по необходимости) так, чтобы перекрывающееся содержимое кадров совпало.
Цилиндр	<p>Снижает искажающий эффект “вогнутости”, возникающий при использовании макета “Перспектива“, помещая отдельные изображения на поверхности развернутого цилиндра. Перекрывающееся содержимое слоев так же доводится до совпадения. Эталонное изображение помещается по центру. Рекомендуется для создания широких панорамных изображений.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  А </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  Б </div> <p><i>Добавление цилиндрической проекции</i></p> <p>А. <i>Исходное</i></p> <p>Б. <i>Применена цилиндрическая проекция</i></p>
Только перемещение	Совмещает слои и подгоняет перекрывающиеся области, при этом трансформация (растяжение или наклон) исходных слоев не производится.
Интерактивный макет	Выберите этот вариант, чтобы открыть исходные изображения в диалоговом окне и вручную расположить изображения для достижения лучшего результата. См. раздел “Интерактивное создание композиции” на странице 261.

- 5 Выберите “Слить изображения” (по умолчанию), если необходимо в автоматическом режиме найти оптимальные границы между изображениями и создать стыки на основе этих границ, а так же совместить цвета изображений. С отключенными дополнительными параметрами производится обычное слияние прямоугольных изображений. Это может быть полезно, если необходимо вручную редактировать маски слияния.
- 6 После добавления всех исходных файлов щелкните кнопку “ОК”, чтобы создать композицию Photomerge.

 Если автоматическая сборка композиции невозможна, на экране появится соответствующее сообщение. Собрать композицию можно вручную, в диалоговом окне “Объединение фото”, используя монтажный стол.


Photoshop создает многослойное изображение из исходных, по необходимости добавляя маски слоя для оптимального смешивания изображений в области их перекрытия. Можно редактировать маски слоя или добавлять корректирующие слои для дальнейшей точной подстройки различных областей панорамы.

Интерактивное создание панорамы

Выберите вариант "Интерактивное расположение" в главном диалоговом окне "Объединение фото", чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно вручную расположить исходные изображения для создания панорамы.

При выбранных параметрах "Только перемещение" и "Привязать к изображению" Photoshop будет сохранять выравнивание перекрывающихся частей изображения и применять смешивание к изображениям, имеющим даже большую разницу в экспозиции. В режиме "Исправление перспективы" Photoshop выбирает одно из изображений как точку перспективы и растягивает и наклоняет остальные изображения для создания эффекта окружения. Используйте инструмент "Перспективы" для выбора точки и переориентации перспективы.

- После монтажа композиции нажмите кнопку "ОК" для создания панорамы, как нового файла Photoshop. Эта композиция откроется в Photoshop.
- Нажмите кнопку "Сохранить композицию как..." и сохраните ее для использования в дальнейшем.



Диалоговое окно "Объединение фото"

А. Монтажный стол Б. Окно навигатора В. Палитра инструментов Г. Рабочая область Д. Строка состояния




Перемещение в диалоговом окне

❖ Выполните одно из следующих действий.


- Выберите инструмент "Рука" и захватите область просмотра, чтобы переместить вид.
- Перетащите в окне просмотра или прокрутите полосы прокрутки в окне "Навигатор". Окно просмотра имеет границы рабочей области.

Увеличение в диалоговом окне


❖ Выполните одно из следующих действий.

- Используйте инструмент "Масштаб" , чтобы приблизить изображение.
- Щелкните значок "Уменьшение"  под окном "Навигатор"
- Щелкните значок "Увеличение"  под окном "Навигатор"
- Для приближения нажмите клавиши "Ctrl" + "+" (Windows) или "Command" + "+" (Mac OS).
- Для уменьшения нажмите клавиши "Ctrl" + "-" (Windows) или "Command" + "-" (Mac OS).



Перестановка изображений на монтажном столе

❖ Монтажный стол предназначен для ручного расположения изображений для композиции Photomerge. Чтобы использовать монтажный стол, выберите инструмент "Выбрать изображение" , затем выполните одно или несколько из следующих действий:

- Перетащите изображение с монтажного стола в рабочую область, чтобы добавить его в композицию
- Перетащите изображение из рабочей области на монтажный стол, чтобы удалить его из композиции.
- Щелкните дважды изображение на монтажном столе, чтобы добавить его в композицию.



 Убедитесь, что выбран параметр "Привязать к изображению", чтобы происходила автоматическая привязка перекрывающихся изображений в том месте, где обнаружено одинаковое изображение.

Поворот изображений

❖ Выберите инструмент "Выбрать изображение" , и щелкните изображение, которое необходимо повернуть. Выберите инструмент "Поворот" , щелкните возле угла изображение и тащите его мышью по кругу относительно центра изображения.


Редактирование перспективы компоновки

Инструмент "Исправление перспективы" выбирает изображение, которое будет являться опорным, что влияет на перспективу композиции. По умолчанию точка перспективы находится в центральном изображении (при выборе оно помечается синей границей). Может быть только одна точка перспективы.

- 1 Выберите "Исправление перспективы" в области "Настройки" диалогового окна Photomerge
- 2 Выберите инструмент "Исправление перспективы" , и щелкните изображение в рабочей области, чтобы установить на него точку перспективы
- 3 При необходимости используйте инструмент "Выбрать изображение" , чтобы скорректировать положение оставшихся изображений. Красной границей обозначено выделенное изображение, не содержащее точку перспективы.

При применении к композиции перспективной коррекции, изображения без точки перспективы прикрепляются к изображению, содержащему ее. Эту связь можно разорвать, щелкнув кнопку "Только перемещение", разделив изображения в рабочей области или перенеся изображение с точкой перспективы на монтажный стол. При разрыве связи изображения принимают свою первоначальную форму.

Перспективная коррекция работает примерно до углов обзора 120°. Для получения более широкого угла обзора снимите параметр "Исправление перспективы".

 Чтобы изменить перспективу композиции, выберите инструмент "Исправление перспективы" и щелкните изображение в рабочей области. Обратите внимание, что перспектива композиции меняется в зависимости от того, какое изображение содержит точку перспективы.

Глава 9: Выделение

Для применения изменений к частям изображения сначала необходимо выделить пиксели, которые составляют указанные части. В программе Photoshop пиксели выбираются при помощи инструментов выделения либо посредством рисования маски и загрузки этой маски в качестве выделенной области. Для выделения и работы с векторными объектами в программе Photoshop используются группы инструментов выделения "Перо" и "Фигура". В этом разделе описываются инструменты и методы выделения пикселей.

Выделение

О выделении пикселей

Выделение – это обособление одной или нескольких частей изображения. Выделяя определенные области, можно редактировать или применять эффекты и фильтры не ко всему изображению, а только к его части, остальная часть изображения при этом остается нетронутой.

В программе Photoshop присутствуют отдельные наборы средств для выделения растровых и векторных данных. Например, для выделения пикселей можно воспользоваться группами инструментов "Область" или "Лассо". При помощи команд из меню "Выделение" можно выделить все пиксели, отменить выделение и повторно назначить выделение.

Для выделения векторных данных можно воспользоваться группами инструментов "Перо" или "Фигура", которые создают точные кривые, называемые *контурами*. Контуры можно преобразовывать в выделенные области, а выделенные области можно преобразовывать в контуры.

Выделенные области могут быть скопированы, перемещены и вклеены либо записаны и сохранены в *альфа-канал*. В альфа-каналах выделенные области хранятся как изображения в градациях серого, называемые *масками*. Маска похожа на инверсию выделенной области: она покрывает невыделенный фрагмент изображения и защищает его от редактирования или других манипуляций. Сохраненную маску можно преобразовать обратно в выделенную область путем загрузки изображения в альфа-канал.

Примечание. Чтобы выделить определенный цвет или диапазон цветов внутри целого изображения или внутри выделенной области, необходимо воспользоваться командой "Цветовой диапазон".

См. также

“О масках и альфа-каналах” на странице 292

“Создание и редактирование масок альфа-канала” на странице 296

“Преобразование контуров в границы выделенной области” на странице 410

“Галерея инструментов выделения” на странице 29

Выделение, отмена выделения и повторное выделение пикселей

Можно выделить все видимые пиксели слоя либо снять выделение с любого выделенного пикселя.



Если инструмент работает не так, как ожидается, то, возможно, присутствует скрытая выделенная область. Воспользуйтесь командой "Отменить выделение" и повторите попытку.

Выделение всех пикселей слоя в пределах границ холста

- 1 Выберите необходимый слой в палитре "Слой".
- 2 Выберите меню "Выделение" > "Все".

Отмена выделений

- ❖ Выполните одно из следующих действий.

- Выберите пункт "Выделение" > "Отменить выделение".
- При использовании инструмента "Прямоугольная область", "Овальная область" или "Лассо" щелкните любой невыделенный участок изображения.

Повторное выделение самой последней выделенной области

- ❖ Выберите меню "Выделение" > "Выделить снова".


Выделение при помощи группы инструментов "Область"

Инструменты группы "Область" позволяют выделять прямоугольники, эллипсы, а также строки и столбцы, состоящие из одного пиксела.

- 1 Выберите один из следующих инструментов группы "Область".

Прямоугольная область	Создает прямоугольную выделенную область (либо квадратную, если нажата клавиша "Shift").
Овальная область	Создает овальную выделенную область (либо круглую, если нажата клавиша "Shift").
"Область (горизонтальная строка)" или "Область (вертикальная строка)"	Определяет границу в виде горизонтальной или вертикальной строки шириной в один пиксел.

- 2 Выберите параметр, определяющий режим работы выделения.



Параметры выделения

А. Новая выделенная область Б. Добавление к выделенной области В. Вычитание из выделенной области Г. Пересечение с выделенной областью


- 3 Укажите значение для параметра "Растушевка" на панели параметров. Включает или выключает сглаживание для инструмента "Овальная область". См. раздел "Смягчение краев выделенных областей" на странице 277.
- 4 На панели параметров выберите стиль для инструментов "Прямоугольная область" или "Овальная область".

Обычный	Определяет пропорции области при помощи перетаскивания границ.
Заданные пропорции	Устанавливает соотношение высоты к ширине. Введите значения пропорций (десятичные значения являются действительными). Например, для того чтобы нарисовать область, ширина которой в два раза больше высоты, введите значение 2 для ширины и 1 для высоты.
Заданный размер	Указывает значения для высоты и ширины области. Введите количество пикселей в целых числах.

Кроме пикселей (пикс.) для указания значения высоты и ширины можно использовать такие единицы измерения, как дюймы или сантиметры (см).


- 5 Для выравнивания выделенных областей по направляющим, сетке, фрагментам или границам документа выполните одно из следующих действий.
 - Выберите меню "Просмотр" > "Привязка" либо "Просмотр" > "Привязать к", а затем команду из подменю. Область выделения можно привязать к границам документа или к различным вспомогательным элементам Photoshop, используя подменю "Привязать к".

- 6 Выполните одно из следующих действий для выделения области.
- С помощью инструментов "Прямоугольная область" или "Овальная область" перетаскиванием курсора отметьте область, которую необходимо выделить.
 - Удерживайте нажатой клавишу "Shift", чтобы выделенная область была только квадратной или круглой (отпускать кнопку мыши следует перед тем, как отпускается клавиша "Shift").
 - Чтобы перетащить область из ее центра, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) перед началом перемещения.




Перетаскивание области от угла изображения (слева) или из центра изображения (справа) посредством нажатия клавиши "Alt"/"Option" при перемещении


- Используя инструмент "Область (горизонтальная строка)" или "Область (вертикальная строка)", щелкните рядом с областью, которую нужно выделить, а затем перетащите область в нужное место. Если выделенная область не видна, увеличьте масштаб изображения.

 Для перемещения прямоугольной или овальной области сначала переместите указатель мыши, удерживая кнопку мыши нажатой, чтобы создать границы выделенной области. Затем, удерживая нажатой клавишу "Пробел", продолжайте перетаскивание. Отпустите клавишу "Пробел", но продолжайте удерживать кнопку мыши нажатой, если необходимо продолжить настройки границ выделенной области.

Выделение при помощи инструмента "Лассо"

Инструмент "Лассо" полезен при создании выделенных областей с произвольной формой границ.

- 1 Выберите инструмент "Лассо"  и укажите параметры.
- 2 Нажмите кнопку мыши и удерживайте ее нажатой для выделения области произвольной формы.
- 3 Выберите параметр, определяющий режим работы выделения.



Параметры выделения


А. Новая выделенная область Б. Добавление к выделенной области В. Вычитание из выделенной области Г. Пересечение с выделенной областью


- 4 (Дополнительно) Установите параметр "Сглаживание" и значение для параметра "Растушевка" на панели параметров. См. раздел "Смягчение краев выделенных областей" на странице 277.
- 5 Чтобы нарисовать выделенные области с прямыми краями, не выделяя других пикселей, нажмите клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), а затем щелкните в местах начала и конца фрагмента. Можно переключаться между рисованием фрагментов с прямыми краями и с краями произвольной формы.
- 6 Чтобы стереть последние нарисованные фрагменты, удерживайте нажатой клавишу "Delete" до тех пор, пока не сотрутся точки привязки нужного фрагмента.

- 7 Чтобы закрыть границу выделенной области, отпустите кнопку мыши без нажатия клавиши "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
- 8 Чтобы дополнительно настроить границы выделенной области, подобрать фоновое изображение или создать маску, нажмите кнопку "Уточнить край" (необязательно). См. раздел "Уточнение края выделенной области" на странице 276.

Выделение при помощи инструмента "Прямолинейное лассо"

Инструмент "Прямолинейное лассо" полезен при создании выделенных областей с прямыми краями.

- 1 Выберите инструмент "Прямолинейное лассо"  и выберите параметры.
- 2 Укажите параметр, определяющий режим работы выделения.





Параметры выделения

А. Новая выделенная область Б. Добавление к выделенной области В. Вычитание из выделенной области Г. Пересечение с выделенной областью


- 3 (Дополнительно) Установите параметр "Сглаживание" и значение параметра "Растушевка" на панели параметров. См. раздел "Смягчение краев выделенных областей" на странице 277.
- 4 Щелчком мыши установите исходную точку привязки.
- 5 Выполните одно или несколько следующих действий.
 - Чтобы нарисовать фрагмент с прямыми границами, переместите курсор туда, где должно быть окончание первого сегмента, и нажмите кнопку мыши. Продолжайте нажимать кнопку мыши для установки конечных точек последующих сегментов.
 - Чтобы нарисовать прямую линию под углом 45° к предыдущей, удерживайте нажатой клавишу "Shift" при перемещении к конечной точке следующего сегмента.
 - Чтобы нарисовать сегмент произвольной формы, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) перед началом перемещения. При завершении рисования отпустите кнопку "Alt" или "Option" и кнопку мыши.
 - Чтобы стереть последние нарисованные сегменты, нажмите "Delete".
- 6 Замкните границу выделенной области следующим образом.
 - Переместите курсор инструмента "Прямолинейное лассо" к начальной точке (над указателем появится завершающий круг) и нажмите кнопку мыши.
 - Если курсор не находится над начальной точкой, то щелкните дважды указатель инструмента "Прямолинейное лассо" или щелкните кнопкой мыши, удерживая нажатой кнопку "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
- 7 Чтобы дополнительно настроить границы выделенной области, подобрать фоновое изображение или создать маску, нажмите кнопку "Уточнить край" (необязательно). См. раздел "Уточнение края выделенной области" на странице 276.

Выделение при помощи инструмента "Магнитное лассо"

При использовании инструмента "Магнитное лассо"  граница привязывается к краям указанной области изображения. Инструмент "Магнитное лассо" недоступен для изображений с 32 битами на канал.

 Инструмент "Магнитное лассо" особенно полезен для быстрого выделения объектов со сложными краями из заднего плана с высоким контрастом.

- 1 Выберите инструмент "Магнитное лассо".
- 2 Укажите параметр, определяющий режим работы выделения.



Параметры выделения

А. Новая выделенная область Б. Добавление к выделенной области В. Вычитание из выделенной области Г. Пересечение с выделенной областью

3 (Дополнительно) Установите параметр "Сглаживание" и значение для параметра "Растушевка" на панели параметров. См. раздел "Смягчение краев выделенных областей" на странице 277.

4 Установите любой из следующих параметров:

<p>Ширина</p>	<p>Чтобы указать ширину выделения, введите значение в пикселах в поле "Ширина". Инструмент "Магнитное лассо" находит края только в пределах определенного расстояния от курсора.</p> <p><i>💡 Чтобы изменить курсор лассо так, чтобы он показывал ширину, нажмите клавишу "Caps Lock". Курсор можно изменить только тогда, когда инструмент выбран, но не используется.</i></p>
<p>Контрастность</p>	<p>Чтобы установить чувствительность лассо к краям изображения, для параметра "Контрастность" укажите значение от 1 до 100 %. При более высоком значении отображаются края, которые четко выделяются на фоне окружения, при низком значении отображаются менее контрастные края.</p>
<p>Частота</p>	<p>Чтобы указать частоту, с которой лассо будет устанавливать точки привязки, укажите значение от 0 до 100 для параметра "Частота". При более высоком значении точки привязки границы выделенной области будут устанавливаться быстрее.</p> <p><i>💡 В изображении с хорошо определяемыми краями попробуйте установить высокое значение ширины и высокое значение контраста и небрежно проведите границу выделенной области. В изображении с невысоким контрастом попробуйте установить низкое значение ширины и низкое значение контраста и проводите границу выделения более точно.</i></p>
<p>Нажим пера</p>	<p>При работе с планшетом с пером следует определить параметр "Нажим пера". Когда этот параметр выбран, при увеличении нажима пера уменьшается ширина края.</p> <p><i>💡 При создании выделенной области нажмите правую квадратную скобку (]) для увеличения ширины края инструмента "Магнитное лассо" на 1 пиксел, нажмите левую квадратную скобку ([) для уменьшения ширины на 1 пиксел.</i></p>

5 Щелкните изображение, чтобы установить первую точку привязки. Точки привязки закрепляют границу выделенной области в определенном месте.

- 6 Чтобы нарисовать сегмент произвольной формы, либо отпустите, либо держите кнопку мыши нажатой, а затем переместите курсор вдоль края, который нужно выделить.

Самый последний сегмент границы выделенной области остается активным. При перемещении курсора активный сегмент будет установлен на крае изображения, находящемся в пределах ширины обнаружения, установленной на панели параметров. Периодически инструмент "Магнитное лассо" добавляет точки привязки к границам выделенной области для закрепления предыдущих сегментов.

- 7 Если граница была поставлена не на том крае, щелкните кнопкой мыши один раз для установки точки привязки вручную. Продолжайте обводить край и добавляйте точки привязки в случае необходимости.



Точки привязки закрепляют границы выделенной области на краях.

- 8 Чтобы временно переключиться на другие инструменты группы "Лассо", выполните одно из следующих действий.
- Чтобы перейти к инструменту "Лассо", удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) перед началом перемещения.
 - Чтобы перейти к инструменту "Прямолинейное лассо", удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и нажмите кнопку мыши.
- 9 Чтобы стереть последние нарисованные фрагменты или точки привязки, нажимайте клавишу "Delete" до тех пор, пока не сотрутся точки привязки нужного фрагмента.
- 10 Замкните границу выделенной области следующим образом.
- Чтобы закрыть границы с сегментом произвольной формы инструмента "Магнитное лассо", дважды нажмите кнопку мыши или нажмите "Ввод" или "Return".
 - Чтобы закрыть границу с прямолинейным сегментом, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и нажмите кнопку мыши дважды.
 - Чтобы закрыть границу, переместите курсор к начальной точке и нажмите кнопку мыши.
- 11 Чтобы дополнительно настроить границы выделенной области, подобрать фоновое изображение или создать маску, нажмите кнопку "Уточнить край" (необязательно). См. раздел "Уточнение края выделенной области" на странице 276.


Выделение при помощи инструмента "Быстрое выделение"

Инструмент "Быстрое выделение" позволяет быстро "нарисовать" выделение с помощью настраиваемого отпечатка круглой кисти. При перетаскивании курсора выделенная область расширяется наружу, автоматически определяет края изображения и следует им.

- 1 Выберите инструмент "Быстрое выделение".
- 2 Выберите параметр, определяющий режим работы выделения: "Новая выделенная область", "Добавление к выделенной области", "Вычитание из выделенной области".

Если никакой параметр не выбран, по умолчанию используется "Новая выделенная область". После завершения первоначального выделения значение параметра автоматически изменяется на "Добавление к выделенной области".

- Чтобы изменить размер отпечатка кисти инструмента "Быстрое выделение", щелкните меню "Кисть" на панели параметров и введите размер в пикселах или задайте его с помощью ползунка "Диаметр". С помощью параметров раскрывающегося меню "Размер" можно установить чувствительность размера отпечатка кисти к давлению пера или копировального колесика.

 При создании выделения нажмите правую квадратную скобку (]), чтобы увеличить размер отпечатка кисти инструмента "Быстрое выделение", нажмите левую квадратную скобку ([), чтобы уменьшить его.

- Выберите параметры инструмента "Быстрое выделение".


Образец всех слоев	Создает выделенную область на основе всех слоев, а не только выделенного в данный момент слоя.
Усилить автоматически	Уменьшает неровности и блочность границы выделенной области. Параметр "Усилить автоматически" автоматически передвигает границу выделенной области по направлению к краям изображения и применяет некоторые приемы уточнения краев, доступные для использования вручную в диалоговом окне "Уточнить край" с помощью параметров "Сгладить", "Контрастность" и "Радиус".

- Внутри части изображения, которую необходимо выделить, можно рисовать.

По мере рисования выделяемая область расширяется. Если обновление происходит медленно, продолжайте перетаскивание, оставляя время на завершение работы по выделению. При рисовании вблизи краев какой-либо фигуры выделяемая область расширяется таким образом, чтобы ее граница следовала контурам этой фигуры.



Рисование с помощью инструмента "Быстрое выделение" для расширения выделенной области

 Если прекратить перетаскивание курсора, а затем щелкнуть в соседней области или выполнить перетаскивание в ней, выделенная область расширится таким образом, чтобы включить новую область.


- Чтобы вычесть часть из выделенной области, щелкните "Вычитание" на панели параметров и перетащите курсор над существующей выделенной областью.
- Чтобы временно переключиться между режимами добавления и вычитания, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac).
- Чтобы изменить курсор инструмента, выберите команду "Редактирование" > "Установки" > "Курсоры" > "Рисующие курсоры" (Windows) или "Photoshop" > "Установки" > "Курсоры" > "Рисующие курсоры" (Mac OS).


"Нормальный кончик кисти" представляет собой стандартный курсор для инструмента "Быстрое выделение", при этом знаки плюса и минуса отображают режим выделения.


- Чтобы дополнительно настроить границы выделенной области, подобрать фоновое изображение или создать маску, нажмите кнопку "Уточнить край" (необязательно). См. раздел "Уточнение края выделенной области" на странице 276.

Выделение при помощи инструмента "Волшебная палочка"

Инструмент "Волшебная палочка" позволяет выделить однородно закрашенную область (например, красный цветок) без обводки его контура. Для выделения с помощью инструмента "Волшебная палочка" указывается цветовой диапазон, или *допуск*, определяющий схожесть с пикселом, заданным щелчком мыши.

 Инструмент "Волшебная палочка" нельзя применять к изображениям с 32 битами на канал или в битовом режиме.

- Выберите инструмент "Волшебная палочка" .
- Укажите параметр, определяющий режим работы выделения. Курсор инструмента "Волшебная палочка" изменяется в зависимости от того, какой параметр выбран.



Параметры выделения

А. Новая выделенная область Б. Добавление к выделенной области В. Вычитание из выделенной области Г. Пересечение с выделенной областью

- На панели параметров можно выбрать один из следующих параметров:

Допуск	Определяет схожесть или различие между выделяемыми пикселями. Введите значение в пикселях в пределах от 0 до 255. При указании невысокого значения будут выбираться только несколько цветов, сильно похожих на заданный пиксел. При указании более высокого значения будут выбраны пиксели из более широкого диапазона.
Сглаживание	Создает выделенную область с гладкими краями.
Смежные пиксели	Выделяет только смежные области, состоящие из одинаковых цветов. В противном случае будут выбраны все подходящие по цвету пиксели изображения.
Образец всех слоев	Выделяет цвета, используя данные всех видимых слоев. В противном случае инструмент "Волшебная палочка" выбирает цвета только с активного слоя.

- Щелчком мыши на изображении выберите нужный цвет. Если выбран параметр "Смеж. пикс.", то будут выбраны все смежные пиксели в допустимом цветовом диапазоне. В противном случае выделяются все пиксели из допустимого цветового диапазона.
- Чтобы дополнительно настроить границы выделенной области, подобрать фоновое изображение или создать маску, нажмите кнопку "Уточнить край" (необязательно). См. раздел "Уточнение края выделенной области" на странице 276.

Выбор цветового диапазона


Команда "Цветовой диапазон" определяет цвет или диапазон цветов из текущей выделенной области или всего изображения. Если нужно заменить выделенную область, убедитесь, что все выделения были отменены перед применением этой команды. Инструмент "Цветовой диапазон" недоступен для изображений с 32 битами на канал.

Чтобы уточнить текущую выделенную область, несколько раз воспользуйтесь командой "Цветовой диапазон" для выбора подмножества цветов. Например, для выделения зеленых областей в голубой выделенной области выберите "Голубые" в диалоговом окне "Цветовой диапазон", а затем нажмите кнопку "ОК". Затем заново откройте диалоговое окно "Цветовой диапазон" и выберите "Зеленые". (Результат едва различим, так как при помощи этого метода выделяются части цветов без смещения цветов.)


- 1 Выберите меню "Выделение" > "Цветовой диапазон".
- 2 Выберите инструмент "По образцам" из меню "Выделить".

Также можно указать цвет или тоновый диапазон из меню "Выделить", но настраивать такое выделение нельзя. Использование параметра "Вне СМΥК" допускается только в изображениях RGB и Lab. (Оттенки, лежащие за границами цветового охвата выводящего устройства, являются цветами RGB и Lab, которые не могут быть напечатаны выводящим устройством.)

- 3 Выберите один из следующих параметров отображения:

Выделение	Показывает, что будет выделено из тех цветов, которые взяты из изображения. Белые области являются выделенными пикселями, черные области отображают невыделенные пиксели, а серые области являются частично выделенными.
Изображение	Показывает изображение целиком. Например, необходимо взять образец из той части изображения, которая не отображается на экране.  Для переключения между режимами предварительного просмотра "Изображение" и "Выделение" диалогового окна "Цветовой диапазон" нажмите клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).

- 4 Установите курсор пипетки над изображением или областью контрольного просмотра, а затем нажмите кнопку мыши для выбора цвета в качестве образца.



Взятие образца


5 Настройте диапазон цветов, выбрав его при помощи ползунка "Разброс" или ввода значения. Параметр "Разброс" управляет шириной диапазона цветов в выделенной области, он увеличивает или уменьшает количество отдельно выделенных пикселей (серые области в контрольном просмотре выделенной области). Установите низкое значение параметра "Разброс" для ограничения цветового диапазона, для увеличения цветового диапазона поставьте более высокое значение.



Увеличение разброса расширяет количество выделенных пикселей

6 Настройте выделенную область следующим образом.

- Чтобы добавить цвета, выберите пипетку с плюсом, а затем щелкните область контрольного просмотра или изображение.
- Чтобы удалить цвета, выберите пипетку с минусом, а затем щелкните область контрольного просмотра или изображение.

 Чтобы временно включить пипетку с плюсом, удерживайте нажатой клавишу "Shift". Удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) для включения пипетки с минусом.

7 Чтобы включить просмотр выделенной области в окне изображения, выберите настройки для параметра "Просмотр".

- 8 Чтобы вернуться к первоначальному выделению, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и нажмите кнопку "Восстановить".
- 9 Для сохранения и загрузки настроек диапазона цветов воспользуйтесь кнопками "Сохранить" и "Загрузить" в диалоговом окне "Цветовой диапазон" для сохранения и повторного использования текущих настроек.

Примечание. При появлении сообщения "Ни один пиксел не выделен более чем на 50 %" границы выделенной области не будут видны. Возможно, был выбран такой цвет в списке "Выделить", как "Красные", когда в изображении нет оттенков красного с высокой насыщенностью.

Ознакомительный видеофильм о создании выделенных областей см. по адресу www.adobe.com/go/vid0002_ru.

Настройка выделения пикселей

Перемещение, скрытие или инверсия выделенной области

Можно перемещать границы выделенной области по изображению, скрывать границы выделенной области и инвертировать выделенные области так, чтобы ранее невыделенная часть изображения была выделена.



Примечание. Чтобы переместить саму выделенную область, а не ее границы, воспользуйтесь инструментом "Перемещение". См. раздел "Перемещение выделенной области" на странице 279.


См. также

"Применение трансформирования" на странице 230


"Отображение или скрытие вспомогательных элементов" на странице 50

Перемещение границ выделенной области

- 1 При работе с любым инструментом выделения выберите в панели параметров режим "Новая выделенная область"  и переместите курсор внутрь границ выделенной области. Курсор изменяется , сообщая о том, что выделенную область можно перемещать.
- 2 Перетащите границу, чтобы выделить другую область изображения. Можно частично перетащить границу выделенной области за границы холста. При перетаскивании ее обратно исходная граница окажется целой. Также можно перетащить границы выделенной области в окно другого изображения.



Исходная граница выделенной области (слева) и перемещенная граница выделенной области (справа)

 Можно применить геометрические преобразования для изменения формы границ выделенной области.

Управление перемещением выделенной области

- Чтобы направление перемещения было кратно 45°, удерживайте нажатой клавишу "Shift" во время перемещения.
- Чтобы перемещать выделенную область по одному пикселу, воспользуйтесь клавишами со стрелками.

- Чтобы перемещать выделенную область по 10 пикселей, воспользуйтесь клавишами со стрелками, удерживая нажатой клавишу "Shift".

Отображение или скрытие краев выделенной области

Выполните одно из следующих действий.

- Выберите "Просмотр" > "Вспомогательные элементы". С помощью этой команды можно показать или скрыть границы выделенной области, сетки, направляющие, целевые контуры, фрагменты, комментарии, границы слоев, счетчик и "быструю" направляющую.
- Выберите меню "Просмотр" > "Вспомогательные элементы". Этот параметр позволяет отобразить (или скрыть) границы выделенной области, при этом действие производится только с текущей выделенной областью. Границы выделенной области появятся снова при создании другого выделения.

Выделение невыделенных частей изображения

- ❖ Выберите меню "Выделение" > "Инверсия".




Этот параметр можно использовать для выделения всей области изображения, расположенной за пределами выделенной области. Выделите задний план при помощи инструмента "Вошебная палочка", а затем произведите инверсию выделения.

Настройка выделенных областей вручную

Инструменты выделения можно использовать для добавления или вычитания из существующих выделений пикселей.


Перед добавлением или вычитанием выделенной области можно установить параметр "Сглаживание" и значение для параметра "Растушевка" на панели параметров аналогично тем, что использовались в исходном выделении.

Добавление к выделенной области или выбор дополнительной области

- 1 Выделите область.
- 2 С помощью любого инструмента выделения выполните одно из следующих действий.
 - Выберите параметр "Добавление к выделенной области"  на панели параметров, а затем перемещайте курсор при нажатой кнопке мыши для добавления к выделенной области.
 - Удерживайте нажатой клавишу "Shift" и нажмите и удерживайте кнопку мыши для добавления к выделенной области.


При добавлении к выделенной области рядом с курсором появится знак плюса.

Вычитание из выделенной области

- 1 Выделите область.
- 2 С помощью любого инструмента выделения выполните одно из следующих действий.
 - Выберите параметр "Вычитание из выделенной области"  на панели параметров, а затем перемещайте курсор при нажатой кнопке мыши для вычитания из выделенной области.
 - Удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и нажмите и удерживайте кнопку мыши для вычитания из выделенной области.


При вычитании из выделенной области рядом с курсором появится знак минуса.

Выделение области, пересекающейся с другими выделенными областями

- 1 Выделите область.
- 2 При помощи любого инструмента выделения выполните одно из следующих действий.
 - Выберите параметр "Пересечение с выделенной областью"  на панели параметров, а затем перемещайте курсор при нажатой кнопке мыши.

- Для выделения пересечения выделенных областей удерживайте сочетание клавиш "Alt" и "Shift" (Windows) или "Option" и "Shift" (Mac OS) и, нажав и удерживая кнопку мыши, проведите указателем над исходной выделенной областью, создав новую выделенную область, пересечение с которой нужно получить.

При выделении пересечения рядом с курсором появится знак x.



Пересечение выделенных областей


Расширение или сжатие выделенной области на определенное число пикселей

- 1 Воспользуйтесь одним из инструментов выделения для создания выделенной области.
- 2 Выберите меню "Выделение" > "Модификация" > "Расширить" или "Сжать".
- 3 В полях "Расширить на" и "Сжать на" введите количество пикселей от 1 до 100 и нажмите кнопку "ОК".

Граница увеличится или уменьшится на заданное число пикселей. Любая часть границы выделенной области, которая идет вдоль края холста, остается без изменений.

Создание выделенной области рядом с границей выделенной области

Команда "Граница" позволяет выделить полосу пикселей внутри существующих границ выделенной области и снаружи. Это полезно, когда возникает необходимость выделения границы или полосы пикселей вокруг изображения, а не самого изображения, например для того чтобы удалить ореол вокруг вставленного объекта.



Исходная выделенная область (слева), выделенная область после выполнения команды "Граница": 5 пикселей (справа)

- 1 Воспользуйтесь одним из инструментов выделения для создания выделенной области.
- 2 Выберите меню "Выделение" > "Модификация" > "Граница".
- 3 Введите количество пикселей от 1 до 200 для выделения полосы пикселей вокруг исходной выделенной области и нажмите "ОК".

Новая выделенная область окружает исходную выделенную область, ее центр находится на границе исходной выделенной области. Например, полоса из 20 пикселей является новой выделенной областью с гладкими краями, которая выступает на 10 пикселей от исходного выделения и углубляется на 10 пикселей внутрь его.

Расширение выделенной области для включения областей с похожим цветом

Выполните одно из следующих действий.

- Выберите меню "Выделение" > "Смежные пиксели" для включения в выделенную область всех смежных пикселей, которые попадают в диапазон допуска, установленный в параметрах инструмента "Волшебная палочка".
- Выберите меню "Выделение" > "Подобные оттенки" для включения из изображения в выделенную область пикселей, необязательно смежных, попадающих в диапазон допуска.

Чтобы увеличить выделение в кратное число раз, запустите эту команду еще раз.

Примечание. Команды "Подобные оттенки" и "Смежные пиксели" нельзя использовать в изображениях в битовом режиме или в изображениях с 32 битами на канал.

Удаление изолированных пикселей из выделенных областей на основе цвета

- 1 Выберите меню "Выделение" > "Модификация" > "Оптимизировать".
- 2 В поле "Радиус" введите количество пикселей от 1 до 100 и нажмите "ОК".

Для каждого пикселя в выделенной области программа Photoshop анализирует пиксели вокруг него, находящиеся в пределах расстояния, указанного в параметре "Радиус". Если выделено более половины окружающих пикселей, то пиксел остается в выделенной области, а невыделенные пиксели вокруг него добавляются к выделенной области. Если выбрано меньше половины окружающих пикселей, то пиксел удаляется из выделенной области. В итоге происходит удаление мозаичности и сглаживание острых углов и зубчатых линий выделения.


Уточнение края выделенной области

Параметр "Уточнить край" улучшает качество границ выделенной области и позволяет просмотреть выделенную область с различными вариантами заднего плана для удобного редактирования.


- 1 Создайте выделенную область с помощью любого инструмента выделения.
- 2 Чтобы откорректировать выделенную область, нажмите кнопку "Уточнить край" на панели параметров инструмента выделения либо выберите пункт меню "Выделение" > "Уточнить край".

Радиус	Задаёт вокруг границ выделенной области размер области, в пределах которой выполняется обработка краев. Увеличьте радиус, чтобы создать более точную границу выделенной области на участках с мягкими переходами или мелкими деталями типа коротких волос или шерсти либо с размытыми границами.
Контрастность	Повышает четкость границ выделенной области и удаляет нечеткие искажения. Увеличение контрастности позволяет удалить избыточный шум вблизи границ выделенной области, вызванный высоким значением параметра "Радиус".
Сглаживание	Сокращает искривленные области ("выпуклости и впадины") в границе выделенной области, создавая более плавные очертания. Введите значение от 0 до 100 либо задайте его с помощью ползунка.
Растушевка	Создает переход с размытыми краями между выделенной областью и окружающими ее пикселями. Чтобы определить ширину растушеванного края, введите значение от 0 до 255 или задайте его с помощью ползунка.

Сжатие/Расширение	Стягивает либо расширяет границы выделенной области. Введите значение или задайте его с помощью ползунка от 0 до 100 %, чтобы расширить границы, и от 0 до -100 %, чтобы сжать. Наиболее удобное средство для выполнения тонких корректировок в выделенных областях с размытыми краями. Стягивание выделенной области позволяет удалить с границ выделенной области ненужный цвет фона.
-------------------	---

 В изображениях, цвет выделенного объекта в которых отличается от цвета заднего плана, попробуйте увеличить значение "Радиус", примените параметр "Контрастность" для увеличения резкости краев, после чего откорректируйте изображение с помощью ползунка "Сжатие/Расширение". При работе с изображениями в градациях серого либо изображениями, цвет выделенного объекта в которых близок к цвету фона, сначала попробуйте выполнить сглаживание, а затем последовательно примените параметры "Растушевка" и "Сжатие/Расширение".

- Щелкните значок "Просмотр выделенной области", чтобы изменить режимы просмотра. Нажмите кнопку "Описание", чтобы получить сведения о каждом режиме.
- Установите либо снимите флажок "Просмотр", чтобы включить или выключить предварительный просмотр обработки границ.
- Выберите инструмент "Масштаб", чтобы уменьшить или увеличить изображение во время корректировки выделенной области.
- Инструмент "Рука" позволяет перемещать изображение.

 Дважды щелкните значок режима просмотра "Быстрая маска", чтобы изменить цвет или непрозрачность маски.

- Чтобы сохранить настройку выделенной области, нажмите кнопку "ОК".

Смягчение краев выделенных областей

Сгладить острые края выделенной области можно при помощи сглаживания и растушевки.

Сглаживание Сглаживает зубчатые края выделения, смягчая цветовой переход между краевыми пикселями и пикселями заднего плана. Так как изменяются только пикселы на краях, то детализация изображения не ухудшается. Сглаживание полезно при вырезании, копировании и вставке выделений во время создания коллажей.

Сглаживание доступно для инструментов "Лассо", "Прямолинейное лассо", "Магнитное лассо", "Овальная область" и "Волшебная палочка". (Выберите инструмент для отображения его панели параметров.)

Примечание. Этот параметр необходимо установить перед использованием данных инструментов. После создания выделенной области нельзя добавить сглаживание.

Растушевка Размывает границы посредством создания перехода между выделенной областью и окружающими ее пикселями. Данное размытие приводит к потерям детализации на краях выделенной области.

Растушевку можно установить для инструментов "Область", "Лассо", "Прямолинейное лассо" и "Магнитное лассо" как во время использования инструмента, так и после создания существующей выделенной области.

Примечание. Растушевка заметна только при перемещении, вырезании, вставке, копировании и заливке выделенной области.

Выделение пикселей при помощи сглаживания

- Выберите инструмент "Лассо", "Прямолинейное лассо", "Магнитное лассо", "Овальная область" или "Волшебная палочка".
- Установите параметр "Сглаживание" на панели параметров.

Определение растушеванного края для инструмента выделения


- Выберите любой из инструментов групп "Область" или "Лассо".

- 2 Укажите значение параметра "Растушевка" на панели параметров. Это значение определяет ширину растушеванного края и может находиться в диапазоне от 0 до 250 пикселей.

Определение растушеванного края для существующей выделенной области

- 1 Выберите пункты меню "Выделение" > "Модификация" > "Растушевка".
- 2 Введите значение в поле "Радиус растушевки" и нажмите кнопку "ОК".

Примечание. Маленькая область выделения, созданная с большим радиусом растушевки, может быть настолько расплывчатой, что ее края будут невидимы, и, таким образом, это не будет являться выделенной областью. При появлении сообщения "Ни один пиксел не выделен более чем на 50 %" нужно либо уменьшить радиус растушевки, либо увеличить размер выделенной области, либо нажать кнопку "ОК" для принятия маски с текущими настройками и создать выделенную область, в которой не будут видны края.



А



Б


Выделение с растушевкой и без растушевки.

А. Выделение без растушевки, то же самое выделение, залитое узором Б. Выделение с растушевкой, то же самое выделение, залитое узором

Удаление пикселей каймы из выделенной области

При перемещении или вставке сглаженной выделенной области некоторые окружающие границу выделения пиксели попадают в выделенную область. Это может привести к появлению каймы или ореола вокруг краев вставленной выделенной области. Группа команд "Обработка краев" позволяет редактировать нежелательные пиксели на краях.

- Команда "Устранить кайму" заменяет цвет любого пикселя каймы на цвет пикселей, удаленных от края выделения так, что уже не содержат цвет заднего плана.
- Команды "Удалить черный ореол" и "Удалить белый ореол" полезны, когда сглаживание выделения происходило на черном или белом заднем плане, а потом выделение будет вставляться на другой задний план. Например, сглаженный черный текст на белом заднем плане имеет серые пиксели на краях, которые будут видны на цветном заднем плане.

 Также можно удалить ореол при помощи ползунков дополнительных параметров наложения диалогового окна "Стили слоя", которые позволяют удалить области из слоя или сделать их прозрачными. В этом случае можно сделать прозрачными черные или белые области. Щелкните ползунки при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) для их разделения, разделение ползунков позволяет удалять ореол и оставлять сглаженные края.

Уменьшение ореола вокруг выделенной области


- 1 Выберите меню "Слой" > "Обработка краев" > "Устранить кайму".
- 2 Введите значение в поле "Ширина" для указания области, в которой будет производиться поиск пикселей. В большинстве случаев достаточно расстояния в 1 или 2 пикселя.
- 3 Нажмите кнопку "ОК".


Удаление ореола из выделенной области

- ❖ Выберите меню "Слой" > "Обработка краев" > "Удалить черный ореол" или "Слой" > "Обработка краев" > "Удалить белый ореол".

Перемещение и копирование выделенных пикселей

Перемещение выделенной области

- 1 Выберите инструмент "Перемещение" .
- 2 Переместите курсор внутрь границы выделенной области и перетащите выделенную область в новое место. Если выделено несколько областей, то при перетаскивании все они будут перемещены.



Исходная выделенная область (слева) и выделенная область после перемещения с помощью инструмента "Перемещение" (справа)

Копирование выделенных областей

Можно воспользоваться инструментом "Перемещение" для копирования выделенных областей при перетаскивании их внутри изображения или между изображениями либо копировать и перемещать выделенные области при помощи команд "Скопировать", "Скопировать совмещенные данные", "Вырезать" и "Вклеить". Перетаскивание при помощи инструмента "Перемещение" экономит память, так как буфер обмена при данной операции не используется, в отличие от команд "Скопировать", "Скопировать совмещенные данные", "Вырезать" и "Вклеить".

Скопировать Копирует выделенные области на текущем слое.

Скопировать совмещенные данные Создает совмещенную копию всех видимых слоев в выбранной области.

Вклеить Вклеивает вырезанную или скопированную выделенную область в другую часть изображения или в другое изображение в виде нового слоя. Если уже имеется выделенная область, то команда "Вклеить" помещает скопированную выделенную область на текущую выделенную область. Если текущей выделенной области нет, то команда "Вклеить" помещает скопированную выделенную область в середину области просмотра.

Вклеить в Вставляет вырезанную или скопированную выделенную область внутрь другой выделенной области в том же изображении или другом. Исходная выделенная область вставляется на новый слой, а граница конечной выделенной области преобразуется в слой-маску.

Когда выделенная область или слой вставляется между изображениями с различными разрешениями, вставляемые данные сохраняют свои размеры в пикселах. Это может привести к тому, что вставляемый фрагмент может обладать неправильными пропорциями относительно нового изображения. Воспользуйтесь командой "Размер изображения" для создания одинакового разрешения у исходного и конечного изображений перед копированием и вставкой либо воспользуйтесь командой "Свободное трансформирование" для изменения размера вставленного фрагмента.

В зависимости от настроек управления цветом и цветового профиля файла (или импортируемых данных) может появиться сообщение об обработке цветовой информации файла (или импортируемых данных).

См. также


"О слоях и векторных масках" на странице 343

"Настройка управления цветом" на странице 142


Копирование выделенной области

- 1 Выберите область, которую нужно скопировать.
- 2 Выберите меню "Редактирование" > "Скопировать" или "Редактирование" > "Скопировать совмещенные данные".

Копирование выделенной области при перетаскивании


- 1 Выберите инструмент "Перемещение"  или удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS) для включения инструмента "Перемещение".
- 2 Удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и перетащите выделенную область, которую нужно скопировать и переместить.

Для копирования между изображениями перетащите выделенную область из активного окна изображения в окно конечного изображения. Если ничего не выбрано, будет скопирован активный слой целиком. При перетаскивании выделенной области граница другого окна изображения будет подсвечена, если такое перетаскивание возможно.



Перетаскивание выделенной области в другое изображение

Создание нескольких копий выделенной области внутри изображения

- 1 Выберите инструмент "Перемещение"  или удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS) для включения инструмента "Перемещение".
- 2 Скопируйте выделенную область следующим образом.
 - Удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и перетащите выделенную область.
 - Чтобы скопировать выделенную область и сдвинуть дубликат на 1 пиксел, удерживайте нажатой клавишу "Alt" или "Option" и нажмите любую кнопку со стрелкой.

- Чтобы скопировать выделенную область и сдвинуть дубликат на 10 пикселей, удерживайте нажатым сочетание клавиш "Alt" и "Shift" (Windows) или "Option" и "Shift" (Mac OS) и нажмите любую кнопку со стрелкой.

До тех пор пока нажата клавиша "Alt" или "Option", при каждом нажатии кнопки со стрелкой создается копия выделенной области и сдвигается на определенное расстояние от последнего дубликата. В этом случае копия будет сделана на том же слое.

Вставка одной выделенной области в другую


- 1** Вырежьте или скопируйте часть изображения, которую нужно вставить.
- 2** Выберите часть изображения, в которую нужно вставить выделенную область. Исходная и конечная выделенные области могут быть либо в одном и том же, либо в разных изображениях Photoshop.
- 3** Выберите меню "Редактирование" > "Вклеить в". Содержимое исходной выделенной области появится внутри конечной выделенной области.

Операция "Вклеить в" добавляет слой и слой-маску к изображению. В палитре "Слои" новый слой содержит миниатюру слоя со вставленной выделенной областью, а также миниатюру слоя-маски. Слой-маска создан из вставленной выделенной области: выделенная область не замаскирована (белая), оставшаяся часть слоя замаскирована (черная). Слой и слой-маска не связаны, то есть их можно перемещать независимо друг от друга.



Использование команды "Вклеить в"

А. Выделенная область изображения Б. Копируемое изображение В. Команда "Вклеить в" Г. Миниатюры слоя и слоя-маски в палитре "Слой" Д. Перемещение вклеенного изображения

- 4 Выберите инструмент "Перемещение"  или удерживайте клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS) для включения инструмента "Перемещение". Затем перетаскивайте исходное выделение, пока та часть, которая нужна, не появится из-за маски.
- 5 Чтобы определить, какая часть изображения видна из-под маски, щелкните миниатюру слоя-маски в палитре "Слой", выберите инструмент рисования и отредактируйте маску следующим образом.
 - Чтобы скрыть еще большую часть изображения, закрасьте маску черным цветом.
 - Чтобы открыть фрагмент изображения, закрасьте маску белым цветом.
 - Чтобы частично открыть фрагмент изображения, закрасьте маску серым цветом.
- 6 При достижении удовлетворительного результата выберите меню "Слой" > "Объединить с предыдущим" для объединения нового слоя и слоя-маски с предыдущим слоем и сохраните внесенные изменения.

Копирование между приложениями

При помощи команд "Скопировать", "Вырезать" или "Вклеить" можно скопировать выделенные области в программе Photoshop и вставить их в другие приложения либо скопировать иллюстрацию из других приложений в Photoshop. Вырезанные или скопированные выделенные области остаются в буфере обмена до тех пор, пока не

будет вырезана или скопирована другая выделенная область. С помощью перетаскивания можно также копировать иллюстрации между приложениями Photoshop и Illustrator.

В некоторых случаях содержимое буфера обмена будет преобразовано в растровое изображение. Photoshop выдает предупреждение, когда векторная иллюстрация растрируется.

Примечание. Изображение растрируется с разрешением того файла, в который оно вставляется.

См. также

“О смарт-объектах” на странице 334

“О форматах файлов и сжатии” на странице 496

“Удаление пикселей каймы из выделенной области” на странице 278

Вклеивание иллюстраций PostScript из другого приложения

- 1 Выберите иллюстрацию в другом приложении, а затем выберите меню "Редактирование" > "Скопировать".
- 2 Затем выберите изображение, в которое нужно вклеить выделенную область.
- 3 Выберите меню "Редактирование" > "Вклеить".
- 4 В диалоговом окне "Вклеивание" выберите один из следующих параметров "Параметры вклеивания".

Смарт-объект	Помещает иллюстрацию на новый слой как смарт-объект.
Пиксели	Растрирует иллюстрации при их вклейке. Растрирование преобразует математически заданную векторную иллюстрацию в пиксели.
Контуры	Вклеивает копию как контур в палитре "Контуры". При копировании типа из Illustrator необходимо сначала преобразовать его в контуры.
Слой-фигура	Создает новый слой-фигуру, в котором используются контуры в виде векторной маски. <i>Примечание.</i> При копировании иллюстрации из Adobe Illustrator установки буфера обмена по умолчанию могут запретить появление диалогового окна "Вклеить" в Photoshop. Выберите пункт "AICB" в установках обработки файлов и буфера обмена диалогового окна "Установки" программы Illustrator, чтобы при вставке иллюстрации в Photoshop появлялась возможность выбора параметров команды "Вклеить".

- 5 Если на предыдущем шаге был выбран параметр "Вклеить как пиксели", то в панели параметров можно выбрать "Сглаживание" для создания плавного перехода между краями выделенной области и окружающими пикселями.

Примечание. Можно использовать группу команд "Обработка краев", если данные уже объединены и происходит попытка повторного извлечения и растрирования данных.

Сохранение содержимого буфера обмена при выходе из программы Photoshop


- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - (Windows) Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Основные".
 - (Mac OS) Выберите "Photoshop" > "Установки" > "Основные".
- 2 Выберите параметр "Экспорт буфера обмена" для сохранения содержимого буфера обмена после выхода из программы Photoshop.

Копирование иллюстраций при помощи перетаскивания

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
- Перетащите один или несколько векторных объектов Illustrator в открытое в программе Photoshop изображение. При этом создается векторный слой смарт-объекта в изображении. Выберите меню "Слой" > "Смарт-объекты" > "Редактировать содержимое", чтобы открыть содержимое в программе Illustrator для редактирования.
- Чтобы скопировать векторный объект в программу Photoshop как путь, удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS) при перетаскивании объекта из программы Illustrator.
- Чтобы скопировать содержимое текущего выделенного слоя из Photoshop в Illustrator, воспользуйтесь инструментом "Перемещение" для перемещения содержимого из окна Photoshop в открытый документ Illustrator.

Удаление и извлечение объектов

Удаление (вырезание) объекта из фотографии

- 1 В палитре "Слой" выделите слой, содержащий объект, который нужно удалить.
- 2 При помощи одного из инструментов выделения выделите объект, который нужно удалить.
- 3 Если нужно уточнить выделенную область, нажмите кнопку "Редактирование в режиме "Быстрая маска"  на панели инструментов. Photoshop маскирует или покрывает невыделенные области изображения полупрозрачным цветом. Выберите кисть с подходящим размером в панели параметров. Для добавления к маске используйте черный цвет, белый цвет удаляет область изображения.
- 4 Чтобы удалить выделенный объект, выберите меню "Редактирование" > "Вырезать".

См. также

"Извлечение объекта с заднего плана" на странице 284


Удаление выделенных пикселей

- ❖ Выберите меню "Редактирование" > "Очистить" или нажмите клавишу "Backspace" (Windows) или "Delete" (Mac OS). Чтобы вырезать выделенную область в буфер обмена, выберите меню "Редактирование" > "Вырезать".


При удалении выделенной области с заднего плана или со слоя с выбранным параметром "Блокировать прозрачность" в палитре "Слой" исходное изображение заменяется пикселями цвета заднего плана. При удалении выделенной области со слоя без использования параметра "Блокировать прозрачность" исходная область заменяется прозрачными пикселями.

Извлечение объекта с заднего плана

Фильтр "Извлечь" позволяет легко отделить объект и удалить его задний план на слое. Даже объекты с тонкими, сложными или неопределенными краями могут быть отделены от заднего плана при минимальных усилиях. Инструментами в диалоговом окне "Извлечь" можно указать, какую часть изображения нужно извлечь.

 В более простых случаях попробуйте воспользоваться инструментом "Фоновый ластик".

При извлечении объекта Photoshop заменяет его задний план прозрачными пикселями. Пиксели на краю объекта лишаются цветовых компонентов, которые были связаны с задним планом, поэтому при объединении такого объекта с новым задним планом не появится цветного ореола.



Выделенная область выделяется цветом и заливается, а потом происходит извлечение объекта

💡 После извлечения можно вернуть непрозрачность заднего плана и создать другие эффекты при помощи меню "Редактирование" > "Ослабить".


- 1 В палитре "Слои" выделите слой, содержащий объект, который нужно извлечь. Если выбран задний план, то после извлечения он станет обычным слоем. Если слой содержит выделенные области, то при извлечении будет удален задний план только в выделенной области.


💡 Во избежание потери исходного изображения создайте дубликат слоя или сделайте снимок состояния исходного изображения.


- 2 Выберите меню "Фильтр" > "Извлечь", а затем установите значения следующих параметров инструмента.

Размер кисти	Введите значение или перетащите ползунок для определения ширины инструмента "Подсветка краев" . Также можно воспользоваться параметром "Размер кисти" для указания ширины инструментов "Ластик", "Очистка краев", "Обработка краев".
Подсветка	Выберите цвет подсветки, которая будет появляться вокруг объектов при использовании инструмента "Подсветка краев", либо выберите "Другой" для выбора заказного цвета для обводки.
Заливка	Выберите цвет заливки либо "Другой" для выбора заказного цвета, который будет покрывать область при использовании инструмента "Заливка".
Быстрая обводка	Выберите этот параметр, если нужно обвести четко выделенный край. Этот параметр помогает обводить края изображения, причем обводка выбирается настолько широкая, насколько это необходимо для покрытия края, независимо от текущего размера кисти. <i>Примечание. При использовании параметра "Быстрая обводка" для отметки края объекта, который расположен недалеко от другого края, необходимо уменьшить размер кисти, если соседние края мешают произвести обводку. Если край объекта имеет единый цвет с одной стороны и обладает высоким контрастом с другой стороны, то держите край объекта внутри области кисти, но центр кисти должен быть в области с единым цветом.</i> Определите параметры в поле "Извлечение".

Текстурированное изображение	Выберите этот параметр, если основной объект или задний план изображения содержит большое количество текстур.
Сглаживание	Введите значение или перетащите ползунок для уменьшения или увеличения плавности контура. Лучше всего начать с нуля или небольшого значения, для того чтобы избежать нежелательного размытия деталей. Если в результате извлечения возникли резкие артефакты, то можно увеличить значение параметра "Сглаживание", чтобы они отсутствовали в следующем извлечении.
Канал	Выберите альфа-канал из списка "Канал", в который будет помещена обводка выделенных областей в альфа-канале. Альфа-канал должен быть основан на выделении границ края. При изменении обводки, записанной в канал, имя канала в меню изменяется на "Пользовательский". В изображении должен быть альфа-канал, чтобы параметр "Канал" был доступен.
Окраска объекта	Выберите этот параметр, если объект особенно сложен или у него отсутствует четкая внутренняя структура.



- 3** Выберите инструмент "Подсветка краев"  и обведите контур объекта, который нужно извлечь. При обводке держите нажатой кнопку мыши до тех пор, пока обводка немного не наложится как на основной объект, так и на его задний план. Используйте большую кисть для покрытия тонких, сложных краев, когда основной объект накладывается на задний план, например в случае с волосами или деревьями.

 Воспользуйтесь инструментами "Масштаб" или "Рука" для настройки обзора в случае необходимости.

Если необходимо удалить подсветку, выберите инструмент "Ластик"  и протащите по подсветке. Чтобы удалить всю обводку, нажмите сочетание клавиш "Alt" и "Backspace" (Windows) или "Option" и "Delete" (Mac OS).

Если объект обладает хорошо выделяющимся внутренним строением, то убедитесь, что обводка является замкнутой. Не нужно обводить области, где объект соприкасается с границами изображения. Если объект не обладает четким внутренним строением, то обведите объект целиком.

Примечание. Нельзя обвести весь объект целиком, если выбран параметр "Текстура" или "Окраска объекта".

- 4** Укажите основную область при помощи одного из следующих действий.
- Если объект обладает хорошо выделяемым внутренним строением, выберите инструмент "Заливка" . Щелкните внутри объекта для заливки его внутренней части. Щелкнув залитую область еще раз инструментом "Заливка", можно удалить заливку.
 - При выборе параметра "Окраска объекта" выберите инструмент "Пипетка"  и щелкните внутри объекта для определения основного цвета или в текстовом поле "Цвет" и воспользуйтесь палитрой цветов для выбора основного цвета. Этот метод работает лучше всего с теми объектами, которые содержат различные оттенки одного цвета.
- 5** (Дополнительно) Щелкните "Просмотр" для предварительного просмотра извлеченного объекта. В случае необходимости увеличьте масштаб.



Показать	Выберите этот параметр меню для переключения между просмотром исходного и извлеченного изображений.
Отображение	Выберите этот параметр меню для контрольного просмотра извлеченного изображения на цветном или сером заднем плане. Для отображения прозрачного заднего плана выберите "Нет".


6 (Дополнительно) Улучшите извлечение, выполнив одно из следующих действий.

- Выберите новые значения для параметров "Обводка" и "Заливка" и обведите опять контур инструментом "Подцветка краев". Определите область фона еще раз, а затем включите контрольный просмотр извлеченного изображения.
- Укажите новые значения параметров "Извлечение" ("Сглаживание", "Окраска объекта" или "Цвет"), а затем включите контрольный просмотр извлеченного изображения.

По достижении удовлетворительного результата при извлечении можно сделать последнее редактирование.

7 Исправьте результаты извлечения, выполнив одно из следующих действий.

- Чтобы удалить следы фона в извлеченной области, воспользуйтесь инструментом "Очистка краев" . Инструмент вычитает непрозрачность и оставляет совокупный результат. Также можно воспользоваться инструментом "Очистка краев" для заливки зазоров в извлеченном объекте. Удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и нажмите и удерживайте кнопку мыши для восстановления непрозрачности.
- Для редактирования края извлеченного объекта воспользуйтесь инструментом "Обработка краев" . Инструмент увеличивает резкость краев и создает эффект объединения. Если нет четкого края, то инструмент "Обработка краев" добавляет непрозрачности объекту или вычитает непрозрачность из заднего плана.

 Также можно очистить изображение после извлечения при помощи инструментов "Фоновый ластик" и "Архивная кисть" из палитры инструментов.

8 Нажмите кнопку "ОК" для применения итогового извлечения. На слое все пикселы вокруг извлеченного объекта удалены до прозрачности.

См. также

"Замена пикселов прозрачными с помощью инструмента "Фоновый ластик"" на странице 354

"Смешивание и ослабление эффектов фильтра" на странице 416

Каналы

О каналах

Каналы являются изображениями в градациях серого, которые содержат информацию различного типа.

- *Цветные информационные каналы* создаются автоматически при открытии нового изображения. Цветовой режим изображения определяет количество созданных цветовых каналов. Например, в изображении RGB есть канал для каждого цвета (красный, зеленый и синий), а также совмещенный канал, используемый для редактирования изображения.
- *Альфа-каналы* хранят выделенные области в виде изображений в градациях серого. Можно добавлять альфа-каналы для создания и хранения масок, которые позволяют изменять или защищать части изображения.
- *Каналы смешивания* определяют дополнительные формы для печати при помощи смешиваемых красок.

В изображении может быть до 56 каналов. Все новые каналы имеют те же размеры в пикселах и то же число пикселов, что и исходное изображение.

Размер файла, необходимый на канал, зависит от информации о пикселах в канале. Определенные форматы файлов, среди которых форматы TIFF и Photoshop, сжимают информацию о канале, что приводит к экономии места. Размер несжатого файла, в который входят альфа-каналы и слои, показывается в самом правом значении полосы состояния внизу окна при выборе параметра "Размеры документа" из всплывающего меню.

Примечание. До тех пор пока изображение сохраняется в файле, формат которого поддерживает цветовой режим изображения, цветовые каналы не изменяются. Альфа-каналы сохраняются только тогда, когда файл сохранен в форматах Photoshop, PDF, PICT, Pixar, TIFF, PSB или RAW. Только формат DCS 2.0 сохраняет каналы смешиваемых цветов. Сохранение в других форматах может привести к потере информации о каналах.

См. также

“О смешевых цветах” на странице 541

“О масках и альфа-каналах” на странице 292

Обзор палитры "Каналы"

Палитра "Каналы" содержит все каналы изображения, первым идет совмещенный канал (для изображений RGB, CMYK и Lab). Миниатюра содержимого канала появляется слева от имени канала, обновление миниатюры при редактировании канала происходит автоматически.



Типы каналов

А. Цветовые каналы Б. Каналы смешевых цветов В. Альфа-каналы

Отображение палитры "Каналы"

- ❖ Выберите меню "Окно" > "Каналы".

Изменение размера или скрытие миниатюр каналов

- ❖ Выберите "Параметры палитры" из меню палитры "Каналы". Щелкните размер миниатюры или "Нет" для выключения отображения миниатюр.

Просмотр миниатюр является удобным способом слежения за содержимым каналов, однако выключение отображения миниатюр может привести к увеличению производительности

Отображение или скрытие канала

Можно воспользоваться палитрой "Каналы" для просмотра любого сочетания каналов в окне документа.


Например, можно просмотреть альфа-канал и совмещенный канал вместе, для того чтобы увидеть, как сделанные в альфа-канале изменения влияют на все изображение.

- ❖ Щелкните столбец с иконками в виде глаза, находящийся рядом с каналом для скрытия или демонстрации канала. (Щелкните совмещенный канал для просмотра всех установленных по умолчанию цветных каналов. Совмещенный канал отображается всегда, когда демонстрируются все цветные каналы.)

💡 Для демонстрации или скрывания нескольких каналов перетащите столбец с иконками в виде глаза в палитре "Каналы".

Демонстрация цветowych каналов в цвете

Отдельные каналы отображаются в градациях серого. В изображениях RGB, CMYK или Lab можно просматривать отдельные каналы в цвете. (В изображениях Lab в цвете будут показаны только каналы *a* и *b*.) Если активны более одного канала, то каналы всегда демонстрируются в цвете.

Можно изменить установленные по умолчанию настройки, чтобы показывать отдельные цветowych каналы в цвете. Когда канал видим в изображении, в палитре слева от него появляется значок в виде глаза .

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Интерфейс" (в Windows).
- В Mac OS выберите "Photoshop" > "Установки" > "Интерфейс".

2 Выберите параметр "Показывать каналы в цвете", а затем нажмите кнопку "ОК".

Выделение и редактирование каналов

В палитре "Каналы" можно выделить один канал или более. Выделяются имена всех выбранных, или *активных*, каналов.



Выделение нескольких каналов

А. Не отображаются и не редактируются Б. Отображаются, но не выбраны для редактирования В. Выбраны для отображения и редактирования Г. Выбраны для редактирования, но не отображаются

- Чтобы выбрать канал, щелкните имя канала. Удерживая нажатой клавишу "Shift", можно выделить (или отменить выделение) несколько каналов.
- Для редактирования канала выделите его, а затем воспользуйтесь инструментом раскраски или редактирования для изменения изображения. Сразу раскрашивать можно только в одном канале. При раскраске белым цветом интенсивность цвета в выбранном цветowym канале будет составлять 100 %. При раскраске серым цветом интенсивность цвета в выбранном цветowym канале будет иметь меньшее значение. При раскраске черным выбранный цветовой канал будет полностью удален.

Упорядочение и изменение названия альфа-каналов и каналов смесевых цветов

Помещать альфа-каналы или каналы смесевых цветов выше созданных по умолчанию цветowych каналов можно только тогда, когда изображение находится в многоканальном режиме.

- Чтобы изменить порядок следования альфа-каналов или каналов смесевых цветов, перетащите канал вверх или вниз по палитре "Каналы". Когда линия окажется в необходимой позиции, отпустите кнопку мыши.

Примечание. Плашечные цвета накладываются в порядке их расположения сверху вниз в палитре "Каналы".

- Чтобы переименовать альфа-канал или плашечный канал, щелкните дважды имя канала в палитре "Каналы" и введите новое имя.

См. также

“Создание нового канала смесевой краски” на странице 541

Создание дубликата канала


Можно создать копию канала и использовать ее в текущем или другом изображении.

Создание дубликата канала

При создании дубликата альфа-канала в другом изображении необходимо, чтобы каналы обладали одинаковыми размерами в пикселах. Нельзя создать дубликат канала и перевести его в изображение в битовом режиме.

- 1 В палитре "Каналы" выберите канал, дубликат которого необходимо создать.
- 2 Выберите "Создать дубликат канала" в меню палитры "Каналы".
- 3 Введите имя для дубликата канала.
- 4 Для поля "Документ" выполните одно из следующих действий.
 - Выберите место назначения. Будут доступны только открытые изображения с размерами пикселей, идентичными текущему изображению. Чтобы создать дубликат канала в том же файле, выберите текущий файл.
 - Выберите "Новый" для копирования канала в новое изображение, при этом будет создано изображение в многоканальном режиме, содержащее один канал. Введите имя для нового изображения.
- 5 Для того чтобы поменять местами выделенные и невыделенные области в дубликате канала, выберите "Инверсия".

Создание дубликата канала в изображении

- 1 В палитре "Каналы" выберите канал, дубликат которого необходимо создать.
- 2 Перетащите канал на кнопку "Новый канал"  в нижней части палитры.

Создание дубликата канала в другом изображении

- 1 В палитре "Каналы" выберите канал, дубликат которого необходимо создать.
- 2 Убедитесь, что конечное изображение открыто.

Примечание. Размеры конечного изображения не обязаны совпадать с размерами канала, дубликат которого будет создан.

- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите канал из палитры "Каналы" в окно конечного изображения. Дубликат канала появится в нижней части палитры "Каналы".
 - Выберите меню "Выделение" > "Все", а затем выберите меню "Редактирование" > "Скопировать". Выберите канал в конечном изображении и выберите меню "Редактирование" > "Вклеить". Вставленный канал будет записан поверх существующего канала.

Разделение каналов на отдельные изображения


Разделять каналы можно только в сведенных изображениях. Разделение на каналы полезно в том случае, когда необходимо сохранить отдельные каналы в файлах, формат которых не поддерживает каналы.

- ❖ Чтобы разделить каналы на отдельные изображения, выберите "Разделить каналы" из меню палитры "Каналы".

Исходный файл закроется, а отдельные каналы появятся в отдельных окнах в градациях серого. В заголовке каждого окна будет показано исходное имя файла, а также название канала. Новые изображения можно редактировать и сохранять отдельно.

Объединение каналов

Несколько изображений в градациях серого могут быть совмещены в виде каналов одного изображения. Изображения, которые можно объединять, должны быть в режиме градаций серого, являться сведенными (не иметь слоев), иметь одинаковые размеры в пикселях и быть открытыми. Число открытых изображений в градациях серого определяет доступные при объединении каналов цветовые режимы. Например, если открыто три изображения, то их можно объединить в изображение RGB, а если открыто четыре изображения, то они могут быть объединены в изображение CMYK.

 При работе с файлами DCS, в которых случайно потеряны ссылки (а поэтому они не могут быть открыты, размещены или напечатаны), откройте файлы канала, а затем объедините их в изображение CMYK. После этого сохраните файл еще раз как файл типа DCS EPS.

- 1 Откройте изображения в градациях серого, содержащие необходимые для объединения каналы, и сделайте активным одно из изображений.

Необходимо, чтобы было открыто более одного изображения, для того чтобы параметр "Объединить каналы" был доступен.

- 2 Выберите "Объединить каналы" в меню палитры "Каналы".
- 3 В поле "Режим" выберите нужный цветовой режим. Число каналов должно соответствовать выбранному режиму, который появится в поле "Каналы".
- 4 В случае необходимости введите число каналов в текстовое поле "Каналы".

При вводе числа каналов, которое не совпадает с выбранным режимом, автоматически будет выбран многоканальный режим. При этом будет создано многоканальное изображение с двумя или более каналами.

- 5 Нажмите кнопку "ОК".
- 6 Убедитесь, что для каждого канала открыто соответствующее изображение. Если необходимо изменить тип изображения, нажмите кнопку "Режим" для возврата к диалоговому окну "Объединить каналы".
- 7 При объединении каналов в многоканальное изображение щелкните "Далее" и выберите оставшиеся каналы.

Примечание. Все каналы многоканального изображения являются либо альфа-каналами, либо каналами смешанной краски.

- 8 По окончании выбора каналов нажмите кнопку "ОК".


Выбранные каналы будут объединены в новое изображение определенного типа, а исходные изображения будут закрыты без сохранения изменений. Новое изображение появится в безымянном окне.

Примечание. Изображение с каналами смешанной краски нельзя разделить, а затем опять объединить. Канал смешанной краски будет добавлен как альфа-канал.

Удаление канала

Перед сохранением изображения можно удалить ненужные альфа-каналы или каналы смешанной краски. Сложные альфа-каналы могут существенно увеличить занимаемое изображением дисковое пространство.

❖ В Photoshop выберите канал из палитры "Каналы" и выполните одно из следующих действий.


- Удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), щелкните значок "Удалить" .
- Перетащите имя канала из палитры на значок "Удалить".
- Выберите "Удалить канал" в меню палитры "Каналы".
- Щелкните значок "Удалить", находящийся внизу палитры, а затем щелкните "Да".

Примечание. При удалении цветового канала из файла со слоями видимые слои будут сведены, а скрытые слои будут отброшены. Это происходит потому, что при удалении цветового канала изображение преобразуется в многоканальный режим, который не поддерживает слои. Сведение изображения не происходит при удалении альфа-канала, канала смесевой краски или быстрой маски.

Сохранение выделений и использование масок

О масках и альфа-каналах

При выделении части изображения невыделенная часть изображения становится "замаскированной" или защищенной от редактирования. Поэтому после создания маски защищенные области изображения остаются нетронутыми при изменении цветов, применении фильтров и других эффектов. Также можно воспользоваться масками для сложного редактирования изображения, например для постепенного применения цветовых эффектов или фильтров к изображению.



Примеры масок

А. Непрозрачная маска использовалась для защиты заднего плана и редактирования бабочки *Б.* Непрозрачная маска использовалась для защиты бабочки и изменения цвета заднего плана *В.* Полупрозрачная маска использовалась для изменения цвета заднего плана и частичного изменения цвета бабочки

Маски хранятся в виде альфа-каналов. Масками и каналами являются изображения в градациях серого, поэтому их можно редактировать точно так же, как и другие изображения, при помощи инструментов раскраски, инструментов редактирования или фильтров. Закрашенные черным цветом области являются защищенными, закрашенные белым области можно редактировать.

Воспользуйтесь режимом "Быстрая маска" для преобразования выделения во временную маску для упрощения редактирования. "Быстрая маска" появляется в виде цветного наложения с настраиваемой непрозрачностью. "Быстрая маска" редактируется при помощи любого инструмента рисования или изменяется при помощи фильтра. После выхода из режима "Быстрая маска" маска преобразуется обратно в выделенную область изображения.

Чтобы сохранить выделенную область, ее можно поместить в альфа-канал. В альфа-каналах выделенные области хранятся в виде редактируемых масок в градациях серого в палитре "Каналы". Сохранив один раз выделенную область в виде альфа-канала, можно впоследствии загрузить ее в любое время либо даже применить для другого изображения.



Выделенные области хранятся в виде альфа-каналов в палитре "Каналы"

Примечание. При помощи слоя-маски можно маскировать или скрывать части слоя.


См. также

"О слоях и векторных масках" на странице 343


Создание временной быстрой маски

Чтобы воспользоваться режимом "Быстрая маска", сначала создайте выделенную область, а затем добавьте или вычтите область для создания маски. Также можно полностью создать маску в режиме "Быстрая маска". При помощи цвета различаются защищенные и незащищенные области. При выходе из режима "Быстрая маска" незащищенная область становится выделенной.

Примечание. Временные каналы появляются в палитре "Каналы" во время работы в режиме "Быстрая маска". Однако все редактирование маски производится в окне изображения.

- 1 При помощи любого инструмента выделения выделите часть изображения, которую нужно изменить.
- 2 Нажмите на панели инструментов кнопку режима "Быстрая маска" .

Цветовое наложение (похожее на цвет рубилита) покрывает и защищает области вне выделенного фрагмента. Выделенные области остаются незащищенными данной маской. По умолчанию защищенная область в режиме "Быстрая маска" обозначается красным наложением с 50 % непрозрачности.



Выделение в режиме "Стандартный" и режиме "Быстрая маска"

А. Режим "Стандартный" Б. Режим "Быстрая маска" В. Выделенные пиксели отмечаются белым цветом в миниатюре канала Г. Рубиловое наложение защищает области вне выделенного фрагмента, невыделенные пиксели отображаются черным цветом в миниатюре канала

- 3 Для редактирования маски выберите инструмент раскраски из палитры инструментов. Образцы из палитры инструментом автоматически становятся черно-белыми.
- 4 Воспользуйтесь белым цветом для выделения большей части изображения (цветовое наложение будет удалено из таких областей). Воспользуйтесь черным цветом для отмены выделения области (цветовое наложение появится в таких областях). При помощи серого или другого цвета можно создать полупрозрачную область, полезную для растушевки или сглаживания. (Полупрозрачные области могут казаться невыделенными после выхода из режима "Быстрая маска", но на самом деле это не так.)



А



Б



В

Раскраска в режиме "Быстрая маска"

А. Исходное изображение и режим "Быстрая маска" с зеленым цветом, выбранным в качестве цвета маски Б. Раскраска белым цветом в режиме "Быстрая маска" увеличивает выделенную область В. Раскраска черным цветом в режиме "Быстрая маска" уменьшает выделенную область

5 Нажмите кнопку режима "Стандартный" в палитре инструментов для выключения режима быстрой маски и возвращения к исходному изображению. Граница выделенной области будет окружать не защищенную быстрой маской область.

Если в выделенную область преобразована растушеванная маска, то граница будет проходить через середину, между черными и белыми пикселями градиента маски. Граница выделенной области показывает переход между пикселями, которые выделены менее чем на 50 % и более чем на 50 %.

6 Внесите необходимые изменения в изображение. Изменения будут применены только к выделенной области.




7 Выберите меню "Выделение" > "Отменить выделение" для отмены выделения либо сохраните выделенные области с помощью меню "Выделение" > "Сохранить выделенную область".

💡 Можно преобразовать временную маску в альфа-канал путем перехода в стандартный режим и выбора меню "Выделение" > "Сохранить выделенную область".

Изменение параметров режима "Быстрая маска"

1 Щелкните дважды кнопку режима "Быстрая маска" в палитре инструментов.

2 Выберите один из следующих параметров отображения:

<p>Маскированные области</p>	<p>Делает маскированные области черными (непрозрачными) и выделенные области белыми (прозрачными). Раскраска черным цветом увеличивает маскированную область, рисование белым цветом увеличивает выделенную область. При выборе этого параметра кнопка "Быстрая маска" в палитре инструментов принимает вид белого круга на сером фоне .</p>
<p>Выделенные области</p>	<p>Делает маскированные области белыми (прозрачными) и выделенные области черными (непрозрачными). Раскраска белым цветом увеличивает маскированную область, рисование черным цветом увеличивает выделенную область. Когда этот параметр выбран, кнопка "Быстрая маска" в палитре инструментов становится серым кругом на белом фоне .</p> <p> <i>Чтобы переключиться между параметрами "Маскированные области" и "Выделенные области" для быстрой маски, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), щелкните кнопку режима "Быстрая маска".</i></p>

3 Чтобы выбрать новый цвет маски, щелкните цветовое поле и выберите новый цвет.

4 Чтобы изменить непрозрачность, установите значение между 0 и 100 %.

Настройки цвета и прозрачности влияют только на отображение маски и не влияют на то, как защищены лежащие под ней области. Изменение этих настроек позволяет сделать маску более различимой на фоне цветов изображения.

См. также

“Выбор цвета с помощью палитры цветов” на странице 131


Создание и редактирование масок альфа-канала

Можно создать новый альфа-канал, а затем при помощи инструментов раскраски, инструментов редактирования и фильтров создать маску из альфа-канала. Также можно сохранить существующую выделенную область в изображении Photoshop в виде альфа-канала, который будет находиться в палитре "Каналы". См. раздел “Сохранение и загрузка выделенных областей” на странице 297.


См. также

“О каналах” на странице 287

Создание маски альфа-канала при помощи текущих параметров

1 Щелкните кнопку "Создать канал"  в нижней части палитры "Каналы".

2 Внесите изменения в новый канал для маскировки областей изображения.

 *Выберите области изображения перед созданием канала, в который будет сохранена маска. Затем внесите изменения в канал для уточнения маски.*


Создание маски альфа-канала и определение ее параметров


- 1 Удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), щелкните кнопку "Новый канал" в нижней части палитры "Каналы" либо выберите "Новый канал" из меню палитры "Каналы".
- 2 Укажите параметры в диалоговом окне "Новый канал".
- 3 Внесите изменения в новый канал для маскировки областей изображения.

Параметры канала

Чтобы изменить параметры какого-либо существующего канала, дважды щелкните миниатюру канала в палитре "Каналы" или выберите команду "Параметры канала" в меню палитры "Каналы".

Для диалоговых окон "Новый канал" и "Параметры канала" доступны следующие параметры:

Маскированные области Делает маскированные области черными (непрозрачными) и выделенные области белыми (прозрачными). Раскраска черным цветом увеличивает маскированную область, рисование белым цветом увеличивает выделенную область. При выборе этого параметра кнопка "Быстрая маска" в палитре инструментов принимает вид белого круга на сером фоне .

Выделенные области Делает маскированные области белыми (прозрачными) и выделенные области черными (непрозрачными). Раскраска белым цветом увеличивает маскированную область, рисование черным цветом увеличивает выделенную область. Когда этот параметр выбран, кнопка "Быстрая маска" в палитре инструментов становится серым кругом на белом фоне .

Плащечный цвет Преобразует альфа-канал в канал смесевых красок. Доступен только для существующих каналов.

Цвет Устанавливает цвет и непрозрачность маски. Щелкните поле цвета для изменения цвета. Установки цвета и непрозрачности влияют только на отображение маски и не влияют на то, как защищены лежащие под ней области. Изменение этих настроек позволяет сделать маску более различимой на фоне цветов изображения.

Внесите изменения в канал для маскировки областей изображения

Когда появляется новый канал в нижней части палитры "Каналы", он является единственным видимым каналом в окне изображения. Щелкните значок в виде глаза для демонстрации совмещенного цветового канала (RGB, CMYK), чтобы отобразить изображение с цветовым наложением, показывающим маску.

- ❖ Выберите кисть или инструмент редактирования и выполните одно из следующих действий для добавления или удаления областей маски, созданной из альфа-канала.
 - Чтобы удалить области из нового канала, воспользуйтесь белым цветом.
 - Чтобы добавить области в новый канал, воспользуйтесь черным цветом.
 - Чтобы добавить области с меньшей чем 100 % непрозрачностью, установите непрозрачность на панели параметров инструмента редактирования или раскраски, а затем закрасьте области черным или белым цветом. Также для достижения меньшей непрозрачности можно раскрасить цветом.

Сохранение и загрузка выделенных областей


Любую выделенную область можно сохранить в виде маски в новом или существующем альфа-канале, а впоследствии загрузить ее из маски.

Выделенные области можно использовать в качестве слоя-маски, загрузив выделенную область, чтобы сделать ее активной, а затем добавив новый слой-маску.

См. также

"Добавление слоев-масок" на странице 344

Сохранение выделенной области в новый канал

- 1 Выделите область или несколько областей изображения, которые нужно защитить.
- 2 Нажмите кнопку "Сохранить выделенную область"  в нижней части палитры "Каналы". Появится новый канал, имя которого будет соответствовать последовательности, в которой он был создан.

Сохранение выделенной области в новый или существующий канал

- 1 Воспользуйтесь инструментом выделения для выделения области или нескольких областей изображения, которые нужно защитить.
- 2 Выберите меню "Выделение" > "Сохранить выделенную область".
- 3 Укажите следующие параметры в диалоговом окне "Сохранить выделенную область", а затем нажмите кнопку "ОК".

Документ	Определяет изображение, используемое в качестве места назначения для выделенной области. По умолчанию выделенная область помещается в канал активного изображения. Также можно сохранить выделенную область в канал другого открытого изображения с теми же размерами в пикселах, что и у текущего изображения, либо в новое изображение.
Канал	Определяет канал, используемый в качестве места назначения для выделенной области. По умолчанию выделенная область сохраняется в новый канал. Также можно сохранить выделенную область в любой существующий канал выбранного изображения либо в слой-маску, если изображение содержит слои.


- 4 При сохранении выделенной области как нового канала введите имя канала в поле "Имя".
- 5 При сохранении выделенной области в существующий канал выберите способ совмещения выделенных областей.

Заменить канал	Заменяет текущую выделенную область в канале.
Сложение с каналом	Складывает выделенную область с текущим содержимым канала.
Вычитание из канала	Вычитает выделенную область из текущего содержимого канала.
Пересечение с каналом	Оставляет области нового выделения, которые пересекаются с содержимым канала.


Можно выбрать канал в палитре "Каналы" для отображения сохраненного выделения на экране в градациях серого.

Загрузка сохраненного выделения из палитры "Каналы"

Можно повторно воспользоваться сохраненной ранее выделенной областью, загрузив ее в изображение. Также можно загрузить выделенную область в изображение после завершения изменения альфа-канала.

- ❖ Выполните одно из следующих действий в палитре "Каналы".
 - Выберите альфа-канал, нажмите кнопку "Загрузить выделенную область"  в нижней части палитры, а затем щелкните совмещенный цветовой канал вверху палитры.
 - Перетащите содержащий выделенную область канал, который нужно загрузить при помощи кнопки "Загрузить выделенную область".
 - Удерживая нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), щелкните канал, содержащий выделенную область, которую нужно загрузить.
 - Для добавления маски к существующей выделенной области нажмите сочетание клавиш "Ctrl" и "Shift" (Windows) или "Command" и "Shift" (Mac OS) и щелкните канал.
 - Для вычитания маски из существующей выделенной области нажмите сочетание клавиш "Ctrl" и "Alt" (Windows) или "Command" и "Option" (Mac OS) и щелкните канал.

- Для загрузки пересечения сохраненной выделенной области и существующей выделенной области нажмите сочетание клавиш "Ctrl", "Shift" и "Alt" (Windows) или "Command", "Shift" и "Option" (Mac OS) и щелкните канал.

 Выделенную область можно перетащить из одного открытого изображения Photoshop в другое.


Загрузка сохраненной выделенной области

Примечание. При загрузке сохраненной выделенной области из другого изображения убедитесь в том, что открыли его. Убедитесь также, что изображение, используемое как место назначения, активно.

- 1 Выберите меню "Выделение" > "Загрузить выделенную область".
- 2 Укажите параметры в поле "Источник" диалогового окна "Загрузить выделенную область".

Документ	Выбирает источник для загрузки.
Канал	Указывается канал, содержащий выделенную область, которую нужно загрузить.
Инверсия	Выделяет невыделенные области.

- 3 Выберите параметры в поле "Операция" для определения того, как совмещать выделенные области, если изображение уже их содержит.

Новая выделенная область	Добавляет загруженную выделенную область.
Добавить к выделенной области	Добавляет загруженную выделенную область к любой существующей выделенной области изображения.
Вычитание из выделенной области	Вычитает загруженную выделенную область из существующей выделенной области изображения.
Пересечение с выделенной областью	<p>Сохраняет выделенную область из области, пересекающейся с загруженной выделенной областью и существующими выделенными областями изображения.</p> <p> Выделенную область можно перетащить из одного открытого изображения Photoshop в другое.</p>

Вычисление каналов

Наложение слоев и каналов

Можно воспользоваться эффектами наложения, связанными со слоями, для совмещения каналов в новых изображениях. Также можно воспользоваться командой "Внешний канал" (для одного или совмещенного каналов) либо командой "Вычисления" (для одиночных каналов). Эти команды обеспечивают два дополнительных режима наложения, которые недоступны из палитры "Слои", – "Сложение" и "Вычитание". Несмотря на то что можно создавать новые сочетания каналов, копируя каналы в слои палитры "Слои", быстрее будет воспользоваться командами-вычислениями для наложения данных каналов.

Команды-вычисления производят математические операции с соответствующими пикселями двух каналов (пикселями с одинаковым местоположением на изображении), а затем записывают результаты в отдельный канал. Два понятия являются фундаментальными для осознания работы команд-вычислений.

- Каждый пиксел в канале обладает значением яркости. Команды "Вычисления" и "Внешний канал" работают с этими значениями, вычисляя итоговые совмещенные пиксели.

- Эти команды накладывают пиксели двух или более каналов друг на друга. Поэтому используемые для вычислений изображения должны обладать одинаковыми размерами в пикселах.

Наложение каналов при помощи команды "Внешний канал"

Команда "Внешний канал" позволяет накладывать слой и канал одного изображения (*источника*) на слой и канал активного изображения (*места назначения*).

- 1 Откройте исходное и конечное изображения, а затем выберите нужный слой и канал в изображении, используемом в качестве места назначения. Размеры изображений в пикселах должны совпадать для изображений, имена которых появляются в диалоговом окне "Внешний канал".

Примечание. Если цветовые режимы двух изображений отличаются (например, одно изображение находится в режиме RGB, а другое – в режиме CMYK), то можно наложить отдельный канал исходного изображения (но не совмещенный) на совмещенный канал конечного слоя.

- 2 Выберите меню "Изображение" > "Внешний канал".
- 3 Выберите исходное изображение, слой и канал, которые нужно совместить с конечным изображением. Чтобы использовать все слои исходного изображения, выберите параметр "Объединенный" в меню "Слой".
- 4 Для просмотра результатов в окне изображения установите флажок "Просмотр".
- 5 Чтобы при вычислениях использовать негативные значения от содержимого канала, установите флажок "Инверсия".
- 6 В меню "Наложение" выберите параметр наложения.
Дополнительные сведения о параметрах "Сложение" и "Вычитание" см. в разделе "Режимы наложения "Сложение" и "Вычитание"" на странице 301. Дополнительные сведения о других параметрах наложения см. в разделе "Список режимов наложения" на странице 370.
- 7 Введите значение "Непрозрачность" для определения силы эффекта.
- 8 Чтобы применить изменения только к непрозрачным областям итогового слоя, выберите параметр "Сохранить прозрачность".
- 9 Чтобы применить наложение через маску, установите флажок "Маска". Затем выберите изображение и содержащий маску слой. Для поля "Канал" в качестве маски можно выбрать любой цвет либо альфа-канал. Можно также воспользоваться маской, созданной на основе активного выделения или границ выбранного слоя ("Прозрачность"). Установите флажок "Инверсия", чтобы поменять местами маскированные и немаскированные области канала.

Наложение каналов при помощи команды "Вычисления"

Команда "Вычисления" позволяет накладывать друг на друга два отдельных канала из одного или нескольких исходных изображений. Затем можно применить результаты к новому изображению либо к новому каналу или выделенной области активного изображения. Нельзя применить команду "Вычисления" к совмещенным каналам.

- 1 Откройте исходное изображение или несколько изображений.
Примечание. При использовании более одного исходного изображения изображения должны иметь одинаковые размеры в пикселах.
- 2 Выберите меню "Изображение" > "Вычисления".
- 3 Для просмотра результатов в окне изображения установите флажок "Просмотр".
- 4 Сначала выберите исходное изображение, слой и канал. Чтобы использовать все слои исходного изображения, выберите параметр "Объединенный" в меню "Слой".
- 5 Чтобы при вычислениях использовать негативные значения от содержимого канала, установите флажок "Инверсия". В поле "Канал" выберите "Серый", если необходимо повторить эффект преобразования изображения в градациях серого.
- 6 Выберите второе исходное изображение, слой и канал, а затем укажите параметры.
- 7 В поле "Наложение" выберите режим наложения.

Дополнительные сведения о параметрах "Добавить" и "Вычитание" см. в разделе "Режимы наложения "Добавить" и "Вычитание"" на странице 301. Дополнительные сведения о других параметрах наложения см. в разделе "Список режимов наложения" на странице 370.

- 8 Введите значение "Непрозрачность" для определения силы эффекта.
- 9 Чтобы применить наложение через маску, установите флажок "Маска". Затем выберите изображение и содержащий маску слой. Для поля "Канал" в качестве маски можно выбрать любой цвет либо альфа-канал. Можно также воспользоваться маской, созданной на основе активного выделения или границ выбранного слоя ("Прозрачность"). Установите флажок "Инверсия", чтобы поменять местами маскированные и немаскированные области канала.
- 10 В поле "Результат" укажите, куда поместить результаты наложения: в новый документ, в новый канал или в выделенную область активного изображения.

Режимы наложения "Добавить" и "Вычитание"

Режимы наложения "Добавить" и "Вычитание" доступны только в командах "Внешний канал" и "Вычисления".

Добавить

Складывает значения пикселей двух каналов. Это хороший способ совмещения непересекающихся изображений из двух каналов.

Так как более высокое значение пикселей означает более светлые цвета, сложение каналов с пересекающимися пикселями будет высветлять изображение. Черные области обоих каналов останутся черными ($0 + 0 = 0$). Белые области обоих каналов останутся белыми ($255 + \text{любое значение} = 255$ или больше).

Режим "Добавить" делит сумму значений пикселей на величину "Масштаб", а затем прибавляет значение параметра "Сдвиг" к сумме. Например, чтобы найти среднее значение пикселей в двух каналах, сложите их, разделите на 2 и не вводите значения параметра "Сдвиг".

Параметр "Масштаб" может быть любым числом от 1,000 до 2,000. При вводе более высокого значения параметра "Масштаб" изображение становится более темным.

Параметр "Сдвиг" позволяет делать пиксели более яркими или более темными в конечном канале, изменяя значение яркости от +255 до -255. Отрицательные значения затемняют изображение, положительные значения высветляют изображение.

Вычитание

Вычитает значения пикселей конечного канала из соответствующих пикселей исходного канала. Так же как и в режиме "Добавить", результат затем делится на коэффициент "Масштаб", а затем складывается со значением параметра "Сдвиг".

Параметр "Масштаб" может быть любым числом от 1,000 до 2,000. Значение параметра "Сдвиг" позволяет делать пиксели более яркими или более темными в конечном канале, изменяя значение яркости от +255 до -255.

Глава 10: Слои

Слои являются основным средством, используемым при решении многих задач, возникающих в процессе создания изображений. При проведении небольшой модификации изображения можно обойтись и без слоев, однако они повышают эффективность работы и незаменимы при неразрушающем редактировании изображений.

Основные сведения о слоях

О слоях

Слои в Photoshop напоминают стопку прозрачных листов. Через прозрачные области вышележащих слоев можно видеть содержимое нижних слоев. Можно перемещать слой для изменения положения изображения подобно перемещению прозрачного листа в стопке. Также можно изменять уровень непрозрачности слоя, чтобы сделать содержимое частично прозрачным.



Прозрачные области слоя позволяют видеть слои, расположенные ниже.

Слои применяются для выполнения таких задач, как совмещение нескольких изображений, добавление текста или векторных фигур на изображение. Можно применить стиль слоя для добавления специальных эффектов, таких как отбрасывание тени или свечение.

Неразрушающая работа

Иногда слои не содержат видимого изображения. Например, *корректирующий* слой хранит тональные и цветовые настройки, которые влияют на слои, расположенные ниже. Вместо непосредственного изменения изображения можно редактировать корректирующий слой, оставляя нетронутыми пиксели нижележащего слоя.

Специальный тип слоя, называемый *смарт-объект*, содержит один слой содержимого или более. Можно трансформировать (масштабировать, наклонить или перерисовывать) смарт-объект, не изменяя напрямую пиксели изображения. Кроме того, можно редактировать смарт-объект как отдельное изображение даже после вставки его в изображение Photoshop. Смарт-объекты также могут содержать эффекты смарт-фильтров, которые позволяют применять фильтры к изображениям, не нарушая их. Это позволяет в дальнейшем изменить интенсивность фильтра или удалить его. См. раздел “Обратимое редактирование” на странице 333.

Организация слоев

Новое изображение содержит один слой. Количество дополнительных слоев, слоевых эффектов и наборов слоев, которые можно добавить к изображению, ограничено только объемом памяти компьютера.

Работа со слоями происходит в палитре “Слои”. *Группы слоев* помогают упорядочить слои и управлять ими. Группы помогают расположить слои по логическим группам и упорядочить палитру “Слои”. Можно создавать группы внутри других групп. Группы можно использовать для применения атрибутов и масок к нескольким слоям одновременно.


Слой видео

Для добавления видео к изображению можно использовать слой видео. После импорта видеоклипа в изображение как слоя видео или смарт-объекта можно применять к нему маску слоя, трансформировать его, применять слоевые эффекты или растривать отдельный кадр и преобразовывать его в стандартный слой. С помощью палитры временной шкалы можно воспроизвести видео или получить доступ к отдельным кадрам. См. раздел "Сведения о поддерживаемых форматах видео и последовательностей изображений (Photoshop Extended)" на странице 586.

Видеозапись процесса работы со слоями см. по адресу http://www.adobe.com/go/vid0001_ru.

Обзор палитры "Слой"

Палитра "Слой" предоставляет сведения обо всех слоях и группах слоев изображения, а также о слоевых эффектах. Средствами палитры "Слой" можно включать и отключать отображение слоев, создавать новые слои, а также работать с группами слоев. В меню палитры "Слой" доступны дополнительные команды и параметры.



Палитра "Слой" приложения Photoshop

А. Меню палитры "Слой" Б. Группа слоев В. Слой Г. Отображение и скрытие эффектов слоя Д. Эффект слоя Е. Миниатюра слоя

Отображение палитры "Слой"

- ❖ Выберите меню "Окно" > "Слой".

Выбор команды из меню палитры "Слой"

- ❖ Щелкните треугольник в правом верхнем углу палитры.

Изменение размера миниатюр слоев

- ❖ В меню палитры "Слой" выберите пункт "Параметры палитры", затем выберите размер миниатюр.

Изменение содержимого миниатюры

- ❖ Чтобы миниатюра отображала содержимое всего документа, выберите в меню палитры "Слой" пункт "Параметры палитры", затем пункт "Весь документ". Чтобы в миниатюре отображался лишь фрагмент слоя, занятый пикселями объекта, выберите пункт "Границы слоев".

💡 Для повышения быстродействия и экономии пространства экрана можно отключить отображение миниатюр.

Развертывание и свертывание групп

- ❖ Щелкните треугольник слева от папки группы. См. раздел “Просмотр слоев группы и вложенных групп” на странице 306.

Преобразование фона и слоев

При создании нового изображения на белом или цветном фоне нижний слой палитры “Слой” называется *Задний план*. Изображение может иметь только один задний план. Порядок следования, режим наложения, а также степень непрозрачности заднего плана не могут быть изменены. Однако данные атрибуты заднего плана могут быть изменены после его преобразования в обычный слой.

При создании нового прозрачного изображения задний план не создается. В этом случае нижний слой не рассматривается как фоновый, поэтому можно изменить в палитре “Слой” его местоположение, режим наложения и степень непрозрачности.

Преобразование заднего плана в обычный слой

- 1 В палитре “Слой” дважды щелкните задний план или выберите меню “Слой” > “Новый” > “Из заднего плана”.
- 2 Укажите параметры слоя. (См. раздел “Создание слоев и групп” на странице 304.)
- 3 Нажмите кнопку “ОК”.

Преобразование слоя в задний план

- 1 Выберите слой в палитре “Слой”.
- 2 В меню “Слой” выберите команду “Новый” > “Преобразовать в задний план”.



Всем прозрачным пикселям слоя присваивается цвет фона, а слой перемещается в конец списка слоев.

Примечание. Фоновый слой не может быть образован из обычного слоя путем присвоения ему имени “Задний план”. Для этой цели необходимо использовать команду “Преобразовать в задний план”.

Создание слоев и групп

Новый слой появляется в палитре “Слой” или над выделенным слоем, или внутри выделенной группы.

Создание нового слоя или группы

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы создать новый слой или группу с параметрами по умолчанию, в палитре “Слой” нажмите кнопку “Создать новый слой”  или “Создать новую группу” .
 - Выберите меню “Слой” > “Новый” > “Слой” или “Слой” > “Новый” > “Группа”.
 - В меню палитры “Слой” выберите пункт “Создать новый слой” или “Создать новую группу”.
 - Чтобы открыть диалоговое окно “Новый слой” и выбрать параметры слоя, нажмите кнопку “Создать новый слой” или “Создать новую группу” в палитре “Слой”, удерживая клавишу “Alt” (Windows) или “Option” (Mac OS).
 - Чтобы поместить новый слой ниже выделенного слоя, нажмите кнопку “Создать новый слой” или “Создать новую группу” в палитре “Слой”, удерживая клавишу “Ctrl” (Windows) или “Command” (Mac OS).
- 2 Укажите следующие параметры слоя и нажмите кнопку “ОК”:

Имя	Имя слоя или группы.
Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски	Этот параметр недоступен для групп. (См. раздел “Маскирование слоев с помощью обтравочных масок” на странице 347.)
Цвет	Цвет этого слоя или группы в палитре “Слой”.
Режим	Режим наложения для слоя или группы. (См. раздел “О режимах наложения” на странице 370.)

Непрозрачность	Степень непрозрачности слоя или группы.
Выполнить заливку нейтральным цветом	Заливка слоя ранее заданным нейтральным цветом.

Создание нового слоя с использованием эффектов другого слоя

- 1 Выберите один из уже имеющихся в палитре слоев.
- 2 Перетащите указанный слой на кнопку "Создать новый слой" в нижней части палитры "Слой". Вновь созданный слой будет содержать все эффекты выбранного слоя.

Преобразование выделенной области в слой


- 1 Выделите область.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы скопировать в новый слой выделенную область изображения, выберите меню "Слой" > "Новый" > "Скопировать на новый слой".
 - Чтобы вырезать выделенную область изображения и поместить ее в новый слой, выберите пункт меню "Слой" > "Новый" > "Вырезать на новый слой".

Примечание. Для применения этих команд смарт-объекты и слои-фигуры должны быть растрированы.


Создание дубликата слоя

Дубликат слоя может быть создан в текущем изображении либо в другом новом или существующем изображении.

Создание дубликата слоя в текущем изображении

- 1 Выберите слой или группу в палитре "Слой".
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите слой или группу на кнопку "Создать новый слой" .
 - В меню "Слой" или в меню палитры "Слой" выберите команду "Создать дубликат слоя" или "Создать дубликат группы". Введите имя слоя или группы и нажмите кнопку "ОК".

Создание дубликата слоя или группы в другом изображении


- 1 Откройте исходное и целевое изображения.
- 2 В палитре "Слой" исходного изображения выберите один или несколько слоев либо группу.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите слой или группу из палитры "Слой" в целевое изображение.
 - Выберите инструмент "Перемещение"  и перетащите слой из исходного изображения в целевое. Дубликат слоя или группы помещается в палитру "Слой" целевого изображения над активным слоем. Чтобы перемещаемый фрагмент изображения располагался в целевом изображении в той же позиции, что и в исходном (когда оба изображения имеют одинаковые размеры в пикселах) или по центру целевого изображения (размеры изображений не совпадают), удерживайте при перетаскивании клавишу "Shift".
 - В меню "Слой" или в меню палитры "Слой" выберите команду "Создать дубликат слоя" или "Создать дубликат группы". В раскрывающемся меню "Документ" выберите целевой документ и нажмите кнопку "ОК".
 - Выделите все пиксели слоя, выбрав меню "Выделение" > "Все", а затем "Редактирование" > "Скопировать". Затем выберите меню "Редактирование" > "Скопировать" в целевом изображении.

Создание нового документа из слоя или группы

- 1 Выберите слой или группу в палитре "Слой".
- 2 В меню "Слой" или в меню палитры "Слой" выберите команду "Создать дубликат слоя" или "Создать дубликат группы".
- 3 В раскрывающемся меню "Документ" выберите пункт "Новый" и нажмите кнопку "ОК".

Включение и выключение отображения слоя, группы или стиля

❖ Выполните одно из следующих действий в палитре "Слой".

- Чтобы скрыть содержимое слоя, группы или эффекта в окне документа, щелкните значок видимости рядом с одним из указанных элементов. Чтобы вновь отобразить содержимое, щелкните эту ячейку повторно. Для отображения значка видимости для стилей и эффектов щелкните значок "Отображать эффекты" в палитре  .
- В меню "Слой" выберите пункт "Показать слои" или "Скрыть слои".
- Для отображения содержимого только указанного слоя или группы щелкните значок видимости, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). При этом Photoshop запоминает состояние видимости для всех слоев, прежде чем скрыть их. Если видимость каких-либо других слоев не изменялась, то, повторно щелкнув тот же значок и удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), можно вернуть видимость всех слоев в прежнее состояние.
- Чтобы изменить состояние видимости сразу нескольких элементов палитры "Слой", можно перетащить мышью вдоль столбца со значками видимости, удерживая нажатой ее левую кнопку.

Примечание. На печать выводятся только видимые слои.

Просмотр слоев и вложенных групп

❖ Чтобы открыть группу, выполните одно из следующих действий.

- Щелкните треугольник слева от значка папки.
- Правой кнопкой мыши (Windows) или удерживая клавишу "Control" (Mac OS) щелкните треугольник слева от значка папки и выберите пункт "Открыть эту группу".
- Чтобы открыть или закрыть группу и вложенные в нее подгруппы, щелкните треугольник, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Создание образца на основе всех видимых слоев

По умолчанию инструменты "Волшебная палочка", "Палец", "Размытие", "Резкость", "Заливка", "Штамп" и "Восстанавливающая кисть" используют для создания образца только цвета активного слоя. Это означает, что создание образца, а также смазывание изображения производится в пределах одного слоя.

❖ Чтобы применить смазывание либо создать образец с использованием пикселей всех видимых слоев, установите на панели параметров флажок "Использовать все слои".

Изменение установок прозрачности

- 1 В Windows выберите пункт меню "Редактирование" > "Установки" > "Прозрачность и цветовой охват", в Mac OS выберите "Photoshop" > "Установки" > "Прозрачность и цветовой охват".
- 2 Выберите размер и цвет ячеек шахматного узора, заполняющего прозрачные участки, или отключите его, выбрав в списке "Размер сетки" значение "Не задана".
- 3 Нажмите кнопку "ОК".


Выделение, группировка и связывание слоев

Выделение слоев

Можно выделить один или несколько слоев для работы с ними. Некоторые операции, такие как рисование или индикация цвета и тона, могут одновременно выполняться только в одном слое. Единственный выделенный слой называется *активным слоем*. Имя активного слоя отображается в заголовке окна документа.

Остальные операции, такие как перемещение, выравнивание, трансформирование, а также применение стилей из палитры "Стили" могут одновременно применяться к нескольким выделенным слоям. Выделение слоев осуществляется с помощью палитры "Слой" или инструмента "Перемещение".

Слои можно также связывать друг с другом. В отличие от нескольких выбранных слоев, связь между связанными слоями сохраняется и при изменении выделения в палитре "Слой". См. раздел "Создание и удаление связи между слоями" на странице 308.

 *Неправильный выбор слоя может привести к неправильному результату выполнения команды или использования инструмента. Информация о текущем слое отображается в палитре "Слой".*

Выделение слоев в палитре "Слой"

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Щелкните нужный слой в палитре "Слой".
- Чтобы выделить несколько последовательных слоев, щелкните первый и последний слои последовательности, удерживая клавишу "Shift".
- Чтобы выделить несколько несмежных слоев, щелкните нужные слои в палитре "Слой", удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).

Примечание. При выделении с использованием клавиши "Ctrl" щелкайте за пределами миниатюры слоя. При щелчке миниатюр слоя с удержанием клавиши "Ctrl" происходит включение его прозрачности.

- Чтобы выделить все слои, выберите меню "Выделение" > "Все слои".
- Чтобы выделить все слои одного типа (например, все текстовые слои), выделите один из слоев и выберите меню "Выделение" > "Подобные слои".
- Чтобы отменить выделение слоя, щелкните его, удерживая клавишу "Ctrl".
- Чтобы снять выделение со всех слоев, щелкните палитру "Слой" вне области списка слоев или выберите меню "Выделение" > "Отменить выделение слоев".

Выделение слоев в окне документа

1 Выберите инструмент "Перемещение" .

2 Выполните одно из следующих действий.

- На панели параметров установите флажок "Автовыбор", затем в выпадающем меню выберите "Слой" и щелкните в окне документа слой, который необходимо выделить. Будет выбран верхний слой, содержащий пиксели в области, которая находится под указателем мыши.
- На панели параметров установите флажок "Автовыбор", затем в выпадающем меню выберите "Группа" и щелкните в окне документа содержимое, которое необходимо выделить. Будет выделена верхняя группа, содержащая пиксели в области, которая находится под указателем мыши. Если щелкнуть слой, не включенный в группу, будет выделен этот слой.
- Щелкните изображение правой кнопкой мыши (Windows) или щелкните изображение, удерживая клавишу "Control" (Mac OS), и выберите слой в контекстном меню. Контекстное меню содержит список всех слоев, к которым относятся точки, расположенные под текущим местоположением указателя мыши.

Выбор слоя в группе



- 1 Щелкните группу в палитре "Слой".
- 2 Щелкните треугольник слева от значка папки.
- 3 Щелкните один из слоев группы.

Группировка и разгруппировка слоев

- 1 Выделите несколько слоев в палитре "Слой".
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите меню "Слой" > "Сгруппировать слои".
 - Чтобы сгруппировать слои, перетащите слои к значку папки в нижней части палитры "Слой", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
- 3 Чтобы разгруппировать слои, выделите группу и выберите меню "Слой" > "Разгруппировать слои".

Добавление слоев в группу

❖ Выполните одно из следующих действий.

- В палитре "Слой" выделите группу и нажмите кнопку "Создать новый слой" .
- Перетащите слой в папку группы.
- Перетащите папку группы слоев в другую папку группы. Произойдет перемещение группы и всех входящих в нее слоев.
- Перетащите группу слоев на кнопку "Создать новую группу" .

Создание и удаление связи между слоями

Можно связать два и более слоя или группы. В отличие от выделения нескольких слоев, связь между связанными слоями сохраняется до тех пор, пока пользователь не удалит ее. Связанные слои можно перемещать либо трансформировать.

1 Выберите необходимые слои или группы слоев в палитре "Слой".

2 Щелкните значок связи  в нижней части палитры "Слой".


3 Чтобы удалить связь слоев, выполните одно из следующих действий.

- Выделите связанный слой и щелкните значок связи.
- Чтобы временно отключить связанный слой, щелкните соответствующий значок связи, удерживая клавишу "Shift". Рядом с ним будет отображен знак X красного цвета. Для восстановления связи щелкните значок связи, удерживая клавишу "Shift".
- Выделите связанные слои и щелкните значок связи. Чтобы выделить связанные слои, выделите один из них и выберите меню "Слой" > "Выберите связанные слои".

Перемещение, упорядочение и закрепление слоев

Изменение порядка следования слоев и групп

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Перетащите слой или группу слоев в палитре "Слой" вверх или вниз. Отпустите кнопку мыши при появлении подсвеченной линии в том месте, куда необходимо переместить слой или группу.
- Чтобы поместить слой в группу, перетащите его в папку группы . Если папка группы свернута, то перетаскиваемый слой необходимо поместить поверх нее.

***Примечание.** Если группа развернута так, что видны содержащиеся в ней слои, то при добавлении слоя под развернутой группой происходит его автоматическое добавление к этой группе. Чтобы избежать этого, сверните группу перед добавлением нового слоя.*

- Выделите слой или группу слоев и в меню "Слой" > "Монтаж" выберите необходимую команду. Если выделенный элемент принадлежит группе, то выбранная команда меняет порядок следования слоев внутри группы. Если выделенный элемент не принадлежит группе, то команда изменяет порядок следования слоев в пределах всей палитры "Слой".
- Чтобы обратить порядок следования выделенных слоев, выберите меню "Слой" > "Монтаж" > "Инверсия". Эти параметры доступны только в том случае, если выбрано не менее двух слоев.

***Примечание.** По определению фоновый слой всегда последний по порядку. Поэтому при выполнении команды "На задний план" выделенный элемент помещается выше фонового слоя.*

Отображение краев и маркеров слоя

Отображение границ или краев содержимого слоя облегчает его перемещение и выравнивание. Кроме того, для выделенных слоев и групп можно включить отображение маркеров, позволяющих изменять их размер или поворачивать их.



Содержимое слоя с включенным отображением краев (слева) и в режиме трансформирования (справа)

Отображение краев содержимого выделенного слоя

- ❖ Выберите меню "Просмотр" > "Показать" > "Края слоя".


Отображение маркеров трансформирования выделенного слоя

- 1 Выберите инструмент "Перемещение".
- 2 На панели параметров установите флажок "Показать управляющие элементы".

Маркеры трансформирования используются для изменения размера и поворота содержимого слоя. См. раздел "Свободная трансформация" на странице 234.

Перемещение содержимого слоев

- 1 В палитре "Слои" выделите слои, содержащие перемещаемые объекты.
- 2 Выберите инструмент "Перемещение".

 *Перемещаемые слои могут выделяться в окне документа напрямую. На панели параметров инструмента "Перемещения" установите флажок "Автовыбор" и выберите "Слой" в выпадающем меню. Для выбора нескольких слоев удерживайте клавишу "Shift". Поставьте флажок "Автовыбор" и выберите "Группа", чтобы выбрать всю группу при выборе одного слоя из этой группы.*



- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - В окне документа перетащите любой объект на один из выделенных слоев. (Произойдет перемещение всех объектов слоя.)
 - Для точного позиционирования объектов с шагом в 1 пиксел используйте клавиши стрелок.
 - Для позиционирования объектов с шагом в 10 пикселов используйте клавиши стрелок, удерживая клавишу "Shift".

Выравнивание объектов, расположенных на разных слоях

Выравнивание содержимого слоев и групп производится с помощью инструмента "Перемещение". (См. раздел "Перемещение содержимого слоев" на странице 309.)

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы выровнять несколько слоев, выделите их с помощью инструмента "Перемещение" или в палитре "Слои" либо выберите группу слоев.
 - Чтобы выровнять содержимое одного или нескольких слоев по границе выделения, выделите часть изображения, а затем выберите слои в палитре "Слои". Данный метод используется для выравнивания относительно любой точки изображения.

- 2 Выберите меню "Слой" > "Выровнять" или "Слой" > "Выровнять слои по области" и выберите нужную команду в подменю. Эти же команды могут быть выполнены с помощью кнопок выравнивания на панели параметров инструмента "Перемещение".







По верхнему краю 	Выравнивает все выделенные слои по их самому верхнему пикселу или по верхнему краю границы выделения.
Центрирование по вертикали 	Выравнивает все выделенные слои по центральному пикселу слоев или границы выделения в вертикальном направлении.
По нижнему краю 	Выравнивает все выделенные слои по их самому нижнему пикселу или по нижнему краю границы выделения.
По левому краю 	Выравнивает все выделенные слои по самому левому пикселу самого левого слоя или по левому краю границы выделения.
Центрирование по горизонтали 	Выравнивает все выделенные слои по центральному пикселу слоев или границы выделения в горизонтальном направлении.
По правому краю 	Выравнивает все выделенные слои по самому правому пикселу самого правого слоя или по правому краю границы выделения.

См. также

“Автоматическое выравнивание слоев изображения” на странице 310

Распределение слоев и групп с равными интервалами

- 1 Выделите три или более слоя.
- 2 Выберите меню "Слой" > "Распределить" и выберите нужную команду в подменю. Либо выберите инструмент "Перемещение" и нажмите кнопку распределения на панели параметров.

По верхнему краю 	Размещает слои с равными промежутками, начиная отсчет от верхнего пиксела каждого слоя.
Центрирование по вертикали 	Размещает слои с равными промежутками, начиная отсчет от центрального в вертикальном направлении пиксела каждого слоя.
По нижнему краю 	Размещает слои с равными промежутками, начиная отсчет от нижнего пиксела каждого слоя.
По левому краю 	Размещает слои с равными промежутками, начиная отсчет от левого пиксела каждого слоя.
Центрирование по горизонтали 	Размещает слои с равными промежутками, начиная отсчет от центрального в горизонтальном направлении пиксела каждого слоя.
По правому краю 	Размещает слои с равными промежутками, начиная отсчет от правого пиксела каждого слоя.

Автоматическое выравнивание слоев изображения

Команда "Автоматическое выравнивание слоев" автоматически выравнивает слои на основе сходного содержимого различных слоев в углах или по краям. Можно назначить эталонный слой вручную или позволить


программе автоматически выбрать эталонный слой. Другие слои автоматически выравниваются по эталонному слою так, чтобы совпадающие области слоев перекрывались.

С помощью команды "Автоматическое выравнивание слоев" можно совмещать слои несколькими путями.

- Заменять или удалять части изображений, имеющие одинаковый фон. После выравнивания изображений можно использовать маску или эффекты наложения для объединения частей изображения в одно изображение.
- Склеить изображения, имеющие перекрывающееся содержимое.
- При работе с кадрами видео, снятого на статичном заднем плане, можно преобразовать кадры в слои, а затем добавить или удалить содержимое в нескольких кадрах.

1 Скопировать или поместить изображения, предназначенные для выравнивания, в один документ.

Каждое изображение будет помещено на отдельный слой. См. раздел "Дублирование слоев" на странице 305.

 Можно загрузить несколько изображений в слои с помощью сценария. В меню "Файл" выберите команду "Сценарии" > "Загрузить файлы в стек".

2 В палитре "Слои" создайте эталонный слой, заблокировав его (необязательно). См. раздел "Закрепление слоев" на странице 313. Если не назначать эталонный слой, Photoshop проанализирует все слои и выберет эталонным один из центральных слоев окончательной композиции.

3 Выделите оставшиеся слои, которые необходимо выровнять.

Чтобы выбрать в палитре несколько последовательных слоев, щелкните с нажатой клавишей "Shift". Чтобы выбрать произвольные слои, выбирайте их щелчком с нажатой клавишей "Ctrl" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Примечание. Не выбирайте корректирующие, векторные слои или смарт-объекты, так как они не содержат информации, необходимой для выравнивания.

4 В меню "Редактирование" выберите команду "Автоматически выравнивать слои" и вариант выравнивания. Для склейки нескольких изображений, имеющих перекрывающиеся области, например для создания панорамы, используйте параметры "Авто", "Перспектива" или "Цилиндр". Для выравнивания сканированных изображений со смещением содержимого выберите параметр "Только перемещение".

Авто	Программа Photoshop анализирует исходные изображения и применяет макеты "Перспектива" или "Цилиндр" в зависимости от того, что дает лучшую композицию.
Перспектива	Создает согласованную композицию, определяя одно из исходных изображений (по умолчанию изображение посередине) в качестве эталонного. Остальные изображения композиции трансформируются (перемещаются, растягиваются или наклоняются по необходимости) так, чтобы подогнать перекрывающиеся области совмещаемых слоев.
Цилиндр	Снижает искажающий эффект "вогнутости", возникающий при использовании макета "Перспектива", отображая отдельные изображения на поверхность развернутого цилиндра. Содержимое перекрывающихся областей слоев сохраняется. Эталонное изображение помещается по центру. Рекомендуется для создания широких панорамных изображений.
Только перемещение	Совмещает слои и подгоняет перекрывающиеся области без трансформации (растяжения или наклона) исходных слоев.

После автоматического выравнивания можно использовать команду "Редактирование" > "Свободное трансформирование" для точного совмещения или внести тональные поправки для выравнивания разницы экспозиции между слоями, после чего объединить слои в одно совмещенное изображение.

Ознакомительный видеofilm о выравнивании слоев по содержимому см. по адресу www.adobe.com/go/vid0014_ru.

См. также

“Объединение нескольких фрагментов в одно изображение” на странице 349

“Стеки изображений (Photoshop Extended)” на странице 639

Автоматическое смешивание слоев

При склеивании или объединении изображений различия в экспозиции исходных изображений могут приводить к швам или несогласованностям в совмещенном изображении. Используйте команду “Автоматическое смешивание слоев” для сглаживания стыков в окончательном изображении.

Примечание. Автоматическое смешивание слоев доступно только для изображений в градациях серого или в RGB.

1 Скопируйте или поместите изображения, которые необходимо объединить, в один документ.

Каждое изображение будет помещено на отдельный слой. См. раздел “Дублирование слоев” на странице 305.

2 Выровняйте слои, чтобы общие области перекрывались.

Это можно сделать как вручную, так и с помощью команды “Автоматическое выравнивание слоев”. См. раздел “Автоматическое выравнивание слоев изображения” на странице 310.

3 Не снимая выделения со слоев, выберите “Редактирование” > “Автоматически смешивать слои”.

Автоматическое смешивание слоев при необходимости применяет маски слоев, закрывающие передержанные или недодержанные области или различия в содержимом, и создает бесшовное комбинированное изображение.

См. также

“Объединение нескольких фрагментов в одно изображение” на странице 349

“Создание панорамных изображений” на странице 258

Поворот слоя

1 В палитре “Слой” выберите слой, который необходимо повернуть.

2 В случае если в изображении уже выделено что-либо, выберите меню “Выделение” > “Отменить выделение”.

3 Выберите меню “Редактирование” > “Трансформирование” > “Поворот”. Появляется окно, определяющее границы слоя (называемое “ограничительная рамка”).

4 Поместите указатель мыши вне ограничительной рамки (при этом указатель принимает вид двусторонней изогнутой стрелки), затем перетащите его. При удержании клавиши “Shift” дискретность поворота ограничивается до 15°.

5 По достижении желаемого положения нажмите клавишу “Ввод” (Windows) или “Return” (Mac OS) или нажмите кнопку “Выполнить трансформирование” на панели параметров. Чтобы прервать процесс поворота, нажмите клавишу “Esc” или значок “Отменить трансформирование” на панели параметров.

См. также


“Поворот или отражение всего изображения” на странице 207


“Масштабирование, поворот, наклон, искажение, применение перспективы и деформация” на странице 232

Закрепление слоев

Для защиты содержимого слоев их можно закреплять полностью или частично. Например, пользователю может понадобиться полностью закрепить слой по окончании работы с ним. Частичное закрепление слоя производится, например, в тех случаях, когда настройки стиля и прозрачности уже выбраны, но необходимо изменить его положение. При закреплении слоя справа от него появляется соответствующий значок. При полном закреплении слоя значок закрашивается полностью, при частичном закреплении рисуется только его контур.




Закрепление всех свойств слоя или группы

- 1 Выберите слой или группу.
- 2 В палитре "Слой" нажмите кнопку "Закрепить все слои" .

Примечание. Рядом со слоями закрепленной группы отображаются затененные значки замка .

Частичное закрепление слоя

- 1 Выберите слой.
- 2 В палитре "Слой" выберите один режим закрепления или более.

Закрепить прозрачность 	Оставляет возможность редактирования только непрозрачных участков слоя. Данная настройка аналогична параметру "Сохранить прозрачность", использовавшемуся в более ранних версиях Photoshop.
Закрепить изображение 	Запрещает изменение точек слоя с помощью средств рисования.
Закрепить положение 	Запрещает изменение местоположения точек слоя. <i>Примечание.</i> Для слоев с текстом и фигурами параметры "Закрепить прозрачность" и "Закрепить изображение" задаются по умолчанию и не могут быть деактивированы.

Применение режимов закрепления к выбранным слоям и группам

- 1 Выберите несколько слоев или группу слоев.
- 2 В меню "Слой" или в меню палитры "Слой" выберите пункт "Закрепить все слои" или "Закрепить все слои в группе".
- 3 Задайте режимы закрепления и нажмите кнопку "ОК".

Управление слоями

Переименование слоя или группы

При добавлении слоев к изображению рекомендуется присваивать им имена, отражающие их содержимое. Использование описательных имен для слоев облегчает их поиск в палитре.

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Дважды щелкните имя слоя или группы в палитре "Слой" и введите новое имя.
- Дважды щелкните слой (но не его имя или миниатюру) в палитре "Слой", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). В текстовом поле "Имя" введите новое имя и нажмите кнопку "ОК".
- Выберите слой или группу и выберите в меню "Слой" или в меню палитры "Слой" пункт "Параметры слоя" или "Свойства групп". В текстовом поле "Имя" введите новое имя и нажмите кнопку "ОК".

Присвоение цвета слою или группе слоев

Цветовое кодирование слоев или групп слоев облегчает поиск схожих слоев в палитре "Слой".

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите слой или группу и выберите в меню "Слой" или в меню палитры "Слой" пункт "Параметры слоя" или "Свойства групп".
- Дважды щелкните слой (но не его имя или миниатюру) в палитре "Слой", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

2 Выберите цвет во всплывающем меню "Цвет" и нажмите кнопку "ОК".

Растривание слоев

Средства рисования и фильтры не могут применяться к слоям, содержащим векторные объекты (это относится к текстовым слоям, слоям-фигурам, векторным маскам и смарт-объектам), а также к производным слоям (например, к слоям-заливкам). Однако содержимое таких слоев может быть растривано для перевода изображения в плоскую растровую форму.

- ❖ Выделите слой, который необходимо растривать, и выберите меню "Слой" > "Растривать", далее выберите нужный пункт в подменю:

Текст	Растривание текста в текстовом слое. Растривание других векторных изображений слоя не производится.
Фигура	Растривание слоя-фигуры.
Слой-заливка	Растривание заливки слоя-фигуры с сохранением векторной маски.
Векторная маска	Растривание векторной маски с преобразованием ее в слой-маску.
Смарт-объект	Преобразование смарт-объекта в растровый слой.
Видео	Растривание текущего видеокadra в слой изображения.
Слой	Растривание всех векторных объектов в выделенных слоях.
Все слои	Растривание всех слоев, содержащих векторные и производные объекты.

Примечание. Чтобы растривать связанные слои, выделите один из них, затем выберите меню "Слой" > "Выберите связанные слои". После этого можно произвести растривание.


Удаление слоя или группы

Удаление ненужных слоев уменьшает размер файла изображения.

1 Выберите один или несколько слоев или групп в палитре "Слой".

2 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы произвести удаление, получив запрос на его подтверждение, щелкните значок "Удалить". Также можно выбрать меню "Слой" > "Удалить" > "Слой" или пункт "Удалить слой" или "Удалить группу" в меню палитры "Слой".
- Чтобы удалить слой или группу без запроса на подтверждение, перетащите его к значку "Удалить" или щелкните значок "Удалить", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Также можно нажать клавишу "Удалить" при выбранном инструменте "Перемещение".
- Чтобы удалить скрытые слои, выберите меню "Слой" > "Удалить" > "Скрытые слои".

 Чтобы удалить связанные слои, выделите один из них, затем выберите меню "Слой" > "Выберите связанные слои". После этого можно производить удаление.

Экспорт слоев

В отдельные файлы можно экспортировать все слои или видимые слои.

❖ Выберите меню "Файл" > "Сценарии" > "Экспортировать слои в файлы".

Отслеживание размера файлов

Размер файла зависит от разрешения изображения в пикселах и количества содержащихся в нем слоев. Объекты с большим количеством пикселей обладают лучшим качеством при распечатке, однако занимают больше дискового пространства и требуют больших временных затрат на обработку и печать. Необходимо постоянно отслеживать размер файлов, чтобы они не становились слишком велики. В случае чрезмерного увеличения размера файлов необходимо уменьшить количество слоев или изменить размеры изображения.

❖ Информация о размерах файла изображения отображается в нижней части окна приложения. Дополнительные сведения см. в разделе "Отображение информации о файле в окне документа" на странице 43.

Объединение и склеивание слоев

По окончании работы над содержимым слоев их можно объединить с целью уменьшения размера файла. При объединении слоев информация с верхних слоев замещает перекрывающуюся информацию нижних слоев. Область пересечения всех прозрачных участков объединяемых слоев сохраняет прозрачность.

Примечание. *Корректирующие слои и слои-заливки не могут быть использованы в качестве целевых слоев при объединении.*

Кроме объединения, над слоями также можно проводить операцию склеивания. Склеивание позволяет объединить содержимое нескольких слоев в один целевой слой, оставляя другие слои в неприкосновенности.

Примечание. *После сохранения объединенного изображения его нельзя вернуть в прежнее состояние, слои объединены окончательно.*

Объединение двух слоев или групп

1 Объединяемые слои и группы должны быть видимыми.

2 Выделите слои и группы, которые необходимо объединить.

3 Выберите меню "Слой" > "Объединить слои".

Примечание. *Соседние слои или группы слоев могут быть объединены путем выделения верхнего из них и выбора меню "Слой" > "Объединить с предыдущим" или "Объединить группу". Связанные слои могут быть объединены с помощью выбора меню "Слой" > "Выберите связанные слои", после чего производится их непосредственное объединение.*

Объединение слоев внутри обтравочной маски

1 Необходимо скрыть те слои, объединять которые не планируется.

2 Выделите базовый слой внутри обтравочной маски. Базовый слой должен быть растровым.

3 В меню "Слой" или в меню палитры "Слой" выберите пункт "Объединить обтравочные маски".

Дополнительные сведения об обтравочных масках см. в разделе "Маскирование слоев с помощью обтравочных масок" на странице 347.

Объединение всех видимых слоев и групп изображения

❖ В меню "Слой" или в меню палитры "Слой" выберите пункт "Объединить видимые". Происходит объединение всех слоев, рядом с именами которых отображается значок видимости.

Примечание. *Команда "Объединить видимые" доступна, только если выделен видимый слой.*

Склеивание нескольких слоев или связанных слоев

При проведении операции склеивания над несколькими выделенными или связанными слоями в Photoshop создается новый слой, содержащий их объединенное содержимое.

- 1 Выберите несколько слоев.
- 2 Нажмите комбинацию клавиш "Ctrl", "Alt" и "E" (Windows) или "Command", "Option" и "E" (Mac OS).

Склейка всех видимых слоев

- 1 Необходимо включить отображение слоев, которые планируется объединить.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите комбинацию клавиш "Shift", "Ctrl", "Alt" и "E" (Windows) или "Shift", "Command", "Option" и "E" (Mac OS).
 - Выберите меню "Слой" > "Объединить видимые", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Photoshop создает новый слой, содержащий данные всех объединяемых слоев.

Сведение всех слоев

При выполнении операции сведения производится объединение всех видимых и удаление всех невидимых слоев, в результате чего объем файла уменьшается. Все оставшиеся прозрачные области заполняются белым цветом. После сохранения сведенного изображения его нельзя вернуть в прежнее состояние, слои объединены окончательно.

Примечание. При преобразовании цветовых форматов изображения происходит автоматическое сведение файла. В случае необходимости редактирования исходного изображения после преобразования необходимо предварительно сохранить резервную копию его файла.

- 1 Сохраняемые при объединении слои должны быть видимыми.
- 2 В меню "Слой" или в меню палитры "Слои" выберите пункт "Выполнить сведение".

Задание степени непрозрачности и режима наложения

Задание степени непрозрачности слоя или группы

Степень непрозрачности слоя определяет, насколько сильно он скрывает или отображает содержимое нижележащего слоя. Слой со степенью непрозрачности 1 % является практически прозрачным. Совершенно непрозрачный слой имеет степень непрозрачности 100 %.

Примечание. Степень непрозрачности фонового слоя, а также закрепленных слоев постоянна и не может быть изменена. Однако после преобразования фонового слоя в обычный можно изменять степень его непрозрачности. См. раздел "Преобразование фона и слоев" на странице 304.

- 1 Выберите слой или группу в палитре "Слои".
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - В палитре "Слои" введите степень непрозрачности в соответствующем окне или измените ее значение с помощью движка.
 - В меню "Слой" выберите пункт "Стиль слоя" > "Параметры наложения". Введите степень непрозрачности в соответствующем окне или измените ее значение с помощью движка.
 - Выберите инструмент "Перемещение" и введите степень непрозрачности в процентах.

Примечание. Чтобы просмотреть параметры наложения для текстового слоя, выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Параметры наложения" или пункт "Параметры наложения" во всплывающем меню кнопки "Добавить стиль слоя" в нижней части палитры "Слои".

Задание степени непрозрачности заливки слоя

Кроме степени непрозрачности, влияющей на все стили и режимы наложения слоя, существуют также настройки степени непрозрачности заливки слоев. Степень непрозрачности заливки оказывает влияние на пиксели и фигуры слоя, не затрагивая другие, ранее примененные к слою эффекты.

Например, в случае если слой содержит фигуру или текстовый элемент, к которым применен эффект отбрасывания тени, то изменение степени прозрачности заливки для указанного элемента не повлияет на настройки тени.

❖ Выполните одно из следующих действий.

- В палитре "Слой" введите степень непрозрачности заливки в текстовом поле или измените ее значение с помощью движка.
- Дважды щелкните миниатюру слоя, выберите "Слой" > "Стиль слоя" > "Параметры наложения", затем введите значение в текстовое поле "Непрозрачность заливки" или перетащите всплывающий ползунок.

***Примечание.** Чтобы просмотреть параметры наложения для текстового слоя, выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Параметры наложения" или пункт "Параметры наложения" во всплывающем меню кнопки "Добавить стиль слоя" в нижней части палитры "Слой". Введите значение в текстовом поле "Непрозрачность заливки".*

Задание режима наложения для слоя или группы слоев

Режим наложения определяет результат наложения пикселей слоя на нижележащие пиксели изображения. Режимы наложения позволяют создавать большое количество различных специальных эффектов.

По умолчанию для групп слоев устанавливается режим наложения "Пропустить". Это означает, что группа слоев не обладает собственными настройками режима наложения. Выбор другого режима наложения группы слоев изменяет способ объединения компонентов изображения. Сначала производится объединение всех слоев группы. После этого объединенная группа рассматривается как единое изображение, которое накладывается на оставшуюся часть изображения в соответствии с текущим режимом. Таким образом, если для группы задан режим наложения, отличный от режима "Пропустить", корректирующие слои и режимы наложения слоев в группе не оказывают влияния на слои за ее пределами.

***Примечание.** Режим наложения "Очистка" для слоев отсутствует. Кроме того, для изображений Lab недоступны следующие режимы: "Осветление основы", "Затемнение основы", "Замена темным", "Замена светлым", "Разница" и "Исключение". 32-битные изображения поддерживают следующие режимы наложения: "Нормальный", "Растворение", "Замена темным", "Умножение", "Линейный осветлитель (добавить)", "Темнее", "Замена светлым", "Осветление", "Разница", "Цветовой тон", "Насыщенность", "Цветность" и "Свечение".*

- 1 Выберите слой или группу в палитре "Слой".
- 2 Выберите режим наложения.
 - В раскрывающемся меню "Режим наложения" палитры "Слой" выберите режим.
 - Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Параметры наложения", затем выберите режим в раскрывающемся меню "Режим".

Видео о режимах наложения см. по адресу http://www.adobe.com/go/vid0012_ru.

См. также

"Список режимов наложения" на странице 370

Заливка нового слоя нейтральным цветом

Некоторые фильтры (например, "Эффекты освещения") не могут применяться к слоям, не содержащим пикселей. Данная проблема решается путем предварительного заполнения слоя ранее заданным нейтральным цветом, которое производится с помощью команды "Выполнить заливку нейтральным цветом (относительно режима)" диалогового окна "Новый слой". Этот невидимый нейтральный цвет назначается в соответствии с выбранным для слоя режимом наложения. Заливка нейтральным цветом отражается на других слоях только при задании дополнительных эффектов. Команда "Выполнить заливку нейтральным цветом" не поддерживается слоями, использующими режимы наложения "Нормальный", "Растворение", "Жесткое смешение", "Цветовой тон", "Насыщенность", "Цветность" и "Свечение".

Создание эффекта просвечивания

Параметры просвечивания позволяют создать слои, через которые "пробивается" содержимое нижележащих слоев. Например, текстовый слой может использоваться в качестве трафарета, накладываемого на корректирующий слой и заполняемого исходными цветами изображения.

При создании эффекта просвечивания необходимо выбрать слои, задающие форму прозрачных областей, просвечиваемые слои, а также слои, содержимое которых будет отображено. В случае если в качестве отображаемого слоя необходимо использовать слой, отличный от фонового, его можно включить в группу или обтравочную маску.



Эмблема фирмы с областью, сквозь которую просвечивает слой "Задний план"

- 1 Выполните одно из следующих действий в палитре "Слои".
 - Разместите слой, задающий прозрачные области поверх просвечиваемого слоя. Эти области заполнятся изображением фонового слоя. Убедитесь, что нижним слоем изображения является фоновый слой. (Чтобы преобразовать обычный слой в фоновый, выберите меню "Слой" > "Новый" > "Преобразовать в задний план".)
 - Чтобы прозрачные области просвечиваемого слоя заполнялись изображением слоя, размещающегося поверх фонового, необходимо сгруппировать все слои, лежащие между ними, с просвечиваемым слоем. Прозрачные области верхнего слоя будут заполняться содержимым первого слоя, расположенного ниже созданной группы. В случае если требуется заполнить верхний слой содержимым фона, необходимо в группе задать режим наложения "Пропустить" (задается по умолчанию).
 - Чтобы прозрачные области просвечиваемого слоя заполнялись изображением базового слоя обтравочной маски, необходимо поместить в указанную маску все используемые слои. (См. раздел "Маскирование слоев с помощью обтравочных масок" на странице 347.) Для базового слоя необходимо задать параметр "Наложить обтравочные слои как группу". (См. раздел "Объединение эффектов наложения" на странице 319.)

2 Выделите верхний слой (задающий прозрачные области).

3 Чтобы просмотреть параметры наложения, дважды щелкните слой (где-либо вне имени слоя или его миниатюры) и выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Параметры наложения" или пункт "Параметры наложения" в меню палитры "Слои".

Примечание. Чтобы просмотреть параметры наложения для текстового слоя, в меню "Слой" выберите пункт "Стиль слоя" > "Параметры наложения" или пункт "Параметры наложения" в меню кнопки "Добавить стиль слоя" в нижней части палитры "Слои".

4 Выберите параметр в раскрывающемся меню "Просвечивание".

- Чтобы прозрачные области заполнялись содержимым ближайшего доступного слоя (например, первого слоя, следующего за группой, или базового слоя обтравочной маски), выберите параметр "Мелкое".
- Для заполнения содержимым фонового слоя выберите параметр "Глубокое". В случае отсутствия фонового слоя при выборе параметра "Глубокое" просвечиваемые участки становятся прозрачными.

Примечание. Если не используются группы слоев или обтравочная маска, оба параметра приводят к заполнению просветов содержимым фонового слоя (либо в случае его отсутствия к появлению прозрачных областей).

- 5 Чтобы задать эффект просвечивания, выполните одно из следующих действий.
 - Уменьшите степень непрозрачности заливки.
 - Измените режим наложения с помощью меню "Режим наложения" так, чтобы отображались нижележащие пиксели.
- 6 Нажмите кнопку "ОК".

Исключение каналов при наложении

При наложении слоев и групп эффекты наложения могут применяться выборочно только к заданным каналам. По умолчанию режимы наложения применяются ко всем каналам. Например, при работе с изображением RGB можно исключить из наложения красный цветовой канал. В результате наложение повлияет только на зеленый и синий цветовой каналы.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Дважды щелкните миниатюру слоя.
 - В меню "Слой" выберите пункт "Стиль слоя" > "Параметры наложения".
 - Выберите пункт "Параметры наложения" из меню кнопки "Добавить стиль слоя" в нижней части палитры "Слой".

Примечание. Чтобы просмотреть параметры наложения для текстового слоя, в меню "Слой" выберите пункт "Стиль слоя" > "Параметры наложения" или пункт "Параметры наложения" в меню кнопки "Добавить стиль слоя" в нижней части палитры "Слой".

- 2 В области "Дополнительные параметры" диалогового окна "Стиль слоя" снимите флажки с каналов, которые необходимо исключить из процесса наложения.

Группирование эффектов наложения


По умолчанию слои внутри обтравочной маски накладываются на нижележащие слои согласно настройкам режима наложения самого нижнего слоя группы. Однако можно настроить режим наложения нижнего слоя так, чтобы он применялся только к нему, и сохранить оригинальные режимы наложения обтравочных слоев. (См. раздел "Маскирование слоев с помощью обтравочных масок" на странице 347.)

Режим наложения слоя также может применяться к эффектам слоя, осуществляющим преобразование непрозрачных пикселей (таким как "Внутреннее свечение" и "Наложение цвета"), и не затрагивать эффекты преобразования прозрачных пикселей (такие как "Внешнее свечение" и "Тень").

- 1 Выделите преобразуемый слой.
- 2 Дважды щелкните миниатюру слоя и в меню палитры "Слой" выберите пункт "Параметры наложения" или пункт меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Параметры наложения".

Примечание. Чтобы просмотреть параметры наложения для текстового слоя, в меню "Слой" выберите пункт "Стиль слоя" > "Параметры наложения" или пункт "Параметры наложения" в меню кнопки "Добавить стиль слоя" в нижней части палитры "Слой".

- 3 Укажите область действия следующих параметров наложения:
 - Чтобы применить режим наложения к эффектам слоя, осуществляющим преобразование непрозрачных пикселей (таким как "Внутреннее свечение", "Глянecь", "Наложение цвета" и "Наложение градиента"), выберите пункт "Наложить внутренние эффекты как группу".
 - Чтобы применить режим наложения базового слоя ко всем слоям обтравочной маски, выберите пункт "Наложить обтравочные слои как группу". Отключение данного параметра, который всегда задан по умолчанию, приводит к сохранению исходных режимов наложения и внешнего вида каждого из слоев группы.



А



Б



В

Дополнительные параметры наложения

А. Слои "Farm Logo" и "Paint Stroke" с индивидуальными режимами наложения Б. Задан параметр "Наложить внутренние эффекты как группу" В. Задан параметр "Наложить обтравочные слои как группу"

- Чтобы применить эффекты слоя и параметры просвечивания только к непрозрачным областям слоя, выберите параметр "Слой-фигура прозрачности". Отключение данного параметра, задаваемого по умолчанию, приводит к применению указанных эффектов ко всему слою.
- Чтобы применить эффекты слоя только к областям, задаваемым слоем-маской, выберите параметр "Слой-маска скрывает эффекты".
- Чтобы применить эффекты слоя только к областям, задаваемым векторной маской, выберите параметр "Векторная маска скрывает эффекты".

4 Нажмите кнопку "ОК".


Задание диапазона градаций для наложения слоев

Шкалы в диалоговом окне "Параметры наложения" предназначены для указания пикселей активного слоя и расположенных под ним видимых слоев, которые необходимо сохранить в конечном изображении. Например, можно исключить темные пиксели из активного слоя или активировать просвечивание светлых пикселей нижележащих слоев. Также можно задать диапазон частично накладываемых пикселей для обеспечения плавности перехода между накладываемыми и не накладываемыми областями.

1 Дважды щелкните миниатюру слоя и выберите пункт "Слой" > "Стиль слоя" > "Параметры наложения" или в меню палитры "Слой" выберите пункт "Добавить стиль слоя" > "Параметры наложения".

Примечание. Чтобы просмотреть параметры наложения для текстового слоя, в меню "Слой" выберите пункт "Стиль слоя" > "Параметры наложения" или пункт "Параметры наложения" в меню кнопки "Добавить стиль слоя" в нижней части палитры "Слой".

- 2 В области "Дополнительные параметры" диалогового окна "Стиль слоя" выберите нужный параметр в раскрывающемся меню "Наложить, если".
- Чтобы задать диапазон наложения для всех каналов, выберите параметр "Серый".
- Чтобы задать параметры наложения для конкретного канала (например, красного, зеленого или синего цветового канала RGB-изображения), выберите соответствующий канал в списке.
- 3 Для настройки диапазона яркости накладываемых пикселей необходимо использовать ползунки "Данный слой" и "Подлежащий слой", в которых задаются значения от 0 (черный цвет) до 255 (белый цвет). Верхнее значение диапазона задается с помощью белого ползунка. Нижнее значение диапазона определяется с помощью черного ползунка.

 Чтобы задать диапазон частично накладываемых точек, перетащите половину треугольника ползунка, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Два значения, появившиеся над разделенным надвое ползунком, отображают диапазон частичного наложения.

При задании диапазонов необходимо следовать приведенным далее рекомендациям.


- Для задания диапазона накладываемых пикселей активного слоя, появляющихся в результирующем изображении, используются ползунки "Данный слой". Например, если белый ползунок указывает на значение 235, происходит исключение из результирующего изображения пикселей со значением яркости выше 235.
- Для задания диапазона накладываемых пикселей подлежащего слоя, появляющихся в результирующем изображении, используются ползунки "Подлежащий слой". Накладываемые пиксели объединяются с точками активного слоя, а ненакладываемые пиксели просвечивают сквозь вышележащие области активного слоя. Например, если черный ползунок указывает на значение 19, пиксели со значением яркости менее 19 исключаются из процесса наложения и просвечивают сквозь активный слой в результирующем изображении.

Эффекты и стили слоев

Об эффектах и стилях слоев

Photoshop поддерживает создание множества эффектов, изменяющих внешний вид содержимого слоев, таких как затенение, подсветка и скосы. Эффекты слоя привязываются к его содержимому. При перемещении или редактировании содержимого слоя эти же эффекты применяются к измененному содержимому. Например, если к текстовому слою применен эффект отбрасывания тени, то этот эффект окажет влияние и на вновь добавленный текст.

Стиль слоя представляет собой совокупность эффектов, применяемых к слою или группе слоев. Можно применить один из стандартных стилей, включенных в комплект Photoshop, либо создать заказной стиль с помощью диалогового окна "Стиль слоя". Значок эффектов слоя помещается в палитре "Слой" справа от имени слоя. Представленные в палитре "Слой" стили можно разворачивать с целью просмотра и редактирования составляющих их эффектов.



Палитра "Слои", показывающая слой с несколькими примененными эффектами

А. Значок "Эффекты слоя" Б. Щелкните для просмотра списка эффектов слоя В. Эффекты слоя

При сохранении заказной стиль превращается в ранее заданный. Заранее заданные стили отображаются в палитре "Стили" и могут быть применены к слою или группе слоев одним щелчком мыши.

Применение ранее заданных стилей

Ранее заданные стили могут быть применены с помощью палитры "Стили". Стандартные стили слоев Photoshop группируются в библиотеки по функциональному признаку. Например, одна библиотека содержит стили, используемые для создания web-кнопок, другая – стили, добавляющие эффекты к тексту. Для получения доступа к стилям необходимо загрузить соответствующую библиотеку. Дополнительные сведения о загрузке и сохранении стилей приведены в разделе "Создание образцов стилей и управление ими" на странице 327.

Примечание. Стили слоев не могут применяться к фоновым и закрепленным слоям, а также к группам.

Отображение палитры "Стили"

- ❖ Выберите меню "Окно" > "Стили".

Применение ранее заданного стиля к слою

Обычно при применении ранее заданного стиля к слою он замещает текущий стиль. Однако атрибуты второго стиля могут и добавляться к текущим настройкам.

- ❖ Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы применить стиль к выделенным слоям, щелкните его название в палитре "Слои".
- Перетащите стиль из палитры "Стили" на требуемый слой в палитре "Слои".
- Перетащите стиль из палитры "Стили" в окно документа. После того как указатель окажется над слоем, к которому требуется применить стиль, отпустите кнопку мыши.

Примечание. Чтобы добавить стиль к существующим эффектам слоя, а не замещать их, при щелчке или перетаскивании необходимо удерживать клавишу "Shift".

- В меню "Слои" выберите пункт "Стиль слоя" > "Параметры наложения" и щелкните в диалоговом окне "Стиль слоя" слово *Стили* (верхний элемент в списке в левой части диалогового окна). Щелкните стиль, который необходимо применить, затем нажмите кнопку "ОК".
- При использовании инструментов группы "Фигура" или "Перо" в режиме "Слой-фигура" стиль можно заранее выбрать из раскрывающейся палитры на панели параметров.

Применение стиля другого слоя


- ❖ В палитре "Слои" перетащите стиль из списка эффектов слоя на другой слой, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Изменение параметров отображения заранее заданных стилей

- Щелкните треугольник в палитре "Слой", диалоговом окне "Стиль слоя" или в раскрывающейся палитре "Стили слоя" на панели параметров.
- В меню палитры задайте значение режима отображения.
 - Для просмотра списка стилей слоя выберите значение "Только имена".
 - Для просмотра стилей слоя в виде коллекции миниатюр выберите значение "Маленькие миниатюры" или "Большие миниатюры".
 - Для просмотра стилей слоя в виде списка с отображением миниатюры выделенного стиля выберите значение "Маленькие миниатюры и имена" или "Большие миниатюры и имена".

Обзор диалогового окна "Стиль слоя"

Диалоговое окно "Стиль слоя" предназначено для редактирования уже примененных стилей или создания новых стилей.



Диалоговое окно "Стиль слоя". Установите флажок, чтобы применить текущие настройки без отображения параметров эффекта. Для отображения параметров эффекта щелкните его имя.

Заказные стили могут использовать один или несколько перечисленных далее эффектов.

Тень Добавляет тень, отбрасываемую содержимым слоя.

Внутренняя тень Придает слою эффект "притопленного кадра", добавляя к объектам тени, отбрасываемые только внутри границ слоя.

Внешнее свечение и внутреннее свечение Добавляет источники света, располагающиеся снаружи или внутри границ слоя.

Тиснение Добавляет к слою различные комбинации подсвечивания и затенения.

Глянec Добавляет внутреннее затенение, создающее глянцевый эффект.

Наложение цвета, градиента, узора Заполняет содержимое слоя цветом, градиентным цветовым переходом или узором.


Обводка Добавляется обводка объекта текущего слоя цветом, градиентным цветовым переходом или узором. Данный эффект особенно полезен при работе с фигурами с резкими границами, такими как текст.

Применение и редактирование пользовательского стиля слоя

Примечание. Стили слоев не могут применяться к фоновым и закрепленным слоям, а также к группам. Чтобы применить стиль к фоновому слою, необходимо предварительно преобразовать его в обычный слой.

- Выберите слой в палитре "Слой".
- Выполните одно из следующих действий.
 - Дважды щелкните слой вне его имени и миниатюры.
 - Нажмите кнопку "Стиль слоя" **fx** в нижней части палитры "Слой" и выберите нужный эффект из списка.

- В меню "Слои" > "Стиль слоя" выберите нужный эффект.
 - Чтобы осуществить редактирование существующего стиля, дважды щелкните эффект, отображенный под именем слоя в палитре "Слои". (Для отображения эффектов стиля щелкните треугольник рядом со значком "fx".)
- 3** Задайте параметры эффекта в диалоговом окне "Стиль слоя". См. раздел "Параметры стиля слоя" на странице 324.
- 4** При необходимости добавьте к стилю дополнительные эффекты. Чтобы добавить эффект, не применяя его, установите флажок слева от имени эффекта в диалоговом окне "Стиль слоя".

 Пользователь может осуществлять редактирование нескольких эффектов, не закрывая диалоговое окно "Стиль слоя". Для отображения параметров эффекта необходимо щелкнуть его имя в списке в левой части диалогового окна.

Параметры стиля слоя

Высота Задаёт высоту источника света для эффекта "Тиснение". Значение 0 представляет собой уровень поверхности, значение 90 – расположение прямо над слоем.

Угол Задаёт угол, под которым освещение падает на слой. Угол освещения для эффектов "Тень", "Внутренняя тень" и "Глянec" может регулироваться с помощью мыши в окне документа.

Сглаживание Накладываются краевые пиксели контура или контура глянца. Этот параметр особенно полезен при работе с тенями, имеющими небольшие или сложные контуры.

Режим наложения Определяет способ наложения стиля слоя на нижележащие слои (включая или не включая активный слой). Например, внутренняя тень накладывается только на объекты активного слоя, так как указанный эффект отрисовывается в нем, в то время как обычная тень накладывается только на слои, расположенные ниже активного. В большинстве случаев настройки по умолчанию обеспечивают наилучший результат применения эффектов. См. "Список режимов наложения" на странице 370.

Стянуть Стягивает границы подложки эффекта "Внутренняя тень" или "Внутреннее свечение" перед размытием.

Цвет Задаёт цвет тени, свечения и подсветки. Для выбора цвета щелкните образец цвета.

Контур Параметр "Контур" позволяет создавать кольцеобразные прозрачные области в одноцветном свечении. При работе с градиентным свечением параметр "Контур" позволяет создавать различные варианты чередования одноцветных и градиентных закрашенных областей. При работе с эффектом "Тиснение" параметр "Контур" позволяет создавать складки, впадины и изгибы, затеняемые в процессе тиснения. При работе с тенями параметр "Контур" используется для задания степени ослабления цвета. Дополнительные сведения см. в разделе "Изменение эффектов слоя с помощью контуров" на странице 326.

Смещение Задаёт дальность смещения для эффекта "Тень" или "Глянec". Значение смещения может задаваться в окне документа с помощью мыши.

Глубина Задаёт глубину скоса. Также используется для задания глубины узора.

Глобальное освещение Данный параметр позволяет задавать "главный" угол освещения, который затем может использоваться во всех слоях, в которых применяется эффект затенения: "Тень", "Внутренняя тень" или "Тиснение". При задании для указанных эффектов параметра "Глобальное освещение" пользователь вводит единое значение угла освещения, которое является общим для всех эффектов. Любой другой эффект, для которого задается параметр "Использовать общее освещение", автоматически использует введенное значение угла. В случае если параметр "Глобальное освещение" не указан, задаваемое значение угла является "локальным" и распространяется только на указанный эффект. Общий угол освещения можно также установить путем выбора "Стиль слоя" > "Глобальное освещение".

Контур глянца Придаёт слою вид глянцевого, металлического изображения. Параметр "Контур глянца" применяется после затенения скоса или тиснения.

Градиент Задаёт градиент эффекта слоя. Для отображения окна "Редактор градиентов" щёлкните градиент или инвертированную стрелку и выберите градиент из раскрывающегося меню. "Редактор градиентов" используется для создания или редактирования градиентов. Кроме окна "Редактор градиентов", для задания цвета и степени непрозрачности также можно использовать палитру "Наложение градиента". Для некоторых эффектов могут быть указаны дополнительные параметры градиентов. Параметр "Инверсия" меняет направление градиента на обратное. Параметр "Выровнять по слою" вычисляет заполнение градиента на основе данных о границах слоя. Параметр "Масштаб" производит масштабирование применения градиента. Положение центральной точки градиента также может регулироваться в окне изображения с помощью мыши. Форма градиента определяется стилем.


Режим подсветки и затенения Задаёт режим наложения подсветки или тени на эффекты тиснения.

Колебание Задаёт параметры приложения цвета и степени непрозрачности градиента.

Слой выбивает падающую тень Определяет параметры отображения тени на полупрозрачном слое.

Шум Задаёт количество случайных элементов в области подсветки или затенения. Введите значение в текстовое поле или с помощью ползунка.

Непрозрачность Задаёт степень непрозрачности эффекта слоя. Введите значение в текстовое поле или с помощью ползунка.

Узор Задаёт узор эффекта слоя. Выберите узор в раскрывающейся палитре. Чтобы создать новый узор на основе текущих настроек, нажмите кнопку "Новый" . Чтобы совместить начало координат узора с началом координат документа (в случае если задан параметр "Связать со слоем") или поместить начало координат в левый верхний угол слоя (если параметр "Связать со слоем" неактивен), нажмите кнопку "Привязать к началу координат". Если необходимо перемещать узор вместе со слоем, активируйте параметр "Связать со слоем". Введите размеры узора или перетащите ползунок "Масштаб". Положение узора в слое задаётся перетаскиванием. Исходное положение можно вернуть с помощью кнопки "Привязать к началу координат". Параметр "Узор" доступен только при наличии загруженных узоров.

Положение Задаёт положение эффекта "Обводка". Возможные значения: "Снаружи", "Внутри", "По центру".

Диапазон Задаёт фрагмент или диапазон свечения для контура.

Размер Задаёт уровень размытия либо размер тени.

Смягчение Смазывает изображение, получаемое после наложения тени, с целью устранения нежелательных искажений.

Источник Определяет источник внутреннего свечения. Для расположения источника свечения в центре содержимого слоя выберите значение "Из центра", для помещения источника возле границы слоя выберите значение "На краях".

Размах Расширяет границы подложки эффекта перед размытием.

Стиль Задаёт стиль скоса: параметр "Внутренний скос" определяет создание скоса на внутренних границах содержимого слоя, параметр "Внешний скос" определяет создание скоса на внешних границах содержимого слоя, параметр "Тиснение" имитирует тиснение содержимого слоя относительно нижних слоев, параметр "Контурное тиснение" имитирует эффект вдавливания краев слоя в нижние слои, параметр "Обводящее тиснение" ограничивает применение эффекта тиснения слоя границами распространения эффекта "Обводка". (Эффект "Обводящее тиснение" становится доступен только после применения эффекта "Обводка".)

Метод Эффект "Тиснение" имеет параметры "Плавный", "Жесткая огранка", "Мягкая огранка". Эффекты "Внутреннее свечение" и "Внешнее свечение" имеют параметры "Мягкий" и "Точный".

- **Сглаживание** Слегка размывает края подложки. Применяется для всех типов подложки вне зависимости от степени размытия ее границ. При работе с крупными объектами детализация мелких линий снижается.

- **Жесткая огранка** Использует метод измерения расстояний и применяется при работе со сглаженными фигурами на сильно ограниченных подложках (например, при работе с текстом). Использование данного параметра в сравнении с методом "Сглаженный" обеспечивает лучшую детализацию мелких объектов.

- **Мягкая огранка** Использует модифицированный метод измерения расстояний и, несмотря на более низкую по сравнению с методом "Жесткая огранка" точность, применяется при работе с широким спектром подложек. Использование данного параметра в сравнении с методом "Сглаженный" обеспечивает лучшую детализацию объектов среднего размера.

- **Мягкий** Производит размытие изображения. Применяется для всех типов подложки вне зависимости от степени размытия ее границ. Применение параметра "Мягкий" при работе с крупными объектами снижает детализацию мелких линий.


- **Точный** При задании освещения использует метод измерения расстояний и применяется при работе со сглаженными фигурами на сильно ограниченных подложках (например, при работе с текстом). Использование данного параметра в сравнении с методом "Мягкий" обеспечивает лучшую детализацию объектов среднего размера.

Текстура Применяет текстуру. Для изменения размера текстуры используется параметр "Масштаб". В случае если необходимо перемещать текстуру вместе со слоем, активируйте параметр "Связать со слоем". Для инвертирования текстуры используется параметр "Инверсия". Параметр "Глубина" используется для настройки угла и направления (вверх или вниз) применения текстуры. Команда "Привязать к началу координат" используется для совмещения начала координат образца с началом координат документа (в случае если задан параметр "Связать со слоем") или для размещения начала координат в левом верхнем углу слоя (если параметр "Связать со слоем" неактивен). Перетащите текстуру для ее размещения на слое.

Изменение эффектов слоя с помощью контуров

При создании заказных стилей слоев для задания пределов изменения формы таких эффектов, как "Тень", "Внутренняя тень", "Внутреннее свечение", "Внешнее свечение", "Тиснение" и "Глянec", используются контуры. Например, "Линейный контур" эффекта "Тень" задает область теневого линейного перехода. Для создания уникального теневого перехода используется "Заказной контур".

Для выбора, восстановления, удаления и изменения параметров просмотра контуров используется раскрывающаяся палитра "Контур" и средство "Управление наборами".



Обзор диалогового окна "Стиль слоя" для эффекта "Тень"

А. Щелкните для отображения диалогового окна "Редактор контуров". Б. Щелкните для отображения раскрывающейся палитры.

Создание заказного контура

- 1 В диалоговом окне "Стиль слоя" выберите один из следующих эффектов: "Тень", "Внутренняя тень", "Внутреннее свечение", "Внешнее свечение", "Тиснение", "Контур", "Глянec".
- 2 В диалоговом окне "Стиль слоя" щелкните миниатюру контура.

- 3 Щелкните контур, к которому необходимо добавить точки, и отрегулируйте его параметры с помощью движка. Либо задайте значения параметров "Вход" и "Выход".
- 4 Чтобы заменить плавную кривую на острый угол, выделите точку и выберите "Угол".
- 5 Чтобы сохранить контур в файл, нажмите кнопку "Сохранить" и введите его имя.
- 6 Чтобы сохранить контур в качестве стиля, выберите "Новый".
- 7 Нажмите кнопку "ОК". вновь созданные контуры добавляются в конец раскрывающегося списка палитры.

Загрузка контура

- ❖ Щелкните контур в диалоговом окне "Стиль слоя", затем в диалоговом окне "Редактор контура" нажмите кнопку "Загрузить". Перейдите в папку, содержащую требуемую библиотеку контуров, и нажмите кнопку "Открыть".

Удаление контура

- ❖ Чтобы просмотреть раскрывающуюся палитру, щелкните стрелку вниз рядом с выделенным текущим контуром. Щелкните контур, который необходимо удалить, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).


Задание единого для всех слоев угла освещения

Использование параметра "Глобальное освещение" создает впечатление единого источника света, освещающего изображение.

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Глобальное освещение". В диалоговом окне "Глобальное освещение" введите значения угла и высоты источника света или задайте их с помощью мыши и нажмите кнопку "ОК".
 - В диалоговом окне "Стиль слоя" для эффекта "Тень", "Внутренняя тень" или "Тиснение" выберите параметр "Глобальное освещение". Введите или задайте с помощью ползунка значение параметра "Угол" и нажмите кнопку "ОК".

Параметры общего освещения применяются ко всем эффектам слоя, использующим значение угла освещения.



Отображение или скрытие стилей слоев

Если слою присвоен стиль, в палитре "Слой" справа от имени слоя отображается значок "fx" .

Скрытие и отображение всех стилей слоев изображения

- ❖ В меню "Слой" выберите команду "Стиль слоя" > "Скрыть все эффекты" или "Показать все эффекты".

Разворачивание и сворачивание списка стилей слоев в палитре "Слой"

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Для отображения списка эффектов, примененных к слою, щелкните треугольник  рядом со значком стилей слоя .
 - Щелкните этот треугольник, чтобы свернуть список эффектов слоя.
 - Чтобы развернуть или скрыть список стилей, примененных к группе слоев, щелкните треугольник рядом с именем группы, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). При этом происходит раскрытие или свертывание списка стилей слоя, примененных ко всем слоям группы.

Создание образцов стилей и управление ими

Можно создавать пользовательские стили, сохранять их в виде образцов, а затем активировать, выбирая их в палитре "Стили". Образцы стилей также могут быть сохранены в библиотеки, которые при необходимости можно загружать в палитру "Стили".


Создание нового образца стиля

- 1 Чтобы сохранить образец, в палитре "Слои" выберите слой, содержащий необходимый стиль.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Щелкните пустое пространство палитры "Стили".
 - Нажмите кнопку "Создать новый стиль" в нижней части палитры "Стили", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
 - В меню палитры "Стили" выберите пункт "Новый стиль".
 - Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Параметры наложения", затем в диалоговом окне "Стиль слоя" нажмите кнопку "Новый стиль".
- 3 Введите имя текущего образца стиля, задайте его параметры, затем нажмите кнопку "ОК".

Переименование образца стиля

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Дважды щелкните нужный стиль в палитре "Стили". В случае если палитра "Стили" настроена на показ стилей и миниатюр, введите имя в соответствующем диалоговом окне и нажмите кнопку "ОК". В противном случае введите новое имя прямо в палитре "Стили" и нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS).
 - Выберите стиль в области "Стили" диалогового окна "Стиль слоя". Затем из раскрывающегося меню выберите пункт "Переименовать стиль", введите новое имя и нажмите кнопку "ОК".
 - При использовании инструментов групп "Фигура" или "Перо" выберите стиль из раскрывающегося меню "Стиль слоя" на панели параметров. После этого выберите в раскрывающемся меню палитры пункт "Переименовать стиль".

Удаление образца стиля

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите стиль к значку "Удалить"  в нижней части палитры "Стили".
 - Щелкните стиль слоя в палитре "Стили", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
 - Выберите стиль в области "Стили" диалогового окна "Стиль слоя". (См. раздел "Применение ранее заданных стилей" на странице 322.) После этого в раскрывающемся меню выберите пункт "Удалить стиль".
 - При использовании инструментов групп "Фигура" или "Перо" выберите стиль из раскрывающегося меню "Стиль слоя" на панели параметров. После этого в раскрывающемся меню палитры выберите пункт "Удалить стиль".

Сохранение набора образцов стилей в виде библиотеки

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - В меню палитры "Стили" выберите пункт "Сохранить стили".
 - В левой части диалогового окна "Стиль слоя" выберите пункт "Стили". После этого в раскрывающемся меню выберите пункт "Сохранить стили".
 - При использовании инструментов групп "Фигура" или "Перо" щелкните миниатюру стиля слоя на панели выбора параметров. После этого во всплывающем меню выберите пункт "Сохранить стили".
- 2 Выберите местоположение библиотеки стилей, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".

Библиотеку можно сохранить в любом месте. Однако, если файл библиотеки был сохранен в папку Presets/Styles (расположение образцов по умолчанию), имя библиотеки появится в нижней части меню палитры "Стили" после перезагрузки приложения.

Примечание. Переименование, удаление и сохранение образцов стилей также может осуществляться с помощью средства "Управление наборами".

Загрузка библиотеки образцов стилей

- 1 Щелкните треугольник в палитре "Слои", диалоговом окне "Стиль слоя" или в раскрывающейся палитре "Стиль слоя" на панели параметров.
- 2 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы добавить библиотеку к текущему списку стилей, выполните команду "Загрузить стили". После этого выберите файл, который необходимо использовать, и нажмите кнопку "Загрузить".
 - Чтобы заменить текущий список перечнем стилей загружаемой библиотеки, выполните команду "Заменить стили". После этого выберите файл, который необходимо использовать, и нажмите кнопку "Загрузить".
 - Выберите файл библиотеки (он отображается в нижней части меню палитры). Для замены текущего списка нажмите кнопку "ОК". Для его пополнения нажмите кнопку "Добавить".
- 3** Чтобы вернуться к библиотеке стилей, используемой по умолчанию, выполните команду "Восстановить стили". Можно либо заменить текущий список, либо дополнить его стилями библиотеки, используемой по умолчанию.
- Примечание.* Загрузка и восстановление библиотек стилей также может проводиться с помощью средства "Управление наборами". См. раздел "О средстве "Управление наборами"" на странице 51.

Копирование стилей слоя

Копирование и вставка стилей является простым способом применения эффектов к нескольким слоям.

Копирование стилей между слоями

- 1 В палитре "Слои" выделите слои, содержащие копируемые стили.
- 2 Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Скопировать стиль слоя".
- 3 Выделите в палитре целевой слой, затем выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Вклеить стиль слоя".
Вставляемый стиль слоя заменяет существующий стиль целевого слоя.

Копирование стилей между слоями путем перетаскивания

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
- Чтобы продублировать эффект одного слоя в другом, в палитре "Слои" перетащите нужный эффект между слоями, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Для дублирования всего стиля необходимо перетащить панель "Эффекты" целиком.
- Чтобы применить результирующий стиль к самому верхнему слою в палитре "Слои", содержащему пиксели в указанной точке изображения, необходимо перетащить на изображение один эффект слоя или более из палитры "Слои".

Масштабирование эффекта слоя

Стиль слоя может быть оптимизирован для работы с изображениями определенного разрешения и с фигурами определенного размера. Использование команды "Масштабировать эффекты" позволяет применить эффекты стиля слоя к объекту без его предварительного масштабирования.

- 1 Выберите необходимый слой в палитре "Слои".
- 2 Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Масштабировать эффекты".
- 3 Введите процентное значение масштаба вручную или при помощи ползунка.
- 4 Для предварительного просмотра изменений изображения установите флажок "Просмотр".
- 5 Нажмите кнопку "ОК".


Удаление эффектов слоя

Можно удалить отдельные эффекты из стиля или удалить весь стиль слоя.

Удаление эффекта из стиля

- 1 Для просмотра эффектов разверните стиль слоя в палитре "Слои".
- 2 Перетащите эффект на значок "Удалить".

Удаление стиля из слоя

- 1 В палитре "Слои" выделите слой, содержащий удаляемые стили.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - В палитре "Слои" перетащите панель "Эффекты" на значок "Удалить".
 - Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Очистить стиль слоя".
 - Выделите слой, затем нажмите кнопку "Очистить стиль"  в нижней части палитры "Слои".

Преобразование стиля в слой изображения

Для осуществления точной настройки стилей слоев их можно преобразовать в обычные слои изображения. После преобразования стиля в слой изображения можно улучшить полученный результат путем рисования, а также применения команд и фильтров. Однако после такого преобразования все дальнейшие изменения будут относиться только к полученному слою и не будут затрагивать параметры исходного стиля.

Примечание. Слои, созданные указанным способом, могут неточно соответствовать версии, получаемой при использовании стилей. При создании новых слоев системой могут выдаваться предупреждения.

- 1 В палитре "Слои" выделите слой, содержащий стиль, который необходимо преобразовать.
- 2 Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Образовать слой".

Теперь можно модифицировать новые слои и менять их порядок так же, как в случае с обычными слоями. Некоторые эффекты, например "Внутреннее свечение", преобразуются в слои, содержащиеся внутри обтравочной маски.

Новый слой может также быть образован из существующего стиля путем его перетаскивания на кнопку "Новый слой" в нижней части палитры "Слои".

Корректирующие слои и слои-заливки

О корректирующих слоях и слоях-заливках

Корректирующий слой применяет цветовые и тональные поправки к изображению, не меняя значений его пикселей. Например, вместо регулировки значений параметров "Уровни" и "Кривые" непосредственно на изображении можно создать корректирующий указанные значения слой. Регулировки цветности и тона хранятся в корректирующем слое и применяются ко всем нижележащим слоям. Произведенные изменения могут быть отменены в любое время. При этом будут восстановлены исходные настройки изображения.

Операции по изменению слоев соответствуют командам в меню "Изображение" > "Коррекция". При выборе корректирующего слоя в палитре "Слои" происходит открытие тех же диалоговых окон, что и при вызове соответствующих команд меню. Для открытия диалогового окна корректировки необходимо дважды щелкнуть миниатюру корректирующего слоя в палитре "Слои".

Слои-заливки позволяют заполнять слои сплошным цветом, градиентной заливкой или узором. В отличие от корректирующих слоев, слои-заливки не влияют на слои, расположенные под ними.

Использование корректирующих слоев дает следующие преимущества:

- Обратимое редактирование. После применения различных настроек их можно сбросить и начать редактирование корректирующего слоя заново. Также можно снизить степень влияния корректировок путем увеличения прозрачности корректирующего слоя.
- Снижение потери данных изображения при использовании нескольких методов коррекции. При каждом прямом редактировании значений пикселей происходит потеря части данных изображения. Можно использовать несколько корректирующих слоев, каждый из которых вносит небольшие изменения в изображение. Перед применением корректировок к изображению Photoshop осуществляет их совмещение.
- Выборочное редактирование. Чтобы выполнить коррекцию части изображения, можно наложить маску на корректирующий слой. После этого можно задавать части изображения, подлежащие коррекции, редактируя слой-маску. Изменение настроек корректировки производится путем нанесения на маску различных оттенков серого.

- Возможность применения корректировки к нескольким изображениям. Для применения текущих корректировок цветности и тона в другом изображении можно скопировать в него текущие корректирующие слои.

Добавление корректирующих слоев, как и любых других, увеличивает размер файла изображения. При необходимости размер файла изображения можно уменьшить путем слияния корректирующих слоев с растровыми. Характеристики корректирующих слоев во многом повторяют характеристики любых других слоев. Можно изменять степень их прозрачности и режим наложения, а также группировать их с целью применения корректировок к определенным слоям. Видимость корректирующего слоя можно включать и выключать, чтобы применить или предварительно просмотреть его эффект.



Оригинал (слева); корректирующий слой применен только к объекту "постройка" (в центре), детализировав его; корректирующий слой применен ко всему изображению (справа), изображение осветлено в целом, облака оконтурены.


Корректирующий слой оказывает влияние на все нижележащие слои: вместо отдельной настройки каждого слоя можно регулировать несколько слоев с помощью одного набора настроек.


См. также

“Коррекция цвета и тона” на странице 160

Создание корректирующих слоев и слоев-заливок

Корректирующие слои и слои-заливки, как и другие слои изображения, имеют параметры степени непрозрачности и режима наложения. Эти слои также можно группировать, удалять, скрывать и дублировать. По умолчанию корректирующие слои и слои-заливки имеют свои слои-маски, о чем свидетельствует наличие значка маски слева от миниатюры слоя. Чтобы создать корректирующий слой без слоя-маски, необходимо в диалоговом окне "Параметры палитры "Слои" снять соответствующий флажок (в меню палитры "Слои" выберите пункт "Параметры палитры").

 Чтобы применить эффекты корректирующего слоя только к выделенной области, необходимо создать новый или выбрать созданный ранее замкнутый контур. При выделении области происходит создание корректирующего слоя или слоя-заливки, ограниченных слоем-маской. При нанесении контура происходит создание корректирующего слоя или слоя-заливки, ограниченных векторной маской.




Корректирующие слои и слои-заливки


А. Применение эффектов корректирующего слоя только к слою "Log Home" Б. Миниатюра слоя В. Слой-заливка Г. Слой-маска

Создание корректирующего слоя

Дополнительные сведения о конкретных параметрах корректирующих слоев см. в разделе "Коррекция цвета и тона" на странице 160.


❖ Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку "Новый корректирующий слой или слой-заливка"  в нижней части палитры "Слои" и выберите тип корректирующего слоя.
- В меню "Слой" выберите команду "Новый корректирующий слой" и выберите параметр. Введите имя слоя, задайте значения его параметров и нажмите кнопку "ОК".

 Чтобы корректирующий слой применялся к группе слоев, нужно создать обтравочную маску, состоящую из этих слоев. Корректирующие слои можно располагать внутри или в основе обтравочной маски. Конечная коррекция отразится на всех слоях группы. (Также можно создать группу слоев и использовать режим наложения, отличный от "Пропустить".)

Создание слоя-заливки

❖ Выполните одно из следующих действий.

- В меню "Слой" выберите команду "Новый слой-заливка" и выберите параметр. Введите имя слоя, задайте значения его параметров и нажмите кнопку "ОК".
- Нажмите кнопку "Новый корректирующий слой"  в нижней части палитры "Слои" и выберите тип слоя "Слой-заливка".

• **Чистый цвет** Заполняет корректирующий слой текущим основным цветом. Для выбора другого цвета используйте палитру цветов.

• **Градиент** Для отображения окна "Редактор градиентов" щелкните градиент или инвертированную стрелку и выберите градиент из раскрывающегося меню. При необходимости установите дополнительные параметры. Форма градиента определяется стилем. Значение параметра "Угол" определяет угол, под которым будет накладываться градиент. Параметр "Масштаб" задает размер градиента. Параметр "Инверсия" изменяет ориентацию градиента. Параметр "Дизеринг" уменьшает появление полос, применяя к градиенту размывание. Параметр "Выровнять по слою" использует ограничительную рамку слоя для расчета заполнения градиентом. Можно перетащить ее в окне изображения, чтобы переместить центр градиента.

• **Узор** Щелкните "Узор" и выберите узор из всплывающей палитры. Щелкните "Масштаб" и введите значение или перетащите ползунок. Щелкните "Привязать к началу координат", чтобы задать начало координат узора таким же, как и у документа. Если необходимо перемещать узор вместе со слоем, выберите параметр "Связать со слоем". Когда выбран параметр "Связать со слоем", можно перетаскивать узор в изображении, чтобы указать его расположение, при открытом окне "Узорная заливка".

Редактирование корректирующего слоя или слоя-заливки

Настройки корректирующих слоев и слоев-заливок могут быть отредактированы либо заменены новыми типами корректировок и заливок.

Также можно производить настройку эффектов корректирующих слоев и слоев-заливок путем редактирования их масок. По умолчанию корректирующие слои и слои-маски не содержат масок, в силу чего видимы целиком. (См. раздел "О слоях-масках и векторных масках" на странице 343.)

Настройка параметров корректирующих слоев и слоев-заливок

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - В палитре "Слой" дважды щелкните миниатюру корректирующего слоя или слоя-заливки.
 - Выберите меню "Слой" > "Параметры содержимого слоя".
- 2 Задайте желаемые значения параметров и нажмите кнопку "ОК".

Примечание. Инвертированные корректирующие слои являются неизменяемыми.

Изменение типа корректирующего слоя или слоя-заливки

- 1 Выделите преобразуемый корректирующий слой или слой-заливку.
- 2 Выберите меню "Слой" > "Изменить содержимое слоя" и выделите другой корректирующий слой или слой-заливку из списка.

Объединение корректирующих слоев и слоев-заливок

Существует несколько способов объединения корректирующих слоев и слоев-заливок: объединение с нижележащим слоем, объединение со слоями своей группы, объединение с другими выделенными слоями или со всеми видимыми слоями. Корректирующие слои и слои-заливки не могут быть использованы в качестве целевых слоев при объединении. При объединении корректирующего слоя или слоя-заливки с нижележащим слоем производится растривание корректировок, изменения в объединенном слое необратимы. Слой-заливку можно растривать и без объединения. (См. раздел "Растривание слоев" на странице 314.)

Наличие корректирующих слоев и слоев-заливок, маски которых содержат только пиксели белого цвета, не вызывает сильного увеличения размера файла изображения. Поэтому их объединение в целях уменьшения размера файла не имеет смысла.

Обратимое редактирование

Об обратимом редактировании

Обратимое редактирование позволяет вносить изменения в изображение, не изменяя исходные данные изображения, которые остаются доступными для восстановления. Поскольку обратимое редактирование не изменяет исходные данные, качество изображения не будет ухудшаться при внесении изменений. Обратимое редактирование в Photoshop можно делать несколькими путями:

Работа с корректирующими слоями Корректирующий слой применяет цветовые и тональные поправки к изображению, не меняя значений его пикселей.

Трансформирование с помощью смарт-объектов Смарт-объекты позволяют выполнять обратимое масштабирование, вращение и деформацию.

Применение смарт-фильтров Фильтры, примененные к смарт-объектам, становятся смарт-фильтрами и позволяют обратимо применять эффекты фильтров.

Настройка вариантов, теней и подсвечок смарт-объектов Команды "Света/Тени" и "Варианты" могут быть применены к смарт-объектам как смарт-фильтры.

Ретуширование на отдельном слое Инструменты "Штамп", "Восстанавливающая кисть" и "Точечная восстанавливающая кисть" позволяют выполнять обратимое ретуширование на отдельном слое. Убедитесь, что выбран параметр "Образцы из всех слоев" в панели параметров (выберите "Пропуск корректирующие слои", чтобы гарантировать, что корректирующие слои не воздействуют дважды на отдельные слои). При необходимости можно отменить неудовлетворительное ретуширование.

Редактирование в модуле Camera Raw Коррекция, примененная к пакетам изображений в формате raw, JPEG или TIFF, сохранит неизменным первоначальное изображение. Модуль Camera Raw сохраняет информацию о внесенных коррективах для каждого изображения отдельно от исходных файлов.

Открытие файлов Camera Raw как смарт-объектов Перед редактированием файлов Camera Raw в Photoshop необходимо задать настройки для них в Camera Raw. После открытия файла Camera Raw в Photoshop изменить настройки Camera Raw без потери изменений нельзя. Открытие файлов Camera Raw в Photoshop как смарт-объектов позволяет изменять настройки Camera Raw в любой момент, даже после редактирования файла.

Обратимое кадрирование После создания прямоугольника кадрирования с помощью инструмента "Рамка" выберите на панели параметров параметр "Скрыть", чтобы сохранить кадрированную область в слое. В любое время кадрированную область можно восстановить, выбрав "Изображение" > "Показать все" или перетащив инструмент "Рамка" за пределы края изображения. Параметр "Скрыть" недоступен при работе с изображениями, которые содержат только задний план.

Маскирование Маски слоя и векторные маски обратимы, так как можно редактировать маску, не изменяя скрытые ею пиксели. Маски фильтров позволяют маскировать эффекты смарт-фильтров на смарт-объектах.

См. также

“Сведения о модуле Camera Raw” на странице 93

“О корректирующих слоях и слоях-заливках” на странице 330

“Кадрирование изображений” на странице 204

“О слоях и векторных масках” на странице 343

“Ретуширование с помощью инструмента "Штамп"” на странице 210

“Ретуширование с помощью инструмента "Восстанавливающая кисть"” на странице 212

“Ретуширование с помощью инструмента "Точечная восстанавливающая кисть"” на странице 214

О смарт-объектах

Смарт-объекты – это слои, содержащие данные изображения из растровых или векторных изображений, таких как файлы Photoshop или Illustrator. Смарт-объекты сохраняют первоначальное содержимое изображения со всеми исходными характеристиками, позволяя производить обратимое редактирование слоя.

Смарт-объекты можно создавать различными способами: с помощью команды "Открыть как смарт-объект", размещая файл, вставляя данные из Illustrator или преобразуя один или несколько слоев Photoshop в смарт-объекты.

С помощью смарт-объектов можно:

- Выполнять обратимые трансформации. Масштабировать, поворачивать или деформировать слой без потери исходных данных изображения или качества, потому что трансформации не затрагивают исходное изображение. (Некоторые варианты трансформирования, такие как "Перспектива" или "Искажение", недоступны.)
- Работать с векторными данными, такими как векторные иллюстрации из Illustrator, которые иначе были бы растрированы в Photoshop.
- Выполнять обратимую фильтрацию. В любое время можно изменить параметры фильтров, примененных к смарт-объектам.
- Редактирование смарт-объекта автоматически отражается на всех связанных с ним экземплярах.

Нельзя выполнить операции, которые изменяют данные пикселей (такие как рисование, осветление, затемнение или клонирование) непосредственно в слое смарт-объекта до тех пор, пока он не будет преобразован в обычный слой и растрирован. Для проведения операций, которые изменяют данные пикселей, можно редактировать содержимое смарт-объекта, клонировать новый слой поверх слоя смарт-объекта, редактировать дубликаты смарт-объекта или создать новый слой.

Примечание. При трансформации смарт-объекта, к которому применены смарт-фильтры, Photoshop отключит фильтры до тех пор, пока преобразование не будет закончено. Фильтры применяются вновь после окончания трансформации. См. раздел "О смарт-фильтрах" на странице 337.



Обычный слой и смарт-объект в палитре "Слой". Значок в правом нижнем углу миниатюры указывает на смарт-объект.

Создание смарт-объектов

❖ Выполните одно из следующих действий.

- В меню "Файл" выберите команду "Открыть как смарт-объект", выберите файл и нажмите кнопку "Открыть".
- В меню "Файл" выберите команду "Поместить" для импорта файлов как смарт-объектов в открытый документ Photoshop.

💡 Несмотря на то что можно размещать JPEG-файлы, лучше использовать файлы в формате PSD, TIFF или PSB, так как это позволит добавлять слои, изменять пиксели и повторно сохранять изображение без потери качества. (Сохранение измененного JPEG-файла требует выполнить сведение слоев и повторное сжатие изображения, приводя к потере качества.)

- Чтобы преобразовать выделенный слой в смарт-объект, выберите "Слой" > "Смарт-объекты" > "Преобразовать в смарт-объект".
- Чтобы импортировать файл как смарт-объект в документ Photoshop, в приложении Bridge в меню "Файл" выберите команду "Поместить" > "В Photoshop".

💡 Простой способ работы с файлами Camera Raw – открывать их как смарт-объекты. В любой момент можно дважды щелкнуть слой смарт-объекта, содержащий raw-файл, чтобы изменить настройки Camera Raw.

- Выберите один или несколько слоев и в меню "Слой" выберите команду "Смарт-объекты" > "Преобразовать в смарт-объект". Слои объединятся в смарт-объект. Обтравочные маски не сохраняются при группировании слоев в смарт-объект.
- Перетащите слои или объекты PDF или Adobe Illustrator в документ Photoshop.
- Вставьте иллюстрацию из Illustrator в документ Photoshop и в диалоговом окне "Вклеить" выберите "Смарт-объект". Для большей гибкости включите поддержку форматов как PDF, так и AICB (отсутствие поддержки прозрачности) в секции "Обработка файлов" диалогового окна "Установки".

См. также

“Помещение файла в Photoshop” на странице 80

“Вставка графики Adobe Illustrator в Photoshop” на странице 82

Дублирование смарт-объекта

- ❖ В палитре "Слой" выберите слой смарт-объекта и выполните одно из следующих действий.
 - Для создания дубликата смарт-объекта, который связан с оригиналом, в меню "Слой" выберите команду "Новый" > "Скопировать на новый слой" или перетащите слой смарт-объекта на значок "Новый слой" в нижней части палитры "Слой". Изменения, вносимые в оригинал, будут отражаться на копии и наоборот.
 - Чтобы создать дубликат смарт-объекта, не связанный с оригиналом, в меню "Слой" выберите команду "Новый" > "Новый смарт-объект через копирование". Изменения, вносимые в оригинал, не отразятся на копии.
- Новый смарт-объект появится в палитре "Слой" с тем же именем, как у оригинала, и дополнением "копия".

Редактирование содержимого смарт-объекта

При редактировании смарт-объекта исходное изображение открывается либо в программе Photoshop (если содержимое – растровые данные или файл Camera Raw), либо в программе Illustrator (если содержимое – векторный PDF-файл). При сохранении изменений в исходном содержимом они отражаются на всех связанных экземплярах смарт-объекта в документе Photoshop.

- 1 Выберите смарт-объект в палитре "Слой" и выполните одно из следующих действий.
 - В меню "Слой" выберите команду "Смарт-объекты" > "Редактировать содержимое".
 - Дважды щелкните миниатюру смарт-объекта в палитре "Слой".
- 2 Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно.
- 3 Внесите изменения в исходное содержимое файла, затем выберите "Файл" > "Сохранить".

Photoshop обновит смарт-объект, чтобы отразить внесенные изменения. (Если изменения не видны, нужно активировать окно документа, содержащего смарт-объект.)

Замена содержимого смарт-объекта

Можно обновлять данные изображения в одном или нескольких (если смарт-объекты связаны) экземплярах смарт-объекта.

Примечание. При замене смарт-объекта все операции масштабирования, деформации и эффекты, примененные к первому смарт-объекту, сохраняются.

- 1 Выберите смарт-объект, затем в меню "Слой" выберите команду "Смарт-объекты" > "Заменить содержимое".
- 2 Выберите файл, который необходимо использовать, и нажмите кнопку "Поместить".
- 3 Нажмите кнопку "ОК".

Новое содержимое будет помещено в смарт-объект. Связанные смарт-объекты также обновятся.

См. также

“О помещении файлов” на странице 80

Экспортирование содержимого смарт-объекта

- 1 Выберите смарт-объект в палитре "Слой", затем в меню "Слой" выберите команду "Смарт-объекты" > "Экспортировать содержимое".
- 2 Выберите расположение для содержимого смарт-объекта и нажмите кнопку "Сохранить".

Photoshop экспортирует смарт-объект в исходном формате, в котором он был помещен (JPEG, AI, TIF, PDF или другие форматы). Если смарт-объект был создан из слоев, он экспортируется в формате PSB.

Преобразование смарт-объекта в слой

Преобразование смарт-объекта в обычный слой растрирует содержимое в текущий размер. Преобразуйте смарт-объект в обычный слой, только если больше не нужно редактировать данные смарт-объекта. После растрирования смарт-объекта трансформации, деформации и фильтры, примененные к нему, изменять нельзя.

❖ Выберите смарт-объект, затем в меню "Слой" выберите команду "Растрировать" > "Смарт-объект".

💡 Если необходимо повторно создать смарт-объект, выберите заново его исходные слои и начните с начала. Новый смарт-объект не сохранит трансформации, примененные к исходному смарт-объекту.

О смарт-фильтрах

Любой фильтр, примененный к смарт-объекту, является смарт-фильтром. Смарт-фильтры появляются в палитре "Слой" под слоями смарт-объектов, к которым они были применены. Можно настраивать смарт-фильтры, удалять или скрывать их, поэтому их действие является обратимым.

Любой фильтр Photoshop, за исключением фильтров "Извлечь", "Пластика", "Конструктор узоров" и "Исправление перспективы", может быть применен как смарт-фильтр. Кроме того, в качестве "умных" фильтров можно применять коррективы "Тени/Света" или "Варианты".

Для работы со смарт-фильтрами нужно выделить слой смарт-объекта, выбрать фильтр и настроить его параметры. После применения смарт-фильтра можно изменить его настройки, перегруппировать или удалить его.

Чтобы свернуть или развернуть вид смарт-фильтров, щелкните треугольник рядом со значком смарт-фильтра, изображенного справа от слоя смарт-объекта в палитре "Слой". (Таким же способом можно отобразить или скрыть стили слоя.) Или в меню палитры "Слой" выберите команду "Параметры палитры" и в диалоговом окне выберите параметр "Раскрывать новые эффекты".

Используйте фильтры-маски для выборочного маскирования смарт-фильтров. См. раздел "Создание маски смарт-фильтров" на странице 339.

Примечание. При открытии в Photoshop файла, содержащего слой смарт-объекта, действие смарт-фильтра сохраняется, включая фильтры-маски. Однако при дальнейшем редактировании слоя смарт-объекта, Photoshop не будет отображать смарт-фильтры слоя. В Photoshop нельзя редактировать фильтры-маски.

Ознакомительный видеofilm о смарт-фильтрах см. по адресу www.adobe.com/go/vid0004_ru.

Применение смарт-фильтра

1 Выполните одно из следующих действий.

- Для применения смарт-фильтра ко всему слою смарт-объекта необходимо выбрать слой в палитре "Слой".
- Чтобы ограничить действие смарт-фильтра некоторой областью слоя смарт-объекта, выделите ее.
- Чтобы применить смарт-фильтр к обычному слою, выберите слой и в меню "Фильтр" выберите команду "Преобразовать для смарт-фильтров", затем нажмите кнопку "ОК".

2 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите фильтр в меню "Фильтр". Можно выбрать любой фильтр, в том числе фильтры сторонних разработчиков, поддерживающие смарт-фильтры. Исключение составляют фильтры "Извлечь", "Пластика", "Конструктор узоров" и "Перспектива".
- В меню "Изображение" выберите команду "Коррекция" > "Света/Тени" или "Изображение" > "Коррекция" > "Варианты".

Примечание. После применения одного фильтра или более с помощью окна "Галерея фильтров" они появляются в палитре "Слой" как группа "Галерея фильтров". Передвигать фильтры в "Галерее фильтров" нельзя. Можно изменять параметры отдельных фильтров, дважды щелкнув элемент "Галерея фильтров".

3 Задайте параметры фильтров и нажмите кнопку "ОК".

Смарт-фильтр появляется под линией смарт-фильтров в палитре "Слой" под слоем смарт-объекта. Если рядом со смарт-фильтром в палитре "Слой" появляется предупреждающий значок, фильтр не поддерживает глубину цвета или цветовой режим изображения.

После применения смарт-фильтра можно перетащить его (или всю группу смарт-фильтров) на другой слой смарт-объекта в палитре "Слой". Перетащите смарт-фильтры с нажатой клавишей "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Смарт-фильтры нельзя перетаскивать на обычные слои.

Ознакомительный видеofilm о применении смарт-фильтров см. по адресу www.adobe.com/go/vid0004_ru.

Редактирование смарт-фильтра

Если смарт-фильтр содержит редактируемые настройки, их можно изменить в любое время. Также для смарт-фильтров можно изменить режим наложения.

Примечание. При редактировании смарт-фильтра не работает предварительный просмотр фильтров, расположенных выше. После завершения редактирования смарт-фильтра Photoshop снова отображает фильтры, находящиеся выше.

См. также

“Список режимов наложения” на странице 370


“Задание степени непрозрачности слоя или группы” на странице 316

Редактирование настроек смарт-фильтра

- 1 Дважды щелкните смарт-фильтр в палитре "Слой".
- 2 Задайте параметры фильтров и нажмите кнопку "ОК".

Редактирование параметров наложения смарт-фильтра

Редактирование режима наложения смарт-фильтра аналогично применению команды "Ослабить" при применении фильтра к обычному слою.

- 1 Дважды щелкните значок "Параметры режима наложения"  рядом с фильтром в палитре "Слой".
- 2 Задайте параметры наложения и нажмите кнопку "ОК".

Скрытие смарт-фильтров

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы скрыть смарт-фильтр, щелкните значок видимости рядом со смарт-фильтром в палитре "Слой". Чтобы отобразить смарт-фильтр, щелкните эту ячейку повторно.
- Чтобы скрыть все смарт-фильтры, примененные к слою смарт-объекта, щелкните значок видимости рядом с линией смарт-фильтров в палитре "Слой". Чтобы отобразить смарт-фильтры, щелкните эту ячейку повторно.

Перегруппировка, дублирование и удаление смарт-фильтров

Можно изменить порядок смарт-фильтров в палитре "Слой", создать дубликаты или удалить их, если больше нет необходимости применять их к смарт-объектам.

Перегруппировка смарт-фильтров

❖ В палитре "Слой" перетащите смарт-фильтр вверх или вниз списка. Нельзя изменить порядок фильтров из галереи фильтров.

Программа Photoshop применяет смарт-фильтры снизу вверх.

Дублирование смарт-фильтров

❖ В палитре "Слой" перетащите с нажатой клавишей "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) смарт-фильтр от одного смарт-объекта к другому или на новое положение в списке смарт-фильтров.

Примечание. Чтобы создать дубликат смарт-фильтра, перетащите значок смарт-фильтра, отображаемый рядом со слоем смарт-объекта, с нажатой клавишей "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Удаление смарт-фильтров

- Для удаления отдельного смарт-фильтра перетащите его на значок "Удалить" внизу палитры "Слой".
- Для удаления всех смарт-фильтров, примененных к слою смарт-объекта, выберите слой смарт-объекта и в меню "Слой" выберите команду "Смарт-фильтр" > "Снять смарт-фильтры".

Создание маски смарт-фильтра

При применении смарт-фильтра к смарт-объекту Photoshop отображает пустую (белую) миниатюру маски на линии смарт-фильтров в палитре "Слои" под смарт-объектом. По умолчанию эта маска показывает результат применения фильтра. (Если сделать выделение перед применением смарт-фильтра, Photoshop отображает соответствующую маску вместо пустой на линии смарт-фильтров в палитре "Слои".)

Используйте фильтры-маски для выборочного маскирования смарт-фильтров. При маскировании смарт-фильтров маска применяется ко всем смарт-фильтрам – нельзя применить маску к отдельным смарт-фильтрам.

Работа фильтров-масок очень похожа на работу слоев-масок, поэтому с ними можно использовать похожие методы работы. Подобно слоям-маскам, фильтры-маски сохраняются как альфа-каналы в палитре "Каналы", и их границы можно загружать как выделенные области.

Как и на слоях-масках, на фильтрах-масках можно рисовать. Области фильтра, закрасненные черным, скрыты; закрасненные белым – видимы; градации серого соответствуют различным уровням прозрачности.

Примечание. По умолчанию слои-маски связаны с обычными слоями. При перемещении слоя-маски или самого слоя с помощью инструмента "Перемещение" они перемещаются как единое целое. Маски, примененные к слоям смарт-объектов, включая фильтры-маски, не связаны со слоями. При перемещении фильтра-маски или слоя с помощью инструмента "Перемещение" они не перемещаются как единое целое.

См. также

“Выделение и отображение канала слоя-маски” на странице 345

“Загрузка слоя или границ слоя-маски в качестве выделенной области” на странице 347

Эффекты создания масок смарт-фильтров

1 Активируйте фильтр-маску, щелкнув соответствующую миниатюру в палитре "Слои".


Вокруг миниатюры выбранной маски появится рамка.

2 Выберите один из инструментов редактирования или рисования.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы скрыть часть фильтра, зарисуйте часть маски черным.
- Чтобы показать часть фильтра, зарисуйте соответствующую часть маски белым.
- Чтобы сделать фильтр частично видимым, заполните маску серым цветом.

•

 Кроме того, можно применять коррекцию изображения и фильтры к фильтрам-маскам.

Отображение только фильтра-маски

❖ В палитре "Слои" щелкните миниатюру фильтра-маски, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Чтобы показать слой смарт-фильтра, снова щелкните миниатюру фильтра-маски, удерживая клавишу "Alt" или "Option".

Копирование или перемещение фильтров-масок

- Для перемещения маски на другой смарт-фильтр перетащите маску на другой смарт-фильтр.
- Чтобы создать копию маски, перетащите ее на другой смарт-фильтр, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Отключение фильтра-маски

❖ Щелкните миниатюру фильтра-маски в палитре "Слои", удерживая клавишу "Shift". или в меню "Слой" выберите команду "Смарт-фильтр" > "Фильтрующая маска отключена".

Поверх миниатюры фильтра-маски появится красный знак X, и смарт-фильтр отразится без маскирования. Чтобы повторно включить маску, снова щелкните миниатюру фильтра-маски, удерживая клавишу "Shift".

Удаление маски управляемого фильтра

- В палитре "Слой" перетащите миниатюру фильтра-маски на значок "Удалить".
- Выберите смарт-фильтр и в меню "Слой" выберите команду "Смарт-фильтры" > "Удалить фильтрующую маску".

Добавление фильтра-маски

После удаления фильтра-маски можно добавить другую маску.

- Чтобы добавить пустую маску, выделите смарт-фильтр и в меню "Слой" выберите команду "Смарт-фильтры" > "Добавить фильтрующую маску".
- Для добавления маски на основе выделенной области создайте выделение и щелкните правой кнопкой (Windows) или щелкните, удерживая клавишу "Control" (Mac OS), линию смарт-фильтров в палитре "Слой" и выберите команду "Добавить фильтрующую маску".

Композиции слоев

О композициях слоев

Часто возникает необходимость создания нескольких вариантов макета страницы, так называемых *композиций*. Использование композиций слоев позволяет создавать, управлять и просматривать несколько версий макета страницы в одном файле Photoshop.


Композиция слоя представляет собой мгновенный снимок состояния палитры "Слой". Композиции слоев хранят три типа параметров слоев, перечисленные далее.

- Видимость слоя – виден ли слой или скрыт.
- Положение слоя в документе.
- Стиль слоя – стиль, примененный к слою, а также режим наложения слоя.

Примечание. В отличие от слоевых эффектов, настройки смарт-фильтра не могут быть изменены для отдельных композиций слоя. Результаты применения смарт-фильтра отражаются на всех композициях слоев изображения.

Композиции слоев могут быть экспортированы в отдельные файлы, в PDF-файл или в фотогалерею Web.

Для отображения палитры выберите меню "Окно" > "Композиции слоев".




Палитра "Композиции слоев"





А. Значок "Применить композицию слоя" Б. Последнее состояние документа В. Выделенные композиции Г. Значок "Полное восстановление композиции слоев невозможно"

Создание композиции слоев

- 1 Для отображения палитры "Композиции слоев" в меню "Окно" выберите пункт "Композиции слоев".
- 2 Нажмите кнопку "Создать новую композицию слоя" в нижней части палитры "Композиция слоев". Вновь создаваемая композиция слоя отражает состояние слоев в палитре "Слой".
- 3 В диалоговом окне "Новая композиция слоя" введите имя композиции, добавьте описательный комментарий и выберите применяемые к слоям параметры: "Видимость", "Положение" и "Внешний вид".
- 4 Нажмите кнопку "ОК". Вновь создаваемая композиция сохраняет настройки предыдущей, и для создания двух идентичных композиций нет необходимости дважды вводить требуемые значения параметров.


 Чтобы создать копию композиции, в палитре "Композиции слоев" выберите существующую композицию и перетащите ее на кнопку "Новая композиция".

Применение и просмотр композиций слоев


- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Для просмотра композиции слоя необходимо предварительно применить ее к изображению. В палитре "Композиции слоев" щелкните значок "Применить композицию слоев"  рядом с выделенной композицией.
 - Для просмотра всех композиций слоя используйте кнопки "Предыдущая"  и "Следующая"  в нижней части палитры.
 - Для просмотра определенных композиций выделите их в палитре "Композиции слоев", а затем используйте кнопки "Предыдущая" и "Следующая" в нижней части палитры. При этом перемещение производится только по списку выделенных композиций.
 - Чтобы восстановить исходное состояние документа, щелкните значок "Применить композицию слоев"  рядом с пунктом "Последнее состояние документа" в верхней части палитры "Композиции слоев".

Изменение и обновление композиции слоя

После изменения настроек композиции слоя необходимо провести ее обновление.

- 1 Выберите композицию слоя в палитре "Композиции слоев".
- 2 Сделайте необходимые изменения параметров видимости, положения или стиля слоя. Для сохранения внесенных изменений может понадобиться изменить параметры композиции слоя.
- 3 Чтобы изменить настройки композиции, выберите в меню палитры пункт "Параметры композиции слоев" и задайте дополнительные параметры для сохранения расположения и стиля слоя.
- 4 Нажмите кнопку "Обновить композицию слоев"  в нижней части палитры.

Очистка предупреждений для композиций слоев

Некоторые действия приводят к ситуации, когда композиция слоя не может быть полностью восстановлена. Это происходит в результате удаления и объединения слоев, преобразования текущего слоя в фоновый, а также изменения цветового режима. В таких случаях рядом с именем композиции слоя появляется значок предупреждения .

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Игнорировать предупреждение. При этом может произойти потеря одного или нескольких слоев. Остальные сохраненные параметры могут сохраниться.
 - Обновите композицию. При этом происходит сброс введенных ранее значений параметров.
 - Чтобы просмотреть сообщение, поясняющее причины невозможности восстановления композиции слоя, щелкните значок предупреждения. Чтобы убрать значок предупреждения и оставить прочие слои без изменения, выполните команду "Очистить".
 - Чтобы выбрать из раскрывающегося меню пункты "Отменить предупреждения композиций слоев" или "Отменить все предупреждения для композиций слоев", щелкните значок предупреждения правой кнопкой мыши (Windows) или удерживая клавишу "Control" (Mac OS).

Удаление композиции слоя

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Выделите композицию слоя в палитре "Композиции слоев" и щелкните значок "Удалить" или выберите в меню палитры пункт "Удалить композицию слоев".
 - Перетащите выделенную композицию на значок "Удалить" в палитре.

Экспорт композиций слоев

Композиции слоев могут быть экспортированы в отдельные файлы, в PDF-файл, содержащий несколько композиций слоев, или в фотогалерею Web.

- ❖ Выберите в меню "Файл" > "Сценарии" одну из следующих команд:

Экспортировать композиции слоев в файлы	Экспортирует все композиции слоев в отдельные файлы, по одному файлу на композицию.
Экспортировать композиции слоев в PDF	Экспортирует все композиции слоев в PDF-файл.
Экспортировать композиции слоев в WPG	Экспортирует все композиции слоев в фотогалерею Web.

Маскирование слоев

Существует возможность добавить маску к слою и использовать ее для скрытия его областей и отображения содержимого нижележащих слоев. Маскирование слоев является мощным способом создания композиций,

предназначенным для объединения фотографий в единое изображение, а также для проведения локальных коррективов цветности и тона.

О слоях и векторных масках


Маски могут быть использованы для скрытия областей верхнего слоя и отображения содержимого нижележащих слоев. Существует два типа масок.

- Слой-маска представляет собой зависимое от разрешения битовое изображение, редактирование которого осуществляется с помощью инструментов рисования и выделения.
- Векторные маски создаются с помощью инструментов групп "Перо" и "Фигура" и не зависят от разрешения изображения.

Слой-маски и векторные маски не разрушают изображение, то есть при последующем редактировании масок пиксели, которые ими скрыты, не теряются.

Слой-маски и векторные маски отображаются в виде дополнительных миниатюр в палитре "Слой" справа от миниатюры слоя. Для слоя-маски данная миниатюра представляет собой канал градаций серого, создаваемый при ее добавлении. Миниатюра векторной маски представляет собой изображение контура, отсекающего содержимое слоя.


Примечание. Чтобы создать слой-маску или векторную маску на слое "Задний план", его необходимо предварительно преобразовать в обычный слой (меню "Слой" > "Новый" > "Из заднего плана").



Маскирование слоя

А. Миниатюра слоя-маски Б. Миниатюра векторной маски В. Значок "Привязка векторной маски" Г. Добавить маску

Слой-маска может быть настроен на вычитание из области слоя или на сложение с ним. Слой-маска представляет собой изображение в градациях серого. Таким образом, при ее применении происходит скрытие областей черного цвета и полное отображение белых областей. Остальные оттенки серого соответствуют различным уровням прозрачности.



Фоновое изображение отрисовывается черным цветом, объекты – серым, а открытые места – белым цветом.

Векторная маска создает в слое четко ограниченную фигуру. Поэтому ее рекомендуется использовать для добавления элементов с четко прорисованными границами. После создания слоя с помощью векторной маски к нему можно применить один или несколько стилей слоев, отредактировать их в случае необходимости и мгновенно получить кнопку, панель или другой декоративный элемент Web.


См. также

“О масках и альфа-каналах” на странице 292


Добавление слоев-масок

При добавлении слоя-маски необходимо определить, нужно ли скрывать или отображать весь слой. После этого с помощью инструментов рисования в маске определяются области, ограничивающие отображаемые и скрываемые фрагменты нижележащих слоев. Выделив область до создания маски, можно создать слой-маску, которая автоматически скрывает необходимый участок слоя.

Добавление маски, скрывающей или отображающей весь слой

- 1 Убедитесь, что не выделено никаких частей изображения. Выберите пункт "Выделение" > "Отменить выделение".
- 2 Выберите необходимый слой или группу в палитре "Слой".
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы создать маску, отображающую весь слой, нажмите кнопку "Новый слой-маска"  в палитре "Слой" или в меню "Слой" выберите команду "Слой-маска" > "Показать все".
 - Чтобы создать маску, скрывающую весь слой, нажмите кнопку "Создать слой-маску", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), либо выберите меню "Слой" > "Слой-маска" > "Скрыть все".

Добавление слоя-маски, скрывающей часть слоя

- 1 Выберите необходимый слой или группу в палитре "Слой".
- 2 Выделите область изображения и выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы создать маску, отображающую только выделенную область, в палитре "Слой" нажмите кнопку "Новый слой-маска" .
 - Чтобы создать маску, скрывающую только выделенную область, нажмите кнопку "Новый слой-маска", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
 - Выберите меню "Слой" > "Слой-маска" > "Показать выделенную область" или "Скрыть выделенную область".

Применение слоя-маски другого слоя

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы переместить маску в другой слой, перетащите ее в нужный слой с помощью мыши.
 - Чтобы создать копию маски, перетащите ее на другой слой, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Редактирование слоя-маски


- 1 Активируйте слой-маску, щелкнув соответствующую миниатюру в палитре "Слой". Вокруг миниатюры выбранной маски появится рамка.
- 2 Выберите один из инструментов редактирования или рисования.

Примечание. При активации маски изображениям переднего и заднего планов присваиваются значения серого, используемые по умолчанию.

- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы осуществить вычитание из маски и отобразить содержимое слоя, заполните маску белым цветом.

- Для обеспечения частичной видимости слоя заполните маску серым цветом. Более темные тона обеспечивают большую прозрачность закрашиваемых областей, а более светлые тона снижают прозрачность.
- Чтобы осуществить сложение маски и скрыть слой или группу, заполните маску черным цветом. При этом видимыми становятся нижележащие слои.

Чтобы отредактировать сам слой, а не его слой-маску, щелкните его миниатюру в палитре "Слои". Миниатюра выбранного слоя будет окружена рамкой.

 Чтобы вставить скопированную область в слой-маску, щелкните миниатюру маски в палитре "Слои", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). При этом произойдет выбор и отображение канала маски. Выберите меню "Редактирование" > "Вклеить", а затем меню "Выделение" > "Отменить выделение". Выделенная область будет преобразована в изображение в формате "Градации серого" и добавлена к маске. Отмените выделение канала маски, щелкнув миниатюру слоя в палитре "Слои".

Выделение и отображение канала слоя-маски

Для упрощения редактирования слоя-маски можно включить ее отображение в градациях серого или в виде "рубилитовой пленки".

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
- Чтобы просмотреть маску в градациях серого, щелкните миниатюру слоя-маски, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Чтобы заново отобразить слой, щелкните миниатюру слоя-маски, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), или щелкните значок просмотра.
- Чтобы просмотреть маску поверх слоя в виде "рубилитовой пленки", щелкните миниатюру слоя-маски, удерживая клавиши "Alt" и "Shift" (Windows) или "Option" и "Shift" (Mac OS). Чтобы отключить цветной режим отображения, еще раз щелкните эту миниатюру, удерживая клавиши "Alt" и "Shift" (Windows) или "Option" и "Shift" (Mac OS).

Включение и отключение слоя-маски

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
- Удерживая клавишу "Shift", щелкните миниатюру слоя-маски в палитре "Слои".
- Выделите слой, содержащий включаемый или отключаемый слой-маску, и выберите меню "Слой" > "Слой-маска" > "Запретить" или меню "Слой" > "Слой-маска" > "Разрешить".

При отключении маски в палитре "Слои" напротив ее миниатюры появляется значок X красного цвета, а содержимое слоя отображается без учета эффектов маскирования.

Изменение цвета и степени непрозрачности рубилита слоя-маски

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы выбрать канал слоя-маски, щелкните его миниатюру, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). После этого дважды щелкните миниатюру слоя-маски.
 - Дважды щелкните канал слоя-маски в палитре "Каналы".
- 2 Чтобы выбрать другой цвет маски, необходимо открыть диалоговое окно "Отображения слоя-маски", затем щелкнуть в нем панель образца цвета и осуществить выбор.
- 3 Для изменения степени непрозрачности введите значение от 0 до 100 %.

Настройки цвета и степени непрозрачности маски влияют только на внешний вид самой маски и не распространяются на лежащие под ней области. Например, может возникнуть необходимость изменить указанные настройки и сделать маску более видимой на фоне цветов изображения.
- 4 Нажмите кнопку "ОК".

Добавление и редактирование векторных масок

Векторные маски создаются с помощью инструментов группы "Перо" или "Фигура". Дополнительные сведения о работе с этими инструментами см. в разделе "Рисование" на странице 387.

Добавление векторной маски, скрывающей или отображающей весь слой

- 1 В палитре "Слой" выберите слои, к которым необходимо добавить векторную маску.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы создать векторную маску, отображающую весь слой, выберите меню "Слой" > "Векторная маска" > "Показать все".
 - Чтобы создать векторную маску, скрывающую весь слой, выберите меню "Слой" > "Векторная маска" > "Скрыть все".

Добавление векторной маски, отображающей только содержимое фигуры


- 1 В палитре "Слой" выберите слои, к которым необходимо добавить векторную маску.
- 2 Выберите контур или создайте новый контур с помощью инструментов группы "Фигура" или "Перо".

Примечание. Чтобы создать контур с помощью инструмента группы "Фигура", щелкните значок "Контур" на панели параметров этого инструмента.
- 3 Выберите меню "Слой" > "Векторная маска" > "Активный контур".

Редактирование векторной маски

- ❖ Щелкните миниатюру векторной маски в палитре "Слой" или в палитре "Контур". После этого внесите изменения в контур с помощью инструментов групп "Фигура", "Перо" или инструмента "Стрелка". См. раздел "Редактирование контуров" на странице 401.

Удаление векторной маски

- ❖ Выполните одно из следующих действий в палитре "Слой".
 - Перетащите миниатюру векторной маски на значок "Удалить" .
 - Выделите слой, содержащий удаляемую маску, и выберите меню "Слой" > "Векторная маска" > "Удалить".

Включение и отключение векторной маски

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Удерживая клавишу "Shift", щелкните миниатюру векторной маски в палитре "Слой".
 - Выделите слой, содержащий включаемую или отключаемую векторную маску, и выберите меню "Слой" > "Векторная маска" > "Запретить" или меню "Слой" > "Векторная маска" > "Разрешить".

При отключении маски в палитре "Слой" напротив ее миниатюры появляется значок X красного цвета, а содержимое слоя отображается без учета эффектов маскирования.

Преобразование векторной маски в слой-маску

- ❖ Выделите слой, содержащий преобразуемую маску, и выберите меню "Слой" > "Растривать" > "Векторную маску".

Важная информация: После растривания векторной маски ее нельзя преобразовать обратно в векторный объект.

Отмена связей между слоями и масками


По умолчанию слой или группа слоев связаны со своим слоем-маской или векторной маской, о чем свидетельствует наличие значка связи между миниатюрами палитры "Слой". При перемещении слоя или его слоя-маски с помощью инструмента "Перемещение" оставшийся компонент перемещается вслед за первым. Отмена связи позволяет перемещать их независимо друг от друга, а также задавать границы маски отдельно от слоя.

Примечание. По умолчанию маски, применяемые к смарт-объектам, не привязываются к их слоям.

- Чтобы отменить связь между слоем и маской, щелкните значок связи в палитре "Слой".
- Для возобновления связи между слоем и его маской щелкните между миниатюрами слоя и маски в палитре "Слой".

Применение и удаление слоя-маски

Слой-маску можно применить для окончательного удаления скрытых частей слоя. Слой-маски хранятся в виде альфа-каналов. Поэтому их применение и удаление уменьшает размер файла изображения. Слой-маску можно также удалить, не применяя какие-либо изменения.

- 1 Щелкните миниатюру слоя-маски в палитре "Слой".
- 2 Чтобы удалить слой-маску после ее окончательного применения к слою, щелкните значок "Удалить"  в нижней части палитры "Слой", затем нажмите кнопку "Применить".
- 3 Чтобы удалить слой-маску без ее применения к слою, щелкните значок "Удалить" в нижней части палитры "Слой", затем нажмите кнопку "Удалить".

Слой-маски также могут быть применены или удалены с помощью меню "Слой".

Примечание. Слой-маску нельзя окончательно применить к смарт-объекту при удалении.


См. также

“Сохранение и загрузка выделенных областей” на странице 297

Загрузка слоя или границ слоя-маски в качестве выделенной области


Можно выделить все непрозрачные области слоя, а также при наличии слоя-маски любые области, не включенные в маску. Эта функция полезна в тех случаях, когда необходимо выделить фрагмент изображения или текста, содержащего прозрачные области или окруженного ими. Ее применение также необходимо при выделении областей с исключением масок.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы на слое, не содержащем масок, выделить только непрозрачные области изображения, щелкните миниатюру слоя в палитре "Слой", удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
 - Чтобы на слое, содержащем слой-маску, выделить области без масок, щелкните миниатюру слоя в палитре "Слой", удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
- 2 Если область уже выделена, можно выполнить любое из следующих действий.
 - Чтобы расширить выделенную область новыми пикселями, щелкните миниатюру слоя или слоя-маски в палитре "Слой", удерживая клавиши "Ctrl" и "Shift" (Windows) или "Command" и "Shift" (Mac OS).
 - Чтобы исключить пиксели из выделенной области, щелкните миниатюру слоя или слоя-маски в палитре "Слой", удерживая клавиши "Ctrl" и "Alt" (Windows) или "Command" и "Option" (Mac OS).
 - Чтобы загрузить области пересечения изображения и существующей выделенной области, щелкните миниатюру слоя или слоя-маски в палитре "Слой", одновременно удерживая клавиши "Ctrl", "Alt" и "Shift" (Windows) или "Command", "Option" и "Shift" (Mac OS).


 Если необходимо переместить все содержимое слоя, воспользуйтесь инструментом "Перемещение", не загружая маску прозрачности.

Маскирование слоев с помощью обтравочных масок

Обтравочная маска позволяет использовать содержимое слоя для создания маски для слоев, расположенных выше него. Маскирование определяется содержимым нижнего или базового слоя. Непрозрачные области базового слоя отсекают содержимое вышележащих слоев в пределах обтравочной маски. Остальное содержимое обтравочных слоев остается за пределами маски.




Обтравочная маска: содержимое обтравочного слоя (Potatoes) отображается только в пределах содержимого базового слоя (Logo)

При задании обтравочной маски можно использовать несколько слоев, если они расположены последовательно. Имя базового слоя маски подчеркивается, а миниатюры вышележащих слоев выделяются отступами. Вышележащие слои обозначаются значком обтравочной маски .

Команда "Наложить обтравочные слои как группу" диалогового окна "Стиль слоя" определяет порядок применения режима наложения: ко всем слоям или только к базовому. (См. раздел "Группирование эффектов наложения" на странице 319.)


Создание обтравочной маски

- 1 В палитре "Слой" расположите слои в таком порядке, чтобы базовый слой с маской находились под слоями, в которых необходимо создать маски.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - В палитре "Слой" щелкните линию, отделяющую базовый слой от первого вышележащего слоя, который необходимо включить в обтравочную маску, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). При этом курсор принимает форму пересекающихся кругов .
 - В палитре "Слой" выделите первый из слоев, располагающихся поверх базового слоя, и выберите меню "Слой" > "Создать обтравочную маску".
- 3 Чтобы добавить к обтравочной маске дополнительные слои, используйте любой метод шага 2, и в палитре "Слой" выполните операцию, аналогичную описанной выше.

Примечание. При создании нового или помещении уже существующего слоя между слоями обтравочной маски он автоматически в нее включается.

Слоям обтравочной маски присваиваются степень непрозрачности и режим наложения, заданные для базового слоя.

Удаление слоя из обтравочной маски

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - В палитре "Слой" щелкните линию, разделяющую два слоя группы, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). При этом указатель мыши принимает форму пересекающихся кругов .
 - В палитре "Слой" выделите слой обтравочной маски и выберите меню "Слой" > "Отменить обтравочную маску". Данная команда осуществляет удаление из обтравочной маски выделенного слоя, а также всех располагающихся поверх него слоев.

Удаление всех слоев из обтравочной маски

- 1 В палитре "Слой" выберите слой обтравочной маски, находящийся сразу над базовым слоем.
- 2 Выберите меню "Слой" > "Отменить обтравочную маску".

Объединение нескольких фрагментов в одно изображение

Команду "Автоматическое выравнивание слоев" в меню "Редактирование" можно использовать для создания совмещенной фотографии из пары практически идентичных, содержащих нежелательные области. Например, на одном групповом снимке все идеально, кроме одного человека, у которого закрыты глаза. На втором снимке у него глаза открыты. Используя команду "Автоматически выровнять слои" и маскирование слоя, можно объединить эти снимки и в конечном итоге устранить дефект.

Ознакомительный видеофильм о выравнивании слоев по содержимому см. по адресу www.adobe.com/go/vid0014_ru.

- 1 Откройте два изображения, которые необходимо совместить.
- 2 Создайте новое изображение (меню "Файл" > "Новый") с теми же размерами, что и у двух исходных изображений.
- 3 Для каждого исходного изображения выберите в палитре "Слои" слой, содержащий изображение, и перетащите его в окно нового изображения. После этого палитра "Слои" нового изображения будет содержать два слоя, содержащие исходные изображения.
- 4 В палитре "Слои" нового изображения разместите слои так, чтобы изображение, которое нужно корректировать (портрет с закрытыми глазами), размещалось выше слоя с правильным содержимым (портрет с открытыми глазами).
- 5 Выберите два новых слоя и в меню "Редактирование" выберите "Автоматически выравнивать слои".
- 6 Выберите режим "Только перемещение" и нажмите кнопку "ОК". Photoshop найдет общие для каждого слоя области и выровняет их так, чтобы они совпали.
- 7 Щелкните верхний слой, чтобы выбрать только его.
- 8 Добавьте пустой слой-маску:
 - нажмите кнопку "Добавить слой-маску" в палитре "Слои".
 - В меню "Слой" выберите команду "Слой-маска" > "Показать все".
- 9 Установите в качестве основного цвета черный, выберите размер и отпечаток кисти и при необходимости измените масштаб корректируемой части изображения.
- 10 С помощью инструмента "Кисть" добавьте на слой маску, рисуя поверх верхнего слоя. Рисование черным цветом полностью скрывает верхний слой, градации серого создают частичную прозрачность, а белый цвет полностью восстанавливает верхний слой. См. раздел "Редактирование слоя-маски" на странице 344. Продолжайте редактирование слоя-маски до успешного слияния слоев и создания единого изображения.

Примечание. Убедитесь, что при маскировании в палитре "Слои" выбрана именно миниатюра слоя-маски, а не самого изображения.

- 11 Чтобы сохранить возможность дальнейшего редактирования, сохраните версию изображения со слоями и маской и сделайте еще одну копию, в которой можно свести слои в один для уменьшения размера файла.

См. также

"Объединение и склеивание слоев" на странице 315

Глава 11: Раскраска

Раскраска приводит к изменению цвета пикселей изображения. Инструменты и методики раскраски могут использоваться для ретуширования изображений, создания или редактирования масок на альфа-каналах, обработки с помощью ретоскопа или рисования на видеокадрах, а также для создания оригинальных произведений искусства. Разнообразные стили кистей, а также многочисленные другие их параметры и наборы параметров предоставляют широкие возможности для творчества, позволяя создавать ошеломляющие графические эффекты и имитировать работу с традиционными носителями. Для обработки изображений с глубиной цвета 32 бит на канал в формате HDR предусмотрено несколько инструментов раскраски, таких как "Кисть", "Карандаш", "Палец", "Резкость", "Размытие", "Штамп", "Архивная кисть", "Узорный штамп" и "Ластик".

Инструменты раскраски

Об инструментах раскраски, параметрах и палитрах


Photoshop предоставляет несколько инструментов для раскраски или редактирования цветов в изображении. Инструменты "Кисть" и "Карандаш" работают как традиционные инструменты рисования, позволяя накладывать цвет с помощью мазков кистью. Инструмент "Градиент", команда "Выполнить заливку" и инструмент "Заливка" дают возможность накладывать цвет на крупные области. Такие инструменты, как "Ластик", "Размытие" и "Палец", изменяют существующие цвета в изображении. См. раздел "Галерея инструментов раскраски" на странице 31.

В панели параметров каждого инструмента можно определить способ применения цвета к изображению и выбрать форму кисти из соответствующего набора стилей.

Кисти и набор инструментов

Параметры кисти можно сохранить в виде набора параметров, чтобы иметь возможность быстро задавать часто используемые значения. Photoshop включает несколько образцов подготовленных кистей. Начните работу с них и модифицируйте их для получения новых эффектов. Множество оригинальных подготовленных кистей можно загрузить с веб-страниц.

Для выбора набора параметров используется селектор "Наборы кистей", который демонстрирует имеющиеся подготовленные кисти и позволяет временно изменять диаметр и жесткость кисти.

 *Ознакомьтесь с комбинациями клавиш, позволяющими изменять размер и жесткость инструментов рисования. См. раздел "Клавиши, применяемые при рисовании объектов" на странице 692.*

Наборы параметров инструментов можно использовать, если есть необходимость сохранить характеристики отпечатка кисти наряду с такими значениями на панели параметров, как непрозрачность, интенсивность и цвет. Чтобы больше узнать о наборах параметров инструментов, см. раздел "Создание и использование набора параметров инструментов" на странице 35.



Параметры отпечатка кисти

Как и другие значения на панели параметров, параметры отпечатка кисти управляют тем, как наносится цвет. Наносить цвет можно с эффектом постепенного изменения оттенка, с эффектом гладких краев, крупных мазков кистью, а также используя различные динамические параметры кисти, разнообразные режимы наложения и формы кисти. В узоре мазков кистью можно использовать текстуры, чтобы имитировать рисование на холсте или художественной бумаге. Предусмотрена также возможность имитировать распыление краски с помощью аэрографа. Для установки параметров отпечатка кисти предназначена палитра "Кисти". См. раздел "Обзор палитры "Кисти"" на странице 358.

При работе с чертежным планшетом нанесением цвета можно управлять, меняя степень нажима и угол наклона пера либо вращая перо или копировальное колесико. Для установки параметров чертежных планшетов предназначена палитра "Кисти".

Рисование с помощью инструментов "Кисть" и "Карандаш"

Инструменты "Кисть" и "Карандаш" позволяют наносить на изображение текущий основной цвет. С помощью инструмента "Кисть" создаются мягкие цветные штрихи. С помощью инструмента "Карандаш" создаются линии с четкими краями.

- 1 Выберите основной цвет. (См. раздел "Выбор цветов в палитре инструментов" на странице 129.)
- 2 Выберите инструмент "Кисть"  или "Карандаш" .
- 3 Выберите кисть в селекторе "Наборы кистей". См. раздел "Выбор подготовленной кисти" на странице 356.
- 4 Установите такие параметры инструмента, как режим, непрозрачность и т. д., на панели параметров. См. раздел "Параметры инструментов рисования" на странице 351.
- 5 Выполните одно или несколько следующих действий.
 - Перетащите курсор по изображению, чтобы нарисовать линию.
 - Чтобы нарисовать прямую линию, щелкните на изображении ее начальную точку. Затем, удерживая клавишу "Shift", щелкните конечную точку линии.
 - Чтобы применить инструмент "Кисть" в качестве аэрографа, распыляйте краску, удерживая кнопку мыши, но не перемещая курсор.


Параметры инструментов рисования


Описанные далее параметры инструментов рисования можно установить на панели параметров. Набор доступных параметров зависит от конкретного инструмента.

Режим Задает метод наложения рисуемого цвета на цвет уже существующих пикселей изображения. Доступность режимов зависит от текущего инструмента. Режимы рисования аналогичны режимам наложения слоя. См. раздел "Список режимов наложения" на странице 370.

Непрозрачность Задает степень прозрачности наносимого цвета. В ходе рисования в определенной области уровень непрозрачности не превысит заданного значения независимо от того, сколько раз курсор будет перемещен над этой областью, пока удерживается кнопка мыши. Если начать снова наносить штрихи в этой области, будет нанесен дополнительный цвет с заданной степенью непрозрачности. Значение 100 % соответствует полной непрозрачности.

Нажим Задает скорость, с которой накладывается цвет при перемещении курсора над областью. По мере рисования при нажатой кнопке мыши количество цвета возрастает со скоростью, определяемой значением интенсивности, пока не достигнет заданного значения непрозрачности. Например, если значения уровня непрозрачности и интенсивности равны 33 %, то после каждого перемещения курсора над некоторой областью количество цвета увеличивается на 33 % от цвета кисти. Общее количество цвета не превысит заданного значения непрозрачности, равного 33 %, пока не будет отпущена кнопка мыши и курсор не переместится над этой областью вновь.


 *Нажмите цифровую клавишу, чтобы установить значение непрозрачности инструмента с кратностью 10 % (клавиша 1 устанавливает значение 10 %; клавиша 0 устанавливает значение 100 %). Для задания значения параметра "Нажим" используется комбинация клавиши "Shift" и цифровой клавиши.*

Аэрограф  Имитирует рисование с помощью аэрографа. При перемещении курсора над областью количество краски возрастает, пока нажата кнопка мыши. Параметры жесткости, непрозрачности и интенсивности кисти определяют скорость наложения краски и ее количество. Нажмите кнопку "Аэрограф", чтобы включить или выключить этот параметр.

Автостирание (Только для инструмента "Карандаш") Позволяет рисовать цветом заднего плана в областях, содержащих основной цвет. Выберите основной цвет, который необходимо стереть, и цвет заднего плана, который требуется нанести вместо него. (См. раздел "Автостирание с помощью инструмента "Карандаш"" на странице 355.)

Рисование с помощью узора

Для рисования с помощью узора применяется инструмент "Узорный штамп". Выберите узор из библиотек узоров или создайте собственные узоры.

- 1 Выберите инструмент "Узорный штамп" .

- 2 Выберите кисть в селекторе "Наборы кистей". (См. раздел "Выбор подготовленной кисти" на странице 356.)
- 3 Установите такие параметры инструмента, как режим, непрозрачность и т. д., на панели параметров. См. раздел "Параметры инструментов рисования" на странице 351.
- 4 Установите флажок "Выравнивание" на панели параметров, чтобы обеспечить выравнивание узора относительно начальной точки, даже если кнопка мыши была отпущена, после чего рисование было продолжено вновь. Снимите флажок "Выравнивание", чтобы узор начинался вновь каждый раз, когда рисование прекращается, а затем возобновляется.
- 5 Выберите узор из всплывающей палитры "Узор" на панели параметров.
- 6 Можно наносить узор с "импрессионистским" эффектом, установив флажок "Эффект".
- 7 Перетаскивайте курсор мыши по изображению для рисования с помощью узора.


См. также


"Создание узоров и управление ими" на странице 383

Рисование с помощью инструмента "Архивная художественная кисть"

Инструмент "Архивная художественная кисть" позволяет рисовать стилизованными штрихами с использованием исходных данных указанного архивного состояния или снимка. Экспериментируя с различными параметрами стиля, размера и допуска, можно имитировать текстуру рисования различными цветами и в различных художественных стилях.

Инструмент "Архивная кисть", так же как и инструмент "Архивная художественная кисть", использует в качестве входных данных указанное архивное состояние или снимок. Но при использовании инструмента "Архивная кисть" рисование происходит в результате восстановления указанных исходных данных, в то время как инструмент "Архивная художественная кисть" позволяет комбинировать эти данные с текущими заданными параметрами для создания иных цветов и художественных стилей.

 Прежде чем приступить к рисованию с помощью инструмента "Архивная художественная кисть" для получения разнообразных визуальных эффектов, поэкспериментируйте с фильтрами и инструментами заливки сплошным тоном. Кроме того, попробуйте увеличить размер изображения вчетверо, чтобы смягчить детали.




А

Б

В

Пример использования инструмента "Архивная художественная кисть"

А. Оригинал Б. Использование небольшой кисти В. Использование большой кисти


- 1 В палитре "История" щелкните левый столбец состояния или снимка, чтобы использовать его в качестве исходных данных для инструмента "Архивная художественная кисть". Рядом с исходным архивным состоянием появится значок кисти.
- 2 Выберите инструмент "Архивная художественная кисть" .
- 3 На панели выбора параметров выполните следующие действия.
 - Выберите кисть в селекторе "Наборы кистей" и задайте ее параметры. (См. раздел "Выбор подготовленной кисти" на странице 356.)
 - Выберите режим смещения в меню "Режим". (См. раздел "О режимах наложения" на странице 370.)


- Для управления формой штриха выберите нужное значение в меню "Стиль".
 - В качестве значения параметра "Диаметр" задайте значение, указывающее размер области, покрываемой штрихами. Чем больше это значение, тем крупнее охваченная область и больше штрихов наносится.
 - В качестве значения параметра "Допуск" введите значение, ограничивающее области, в которых наносятся штрихи. Низкое значение допуска позволяет наносить штрихи без ограничений в любом месте изображения. Высокое значение допуска ограничивает возможность нанесения штрихов областями, которые значительно отличаются по цвету от исходного состояния или снимка.
- 4 Перетащите курсор по изображению, чтобы нарисовать линию.

Стирание с помощью инструмента "Ластик"

Инструмент "Ластик" позволяет либо заменить цвет пикселей цветом заднего плана, либо сделать их прозрачными. Если он применяется в заднем плане или слое с заблокированной прозрачностью, то цвет пикселей заменяется фоновым цветом. В противном случае пиксели становятся прозрачными.

Можно также использовать инструмент "Ластик" для возврата затронутой области к состоянию, выбранному в палитре "История".

- 1 Выберите инструмент "Ластик" .
- 2 Задайте цвет заднего плана, который необходимо применить, если стирание осуществляется в фоновом слое или слое с заблокированной прозрачностью.
- 3 Выберите режим работы инструмента "Ластик". Режимы "Кисть" и "Карандаш" заставляют инструмент "Ластик" вести себя подобно соответствующим инструментам. "Блок" превращает ластик в квадрат фиксированного размера с четкими краями. Непрозрачность или интенсивность менять при этом нельзя.
- 4 В режимах "Кисть" и "Карандаш" выберите кисть и установите значения параметров "Непрозрачность" и "Нажим" на панели параметров.
При значении непрозрачности, равном 100 %, пиксели стираются полностью. При меньшей непрозрачности стирание пикселей происходит частично. См. раздел "Параметры инструментов рисования" на странице 351.
- 5 Чтобы выполнить стирание до сохраненного состояния или снимка изображения, щелкните левый столбец состояния или снимка в палитре "История", а затем установите флажок "Восстановить архивное состояние" на панели параметров.

 (Photoshop) Чтобы временно воспользоваться инструментом "Ластик" в режиме "Восстановить историю", удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), перетаскивая курсор по изображению.

- 6 Перетащите курсор по области, которую необходимо стереть.


Изменение похожих пикселей с помощью инструмента "Волшебный ластик"

При щелчке в слое с помощью инструмента "Волшебный ластик" все похожие пиксели заменяются на прозрачные. Если в слое заблокирована прозрачность, цвет этих пикселей меняется на фоновый. Если выполнить щелчок в фоновом слое, он преобразуется в обычный и все похожие пиксели заменяются на прозрачные.

Стирать можно либо только смежные пиксели, либо все похожие пиксели в текущем слое.




Пример стирания похожих пикселей

- 1 Выберите инструмент "Волшебный ластик" .
- 2 На панели выбора параметров выполните следующие действия.
 - Введите значение допуска, чтобы определить диапазон цветов, которые могут быть стерты. При низком допуске происходит стирание пикселей, цвет которых очень близок к цвету щелкнутого пикселя. При высоком допуске происходит стирание пикселей в более широком диапазоне цветов.
 - Установите флажок "Сглаживание", чтобы обеспечить сглаживание краев стираемой области.
 - Установите флажок "Смежные пиксели", чтобы стереть только пиксели, смежные со щелкнутым. Снимите флажок, чтобы стереть все похожие пиксели изображения.
 - Установите флажок "Образец всех слоев", чтобы подготовить образец стираемого цвета с использованием комбинированных данных из всех видимых слоев.
 - Укажите уровень непрозрачности, чтобы определить интенсивность стирания. При значении непрозрачности, равном 100 %, пиксели стираются полностью. При более низком значении непрозрачности стирание пикселей производится частично.
- 3 Щелкните часть слоя, которую необходимо стереть.


Замена пикселей прозрачными с помощью инструмента "Фоновый ластик"

Инструмент "Фоновый ластик" позволяет стирать пиксели в слое до достижения прозрачности путем перетаскивания курсора. Это дает возможность стереть фон, сохраняя края объекта на переднем плане. Задавая различные параметры отбора образцов и допуска, можно управлять диапазоном значений прозрачности и резкостью границ.

 Если необходимо стереть фон объекта с неровными или тонкими краями, используйте команду "Извлечь".

Инструмент "Фоновый ластик" подготавливает образец цвета из центра кисти, называемого также активной точкой, после чего удаляет этот цвет при каждом его обнаружении внутри кисти. Этот инструмент выполняет также извлечение цветов на краях любых объектов переднего плана, чтобы исключить появление видимых цветовых ореолов после того, как в дальнейшем этот объект переднего плана будет вставлен в другое изображение.


Примечание. Инструмент "Фоновый ластик" переопределяет значение параметра блокировки прозрачности, установленное для слоя.

- 1 В палитре "Слой" выберите слой, содержащий области, которые необходимо стереть.
- 2 Выберите инструмент "Фоновый ластик" .
- 3 Щелкните образец кисти на панели параметров и установите параметры кисти во всплывающей палитре.
 - Выберите значения для параметров "Диаметр", "Жесткость", "Интервалы", "Угол" и "Форма". См. раздел "Параметры формы отпечатка кисти" на странице 360.
 - Если используется чувствительный к нажиму цифровой планшет, выберите параметры в меню "Размер" и "Допуск", отвечающие за размер и допуск фонового ластика в ходе нанесения штриха. Выберите элемент "Нажим

пера", чтобы определить соответствующий параметр в зависимости от нажима пера. Выберите элемент "Копировальное колесико", чтобы определить соответствующий параметр в зависимости от позиции координатного манипулятора пера. Выберите элемент "Отключить", если изменять размер или допуск не требуется.


4 На панели выбора параметров выполните следующие действия.

- Выберите режим "Ограничения:" для стирания: "Все пиксели" для стирания цвета образца в любом месте, где он обнаруживается под кистью, "Смеж.пикс" для стирания областей, содержащих цвет образца и соединенных между собой, либо "Выделение краев" для стирания связанных областей, содержащих цвет образца, с более полным сохранением резкости краев формы.
- Для определения параметра "Допуск" задайте значение или перетащите ползунок. При низком допуске стирание ограничивается теми областями, цвет которых очень близок цвету образца. При высоком допуске происходит стирание более широкого диапазона цветов.
- Выберите параметр "Основной цвет", чтобы предотвратить стирание тех областей, которые соответствуют основному цвету на панели инструментов.
- Выберите параметр "Проба": значение "Непрерывно" позволяет непрерывно формировать образец цветов по мере перетаскивания курсора, значение "Однократно" позволяет стирать только области, содержащие цвет, на котором был впервые выполнен щелчок, а значение "Образец фона" предназначено для стирания только областей, содержащих текущий фоновый цвет.

5 Перетащите курсор по области, которую необходимо стереть. Курсор инструмента "Фоновый ластик" представлен в форме кисти с курсором-перекрестием, указывающим активную точку инструмента .


Автостирание с помощью инструмента "Карандаш"

Параметр "Автостирание" для инструмента "Карандаш" позволяет рисовать фоновым цветом на областях, содержащих основной цвет.


- 1** Укажите основной и фоновый цвета.
- 2** Выберите инструмент "Карандаш" .
- 3** Установите флажок "Автостирание" на панели параметров.
- 4** Перетащите курсор по изображению.

Если в начале перетаскивания курсора центр курсора находится над основным цветом, то вся эта область стирается до фонового цвета. Если же в начале перетаскивания курсора центр курсора находится над областью, которая не содержит основной цвет, то происходит рисование в этой области основным цветом.

Смена курсора кисти

Инструменты рисования могут иметь три возможных курсора: стандартный курсор (значок на панели инструментов), курсор-перекрестие  и курсор, который совпадает по размеру и форме с выбранным в настоящее время отпечатком кисти. Курсор в виде кончика кисти можно изменить в диалоговом окне параметров "Курсоры".

- 1** Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Курсоры" (Windows) или Photoshop > "Установки" > "Курсоры" (Mac OS).
- 2** Выберите требуемые курсоры в областях "Рисующие курсоры" и "Другие курсоры". Образцы курсоров изменятся, отражая выбранные параметры. Для курсора "Кончик кисти" выберите размер и укажите, нужно ли включить в курсор перекрестие.
- Параметр "Нормальный кончик кисти" сокращает размер курсора до областей, в которых мазок кистью имеет непрозрачность 50 % или больше.
- Параметр "Полноразмерный кончик кисти" распространяет размер курсора на всю область, затрагиваемую мазком кистью. Для мягких кистей в результате этого создается более крупный размер курсора, чем при значении параметра "Стандартный", чтобы в этот размер вошли области мазка кистью с меньшей непрозрачностью.
- 3** Нажмите кнопку "ОК".

 Для инструментов "Перо" и "Кисть" клавиша "Caps Lock" действует как переключатель между стандартным курсором и курсором-перекрестием.

Наборы параметров "Кисть"

Подготовленная кисть хранит такие параметры отпечатка кисти, как размер, форма и жесткость. Предусмотрена возможность записи подготовленных кистей с часто используемыми характеристиками. Можно также сохранить набор параметров инструмента, относящихся к инструменту "Кисть", который можно выбрать в меню "Наборы параметров инструмента" на панели параметров.

Изменения размера, формы или жесткости подготовленной кисти являются временными. Когда подготовленная кисть выбирается вновь, будут использованы первоначальные значения параметров. Чтобы внесенные изменения стали постоянными, необходимо создать новую подготовленную кисть. См. раздел "Создание подготовленной кисти" на странице 358.

Выбор подготовленной кисти

- 1 Выберите инструмент рисования или редактирования и щелкните всплывающее меню "Наборы кистей" на панели параметров.
- 2 Выберите кисть.

Примечание. Кисть можно также выбрать в палитре "Кисти". Выберите элемент "Наборы кистей" в левой части палитры, чтобы видеть загруженные наборы параметров.

- 3 Измените параметры подготовленной кисти.


Диаметр	Временно изменяет размер кисти. Перетащите ползунок или введите значение. Если кисть имеет двойной кончик, то произойдет изменение размеров и основного, и вторичного кончиков кисти.
Восстановить исходный размер образца	Если форма отпечатка кисти выбрана на основе образца, то используется оригинальный диаметр кончика кисти. (Параметр недоступен для круглых кистей.)
Жесткость	Временно изменяет величину сглаживания для инструмента "Кисть". При значении 100 % инструмент "Кисть" имеет наибольшую жесткость отпечатка, но сглаживание по-прежнему выполняется. Инструмент "Карандаш" всегда рисует линии с четкими краями, для которых сглаживание не выполняется.

См. также

"Обзор палитры "Кисти"" на странице 358


"Создание и использование наборов параметров инструментов" на странице 35

Изменение способа отображения подготовленных кистей

Выберите вариант отображения в меню селектора "Наборы кистей"  или в меню палитры "Кисти":

- "Только имена" для просмотра кистей в виде списка.
- "Маленькие миниатюры" или "Большие миниатюры" для просмотра кистей в виде миниатюр.
- "Маленькие миниатюры и имена" или "Большие миниатюры и имена" для просмотра кистей в виде списка с миниатюрами.

- "Миниатюра мазка" для просмотра образца мазка кистью рядом с миниатюрой кисти.

 Для динамического просмотра мазков кистью в палитре "Кисти" выберите элемент "Наборы кистей", а затем удерживайте курсор над кистью до тех пор, пока не появится всплывающая подсказка. Проведите курсор над другими кистями. В области просмотра в нижней части палитры отобразятся образцы мазков кистью.

Загрузка и сохранение подготовленных кистей, а также управление ими

Предусмотрена возможность управлять библиотеками подготовленных кистей, позволяющими упорядочивать их и предоставлять доступ только к необходимым в проекте кистям.

Выбор подготовленных кистей, отображаемых в палитре

- 1 Чтобы загрузить библиотеку подготовленных кистей, выберите один из следующих вариантов в меню селектора "Наборы кистей" или в меню палитры "Кисти".
 - "Загрузить кисти" для добавления библиотеки к текущему списку. Выберите файл библиотеки и нажмите кнопку "Загрузить".
 - "Заменить кисти" для замены текущего списка другой библиотекой. Выберите файл библиотеки и нажмите кнопку "Загрузить".
 - Файл библиотеки (отображается в нижней части меню палитры). Нажмите кнопку "ОК", чтобы заменить текущий список, или кнопку "Добавить", чтобы дополнить текущий список.
- 2 Для возврата к заданной по умолчанию библиотеке подготовленных кистей выберите пункт "Восстановить кисти" в меню селектора "Наборы кистей" или в меню палитры "Кисти". Можно либо заменить текущий список, либо дополнить его стилями библиотеки, используемой по умолчанию.

Примечание. Для загрузки и переустановки библиотеки кистей можно также использовать "Управление наборами".

Сохранение набора подготовленных кистей в виде библиотеки

- 1 Выберите пункт "Сохранить кисти" в меню селектора "Наборы кистей" или в меню палитры "Кисти".
- 2 Выберите местоположение для библиотеки кистей, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".

Библиотеку можно сохранить в любом месте. Но если файл библиотеки будет помещен в папку Presets/Brushes в папке наборов, используемой по умолчанию, то имя этой библиотеки появится в нижней части меню селектора "Наборы кистей" и в меню палитры "Кисти" при следующем запуске Photoshop.

Окно "Управление наборами" можно также использовать для переименования, удаления и сохранения библиотек подготовленных кистей. Дополнительные сведения см. в разделе "Работа со средством "Управление наборами"" на странице 51.


Переименование подготовленной кисти

Выполните одно из следующих действий.

- Укажите кисть в селекторе "Наборы кистей" или в палитре "Кисти" и выберите пункт "Переименовать кисть" в меню палитры. Введите новое имя для кисти и нажмите кнопку "ОК".
- Если палитра "Кисти" настроена на отображение кистей в виде миниатюр, дважды щелкните кисть, введите новое имя и нажмите кнопку "ОК".
- Если палитра "Кисти" настроена на отображение кистей в виде списка или только текста, дважды щелкните кисть, непосредственно введите новое имя и нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS).

Удаление подготовленной кисти


- В селекторе "Наборы кистей" или в палитре "Кисти" укажите кисть и выберите пункт "Удалить кисть" в меню палитры.
- В селекторе "Наборы кистей" или в палитре "Кисти" щелкните удаляемую кисть, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

- В палитре "Кисти" выберите кисть и щелкните значок "Удалить"  или перетащите кисть на значок "Удалить".

Создание подготовленной кисти

После выполнения настройки кисть можно сохранить в качестве подготовленной кисти, которая будет отображаться в палитре "Кисти", в селекторе "Наборы кистей" и в окне "Управление наборами".

***Примечание.** Новые подготовленные кисти сохраняются в файле настроек. Если этот файл удален или поврежден или выполняется переустановка кистей из библиотеки по умолчанию, то новые подготовленные кисти будут потеряны. Чтобы обеспечить постоянное хранение новых подготовленных кистей, сохраните их в библиотеке.*

- 1 Выполните настройку параметров кисти.
- 2 Выполните одно из следующих действий в палитре "Кисти" или в селекторе "Наборы кистей".
 - Выберите пункт "Новый набор параметров кисти" в меню палитры, введите имя подготовленной кисти и нажмите кнопку "ОК".
 - Нажмите кнопку "Новая кисть" .


Создание и модификация кистей

Предусмотрена возможность создавать кисти, которые наносят краску на изображения с помощью разнообразных способов. Можно выбрать существующую подготовленную кисть, форму отпечатка кисти или создать уникальный отпечаток кисти на основе части изображения. Для определения способа нанесения краски необходимо задать параметры в палитре "Кисти".

Обзор палитры "Кисти"

В палитре "Кисти" можно как выбрать подготовленные кисти, так же как и в окне "Наборы кистей", так и модифицировать существующие кисти и спроектировать новые заказные кисти. Палитра "Кисти" содержит параметры отпечатка кисти, от которых зависит применяемый способ нанесения краски на изображение.


В окне просмотра мазка кистью в нижней части палитры показано, как будут выглядеть мазки при текущих значениях параметров кисти.




Палитра "Кисти" с показанными параметрами "Форма отпечатка кисти"

А. Блокированная Б. Разблокированная В. Выбранный кончик кисти Г. Настройки кисти Д. Просмотр мазка кистью Е. Всплывающее меню Ж. Формы кончика кисти (доступны, если выбран параметр "Форма отпечатка кисти")
З. Параметры кисти

Отображение палитры "Кисти" и параметров кисти


- 1 Выберите пункт "Окно" > "Кисти" или нажмите кнопку палитры  в левой части панели параметров, если выбран инструмент рисования, стирания, тонирования или фокусировки.
- 2 Выберите набор параметров в левой части палитры. Параметры, доступные для установки, отображаются в правой части палитры.

 Установите флажок слева от набора параметров, чтобы разрешить или запретить параметры без их просмотра.

Создание отпечатка кисти на основе изображения



- 1 Воспользуйтесь любым инструментом выделения, чтобы выбрать часть изображения, предназначенную для использования в качестве заказной кисти. Если требуется создать кисть с четким краем, то значение параметра "Растушевка" должно быть установлено в 0. Форма кисти может иметь размеры до 2500 на 2500 пикселей.

Если выбрано цветное изображение, то изображение кончика кисти преобразуется в градации серого. На определение отпечатка кисти не влияют какие-либо маски слоя, применяемые к изображению.

 Если необходимо определить кисть с мягкими краями, выберите пиксели со значениями, соответствующими серому цвету. (Формы цветной кисти отображаются как значения, соответствующие серому цвету.)

- 2 Выберите пункт "Редактирование" > "Определить кисть...".
- 3 Присвойте кисти имя и нажмите кнопку "ОК".

Создание кисти и определение параметров рисования

- 1 Откройте палитру "Кисти", нажав кнопку палитры кистей на панели параметров. Для того чтобы эта кнопка была отображена, выберите инструмент "Кисть".
- 2 В палитре "Кисти" выберите существующую установку кисти, чтобы модифицировать или выбрать форму кисти на панели "Форма отпечатка кисти" палитры "Кисти". На основе изображения можно также создать новый кончик кисти.
- 3 Выберите элемент "Форма отпечатка кисти" в левой части палитры "Кисти" и задайте параметры. См. раздел "Параметры формы отпечатка кисти" на странице 360.
- 4 В случае необходимости задайте другие параметры для кисти. Для получения информации о параметрах см. следующие разделы.
 - "Динамика формы кисти" на странице 363
 - "Рассеивание кисти" на странице 365
 - "Параметры текстурированной кисти" на странице 365
 - "Двойные кисти" на странице 366
 - "Параметры кисти с динамикой цвета" на странице 367
 - "Другая динамика кисти" на странице 368
 - "Другие параметры кисти" на странице 369
- 5 Чтобы заблокировать атрибуты формы отпечатка кисти, щелкните значок разблокирования . Чтобы разблокировать кончик кисти, щелкните значок блокировки .
- 6 Чтобы сохранить кисть для дальнейшего использования, выберите пункт "Новый набор параметров кисти" в меню палитры "Кисти".

***Примечание.** Чтобы обеспечить постоянное хранение новой кисти или передать ее другим пользователям, необходимо сохранить кисть в составе набора кистей. Выберите пункт "Сохранить кисти" в меню палитры "Кисти", а затем сохраните кисть в новом наборе или перезапишите существующий набор. Если кисти будут перезагружены или заменены в палитре "Кисти" до того, как новая кисть будет сохранена в наборе, эта кисть может быть потеряна.*


См. также

- "Обзор палитры "Кисти"" на странице 358
- "Создание отпечатка кисти на основе изображения" на странице 359

Параметры формы отпечатка кисти

В палитре "Кисти" могут быть установлены перечисленные далее параметры формы отпечатка кисти.

Диаметр Управляет размером кисти. Задайте значение в пикселах или перетащите ползунок.



Мазки кистью с различными значениями диаметра

Восстановить исходный размер образца Переустанавливает кисть на ее первоначальный диаметр. Этот параметр доступен, только если форма отпечатка кисти была создана с помощью выборки пикселей в изображении.

Отразить X Изменяет направление кончика кисти по оси X.



А

Б

В

Зеркальное отражение кончика кисти по оси X.

А. Кончик кисти в позиции, заданной по умолчанию Б. Выбрано "Отразить X" В. Выбрано "Отразить X" и "Отразить Y"

Отразить Y Изменяет направление кончика кисти по оси Y.



А


Б

В

Зеркальное отражение кончика кисти по оси Y.


А. Кончик кисти в позиции, заданной по умолчанию Б. Выбрано "Отразить Y" В. Выбрано "Отразить Y" и "Отразить X"

Угол Задаёт угол, на который повернута длинная ось овальной кисти или кисти по образцу по отношению к горизонтали. Введите значение в градусах или перетащите горизонтальную ось в поле просмотра.




Наклонные кисти создают резко очерченный штрих

Форма Задаёт отношение между короткой и длинной осями кисти. Введите значение в процентах или перетащите точки в поле просмотра. Значение 100 % указывает на круглую кисть, значение 0 % – на линейную кисть, а промежуточные значения определяют овальные кисти.




Корректировка формы для сжатия формы отпечатка кисти

Жесткость Управляет размером жесткого центра кисти. Введите число или воспользуйтесь ползунком, чтобы задать значение, которое представляет собой процентную долю от диаметра кисти. Возможность изменить жесткость кистей по образцу отсутствует.




Мазки кистью с различными значениями жесткости

Интервалы Управляет расстоянием между следами кисти в штрихе. Чтобы изменить интервалы, введите число или воспользуйтесь ползунком для задания значения, которое представляет собой процент от диаметра кисти. Если этот параметр не выбран, интервалы определяются скоростью перемещения курсора.



В результате увеличения интервалов в штрихе кисти появляются пропуски

 При использовании подготовленной кисти нажимайте клавишу "[", чтобы уменьшить ширину кисти, и клавишу "]", чтобы увеличить ширину. При использовании жестких круглых, мягких круглых и каллиграфических кистей нажимайте клавиши "Shift"+"[", чтобы уменьшить жесткость кисти, и нажимайте клавиши "Shift"+"]", чтобы увеличить жесткость кисти.

См. также

“Обзор палитры “Кисти”” на странице 358

“Создание кисти и определение параметров рисования” на странице 360

Добавление динамических параметров кисти

В палитре “Кисти” предусмотрено много параметров, позволяющих добавлять динамические (или изменяющиеся) элементы к подготовленным отпечаткам кисти. Например, можно задать параметры, которые изменяют размер, цвет и непрозрачность следов кисти в ходе формирования штриха.

При добавлении динамических элементов кисти используются два описанных далее компонента.

- Процентные доли колебания указывают степень случайности динамических элементов. При значении 0 % элемент не изменяется в ходе наложения штриха, а при значении 100 % элемент характеризуется максимальной степенью случайности.
- Параметры во всплывающих меню “Управление” указывают, какой способ применяется для управления изменчивостью динамических элементов. Предусмотрена возможность отказаться от управления изменчивостью элемента, заставить элемент исчезнуть после указанного количества шагов или варьировать элемент в зависимости от нажима пера, наклона пера, позиции координатного манипулятора пера или поворота пера.

Примечание. Средства управления пером доступны только при использовании чувствительного к нажиму цифрового планшета, такого как планшет Wacom, и поддерживаемых перьев (для управления поворотом). Попытка выбора управления пером в случае, когда планшет не установлен, вызовет появление значка предупреждения.


См. также

“Обзор палитры “Кисти”” на странице 358

“Создание кисти и определение параметров рисования” на странице 360

Динамика формы кисти

Динамические параметры формы определяют изменчивость отметок кисти в штрихе.



Штрихи кисти без динамических параметров формы и с динамическими параметрами формы

"Колебание размера" и "Управление" Указывает, как изменяется размер следов кисти в штрихе. Дополнительные сведения см. в разделе "Добавление динамических параметров кисти" на странице 363.

Чтобы указать максимальную процентную долю колебания, введите число или воспользуйтесь ползунком, чтобы задать значение. Чтобы указать, как должно осуществляться управление изменчивостью размеров следов кисти, выберите параметр во всплывающем меню "Управление".

- **Отключить** Указывает, что управление изменчивостью размеров следов кисти не предусмотрено.
- **Переход** Уменьшает размер следов кисти от начального диаметра до минимального диаметра за указанное количество шагов. Каждый шаг соответствует одной отметке кончика кисти. Это значение может изменяться от 1 до 9999. Например, после ввода значения в 10 шагов уменьшение происходит за 10 этапов.
- **"Нажим пера", "Наклон пера", "Копировальное колесико"** Изменяет размер следов кисти от начального диаметра до минимального диаметра с учетом нажима пера, наклона пера или позиции координатного манипулятора пера.

Минимальный диаметр Указывает минимальную процентную долю, на которую могут изменяться размеры следов кисти, если разрешено использование параметра "Колебание размера" или "Управление". Введите число или воспользуйтесь ползунком, чтобы задать значение, представляющее собой процентную долю от диаметра кончика кисти.

Масштаб наклона Указывает масштабный коэффициент, применяемый к высоте кисти до поворота, если в качестве параметра "Управление" установлено значение "Наклон пера". Введите число или воспользуйтесь ползунком, чтобы задать значение, которое представляет собой процентную долю от диаметра кисти.

"Колебание угла" и "Управление" Указывает, как изменяется угол следов кисти в штрихе. Чтобы указать максимальную процентную долю колебания, задайте значение, которое представляет собой процентную долю от 360 градусов. Чтобы указать, как должно осуществляться управление изменчивостью угла в следах кисти, выберите один из параметров во всплывающем меню "Управление".

- **Отключить** Указывает, что управление изменчивостью угла следов кисти не предусмотрено.
- **Переход** Постепенно уменьшает угол следов кисти от 0 до 360 градусов за указанное число шагов.
- **"Нажим пера", "Наклон пера", "Копировальное колесико", "Поворот"** Изменяет угол следов кисти от 0 до 360 градусов с учетом нажима пера, наклона пера, позиции координатного манипулятора пера или поворота пера.
- **Начальное направление** Задаёт начальное направление мазка кистью для отсчета угла следов кисти.
- **Направление** Задаёт направление мазка кистью для отсчета угла следов кисти.

"Колебание формы" и "Управление" Указывает, как изменяется форма следов кисти в штрихе. Чтобы указать максимальную процентную долю колебания, введите процентное значение, указывающее отношение между короткой и длинной осями кисти. Чтобы указать, как должно осуществляться управление изменчивостью формы следов кисти, выберите параметр во всплывающем меню "Управление".

- **Отключить** Указывает на то, что управление изменчивостью формы следов кисти отсутствует.
- **Переход** Уменьшает форму следов кисти от 100 % до значения "Минимальная форма" за указанное число шагов.
- **"Нажим пера", "Наклон пера", "Копировальное колесико", "Поворот"** Изменяет форму следов кисти от 100 % до значения "Минимальная форма" с учетом нажима пера, наклона пера, позиции координатного манипулятора пера или поворота пера.

Минимальная форма Указывает минимальную форму для следов кисти, если разрешено использование параметра "Колебание формы" или "Управление". Введите процентное значение, указывающее отношение между короткой и длинной осями кисти.


См. также

“Добавление динамических параметров кисти” на странице 363

“Создание кисти и определение параметров рисования” на странице 360

Рассеивание кисти

Рассеивание кисти определяет количество и размещение следов кисти в штрихе.



Мазки кистью без рассеивания (слева) и с рассеиванием (справа)

"Рассеивание" и "Управление" Указывает, как распределяются следы кисти в штрихе. Если выбран параметр "Обе оси", следы кисти распределяются в радиальном направлении. Если отметка с параметра "Обе оси" снята, следы кисти распределяются перпендикулярно контуру штриха.

Чтобы задать максимальную процентную долю рассеивания, введите значение. Чтобы указать, как должно осуществляться управление изменчивостью рассеивания следов кисти, выберите параметр во всплывающем меню "Управление".

- **Отключить** Указывает, что управление изменчивостью рассеивания следов кисти отсутствует.
- **Переход** Уменьшает рассеивание следов кисти от максимального рассеивания до значения, соответствующего отсутствию рассеивания, за указанное число шагов.
- **"Нажим пера", "Наклон пера", "Копировальное колесико", "Поворот"** Изменяет рассеивание следов кисти с учетом нажима пера, наклона пера, позиции координатного манипулятора пера или поворота пера.

Счетчик Указывает количество следов кисти, применяемых в каждом интервале пространственного разделения.

Примечание. Если это количество будет увеличено без увеличения значения пространственного разделения или рассеивания, то производительность рисования может уменьшиться.

"Колебание счетчика" и "Управление" Указывает, как изменяется количество следов кисти в каждом интервале пространственного разделения. Чтобы указать максимальную процентную долю следов кисти, применяемых в каждом интервале пространственного разделения, введите значение. Чтобы указать, как должно осуществляться управление изменчивостью количества следов кисти, выберите параметр во всплывающем меню "Управление".

- **Отключить** Указывает, что управление изменчивостью количества следов кисти не предусмотрено.
- **Переход** Уменьшает количество следов кисти от значения "Счетчик" до 1 за указанное число шагов.
- **"Нажим пера", "Наклон пера", "Копировальное колесико", "Поворот"** Изменяет количество следов кисти с учетом нажима пера, наклона пера, позиции координатного манипулятора пера или поворота пера.


См. также

“Добавление динамических параметров кисти” на странице 363

“Создание кисти и определение параметров рисования” на странице 360

Параметры текстурированной кисти

Текстурированная кисть позволяет использовать узор для того, чтобы штрихи выглядели так, как будто они нанесены на текстурированный холст.



Мазки кистью без текстуры (слева) и с текстурой (справа)

Щелкните образец узора и выберите узор во всплывающей палитре. Установите один или несколько перечисленных далее параметров.

Инверсия Инвертирует верхние и нижние точки в текстуре с учетом значений тонов в узоре. Если выбрано "Инверсия", то самые светлые области в узоре становятся нижними точками в текстуре и поэтому получают наименьшее количество краски, а самые темные области в узоре становятся верхними точками в текстуре и поэтому получают наибольшее количество краски. Если параметр "Инверсия" не выбран, то самые светлые области в узоре получают наибольшее количество краски, а самые темные области в узоре – наименьшее количество краски.

Масштаб Определяет масштаб узора. Введите число или воспользуйтесь ползунком, чтобы задать значение, которое представляет собой процентную долю от размера узора.

Текстурировать каждый отпечаток Применяет выбранную текстуру отдельно к каждому следу кисти в мазке кистью, а не ко всему мазку кистью (мазок кистью состоит из многих следов кисти, производимых непрерывно по мере перетаскивания кисти). Необходимо выбрать этот параметр, чтобы сделать доступным изменение параметра "Глубина".

Режим Указывает режим наложения, используемый для комбинирования кисти и узора. (См. раздел "О режимах наложения" на странице 370.)

Глубина Указывает, насколько глубоко краска проникает в текстуру. Введите число или воспользуйтесь ползунком, чтобы задать значение. При 100 % нижние точки в текстуре не получают никакой краски. При 0 % все точки в текстуре получают одно и то же количество краски, поэтому узор скрывается.

Минимальная глубина Указывает минимальную глубину, на которую может проникнуть краска, если в качестве параметра "Управление" задано значение "Переход", "Нажим пера", "Наклон пера" или "Копировальное колесико", а также выбран параметр "Текстурировать каждый отпечаток".

"Колебание глубины" и "Управление" Указывает, как изменяется глубина, если выбран параметр "Текстурировать каждый отпечаток". Чтобы указать максимальную процентную долю колебания, введите значение. Чтобы указать, как должно осуществляться управление изменчивостью глубины следов кисти, выберите параметр во всплывающем меню "Управление".

- **Отключить** Указывает, что управление изменчивостью глубины следов кисти отсутствует.

- **Переход** Уменьшает от процентного значения "Колебание глубины" до процентного значения "Минимальная глубина" за указанное число шагов.

- **"Нажим пера", "Наклон пера", "Копировальное колесико", "Поворот"** Изменяет глубину с учетом нажима пера, наклона пера, позиции координатного манипулятора пера или поворота пера.

См. также


"Добавление динамических параметров кисти" на странице 363

"Создание кисти и определение параметров рисования" на странице 360

Двойные кисти

В двойной кисти для создания следов кисти комбинируются два кончика кисти. Текстура второй кисти применяется в мазке кистью основной кисти; происходит рисование только тех областей, в которых оба мазка кистью пересекаются. Задайте параметры для основного кончика в разделе "Форма отпечатка кисти" палитры

"Кисти". Выберите второй кончик кисти из раздела "Двойная кисть" палитры "Кисти" и установите любой из следующих параметров.



Мазки кистью с одним кончиком (слева) и двумя кончиками (справа)

Режим Задаёт режим наложения, используемый при комбинировании следов основного и дублирующего кончика кисти. (См. раздел "Список режимов наложения" на странице 370.)

Диаметр Управляет размером двойного кончика. Задайте значение в пикселах, перетащите ползунок или установите флажок "Использовать размер образца", чтобы использовать оригинальный диаметр кончика кисти. (Параметр "Восстановить исходный размер образца" доступен, только если форма отпечатка кисти была создана с помощью выборки пикселей в изображении.)


Интервалы Управляет расстоянием между следами кисти с двойным кончиком в одном штрихе. Чтобы изменить интервалы, введите число или воспользуйтесь ползунком для ввода процентной доли диаметра кончика кисти.

Рассеивание Указывает, как распределяются следы кисти с двойным кончиком в штрихе. Если выбран параметр "Обе оси", следы кисти с двойным кончиком распределяются в радиальном направлении. Если отметка с параметра "Обе оси" снята, то следы кисти с двойным кончиком распределяются перпендикулярно движению штриха. Чтобы указать максимальную процентную долю рассеивания, введите число или воспользуйтесь ползунком для определения значения.

Счетчик Указывает количество следов кисти с двойным кончиком, применяемых в каждом интервале пространственного разделения. Введите число или воспользуйтесь ползунком, чтобы задать значение.

Параметры кисти с динамикой цвета

Динамические параметры цвета определяют, как изменяется цвет краски в ходе нанесения штриха.



Мазки кистью без динамических параметров цвета (слева) и с динамическими параметрами цвета (справа)

"Колебание переднего/заднего плана" и "Управление" Указывает, как изменяется цвет краски от основного до фонового цвета.

Чтобы указать процентную долю, на которую может изменяться цвет краски, введите число или воспользуйтесь ползунком для определения значения. Чтобы указать, как должно осуществляться управление изменением цвета следов кисти, выберите параметр во всплывающем меню "Управление".

- **Отключить** Указывает, что управление изменением цвета следов кисти отсутствует.
- **Переход** Изменяет цвет краски от основного до фонового цвета за указанное число шагов.
- **"Нажим пера", "Наклон пера", "Копировальное колесико", "Поворот"** Изменяет цвет краски от основного до фонового цвета с учетом нажима пера, наклона пера, позиции координатного манипулятора пера или поворота пера.

Колебание цветового тона Указывает процентную долю, на которую может изменяться цветовой тон краски в штрихе. Введите число или воспользуйтесь ползунком, чтобы задать значение. При более низком значении цветовой тон изменяется, оставаясь достаточно близким к цветовому тону основного цвета. При более высоком значении различие между цветовыми тонами увеличивается.

Колебание насыщенности Указывает процентную долю, на которую может измениться насыщенность цвета краски в штрихе. Введите число или воспользуйтесь ползунком, чтобы задать значение. При более низком значении насыщенность изменяется, оставаясь достаточно близкой к насыщенности основного цвета. При более высоком значении различие между уровнями насыщенности увеличивается.

Колебание яркости Указывает процентную долю, на которую может изменяться яркость цвета краски в штрихе. Введите число или воспользуйтесь ползунком, чтобы задать значение. При более низком значении яркость изменяется, оставаясь достаточно близкой к яркости основного цвета. При более высоком значении различие между уровнями яркости увеличивается.


Чистота Увеличивает или уменьшает насыщенность цвета. Введите число или воспользуйтесь ползунком, чтобы ввести процентное значение от -100 до 100. При -100 % цвет полностью лишен насыщенности, а при 100 % цвет является полностью насыщенным.

См. также

“Добавление динамических параметров кисти” на странице 363

Другие динамические параметры кисти

Другие динамические параметры определяют, как изменяется краска в ходе нанесения штриха.



Мазки кистью без динамических параметров краски (слева) и с динамическими параметрами краски (справа)

"Колебание непрозрачности" и "Управление" Указывает, как изменяется непрозрачность краски в мазке кистью вплоть до значения непрозрачности, указанного на панели параметров (но не превышая его). Чтобы указать процентную долю, на которую может изменяться непрозрачность краски, введите число или воспользуйтесь ползунком для определения значения. Чтобы указать, как должно осуществляться управление изменчивостью непрозрачности следов кисти, выберите параметр во всплывающем меню "Управление".

- **Отключить** Указывает, что управление изменчивостью непрозрачности следов кисти отсутствует.

- **Переход** Уменьшает непрозрачность краски от значения непрозрачности на панели параметров до 0 за указанное число шагов.

- **"Нажим пера", "Наклон пера", "Копировальное колесико"** Изменяет непрозрачность краски с учетом нажима пера, наклона пера или позиции координатного манипулятора пера.

"Колебание количества краски" и "Управление" Указывает, как изменяется интенсивность мазка кистью вплоть до значения интенсивности, указанного на панели параметров (но не превышая его).

Чтобы указать процентную долю, на которую может изменяться интенсивность, введите число или воспользуйтесь ползунком для определения значения. Чтобы указать, как должно осуществляться управление изменчивостью интенсивности в следах кисти, выберите параметр во всплывающем меню "Управление".

- **Отключить** Указывает, что управление изменчивостью интенсивности в следах кисти отсутствует.

- **Переход** Уменьшает интенсивность от значения интенсивности, указанного на панели параметров, до 0 за определенное число шагов.

- **"Нажим пера", "Наклон пера", "Копировальное колесико"** Изменяет интенсивность с учетом нажима пера, наклона пера или позиции координатного манипулятора пера.

См. также

"Добавление динамических параметров кисти" на странице 363

"Создание кисти и определение параметров рисования" на странице 360

Другие параметры кисти

Шум Добавляет дополнительные случайные параметры к отдельным кончикам кисти. Этот вариант является наиболее эффективным применительно к мягким кончикам кисти (к кончикам кисти, которые содержат значения, соответствующие серому цвету).

Влажные края Вызывают скопление краски вдоль краев мазка кистью, создавая эффект, подобный рисованию акварельной краской.

Аэрограф Применяет постепенно изменяющиеся тона к изображению, имитируя традиционные методы рисования аэрографом. Параметр "Аэрограф" в палитре "Кисти" соответствует параметру "Аэрограф" на панели параметров.

Сглаживание Создает в мазках кистью более гладкие кривые. Этот вариант является наиболее эффективным при быстром рисовании пером, но он может привести к появлению небольшого времени задержки при прорисовке штрихов.

Защита текстуры Применяет один и тот же узор и масштаб ко всем установкам кисти, которые имеют текстуру. Выберите этот вариант, чтобы имитировать постоянную текстуру холста при рисовании с помощью многочисленных текстурированных кончиков кисти.

Копирование текстур из одного инструмента в другой

После того как определенная текстура будет задана для текущего инструмента, появляется возможность скопировать узор и масштаб этой текстуры во все инструменты, поддерживающие текстуру. Например, можно скопировать текущий узор и масштаб текстуры для инструмента "Кисть" в следующие инструменты: "Карандаш", "Штамп", "Узорный штамп", "Архивная кисть", "Архивная художественная кисть", "Ластик", "Осветлитель", "Затемнитель" и "Губка".

- ❖ Выберите пункт "Скопировать текстуру в другие инструменты" в меню палитры "Кисти".



Очистка параметров кисти

Предусмотрена возможность очистить сразу все параметры, измененные для некоторой установки кисти (кроме значений параметров формы кисти).

- ❖ Выберите пункт "Сбросить параметры кисти" в меню палитры "Кисти".

Определение чувствительности пера для графических планшетов

Работая с такими графическими чертежными планшетами, как планшет Wacom®, можно выполнить настройку инструментов рисования, чтобы указать, как применяется цвет в зависимости от нажима пера, угла, поворота или при использовании копировального колесика.

- 1 Выберите инструмент "Кисть" , инструмент "Карандаш"  или другой инструмент рисования на панели инструментов.
- 2 Щелкните вкладку "Кисти", чтобы перенести палитру "Кисти" на передний план, а если эта палитра не открыта, выберите пункт "Окно" > "Кисти".
- 3 Чтобы обеспечить изменение размера кончика инструмента в зависимости от нажима, выберите элемент "Динамика формы" (щелкните именно слово, а не флажок) в палитре "Кисти". Затем выберите элемент "Нажим пера" в меню "Управление" под ползунком "Колебание размера".
- 4 Для обеспечения изменения непрозрачности в зависимости от нажима выберите элемент "Другая динамика". Затем выберите элемент "Нажим пера" в меню "Управление" под ползунком "Колебание непрозрачности".

Примечание. Можно также установить нажим пера для других характеристик кисти. В палитре "Кисть" содержатся элементы управления, позволяющие варьировать угол, количество краски, разброс, глубину текстуры и форму штриха в зависимости от нажима пера.

См. также

"Обзор палитры "Кисти"" на странице 358

"Динамика формы кисти" на странице 363

Режимы наложения

О режимах наложения

От режима наложения, указанного в элементах управления панели параметров, зависит, какое влияние будут испытывать пиксели в изображении при использовании определенного инструмента рисования или редактирования. При описании визуальных эффектов режима наложения используются перечисленные далее термины, обозначающие цвета.

- *Основной цвет* – это исходный цвет в изображении.
- *Совмещенный цвет* – это цвет, накладываемый с помощью инструмента рисования или редактирования.
- *Результирующий цвет* – это цвет, полученный в результате наложения.

См. также

"Список режимов наложения" на странице 370

Список режимов наложения





Выберите во всплывающем меню "Режим" на панели параметров.

Примечание. Изображения с глубиной 32 бит поддерживают только следующие режимы наложения: "Нормальный", "Растворение", "Замена темным", "Умножение", "Замена светлым", "Линейный осветлитель (добавить)", "Разница", "Цветовой тон", "Насыщение", "Цветность", "Свечение", "Светлее" и "Темнее".

Нормальный В этом режиме для придания пикселям результирующего цвета происходит редактирование или рисование каждого пикселя. Этот режим применяется по умолчанию. (При работе с растровым изображением или изображением с индексированными цветами режим "Нормальный" именуется *Пороговым*.)

Растворение В этом режиме для придания пикселям результирующего цвета происходит редактирование или рисование каждого пикселя. Но результирующий цвет представляет собой результат случайной замены цвета пикселей базовым или совмещенным цветом в зависимости от значения непрозрачности в местоположении пикселя.

Подложка В этом режиме редактирование или рисование осуществляется только на прозрачной части слоя. Этот режим применяется для работы только со слоями, для которых отменен выбор параметра "Блокировать прозрачность", и аналогичен рисованию на обороте прозрачных областей листа прозрачной монтажной основы.

Очистка В этом режиме обеспечивается редактирование или рисование каждого пикселя и преобразование его в прозрачный. Этот режим доступен для инструментов "Фигура" (когда выбрана область заливки ) , инструмента "Заливка" , инструмента "Кисть" , инструмента "Карандаш" , команды "Выполнить заливку" и команды "Выполнить обводку". Для использования этого режима необходимо перейти к слою, для которого отменен выбор параметра "Блокировать прозрачность".

Замена темным В этом режиме рассматривается информация цвета в каждом канале, и в качестве результирующего выбирается основной или совмещенный цвет в зависимости от того, какой из них темнее. Пиксели с цветом, более светлым по сравнению с совмещенным, заменяются, а пиксели с цветом, более темным по сравнению с совмещенным, остаются неизменными.

Умножение В этом режиме рассматривается информация цвета в каждом канале, и значение основного цвета умножается на значение совмещенного цвета. Результирующий цвет всегда представляет собой более темный цвет. В результате умножения значения любого цвета на значение черного цвета вырабатывается черный цвет. В результате умножения значения любого цвета на значение белого цвета цвет остается неизменным. При рисовании цветами, отличными от черного или белого цвета, подряд идущие штрихи, накладываемые с помощью инструмента рисования, создают все более темные цвета. Этот эффект аналогичен рисованию изображения с помощью нескольких маркеров.

Затемнение основы В этом режиме рассматривается информация цвета в каждом канале и основной цвет заменяется более темным для отражения совмещенного цвета в результате увеличения контраста. Смешивание с белым цветом не приводит к появлению каких-либо изменений.

Линейный затемнитель В этом режиме рассматривается информация цвета в каждом канале и основной цвет заменяется более темным для отражения совмещенного цвета в результате уменьшения яркости. Смешивание с белым цветом не приводит к появлению каких-либо изменений.

Замена светлым В этом режиме рассматривается информация цвета в каждом канале и в качестве результирующего цвета выбирается основной или совмещенный цвет в зависимости от того, какой из них светлее. Пиксели с более темным цветом по сравнению с совмещенным цветом заменяются, а пиксели с более светлым цветом по сравнению с совмещенным цветом остаются неизменными.

Осветление В этом режиме рассматривается информация цвета в каждом канале и перемножаются обратные значения совмещенного и основного цвета. В качестве результирующего цвета всегда применяется более светлый цвет. При осветлении с применением черного цвета цвет остается неизменным. При перекрытии с применением белого цвета цвет становится белым. Полученный эффект аналогичен наложению друг на друга изображений многочисленных фотографических слайдов с помощью проектора.

Осветление основы В этом режиме рассматривается информация цвета в каждом канале и основной цвет преобразуется в более светлый для отражения совмещенного цвета в результате уменьшения контраста. Смешивание с черным цветом не приводит к появлению каких-либо изменений

Линейный осветлитель (добавить) В этом режиме рассматривается информация цвета в каждом канале и основной цвет преобразуется в более светлый для отражения совмещенного цвета в результате увеличения яркости. Смешивание с черным цветом не приводит к появлению каких-либо изменений

Перекрытие В этом режиме цвета умножаются или осветляются в зависимости от основного цвета. Узоры или цвета перекрывают существующие пиксели, оставляя неизменными светлые и темные участки основного цвета. Базовый цвет не заменяется, а смешивается с совмещенным цветом, что позволяет отразить наличие светлых или темных участков первоначального цвета.

Мягкий свет В этом режиме цвета становятся более темными или более светлыми в зависимости от совмещенного цвета. Полученный эффект аналогичен освещению изображения расплывчатым светом прожектора.

Если совмещенный цвет (источник света) является более светлым, чем 50 % серого, то изображение становится светлее, как после осветления. Если совмещенный цвет является более темным, чем 50 % серого, изображение становится темнее, как после затемнения. При рисовании чисто-черным или чисто-белым цветом создаются внешне более темные или более светлые области, но это не приводит к получению чисто-черных или чисто-белых областей.

Жесткий свет В этом режиме цвета умножаются или осветляются в зависимости от совмещенного цвета. Полученный эффект аналогичен освещению изображения резким светом прожектора.

Если совмещенный цвет (источник света) является более светлым, чем 50 % серого, то изображение становится светлее, как после осветления. Этот эффект может применяться для добавления светлых участков к изображению. Если совмещенный цвет (источник света) является более темным, чем 50 % серого, то изображение становится темнее, как после умножения. Этот эффект может применяться для добавления темных участков к изображению. Рисование чисто-черным или чисто-белым цветом приводит к получению чисто-черного или чисто-белого цвета.

Яркий свет Применение этого режима приводит к затемнению или осветлению цвета в результате увеличения или уменьшения контраста в зависимости от совмещенного цвета. Если совмещенный цвет (источник света) является более светлым, чем 50 % серого, то изображение становится светлее в результате уменьшения контраста. Если совмещенный цвет (источник света) является более темным, чем 50 % серого, то изображение становится темнее в результате увеличения контраста.

Линейный свет Применение этого режима приводит к затемнению или осветлению цвета в результате увеличения или уменьшения яркости в зависимости от совмещенного цвета. Если совмещенный цвет (источник света) является более светлым, чем 50 % серого, то изображение становится светлее в результате увеличения яркости. Если совмещенный цвет (источник света) является более темным, чем 50 % серого, то изображение становится темнее в результате уменьшения яркости.

Точечный свет Применение этого режима приводит к замене цвета в зависимости от совмещенного цвета. Если совмещенный цвет (источник света) является более светлым, чем 50 % серого, то пиксели с цветом, более темным по сравнению с совмещенным, заменяются, а пиксели с цветом, более светлым по сравнению с совмещенным, остаются неизменными. Если совмещенный цвет (источник света) является более темным, чем 50 % серого, то пиксели с цветом, более светлым по сравнению с совмещенным, заменяются, а пиксели с цветом, более темным по сравнению с совмещенным, остаются неизменными. Этот режим может применяться для добавления специальных эффектов к изображению.

Жесткое смешение Добавляет значения красного, зеленого и синего каналов совмещенного цвета к значениям RGB основного цвета. Если результирующая сумма для какого-либо канала равна 255 или больше, каналу присваивается значение 255; в противном случае – 0. Поэтому значения красного, зеленого и синего каналов накладываемых пикселей равны либо 0, либо 255. Это приводит к получению всеми пикселями первичных цветов: красного, зеленого, синего, голубого, желтого, пурпурного, белого или черного.

Разница В этом режиме рассматривается информация цвета в каждом канале и вычитается либо совмещенный цвет из основного цвета, либо основной цвет из совмещенного цвета в зависимости от того, какой цвет имеет большее значение яркости. Смешивание с белым цветом приводит к инвертированию значений основного цвета, смешивание с черным цветом не влечет за собой каких-либо изменений.

Исключение В этом режиме создается эффект, аналогичный создаваемому в режиме "Разница", но характеризующийся более низким контрастом. Смешивание с белым цветом приводит к инвертированию значений основного цвета. Смешивание с черным цветом не приводит к появлению каких-либо изменений.

Цветовой тон В этом режиме создается результирующий цвет со светимостью и насыщенностью основного цвета и цветовым тоном совмещенного цвета.

Насыщенность В этом режиме создается результирующий цвет со светимостью и цветовым тоном основного цвета и насыщенностью совмещенного цвета. Рисование в этом режиме в области, не имеющей насыщенности, и именно имеющей насыщенность, равную 0 (т. е. в области с серым цветом), не приводит к каким-либо изменениям.

Цвет С помощью этого параметра создается результирующий цвет со светимостью основного цвета и с цветовым тоном и насыщенностью совмещенного цвета. Этот параметр сохраняет уровни серого в изображении и может применяться для раскрашивания монохромных изображений и добавления оттенков к цветным изображениям.

Яркость В этом режиме создается результирующий цвет с цветовым тоном и насыщенностью основного цвета и светимостью совмещенного цвета. Этот режим создает эффект, противоположный создаваемому в режиме "Цвет".

Светлее Сравнивает суммарную величину значений всех каналов для совмещенного и основного цветов и отображает цвет с наибольшим значением. В режиме "Светлее" третий цвет не создается, что может быть результатом наложения "Замена светлым", поскольку для создания результирующего цвета выбираются наибольшие значения каналов как основного, так и совмещенного цветов.

Темнее Сравнивает суммарную величину значений всех каналов для совмещенного и основного цветов и отображает цвет с наименьшим значением. В режиме "Темнее" третий цвет не создается, что может быть результатом наложения "Замена темным", поскольку для создания результирующего цвета выбираются наименьшие значения каналов как основного, так и совмещенного цветов.

См. также

“О режимах наложения” на странице 370

“Примеры применения режима наложения” на странице 373

Примеры применения режима наложения

Эти примеры показывают результаты рисования на отдельных частях лицевой стороны изображения при использовании каждого режима наложения.

Ознакомительный видеofilm о режимах наложения см. по адресу www.adobe.com/go/vid0012_ru.



			
Освещение основы	Линейный осветлитель (добавить)	Перекрытие	Мягкий свет
			
Направленный свет	Яркий свет	Линейный свет	Точечный свет
			
Жесткое смещение	Разница	Исключение	Цветовой тон
			
Насыщенность	Цветность	"Яркость", непрозрачность 80 %	Светлее
			
Темнее			


Градиенты






Применение градиентной заливки

Инструмент "Градиент" позволяет создать постепенно изменяющееся наложение нескольких цветов. Предусмотрена возможность выбирать среди подготовленных градиентных заполнений или создавать свои собственные.

Примечание. Инструмент "Градиент" не может быть использован с битовым изображением или изображениями с индексированными цветами.

Заливка области с учетом градиента осуществляется с помощью перетаскивания курсора по изображению. Внешний вид градиентного заполнения определяется тем, где находятся начальная (в которой была нажата кнопка мыши) и конечная (в которой кнопка мыши была отпущена) точки, с учетом применяемого инструмента "Градиент".

- 1 Чтобы выполнить заливку части изображения, выберите требуемую область. В противном случае градиентная заливка применяется ко всему активному слою.
- 2 Выберите инструмент "Градиент" .
- 3 Выберите градиентную заливку на панели параметров.
 - Щелкните треугольник рядом с образцом градиента, чтобы выбрать подготовленный вариант градиентной заливки.
 - Выполните щелчок внутри образца градиента, чтобы на экране появилось окно "Редактор градиентов". Выберите подготовленный вариант градиентной заливки или создайте новую градиентную заливку. Затем нажмите кнопку "ОК". (См. раздел "Создание гладкого градиента" на странице 377.)
- 4 Выберите вариант применяемой градиентной заливки на панели параметров.

Линейный градиент 	Выполняет затенение от начальной до конечной точки по прямой линии.
Радиальный градиент 	Выполняет затенение от начальной до конечной точки в виде кругового узора.
Конусовидный градиент 	Выполняет затенение в виде спирали, разматывающейся против часовой стрелки вокруг начальной точки.
Зеркальный градиент 	Выполняет затенение с использованием симметричных линейных градиентов по обе стороны от начальной точки.
Ромбовидный градиент 	Выполняет затенение во все стороны от начальной точки в виде ромбовидного узора. Конечная точка определяет один из углов ромба.

- 5 На панели выбора параметров выполните следующие действия.
 - Укажите режим наложения и непрозрачность для краски. (См. раздел "Список режимов наложения" на странице 370.)
 - Чтобы сменить порядок цветов в градиентной заливке на противоположный, установите флажок "Инверсия".
 - Для создания более гладкого наложения с меньшим количеством полос установите флажок "Дизеринг".
 - Чтобы использовать маску прозрачности для градиентной заливки, установите флажок "Прозрачность". (См. раздел "Определение прозрачности градиента" на странице 378.)
- 6 Поместите курсор в то место изображения, где необходимо установить начальную точку градиента, и перетащите курсор, чтобы определить конечную точку. Чтобы ограничить угол наклона линии значением, кратным 45°, удерживайте клавишу "Shift" во время перетаскивания курсора.

Управление подготовленными градиентами

Подготовленные градиенты позволяют быстро наносить на изображение часто используемые градиенты. Для управления подготовленными градиентами можно воспользоваться палитрой градиентов, средством "Управление наборами" или "Редактором градиентов".

См. также

“Работа со средством "Управление наборами"” на странице 51

Сохранение набора подготовленных градиентов в виде библиотеки

- 1 Нажмите кнопку "Сохранить" в диалоговом окне "Редактор градиентов" или выберите пункт "Сохранить градиенты" в меню селектора "Градиенты" на панели параметров.
- 2 Выберите местоположение для библиотеки градиентов, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".
Библиотеку можно сохранить в любом месте. Но если файл библиотеки будет помещен в папку Presets/Gradients папки наборов, используемой по умолчанию, то имя библиотеки появится в нижней части меню палитры после перезапуска Photoshop.

Загрузка библиотеки подготовленных градиентов

- ❖ Выполните одно из следующих действий в диалоговом окне "Редактор градиентов".
- Нажмите кнопку "Загрузить", чтобы добавить библиотеку к текущему списку. Выберите файл библиотеки и нажмите кнопку "Загрузить".
- Выберите пункт "Заменить градиенты" в меню палитры, чтобы заменить текущий список другой библиотекой. Выберите файл библиотеки и нажмите кнопку "Загрузить".
- Выберите файл библиотеки в нижней части меню палитры. Нажмите кнопку "ОК", чтобы заменить текущий список, или кнопку "Добавить", чтобы дополнить текущий список.

Примечание. Можно также выбрать команду "Загрузить градиенты", "Заменить градиенты" или выбрать библиотеку градиентов в меню селектора "Градиенты" на панели параметров.

Возврат к заданной по умолчанию библиотеке подготовленных градиентов

- ❖ Выберите пункт "Восстановить градиенты" в меню палитры. Можно либо заменить текущий список, либо дополнить его стилями библиотеки, используемой по умолчанию.

Изменение способа отображения подготовленных градиентов

- ❖ В меню палитры задайте значение режима отображения.

Только имена	Отображает градиенты в виде списка.
"Маленькие миниатюры" или "Большие миниатюры"	Отображает градиенты в виде миниатюр.
"Маленькие миниатюры и имена" или "Большие миниатюры и имена"	Отображает градиенты в виде списка с миниатюрами.

Переименование подготовленного градиента

- Если палитра настроена на отображение градиентов в виде миниатюр, дважды щелкните градиент, введите новое имя и нажмите кнопку "ОК".
- Если палитра настроена на отображение градиентов в виде списка или только текста, дважды щелкните градиент, непосредственно введите новое имя и нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS).

Обзор диалогового окна "Редактор градиентов"




Диалоговое окно "Редактор градиентов" позволяет определить новый градиент, модифицируя копию существующего градиента. Можно также добавить в градиент промежуточные цвета, создавая наложение, в котором применяется больше двух цветов.




Диалоговое окно "Редактор градиентов"

А. Меню "Палитра" Б. Контрольная точка непрозрачности В. Контрольные точки цвета Г. Корректировка значений или удаление выбранной контрольной точки непрозрачности или цвета Д. Средняя точка

Создание гладкого градиента

- 1 Выберите инструмент "Градиент" .
- 2 Щелкните внутри образца градиента на панели параметров, чтобы отобразить диалоговое окно "Редактор градиентов".
- 3 Чтобы взять за основу нового градиента существующий градиент, выберите градиент в разделе "Наборы" диалогового окна.
- 4 Выберите пункт "Непрерывный" в раскрывающемся меню "Градиент".
- 5 Чтобы определить начальный цвет градиента, щелкните левую контрольную точку цвета  под панелью выбора градиента. Цвет треугольника над контрольной точкой становится черным , указывая, что происходит редактирование начального цвета.
- 6 Чтобы выбрать цвет, выполните одно из следующих действий.
 - Дважды щелкните контрольную точку цвета или щелкните образец цвета в разделе "Контрольные точки" диалогового окна. Выберите цвет и нажмите кнопку "ОК".
 - Выберите параметр во всплывающем меню "Цвет" в разделе "Контрольные точки" диалогового окна.
 - Переместите курсор на панель выбора градиента (курсор превращается в пипетку) и щелкните, чтобы произвести выборку цвета, или щелкните в любом месте изображения, чтобы произвести выборку цвета из изображения.
- 7 Чтобы определить конечный цвет, щелкните правую контрольную точку цвета под панелью выбора градиента. После этого выберите цвет.
- 8 Чтобы откорректировать местоположение начальной или конечной точки, выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите соответствующую контрольную точку цвета влево или вправо в нужное местоположение.

- Щелкните соответствующую контрольную точку цвета и задайте значение для параметра "Позиция" в разделе "Контрольные точки" диалогового окна. При значении 0 % точка помещается в крайний левый конец панели выбора градиента, а при значении 100 % – в крайний правый конец.
- 9 Чтобы откорректировать местоположение средней точки (в которой градиент отображает равную смесь начального и конечного цветов), перетащите ромб  под панелью выбора градиента влево или вправо или щелкните ромб и задайте значение для параметра "Позиция".
- 10 Чтобы добавить промежуточные цвета к градиенту, щелкните под панелью выбора градиента для определения еще одной контрольной точки цвета. Укажите цвет и откорректируйте местоположение и среднюю точку как для промежуточной точки, так и для начальной или конечной точки.
- 11 Для удаления редактируемой контрольной точки цвета нажмите кнопку "Удалить" или перетаскивайте контрольную точку вниз, пока она не исчезнет.
- 12 Для управления тем, насколько постепенными должны быть переходы между цветными полосами в градиенте, задайте значение в текстовом поле "Гладкость" или перетащите всплывающий ползунок "Гладкость".
- 13 В случае необходимости установите значения прозрачности для градиента.
- 14 Введите имя для нового градиента.
- 15 Чтобы сохранить градиент в качестве подготовленного, нажмите кнопку "Создать" после завершения создания градиента.

Примечание. Новые подготовленные градиенты сохраняются в файле настроек. Если этот файл удален или поврежден или выполняется переустановка подготовленных градиентов для использования заданной по умолчанию библиотеки, то вновь подготовленные градиенты будут потеряны. Чтобы обеспечить постоянное хранение новых подготовленных градиентов, сохраните их в библиотеке.

Укажите прозрачность градиента

Каждая градиентная заливка содержит значения параметра, которые управляют непрозрачностью заполнения в других местоположениях на градиенте. Например, можно установить для начального цвета непрозрачность 100 % и предусмотреть, чтобы во время заливки постепенно осуществлялось смешивание для достижения конечного цвета с непрозрачностью 50 %. Узор в виде шахматной доски указывает величину прозрачности в окне просмотра градиента.

- 1 Создание градиента
- 2 Чтобы откорректировать начальную непрозрачность, щелкните левую контрольную точку непрозрачности над панелью выбора градиента. Цвет треугольника под контрольной точкой становится черным, указывая, что происходит редактирование прозрачности начального цвета.
- 3 В разделе "Контрольные точки" диалогового окна задайте значение в текстовом поле "Непрозрачность" или перетащите всплывающий ползунок "Непрозрачность".
- 4 Чтобы откорректировать непрозрачность конечной точки, щелкните правую контрольную точку прозрачности над панелью выбора градиента. Затем установите непрозрачность в разделе "Контрольные точки".
- 5 Чтобы откорректировать местоположение начальной или конечной контрольной точки непрозрачности, выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите соответствующую контрольную точку непрозрачности влево или вправо.
 - Выберите соответствующую контрольную точку непрозрачности и задайте значение для параметра "Позиция".
- 6 Чтобы откорректировать местоположение непрозрачности в средней точке (точке на полпути между начальной и конечной контрольными точками непрозрачности), выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите ромб над панелью выбора градиента влево или вправо.
 - Выберите ромб и задайте значение для параметра "Позиция".
- 7 Чтобы удалить редактируемую контрольную точку непрозрачности, нажмите кнопку "Удалить".
- 8 Чтобы добавить к маске промежуточное значение непрозрачности, щелкните над панелью выбора градиента для определения новой контрольной точки непрозрачности. После этого можно откорректировать и переместить эту контрольную точку непрозрачности так же, как начальную или конечную контрольную точку

непрозрачности. Чтобы удалить промежуточную непрозрачность, перетащите ее контрольную точку прозрачности вверх и за пределы панели выбора градиента.

- Для создания подготовленного градиента введите имя в текстовом поле "Имя" и нажмите кнопку "Новый". В результате создается новая установка градиента с заданным значением прозрачности.


Создание градиента шума

Градиент шума представляет собой градиент, который содержит случайно распределенные цвета, относящиеся к указанному диапазону цветов.



Градиент шума с различными значениями неровности.

А. Неровность 10 % Б. Неровность 50 % В. Неровность 90 %

- Выберите инструмент "Градиент" .
- Щелкните внутри образца градиента на панели параметров, чтобы отобразить диалоговое окно "Редактор градиентов".
- Чтобы взять за основу нового градиента существующий градиент, выберите градиент в разделе "Наборы" диалогового окна.
- Выберите пункт "Шум" во всплывающем меню "Градиент".
- Для контроля над тем, насколько постепенными должны быть переходы между цветными полосами в градиенте, задайте значение в текстовом поле "Плавность" или перетащите всплывающий ползунок "Плавность".
- Чтобы определить цветовую модель, выберите цветовую модель из списка "Цветовая модель".
- Чтобы откорректировать диапазон цветов, перетащите соответствующие ползунки. Для определения каждого выбранного компонента цвета цветовой модели можно перетащить соответствующие ползунки, чтобы определить диапазон приемлемых значений. Например, если выбрана модель HSB, то можно ограничить градиент, задавая сине-зеленые цветовые тона, высокую насыщенность и среднюю яркость.
- Задайте параметры ограничения цветов или добавления прозрачности.
- Чтобы рандомизировать градиент, который соответствует значениям параметра, нажимайте кнопку "Другой вариант", пока не будет найдено требуемое значение параметра.
- Для создания подготовленного градиента введите имя в текстовом поле "Имя" и нажмите кнопку "Новый". В результате создается новый подготовленный градиент с указанными значениями параметров.


Заливка и обводка выделенных областей, слоев и контуров

Предусмотрена возможность выполнять заливку внутренней части выделенной области, контура или слоя с применением цвета или узора. Можно также наложить цвет на внешнюю границу выделенной области или контура, что именуется обводкой.

Заливка с помощью инструмента "Заливка"

Инструмент "Заливка" позволяет выполнять заливку смежных пикселей, имеющих значение цвета, подобное тем пикселям, на которых выполнен щелчок.

Примечание. Инструмент "Заливка" не может использоваться с изображениями в битовом режиме.

- 1 Выберите основной цвет. (См. раздел "Выбор цветов в палитре инструментов" на странице 129.)
- 2 Выберите инструмент "Заливка" .
- 3 Укажите, должна ли быть выполнена заливка выделенной области основным цветом или узором.
- 4 Укажите режим наложения и непрозрачность для краски. (См. раздел "Список режимов наложения" на странице 370.)
- 5 Введите допуск для заливки.

Допуск определяет, насколько подобным по цвету должен быть пиксел (по отношению к пикселу, на котором выполнен щелчок), чтобы к нему была применена заливка. Значения могут быть выбраны в диапазоне от 0 до 255. При низком допуске происходит заливка пикселов цветами в диапазоне значений цветов, весьма подобных пикселу, на котором выполнен щелчок. При высоком допуске происходит заливка пикселов цветами в более широком диапазоне.

- 6 Чтобы сгладить края выделенной области, в которой выполнена заливка, установите флажок "Сглаживание".
- 7 Чтобы выполнить заливку только пикселов, смежных с тем, на котором был выполнен щелчок, выберите параметр "Смежные пикселы"; оставьте параметр "Смежные пикселы" невыбранным, чтобы была выполнена заливка всех подобных пикселов в изображении.
- 8 Чтобы выполнить заливку пикселов с учетом объединенных данных о цвете, относящихся ко всем видимым слоям, установите флажок "Все слои".
- 9 Щелкните часть изображения, в которой необходимо выполнить заливку. Ко всем указанным пикселям в пределах заданного допуска применяется заливка основным цветом или узором.

Если при работе с некоторым слоем необходимо избежать заливки прозрачных областей, то следует обязательно заблокировать прозрачность этого слоя в палитре "Слой". (См. раздел "Закрепление слоев" на странице 313.)


Заливка выделенной области или слоя цветом

- 1 Выберите основной или фоновый цвет. (См. раздел "Выбор цветов в палитре инструментов" на странице 129.)
- 2 Выберите область, в которой необходимо выполнить заливку. Чтобы выполнить заливку всего слоя, выберите этот слой в палитре "Слой".
- 3 Выберите меню "Редактирование" > "Выполнить заливку", чтобы выполнить заливку выделенной области или слоя. В ином случае, чтобы выполнить заливку контура, выберите контур и задайте параметр "Выполнить заливку контура" в меню палитры "Контур".
- 4 В диалоговом окне "Заливка" выберите одно из следующих значений в качестве параметра "Определение источника для заливки" или определяемый пользователем узор:


"Основной цвет", "Фоновый цвет", "Черный", "50 % серого" или "Белый"	Выполняется заливка выделенной области указанным цветом.
Цвет	Выполняется заливка цветом, выбранным в окне "Палитра цветов".
Узор	Выполняется заливка выделенной области узором. Щелкните перевернутую стрелку рядом с образцом узора и выберите узор на всплывающей палитре. Дополнительные узоры могут быть загружены с помощью всплывающего меню палитры. Выберите имя библиотеки узоров или пункт "Загрузить узоры" и перейдите к папке, содержащей узоры, которые необходимо использовать.

История	<p>Восстанавливает выбранную область до определенного состояния или снимка изображения, заданного в качестве источника в палитре "История".</p> <p><i>Примечание. Если происходит заливка изображения СМУК с использованием параметра "Черный", то Photoshop выполняет заливку всех каналов полностью черным цветом. Это может вызвать необходимость в применении большего количества краски по сравнению с допустимым по условиям эксплуатации принтера. Для достижения лучших результатов при заливке изображения СМУК используйте параметр "Основной цвет" с указанием в качестве основного цвета соответствующего значения черного цвета.</i></p>
---------	---

- 5 Укажите режим наложения и непрозрачность для краски. (См. раздел "Список режимов наложения" на странице 370.)
- 6 Если во время работы в каком-то слое необходимо выполнить заливку только областей, содержащих пиксели, выберите параметр "Сохранить прозрачность".
- 7 Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить заливку.

 Чтобы применить заливку основным цветом только к областям, которые содержат пиксели, нажимайте клавиши "Alt" + "Shift" + "Backspace" (Windows) или "Option" + "Shift" + "Delete" (Mac OS). В результате этого сохранится прозрачность слоя. Чтобы применить заливку фоновым цветом только к областям, которые содержат пиксели, нажимайте клавиши "Ctrl" + "Shift" + "Backspace" (Windows) или "Command" + "Shift" + "Delete" (Mac OS).

Заливка рабочего холста


- 1 Задайте основной цвет, который должен использоваться для холста.
- 2 Выберите инструмент "Заливка" .
- 3 На панели параметров задайте в качестве параметра "Заливка" значение "Основной цвет".
- 4 Нажмите клавишу "Shift" и щелкните рабочий холст.

Примечание. Для заливки рабочего холста необходимо перейти в полноэкранный режим и иметь в поле зрения требуемые меню.

Заливка выделенной области узором

- 1 Выберите часть изображения, в которой необходимо выполнить заливку.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите меню "Редактирование" > "Выполнить заливку". В диалоговом окне "Заливка" в качестве параметра "Определение источника для заливки" выберите значение "Узор", выберите узор во всплывающей палитре и нажмите кнопку "ОК".


Если значение "Узор" недоступно, необходимо загрузить библиотеку узоров, поскольку лишь после этого можно выбрать указанный параметр.

 - Выберите инструмент "Заливка" . На панели параметров выберите пункт "Узор" во всплывающем меню "Заливка" и укажите узор во всплывающей палитре "Узор". После этого щелкните, чтобы выполнить заливку выбранной области этим узором.

Примечание. Прежде чем выделить некоторую область, можно загрузить во всплывающую палитру дополнительные библиотеки узоров. (См. раздел "Управление библиотеками узоров и стилями" на странице 383.)

Обводка выделенной области или слоя цветом

Чтобы нарисовать цветную рамку вокруг выделенной области, контура или слоя, можно использовать команду "Выполнить обводку". После создания рамки таким образом она становится растрованной частью текущего слоя.

 Для создания рамки формы или слоя, которая может быть включена или выключена подобно перекрытиям и сглажена в целях создания более мягко скругленных углов и краев, используйте слоевой эффект "Обводка" вместо команды "Выполнить обводку". См. раздел "Слоевые эффекты и стили" на странице 321.




- 1 Выберите основной цвет.
- 2 Выберите область или слой, для которых необходимо выполнить обводку.
- 3 Выберите пункт "Редактирование" > "Выполнить обводку".
- 4 В диалоговом окне "Обводка" укажите ширину рамки с четким краем.
- 5 В качестве параметра "Позиция относительно границы" задайте значение, которое указывает, поместить ли рамку внутри или снаружи или выровнять по центру над границами выделенной области или слоя.
Примечание. Если содержимое слоя заливает все изображение, то обводка, выполненная снаружи по отношению к слою, не будет видимой.
- 6 Укажите непрозрачность и режим наложения. (См. раздел "Список режимов наложения" на странице 370.)
- 7 Если во время работы в каком-то слое необходимо выполнить обводку только областей, содержащих пиксели, выберите параметр "Сохранить прозрачность". (См. раздел "Закрепление слоев" на странице 313.)

Обводка контура цветом

- 1 Выберите контур в палитре "Контуры".
- 2 Выберите пункт "Выполнить обводку контура" в меню палитры.
- 3 В диалоговом окне "Выполнить обводку контура" выберите инструмент для обводки контура.

Рисование окружности или квадрата

Чтобы нарисовать окружность или квадрат, можно применить инструменты выделения овальной или прямоугольной области, а затем добавить к области выделения линию (называемую *обводкой*). Обводка выделенной области – это быстрый способ создать рамку вокруг объекта или заключить объект в кадр. Можно выполнить обводку любой выделенной области, созданной с помощью инструментов выделения.

- 1 В палитре "Слой" нажмите кнопку "Создать слой" , чтобы создать новый слой для окружности или квадрата. Если для окружности или квадрата выделен отдельный слой, с этим объектом становится проще работать.
- 2 Выберите инструмент "Овальная область"  или "Прямоугольная область"  на панели инструментов.
- 3 Перетащите курсор в окне документа, чтобы создать форму. Нажимайте клавишу "Shift" во время перетаскивания, чтобы ограничить форму окружностью или квадратом.
- 4 Выберите меню "Редактирование" > "Выполнить обводку".
- 5 В диалоговом окне "Обводка" введите значение для параметра "Ширина", а затем щелкните образец цвета, чтобы открыть окно палитра цветов Adobe.
- 6 В окне палитра цветов Adobe укажите необходимый диапазон цветов с помощью треугольных ползунков на панели спектра цветов, а затем щелкните требуемый цвет в поле цвета. Выбранный цвет появляется в верхней половине образца цвета. Первоначальный цвет остается в нижней половине. Нажмите кнопку "ОК".
- 7 Задайте местоположение обводки по отношению к области, выбрав значение "Внутри", "По центру" или "Снаружи". В случае необходимости откорректируйте другие значения параметров и нажмите кнопку "ОК". Photoshop выполнит обводку линии с использованием заданных значений параметров цвета и обводки.

См. также

“Обводка выделенной области или слоя цветом” на странице 382

Создание узоров и управление ими

Об узорах

Узор – это изображение, которое повторяется или *раскладывается в виде мозаики* при его применении для заливки слоя или выделенной области. В программе Photoshop предусмотрен целый ряд заранее подготовленных узоров.

Предусмотрена возможность создавать новые узоры и сохранять их в библиотеках для использования с другими инструментами и командами. Подготовленные узоры отображаются на всплывающих палитрах на панели параметров для инструментов "Заливка", "Узорный штамп", "Восстанавливающая кисть" и "Заплата", а также в диалоговом окне "Стиль слоя". Можно изменить способ отображения узоров на всплывающих палитрах, выбирая вариант отображения во всплывающем меню палитры. Предусмотрена также возможность управлять установками узоров с использованием диспетчера установок.


В программе Photoshop предусмотрен также фильтр "Конструктор узоров" для создания установок узоров и для выполнения заливки слоя или выделенной области заказным узором.

См. также

“Создание узора с помощью фильтра "Конструктор узоров"” на странице 384

“Создание и использование наборов параметров инструментов” на странице 35

Определение изображения в качестве подготовленного узора

- 1 Воспользуйтесь инструментом "Прямоугольная область"  на любом открытом изображении, чтобы выбрать область, предназначенную для применения в качестве узора. Параметру "Растушевка" должно быть присвоено значение 0 пикселей. Следует учитывать, что крупные изображения могут оказаться неудобными в использовании.
- 2 Выберите меню "Редактирование" > "Определить узор".
- 3 Введите имя для узора в диалоговом окне "Имя узора".

Примечание. Если берется узор из одного изображения и применяется к другому, Photoshop преобразовывает этот узор из одного цветового режима в другой.



В программе Photoshop предусмотрен ряд файлов в формате Illustrator, которые могут служить для определения подготовленного узора. Каждый файл в папке PostScript Patterns содержит единственный узор, который можно масштабировать и подвергать рендерингу при любом разрешении. Откройте файл, выберите любой вариант прорисовки, а затем определите узор.

Управление библиотеками узоров и стилями

Предусмотрена возможность хранить узоры, организовав их в виде библиотек, которые можно загружать в палитры узоров или удалять из палитр и на время откладывать в сторону.

Загрузка библиотеки узоров

Выберите один из перечисленных далее пунктов во всплывающем меню палитры "Узор".

- "Загрузить узоры", чтобы добавить библиотеку к текущему списку. Выберите файл библиотеки и нажмите кнопку "Загрузить".
- "Заменить узоры", чтобы заменить текущий список другой библиотекой. Выберите файл библиотеки и нажмите кнопку "Загрузить".

- Файл библиотеки (отображается в нижней части меню палитры). Нажмите кнопку "ОК", чтобы заменить текущий список, или кнопку "Добавить", чтобы дополнить текущий список.

Сохранение ряда подготовленных узоров в виде библиотеки


1 Выберите пункт "Сохранить узоры" во всплывающем меню палитры "Узор".

2 Выберите местоположение для библиотеки узоров, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".

Библиотеку можно сохранить в любом месте. Но если файл библиотеки будет помещен в папку Presets/Patterns папки, используемой по умолчанию, то имя этой библиотеки появится в нижней части всплывающих меню палитры "Узор" после перезапуска Photoshop.

Возврат к заданной по умолчанию библиотеке узоров

- ❖ Выберите пункт "Восстановить узоры" во всплывающем меню палитры "Узор". Можно либо заменить текущий список, либо дополнить его стилями библиотеки, используемой по умолчанию.

 Если вы получите установку инструмента "Узорный штамп", в которой используется неопределенный узор, или сотрете используемую установку, перезагрузив или заменив библиотеку узоров, выберите пункт "Новый узор" во всплывающем меню палитры "Узор", чтобы переопределить узор.

Переименование подготовленного узора

1 Укажите узор, который необходимо переименовать, и выберите пункт "Переименовать узор" в меню палитры.

2 Введите новое имя для узора и нажмите кнопку "ОК".

Удаление подготовленного узора

- ❖ Выполните одно из следующих действий.

- Укажите узор, который необходимо удалить, и выберите пункт "Удалить узор" в меню палитры.
- Нажмите клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), поместите курсор над узором (курсор превратится в ножницы) и щелкните.

Создание узора с помощью фильтра "Конструктор узоров"

Фильтр "Конструктор узоров" позволяет разрезать и повторно собирать изображение для создания узора. Предусмотрены два способа использования фильтра "Конструктор узоров".

- Заливка слоя или выделенной области узором. Узор может быть выполнен из одного крупного фрагмента мозаики или из многочисленных повторяющихся фрагментов.
- Создание фрагментов мозаики, которые можно сохранить в виде подготовленного узора и использовать с другими изображениями.

Обеспечивается возможность подготавливать многие разные узоры на основе одного и того же образца, пока не будет найден подходящий узор.

1 Выполните одно из следующих действий.


- Выберите слой, содержащий область, на основе которой должен быть подготовлен узор. Выбранный слой будет заменен подготовленным узором, поэтому рекомендуется вначале создать копию этого слоя.

- Чтобы сформировать узор в новом слое или файле, создайте прямоугольную выделенную область в изображении, используемом для подготовки узора, и выберите меню "Редактирование" > "Скопировать". После этого добавьте слой к изображению или создайте новый файл с указанием размеров, которые должно иметь конечное изображение.

2 Выберите пункт "Фильтр" > "Конструктор узоров".

3 Укажите источник узора.

- Выберите вариант "Clipboard как образец", чтобы применить содержимое буфера обмена, если в него было скопировано изображение еще до открытия фильтра "Конструктор узоров".

- Выполните выделение в области просмотра с помощью инструмента "Прямоугольная область"  фильтра "Конструктор узоров". Чтобы переместить область выделения, перетащите ее другое местоположение.

Примечание. Для перемещения в области просмотра можно использовать инструменты "Масштаб" и "Рука". Для изменения масштаба изображения используйте с инструментом "Масштаб" клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). В нижней части диалогового окна будет показана информация об увеличении.

- 4 Укажите размер фрагмента мозаики.
 - Введите размеры пикселей в полях "Ширина" и "Высота".
 - Нажмите "Размер изображения", чтобы создать узор с помощью одного фрагмента мозаики, который заливает весь слой.
- 5 Нажмите кнопку "Сформировать". Чтобы отменить создание заливки, можно нажать клавишу "Esc".

Область просмотра заполняется мозаикой с помощью подготовленного узора.

 - Для переключения между изображением, созданным в области просмотра, и исходным изображением выберите один из вариантов в меню "Показать".
 - Чтобы можно было видеть границы отдельных фрагментов мозаики, установите флажок "Границы мозаики".
 - Чтобы сместить фрагменты мозаики в созданном узоре, выберите направление во всплывающем меню "Смещение" и укажите величину смещения в текстовом поле "Величина". Величина смещения представляет собой процентную долю от размера фрагмента мозаики в указанном направлении. Изменение величины смещения не оказывает влияния на хранящиеся в библиотеке подготовленные фрагменты мозаики узора.
- 6 Нажмите кнопку "Сформировать снова", чтобы подготовить дополнительные узоры с использованием тех же параметров или откорректировать параметры, а затем нажмите кнопку "Сформировать снова".

Гладкость	Выполняется корректировка резких краев в узоре. Позволяет увеличить гладкость, чтобы края стали менее резкими.
Детализация	Позволяет указать размер частей узора в мозаике. При высоком значении в узоре сохраняется больше первоначальных деталей. При низком значении во фрагментах мозаики используются более мелкие части. Если применяется высокое значение, то формирование фрагментов мозаики занимает больше времени.

- 7 Переходите от одних созданных фрагментов мозаики к другим на панели "История мозаики", чтобы выбрать фрагмент мозаики, которой следует применить для заливки слоя или сохранить в качестве установки узора.
 - Для перехода от одних созданных фрагментов мозаики к другим нажмите кнопку "Первый фрагмент", "Предыдущий фрагмент", "Следующий фрагмент" или "Последний фрагмент". Можно также ввести номер окна предварительного просмотра узора, которое необходимо рассмотреть, и нажать клавишу "Enter" (Windows) или "Return" (Mac OS).
 - Чтобы иметь возможность рассмотреть, как выглядит фрагмент мозаики в виде повторяющегося узора в области просмотра, установите флажок "Обновлять просмотр узора". Если предварительный просмотр фрагментов мозаики происходит медленно, отмените выбор этого параметра, найдите требуемый фрагмент мозаики, после чего снова выберите параметр обновления.
 - Чтобы удалить фрагмент мозаики и окно просмотра узора, перейдите к фрагменту мозаики, который следует удалить, и щелкните значок "Удалить".
 - Чтобы сохранить фрагмент мозаики в качестве подготовленного узора, перейдите к фрагменту мозаики, который необходимо сохранить, и нажмите кнопку "Сохранить установки узоров". Введите имя подготовленного узора и нажмите кнопку "ОК". При сохранении фрагмента мозаики в качестве стиля узора сохраняется только один фрагмент мозаики, а не полный подготовленный узор.



Кнопки "История мозаики"

А. Сохранить установки узора Б. Первый фрагмент В. Предыдущий фрагмент Г. Следующий фрагмент Д. Последний фрагмент Е. Значок "Удалить"

8 После получения удовлетворительных результатов просмотра узора и сохранения фрагментов мозаики, которые могут потребоваться для использования в будущем, нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить заливку слоя или выделенной области.

Если создавались только подготовленные узоры, нажмите кнопку "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно, не выполняя заливку слоя.

См. также

"Работа со средством "Управление наборами"" на странице 51

Глава 12: Рисование

Инструменты рисования (группы инструментов "Перо" и "Фигура") позволяют создавать и редактировать векторные фигуры. Фигуры используются в слоях-фигурах и в качестве контуров. Кроме того, имеется возможность создавать растровые фигуры, редактируемые с помощью инструментов раскраски. Инструменты рисования позволяют легко создавать кнопки, навигационные панели и другие элементы web-страниц.

Рисование векторных изображений

Рисование фигур и контуров

Рисование в Photoshop включает в себя создание векторных фигур и контуров. Photoshop позволяет рисовать с помощью любого из инструментов группы "Фигура", инструмента "Перо" или "Свободное перо". Режимы работы каждого инструмента можно изменить на панели параметров.

Перед началом рисования в Photoshop на панели параметров необходимо выбрать режим рисования. Выбранный режим рисования определяет, создается ли векторная фигура в отдельном слое, рабочий контур в существующем слое или растровая фигура в существующем слое.

Векторные фигуры представляют собой прямые и кривые линии, рисуемые с помощью групп инструментов "Фигура" или "Перо". Векторные фигуры не зависят от разрешения: их края остаются четкими при изменении размера, печати на принтере PostScript, сохранении в PDF-файле и импорте в векторные графические приложения. Существует возможность создания библиотек произвольных фигур, а также редактирования контура фигуры и атрибутов (например, типа обводки, цвета заливки и стиля).

Контур – это замкнутые линии, которые можно использовать для выбора фрагмента изображения, а также залить или обвести произвольным цветом. Линия, ограничивающая фигуру, представляет собой контур. Форму контура несложно изменить путем редактирования узловых точек.

Рабочий контур представляет собой временный контур, который отображается в палитре "Контур" и определяет очертания фигуры.

Контур можно использовать несколькими способами.

- Контур можно использовать в качестве векторной маски, чтобы скрыть отдельные области слоя. (См. раздел "О слоях-масках и векторных масках" на странице 343.)
- Контур можно преобразовать в выделенную область. (См. раздел "Преобразование контуров в границы выделенной области" на странице 410.)
- Контур можно залить или обвести произвольным цветом. (См. раздел "Заливка контуров цветом" на странице 411.)

Сохраненный контур можно назначить обтравочным контуром, что позволит сделать часть изображения прозрачной при экспорте в программу верстки или векторный редактор. (См. раздел "Создание эффекта прозрачности изображения с помощью обтравочных контуров" на странице 518.)


Режимы рисования

При работе с группами инструментов "Фигура" и "Перо" доступны три различных режима рисования. Режим может быть выбран с помощью значков на панели параметров, когда активны инструменты групп "Фигура" или "Перо".

Слой-фигура Создание фигуры в отдельном слое. Для создания слоя-фигуры можно использовать либо группу инструментов "Фигура", либо группу инструментов "Перо". Слой-фигуры легко перемещать, масштабировать, выравнивать и распределять, благодаря чему они очень удобны при создании изображений для web-страниц. В одном слое можно нарисовать несколько фигур. Слой-фигура состоит из слоя-заливки, определяющего цвет фигуры, и связанной с ним векторной маски, задающей границы фигуры. Границы фигуры представляют собой контур, который появляется в палитре "Контур".

Контур Этот режим позволяет рисовать в текущем слое рабочий контур, который можно использовать для выбора фрагмента изображения, создания векторной маски, а также заливки или обводки произвольным цветом с целью создания растрового изображения (примерно так же, как это можно было сделать с помощью инструмента раскраски). Рабочий контур считается временным, пока не будет сохранен. Контур отображается в палитре "Контур".

Заливка пикселей Режим раскраски в слое напрямую – это примерно так же, как и с помощью инструментов окрашивания. При работе в этом режиме создаются не векторные, а растровые изображения. Создаваемые фигуры можно обрабатывать так же, как и любое растровое изображение. В этом режиме работают только инструменты группы "Фигура".





Параметры рисования

А. Слой-фигура Б. Контур В. Выполнить заливку пикселей

Рисование фигур

Создание фигуры в слое-фигуре

- 1 Выберите инструмент из группы "Фигура" или инструмент "Перо". Убедитесь, что на панели параметров выбрана кнопка "Слой-фигура" .
- 2 Чтобы задать цвет фигуры, щелкните образец цвета на панели параметров и выберите цвет в палитре цветов.
- 3 (Необязательно) Установите параметры инструмента на панели параметров. Щелкните стрелку вниз рядом с кнопками "Фигура" для показа дополнительных параметров инструмента. (См. раздел "Параметры инструмента "Фигура"" на странице 391.)
- 4 (Необязательно) Чтобы применить к фигуре стиль, выберите готовый стиль во всплывающем меню "Стиль" панели параметров. (См. раздел "Применение ранее заданных стилей" на странице 322.)
- 5 Для отрисовки фигуры протащите указатель мыши по изображению.
 - Чтобы ограничить форму прямоугольника с прямыми или скругленными углами квадратом, а форму эллипса кругом или сделать угол наклона линии кратным 45 градусам, удерживайте нажатой клавишу "Shift".
 - Чтобы нарисовать фигуру от центра, установите курсор в точке, в которой должен располагаться центр фигуры, нажмите клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и перетаскивайте курсор по диагонали в направлении любого угла или края, пока фигура не достигнет желаемого размера.



Рисование от угла (слева) и рисование от центра (справа)

Примечание. Рисование от центра используется по умолчанию для инструмента "Звезда" в приложении Illustrator и инструмента "Многоугольник" в приложениях Illustrator и Photoshop.

См. также

“Редактирование фигур” на странице 391

“Рисование и галерея инструментов “Текст”” на странице 32

Отрисовка нескольких фигур в одном слое

Существует возможность нарисовать несколько фигур в одном слое либо воспользоваться параметрами "Добавление", "Вычитание", "Пересечение" или "Исключение" для изменения текущей фигуры.

- 1 Выберите слой, в который необходимо добавить фигуры.
- 2 Выберите инструмент рисования и установите его параметры (см. раздел “Параметры инструментов “Фигура”” на странице 391).
- 3 Нажмите одну из следующих кнопок на панели параметров:

Добавить к области фигуры 	Добавляется новая область к существующей фигуре или контуру.
Удалить из области фигуры 	Удаляется перекрывающаяся область из существующих фигур или контура.
Пересечение областей фигур 	Ограничение области до пересечения новой области с существующими фигурами или контурами.
Исключение пересекающихся областей 	Исключается наложение областей в объединении новой и существующей областей.



- 4 Нарисуйте изображение. Сменить инструмент рисования можно путем простого нажатия кнопки инструмента на панели параметров.





См. также


“Редактирование фигур” на странице 391

Рисование фигуры в форме колеса

Из существующей фигуры можно вырезать другую фигуру, делая видимыми нижележащие слои. Данная процедура показывает, как создать фигуру в форме бублика, но тот же метод может использоваться с любой комбинацией инструментов группы "Фигура", в том числе и с заказными фигурами.

- 1 Выберите в палитре инструментов инструмент "Эллипс" . Он может быть скрыт одним из других инструментов группы "Фигура" или инструментом "Линия" .

- 2 На панели параметров в верхней части рабочей области выберите кнопку "Слой-фигура" .
- 3 Перетаскивайте указатель мыши в окне документа для отрисовки фигуры. При перетаскивании удерживайте нажатой клавишу "Shift", чтобы ограничить форму эллипса кругом.
- 4 Выберите на панели параметров кнопку "Вычесть из области фигуры" .
- 5 Перетаскивайте указатель мыши внутри новой фигуры, чтобы определить область отсечения. Как только кнопка мыши будет отпущена, изображение, находящееся под новой фигурой, станет видимым.
- 6 Для изменения положения одной из фигур выберите в палитре инструментов инструмент "Выделение контура"  (он может быть скрыт инструментом "Стрелка" ) и выделите контур. Перетащите его в новое место или сдвигайте его на один пиксел за один раз при помощи клавиш со стрелками.


 Удерживайте нажатой клавишу "Shift" для выделения более одного контура.

См. также

“Создание фигуры в слое-фигуре” на странице 388

Рисование произвольной фигуры

Рисовать произвольные фигуры можно, выбрав фигуры во всплывающей палитре "Произвольная фигура". Можно также сохранить фигуру или контур и использовать их в дальнейшем как произвольную фигуру.

- 1 Выбор инструмента "Произвольная фигура" .
- 2 Выберите фигуру во всплывающей палитре "Фигура" на панели параметров.
Если необходимая фигура отсутствует в палитре, нажмите стрелку в правом верхнем углу палитры и выберите другую категорию фигур. В ответ на вопрос, заменять ли текущие фигуры, выберите или "Да", чтобы отображались только фигуры в новой категории, или "Добавить", чтобы новые фигуры были добавлены к уже отображаемым.
- 3 Для отрисовки фигуры протащите указатель по изображению.

Сохранение фигуры или контура в качестве произвольной фигуры


- 1 Выберите контур в палитре "Контуры" – векторную маску для слоя-фигуры, рабочий контур или сохраненный контур.
- 2 Выберите меню "Редактирование" > "Определить произвольную фигуру" и введите имя для новой произвольной фигуры в диалоговом окне "Имя фигуры". Новая фигура появится во всплывающей палитре "Фигура".
- 3 Для сохранения новой заказной фигуры в новой библиотеке выберите пункт "Сохранить произвольные фигуры" в меню всплывающей палитры.

См. также

“Работа со средством "Управление наборами"” на странице 51

Создание растровой фигуры

При создании растровой фигуры фигура отрисовывается, растрируется и заливается основным цветом. Растровую фигуру нельзя редактировать как векторный объект. Растровые фигуры создаются с использованием текущего основного цвета.

- 1 Выберите слой. Растровую фигуру нельзя создать в векторном слое (например, текстовом).
- 2 Выберите инструмент группы "Фигура" и нажмите на панели параметров кнопку "Выполнить заливку пикселей" .
- 3 Установите на панели параметров следующие параметры:

Режим	Управляет воздействием фигуры на имеющиеся в изображении пиксели. (См. раздел “Список режимов наложения” на странице 370.)
Непрозрачность	Определяет, в какой мере фигура скрывает или раскрывает пиксели, находящиеся ниже. Фигура со значением этого параметра, равным 1 %, выглядит почти прозрачной, в то время как значение 100 % обеспечивает полную непрозрачность.
Сглаживание	Сглаживает и смешивает граничные пиксели за счет изменения цвета окружающих пикселей.

- 4 Установите дополнительные параметры для выбранного инструмента. См. раздел “Параметры инструмента “Фигура”” на странице 391.
- 5 Нарисуйте фигуру.

Редактирование фигур

Фигура – это слой-заливка, связанный с векторной маской. При редактировании слоя-заливки фигуры несложно изменить цвет, градиент или узор заливки. Можно отредактировать и векторную маску фигуры, чтобы изменить границы фигуры и применить к слою произвольный стиль.

- Для изменения цвета фигуры дважды щелкните миниатюру нужного слоя-фигуры в палитре слоев и выберите другой цвет с помощью палитры цветов.
- Для заливки фигуры узором или градиентом выделите нужный слой-фигуру в палитре слоев, выберите меню “Слой” > “Изменить содержимое слоя” > “Градиент” и установите параметры градиента.
- Для заливки фигуры узором или градиентом выделите нужный слой-фигуру в палитре слоев, выберите меню “Слой” > “Изменить содержимое слоя” > “Узор” и установите параметры узора.
- Для изменения границы фигуры щелкните миниатюру векторной маски слоя-фигуры в палитре слоев или палитре контуров. После этого можно изменить фигуру с помощью групп инструментов “Фигура” и “Перо”.
- Чтобы переместить фигуру, не меняя ее размеры и пропорции, удерживайте клавишу пробела при перетаскивании фигуры.

См. также

- “Настройка компонентов контура” на странице 405
- “О корректирующих слоях и слоях-заливках” на странице 330
- “Свободное трансформирование” на странице 234

Параметры группы инструментов “Фигура”

Выбор инструмента “Фигура” изменяет набор доступных параметров на панели параметров. Чтобы получить доступ к параметрам инструментов “Фигура”, нажмите стрелку вниз рядом с кнопкой “Фигура” на панели инструментов.

Стрелки в начале и конце Добавляются стрелки на концах линии. Выберите инструмент “Линия”, а затем установите флажок “Начало”, чтобы добавить стрелку в начале линии, или флажок “Конец”, чтобы добавить стрелку в конце линии. Установите оба флажка, чтобы добавить стрелки на обоих концах. Параметры фигуры отображаются во всплывающем диалоговом окне. Введите значения “Ширина” и “Длина”, чтобы указать пропорции стрелки в процентном отношении к толщине линии (от 10 до 1000 % для ширины, от 10 до 5000 % для длины). Введите значение кривизны стрелки (от –50 до +50 %). Значение кривизны определяет степень изогнутости самой широкой части стрелки в месте, где она встречается с линией.

Примечание. Можно отредактировать стрелку и непосредственно с помощью векторных инструментов выделения и рисования.

Круг Ограничивает форму эллипса кругом.

Сохранить пропорции Визуализирует заказную фигуру с использованием пропорций, которые она имела при создании.

Сохранить размеры Визуализирует произвольную фигуру с использованием размера, который она имела при создании.

Заданный размер Визуализирует прямоугольник с прямыми или скругленными углами, эллипс или заказную фигуру в виде фигуры фиксированного размера с использованием значений, введенных в текстовых полях "Ширина" и "Высота".

От центра Визуализирует прямоугольник с прямыми или скругленными углами, эллипс или заказную фигуру от центра.

Глубина лучей Визуализирует многоугольник в виде звезды. Введите в текстовом поле значение в процентах, указывающее, какая часть радиуса звезды будет занята лучами. При выборе значения 50 % лучи будут занимать половину общего радиуса звезды. При выборе большего значения лучи будут длиннее и острее, при выборе меньшего значения лучи будут более широкими.

Задать пропорции Визуализирует прямоугольник с прямыми или скругленными углами, эллипс или произвольную фигуру в виде фигуры с пропорциями, введенными в текстовых полях "Ширина" и "Высота".

Радиус Для прямоугольников со скругленными углами – радиус скругления углов. Для многоугольников – расстояние от центра многоугольника до внешних точек.

Стороны Число сторон многоугольника.

Сгладить внутренние углы или внешние углы Визуализирует многоугольник со сглаженными внутренними или внешними (в случае звезды) углами.

Привязать к пикселям Края прямоугольника с прямыми или скругленными углами привязываются к границам пикселей.

Квадрат Ограничение формы прямоугольника с прямыми или скругленными углами квадратом.

Произвольно Произвольный выбор ширины и высоты прямоугольника с прямыми или скругленными углами, эллипса или заказной фигуры путем перетаскивания указателя мыши.


Толщина Указание ширины линии в пикселях.

Рисование с помощью группы инструментов "Перо"

О группе инструментов "Перо"

Photoshop предоставляет несколько инструментов группы "Перо". Стандартный инструмент "Перо" рисует с наибольшей точностью. Инструмент "Свободное перо" рисует контуры, имитируя рисование карандашом на бумаге, а "Магнитное перо" позволяет рисовать контур, притягивающийся к определенным областям изображения. Инструменты группы "Перо" можно использовать в сочетании с инструментами группы "Фигура" для создания сложных фигур. При использовании стандартного инструмента "Перо" на панели параметров доступны следующие режимы рисования.

- Режим "Оптимизация" позволяет добавлять узловые точки щелчком по сегменту линии и удалять их щелчком по ним самим.
- Режим "Просмотр" позволяет предварительно просматривать сегменты контура во время перемещения указателя мыши между щелчками.

 *Перед началом рисования с помощью инструмента "Перо" можно создать новый контур в палитре контуров, чтобы автоматически сохранить рабочий контур как именованный контур.*

Дополнительные сведения о режимах, которые могут использоваться для рисования инструментами группы "Перо", см. в разделе "Режимы рисования" на странице 387.


См. также

"Сегменты, компоненты и точки контуров" на странице 401

"Создание нового рабочего контура" на странице 399

Рисование прямых отрезков линии инструментом "Перо"

Простейший контур, который можно нарисовать инструментом "Перо" - это прямая линия из двух узловых точек, созданных щелчком инструмента "Перо". Продолжая щелкать инструментом, можно создать контур, состоящий из прямых отрезков, соединенных точками преломления.



При щелчке инструментом "Перо" создаются прямые отрезки.

- 1 Выберите инструмент "Перо".
- 2 Поместите инструмент "Перо" в том месте, откуда должен начинаться прямой отрезок, затем щелкните, чтобы создать первую узловую точку (не перетаскивайте указатель).

Примечание. Первый отрезок отобразится только тогда, когда щелкнете вторую узловую точку. (Для просмотра сегментов контура выберите параметр "Резиновая лента" в Photoshop.) Кроме того, если отображаются линии направления, это означает, что вы случайно перетащили инструмент "Перо". В этом случае выберите "Редактирование" > "Отмена" и щелкните еще раз.

- 3 Щелкните еще раз в том месте, где должен находиться конец отрезка (щелкните, удерживая клавишу "Shift", чтобы ограничить наклон сегмента углом, кратным 45°).
- 4 Щелкните необходимое число раз, чтобы создать узловые точки для дополнительных прямых отрезков.

Последняя добавленная узловая точка будет выглядеть как закрашенный квадрат, что означает ее выделение. При добавлении новых узловых точек выделение предыдущих точек отменяется, поэтому соответствующие значки будут пустыми.

- 5 Завершите создание контура. Для этого выполните одно из следующих действий.

- Чтобы замкнуть контур, поместите инструмент "Перо" на первую (пустую) узловую точку. При правильном размещении рядом с указателем инструмента "Перо" появится кружок. Чтобы закрыть контур, щелкните или перетащите указатель.

Примечание. Чтобы закрыть контур в InDesign, можно также выделить объект, затем выбрать "Объект" > "Контур" > "Закрывать контур".

- Чтобы оставить контур открытым, щелкните, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), в любом месте на достаточном расстоянии от любых объектов.

Чтобы оставить контур открытым, можно также выбрать другой инструмент или выбрать меню "Выделение" > "Отменить выделение" в Illustrator или "Редактирование" > "Снять выделение" в InDesign.

Рисование кривых инструментом "Перо"

Кривая создается путем добавления узловой точки в месте, где изменяется направление кривой, с последующим перетаскиванием линий, из которых она состоит. Форма кривой определяется длиной и наклоном линий направления.

Чем меньше кривая содержит узловых точек, тем проще ее редактировать и тем быстрее она будет отображаться и выводиться на печать. При использовании слишком большого числа точек на кривой могут возникать ненужные выпуклости. Узловые точки следует размещать с большими промежутками, а форму кривых рекомендуется изменять корректировкой длины и углов наклона линий направления.

- 1 Выберите инструмент "Перо".


- Поместите инструмент "Перо" в том месте, где должна начинаться кривая, и удерживайте кнопку мыши.

Появится первая узловая точка, и указатель инструмента "Перо" изменится на стрелку. (В Photoshop указатель изменится только после того, как вы начнете перетаскивание.)

- Чтобы задать крутизну создаваемого сегмента кривой, перетащите указатель инструмента, затем отпустите кнопку мыши.

Как правило, линию направления следует растягивать примерно на одну треть от расстояния до следующей узловой точки, которую вы собираетесь нарисовать. (Позднее можно скорректировать линию направления с одной или с обеих сторон.)

Для того чтобы ограничить движение инструмента углом, кратным 45°, удерживайте клавишу "Shift".




Рисование первой точки кривой

А. Расположение инструмента "Перо" Б. Начало перетаскивания (с нажатой кнопкой мыши) В. Растягивание линий направления путем перетаскивания

- Поместите инструмент "Перо" в том месте, где должен заканчиваться сегмент кривой, и выполните следующие действия.


- Для того чтобы создать S-образную кривую, перетащите инструмент в направлении, противоположном предыдущей линии направления. Отпустите кнопку мыши.



Рисование второй точки кривой

А. Начало перетаскивания второй точки сглаживания Б. Перетаскивание от предыдущей линии направления, при котором создается S-образная кривая. В. Результат после отпускания кнопки мыши

- Для того чтобы создать S-образную кривую, перетащите инструмент в направлении предыдущей линии. Отпустите кнопку мыши.



Рисование S-образной кривой

А. Начало перетаскивания первой точки сглаживания Б. Перетаскивание в направлении предыдущей линии, при котором создается S-образная кривая В. Результат после отпускания кнопки мыши

- (только в Photoshop) Для того чтобы резко изменить направление кривой, отпустите кнопку мыши и, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), перетащите точку направления в направлении кривой. Отпустите клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и кнопку мыши, переместите указатель в то место, где должен заканчиваться сегмент, затем перетащите его в противоположном направлении.

- 5 Для того чтобы создать несколько сглаженных кривых, продолжайте перетаскивать инструмент "Перо" в другие места. Обратите внимание на то, что узловые точки размещаются в начале и в конце каждой кривой, а не на ее вершине.

- Для того чтобы развернуть линии направления узловой точки, перетащите указатель, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

- 6 Завершите создание контура. Для этого выполните одно из следующих действий.

- Чтобы замкнуть контур, поместите инструмент "Перо" на первую (пустую) узловую точку. При правильном размещении рядом с указателем инструмента "Перо" появится кружок. Чтобы закрыть контур, щелкните или перетащите указатель.

Примечание. Чтобы закрыть контур в InDesign, можно также выделить объект, затем выбрать "Объект" > "Контур" > "Закрывать контур".

- Чтобы оставить контур открытым, щелкните, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), в любом месте на достаточном расстоянии от любых объектов.

Для того чтобы оставить контур открытым, можно также выбрать другой инструмент или выбрать меню "Выделение" > "Отменить выделение" в Illustrator или "Редактирование" > "Снять выделение" в InDesign.

Видеоролик об использовании инструмента "Перо" в Illustrator см. по адресу www.adobe.com/go/vid0037_ru.

Завершение рисования контура

- ❖ Завершите контур одним из следующих способов.

- Для того чтобы закрыть контур, поместите инструмент "Перо" на первую (пустую) узловую точку. При правильном размещении рядом с указателем инструмента "Перо" появится кружок. Чтобы закрыть контур, щелкните или перетащите указатель.

Примечание. Чтобы закрыть контур в InDesign, можно также выделить объект, затем выбрать "Объект" > "Контур" > "Закрывать контур".


- Чтобы оставить контур открытым, щелкните, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), в любом месте на достаточном расстоянии от любых объектов.

Для того чтобы оставить контур открытым, можно также выбрать другой инструмент или выбрать меню "Выделение" > "Отменить выделение" в Illustrator или "Редактирование" > "Снять выделение" в InDesign.

Рисование прямых линий, за которыми следуют кривые

- 1 Для того чтобы создать отрезок прямой, щелкните инструментом "Перо" точки преломления в двух местах.


- 2 Поместите инструмент "Перо" над выбранной конечной точкой. В Illustrator и InDesign при правильном размещении инструмента "Перо" рядом с его указателем появляется значок преобразования точки (в Photoshop рядом с инструментом "Перо" появляется косая черта). Для того чтобы задать крутизну сегмента кривой, который будет создан далее, щелкните узловую точку и перетащите появившуюся линию направления.



Рисование сегмента прямой, за которым следует сегмент кривой (часть 1)

А. Завершенный сегмент прямой Б. Размещение инструмента "Перо" над конечной точкой (значок преобразования точки отображается только в Illustrator и InDesign) В. Перемещение точки направления

- 3 Поместите перо в том месте, где должна быть следующая узловая точка, затем, чтобы завершить кривую, щелкните (и при необходимости перетащите) новую узловую точку.



Рисование сегмента прямой, за которым следует сегмент кривой (часть 2)

А. Расположение инструмента "Перо" Б. Перетаскивание линии направления В. Новый отрезок кривой завершен

Рисование кривых, за которыми следуют прямые линии

- 1 Выбрав инструмент "Перо", перетащите указатель мыши, чтобы создать первую гладкую узловую точку сегмента кривой, и отпустите кнопку мыши.
- 2 Переместите инструмент "Перо" в точку, где сегмент кривой должен закончиться, перетащите указатель мыши, чтобы завершить кривую, и отпустите кнопку мыши.
- 3 Выберите в палитре инструментов инструмент "Угол" и щелкните выделенную конечную точку, чтобы преобразовать ее из гладкой узловой точки в точку преломления.

💡 Нажмите клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), чтобы временно сменить инструмент "Перо" на инструмент "Угол".

- 4 Выберите в палитре инструментов инструмент "Перо", установите его в точке, где должен закончиться прямой сегмент, и щелкните мышью, чтобы завершить прямой сегмент.


Рисование двух сегментов кривой, соединенных углом

- 1 Перетащите инструмент "Перо", чтобы создать первую точку сглаживания в сегменте кривой.

- 2 Переместите инструмент "Перо" и перетащите указатель для создания кривой со второй точкой сглаживания. Затем для настройки крутизны следующей кривой перетащите линию направления в сторону ее противоположного конца, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Отпустите клавишу и кнопку мыши.

В результате разделения линий направления точка сглаживания преобразуется в точку преломления.

- 3 Переместите инструмент "Перо" в то место, где должен заканчиваться второй сегмент кривой, затем перетащите новую точку сглаживания для завершения второго сегмента кривой.




Рисование двух кривых

А. Перетаскивание новой точки сглаживания Б. Разделение линий направления при перетаскивании с помощью клавиши "Alt" или "Option" и изгиб линии направления вверх В. Результат после перемещения и перетаскивания в третий раз

Рисование с помощью инструмента "Свободное перо"

Инструмент "Свободное перо" позволяет рисовать так же, как это делается карандашом на бумаге. Узловые точки добавляются автоматически в процессе рисования. Пользователь не определяет положение этих точек в процессе рисования, но может настроить их положение по завершении создания контура. Для рисования с большей точностью воспользуйтесь инструментом "Перо".


- 1 Выберите инструмент "Свободное перо" .
- 2 Чтобы задать чувствительность завершающей части контура к движениям мыши или пера, щелкните стрелку вниз рядом с кнопками фигур на панели параметров и введите значение от 0,5 до 10,0 пиксела в поле "Погрешность". Чем выше значение, тем проще создаваемый контур и меньше узловых точек.
- 3 Перетащите курсор по изображению. В процессе перетаскивания курсор оставляет след контура. В момент отпускания кнопки мыши создается рабочий контур.
- 4 Чтобы продолжить существующий контур, нарисованный от руки, установите указатель пера на конце контура и перетащите курсор.
- 5 Чтобы завершить создание контура, отпустите кнопку мыши. Для создания замкнутого контура проведите линию до начальной точки контура (когда курсор поравняется с ней, рядом с ним появится кружок).

См. также

"Сегменты, компоненты и точки контуров" на странице 401

Рисование с помощью магнитного пера

Магнитное перо – это вариант инструмента "Свободное перо", позволяющий рисовать контуры, привязанные к краям определенных областей изображения. Существует возможность определить диапазон и чувствительность привязки, а также сложность результирующего контура. Параметры инструментов "Магнитное перо" и "Магнитное лассо" во многом одинаковы.

- 1 Чтобы превратить инструмент "Свободное перо" в инструмент "Магнитное перо" , установите флажок "Магнитное" на панели параметров или нажмите стрелку вниз рядом с кнопками фигур на панели параметров и установите флажок "Магнитное". После этого задайте перечисленные далее параметры.

- **Ширина:** введите число пикселей от 1 до 256. Магнитное перо обнаруживает края только в пределах указанного расстояния от курсора.
- Для параметра "Контрастность" введите значение в процентах от 1 до 100, указывающее контраст между пикселями области, наличие которого будет считаться признаком края. Для слабоконтрастных изображений используйте большее значение.
- Для параметра "Частота" введите число от 0 до 100, указывающее, как часто перо создает узловые точки. Чем выше значение, тем быстрее контур привязывается к месту.
- При работе с планшетом можно установить или снять флажок рядом с параметром "Нажим пера". При включении этого параметра чем сильнее нажим, тем меньше ширина линии.

2 Щелкните изображение, чтобы установить первую точку привязки.

3 Чтобы нарисовать сегмент от руки, переместите или перетащите курсор вдоль отслеживаемого края.

Активным останется сегмент границы, который был использован последним. При перемещении указателя активный сегмент привязывается к самому заметному краю изображения, соединяя курсор с последней точкой привязки. Периодически магнитное перо добавляет к границе точки привязки, чтобы связать предыдущие секции.




Щелкните для добавления точек привязки и продолжайте отслеживание.

- 4** Если граница не привязывается к нужному краю, щелкните однократно, чтобы добавить точку привязки вручную и не дать границе сдвинуться. Продолжайте отслеживание края и добавляйте точки привязки по мере надобности. Если допущена ошибка, нажмите клавишу "Delete" для удаления последней точки привязки.
- 5** Для динамического изменения свойств магнитного пера выполните одно из следующих действий.
 - Перетаскивание курсора при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) позволяет нарисовать контур от руки.
 - Щелчок мыши при нажатой клавише "Alt"(Windows) или "Option" (Mac OS) позволяет рисовать прямые сегменты.
 - Нажмите клавишу открывающей квадратной скобки ([) для уменьшения ширины магнитного пера на 1 пиксел или клавишу закрывающей квадратной скобки (]) для увеличения ширины пера на 1 пиксел.
- 6** Завершите контур, выполнив одно из следующих действий.
 - Нажмите "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS) для завершения открытого контура.
 - Дважды щелкните мышью, чтобы замкнуть контур магнитным сегментом.
 - Удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), дважды щелкните мышью, чтобы завершить контур прямым сегментом.

Управление контурами

Обзор палитры "Контуры"

Палитра "Контуры" ("Окно" > "Контуры") отображает список имен и миниатюр для каждого сохраненного контура, текущего рабочего контура и текущей векторной маски. Выключение миниатюр может повысить производительность. Для просмотра контура необходимо для начала выбрать его в палитре "Контуры".



Палитра "Контур"

А. Сохраненный контур Б. Временный рабочий контур В. Контур векторной маски (отображается, только если выбран слой-фигура)

Выбор контура

❖ Щелкните имя контура в палитре "Контур". Одновременно можно выбрать только один контур.

Отмена выделения контура

❖ Щелкните пустое пространство в палитре "Контур" или нажмите клавишу "Esc".

Изменение размера миниатюр контуров


Выберите пункт "Параметры палитры" в меню палитры "Контур" и выберите размер либо пункт "Не показывать", чтобы отключить отображение миниатюр.

Изменение порядка расположения контуров в списке


❖ Выберите контур в палитре "Контур" и перетащите его вверх или вниз. Отпустите кнопку мыши, когда в желаемом месте появится жирная черная линия.



Примечание. Порядок расположения векторных масок и рабочих контуров в палитре "Контур" изменять нельзя.




Создание нового контура в палитре "Контур"

- Для создания безымянного контура нажмите кнопку "Создать новый контур"  в нижней части палитры "Контур".
- Для создания именованного контура убедитесь в том, что не выбран ни один рабочий контур. Выберите пункт "Новый контур" в меню палитры "Контур" либо щелкните кнопку "Новый контур" в нижней части палитры, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Введите имя контура в диалоговом окне "Новый контур" и нажмите кнопку "ОК".

Создание нового рабочего контура

- 1 Выберите инструмент из групп "Фигура" или "Перо" и нажмите кнопку "Контур"  на панели параметров.
- 2 Установите параметры инструмента и нарисуйте контур. Дополнительные сведения см. в разделах "Параметры инструментов группы "Фигура" " на странице 391и "О группе инструментов "Перо" " на странице 392.
- 3 По желанию нарисуйте дополнительные компоненты контура. Сменить инструмент рисования можно путем простого нажатия кнопки инструмента на панели параметров. Выберите один из перечисленных далее режимов, определяющих способ обработки перекрывающихся компонентов контура.

Добавление к области контура 	Новая область добавляется к перекрывающимся областям контура.
Удаление из области контура 	Новая область удаляется из перекрывающейся области контура.

Пересечение областей контуров 	Контур ограничивается до пересечения новой и существующей области.
Исключение наложения областей контура 	<p>Область наложения исключается из объединенного контура.</p> <p> При рисовании с помощью инструментов группы "Фигура" удерживайте нажатой клавишу "Shift", чтобы временно выбрать вариант "Добавление к области контура", либо клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), чтобы временно выбрать вариант "Вычитание из области контура".</p>

Управление контурами


При использовании инструмента группы "Перо" или "Фигура" для создания рабочего контура новые контуры отображаются в палитре "Контуры" как рабочие контуры. Рабочий контур является временным. Чтобы не потерять содержимое рабочего контура, его необходимо сохранить. Если отменить выбор рабочего контура, не сохранив его, и снова начать рисовать, новый контур заменит существующий старый.

При использовании инструмента группы "Перо" или "Фигура" для создания нового слоя-фигуры новые контуры отображаются в палитре "Контуры" как векторные маски. Векторные маски связаны со своим родительским слоем. Для просмотра списка векторных масок в палитре "Контуры" необходимо выбрать родительский слой в палитре "Слой". Векторную маску можно удалить из слоя или преобразовать в растровую маску. Дополнительные сведения см. в разделе "Добавление и редактирование векторных масок" на странице 346.

Контуры, сохраненные вместе с изображением, отображаются при повторном его открытии. При работе в Photoshop (Windows) контуры поддерживаются форматами JPEG, JPEG 2000, DCS, EPS, PDF и TIFF. При работе в Mac OS контуры поддерживаются всеми доступными форматами файлов.

Примечание. Контуры, хранящиеся в форматах, не указанных в приведенном списке, не могут передаваться из системы Mac OS в систему Windows и обратно.


Сохранение рабочего контура


- Чтобы сохранить контур без переименования, перетащите имя *рабочего контура* на кнопку "Новый контур"  в нижней части палитры "Контуры".
- Чтобы сохранить и переименовать контур, выберите пункт "Сохранить контур" в меню палитры "Контуры", введите новое имя контура в диалоговом окне "Сохранить контур" и нажмите кнопку "ОК".

Переименование сохраненного контура

- ❖ Дважды щелкните имя контура в палитре "Контуры", введите новое имя и нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS).

Удаление контура


- 1 Щелкните имя контура в палитре "Контуры".
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите контур на значок "Удалить"  в нижней части палитры "Контуры".
 - Выберите пункт "Удалить контур" в меню палитры "Контуры".
 - Щелкните значок "Удалить" в нижней части палитры "Контуры", затем нажмите кнопку "Да".

 Чтобы удалить контур без запроса на подтверждение, щелкните значок "Удалить" в нижней части палитры "Контуры", удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Редактирование контуров

Сегменты, компоненты и точки контуров

Контур состоит из одного или более прямых или криволинейных сегментов. *Узловые точки* помечают конечные точки сегментов контура. В криволинейных сегментах каждая выбранная узловая точка отображает один или два *вектора*, заканчивающихся *точками направления*. Позиции векторов и тяг определяют размер и форму криволинейного сегмента. Перемещение этих элементов меняет форму кривых в контуре.




Контур

А. Криволинейный сегмент Б. Управляющая точка В. Вектор Г. Выделенная узловая точка Д. Невыделенная узловая точка


Контур может быть *замкнутым*, не имеющим ни начала, ни конца, (например, круг), или *открытым*, имеющим отдельные *конечные точки* (например, волнообразная линия).

Гладкие кривые соединяются узловыми точками, называемыми *точками сглаживания*. Контурные с резкими кривыми соединяются *точками преломления*.




Гладкая узловая точка и точка преломления

При перемещении вектора гладкой узловой точки криволинейные сегменты по обе стороны точки настраиваются одновременно. В отличие от этого, при перемещении вектора точки преломления настраивается только кривая с той стороны точки, где расположен вектор.



Настройка гладкой узловой точки и точки преломления

Контур необязательно состоит из одной связанной последовательности сегментов. Он может содержать несколько отдельных *компонентов контура*. Каждая фигура в слое-фигуре представляет собой компонент контура, что задается обтравочным контуром слоя.






Выделены отдельные компоненты контура

Выбор контура

При выборе компонента или сегмента контура отображаются все узловые точки выделенной части, в том числе все векторы и управляющие точки, если выделенный сегмент является криволинейным. Управляющие точки отображаются в виде залитых кружков, выделенные узловые точки – в виде залитых квадратиков, а невыделенные узловые точки – в виде пустых квадратиков.


1 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы выделить компонент контура (включая фигуру в слое-фигуре), выберите инструмент "Выделение контура"  и щелкните в любом месте внутри компонента контура. Если контур состоит из нескольких компонентов, будет выделен только компонент, находящийся под курсором.
 -  Чтобы отобразить ограничительную рамку вокруг выделенного контура, установите флажок рядом с параметром "Показывать ограничительную рамку" на панели параметров.
- Чтобы выделить сегмент контура, выберите инструмент "Стрелка"  и щелкните одну из узловых точек сегмента или выделите прямоугольную область, захватывающую часть сегмента.



Для выбора сегментов выделите прямоугольную область.

- 2 Чтобы выделить дополнительные компоненты или сегменты контура, выберите инструмент "Выделение контура" или "Стрелка" и выделяйте дополнительные контуры или сегменты, удерживая клавишу "Shift".

 Если выбран инструмент "Стрелка", контур или компонент контура можно выбрать целиком, щелкнув мышью в пределах контура при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Активизировать инструмент "Стрелка" можно, когда выбран любой другой инструмент, установив указатель над узловой точкой и нажав клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).

См. также


"Сегменты, компоненты и точки контуров" на странице 401

Корректировка сегментов контура


Отредактировать сегмент контура можно в любой момент, но редактирование существующих сегментов несколько отличается от их создания. При редактировании сегментов следует помнить приведенные ниже советы.


- Если узловая точка соединяет два сегмента, то при ее перемещении изменяются оба эти сегмента.
- При рисовании с помощью инструмента "Перо" можно временно активировать инструмент "Частичное выделение" (в InDesign и Photoshop) для корректировки уже нарисованных сегментов. Для этого при рисовании нажмите клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS). В Illustrator при нажатии клавиши "Ctrl" или "Command" во время рисования активируется инструмент выделения, который использовался до этого.
- При создании точки сглаживания с помощью инструмента "Перо" перетаскивание точки направления изменяет длину линии направления по обе стороны точки. Однако при редактировании существующей точки сглаживания с помощью инструмента "Частичное выделение" длина линии направления изменяется только с той стороны, в которую направлено перетаскивание.

Перемещение прямых сегментов

- 1 С помощью инструмента "Частичное выделение"  выберите сегмент, который нужно скорректировать.
- 2 Перетащите сегмент в новое место.


Корректировка длины и угла сегментов прямой

- 1 С помощью инструмента "Частичное выделение"  выберите узловую точку на сегменте, которую нужно скорректировать.
- 2 Перетащите узловую точку в нужное место. Удерживайте клавишу "Shift", чтобы ограничить корректировку углом, кратным 45°.

 Если в Illustrator или InDesign нужно сделать прямоугольник просто шире или уже, то легче выбрать инструмент "Выделение" и изменить размер объекта с помощью одной из рукояток по краям ограничительной рамки.


Корректировка положения и формы сегментов кривой

- 1 С помощью инструмента "Частичное выделение" выберите сегмент кривой или узловую точку на любом конце сегмента. Отобразятся линии направления, если они есть. (В некоторых сегментах кривой всего одна линия направления.)
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы скорректировать положение сегмента, перетащите сегмент. Удерживайте клавишу "Shift", чтобы ограничить корректировку углом, кратным 45°.



Щелкните сегмент кривой, чтобы выбрать его. Перетащите инструмент для корректировки.

- Для того чтобы скорректировать форму сегмента с любой стороны от выделенной узловой точки, перетащите узловую точку или точку направления. Удерживайте клавишу "Shift", чтобы ограничить движение углом, кратным 45°.



Перетащите узловую точку или точку направления.

Примечание. Кроме того, к сегменту или узловой точке можно применить трансформирование, например, масштабирование или вращение.

Удаление сегмента

- 1 Выберите инструмент "Частичное выделение", затем выделите сегмент, который нужно удалить.
- 2 Нажмите клавишу "Backspace" (Windows) или "Delete" (Mac OS), чтобы удалить выделенный сегмент. При повторном нажатии клавиши "Backspace" или "Delete" будет удалена остальная часть контура.


Расширение открытого контура

- 1 Выберите инструмент "Перо" и поместите указатель на конечную точку открытого контура, который нужно расширить. Когда указатель окажется точно над конечной точкой, его значок изменится.
- 2 Щелкните конечную точку.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Для того чтобы создать точку преломления, поместите инструмент "Перо" в то место, где должен заканчиваться новый сегмент, затем щелкните мышью. Если расширяется контур, который заканчивается точкой сглаживания, то новый сегмент будет изогнут существующей линией направления.

- **Примечание.** В *Illustrator* при растягивании контура, который заканчивается точкой сглаживания, новый сегмент будет прямым отрезком.

Для того чтобы создать точку сглаживания, поместите инструмент "Перо" в то место, где должен заканчиваться новый сегмент, затем перетащите инструмент.

Соединение двух открытых контуров

- 1 Выберите инструмент "Перо" и поместите указатель на конечную точку открытого контура, который нужно соединить с другим контуром. Когда указатель окажется точно над конечной точкой, его значок изменится.
- 2 Щелкните конечную точку.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Для того чтобы соединить один открытый контур с другим, щелкните конечную точку второго контура. Когда инструмент "Перо" будет помещен точно над конечной точкой другого контура, рядом с указателем появится значок объединения .
 - Для соединения нового контура с существующим нарисуйте новый контур рядом с существующим, затем переместите инструмент "Перо" к невыбранной конечной точке существующего контура. Щелкните конечную точку, когда рядом с указателем появится значок объединения.

Перемещение или пошаговое смещение узловых точек или сегментов с помощью клавиатуры

- 1 Выберите узловую точку или сегмент контура.

Примечание. В *Photoshop* таким способом можно перемещать только узловые точки.

- 2 Щелкните или удерживайте любую из клавиш со стрелками для перемещения на 1 пиксел за один раз в направлении нажатой стрелки.

Удерживайте клавишу "Shift" в дополнение к клавише со стрелкой для перемещения на 10 пикселов за один раз.

Примечание. В *Illustrator* и *InDesign* расстояние пошагового сдвига можно изменять с помощью параметра "Клавиатурная настройка". После изменения значения по умолчанию при нажатии клавиши "Shift" пошаговый сдвиг будет выполняться на указанное число пикселов, умноженное на 10.

Настройка компонентов контура


Компонент контура (включая фигуру в слое-фигуре) можно переместить в любое место изображения. Существует возможность скопировать компоненты в пределах того же изображения или в другое изображение *Photoshop*. С помощью инструмента "Выделение контура" перекрывающиеся компоненты можно объединить в один компонент. Все векторные объекты, представляют ли они собой сохраненный контур, рабочий контур или векторную маску, допускают перемещение, изменение формы, копирование и удаление.



Кроме того, команды "Скопировать" и "Вклеить" могут использоваться для дублирования векторных объектов между изображениями *Photoshop* и изображениями в других приложениях, таких как *Adobe Illustrator*.



См. также

“Сегменты, компоненты и точки контуров” на странице 401

Изменение режима наложения для выделенных компонентов контура

- 1 С помощью инструмента "Выделение контура"  выделите прямоугольную область для выбора существующих областей контура.
- 2 Выберите один из параметров области фигуры на панели параметров.

Добавление в область фигуры 	Область контура добавляется к перекрывающимся областям контура.
Удаление из области фигуры 	Область контура удаляется из перекрывающихся областей контура.


Пересечение областей фигур 	Область ограничивается до пересечения области выделенного контура и перекрывающихся областей контура.
Исключение пересекающихся областей 	Область перекрытия исключается.


Отображение или скрытие выделенного компонента контура

Выполните одно из следующих действий.

- Выберите меню "Просмотр" > "Показать" > "Целевой контур".
- Выберите меню "Просмотр" > "Вспомогательные элементы". Эта команда также показывает или скрывает сетку, направляющие, границы выделенных областей, комментарии и фрагменты.

Перемещение контура или компонента контура


- 1 Выберите имя контура в палитре "Контур" и воспользуйтесь инструментом "Выделение контура" , чтобы выделить контур на изображении. Для выделения нескольких компонентов контура щелкайте каждый дополнительно выделяемый компонент контура, удерживая клавишу "Shift".
- 2 Перетащите контур на новое место. Если какая-либо часть контура выйдет за границы холста, скрытая часть контура будет по-прежнему доступна.




Перетаскивание контура на новое место

Примечание. Если при перетаскивании контура указатель будет расположен над другим открытым изображением, контур будет скопирован в это изображение.

Изменение формы компонента контура



- 1 Выберите имя контура в палитре "Контур" и воспользуйтесь инструментом "Стрелка" , чтобы выделить узловую точку контура.
- 2 Перетащите точку или ее рукоятки на новое место.

Объедините перекрывающиеся компоненты контура

- 1 Выберите имя контура в палитре "Контур" и воспользуйтесь инструментом "Выделение контура" .
- 2 Нажмите кнопку "Объединить" для создания единого компонента из всех перекрывающихся компонентов.


Копирование контура или компонента контура

Выполните любое из следующих действий.


- Чтобы скопировать компонент контура во время его перемещения, выберите имя контура в палитре "Контур" и щелкните компонент контура инструментом "Выделение контура" . Затем перетащите выделенный контур при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
- Чтобы скопировать контур без переименования, перетащите имя контура в палитре "Контур" на кнопку "Новый контур"  в нижней части палитры.

- Чтобы скопировать и переименовать контур, перетащите его в палитре "Контур" на кнопку "Новый контур" в нижней части палитры, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Можно также выделить копируемый контур и выбрать пункт "Создать дубликат контура" в меню палитры "Контур". Введите новое имя контура в диалоговом окне "Создать дубликат контура" и нажмите кнопку "ОК".
- Чтобы скопировать контур или компонент контура в другой контур, выделите контур или компонент контура, который необходимо скопировать, и выберите "Редактирование" > "Скопировать". После этого выделите целевой контур и выберите "Редактирование" > "Вклеить".

Копирование компонентов контура между двумя файлами Photoshop

- 1 Откройте оба изображения.
- 2 В исходном изображении воспользуйтесь инструментом "Выделение контура" , чтобы выделить весь контур или его компоненты, которые предполагается скопировать.
- 3 Чтобы скопировать компонент контура, выполните любое из следующих действий.
 - Перетащите компонент контура из исходного изображения в целевое. Компонент контура копируется в активный контур палитры "Контур".
 - В исходном изображении выделите имя контура в палитре "Контур" и выберите "Редактирование" > "Скопировать", чтобы скопировать контур. В целевом изображении выберите "Редактирование" > "Вклеить". Этот же метод можно использовать для комбинирования контуров в пределах одного изображения.
 - Чтобы вставить компонент контура в целевое изображение, выделите компонент контура в исходном изображении и выберите "Редактирование" > "Скопировать". В целевом изображении выберите меню "Редактирование" > "Вклеить".


Удаление компонента контура


- 1 Выберите имя контура в палитре "Контур" и щелкните компонент контура инструментом "Выделение контура" .
- 2 Нажмите клавишу "Backspace" (Windows) или "Delete" (Mac OS), чтобы удалить выделенный компонент контура.

Выравнивание и распределение компонентов контура

Компоненты контура, описанные в одном контуре, допускают выравнивание и распределение. Например, можно выровнять левые края нескольких фигур, содержащихся в одном слое или распределить несколько компонентов рабочего контура относительно их центров по горизонтали.

Примечание. Для выравнивания фигур, расположенных в отдельных слоях, воспользуйтесь инструментом "Перемещение".

- Для выравнивания компонентов воспользуйтесь инструментом "Выделение контура" , чтобы выделить выравниваемые компоненты, и выберите один из вариантов выравнивания на панели параметров.



Параметры выравнивания

А. Выравнивание по верхнему краю Б. Выравнивание центров по вертикали В. Выравнивание по нижнему краю Г. Выравнивание по левому краю Д. Выравнивание центров по горизонтали Е. Выравнивание по правому краю

- Для распределения компонентов выделите не менее трех компонентов и выберите один из параметров распределения на панели параметров.






Параметры распределения

А. Распределение верхних краев Б. Распределение центров по вертикали В. Распределение нижних краев Г. Распределение левых краев Д. Распределение центров по горизонтали Е. Распределение правых краев

Добавление и удаление узловых точек

Добавление узловых точек позволяет более эффективно управлять контуром, а также расширять открытый контур. Однако не следует добавлять больше точек, чем требуется. Контур с меньшим числом точек легче редактировать, он быстрее отображается и выводится на печать. Можно уменьшить сложность контура путем удаления ненужных точек.

Палитра инструментов содержит три инструмента для добавления или удаления точек: инструмент "Перо" , инструмент "Добавить узловую точку"  и инструмент "Удалить узловую точку" .


По умолчанию инструмент "Перо" заменяется на инструмент "Добавить узловую точку", когда указатель помещен на выделенном контуре, и на инструмент "Удалить узловую точку", когда указатель помещен на узловой точке. (В приложении Photoshop для того, чтобы инструмент "Перо" автоматически заменялся на инструмент "Добавить узловую точку" или "Удалить узловую точку", на панели параметров должен быть выбран параметр "Автоматическое добавление/удаление".)

В Photoshop и InDesign можно выбирать и редактировать несколько контуров одновременно, однако в Illustrator можно добавлять или удалять точки одновременно только в одном контуре. В Photoshop и InDesign можно перерисовать контур при добавлении узловых точек щелчком и перетаскиванием по мере добавления.

Примечание. Не удаляйте узловые точки клавишами "Delete", "Backspace" и "Clear" или с помощью команд меню "Редактирование" > "Вырезать" или "Редактирование" > "Очистить", так как при использовании этих клавиш и команд удаляются точки и отрезки линий, связанные с этими точками.

Добавление и удаление узловых точек

- 1 Выделите контур, который необходимо изменить.
- 2 Выберите инструмент "Перо", инструмент "Добавить узловую точку" или инструмент "Удалить узловую точку".
- 3 Для добавления узловой точки поместите указатель на сегмент контура и щелкните мышью. Для удаления узловой точки поместите указатель на узловую точку и щелкните мышью.

 Для добавления узловых точек в контур в приложении Illustrator можно выбрать объект, затем выбрать команду "Объект" > "Контур" > "Добавить узловую точку".

Отключение или временное изменение автоматического переключения инструмента "Перо"

Автоматическое переключение инструмента "Перо" на инструмент "Добавить узловую точку" или "Удалить узловую точку" можно изменить. Это может понадобиться, если нужно нарисовать новый контур поверх существующего.


- В Photoshop отмените выбор параметра "Оптимизировать" на панели параметров.
- В Illustrator или InDesign удерживайте клавишу "Shift", помещая инструмент "Перо" над выделенным контуром или узловой точкой. (Для того чтобы клавиша "Shift" не ограничивала инструмент "Перо", отпускайте ее до того, как отпускаете кнопку мыши.)
- В Illustrator выберите "Редактирование" > "Установки" > "Основные" (Windows) или "Illustrator" > "Установки" > "Основные" (Mac OS), затем выберите "Отключить автоматическое добавление/удаление".

Преобразование между гладкими узловыми точками и точками преломления

- 1 Выделите контур, который необходимо изменить.
- 2 Выберите инструмент "Угол" либо воспользуйтесь инструментом "Перо", удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).


Примечание. Активизировать инструмент "Угол" можно при выборе инструмента "Стрелка", установив указатель над узловой точкой и нажав сочетание клавиш "Ctrl" и "Alt" (Windows) или "Command" и "Option" (Mac OS).

- 3 Установите инструмент "Угол" над узловой точкой, которую необходимо преобразовать, и выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы преобразовать точку преломления в гладкую узловую точку, перетаскивайте указатель от точки преломления, пока не появятся векторы.




Перетаскивание управляющей точки от точки преломления для создания гладкой узловой точки

- Чтобы преобразовать гладкую узловую точку в точку преломления без векторов, щелкните гладкую узловую точку.



Щелчок гладкой узловой точки для создания точки преломления

- Чтобы преобразовать точку преломления без векторов в точку преломления с независимыми векторами, сперва перетащите узловую точку из точки преломления (превратив ее в гладкую узловую точку с векторами). Отпустите только кнопку мыши (не отпускайте любые другие клавиши, которые могли быть нажаты для активации инструмента "Преобразование опорных точек") и перетащите любую управляющую точку.
- Чтобы преобразовать гладкую узловую точку в точку преломления с независимыми векторами, перетащите любую управляющую точку.




Преобразование гладкой узловой точки в точку преломления

См. также

“Сегменты, компоненты и точки контуров” на странице 401


Преобразование между контурами и границами выделенной области

Преобразование контуров в границы выделенной области


Контур имеет гладкие границы, которые можно преобразовать в точные границы выделенной области. Для тонкой настройки границ выделенной области их также можно преобразовать в контуры с помощью инструмента "Стрелка" .

В качестве границы выделенной области можно выбрать любой замкнутый контур. Замкнутый контур может быть добавлен, вычтен или скомбинирован с выделенной областью.

Преобразование контура в границу выделенной области с использованием текущих параметров

- 1 Выберите контур в палитре "Контуры".
- 2 Чтобы преобразовать контур, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Загрузить контур как выделенную область"  в нижней части палитры "Контуры".
 - Щелкните миниатюру контура в палитре "Контуры", удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).

Преобразование контура в границу выделенной области с указанием параметров

- 1 Выберите контур в палитре "Контуры".
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Загрузить контур как выделенную область"  в нижней части палитры "Контуры", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
 - Перетащите контур на кнопку "Загрузить контур как выделенную область", удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
 - Выберите пункт "Образовать выделенную область" в меню палитры "Контуры".
- 3 В диалоговом окне "Образовать выделенную область" выберите параметр "Рендеринг".

Радиус растушевки	Определяет, насколько далеко выступает край растушевки внутри и снаружи границы выделенной области. Введите значение в пикселах.
Сглаживание	Создание более плавного перехода между пикселями в выделенной области и окружающими пикселями. Убедитесь в том, что радиус растушевки установлен в 0.

Дополнительные сведения об этих параметрах см. в разделе "Смягчение границ выделенных областей" на странице 277.

- 4 Выберите одну из следующих операций:

Новая выделенная область	Выбирается только область, определяемая контуром.
Добавление к выделенной области	Область, определяемая контуром, добавляется к исходной выделенной области.
Вычитание из выделенной области	Область, определяемая контуром, удаляется из выделенной области.


Пересечение с выделенной областью	Выбирается область, общая как для контура, так и для исходной области выделения. Если контур и выделенная область не перекрываются, не выделяется ничего.
-----------------------------------	---

5 Нажмите кнопку "ОК".

Преобразование выделенной области в контур

Любая выделенная область, созданная с помощью инструмента выделения, может быть определена как контур. Команда "Образовать рабочий контур" устраняет любую растушевку, примененную к выделенной области. Кроме того, может измениться и форма выделенной области в зависимости от сложности контура и значения допуска, выбранного в диалоговом окне "Образовать рабочий контур".

1 Произведите выделение и выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку "Образовать рабочий контур"  в нижней части палитры "Контур", чтобы воспользоваться текущей настройкой допуска и не открывать диалоговое окно "Образовать рабочий контур".
- Нажмите кнопку "Образовать рабочий контур" в нижней части палитры "Контур", удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
- Выберите "Образовать рабочий контур" в меню палитры "Контур".

2 Введите значение "Допуск" или воспользуйтесь значением по умолчанию в диалоговом окне "Образовать рабочий контур".


Значение допуска может лежать в диапазоне от 0,5 до 10 пикселей. Оно определяет, насколько чувствительна команда "Образовать рабочий контур" к небольшим изменениям формы выделенной области. Чем выше значение допуска, тем меньше узловых точек используется для отрисовки контура и smoother контур. Если контур используется как обтравочный и при печати изображения возникают проблемы, увеличьте значение допуска. (См. раздел "Обтравочные контуры для печати изображений" на странице 519.)

3 Нажмите кнопку "ОК". Контур появляется в нижней части палитры "Контур".

Добавление цветов в контуры

Заливка контуров произвольным цветом


Контур, созданный с помощью инструмента "Перо", не становится элементом изображения, пока не будет обведен или залит. Команда "Выполнить заливку контура" заполняет контур пикселями, используя указанный цвет, состояние изображения, узор или слой-заливку.



Контур выделенный (слева) и залитый (справа)

Важная информация: При заливке контура значения цветов появляются в активном слое. Перед выполнением команды убедитесь в том, что активен нужный слой. Контур не может быть залит, если активен слой-маска или текстовый слой.

Заливка контура с использованием текущих настроек команды "Выполнить заливку контура"

- 1 Выберите контур в палитре "Контуры".
- 2 Нажмите кнопку "Выполнить заливку контура"  в нижней части палитры "Контуры".

Заливка контура с указанием параметров

- 1 Выберите контур в палитре "Контуры".
- 2 Выполните заливку контура одним из следующих способов.
 - Нажмите кнопку "Выполнить заливку контура" в нижней части палитры "Контуры", удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
 - Перетащите контур на кнопку "Выполнить заливку контура", удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
 - Выберите пункт "Выполнить заливку контура" в меню палитры "Контуры". Если выделенный контур является компонентом контура, название команды меняется на "Выполнить заливку субконтура".
- 3 В поле "Использовать" выберите содержимое, которое нужно залить. (См. раздел "Заливка цветом слоя или выделенной области" на странице 380.)
- 4 Укажите уровень непрозрачности заливки. Чтоб заливка стала более прозрачной, используйте более низкое значение в процентах. Значение 100 % делает заливку полностью непрозрачной.
- 5 Выберите режим наложения для заливки. (См. раздел "Список режимов наложения" на странице 370.)
Список режимов включает режим "Очистка", позволяющий сделать изображение прозрачным. Этот вариант нельзя использовать при работе в фоновом слое.
- 6 Установите флажок "Сохранить прозрачность", чтобы ограничить заливку областями слоя, которые содержат пиксели. (См. раздел "Закрепление слоев" на странице 313.)
- 7 Выберите параметры в поле "Рендеринг".

Радиус растушевки	Определяет, насколько далеко выступает край растушевки внутри и снаружи границы выделенной области. Введите значение в пикселах.
Сглаживание	Создается более плавный переход между пикселями в области выделения и окружающими пикселями путем частичной заливки пикселей на границе области выделения.

Дополнительные сведения об этих параметрах см. в разделе "Смягчение границ выделенных областей" на странице 277.

- 8 Нажмите кнопку "ОК".

Обводка контуров цветом


Команда "Выполнить обводку контура" рисует границу контура. Команда "Выполнить обводку контура" позволяет окрасить границы любого контура с использованием текущих настроек инструментов рисования. Это кардинально отличается от операции обводки слоя, которая не пытается имитировать действия каких-либо инструментов раскраски.

Важная информация: При обводке контура значения цветов появляются в активном слое. Перед выполнением команды убедитесь в том, что активен нужный слой. Контур не может быть обведен, если активен слой-маска или текстовый слой.




Контур выделенный (слева) и обведенный (справа)

Обводка контура с использованием текущих настроек команды "Выполнить обводку контура"

- 1 Выберите контур в палитре "Контуры".
- 2 Нажмите кнопку "Выполнить обводку контура"  в нижней части палитры "Контуры". Каждое нажатие кнопки "Выполнить обводку контура" понижает прозрачность линии и в некоторых случаях делает ее визуально толще.

Обводка контура с указанием параметров

- 1 Выберите контур в палитре "Контуры".
- 2 Выберите инструмент раскраски или редактирования, который необходимо использовать при обводке контура. Установите параметры инструмента и укажите кисть на панели параметров. Параметры инструмента необходимо указать до открытия диалогового окна "Выполнить обводку контура". Дополнительные сведения о параметрах инструментов см. в разделах "Растушевка областей изображения" на странице 218 и "Об инструментах рисования, параметрах и палитрах" на странице 350.
- 3 Чтобы обвести контур, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Выполнить обводку контура"  в нижней части палитры "Контуры", удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
 - Перетащите контур на кнопку "Выполнить обводку контура", удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
 - Выберите пункт "Выполнить обводку контура" в меню палитры "Контуры". Если выделенный контур является компонентом контура, название команды меняется на "Обвести субконтур".
- 4 Если на шаге 2 не был выбран инструмент, выберите инструмент в диалоговом окне "Выполнить обводку контура".
- 5 Нажмите кнопку "ОК".

Глава 13: Фильтры

Фильтры позволяют применять к изображениям специальные эффекты или выполнять ряд таких типичных задач редактирования изображений, как регулировка резкости фотографий. Настоящий раздел содержит обзор фильтров Photoshop и описывает, как применять их к изображениям. Полную информацию об использовании некоторых фильтров можно найти в других разделах. Информацию о фильтрах регулировки резкости и размытия, коррекции дисторсии, размытии при малой глубине резкости, уменьшении шума, пластике и исправлении перспективы можно получить, произведя поиск в справке Adobe или по предметному указателю.

Основные сведения о фильтрах

Применение фильтров

Фильтры используются для очистки и ретуширования фотографий, применения специальных художественных эффектов, которые придают изображению вид наброска или картины в импрессионистском стиле, а также специфических трансформаций с использованием эффектов искажения и освещения. Все фильтры, предлагаемые Adobe, содержатся в меню "Фильтр". Некоторые фильтры, поставляемые сторонними разработчиками, доступны в виде внешних модулей. После установки они отображаются в нижней части меню "Фильтр".

Смарт-фильтры, применяемые к смарт-объектам, позволяют выполнять операции с возможностью последующего изменения. Они сохраняются в палитре "Слой" в виде слоев эффектов и в любое время могут быть перенастроены, поскольку применяются к исходным данным изображения, хранящимся в смарт-объекте. Чтобы получить дополнительную информацию об эффектах смарт-фильтров и обратимом редактировании, см. раздел "Обратимое редактирование" на странице 333.

Чтобы применить фильтр, выберите соответствующую команду в меню "Фильтр". В использовании фильтров могут помочь следующие рекомендации.

- Фильтры применяются к активному, видимому слою или выделению.
- К изображениям с глубиной 8 бит/канал большинство фильтров может быть применено кумулятивно с помощью галереи фильтров. Все фильтры могут применяться отдельно.
- Фильтры не могут применяться к изображениям в битовом режиме и режиме индексированных цветов.
- Некоторые фильтры работают только с RGB-изображениями.
- К 8-битным изображениям могут быть применены все фильтры.
- К 16-битным изображениям могут быть применены следующие фильтры: "Пластика", "Перспектива", "Среднее размытие", "Размытие", "Размытие +", "Размытие по рамке", "Размытие по Гауссу", "Размытие при малой глубине резкости", "Размытие в движении", "Радиальное размытие", "Размытие по поверхности", "Размытие по фигуре", "Коррекция дисторсии", "Добавить шум", "Ретушь", "Пыль и царапины", "Медиана", "Уменьшить шум", "Волокна", "Облако 1", "Облако 2", "Блики", "Резкость", "Резкость на краях", "Резкость+", "Умная резкость", "Контурная резкость", "Тиснение", "Выделение краев", "Соляризация", "Устранение чересстрочной развертки", "Цвета NTSC", "Заказной", "Цветовой контраст", "Максимум", "Минимум" и "Сдвиг".
- К 32-битным изображениям могут быть применены следующие фильтры: "Среднее размытие", "Размытие по рамке", "Размытие по Гауссу", "Размытие в движении", "Радиальное размытие", "Размытие по фигуре", "Размытие по поверхности", "Добавить шум", "Облако 1", "Облако 2", "Блики", "Умная резкость", "Контурная резкость", "Тиснение", "Устранение чересстрочной развертки", "Цвета NTSC", "Цветовой контраст", "Максимум", "Минимум" и "Сдвиг".
- Некоторые фильтры полностью обрабатываются в оперативной памяти. Если объема доступной оперативной памяти недостаточно для обработки эффекта фильтра, то может быть выдано сообщение об ошибке.

См. также

"О внешних модулях" на странице 54

Применение фильтра из меню "Фильтр"

Фильтр может применяться к активному слою или к смарт-объекту. Фильтры, применяемые к смарт-объекту, являются обратимыми и могут быть в любой момент перенастроены.


1 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы применить фильтр ко всему слою, необходимо сделать этот слой активным или выделенным.
- Чтобы применить фильтр к области слоя, выделите эту область.
- Для обеспечения обратимого применения фильтра, чтобы в дальнейшем можно было изменить его параметры, выделите смарт-объект, включающий предназначенное для обработки фильтром изображение.

2 Выберите фильтр в меню "Фильтр".

Если при этом не появилось диалоговое окно, то это означает, что эффект фильтра уже применен.

3 Если же появляется диалоговое окно или раскрывается галерея фильтров, введите требуемые значения или выберите нужные параметры, а затем нажмите кнопку "ОК".

 *Применение фильтров к большим изображениям может занять много времени. Просмотреть результат можно в диалоговом окне фильтра. Перетащите окно просмотра на интересующую вас область изображения. Некоторые фильтры позволяют щелкнуть на изображении, чтобы отобразить в окне просмотра точку щелчка. Кнопки "+" и "-" в нижней части окна просмотра позволяют увеличить или уменьшить изображение.*

См. также

“О смарт-фильтрах” на странице 337

“Обратимое редактирование” на странице 333

“Обзор галереи фильтров” на странице 415

Обзор галереи фильтров

Галерея фильтров обеспечивает предварительный просмотр для многих фильтров специальных эффектов. Она позволяет применять несколько фильтров, включать или выключать их эффект, сбрасывать параметры и изменять порядок их применения. Добившись удовлетворительных результатов, можно применить фильтр к изображению. В диалоговом окне "Галерея фильтров" доступны не все фильтры, имеющиеся в меню "Фильтр".



Диалоговое окно "Галерея фильтров"

А. Просмотр Б. Категория фильтра В. Миниатюра выбранного фильтра Г. "Показать/Скрыть" миниатюры фильтра Д. Всплывающее меню "Фильтры" Е. Параметры для выбранного фильтра Ж. Список эффектов фильтра, доступных для применения или упорядочивания З. Эффект фильтра выбран, но не применен И. Результат применения фильтров принят кумулятивно, но не выбран К. Скрытый эффект фильтра

Открытие диалогового окна "Галерея фильтров"

- ❖ Выберите пункт "Фильтр" > "Галерея фильтров". После щелчка на имени категории отображаются миниатюры доступных эффектов фильтра.

Увеличение или уменьшение масштаба просмотра

- ❖ Изменить масштаб изображения можно при помощи кнопок "+" и "-" в нижней части области просмотра или выбрав значение в процентах.



Отображение другой области просмотра


- ❖ При помощи инструмента "Рука" перетащите область просмотра в нужное место.



Скрытие миниатюр фильтра

- ❖ Нажмите кнопку "Показать/Скрыть"  в верхней части галереи.

Применение фильтров из галереи

Эффекты фильтров применяются в том порядке, в каком они выбраны. Можно переупорядочить фильтры после их применения, перетаскивая их имена в списке примененных фильтров. В результате переупорядочения эффектов фильтров вид изображения может кардинально измениться. Щелкните находящийся рядом с фильтром значок , на котором нарисован глаз, чтобы скрыть эффект этого фильтра в просматриваемом изображении. Применяемые фильтры можно также удалять, выбрав фильтр и щелкнув значок "Удалить" .

 Чтобы при опробовании различных фильтров сэкономить время, проводите эксперименты, выбрав маленькую, но представительную часть изображения.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы применить фильтр ко всему слою, необходимо сделать этот слой активным или выделенным.
 - Чтобы применить фильтр к области слоя, выделите эту область.
 - Для обеспечения обратимого применения фильтра, чтобы в дальнейшем можно было изменить его параметры, выделите смарт-объект, включающий предназначенное для обработки фильтром изображение.
- 2 Выберите пункт "Фильтр" > "Галерея фильтров".
- 3 Чтобы добавить первый фильтр, щелкните его имя. Чтобы увидеть полный список фильтров, может потребоваться щелкнуть перевернутый треугольник рядом с категорией. После добавления фильтр отображается в списке применяемых фильтров в нижнем правом углу диалогового окна "Галерея фильтров".
- 4 Введите значения или выберите параметры для выбранного фильтра.
- 5 Выполните одно из следующих действий.
 - Для кумулятивного применения фильтров щелкните значок  "Новый слой эффектов" и выберите дополнительно применяемый фильтр. Повторите эту процедуру для всех остальных применяемых фильтров.
 - Чтобы переупорядочить применяемые фильтры, перетащите нужный фильтр в новую позицию в списке применяемых фильтров в нижнем правом углу диалогового окна "Галерея фильтров".
 - Чтобы удалить применяемые фильтры, выберите фильтр в списке и щелкните значок  "Удалить".
- 6 Получив удовлетворительные результаты, нажмите кнопку "ОК".

См. также

- “О смарт-фильтрах” на странице 337
- “Обратимое редактирование” на странице 333
- “Обзор галереи фильтров” на странице 415

Смешивание и ослабление эффектов фильтра

Команда "Ослабить" позволяет изменить непрозрачность и режим наложения любого фильтра, инструмента рисования, стирания и цветовой коррекции. Режимы наложения команды "Ослабить" представляют собой подмножество соответствующих режимов, задаваемых в параметрах инструментов рисования и редактирования (кроме режимов "Подложка" и "Очистить"). Применение команды "Ослабить" аналогично применению эффекта фильтра к отдельному слою с последующим применением средств управления непрозрачностью слоя и режимом наложения.

Примечание. Команда "Ослабить" позволяет также видоизменить эффекты применения команд "Извлечь", "Пластика" и фильтра "Мазки кистью".

- 1 Примените фильтр, инструмент рисования или коррекцию цвета к изображению или выделению.
- 2 Выберите пункт "Редактировать" > "Ослабить". Выберите параметр "Просмотр" для предварительного просмотра эффекта.
- 3 При помощи ползунка измените непрозрачность от 0 % (полная прозрачность) до 100 %.
- 4 Выберите режим смешения в меню "Режим".

Примечание. Режимы наложения "Осветление основы", "Затемнение основы", "Замена светлым", "Замена темным", "Разница" и "Исключение" к Lab-изображениям не применяются.

- 5 Нажмите кнопку "ОК".

См. также

“О режимах наложения” на странице 370

“О корректирующих слоях и слоях-заливках” на странице 330

Советы по созданию специальных эффектов

Создание эффектов краев Обработка краев части изображения, к которой применен эффект, производится различными методами. Чтобы оставить края резкими, просто примените фильтр. Для создания более мягких краев растушуйте их перед применением фильтра. Для создания эффекта прозрачности примените фильтр, а затем воспользуйтесь командой "Ослабить", откорректировав режим наложения и непрозрачность для выделенной области.

Применение фильтров к слоям Предусмотрена возможность применять фильтры как последовательно к отдельным слоям, так и к нескольким слоям одновременно, комбинируя создаваемые ими эффекты. Чтобы применить фильтр к слою, этот слой должен быть видимым и содержать пиксели (например, нейтральный цвет заливки).

Применение фильтров к отдельным каналам Предусмотрена возможность применять фильтр к отдельному каналу, применять к каждому цветному каналу свой эффект, а также применять один и тот же фильтр с разными значениями параметров.

Создание фона Применение эффектов к формам в сплошном тоне или в градациях серого позволяет создать множество фоновых изображений и текстур. После этого к ним можно применить эффект размытия. При применении к сплошному тону эффект одних фильтров незначителен или незаметен (в качестве примера можно указать фильтр "Стекло"), но другие производят интересные эффекты.

Объединение нескольких эффектов при помощи масок или дублирующихся изображений Применение масок для создания областей выделения позволяет лучше управлять переходом от одного эффекта к другому. Например, к выделению, созданному с помощью маски, можно применить фильтр.

Кроме того, можно воспользоваться инструментом "Архивная кисть", чтобы распространить эффект фильтра только на часть изображения. Сначала примените фильтр ко всему изображению. Затем вернитесь в палитре "История" к предыдущему состоянию, установив в качестве источника архивной кисти состояние после применения фильтра. После этого обработайте изображение кистью.

Повышение качества и целостности изображения Эффекты позволяют маскировать ошибки, изменять и ретушировать изображения, а также объединить их в группу, применив к каждому из них один и тот же эффект. Запишите в палитре "Операции" шаги, которые были предприняты для обработки одного изображения, а затем примените эти операции к остальным.

Повышение производительности фильтра

Для применения некоторых эффектов фильтров может потребоваться большой объем памяти, особенно если они применяются к изображению с высоким разрешением.

- ❖ В целях повышения производительности можно выполнить любое из следующих действий.
- Опробуйте фильтры и их параметры на небольшой части изображения.
- Если изображение большое и возникают проблемы, связанные с нехваткой памяти, применяйте эффект к отдельным каналам (например, к каждому из каналов RGB). При применении к отдельному каналу эффекты некоторых фильтров будут отличаться, особенно если фильтр изменяет пиксели случайным образом.

- Перед запуском фильтра освободите память командой "Удалить из памяти".
- Выделите для Photoshop больше оперативной памяти. В случае необходимости закройте другие приложения, чтобы освободить память для Photoshop.
- Чтобы повысить быстродействие фильтров, требующих большого объема памяти (например, "Эффекты освещения", "Аппликация", "Витраж", "Хром", "Рябь", "Разбрызгивание", "Аэрограф", "Стекло" и др.), попробуйте изменить значения параметров (например, при использовании фильтра "Витраж" увеличьте размер ячейки; для фильтра "Аппликация" можно увеличить значение параметра "Простота краев", уменьшить значение параметра "Четкость краев" или изменить оба значения сразу).
- Если планируется производить печать на черно-белом принтере, перед применением фильтров преобразуйте копию изображения в градации серого. Однако результат применения фильтра к цветному изображению, а затем преобразование в градации серого, возможно, даст не такой эффект, как применение фильтра к версии изображения в градациях серого.

См. также


"Использование команд "Повторить" или "Отменить" на странице 55

Справочник по эффектам фильтров

Фильтры подменю "Имитация"

Фильтры из подменю "Имитация" позволяют добиваться живописных и художественных эффектов в целях изобразительного искусства или в коммерческих проектах. Например, фильтр "Аппликация" может применяться для создания коллажей или для оформления типографской продукции. Эти фильтры имитируют природные или традиционные оформительские приемы. Все фильтры подменю "Имитация" могут быть применены с помощью галереи фильтров.

Цветные карандаши Позволяет оформить изображение так, как будто оно нарисовано цветными карандашами на сплошном фоне. При этом важные края сохраняются и им придается внешний вид грубой штриховки. Через более гладкие области просматривается сплошной фоновый цвет.

 *Чтобы создать эффект пергамента, непосредственно перед применением фильтра "Цветные карандаши" к выбранной области измените фоновый цвет.*

Аппликация Придает изображению такой вид, как будто оно собрано из небрежно нарезанных кусков цветной бумаги. Высококонтрастные изображения выглядят как вырезанные в виде силуэтов, а цветные создаются из нескольких слоев цветной бумаги.

Сухая кисть Разрисовывает края изображения с использованием техники сухой кисти (нечто среднее между маслом и акварелью). Этот фильтр упрощает изображение, сокращая в нем диапазон цветов и создавая области с общим цветом.

Зернистость фотопленки Применяет однородный узор к теням и средним тонам. К светлым областям добавляется более гладкий, насыщенный узор. Этот фильтр позволяет исключить отщепление в переходах и визуально объединить элементы из различных источников.

Фреска Отрисовывает изображение в грубом стиле короткими, скругленными и торопливо нанесенными мазками.

Неоновый свет Добавляет к объектам в изображении различные типы свечения. Этот фильтр может применяться для тонирования изображения с одновременным смягчением. Для выбора цвета свечения щелкните поле свечения и выберите цвет из палитры.

Масляная живопись Этот фильтр позволяет выбирать кисти различных размеров (от 1 до 50) и определять типы художественных эффектов. Доступные типы кистей: "Простая", "Светлая грубая", "Темная грубая", "Широкая резкая", "Широкая размытая" и "Искры".

Шпатель Этот фильтр позволяет уменьшить количество деталей в изображении для создания эффекта холста, покрытого тонким слоем краски, под которой обнаруживается текстура ткани.

Целлофановая упаковка Этот фильтр покрывает изображение блестящей пластиковой пленкой, подчеркивая детали поверхности.

Очерченные края Этот фильтр позволяет уменьшить количество цветов в изображении (постеризовав его) в соответствии с заданным вариантом постеризации, найти в изображении углы и провести по ним черные линии. В полученном изображении крупные широкие области приобретают простое затенение, а мелкие темные детали распределяются по всему изображению.

Пастель Этот фильтр формирует штрихи пастельных мелков на текстурированном фоне. В областях с ярким цветом мелки кажутся толще, а текстура – слабо выраженной. В более темных областях создается впечатление, что мелки соскоблены, обнаруживая текстуру.

Растушевка Смягчает изображение, короткими диагональными штрихами размазывая или растирая более темные области. Более светлые области становятся ярче и теряют детализацию.

Губка Создает изображение с высоко текстурированными областями контрастных цветов, имитируя эффект рисования губкой.

Рисование на обороте С помощью этого фильтра создается изображение на текстурированном фоне, после чего на него наносится окончательное изображение.

Акварель Этот фильтр отрисовывает изображение в стиле акварельной живописи с использованием кисти средней величины, которую окунули в воду и краску, в результате чего упрощается детализация. В тех местах, где на краях происходят существенные изменения тона, этот фильтр повышает насыщенность цвета.

Фильтры "Размытие"

Фильтры размытия смягчают выделение или все изображение и применяются при ретушировании. Они сглаживают переходы, усредняя характеристики пикселей, находящихся рядом с резкими краями четко выраженных линий и затененных областей изображения.



Изображение до (слева) применения фильтра "Размытие при малой глубине резкости" и после (справа). Фон размыт, но передний план остается резким.

Примечание. Чтобы применять фильтр "Размытие" к краям слоя, снимите выделение с параметра "Сохраняет прозрачность пикселей" в палитре "Слои".

Усредненное Находит средний цвет изображения или выделения, а затем заполняет изображение или выделение этим цветом, чтобы оно выглядело гладким. Например, если выделена область с изображением травы, этот фильтр преобразует область в однородное зеленое пятно.

"Размытие" и "Размытие +" Устраняют шум при наличии существенных переходов цветов в изображении. Фильтры размытия сглаживают переходы, усредняя характеристики пикселей, находящихся рядом с резкими краями четко выраженных линий и затененных областей изображения. Эффект фильтра "Размытие +" в три-четыре раза более ярко выражен по сравнению с фильтром "Размытие".

Размытие по рамке Производит размытие изображения на основе среднего цветового значения соседних пикселей. Этот фильтр предназначен для создания специальных эффектов. Предусмотрена возможность изменения размера области, используемой при вычислении среднего значения для данного пикселя (увеличение радиуса приводит к большему размытию).

Размытие по Гауссу Производит быстрое размытие выделения на изменяемую величину. *Гауссовым распределением* называется конусообразная кривая, которую рассчитывает Photoshop при применении к пикселям средневзвешенного значения. Применение фильтра "Размытие по Гауссу" приводит к уменьшению количества деталей и позволяет создать эффект погружения в туман.

Размытие при малой глубине резкости Производит размытие изображения, создавая эффект уменьшения глубины резкости изображения в пространстве, в результате чего одни объекты в изображении остаются в фокусе, а другие – размытыми. См. раздел "Создание эффекта размытия при малой глубине резкости" на странице 229.

Размытие в движении Выполняет размытие в указанном направлении (от -360° до $+360^\circ$) и с указанной интенсивностью (от 1 до 999). Этот фильтр создает эффект, аналогичный получению снимка движущегося объекта с постоянным временем экспозиции.

Радиальное размытие Имитирует размытие изображения в камере при масштабировании или вращении, что позволяет создать эффект мягкого размытия. Чтобы выполнить размытие вдоль сегментов концентрических окружностей, выберите параметр "Кольцевой" и укажите, на сколько градусов оно должно быть выполнено. Чтобы выполнить размытие вдоль радиальных линий, как при масштабировании, выберите параметр "Линейный" и укажите значение от 1 до 100. Качество размытия может быть определено как "Черновое" (работает быстро, но с большей зернистостью), "Хорошее" или "Наилучшее" (более гладкий результат). Однако качества размытия ничем не отличаются, если эффект применяется не к крупным выделенным областям. Определите, с какого места начинается размытие, перетаскивая шаблон в поле "Центр".

Размытие по фигуре В этом фильтре для размытия используется указанное ядро. Выберите ядро из списка стилей заказных фигур и ползунком определения радиуса откорректируйте его размер. Предусмотрена также возможность загрузки других библиотек стандартных фигур. Для этого щелкните перевернутый треугольник и выберите из списка нужную библиотеку. Параметр "Радиус" определяет размер ядра. Чем крупнее ядро, тем больше размытие.

"Умное" размытие Позволяет точно управлять размытием изображения. Предусмотрена возможность указать радиус, порог и качество размытия. Значение параметра "Радиус" определяет размер области, в которой осуществляется поиск пикселей с несходными характеристиками. Параметр "Порог" позволяет указать, насколько несходными должны быть пиксели, подлежащие обработке с помощью фильтра. Кроме того, можно установить режим "Нормальный" (вся выделенная область), "Только края" или "Совмещение" (края цветовых переходов). В тех местах, где возникает существенный контраст, в режиме "Только края" применяются черно-белые края, а в режиме "Совмещение" – белые.

Размытие по поверхности Выполняет размытие изображения с сохранением краев. Этот фильтр предназначен для создания специальных эффектов, а также для устранения шума и зернистости. Параметр "Радиус" позволяет указать размер области, в которой производится выборка для размытия. Параметр "Порог" определяет, в какой степени значения тональных градаций соседних пикселей должны отличаться от центрального пикселя, чтобы эти пиксели были включены в процесс размытия. Пиксели, имеющие различия значений тональных градаций меньше значения "Порог", исключаются из размытия.

Фильтры подменю "Мазок кистью"

Как и фильтры подменю "Имитация", фильтры подменю "Мазок кистью" позволяют добиваться различных живописных и художественных эффектов с использованием кистей и мазков краски. Отдельные фильтры этого типа позволяют повысить детализацию краев, добавить зернистость, краски, шум или текстуры. Все фильтры подменю "Мазок кистью" могут быть применены с помощью галереи фильтров.

Акцент на краях Подчеркивает края изображения. Если элементом управления яркостью края задано высокое значение, подчеркнутые детали изображения напоминают нарисованные белым мелом. Если же задано низкое значение, то они напоминают нарисованные черной краской.

Наклонные штрихи Перерисовывает изображение диагональными штрихами. При этом для более светлых и более темных областей используются штрихи, идущие в противоположных направлениях.

Перекрестные штрихи Сохраняет детализацию и характерные особенности исходного изображения, добавляя текстуру и закругляя края окрашенных областей и имитируя карандашную штриховку. Параметр "Интенсивность" (со значениями от 1 до 3) определяет количество проходов штриховки.

Темные штрихи Закрашивает темные области короткими, плотными, темными штрихами, а более светлые области – длинными, белыми.

Обводка Перерисовывает изображение тонкими узкими линиями, проведенными по деталям исходного изображения, в стиле рисунка, выполненного пером.

Разбрызгивание Воспроизводит эффект аэрографа. Чем больше значения параметров, тем проще выглядит общий эффект.

Аэрограф Перерисовывает изображение наклонными, распыленными штрихами, используя его доминирующие цвета.

Суми-э Отрисовывает изображение в японском стиле, когда полностью пропитанная краской кисть проводится по рисовой бумаге. Фильтр "Суми-э" создает мягкие, размытые края с насыщенными, изобилующими краской оттенками черного.

Фильтры подменю "Искажение"

Фильтры подменю "Искажение" производят геометрическое искажение изображения, создавая трехмерные или другие эффекты изменения формы. Следует отметить, что этим фильтрам для работы может потребоваться много памяти. Фильтры "Рассеянное свечение", "Стекло" и "Океанские волны" могут применяться через галерею фильтров.

Рассеянное свечение После обработки этим фильтром изображение выглядит как будто сквозь мягкий диффузионный фильтр. При этом добавляется прозрачный белый шум со свечением, постепенно ослабевающим по мере удаления от центра выделенной области.

Смещение Для определения искажения выделенной области используется изображение, называемое *схемой искривления*. Например, если использовать схему искривления в форме параболы, можно создать изображение, которое выглядит как напечатанное на ткани, растянутой за углы.

Стекло После применения этого фильтра изображение выглядит как будто сквозь стекло разных типов. При этом эффект стекла можно выбрать или создать собственную поверхность в виде файла Photoshop, а затем ее применить. Предусмотрена возможность изменения значений параметров масштабирования, искажения и гладкости. При применении к файлу средств управления поверхностью следуйте указаниям, приведенным для фильтра "Смещение".

Коррекция дисторсии Фильтр "Коррекция дисторсии" исправляет ряд типичных оптических дефектов: бочкообразные и подушкообразные искажения, виньетирование и хроматическую аберрацию.

Океанские волны Наносит на поверхность изображения беспорядочную рябь, так что оно кажется находящимся под водой.

Дисторсия Сдавливает выделенную область. При положительном значении (вплоть до 100 %) сдвиг выделенной области происходит в направлении к ее центру, при отрицательном (вплоть до -100 %) – от центра.

Полярные координаты Преобразовывает выделенную область, пересчитывая координаты из прямоугольных в полярные и наоборот, согласно выбранным параметрам. Этот фильтр может использоваться для создания цилиндрического анаморфоза (этот художественный прием был популярен в XVIII веке), в котором искаженное изображение кажется нормальным при его рассмотрении в зеркальном цилиндре.


Рябь Создает на выделенной области волнистый узор, напоминающий рябь на поверхности водоема. Если нужен больший контроль над результатом, воспользуйтесь фильтром "Волна". Параметры позволяют настроить количество и размер волн ряби.

Искривление Искажает изображение вдоль кривой. Перетаскивая в поле линию, задайте кривую. Можно настроить положение любой точки на этой кривой. Чтобы превратить кривую в прямую линию, нажмите кнопку "По умолчанию". Кроме того, фильтр позволяет определить способ обработки неискаженных областей.

Сферизация Придает объектам вид трехмерных фигур, обертывая выделенную область вокруг сферической формы, искажая изображение и растягивая его таким образом, чтобы оно соответствовало выбранной кривой.

Скручивание Производит более резкое вращение в центре выделенной области, чем на периферии. При указании угла образуется форма скручивания.

Волна Работает в основном так же, как фильтр "Рябь", но обеспечивает больший контроль. Параметры: число генераторов волн, длина волны (расстояние от одного гребня волны до другого), высота и типы волн: "Синусоидальная" (перекатывающаяся), "Треугольная" или "Квадратная". Параметр "Другой вариант" позволяет применить случайные значения. Есть возможность определить области, не подверженные искажениям.

 Чтобы воспроизвести аналогичные результаты наложения волн на другой выделенной области, выберите "Другой вариант", установите параметр "Число генераторов" в значение 1 и задайте одинаковые минимальные и максимальные значения параметров "Длина волны" и "Амплитуда".

Зигзаг Радиально искажает выделенную область в зависимости от радиуса пикселей в ней. Параметр "Складки" определяет количество смен направлений в зигзаге, идущем от центра выделенной области к ее периферии. Предусмотрена также возможность указать, как должно происходить смещение пикселей: режим "Круги на воде" смещает пиксели в направлении к верхнему левому или нижнему правому углу, режим "От центра" – к центру или от центра выделенной области, а режим "Вокруг центра" производит их вращение вокруг центра.

Фильтры подменю "Шум"

Фильтры подменю "Шум" добавляют или удаляют шум или пиксели со случайно распределенными цветовыми уровнями. Это позволяет сделать выделенную область неотличимой от окружающих пикселей. Фильтры "Шум" дают возможность создавать необычные текстуры или удалять проблемные области (например, пыль и царапины).

Добавить шум Применяет к изображению случайно выбранные пиксели, имитируя эффект съемки на высокочувствительную пленку. Этот фильтр может использоваться также для уменьшения полошения растушеванного выделения и ступенчатого заполнения или для придания большей реалистичности областям, серьезно подвергшимся ретушированию. В число параметров распределения шума входят "Равномерное" и "По Гауссу". Параметр "Равномерное" обеспечивает распределение кодов цвета цветового шума с использованием случайных чисел в диапазоне от 0 до указанного значения, отсчитываемого в положительном или отрицательном направлении, в результате чего создается эффект малозаметных переходов. Вариант "По Гауссу" предусматривает распределение кодов цвета цветового шума в соответствии с конусообразной кривой, создавая эффект пятнистости. Параметр "Монохромный" позволяет применять фильтр только к тоновым элементам изображения, не меняя его цвета.

Ретушь Обнаруживает в изображении края (участки, в которых присутствуют существенные изменения цвета) и производит размытие всей выделенной области, кроме этих краев. В результате такого размытия происходит удаление шума, а детали сохраняются.

Пыль и царапины Уменьшает шум, изменяя характеристики несходных пикселей. Чтобы достичь равновесия между резкостью изображения и удалением дефектов, попробуйте различные комбинации значений параметров "Порог" и "Радиус". Можно также попытаться применить фильтр к выделенным областям изображения. См. также "Применение фильтра "Пыль и царапины"" на странице 427.

Медиана Уменьшает шум в изображении, смешивая значения яркости пикселей в пределах выделенной области. Этот фильтр производит поиск в выделенной области в пределах заданного радиуса таких пикселей, которые имеют близкие значения яркости (при этом не учитываются пиксели, которые слишком сильно отличаются от смежных), после чего значение яркости центрального пиксела заменяется усредненным значением яркости пикселей, обнаруженных в результате поиска. Этот фильтр может применяться для устранения или уменьшения на изображении эффекта движения.

Уменьшить шум При правильном подборе значений параметров для изображения или его отдельных каналов фильтр позволяет уменьшить шум, сохраняя края. См. раздел "Уменьшение шума изображения и артефакты JPEG" на странице 223.

Фильтры подменю "Оформление"

Фильтры подменю "Оформление" повышают резкость выделенной области, объединяя в ячейки пиксели с близкими цветовыми значениями.

Цветные полутона Имитирует эффект применения увеличенного полутонного растра к каждому из каналов изображения. В каждом канале фильтр разделяет изображение на прямоугольные области и заменяет каждый прямоугольник кругом, размер которого пропорционален яркости прямоугольника. См. раздел "Применение фильтра "Цветные полутона"" на странице 428.

Кристаллизация Группирует пиксели в сплошной тон, имеющий форму многоугольника.

Фасет Группирует пиксели со сплошными или похожими цветами в блоки схожих цветов. Этот фильтр позволяет добиться, чтобы отсканированное изображение выглядело так, как будто оно нарисовано вручную, либо преобразовать реалистичное изображение в абстрактную живопись.

Фрагмент Создает в выделенной области четыре копии пикселей, усредняет их, а затем сдвигает друг относительно друга.

Меццо-тинто Превращает изображение в хаотичный узор, состоящий из черных и белых областей, а цветное изображение – в узор, состоящий из полностью насыщенных цветов. Чтобы воспользоваться этим фильтром, в диалоговом окне "Меццо-тинто" выберите растр из меню "Тип".

Мозаика Группирует пиксели в квадратные блоки. В каждом блоке все пиксели имеют один и тот же цвет, а цвет блока представляют цвета выделенной области.

Пуантилизм Разбивает цвет в изображении на беспорядочно расположенные точки, как в пуантилистской живописи. При этом пространство между точками заполняется фоновым цветом.


Фильтры подменю "Рендеринг"

Фильтры подменю "Рендеринг" позволяют создавать в изображении трехмерные формы, облака, рефракцию и имитировать отражения света. Обеспечивается также возможность управлять объектами в трехмерном пространстве, создавать трехмерные объекты (кубы, сферы и цилиндры) и текстурные заливки из файлов изображений в градациях серого для реализации объемных эффектов освещения.

Облака Формирует мягкую облачную фактуру с использованием случайных цветов, которые выбираются в диапазоне между основным и фоновым цветами. Чтобы создать более резкую облачность, при выборе команды меню "Фильтр" > "Рендеринг" > "Облака" удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Применение этого фильтра заменяет данные изображения в активном слое.

Облака с наложением Этот фильтр для получения облачности использует случайные значения, которые изменяются в диапазоне между основным и фоновым цветами. Этот фильтр обеспечивает смешивание данных облака с существующими пикселями – таким же образом, как в режиме "Разница" смешиваются цвета. После первого выбора этого фильтра фрагменты изображения в шаблоне облачности инвертируются. После повторного применения фильтра создаются узоры в виде разветвлений и прожилок, которые напоминают текстуру мрамора. Применение фильтра "Облака с наложением" приводит к замещению данных изображения в активном слое.

Волокна Используя основной и фоновый цвета, формирует вид сплетенных волокон. Для управления изменением цветов используется ползунок "Отклонение" (при малых значениях формируются длинные цветные полосы, большие значения приводят к появлению коротких волокон с более изменчивым распределением цвета). Движок "Интенсивность" управляет видом каждого волокна. При малых значениях этого параметра образуется свободное переплетение, при больших – короткие, свалывшиеся волокна. Нажмите кнопку "Рандомизировать", чтобы изменить внешний вид узора (эту кнопку можно нажимать много раз, до тех пор пока не появится понравившийся вам узор). Применение фильтра "Волокна" приводит к замене данных изображения в активном слое.

 Для расцветки волокон можно попробовать добавить корректирующий слой карты градиента.

Блики Имитирует рефракцию, вызванную попаданием яркого света на линзу камеры. Укажите местоположение центра светорассеяния, щелкнув любое место миниатюры изображения или перетащив туда курсор.

Эффекты освещения Позволяет создавать на RGB-изображениях различные эффекты освещения, комбинируя 17 стилей, три типа и четыре набора свойств освещения. Предусмотрена также возможность для создания объемных эффектов применять текстуры, полученные из файлов изображений в градациях серого (они называются *карты рельефа*), и сохранять собственные стили для использования в других изображениях. См. раздел "Добавление эффектов освещения" на странице 430.

Фильтры подменю "Резкость"

Фильтры подменю "Резкость" позволяют фокусировать расплывчатые изображения, повышая контраст смежных пикселей.

"Резкость" и "Резкость+" Улучшает фокусировку выделенной области и повышает ее четкость. Фильтр "Резкость +" обеспечивает более сильное повышение резкости по сравнению с фильтром "Резкость".

"Резкость на краях" и "Контурная резкость" Находит в изображении области с существенными изменениями цвета и повышает их резкость. Фильтр "Резкость на краях" повышает резкость только краев, сохраняя оставшуюся часть изображения гладкой. Этот фильтр используется для повышения резкости краев без указания каких-либо количественных параметров. Для профессиональной цветокоррекции применяется фильтр "Контурная резкость", который позволяет откорректировать контрастность краев, проводя более светлую и более темную линии по обе стороны от них. В результате этого края становятся более ярко выражены, создавая иллюзию повышения четкости изображения.

Умная резкость Производит повышение резкости изображения, позволяя задать алгоритм и управлять его степенью на подсвеченных и затененных участках. См. раздел "Увеличение резкости с использованием "умной резкости" на странице 224.

См. также

“Корректировка резкости и размытия изображения” на странице 223

Фильтры подменю "Эскиз"

Фильтры подменю "Эскиз" позволяют вводить в изображения текстуры, что часто приводит к появлению эффекта объемности. Эти фильтры позволяют также создавать изображения, которые выглядят как рисунки или произведения искусства. Во многих фильтрах подменю "Эскиз" для перерисовки изображения используются основной и фоновый цвета. Все фильтры подменю "Эскиз" могут быть применены с помощью галереи фильтров.

Рельеф Трансформирует изображение таким образом, что оно кажется вырезанным в виде барельефа с освещением, подчеркивающим фактуру поверхности. Темные области изображения окрашиваются в основной цвет, а светлые – в фоновый.

Мел и уголь Перерисовывает светлые и средние тона сплошным серым фоном среднего тона как нарисованные грубым мелом. Тени заменяются черными диагональными линиями, проведенными углем. Для рисования углем применяется основной цвет, а для рисования мелом – фоновый.

Уголь Создает эффект постеризованного, смазанного изображения. Основные края вырисовываются жирно, а средние тона изображаются в виде наброска с диагональной штриховкой. Уголь отрисовывается основным цветом, а бумага – фоновым.

Хром В результате применения этого фильтра изображение принимает вид полированной хромированной поверхности. Светлые участки выступают наружу, а темные прячутся в глубине отражающей поверхности. После применения фильтра увеличьте контрастность изображения в диалоговом окне "Уровни".

"Волшебный карандаш" Воспроизводит на изображении текстуру густо-темных и чисто-белых карандашей. В этом фильтре для темных областей используется основной цвет, а для светлых – фоновый. Чтобы получить более ярко выраженный эффект, перед применением фильтра замените цвет изображения одним из обычных цветов волшебного карандаша (черным, ярко-коричневым, темно-красным). Чтобы создать приглушенный эффект, замените фоновый цвет белым, добавьте к белому фону часть основного цвета, а затем примените фильтр.

Тушь Для передачи деталей исходного изображения наносит тонкие, линейные чернильные штрихи. Полученный эффект становится особенно выразительным при обработке отсканированных изображений. Фильтр заменяет цвет исходного изображения, при этом для краски используется основной цвет, а для бумаги – фоновый.

Полутоновой узор Имитирует эффект полутонového растра, сохраняя непрерывный диапазон тонов.

Почтовая бумага Создает изображение, которое выглядит как созданное из бумаги ручной работы. Этот фильтр упрощает изображение и комбинирует эффекты фильтров "Текстура" > "Зерно" и "Стилизация" > "Тиснение". Темные области изображения выводятся как отверстия в верхнем слое бумаги, под которыми обнаруживается фоновый цвет.

Ксерокопия Имитирует эффект ксерокопирования изображения. Как правило, копирование крупных темных областей происходит только вдоль их краев, а средние тона преобразуются либо в сплошные черные, либо в сплошные белые.

Гипс Изображение формируется в виде объемной гипсовой отливки, а затем полученный результат расцвечивается с использованием основного и фонового цветов. Темные области становятся выпуклыми, а светлые – вдавленными.

Ретикуляция Имитирует управляемое сжатие и искажение эмульсии пленки, в результате чего изображение кажется скомканным на темных участках и слегка зернистым на светлых.

Линогравюра Упрощает изображение таким образом, что оно кажется созданным с помощью резинового или деревянного штампа. Этот фильтр лучше всего использовать с черно-белыми изображениями.

Рваные края Реконструирует изображение так, что оно кажется составленным из неровных, рваных кусков бумаги, а затем расцвечивает его с использованием основного и фонового цветов. Этот фильтр особенно удобен для обработки текста или высококонтрастных объектов.

Мокрая бумага Результат применения этого фильтра выглядит как пятнистые мазки, нанесенные на волокнистую, влажную бумагу, в результате чего краски текут и смешиваются.

Фильтры подменю "Стилизация"

Фильтры подменю "Стилизация" производят смещение пикселей, а также поиск и усиление контраста в изображении, создавая в выделенной области эффект живописи или импрессионизма. После применения фильтров "Выделение краев", "Трассировка контура" и других фильтров, подчеркивающих края, можно применить команду "Инверсия", чтобы выделить цветными линиями края в цветном изображении (или белыми линиями в градациях серого).

Диффузия Переставляет пиксели в выделенной области таким образом, чтобы смягчить фокус в соответствии с выбранным режимом: "Нормальный" предусматривает перемещение пикселей случайным образом (без учета значений цвета), "Только замена темным" заменяет пиксели со светлыми цветами пикселями с темными цветами, а "Осветление" заменяет пиксели с темными цветами пикселями со светлыми цветами. В режиме "Анизотропный" происходит перестановка пикселей в направлении наименьшего изменения цвета.

Тиснение В результате применения этого фильтра выделенная область кажется приподнятой или штампованной. Это достигается преобразованием цвета заливки в серый и подчеркиванием краев с использованием цвета исходной заливки. В число параметров входят угол тиснения (от -360° для вдавливания поверхности до $+360^\circ$ для ее поднятия), высота и значение в процентах, определяющее число цветов в выделенной области (от 1 до 500 %). Чтобы сохранить цвета и детали, после применения этого фильтра вызовите команду "Ослабить".

Экструзия Придает выделенной области или слою трехмерную текстуру. См. раздел "Применение фильтра "Экструзия"" на странице 428.

Выделение краев Выявляет области изображения с заметно выраженными переходами и подчеркивает края. Как и фильтр "Трассировка контура", этот фильтр выделяет края изображения темными линиями на белом фоне и может применяться для создания рамки вокруг изображения.

Свечение краев Выявляет края цветовых участков и добавляет к ним свечение наподобие неоновое. Этот фильтр может применяться кумулятивно.

Соляризация Смешивает негативное и позитивное изображения по аналогии с фотографической соляризацией, когда отпечаток фотографии во время проявки на короткое время выставляется на свет.

Фрагменты Разбивает изображение на фрагменты, создавая смещение между выделенной областью и ее первоначальным положением. Заполнение областей между фрагментами может производиться фоновым цветом, основным цветом, инверсной или исходной версией изображения (в последнем случае мозаичная версия помещается над оригиналом, а между краями фрагментов видно исходное изображение).

Трассировка контура Находит переходы между основными областями с одинаковой яркостью и тонко очерчивает их в каждом цветовом канале. Полученный эффект похож на линии на контурной карте. См. раздел "Применение фильтра "Трассировка контура"" на странице 429.

Ветер Вводит в изображение мелкие горизонтальные линии, создавая эффект воздействия ветра. Этот фильтр поддерживает следующие методы: "Ветер", "Ураган" (более ярко выраженный эффект воздействия ветра) и "Колебания" (со смещением линий на изображении).

Фильтры подменю "Текстура"

Фильтры подменю "Текстура" позволяют создать впечатление глубины и материальности или придать изображению более естественный вид.

Краклеюры Наносит изображение на выпуклую рельефную гипсовую поверхность, создавая тонкую сеть трещин, которые повторяют контуры изображения. Этот фильтр позволяет создавать эффекты тиснения с применением изображений, которые содержат широкий диапазон цветов или градаций серого.

Зерно Добавляет текстуру к изображению, имитируя применение различных типов зерна ("Обычный", "Мягкий", "Брызги", "Комки", "Контрастный", "Увеличенные", "Пунктирные", "Горизонтальные", "Вертикальные" и "Пятна"), которые представлены в меню "Тип зерна".

Мозаика В результате применения этого фильтра изображение кажется составленным из небольших осколков или плиток, промежутки между которыми залиты жидким раствором (в отличие от него фильтр "Оформление" > "Мозаика" разбивает изображение на разноцветные блоки пикселей).

Цветная плитка Разбивает изображение на квадраты, заполненные цветом, преобладающим в этой области изображения. Этот фильтр случайным образом уменьшает или увеличивает глубину плитки, отражая наличие светлых и темных участков.

Витраж Перерисовывает изображение в виде одноцветных смежных ячеек, обведенных основным цветом.

Текстуризатор Применяет к изображению выбранную или созданную текстуру.

Фильтры подменю "Видео"

Подменю "Видео" содержит фильтры "Цвета NTSC" и "Устранение чересстрочной развертки".

Устранение чересстрочной развертки Сглаживает изображение, полученное из видеозаписи, удаляя нечетные или четные строки развертки. Удаляемые строки могут быть заменены дублированием или интерполяцией.

Цвета NTSC Сокращает цветовой охват до приемлемого для воспроизведения по телевидению, что позволяет предотвратить перепокрытие перенасыщенных цветов с одних строк телевизионной развертки на другие.

Фильтры подменю "Другие"

В подменю "Другие" представлены фильтры, позволяющие создавать собственные фильтры, использовать их для изменения масок, сдвигать выделенную область в изображении и быстро выполнять коррекцию цвета.

Заказной Позволяет разработать собственный эффект фильтра. Фильтр "Заказной" позволяет корректировать значения яркости каждого пиксела в изображении в соответствии с предопределенной математической операцией, которая называется *сверткой*. Каждому пикселу присваивается новое значение с учетом значений окружающих. Эта операция подобна вычислениям "Сложить" и "Вычесть" для каналов.

Созданные заказные фильтры могут быть сохранены и использованы для обработки в Photoshop других изображений. См. раздел "Создание фильтра "Заказной"" на странице 429.

Цветовой контраст Сохраняет детализацию краев в пределах указанного радиуса, где возникают резкие переходы цветов, подавляя остальную часть изображения (при значении радиуса в 0,1 пиксела сохраняются только граничные пикселы). Применение этого фильтра приводит к удалению из изображения деталей с низкой линиатурой и к созданию эффекта, противоположного применению фильтра "Размытие по Гауссу".

Перед использованием команды "Порог" или преобразованием изображения в битовое рекомендуется применить к однотонному изображению фильтр "Цветовой контраст". Этот фильтр поможет извлечь из отсканированных изображений штриховую основу и крупные черно-белые области.

"Максимум" и "Минимум" Эти фильтры применяются для модификации масок. Фильтр "Максимум" создает эффект применения *стягивания*, при котором белые области расширяются, а черные сжимаются. Фильтр "Минимум" создает эффект применения *рассеивания*, при котором черные области расширяются, а белые сжимаются. Как и фильтр "Медиана", фильтры "Максимум" и "Минимум" обрабатывают в выделенной области отдельные пикселы. Они заменяют значение яркости текущего пиксела самым высоким или самым низким значением яркости окружающих пикселов в пределах указанного радиуса.

Смещение Перемещает выделенную область по горизонтали или по вертикали на указанную величину, оставляя пустое пространство в том месте, где первоначально находилась выделенная область. Пустую область можно заполнить текущим цветом фона, другой частью изображения или произвольно выбранным заполнением, если выделенная область находится рядом с краем изображения.

Фильтры подменю "Водяной знак"

Фильтры подменю "Водяной знак" внедряют в изображение цифровые водяные знаки, предназначенные для хранения информации об авторских правах.

См. также

"Добавление цифровой информации об авторских правах" на странице 507

Перспектива

Функция "Исправление перспективы" позволяет сохранять правильную перспективу при редактировании изображений, содержащих уходящие в пространство плоскости (например, стены здания или стороны прямоугольных объектов).

См. также

"Работа с функцией "Исправление перспективы"" на странице 245

Применение определенных фильтров

Загрузка изображений и текстур для фильтров

В некоторых фильтрах для применения предусмотренных в них эффектов загружаются и используются другие изображения: текстуры, схемы искривления и др. К этой категории относятся следующие фильтры: "Волшебный карандаш", "Смещение", "Стекло", "Эффекты освещения", "Пастель", "Текстурный фон", "Текстуризатор", "Рисование на обороте" и "Заказной". Но не во всех этих фильтрах загрузка изображений или текстур осуществляется одинаково.

- 1 Выберите нужный фильтр из соответствующего подменю.
- 2 В диалоговом окне фильтра во всплывающем меню "Текстура" выберите "Загрузить текстуру", а затем найдите и откройте изображение, содержащее текстуру.

Все текстуры должны храниться в формате Photoshop. Большинство фильтров берут из файла только информацию, относящуюся к градациям серого.

Задание параметров управления текстурой и поверхностью стекла

Фильтры "Пастель", "Рисование на обороте", "Стекло", "Волшебный карандаш" и "Текстуризатор" позволяют задавать параметры текстурирования. В результате применения этих параметров создается изображение, которое выглядит так, как будто оно нарисовано на холсте или кирпичной кладке либо рассматривается сквозь стеклянный блок или стекло с морозным узором.

- 1 В меню "Фильтр" выберите "Имитация" > "Пастель", "Имитация" > "Рисование на обороте", "Искажение" > "Стекло", "Эскиз" > "Волшебный карандаш" или "Текстура" > "Текстуризатор".
- 2 В параметре "Текстура" укажите тип текстуры или нажмите "Загрузить текстуру", выбрав файл Photoshop.
- 3 Перетаскивая ползунок "Масштаб", можно менять размер рисунка текстуры.
- 4 Перетаскивая ползунок "Рельеф" (если он доступен), можно корректировать глубину поверхности текстуры.
- 5 Выберите "Инверсия", чтобы инвертировать в текстуре темные и светлые участки.
- 6 Если доступен параметр "Направление света", укажите направление, с которого на текстуру падает свет.

Определение неискаженных областей

Фильтры "Смещение", "Искривление" и "Волна" в подменю "Искажение" и фильтр "Сдвиг" в подменю "Другие" позволяют трактовать области как не определенные фильтром (или не защищенные фильтром) следующим образом.

Вставить отсеченные фрагменты Заполняет неопределенное пространство содержимым, взятым с противоположного края изображения.

Повторить граничные пиксели Распространяет цвета пикселей, находящихся вдоль края изображения, в указанном направлении. Применение этого параметра может привести к полошению, если граничные пиксели имеют разные цвета.

Заполнить фоновым цветом (только фильтр "Сдвиг") Заполняет выбранную область текущим фоновым цветом.

Применение фильтра "Пыль и царапины"

- 1 Выберите пункт "Фильтр" > "Шум" > "Пыль и царапины".
- 2 В случае необходимости измените коэффициент масштабирования в области просмотра, пока не станет видимой область, содержащая шум.
- 3 Передвиньте ползунок "Порог" влево до значения 0, чтобы отключить это значение и получить возможность исследовать все пиксели в выделенной области или изображении.

Значение параметра "Порог" определяет, насколько несхожими должны быть пиксели для того, чтобы они были удалены.

Примечание. Ползунок "Порог" обеспечивает больший контроль для значений в диапазоне от 0 до 128 (наиболее широко применяемый диапазон для изображений), чем для значений от 128 до 255.

- 4 Передвигайте ползунок "Радиус" влево или вправо или введите в текстовом поле значение от 1 до 16 пикселей. Значение параметра "Радиус" определяет размер области, в которой осуществляется поиск пикселей с несходными характеристиками.

При увеличении радиуса изображение становится более размытым. Используйте наименьшее значение, при котором устраняются дефекты.

- 5 Увеличивайте порог постепенно, вводя все большее и большее значение или перетаскивая ползунок, пока не будет достигнуто максимально возможное значение, при котором устраняются дефекты.

Применение фильтра "Смещение"

Фильтр "Смещение" сдвигает выделенную область с использованием значения цвета из схемы искривления. Значение 0 определяет максимальный отрицательный сдвиг, значение 255 – максимальный положительный, а значение 128 (серый цвет) соответствует нулевому сдвигу. Если схема искривления содержит только один канал, то изображение сдвигается по диагонали, определяемой горизонтальным и вертикальным коэффициентами масштабирования. Если же схема искривления имеет больше одного канала, то первый канал управляет сдвигом по горизонтали, а второй – сдвигом по вертикали.

Фильтр создает схемы искривления с использованием сведенного файла, сохраненного в формате Adobe Photoshop (кроме изображений в битовом режиме). Можно также воспользоваться файлами, находящимися в папке Plug-Ins/Displacement Maps, в каталоге установки Photoshop.

- 1 Выберите пункт "Фильтр" > "Искажение" > "Смещение".
- 2 Введите масштаб, соответствующий величине смещения.
Если горизонтальный и вертикальный масштаб равны 100 %, то наибольший сдвиг составляет 128 пикселей (поскольку применение среднего значения, соответствующего серому цвету, соответствует отсутствию сдвига).
- 3 Если схема искривления имеет не тот же размер, что и выделенная область, то укажите, каким образом должно быть установлено соответствие между схемой и изображением: "Растянуть" (изменить размеры схемы) или "Мозаика" (заполнить выделенную область, повторяя схему в виде узора).
- 4 Выберите "Вставить отсеченные фрагменты" или "Повторить граничные пиксели", чтобы определить, каким образом должна проводиться обработка неискаженных областей изображения.
- 5 Нажмите кнопку "ОК".
- 6 Выберите и откройте схему искривления. К изображению будет применено соответствующее искажение.

Применение фильтра "Цветные полутона"

- 1 Выберите пункт "Фильтр" > "Оформление" > "Цветные полутона".
- 2 Введите значение максимального радиуса полутоновой точки в пикселях (от 4 до 127).
- 3 Введите значение угла растра (угол отклонения точки от истинной горизонтали) для одного или нескольких каналов.
 - Для изображений в градациях серого используется только канал 1.
 - Для RGB-изображений используются каналы 1, 2 и 3, которые соответствуют красному, зеленому и синему каналам.
 - Для изображений CMYK используются все четыре канала, которые соответствуют голубому, пурпурному, желтому и черному каналам.
- 4 Нажмите кнопку "ОК".

Применение фильтра "Экструзия"

- 1 Выберите пункт "Фильтр" > "Стилизация" > "Экструзия".

- 2 Выберите тип объемности.
 - Параметр "Блоки" создает объекты с квадратной лицевой и четырьмя боковыми сторонами. Чтобы заполнить лицевую сторону каждого блока средним цветом блока, выберите "Закрасить лицевые грани". Чтобы заполнить лицевую сторону изображением, снимите выделение с элемента "Закрасить лицевые грани".
 - Параметр "Пирамиды" создает объекты с четырьмя треугольными сторонами, которые встречаются в одной точке.
- 3 Чтобы определить длину всех сторон основания, введите в текстовом поле "Размер" значение от 2 до 255 пикселей.
- 4 Чтобы указать, насколько далеко выступающим из экрана должен казаться самый высокий из объектов, введите в текстовом поле "Глубина" значение от 1 до 255.
- 5 Выберите параметр определения глубины.
 - В режиме "Случайная" каждому блоку или пирамиде присваивается случайное значение глубины.
 - В режиме "По яркости" каждому объекту присваивается значение глубины, соответствующее его яркости: яркие объекты выступают больше темных.
- 6 Выберите параметр "Маскировать неполные блоки", чтобы скрыть любые объекты, выходящие за пределы выделенной области.

Применение фильтра "Трассировка контура"

- 1 Выберите пункт "Фильтр" > "Стилизация" > "Трассировка контура".
- 2 Выберите параметр "Край", чтобы обозначить в выделении отдельные области. В режиме "Снизу" контуром обводятся области, в которых цветовые значения пикселей находятся ниже указанного уровня, а режим "Сверху" позволяет выделить контуром области, в которых цветовые значения пикселей превышают этот уровень.
- 3 Введите порог ("Тоновый уровень") оценки цветовых значений (тонового уровня) от 0 до 255. Поэкспериментируйте, чтобы определить, какие значения лучше всего подчеркнут детали изображения. Палитра "Информация" в режиме градаций серого позволяет выяснить цветовое значение, за которым необходимо проследить. После этого введите необходимое значение в текстовом поле "Тоновый уровень".

См. также

“Работа с палитрой "Инфо"” на странице 40

Создание фильтра "Заказной"

- 1 Выберите пункт "Фильтр" > "Другие" > "Заказной". В диалоговом окне "Заказной" отображается сетка текстовых полей для ввода числовых значений.
- 2 Выберите центральное текстовое поле, которое представляет вычисляемый пиксел. Введите значение, на которое необходимо умножить значение яркости этого пиксела (от -999 до +999).
- 3 Выберите текстовое поле, представляющее смежный пиксел. Введите значение, на которое необходимо умножить значение яркости пиксела в этой позиции.

Например, чтобы умножить на два значение яркости пиксела, находящегося непосредственно справа от текущего, введите в текстовом поле, расположенном непосредственно справа от центрального текстового поля, значение 2.
- 4 Повторите шаги 2 и 3 для всех пикселей, которые должны быть включены в операцию. Вводить значения во все текстовые поля не обязательно.
- 5 В параметре "Масштаб" введите значение, на которое необходимо разделить сумму значений яркостей пикселей, включенных в вычисление.
- 6 В параметре "Сдвиг" введите значение, которое должно быть добавлено к результату вычисления масштаба.
- 7 Нажмите кнопку "ОК". Фильтр "Заказной" применяется последовательно к каждому пикселу изображения.

Для сохранения и повторного использования заказного фильтра предназначены кнопки "Сохранить" и "Загрузить".


Добавление эффектов освещения

Применение фильтра "Эффекты освещения"

Фильтр "Эффекты освещения" позволяет создавать в RGB-изображениях различные эффекты освещения. Предусмотрена также возможность применять для создания объемных эффектов текстуры, полученные из файлов изображений в градациях серого (они называются *карты рельефа*), а также сохранять собственные стили для использования в других изображениях.

Примечание. Фильтр "Эффекты освещения" может применяться только к изображениям RGB.

- 1 Выберите пункт "Фильтр" > "Рендеринг" > "Эффекты освещения".
- 2 В параметре "Стиль" выберите необходимый стиль.
- 3 В параметре "Источник" выберите тип источника света. Если используется несколько источников света, любой из них можно включить и выключить, устанавливая и снимая отметку с элементов "Вкл".
- 4 Чтобы изменить цвет источника света, щелкните палитру цветов в области "Источник" диалогового окна. Открывается палитра цветов, выбранная в разделе "Основные" подменю "Установки".
- 5 Чтобы задать свойства света, соответствующим ползунком отрегулируйте следующие параметры:

Глянец	Определяет, насколько сильно поверхность отражает свет (по аналогии с поверхностью листа фотобумаги), от матовой (низкий коэффициент отражения) до гладкой (высокий коэффициент отражения).
Материал	Определяет, какой цвет в большей степени присутствует в отраженном свете: цвет падающего света или цвет объекта, на который он падает. Значение "Пластик" указывает, что в отраженном свете должен присутствовать цвет падающего света, а значение "Металл" говорит о том, что в отраженном свете должен быть представлен цвет объекта.
Экспозиция	Увеличивает (положительные значения) или уменьшает (отрицательные значения) интенсивность света. При значении 0 интенсивность света остается неизменной.
Среда	<p>Рассеивает свет, как если бы он смешивался с другим (солнечным или флуоресцентным) светом в помещении. Чтобы использовать только источник освещения, выберите значение 100, а чтобы его удалить, выберите значение -100. Чтобы изменить цвет окружающего света, щелкните палитру цветов и воспользуйтесь открывшейся палитрой цвета.</p> <p> Чтобы продублировать источник света, перетащите его в пределах окна просмотра, удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).</p>

- 6 Для использования текстурной заливки выберите канал для параметра "Текстурный канал".

Типы эффектов освещения

Предусмотрена возможность выбора из нескольких типов источников света.

Лампочка Излучает свет во всех направлениях из точки, находящейся непосредственно над изображением, по аналогии с тем, как светит лампочка над листом бумаги.

Дневной свет Излучает свет издалека (как солнце), поэтому угол падения света не изменяется.

Прожектор Излучает пучок света эллиптической формы. Линия в окне просмотра определяет направление и угол света, а рукоятки – края эллипса.

Настройка света "Лампочка"

- 1 Выберите пункт "Фильтр" > "Рендеринг" > "Эффекты освещения".
- 2 В параметре "Источник" выберите "Лампочка".
- 3 Настройте свет.
 - Чтобы переместить источник света, перетащите кружок в центре.
 - Чтобы изменить размер источника света (по аналогии с приближением и удалением источника света), перетащите одну из рукояток, определяющих края эффекта.

Настройка дневного света в окне просмотра

- 1 Выберите пункт "Фильтр" > "Рендеринг" > "Эффекты освещения".
- 2 В параметре "Источник" выберите "Дневной свет".
- 3 Настройте свет.
 - Чтобы переместить источник света, перетащите кружок в центре.
 - Чтобы изменить направление освещения, перетаскивайте рукоятку в конце линии и задайте требуемый угол падения света. Чтобы оставить высоту источника света (длину линии) неизменной, удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
 - Чтобы изменить высоту источника света, перетаскивайте рукоятку, находящуюся в конце линии. При уменьшении длины линии свет становится более ярким, а при увеличении – менее интенсивным. Если линия очень коротка, излучается чистый белый свет, а если линия имеет очень большую длину, свет исчезает. Чтобы угол оставался постоянным и только изменялась высота источника света (длина линии), при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу "Shift".

Настройка света прожектора в окне просмотра

- 1 Выберите пункт "Фильтр" > "Рендеринг" > "Эффекты освещения".
- 2 В параметре "Источник" выберите "Прожектор".
- 3 Настройте свет.
 - Чтобы переместить источник света, перетащите кружок в центре.
 - Чтобы увеличить угол падения света, перетащите рукоятку так, чтобы сделать линию короче. Для уменьшения угла падения света перетащите рукоятку так, чтобы сделать линию длиннее.
 - Чтобы растянуть эллипс или повернуть источник света, перетащите за одну из рукояток. Чтобы угол оставался постоянным и изменялся только размер эллипса, при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу "Shift". Чтобы размер оставался постоянным и изменялся только угол или направление луча прожектора, при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
 - Чтобы установить фокусировку света (или интенсивность света прожектора) и отрегулировать степень заполнения эллипса светом, перемещайте ползунок "Интенсивность": при полной интенсивности (значение 100) свет становится самым ярким, при значении интенсивности около 50 освещенность считается нормальной, при отрицательной интенсивности свет тускнеет, при интенсивности –100 свет полностью исчезает. Для контроля над тем, какая часть эллипса заполняется светом, предназначен ползунок "Фокус".

Стили "Эффекты освещения"

Меню "Стиль" в диалоговом окне "Эффекты освещения" позволяет выбрать один из 17 стилей освещения. Предусмотрена также возможность создать собственный стиль освещения, задав дополнительные источники света в параметре "По умолчанию". Фильтр "Эффекты освещения" требует применения по крайней мере одного источника освещения. В один момент времени допускается редактирование характеристик только одного источника освещения, но для создания эффекта используются и все дополнительно введенные.

Прожектор на 2 часа Желтый прожектор со средней (17) интенсивностью и широкой (91) фокусировкой.

Синяя лампочка Синяя верхняя лампа с полной (85) интенсивностью и без фокусировки.

Круг света Четыре прожектора. Белый имеет полную (100) интенсивность и концентрированную (8) фокусировку. Желтый имеет сильную интенсивность (88) и концентрированную (3) фокусировку. Красный имеет среднюю (50) интенсивность и концентрированную (0) фокусировку. Синий имеет полную (100) интенсивность и среднюю (25) фокусировку.

Перекрестие Белый прожектор со средней (35) интенсивностью и широкой (69) фокусировкой.

Перекрестие вниз Два белых прожектора со средней (35) интенсивностью и широкой (100) фокусировкой.

По умолчанию Белый прожектор со средней интенсивностью и широкой фокусировкой.

Five Lights Down/Five Lights Up Пять прожекторов, направленных вниз или вверх, с полной (100) интенсивностью и широкой (60) фокусировкой.

Фонарик Желтая лампочка со средней (46) интенсивностью.

Заливающий свет Белый прожектор со средней (35) интенсивностью и широкой (69) фокусировкой.

Параллельно направленный Направленный синий дневной свет с полной (98) интенсивностью и без фокусировки.

Источники света RGB Красный, синий и зеленый источники света, которые излучают свет со средней (60) интенсивностью и широкой (96) фокусировкой.

Мягкий направленный свет Два направленных источника света, белый и синий, без фокусировки. Белый источник света имеет слабую (20) интенсивность. Синий источник света имеет среднюю (67) интенсивность.

Мягкая лампочка Мягкая лампочка со средней (50) интенсивностью.

Мягкий прожектор Белый прожектор с полной (98) интенсивностью и широкой (100) фокусировкой.

Три вниз Три белых прожектора со слабой (35) интенсивностью и широкой (96) фокусировкой.

Тройной прожектор Три прожектора с небольшой (35) интенсивностью и широкой (100) фокусировкой.

Добавление или удаление источника света

❖ В диалоговом окне "Эффекты освещения" выполните одно из следующих действий.

- Чтобы добавить источник света, перетащите в область просмотра значок источника света, находящийся в нижней части диалогового окна. В случае необходимости повторите эту операцию (допускается не более 16 источников света).
- Чтобы удалить источник света, перетащите источник света за его кружок в центре на значок "Удалить", находящийся в нижней правой части окна просмотра.

Создание, сохранение или удаление стиля "Эффекты освещения"

❖ В диалоговом окне "Эффекты освещения" выполните одно из следующих действий.

- Чтобы создать стиль, в параметре "Стиль" выберите "По умолчанию" и перетащите в область просмотра значок лампочки, находящийся в нижней части диалогового окна. В случае необходимости повторите эту операцию (допускается не более 16 источников света).
- Чтобы сохранить стиль, нажмите "Сохранить", присвойте стилю имя, а затем нажмите кнопку "ОК". Сохраненные стили включают все значения параметров для каждого источника света и отображаются в меню "Стиль" каждый раз, когда открывается изображение.
- Чтобы удалить стиль, выделите его, а затем нажмите "Удалить".

Использование элемента "Текстурный канал" в диалоговом окне "Эффекты освещения"

Параметр "Текстурный канал" в диалоговом окне "Эффекты освещения" позволяет управлять эффектами освещения с использованием изображений в градациях серого (они называются *карты рельефа*), которые добавляются к изображению в качестве альфа-каналов. Предусмотрена возможность добавить к изображению в качестве альфа-канала любое изображение в градациях серого или создать новый альфа-канал и добавить к нему текстуру. Для создания эффекта тиснения текста используйте канал с белым текстом на черном фоне (или наоборот).

- 1** В случае необходимости добавьте альфа-канал к обрабатываемому изображению. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы использовать текстуру на основе другого изображения (например, ткани или воды), преобразуйте это изображение в градации серого, затем перетащите канал в градациях серого из другого изображения в текущее.
 - Перетащите существующий альфа-канал из другого изображения в текущее.
 - Создайте альфа-канал в обрабатываемом изображении, а затем добавьте к нему текстуру.
- 2** В диалоговом окне "Эффекты освещения" выберите канал в меню "Текстурный канал": либо добавленный альфа-канал, либо красный, зеленый или синий канал изображения.
- 3** Выберите "Белый над черным", чтобы приподнять белые участки изображения канала над поверхностью. Снимите выделение с этого параметра, чтобы приподнять темные участки.
- 4** Чтобы изменить текстуру, перемещайте ползунок "Рельеф" от значения "Плоский" (0) до значения "Выпуклый" (100).

См. также

“Создание и редактирование масок альфа-канала” на странице 296

Глава 14: Текст

Текст в Photoshop состоит из векторных текстовых контуров – определяемых математическими методами фигур, которые описывают буквы, цифры и символы *гарнитуры шрифта*. Многие гарнитуры шрифта доступны в нескольких форматах. Из них наиболее распространены шрифты Type 1 (называемые также шрифтами PostScript), TrueType, OpenType, New CID и незащищенный CID (только для японского языка). Photoshop сохраняет векторные текстовые контуры и использует их при изменении масштаба или размера текста, сохранении файлов PDF или EPS и при печати изображения на принтере PostScript. Это позволяет вне зависимости от разрешения выводить текст с очень четкими краями.

Создание текста

О тексте и текстовых слоях

При создании текста в палитру "Слой" добавляется новый текстовый слой.

Важная информация: Текстовые слои не создаются для изображений в многоканальном и битовом режимах, а также в режиме индексированных цветов, поскольку эти режимы не поддерживают слои. В них текст появляется на заднем плане как растрованный.

После создания текстового слоя можно редактировать его и применять к нему команды слоев:

При внесении в текстовый слой изменений, которые потребуют его растривания, Photoshop преобразует векторные контуры текста в пиксели. После растривания текст не содержит векторных контуров и его нельзя редактировать как текст. См. раздел "Растривание текстовых слоев" на странице 441.

Следующие изменения, внесенные в текстовый слой, сохраняют возможность его редактирования:

- изменение ориентации текста;
- применение сглаживания краев;
- преобразование между началом набора и типом абзаца;
- создание рабочего контура из текста;
- Применение команд трансформирования из меню "Редактирование", кроме команд "Перспектива" и "Искажение".

Примечание. Для трансформирования части текстового слоя его надо сначала растривать.

- Использование стилей слоя.
- Комбинации клавиш для заполнения см. в разделе "Клавиши для раскраски объектов" на странице 692.
- Деформация текста в соответствии с различными фигурами.

См. также

"Создание и редактирование текста по контуру" на странице 461


"Отображение и настройка параметров иероглифического письма" на странице 466

"Редактирование текста" на странице 437

Ввод текста

Существует три способа создания текста: в начале набора, в типе абзаца и вдоль контура.

- *Начало набора* представляет собой горизонтальную или вертикальную строку текста, начинающуюся в том месте изображения, где произведен щелчок мышью. Ввод текста в начале набора представляет собой верный способ добавить к изображению несколько слов.
- *Тип абзаца* для управления потоком символов использует границы (либо по горизонтали, либо по вертикали). Ввод текста таким способом удобен тогда, когда нужно создать несколько абзацев текста (например при подготовке брошюры).



Текст вводится в начале набора (сверху) и в ограничительной рамке (снизу)

- Текст по контуру располагается вдоль края открытого или закрытого контура. При вводе текста по горизонтали символы появляются вдоль контура перпендикулярно нижней линии шрифта. При вводе текста по вертикали символы появляются вдоль контура параллельно нижней линии шрифта. В любом случае размещение текста следует направлению, в котором точки добавлялись к контуру.

Если введено больше текста, чем может уместиться в границах абзаца или вдоль контура, на месте маркера в углу границы абзаца или в узловой точке в конце контура появляется небольшой прямоугольник или круг, содержащий внутри символ "плюс" (+).

Щелчок изображения инструментом "Текст" переводит этот инструмент в режим редактирования. В этом режиме доступен ввод и изменение символов, а также другие команды из разных меню. Однако для некоторых операций необходимо сначала выполнить изменения в текстовом слое. Чтобы выяснить, находится ли инструмент "Текст" в режиме редактирования, посмотрите на панель параметров. Если на ней есть кнопки "Применить текущую правку" ✓ и "Отменить всю текущую правку" Ⓞ, значит инструмент "Текст" работает в режиме редактирования.

См. также

“Об инструментах” на странице 27

“Создание и редактирование текста по контуру” на странице 461

Ввод начала набора

При вводе текста в начале набора каждая строка текста независима. Она расширяется и сжимается при редактировании, однако переход на следующую строку при этом не происходит. Вводимый текст появляется в новом текстовом слое.

- 1 Выберите инструмент "Горизонтальный текст" **T** или "Вертикальный текст" **⌵T**.
- 2 Щелкните изображение, чтобы установить курсор вставки текста. Небольшая линия, проходящая через I-образный курсор, отмечает нижнюю линию шрифта для текста (воображаемую линию, на которую ложатся символы). Для вертикального текста нижняя линия шрифта отмечает центральную ось символов.
- 3 Выберите дополнительные параметры текста на панели параметров, палитре "Символ" или палитре "Абзац".
- 4 Введите символы. Чтобы начать новую строку, нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS).

Примечание. Можно также трансформировать начало набора, находясь в режиме редактирования. Нажмите и удерживайте клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS). Вокруг текста появится ограничительная рамка. Можно захватить маркер, чтобы изменить масштаб или наклон текста. Ограничительную рамку можно также вращать.

- 5 После окончания ввода и редактирования текста выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Применить" ✓ на панели параметров.

- Нажмите кнопку "Ввод" в цифровой части клавиатуры.
- Нажмите сочетание клавиш "Ctrl" и "Ввод" (Windows) или "Command" и "Return" (Mac OS).
- Выберите из палитры инструментов любой инструмент. Щелкните палитру "Слои", "Каналы", "Контуры", "Операции", "История" или "Стили", или же выберите любую доступную команду меню.

Ввод типа абзаца

При вводе типа абзаца текст переносится на новую строку таким образом, чтобы уместиться в ограничительной рамке. Можно ввести несколько абзацев и выбрать параметр выключки абзацев.

Можно изменить размеры ограничительной рамки, в результате текст изменит свое расположение в выровненном прямоугольнике. Можно настроить ограничительную рамку при вводе текста или после того, как будет создан текстовый слой. При помощи ограничительной рамки можно также вращать, изменять масштаб или наклон текста.

- 1 Выберите инструмент "Горизонтальный текст" **T** или "Вертикальный текст" **!T**.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите курсор мыши по диагонали, чтобы задать ограничительную рамку для текста.
 - При щелчке или перетаскивании удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), чтобы вызвать диалоговое окно "Размер текстового блока". Введите значения ширины и высоты и нажмите кнопку "ОК".
- 3 Выберите дополнительные параметры текста на панели параметров, палитре "Символ", палитре "Абзац" или в меню "Слой" > "Текст".
- 4 Введите символы. Чтобы начать новый абзац, нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS). Если введено больше текста, чем может уместиться в ограничительной рамке, в ней появится значок переполнения **⏏**.
- 5 При желании измените размеры, поверните или наклоните ограничительную рамку.
- 6 Произведите выполнение текстового слоя одним из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Применить" **✓** на панели параметров.
 - Нажмите кнопку "Ввод" в цифровой части клавиатуры.
 - Нажмите сочетание клавиш "Ctrl" и "Ввод" (Windows) или "Command" и "Return" (Mac OS).
 - Выберите из палитры инструментов любой инструмент. Щелкните палитру "Слои", "Каналы", "Контуры", "Операции", "История" или "Стили" или же выберите любую доступную команду меню.


Вводимый текст появляется в новом текстовом слое.

Изменение размера или трансформация ограничительной рамки текста

- ❖ Отображение маркеров ограничительной рамки типа абзаца. При активном инструменте "Текст" **T** выберите текстовый слой в палитре "Слои" и щелкните в изображении область размещения текста.

Примечание. Можно также трансформировать начало набора, находясь в режиме редактирования. Удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), и вокруг текста появится ограничительная рамка.

- Чтобы изменить размеры ограничительной рамки, установите курсор на ее границу (курсор примет форму двойной стрелки **↔**) и перетащите границу. Чтобы сохранить пропорции ограничительной рамки, удерживайте нажатой при этом клавишу "Shift".
- Для вращения ограничительной рамки поместите курсор за ее пределами (курсор принимает форму изогнутой двунаправленной стрелки **↻**) и перетащите рамку. Чтобы сделать поворот дискретным по 15°, удерживайте нажатой клавишу "Shift". Чтобы изменить центр вращения, перетащите при нажатой клавише "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS) центр вращения на новое место. Центр вращения может находиться и за пределами ограничительной рамки.
- Чтобы наклонить ограничительную рамку, при нажатой клавише "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS) перетащите один из средних маркеров. Курсор превращается в стрелку **↗**.



Наклон текста с помощью ограничительной рамки

- Чтобы изменить масштаб текста при изменении размеров ограничительной рамки, при перетаскивании углового маркера удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
- Чтобы изменить размер ограничительной рамки из центральной точки, при перетаскивании углового маркера удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Преобразование между началом набора и типом абзаца

Чтобы выровнять текст в ограничительной рамке, можно преобразовать начало набора в тип абзаца. И наоборот, чтобы сделать каждую строку текста независимой от других, можно преобразовать тип абзаца в начало набора. При преобразовании из типа абзаца в начало набора в конец каждой строки текста добавляется символ возврата каретки (за исключением последней строки).

- 1 Выберите текстовый слой в палитре "Слой".
- 2 Выберите меню "Слой" > "Текст" > "Преобразовать в короткий текст" или "Слой" > "Текст" > "Преобразовать в блочный текст".

Примечание. При преобразовании типа абзаца в начало набора все символы, выходящие за пределы ограничительной рамки, удаляются. Чтобы избежать этого, перед началом преобразования настройте ограничительную рамку так, чтобы весь текст был виден.

Редактирование текста

Редактирование текста

- 1 Выберите инструмент "Горизонтальный текст" **T** или "Вертикальный текст" **!T**.
- 2 Выберите текстовый слой в палитре "Слой" или щелкните текст на изображении (также будет выбран текстовый слой).
- 3 Поместите курсор вставки в текст и выполните одно из следующих действий.
 - Щелкните, чтобы установить курсор вставки.
 - Выделите один или несколько символов, которые необходимо редактировать.
- 4 Введите нужный текст.
- 5 Выполните изменения в текстовом слое.

См. также

- “Форматирование символов” на странице 441
- “Форматирование абзацев” на странице 454
- “Интерлиньяж и межбуквенные интервалы” на странице 450
- “Масштабирование и вращение текста” на странице 453
- “Шрифты” на странице 446


Указание фигурных или прямых кавычек

Типографские кавычки, часто называемые фигурными кавычками или просто кавычками, сочетаются с изогнутыми линиями шрифта. Они традиционно используются для обозначения цитат и в качестве апострофов. *Прямые кавычки* обычно используются в качестве сокращенных обозначений футов и дюймов.

- 1 Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Шрифты" (Windows) или "Photoshop" > "Установки" > "Шрифты" (Mac OS).
- 2 В диалоговом окне "Установки" установите или сбросьте флажок "Использовать прямые кавычки".

Применение сглаживания к текстовому слою


Сглаживание позволяет получить символы текста с гладкой кромкой, реализуя частичное заполнение краевых пикселей. В результате этого края текста смешиваются с задним планом.



Сглаживание установлено в значение "Нет" (слева) и "Насыщенное" (справа)

При подготовке текста, который будет отображаться на веб-странице, следует учесть, что сглаживание значительно увеличивает количество цветов в исходном изображении. Это ограничивает возможности по снижению размера файла изображения. Сглаживание может также вызвать появление на краях символов текста случайных цветов. Когда важно снизить размер файла и уменьшить количество цветов, может оказаться предпочтительнее отказаться от сглаживания, несмотря на то, что в изображении останутся зубчатые края. Кроме того, следует рассмотреть возможность использования шрифта большего размера, чем при выводе на печать. Шрифт большего размера в веб-изображениях легче читается и позволяет лучше решить, следует ли применять сглаживание.

Примечание. При использовании сглаживания при малых размерах и низкой разрешающей способности (например, в веб-изображениях) текст может показаться неразборчивым. Чтобы повысить разборчивость, сбросьте флажок "Дробная ширина" в меню палитры "Символ".

- 1 Выберите текстовый слой в палитре "Слой".
- 2 Выберите один из параметров в меню сглаживания  на панели параметров или в палитре "Символ". Или выберите меню "Слой" > "Текст", а затем выберите параметр во вложенном меню.

Без сглаживания	Сглаживание не применяется
Жесткое	Текст выводится с максимальной резкостью
Четкое	Текст выводится с большой резкостью
Насыщенное	Текст получается более отчетливым
Плавное	Текст получается более плавный

Проверка и исправление орфографии

Во время проверки орфографии в документе Photoshop запрашивает пользователя обо всех словах, отсутствующих в его словаре. Если слово написано правильно, можно подтвердить правильность его написания, добавив это слово в словарь. Если слово написано неверно, можно исправить его.

- 1 При необходимости выберите язык из ниспадающего меню в нижней части палитры "Символ". Это словарь, которым Photoshop пользуется для проверки орфографии.
- 2 (Необязательно) Отобразите или разблокируйте текстовые слои. Проверка орфографии не выполняется в скрытых и заблокированных слоях.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите текстовый слой.
 - Чтобы проверить конкретный текст, выделите его.
 - Чтобы проверить слово, поместите курсор вставки внутрь этого слова. Если выбран некоторый текстовый слой, и необходимо проверить орфографию только в нем, отмените выделение параметра "Проверить все слои".
- 4 Выберите меню "Редактирование" > "Проверка орфографии".
- 5 Если Photoshop нашел незнакомые слова или другие возможные ошибки, нажмите одну из следующих кнопок.

Пропустить	Проверка продолжается, не изменяя текст.
Пропустить все	Это слово будет пропущено при дальнейшей проверке.
Заменить	Ошибка исправляется. Убедитесь, что в поле "Заменить на" слово написано правильно, а затем нажмите кнопку "Заменить". Если предложено не то слово, выберите другое в поле "Варианты" или введите правильное слово в поле "Заменить на".
Заменить все	Все случаи неправильного написания этого слова в документе будут исправлены. Убедитесь, что в поле "Заменить на" слово написано правильно, а затем нажмите кнопку "Заменить".
Добавить	Неопознанное слово сохраняется в словаре, чтобы в дальнейшем появление этого слова не воспринималось как ошибка.

Поиск и замена текста

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите слой, содержащий текст, в котором необходимо произвести поиск и замену. Поместите курсор вставки в начало текста, в котором следует произвести поиск.
 - Если имеется несколько текстовых слоев и нужно искать в каждом из них, выберите нетекстовый слой.

Примечание. В палитре "Слои" проверьте, что все текстовые слои, в которых необходимо производить поиск, не скрыты и не заблокированы. Команда "Поиск и замена текста" не проверяет орфографию в скрытых или заблокированных слоях.


- 2 Выберите меню "Редактирование" > "Поиск и замена текста".

- 3 Введите или вставьте в поле "Найти" текст, который надо найти. Для замены введите новый текст в поле "Заменить на".
- 4 Выберите один или несколько параметров для уточнения поиска.
 - **Искать во всех слоях** Производит поиск во всех слоях документа. Этот параметр доступен в том случае, если в палитре "Слой" выбран нетекстовый слой.
 - **Вперед** Производит поиск вперед от курсора вставки в тексте. Отмените выбор этого параметра, чтобы искать во всем тексте слоя, независимо от того, где находится курсор вставки.
 - **С учетом регистра** Производит поиск слова или слов, в точности совпадающих с регистром символов в поле "Найти". Например, если этот параметр выбран, то при поиске "PrePress" не будут найдены варианты "Prepress" и "PREPRESS."
 - **Только целые слова** Не рассматриваются случаи, когда искомый текст является частью большего слова. Например, если надо найти "ану" как отдельное слово, то слово "manу" в результаты поиска не войдет.
- 5 Нажмите кнопку "Найти далее", чтобы начать поиск.
- 6 Нажмите одну из следующих кнопок.

Заменить	Заменяет найденный текст на измененный. Чтобы повторить поиск, нажмите кнопку "Найти текст".
Заменить все	Ищет и заменяет все вхождения искомого текста.
Заменить/Найти	Заменяет найденный текст измененным и производит поиск следующего вхождения.

Назначение языка тексту

Photoshop использует языковые словари для проверки правильности расстановки переноса. Эти словари используются также при проверке орфографии. Каждый словарь содержит сотни тысяч слов со стандартной разбивкой по слогам. Язык можно назначить как для всего документа, так и для выделенного текста.



Примеры расстановки переноса в разных языках


А. "Cactophiles" в английском (США) Б. "Cactophiles" в английском (Великобритания) В. "Cactophiles" во французском

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы вводить текст с использованием языкового словаря для конкретного языка, выберите словарь из всплывающего меню в левом нижнем углу палитры "Символ". После этого вводите текст.
 - Чтобы сменить словарь для существующего текста, выделите этот текст и выберите словарь из ниспадающего меню в левом нижнем углу палитры "Символ".
- 2 В палитре "Символ" выберите нужный словарь из раскрывающегося меню в левом нижнем углу палитры.

Примечание. Если выделен текст или выбран слой, на котором использовано несколько языков, то раскрывающееся меню в палитре "Символ" будет недоступно и в нем будет написано "Несколько".

Изменение ориентации текстового слоя

Ориентация текстового слоя определяет направление линий текста относительно окна документа (для начала набора) или ограничительной рамки (для типа абзаца). Если текстовый слой ориентирован вертикально, текст выводится сверху вниз. Если горизонтально – слева направо. Не путайте ориентацию текстового слоя с направлением символов в строке текста.

- 1 Выберите текстовый слой в палитре "Слой".
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите инструмент "Текст" и нажмите кнопку "Изменить ориентацию текста"  на панели параметров.
 - Выберите меню "Слой" > "Текст" > "Горизонтальный" или "Слой" > "Текст" > "Вертикальный".
 - Выберите пункт "Изменить ориентацию текста" в меню палитры "Символ".

Растривание текстового слоя

Некоторые команды и инструменты — средства раскраски и фильтры — для текстовых слоев недоступны. Перед их применением текст необходимо растривать. *Растривание* преобразует текстовый слой в обычный и делает его текстовое содержимое не редактируемым. Если выбрана команда или инструмент, которому требуется растеризация слоя, выводится предупреждение об этом. Некоторые из этих предупреждений выполняют растеризацию автоматически по нажатию кнопки "ОК".

- ❖ Выделите текстовый слой и выберите меню "Слой" > "Растривать" > "Текст".

Форматирование символов

О форматировании символов

Можно задать атрибуты текста перед вводом символов или сбросить их, чтобы изменить внешний вид выделенных символов в текстовом слое.



Прежде чем форматировать отдельные символы, их надо выделить. Можно выделить один символ, диапазон символов или все символы в текстовом слое.

См. также

“Интерлиньяж и межбуквенные интервалы” на странице 450

“Форматирование абзацев” на странице 454

Выделение символов

- 1 Выберите инструмент "Горизонтальный текст"  или "Вертикальный текст" .
- 2 Выберите текстовый слой в палитре "Слой" или щелкните текст, чтобы автоматически выбрать текстовый слой.
- 3 Поместите курсор вставки в текст и выполните одно из следующих действий.
 - Перетаскиванием курсором мыши выделите один или несколько символов.
 - Щелкните внутри текста начало выделения, а затем щелкните конец выделяемого диапазона, удерживая нажатой клавишу "Shift".
 - Выберите меню "Выделение" > "Все", чтобы выбрать все символы в слое.
 - Дважды щелкните слово, чтобы выделить его. Трижды щелкните строку, чтобы выбрать ее. Четырежды щелкните абзац, чтобы выбрать его. Щелкните пять раз в любом месте текста, чтобы выбрать все символы в ограничительной рамке.
 - Для выделения символов с помощью клавиатуры, щелкните текст, а затем, удерживая нажатой клавишу "Shift", нажимайте клавиши со стрелками влево и вправо. Для выделения слов при помощи клавиатуры, удерживая нажатыми клавиши "Shift"+"Ctrl" (Windows) или "Shift"+"Command" (Mac OS), нажимайте клавиши со стрелками влево и вправо.


- 4 Чтобы выделить все символы в слое, не помещая в текст курсор вставки, выберите текстовый слой в палитре "Слой", а затем дважды щелкните значок этого текстового слоя.

Важная информация: Выделение и форматирование символов в текстовом слое переводит инструмент "Текст" в режим редактирования.


Краткий обзор палитры "Символ"

Палитра "Символ" содержит параметры, предназначенные для форматирования символов. Некоторые из этих параметров доступны также на панели параметров.

Палитру "Символ" можно отобразить, выполнив следующие действия.

- Выберите меню "Окно" > "Символ" или щелкните ярлык палитры "Символ", если палитра видна, но не активна.
- Выберите инструмент "Текст" и нажмите кнопку "Палитра"  на панели параметров.

Чтобы установить параметр в палитре "Символ", выберите значение из всплывающего меню справа от параметра. Для изменения значений числовых параметров можно воспользоваться стрелками вверх и вниз или изменить значение непосредственно в текстовом поле. После непосредственного изменения значения нажмите клавишу "Ввод" ("Return"), чтобы сохранить значение, сочетание клавиш "Shift" и "Ввод" ("Shift" и "Return"), чтобы сохранить и выделить его, или "Tab", чтобы сохранить значение и перейти к следующему полю палитры.



Палитра "Символ"

А. Гарнитура Б. Размер шрифта В. Масштаб по вертикали Г. Параметр "Установить цумэ" Д. Трекинг Е. Отклонение от базовой линии Ж. Язык З. Начертание И. Интерлиньяж Й. Масштаб по горизонтали К. Кернинг

Примечание. Необходимо в диалоговом окне "Параметры шрифтов" выбрать пункт "Показывать параметры азиатского текста", чтобы в палитре "Символ" появился параметр "Установить цумэ".


В меню палитры "Символ" можно получить доступ к дополнительным командам и параметрам. Чтобы воспользоваться этим меню, щелкните треугольник в правом верхнем углу палитры.

См. также

“Палитры и меню” на странице 22

О динамических комбинациях клавиш

Динамические комбинации клавиш доступны только при вводе начала набора или типа абзаца, если текст выделен или курсор в нем имеет I-образную форму. Когда динамические комбинации клавиш доступны, в меню палитры "Символ" можно увидеть пункт "Динамические комбинации клавиш". Динамические комбинации доступны для следующих параметров текста: "Псевдополужирный", "Псевдокурсивный", "Все прописные", "Капители", "Надиндекс", "Подиндекс", "Подчеркнутый" и "Зачеркнутый".




Динамические комбинации клавиш появляются в меню палитры "Символ" только в момент ввода начала набора или типа абзаца, если выделен текст или когда курсор в тексте имеет I-образную форму.

Указание размера шрифта


Размер шрифта определяет, насколько крупным текст будет выглядеть в изображении.

По умолчанию единицей измерения для текста являются *пункты*. Один пункт PostScript составляет 1/72 дюйма на изображении с разрешающей способностью 72 ppi. Существует, однако, возможность переключения с единиц измерения PostScript на традиционные определения размеров точки. Единицу измерения размера шрифта по умолчанию можно изменить в области "Единицы измерения и линейки" диалогового окна "Установки".

Выбор размера шрифта

❖ В палитре "Символ" или на панели параметров введите или выберите новое значение параметра "Размер" .

Чтобы использовать другую единицу измерения, введите ее ("дюймы", "см", "мм", "пт", "пикс" или "Пика") после значения в текстовом поле "Размер".

 Чтобы изменить единицу измерения для текста, выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Единицы измерения и линейки" (Windows) или "Photoshop" > "Установки" > "Единицы измерения и линейки" (Mac OS) и выберите единицу измерения из меню "Текст".

Задание размера шрифта в пунктах

- 1 Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Единицы измерения и линейки" (Windows) или "Photoshop" > "Установки" > "Единицы измерения и линейки" (Mac OS).
- 2 В параметре "Размер пункта/пики" выберите один из следующих параметров.

PostScript (72 пункта на дюйм)	Устанавливает единицу измерения, совместимую с устройствами PostScript.
Традиционный	Использует 72.27 пунктов на дюйм, как традиционно принято при печати.

- 3 Нажмите кнопку "ОК".

Изменение цвета текста

Введенный текст визуализируется текущим основным цветом, причем этот цвет можно изменить до или после ввода текста. При редактировании существующего текстового слоя можно изменить цвет как одного или нескольких выделенных символов, так и всего текста в слое.

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Щелкните поле выбора цвета на панели параметров или палитре "Символ" и выберите цвет с помощью палитры цветов.
- Используйте сочетания клавиш для заливки. Для заливки основным цветом нажмите сочетание клавиш "Alt" и "Backspace" (Windows) или "Option" и "Delete" (Mac OS). Для заливки цветом заднего плана нажмите комбинацию клавиш "Ctrl" и "Backspace" (Windows) или "Command" и "Delete" (Mac OS).
- Чтобы применить цвет, градиент или рисунок поверх существующего цвета, примените к текстовому слою стиль "Перекрытие". Выборочно применить стиль "Перекрытие" нельзя, он применяется ко всем символам в текстовом слое.
- Щелкните средство выбора основного цвета в палитре инструментов и выберите цвет с помощью палитры цветов. Или же воспользуйтесь палитрой "Цвет" или "Образцы". Если этот метод применяется для изменения цвета существующего текстового слоя, необходимо сначала выделить в нем символы.

См. также

"Об эффектах и стилях слоев" на странице 321

Изменение цвета отдельных букв

- 1 Выберите инструмент "Горизонтальный текст" **T**.
- 2 В палитре "Слои" выберите слой, содержащий нужный текст.
- 3 В окне документа выделите символы, цвет которых надо изменить.
- 4 На панели параметров в верхней части рабочей области щелкните образец цвета.
- 5 В палитре цветов определите нужный цветовой диапазон с помощью треугольных шкал на спектре цветов, а затем щелкните нужный цвет в поле цвета. Выбранный цвет появится в палитре цветов в верхней половине образца цвета. Исходный цвет останется в нижней половине.
- 6 Нажмите кнопку "ОК". Новый цвет заменяет исходный на панели параметров и в выделенных символах.

Примечание. Однако новый цвет выделенных символов будет не виден до тех пор, пока не будет отменено выделение.

См. также

"Ввод текста" на странице 434

"О форматировании символов" на странице 441

Подчеркивание и перечеркивание текста

Можно поместить линию под горизонтальным текстом или слева (справа) от вертикального текста. Можно также провести линию через горизонтальный или вертикальный текст. Эта линия всегда будет иметь такой же цвет, что и сам текст.

❖ Выделите текст, который надо подчеркнуть или перечеркнуть.


- Чтобы подчеркнуть горизонтальный текст, нажмите кнопку "Подчеркнутый" **T** в палитре "Символ".
- Чтобы произвести подчеркивание слева или справа от вертикального текста, выберите в меню палитры "Символ" пункт "Подчеркнутый слева" или "Подчеркнутый справа". Подчеркивание можно выполнить либо слева, либо справа, но не одновременно с обеих сторон. Галочка показывает, что параметр выбран.

Примечание. Параметр "Подчеркнутый слева" или "Подчеркнутый справа" появляется в меню палитры "Символ" только при выделении текстового слоя, содержащего вертикальный текст. При работе с вертикальным азиатским текстом можно добавлять подчеркивание с любой стороны от строки текста.

- Чтобы провести горизонтальную линию через горизонтальный текст или вертикальную линию через вертикальный текст, нажмите кнопку "Зачеркнутый" **T** в палитре "Символ". Можно также выбрать пункт "Зачеркнутый" в меню палитры "Символ".

Применение форматов "Все прописные" и "Капители"

Можно ввести или отформатировать текст в символах верхнего регистра, всеми прописными или капителью. При форматировании текста капителью Photoshop автоматически использует малые прописные символы, входящие в состав шрифта, если они доступны. Если же они не включены в шрифт, то генерируется псевдо-капитель.



Сравнение обычных прописных букв (вверху) и капители (внизу)

- 1 Выделите текст, который требуется изменить.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Все прописные" **TT** или "Капитель" **Tt** в палитре "Символ".
 - Выберите команду "Все прописные" или "Капители" в меню палитры "Символ". Флажок показывает, что параметр выбран.

Задание символов надстрочного или подстрочного индекса

Текст *надстрочного* и *подстрочного* индекса (называемого также *верхним* и *нижним* индексом) содержит символы уменьшенного размера, которые подняты или опущены относительно базовой линии шрифта. Если в шрифт не входят символы надстрочного и подстрочного индекса, Photoshop генерирует символы псевдо-индексов.

- 1 Выделите текст, который требуется изменить.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Над индекс" **T¹** или "Под индекс" **T₁** в палитре "Символ".
 - Выберите пункт "Над индекс" или "Под индекс" в меню палитры "Символ". Флажок показывает, что параметр выбран.

Шрифты

О шрифтах

Шрифт представляет собой полный набор символов (букв, цифр и других знаков), которые характеризуются общей высотой, шириной и начертанием. Пример: Adobe Garamond, полужирный, 10 пунктов.

Гарнитуры шрифта (часто называемые *начертанием* или *семейством шрифтов*) представляют собой наборы шрифтов, обладающих общим внешним видом и спроектированных для совместного применения (например Adobe Garamond).

Стиль шрифта – это вариант конкретного шрифта в гарнитуре. Обычно члены семейства шрифтов, имеющие в названии слово *Roman* или *Plain* (в разных гарнитурах по-разному), представляют собой базовый шрифт, который может включать в себя различные стили: обычный, жирный, полужирный, курсив и полужирный курсив. Если в шрифте нужный стиль отсутствует, можно применить *псевдостили*: псевдополужирный, псевдокурсив, надстрочный и подстрочный индекс, все прописные и капитель.

В дополнение к символам, имеющимся на клавиатуре, гарнитура шрифта включает множество других символов. В эти символы могут входить лигатуры, дроби, каллиграфические символы, орнаменты, порядковые номера, заголовочные и стилистические варианты начертания, символы верхних и нижних индексов, старинные и прописные цифры. *Глиф* – это специальная форма символа. В некоторых шрифтах у заглавной буквы "А" имеется несколько форм (например, каллиграфическая или малая прописная).

В дополнение к шрифтам, установленным на компьютере, доступны также шрифты, установленные в следующих папках.

Windows Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

Mac OS Library/Application Support/Adobe/Fonts

Если установить шрифт Type 1, TrueType, OpenType или CID в локальную папку Fonts, то шрифт появится только в приложениях Adobe.





См. также

“Шрифты OpenType” на странице 448

“Об отсутствующих шрифтах и защите глифов” на странице 447

Контрольный просмотр шрифтов


Доступен просмотр образцов шрифта в гарнитуре и меню начертания на панели "Символ" и в других окнах приложения, откуда производится выбор шрифтов. Для указания различных видов шрифтов используются следующие значки.

- OpenType 
- Type 1 
- TrueType 
- Multiple Master 


Отключить возможность контрольного просмотра или изменить размер в пунктах названий шрифтов можно в диалоговом окне "Параметры шрифтов".

Выбор гарнитуры и начертания

1 Выберите гарнитуру из меню "Семейство шрифтов" в палитре "Символ" или на панели параметров. Если на компьютере установлено более одной копии шрифта, то за именем шрифта следует сокращение: (T1) для шрифтов Type 1, (TT) для шрифтов TrueType и (OT) для шрифтов OpenType.



Меню "Гарнитура" как в палитре "Символ", так и на панели параметров обеспечивает контрольный просмотр доступных шрифтов.

 *Гарнитуру и начертание шрифта можно выбрать, введя его название в текстовом поле. По мере ввода появляется название первого шрифта или стиля, начинающегося с введенных букв. Продолжайте вводить до тех пор, пока не появится нужное имя шрифта или начертания.*

- 2 Чтобы выбрать начертание, выполните одно из следующих действий.
 - Выберите пункт "Начертание" в меню "Стили шрифтов" палитры "Символ" или на панели параметров.
 - Если выбранная гарнитура не содержит полужирного или курсивного начертания, нажмите кнопку "Псевдополужирное" **T** или "Псевдокурсивное" **T** в палитре "Символ", чтобы применить имитацию этого стиля. Или же можно выбрать пункты "Псевдополужирный" или "Псевдокурсивный" из меню в палитре "Символ".
 - Использование динамических комбинаций клавиш. Динамические комбинации доступны (только в режиме редактирования) для следующих стилей: "Псевдополужирный", "Псевдокурсивный", "Все прописные", "Капитали", "Надиндекс", "Подиндекс", "Подчеркивание" и "Перечеркивание".

Примечание. Стиль форматирования "Псевдополужирный" к деформированному тексту применять нельзя.

Изменение шрифта на нескольких слоях

- 1 В палитре "Слои" выделите текстовые слои, которые надо изменить.
- 2 В палитре "Символ" выберите характеристики текста из ниспадающего меню.


Об отсутствующих шрифтах и защите глифов

Если в документе использованы шрифты, не установленные на компьютере, то при открытии документа появится предупреждающее сообщение. Photoshop показывает, какие шрифты отсутствуют, и замещает их подходящими шрифтами из числа доступных. В этом случае можно выделить текст и применить к нему любой другой доступный шрифт.


Защита глифов обеспечивает защиту от нечитаемых символов, которые появляются в том случае, если выбрать латинский шрифт для текста, набранного в другом алфавите (например хираганой или кириллицей). По умолчанию Photoshop обеспечивает защиту глифов автоматическим подбором другого подходящего шрифта. Чтобы отключить защиту глифов, отмените выбор параметра "Включить защиту отсутствующих глифов" в диалоговом окне "Параметры шрифтов".

Шрифты OpenType

Шрифты OpenType используют единый файл шрифтов для компьютеров под управлением ОС Windows® и Macintosh®, поэтому можно переносить эти файлы с одной платформы на другую, не задумываясь о проблеме подстановки шрифтов и других проблемах, которые могут повлечь перекомпоновку текста. Эти шрифты могут содержать специальные возможности, например поддерживать каллиграфическое начертание и дополнительные лигатуры, которые недоступны в существующих шрифтах PostScript и TrueType.

💡 Для шрифтов OpenType отображается значок .

При работе со шрифтом OpenType в тексте можно автоматически использовать альтернативные варианты начертания, например лигатуры, капители, дроби и пропорциональные цифры старого стиля.



Обычный шрифт (слева) и шрифт OpenType (справа)

А. Порядковые номера Б. Дополнительные лигатуры В. Каллиграфическое начертание


Шрифты OpenType могут содержать расширенные наборы символов и возможности компоновки для обеспечения более глубокой языковой поддержки и дополнительного типографского контроля. Шрифты OpenType от Adobe, включающие поддержку центральноевропейских языков (CE), в меню "Шрифты" того или иного приложения содержат в своем имени слово "Pro". Шрифты OpenType, не поддерживающие центральноевропейские языки обозначаются как "Standard" и отмечены суффиксом "Std". Все шрифты OpenType могут быть установлены и использованы одновременно со шрифтами PostScript Type 1 и TrueType.

Дополнительные сведения о шрифтах OpenType см. на странице www.adobe.com/go/opentype_ru.

Применение возможностей OpenType

- 1 При использовании инструмента "Текст" убедитесь, что выбран шрифт OpenType. Если текст не выделен, эта настройка будет применяться ко вновь создаваемому тексту.
- 2 В меню палитры "Символ" в подменю OpenType выберите один из следующих пунктов.

Стандартные лигатуры	<p>Это типографские замещения для некоторых парных символов ("fi", "fl", "ff", "ffi", "ffl" и др.).</p>  <p>Текст с выбранными и невыбранными параметрами "Стандартные лигатуры" и "Альтернативные лигатуры"</p>
Контекстные варианты	<p>Это альтернативные символы, включенные в некоторые рукописные гарнитуры шрифта для улучшения их стыковки. Например, при использовании шрифта <i>Caflisch Script Pro</i> с включенным параметром "Контекстные варианты" буквы "bl" в слове "bloom" стыкуются таким образом, чтобы результат был больше похож на рукописный текст.</p>
Альтернативные лигатуры	<p>Это типографские замещения символов для парных букв (таких как "ct", "st", "ft" и др.).</p> <p><i>Примечание.</i> Хотя символы в лигатурах отображаются слитными, они полностью доступны для редактирования и не приводят к ошибке распознавания слова при проверке орфографии.</p>
Расширенные лигатуры	<p>Замещают каллиграфические глифы, стилизованные буквоформы с дополнительными графическими украшениями (витиеватыми росчерками).</p>
Старинные	<p>Это цифры, укороченные по сравнению с обычными. В тексте старинные цифры опущены относительно базовой линии.</p>
Стилистические варианты начертания	<p>Форматирует стилизованные символы, создающие исключительно эстетический эффект.</p>
Заголовочные варианты начертания	<p>Форматируют символы (обычно все прописные), разработанные специально для крупного набора (например для использования в заголовках).</p>
Орнаменты	<p>Элементы, придающие черты индивидуальности семейству шрифтов, могут применяться для украшения титульной страницы, разделителя абзацев, блоков текста или в качестве заполнителя кромок и границ.</p>

Порядковые номера	Автоматически форматирует порядковые номера (1-ый, 2-ой и т.д.) символами надстрочного индекса. Символы надстрочного индекса (например, в испанских словах "segunda" и "segundo" – соответственно "2 ^a " и "2 ^o ") также воспроизводятся правильно.
Дроби	<p>Автоматически форматирует дроби – цифры, разделенные косой чертой (например, "1/2") преобразуются к $\frac{1}{2}$.</p> <p> <i>Просмотреть в Photoshop контекстные варианты начертания, лигатуры, глифы и другие возможности OpenType можно только после их применения. Однако можно произвести контрольный просмотр и применение возможностей OpenType в Adobe Illustrator с помощью палитры "Глифы". Скопируйте и вставьте свой текст в Adobe Illustrator и воспользуйтесь палитрой "Глифы" для контрольного просмотра, а затем примените возможности OpenType. После этого можно вставить текст обратно в Photoshop.</i></p> <p>Учебник по просмотру глифов в Adobe Illustrator см. по адресу www.adobe.com/go/learn_ps_viewglyphsai_ru.</p>

См. также


“Установка атрибутов азиатского шрифта OpenType” на странице 468

Интерлиньяж и межбуквенные интервалы

Настройка интерлиньяжа

Интерлиньяж – это вертикальный интервал между строками текста. Для прямого шрифта интерлиньяж измеряется от базовой линии одной строки текста до базовой линии строки, расположенной над ней. *Базовая линия* – это невидимая линия, по которой выравнивается нижний край большинства букв. К одному абзацу может быть применено несколько значений интерлиньяжа, однако общее значение будет определяться значением наибольшего из них.

Примечание. При работе с горизонтальным азиатским текстом можно указать, каким образом следует измерять интерлиньяж: либо между нижними линиями шрифта двух строк, либо от верха одной строки до верха следующей.



Текст размером пять пунктов с интерлиньяжем в 6 пунктов (слева) и в 12 пунктов (справа)

См. также

“Об азиатском тексте” на странице 466

Задание интерлиньяжа

- 1 Выделите символы, которые надо изменить. Если не текст выделен, интерлиньяж применяется к вновь создаваемому тексту.
- 2 В палитре "Символ" задайте значение интерлиньяжа.

Изменение применяемого по умолчанию значения автоинтерлиньяжа


- 1 Выберите пункт "Выключка" в меню палитры "Абзац".
- 2 В параметре "Автоинтерлиньяж" введите новое значение по умолчанию в процентах.

Кернинг и трекинг

Кернинг – это увеличение или уменьшение интервала между определенными парами символов. *Трекинг* – это расширение или сужение интервала между символами в выделенном тексте или во всем блоке текста.

Кернинг текста можно настраивать автоматически с использованием метрического или оптического кернинга. При *метрическом кернинге* (называемом также *автокернингом*) используются пары литер, которые включены в большинство шрифтов. Эти пары литер содержат сведения о расстояниях между конкретными парами букв. Вот некоторые из них: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya и Yo. Метрический кернинг применяется по умолчанию, поэтому к конкретным парам букв кернинг применяется автоматически во время импорта или ввода.

Некоторые шрифты включают подробные спецификации кернинга. Однако если шрифт содержит только минимальные данные о кернинге или вообще их не содержит, либо если в слове или строке одновременно используются различные гарнитуры и кегли, может потребоваться применение *оптического кернинга*. При оптическом кернинге интервал между смежными символами подстраивается исходя из их формы.



Параметры кернинга и трекинга

А. Исходный текст Б. Текст с оптическим кернингом В. Текст с установленным вручную кернингом между буквами "W" и "a" Г. Текст с трекингом Д. Совмещение кернинга и трекинга

Можно также воспользоваться *ручным кернингом*, что позволит идеально настроить расстояния между двумя соседними символами. Трекинг и ручной кернинг можно использовать вместе. Для этого сначала настраиваются отдельные пары букв, а затем блоки текста делаются более сжатыми или разреженными. Это не оказывает влияния на относительный кернинг пар букв.

Если поместить курсор вставки между двумя буквами, на панели "Символ" появляются значения кернинга. Аналогично этому при выделении слова или фрагмента текста на панели "Символ" появляются значения трекинга.

Как трекинг, так и кернинг измеряются в тысячных долях em – единицы измерения, которая определяется относительно текущего размера шрифта. Для шрифта размером 6 пунктов 1 em равен 6 пунктам. Для шрифта размером 10 пунктов 1 em равен 10 пунктам. Кернинг и трекинг строго пропорциональны текущему размеру шрифта.

Примечание. Значения кернинга и трекинга применяются к текстам на японском языке, но вообще эти параметры используются и для настройки межсимвольного интервала между символами латиницы.

Подстройка кернинга

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы для выделенных символов использовалась информация о кернинге, встроенная в шрифт, выберите в параметре "Кернинга" на панели "Символ" значение "Метрический".
- Чтобы автоматически настроить расстояние между выбранными символами на основе их формы, выберите в параметре "Кернинг" на панели "Символ" значение "Оптический".
- Чтобы настроить кернинг вручную, поместите курсор вставки между двумя символами и установите нужное значение параметра "Кернинг" на панели "Символ" (обратите внимание, что если выделен фрагмент текста, то произвести кернинг текста вручную невозможно, вместо этого настраивается трекинг).

💡 Чтобы уменьшить или увеличить кернинг между двумя символами, нажимайте комбинацию клавиш "Alt" + "Стрелка влево/вправо" (Windows) или "Option" + "Стрелка влево/вправо" (Mac OS).

- Чтобы отключить кернинг для выделенных символов, установите параметр "Кернинг" на панели "Символ" в значение "0" (ноль).


Настройка трекинга

- 1 Выберите диапазон символов или объект текста, который надо настроить.
- 2 На панели "Символ" установите параметр "Трекинг".

Смещение базовой линии

Для смещения выделенных символов вверх или вниз относительно базовой линии окружающего текста применяется параметр "Смещение базовой линии". Смещение базовой линии особенно полезно при ручной настройке фрагментов или настройке положения шрифта с пиктограммами.

- 1 Выделите символы или текстовые объекты, которые необходимо изменить. Если текст не выделен, смещение применяется к вновь создаваемому тексту.
- 2 На панели "Символ" задайте параметр "Смещение базовой линии". Положительные значения смещают базовую линию символа выше, а отрицательные – ниже базовой линии остальной части строки.



Текст с разными значениями смещения базовой линии

Включение и выключение дробной ширины символов

По умолчанию ПО использует *дробную ширину символов* при определении промежутка между символами. Это означает, что интервалы между символами неодинаковы по размеру и иногда равны дробным долям пикселей.

В большинстве случаев дробная ширина символов обеспечивает создание оптимальных межсимвольных интервалов, при которых текст хорошо выглядит и легко читается. Однако, при использовании в электронных документах текста небольшого размера (менее 20 пунктов) дробная ширина символов может вызвать их "слипание" либо появление между ними дополнительного пустого пространства, что затрудняет чтение.

Отключите дробную ширину символов, если необходимо ограничить межсимвольные интервалы целыми значениями в пикселах, чтобы избежать "слипания" мелкого текста. Настройка дробной ширины символов применяется ко всем символам текстового слоя. Применить этот параметр к выделенным символам нельзя.

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы ограничить межсимвольные интервалы во всем документе целыми значениями в пикселах, выберите в меню палитры "Символ" пункт "Системная компоновка".
- Чтобы вновь включить дробную ширину символов выберите в меню палитры "Символ" пункт "Дробная ширина символов".

Масштабирование и поворот текста

Настройка размера текста

Можно задать пропорцию между высотой и шириной текста относительно исходной ширины и высоты символов. Для немасштабированных символов эта величина имеет значение 100 %. Некоторые гарнитуры включают настоящий *широкий шрифт*, символы которого специально разработаны с большей шириной, чем в обычном шрифте. Масштабирование приводит к визуальному искажению символов текста, поэтому обычно предпочтительнее использовать шрифты, специально разработанные как узкие или широкие, если они доступны.

- 1 Выделите символы или текстовые объекты, которые необходимо изменить. Если текст не выделен, масштабирование применяется к вновь создаваемому тексту.
- 2 В палитре "Символ" задайте значения для параметра "Масштаб по вертикали" **IT** или "Масштаб по горизонтали" **T**.

Поворот текста

❖ Выполните следующие действия.

- Чтобы вращать текст, выберите текстовый слой и воспользуйтесь любой командой вращения или командой "Свободное трансформирование". Для типа абзаца можно также выделить ограничительную рамку и воспользоваться маркером для вращения текста вручную.
- Чтобы в вертикальном иероглифическом письме произвести поворот нескольких символов, воспользуйтесь "татэ-тю-еко".


См. также

“Применение "татэ-тю-еко"” на странице 467

“Применение трансформирования” на странице 230

Поворот символов вертикального текста

При работе с вертикальным текстом символы можно поворачивать с шагом 90°. Повернутые символы отображаются вертикально, а неповернутые – боком (перпендикулярно линии текста).



Исходный текст (слева) и текст без вертикального поворота (справа)

- 1 Выберите вертикальный текст, который необходимо поворачивать (или отменить поворот).
- 2 Выберите в меню палитры "Символ" пункт "Стандартная вертикальная ориентация". Флажок показывает, что параметр выбран.

Примечание. Поворачивать двухбайтовые символы нельзя (полноширинные символы доступны только в китайских, японских и корейских шрифтах). Поворот не затронет двухбайтовые символы, присутствующие в выделенном диапазоне.

Форматирование абзацев

Форматирование абзацев

В начале набора каждая строка представляет собой отдельный абзац. В типе абзаца каждый абзац может состоять из нескольких строк в зависимости от размеров ограничительной рамки.

Для настройки параметров форматирования одного или нескольких абзацев (или для всех абзацев слоя) можно выделить их и воспользоваться палитрой "Абзац".

❖ Выберите инструмент "Горизонтальный текст" **T** или "Вертикальный текст" **¶T**.

- Чтобы форматировать один абзац, щелкните его.

- Чтобы форматировать несколько абзацев, выделите диапазон абзацев.
- Чтобы форматировать все абзацы слоя, выделите текстовый слой в палитре "Слой".

См. также


“Форматирование символов” на странице 441

“Интерлиньяж и межбуквенные интервалы” на странице 450


“Масштабирование и вращение текста” на странице 453

“Редактирование текста” на странице 437

Обзор палитры "Абзац"

Палитра "Абзац" используется для форматирования абзацев и колонок. Чтобы отобразить палитру, выберите меню "Окно" > "Абзац" или щелкните ярлык палитры "Абзац", если она видна, но не активна. Можно также выбрать инструмент "Текст" и нажать кнопку "Палитра"  на панели параметров.

Для задания числовых значений параметров в палитре "Абзац" можно воспользоваться стрелками вверх и вниз или ввести значение непосредственно в текстовом поле. После непосредственного изменения значения нажмите клавишу "Ввод" ("Return"), чтобы сохранить значение, сочетание клавиш "Shift" и "Ввод" ("Shift" и "Return"), чтобы сохранить и выделить его, или "Tab", чтобы сохранить значение и перейти к следующему полю палитры.



Палитра "Абзац"

А. Выравнивание и выключка **Б.** Отступ слева **В.** Отступ первой строки **Г.** Отбивка перед абзацем **Д.** Расстановка переносов **Е.** Отступ справа **Ж.** Отбивка после абзаца

В меню палитры "Абзац" можно получить доступ к дополнительным командам и параметрам. Чтобы воспользоваться этим меню, щелкните треугольник в правом верхнем углу палитры. Если палитра закреплена, щелкните треугольник на вкладке палитры.

Задание выравнивания

Выравнивание текста производится к одному из краев абзаца (для горизонтального текста – влево, по центру или вправо, для вертикального – вверх, по центру или вниз). Параметры выравнивания доступны только для типа абзаца.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выделите текстовый слой, если надо изменить все абзацы в этом слое.
 - Выделите только те абзацы, которые необходимо изменить.
- 2 В палитре "Абзац" или на панели параметров щелкните параметр выравнивания.

Для горизонтального текста это следующие параметры.

Выключка текста влево	Выравнивает текст влево, оставляя правый край абзаца неровным.
-----------------------	--

Выключка текста по центру	Выравнивает текст по центру, оставляя оба края абзаца неровными.
Выключка текста вправо	Выравнивает текст вправо, оставляя левый край абзаца неровным.

Для вертикального текста это следующие параметры.

Выключка текста вверх	Выравнивает текст по верхнему краю, оставляя нижний край абзаца неровным.
Выключка текста по центру	Выравнивает текст по центру, оставляя низ и верх абзаца неровными.
Выключка текста по нижнему краю	Выравнивает текст по нижнему краю, оставляя верхний край абзаца неровным.

Указание выключки для типа абзаца

Текст считается *выключенным*, если он выровнен с обеих сторон. Можно произвести выключку всего текста абзаца, включая и последнюю строку, или же всего текста абзаца за исключением последней строки. Параметры, которые выбираются для выключки абзаца, определяют горизонтальные интервалы внутри строк и эстетическую привлекательность текста на странице. Параметры выключки доступны только для типа абзаца и определяют интервалы между словами, буквами и глифами. Параметры выключки строки применимы только к символам латиницы. К двухбайтовым символам китайских, японских и корейских шрифтов они не применяются.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выделите текстовый слой, если надо изменить все абзацы в этом слое.
 - Выделите только те абзацы, которые необходимо изменить.
- 2 В палитре "Абзац" щелкните параметр выключки.

Для горизонтального текста это следующие параметры.

Выключка последней строки влево	Производит выравнивание по ширине всех строк за исключением последней, которая выравнивается влево.
Выключка последней строки по центру	Производит выравнивание по ширине всех строк за исключением последней, которая выравнивается по центру.
Выключка последней строки вправо	Производит выравнивание по ширине всех строк за исключением последней, которая выравнивается вправо.
Полная выключка	Производит выравнивание по ширине всех строк, включая и последнюю, которая также выравнивается по ширине.

Для вертикального текста это следующие параметры.


Выключка последней строки по верхнему краю	Производит выравнивание всех строк за исключением последней, которая выравнивается по верху.
Выключка последней строки по центру	Производит выравнивание по ширине всех строк за исключением последней, которая выравнивается по центру.
Выключка последней строки по нижнему краю	Производит выравнивание по высоте всех строк за исключением последней, которая выравнивается по нижнему краю.

Полная выключка	<p>Производит выравнивание по ширине всех строк, включая и последнюю, которая также выравнивается по ширине.</p> <p><i>Примечание. Выключка текста (вправо, влево, по центру и полная) по контуру производится от курсора вставки и до конца контура.</i></p>
-----------------	---

Настройка межсловного и межбуквенного интервала при выключке текста

Возможна точная настройка способа установки интервалов между словами и буквами и процесса изменения масштаба символов. Настройка интервалов особенно полезна для текста, выключенного по ширине, хотя возможна также и для невыровненного текста.

- 1 Выделите абзацы, которые необходимо изменить, или весь текстовый слой, если нужно изменить все абзацы этого слоя.
- 2 Выберите пункт "Выключка" в меню палитры "Абзац".
- 3 Задайте значения параметров "Межсловный интервал", "Межбуквенный интервал" и "Интервал между глифами". Значения "Минимум" и "Максимум" определяют допустимый диапазон интервалов только для абзацев с выключкой. Значение параметра "Желаемые" определяется как для абзацев с выключкой, так и для абзацев без выключки:

Межсловный интервал	Интервал между словами, получающийся при сжатии пробелов. Значения параметра "Межсловный интервал" могут меняться от 0% до 1000%. При значении 100% между словами дополнительный интервал не добавляется.
Межбуквенный интервал	Расстояние между буквами, включая значения кернинга и трекинга. Значения параметра "Межбуквенный интервал" могут меняться от 100% до 500%. При значении 0% между буквами дополнительный интервал не добавляется, а при 100% добавляется интервал шириной с букву.
Интервал между глифами	<p>Ширина символов (<i>глиф</i> – это любой символ шрифта). Значения параметра "Интервал между глифами" могут меняться от 50% до 200%. При значении 100% высота символов не масштабируется.</p> <p> <i>Параметры интервалов всегда применяются ко всему абзацу. Чтобы настроить интервалы для нескольких символов, а не для всего абзаца, воспользуйтесь параметром "Трекинг".</i></p>

См. также

“Настройка интерлиньяжа” на странице 450

Отступы абзацев



Отступ задает величину интервала между текстом и ограничительной рамкой или линией, на которой размещается текст. Отступы действуют только для выделенных абзацев, поэтому для разных абзацев могут быть заданы разные отступы.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выделите текстовый слой, если надо изменить все абзацы в этом слое.
 - Выделите только те абзацы, которые необходимо изменить.

2 В палитре "Абзац" введите значения параметров отступа.

Отступ от левого края	Величина отступа от левого края абзаца. Для вертикального текста этот параметр управляет отступом от верхнего края абзаца.
Отступ от правого края	Величина отступа от правого края абзаца. Для вертикального текста этот параметр управляет отступом от нижнего края абзаца.
Отступ первой строки	Величина отступа первой строки текста абзаца. Для горизонтального текста отступ первой строки определяется относительно отступа от левого края, для вертикального текста – относительно отступа от верхнего края. Чтобы создать висячий отступ (выступ), введите отрицательное значение.

Настройка интервалов между абзацами

- 1 Выделите абзацы, которые необходимо изменить, или весь текстовый слой, если нужно изменить все абзацы этого слоя. Если в абзац не установлен курсор и не выбран текстовый слой, настройка будет применяться к новому создаваемому тексту.
- 2 В палитре "Абзац" настройте значения параметров "Добавить отступ перед абзацем"  и "Добавить отступ после абзаца" .

См. также

“Настройка интерлиньяжа” на странице 450

Задание висячей пунктуации для шрифтов латиницы

Параметр *Висячая пунктуация* управляет выравниванием знаков пунктуации для определенного абзаца. Если параметр "Висячая пунктуация европейских шрифтов" включен, то за пределы полей могут выступать следующие символы: одинарные и двойные кавычки, апострофы, запятые, точки, символы переноса, длинные и короткие тире, двоеточия и точки с запятой. Если за знаком пунктуации следует закрывающая кавычка, оба символа будут висячими.

Помните, что размер полей, на которые может выступать висячая пунктуация, определяется выравниванием абзаца. Для абзацев, выключенных влево, символы пунктуации "висят" слева, а для выключенных вправо – справа. Для абзацев, выключенных по верхней или нижней границе, знаки пунктуации "висят" сверху и снизу соответственно. Для абзацев, выровненных по центру или по ширине, символы пунктуации "висят" с обеих сторон.



Сравнение абзаца без "висячей" пунктуации (слева) и абзаца с "висячей" пунктуацией (справа)

1 Выполните одно из следующих действий:

- Выделите текстовый слой, если надо изменить все абзацы в этом слое.
- Выделите только те абзацы, которые необходимо изменить.

2 Выберите в меню палитры "Абзац" пункт "Висячая пунктуация европейских шрифтов". Флажок показывает, что параметр выбран.

Примечание. При выборе параметра "Висячая пунктуация европейских шрифтов" двухбайтовые символы пунктуации в китайских, японских и корейских шрифтах "висеть" не будут. Вместо этого параметра следует использовать либо пункт "Стандартный бурасагари", либо "Строгий бурасагари". Эти пункты доступны только в том случае, если выбран параметр "Показывать параметры азиатского текста" в диалоговом окне "Параметры шрифтов".

См. также

"Указание параметра "бурасагари"" на странице 473

"Отображение и настройка параметров азиатского текста" на странице 466

Настройка автоматической расстановки переносов

Параметры, которые выбираются для расстановки переносов в абзаце, влияют на горизонтальные интервалы внутри строки и на эстетическую привлекательность текста на странице. Параметры расстановки переносов определяют возможность и способ переноса слов.

1 Чтобы применить автоматическую расстановку переносов, выполните одно из следующих действий.

- Чтобы включить автоматическую расстановку переносов, выберите параметр "Переносы" на панели "Абзац", а чтобы отключить ее, отмените выбор этого параметра.
- Чтобы применить перенос к определенным абзацам, сначала выделите их.
- Чтобы выбрать словарь для выполнения переносов, выберите язык в меню "Язык" в нижней части панели "Символ".

2 Для задания параметров выберите пункт "Переносы" в меню панели "Абзац" и укажите следующие параметры.

В словах длиннее, чем _ букв	Указывает минимальное число символов в переносимых словах.
После первых _ букв и перед последними _ буквами	Указывает минимальное число символов в начале и в конце слова, которые можно разбивать переносом. Например, если указать для этих параметров значение 3, то слово aromatic будет переноситься как ago- matic, но не ar- omatic или aromat- ic.
Подряд не более	Указывает максимальное число строк подряд, которые могут быть перенесены.
Зона расстановки переносов	Указывает расстояние от правого края абзаца и ограничивает фрагмент строки, в которой переносы не допускаются. Установка значения 0 разрешает переносы в любом месте строки. Этот параметр применяется только при использовании построчного компоновщика Adobe.
Расстановка переносов в словах, набранных заглавными буквами	Выберите этот параметр, чтобы предотвратить перенос слов, набранных прописными буквами.

Примечание. Параметры переноса применяются только к символам латиницы. На двухбайтовые символы китайских, японских и корейских шрифтов эти настройки влияния не оказывают.

Предотвращение разрыва слов

Можно предотвратить появление разрыва в словах на конце строк – например, в собственных именах или в словах, значение которых меняется при добавлении дефиса. Также можно обеспечить неразрывное написание нескольких слов или групп слов, например инициалов и фамилии.

- 1 Выделите символы, между которыми разрыв недопустим.
- 2 Выберите в меню палитры "Символ" команду "Не разрывать".

Примечание. Если применить команду "Не разрывать" к слишком большому количеству смежных символов, то текст может быть перенесен в середине какого-либо слова.

Методы компоновки

Внешний вид текста на странице определяется результатом комплексного взаимодействия процессов, совокупно называемых *компоновкой*. Используя указанные межсловный интервал, межбуквенный интервал, межглифовый интервал и параметры расстановки переносов, приложения Adobe оценивают возможные способы разбиения текста на строки и выбирают оптимальный вариант в соответствии с указанными параметрами.

Можно выбрать один из двух методов компоновки: многострочный компоновщик Adobe и построчный компоновщик Adobe. Оба метода определяют все возможные способы расстановки переносов в абзаце, а затем выбирают тот, который оптимально соответствует указанным параметрам расстановки переносов и выравнивания. Метод компоновки оказывает влияние только на выделенные абзацы, поэтому можно использовать разные методы компоновки для разных абзацев.

Многострочный компоновщик

Многострочный компоновщик анализирует количество точек разрыва в диапазоне строк, в результате чего может оптимизировать предыдущие строки в абзаце, чтобы исключить появление в следующих строках разрывов, которые особенно портят внешний вид текста.

Многострочный компоновщик основывается при компоновке на определении возможных точек разрыва и присвоении им "штрафных очков" в соответствии со следующими принципами.

- Для текста, выровненного по правому или левому краю или по центру, предпочтительнее всего и приносят наименьшее количество "штрафных очков" строки, заканчивающиеся ближе к правому краю страницы.
- Для выровненного текста наибольшую важность представляет равномерность межбуквенного и межсловного интервалов.
- Перенос по возможности избегается.

Построчный компоновщик

Построчный компоновщик предлагает традиционный подход к компоновке текста строка за строкой. Этот параметр полезен, когда необходимо вручную контролировать разбиение текста на строки. Построчный компоновщик при анализе точек разрыва основывается на следующих принципах.

- Предпочтение отдается более длинным строкам.
- В выровненном тексте предпочтительнее использовать вместо переносов уменьшение или увеличение межсловного интервала.
- В невыровненном тексте предпочтительнее использовать переносы вместо увеличения или уменьшения межбуквенного интервала.
- Если настройка интервалов необходима, предпочтение отдается сжатию, а не расширению.

Метод компоновки можно выбрать в меню палитры "Абзац". Чтобы применить тот или иной метод ко всем абзацам, сначала выделите текстовый объект. Чтобы применить метод только к текущему абзацу, установите курсор в нужный абзац.

Создание эффектов текста

Об эффектах текста

Можно выполнять различные действия с текстом для изменения их внешнего вида. Например, текст можно деформировать, преобразовать в различные фигуры или добавить к нему тень. Один из самых простых способов задания эффекта состоит в том, чтобы воспроизвести в текстовом слое одно из стандартных действий, поставляемых вместе с Photoshop. Эти эффекты доступны через пункт "Текстовые эффекты" меню палитры "Операции".

См. также


“Воспроизведение действия в файле” на странице 657

Создание и редактирование текста по контуру


Можно ввести текст, который будет располагаться вдоль рабочего контура, созданного пером или одним из инструментов фигур.

При вводе текста вдоль контура он следует в том направлении, в котором узловые точки добавлялись к контуру. При вводе горизонтального текста по контуру буквы располагаются перпендикулярно базовой линии. При вводе вертикального текста по контуру текст ориентирован параллельно базовой линии.

При перемещении контура или при изменении его формы текст будет следовать новому местоположению и форме контура.



Горизонтальный и вертикальный текст на незамкнутом контуре



Горизонтальный и вертикальный текст на замкнутом контуре, созданном инструментом фигуры

См. также

“Рисование фигур и контуров” на странице 387


“Смещение базовой линии” на странице 453

Ввод текста по контуру

1 Выполните одно из следующих действий:

- Выберите инструмент "Горизонтальный текст" **T** или "Вертикальный текст" **⌫T**.
- Выберите инструмент "Горизонтальный текст-маска" **T** или "Вертикальный текст-маска" **⌫T**.

2 Установите курсор так, чтобы индикатор базовой линии инструмента "Текст" **⌫** находился на контуре, и щелкните его. После этого на контуре появляется курсор вставки.




Индикатор базовой линии инструмента "Текст" (слева) и инструмент "Текст" с индикатором базовой линии на контуре (справа)

3 Введите текст. Горизонтальный текст выводится вдоль контура перпендикулярно базовой линии. Вертикальный текст выводится вдоль контура параллельно базовой линии.


💡 Параметр "Отклонение от базовой линии" в палитре "Символ" предоставляет больший контроль над вертикальным выравниванием по контуру. Например, в текстовом поле "Отклонение от базовой линии" можно ввести отрицательную величину, что позволяет понизить текст.

Перемещение или отражение текста по контуру




- ❖ Выберите инструмент "Стрелка" **A** или "Выделение контура" **L** и переместите его на текст. Курсор примет I-образную форму со стрелкой **I**.
- Чтобы переместить текст, щелкните его и перетаскивайте вдоль контура. Будьте внимательны: не перетаскивайте поперек контура.
- Чтобы отразить текст на другую сторону контура, щелкните его и перетаскивайте поперек контура.



Применение инструментов "Стрелка" и "Выделение контура" для перемещения или отражения текста по контуру

 Чтобы переместить текст вдоль контура без изменения его направления, воспользуйтесь параметром "Отклонение от базовой линии" в палитре "Символ". Например, если имеется текст, который идет слева направо по внешней стороне окружности, то можно ввести отрицательное значение для параметра "Отклонение от базовой линии", чтобы текст сместился внутрь окружности.

Перемещение контура с текстом

❖ Выберите инструмент "Выделение контура"  или "Перемещение" , затем щелкните контур и перетащите его на новое место. Если используется инструмент "Выделение контура", убедитесь в том, что курсор не принял I-образную форму со стрелкой , и что текст не перемещается вдоль контура.

Изменение формы контура с текстом


1 Выберите инструмент "Стрелка" .

2 Щелкните узловую точку на контуре и воспользуйтесь маркером для изменения его формы.

Деформация текста и ее отмена

Текст можно деформировать, чтобы создать специальный эффект. Например, можно придать ему форму дуги или волны. Выбранный стиль деформации является атрибутом текстового слоя – его в любой момент можно изменить, при этом изменится и форма деформации. Параметры деформации предоставляют полное управление ориентацией и перспективой эффекта деформации.

Примечание. Нельзя деформировать текстовые слои, к которым применен формат "Псевдополужирный" или используются шрифты без контурных данных (например растровые шрифты).



Пример текста, деформированного стилем "Рыба"


См. также

"Деформация элемента" на странице 235

Деформация текста

1 Выберите текстовый слой.

2 Выполните одно из следующих действий:


- Выберите инструмент "Текст" и нажмите кнопку "Создает деформированный текст"  на панели параметров.
- Выберите меню "Слой" > "Текст" > "Деформировать текст".

Примечание. Для деформации текста в текстовом слое можно воспользоваться командой "Деформация". Выберите меню "Редактирование" > "Трансформирование" > "Деформация".

3 Выберите стиль деформации из всплывающего меню "Стиль".

- 4 Выберите ориентацию эффекта деформации – по горизонтали или по вертикали.
- 5 При желании укажите значения дополнительных параметров деформации.
 - Параметр "Изгиб" указывает применяемую к слою степень деформации
 - Параметры "Искажение по горизонтали" и "Искажение по вертикали" придают деформации перспективу.

Отмена деформации текста

- 1 Выделите текстовый слой, к которому была применена деформация.
- 2 Выберите инструмент "Текст" и нажмите кнопку "Деформация"  на панели параметров или выберите команду меню "Слой" > "Текст" > "Деформировать текст".
- 3 Выберите "Нет" во всплывающем меню "Стиль" и нажмите кнопку "ОК".

Создание из текста рабочего контура

С символами текста можно работать как с векторными фигурами, преобразовав их в рабочий контур. *Рабочий контур* представляет собой временный контур, который отображается в палитре "Контур" и определяет очертания фигуры. После создания рабочего контура из текстового слоя можно сохранить его и работать с ним так же, как и с любым другим контуром. Символы контура нельзя редактировать как текст, однако исходный текстовый слой остается нетронутым и доступен для редактирования.

- ❖ Выделите текстовый слой и выберите меню "Слой" > "Текст" > "Создать рабочий контур".

Примечание. Нельзя создавать рабочие контуры из шрифтов, которые не содержат контурных данных (например растровых шрифтов).

См. также

"Сегменты, компоненты и точки контура" на странице 401

Преобразование текста в фигуры

При преобразовании текста в фигуру текст замещается слоем с векторной маской. Ее можно редактировать и применять к слою стили, но нельзя редактировать символы в слое как текст.

- ❖ Выделите текстовый слой и выберите меню "Слой" > "Текст" > "Преобразовать в фигуру".



Примечание. Нельзя создавать фигуры из шрифтов, которые не содержат контурных данных (например растровых шрифтов).


См. также

"Рисование фигур и контуров" на странице 387

Создание границы выделения текста


При использовании инструментов "Горизонтальный текст-маска" или "Вертикальный текст-маска" создается выделение по форме текста. Выделение текста появляется на активном слое и может быть перемещено, скопировано, залито и обведено, как любое другое выделение.


- 1 Выберите слой, на котором должно появиться выделение. Для получения наилучших результатов создайте границу выборки на обычном слое изображения, а не на текстовом. Если необходимо границу выделения текста заполнить заливкой или обвести, создайте ее на новом чистом слое.
- 2 Выберите инструмент "Горизонтальный текст-маска"  или "Вертикальный текст-маска" .
- 3 Выберите дополнительные параметры текста и введите текст из точки или в ограничительной рамке.

При вводе текста на активном слое появится красная маска. После нажатия кнопки "Применить"  граница выделения текста появится на изображении активного слоя.

Добавление к тексту отбрасываемой тени

Для придания тексту на изображении глубины можно добавить отбрасываемую тень.

- 1 В палитре "Слои" выберите текстовый слой, к которому необходимо добавить тень.
- 2 Нажмите кнопку "Добавить стиль слоя"  в нижней части палитры "Слои" и выберите в появившемся списке пункт "Тень".
- 3 Если возможно, разместите диалоговое окно "Стиль слоя" так, чтобы было видно и слой, и тень.
- 4 Настройте параметры по своему вкусу. Для изменения доступны различные аспекты тени, включая ее наложение на расположенные ниже слои, непрозрачность (насколько через нее просвечивают нижние слои), угол падения света, расстояние от текста или объекта.
- 5 Когда тень полностью соответствует требованиям, нажмите кнопку "ОК".



 Чтобы использовать такие же настройки тени в другом слое, перетащите слой "Тень" в палитре "Слои" на другой слой. Когда кнопка мыши будет отпущена, Photoshop применит в этом слое те же атрибуты тени.

См. также


"Об эффектах и стилях слоев" на странице 321


Заполнение текста изображением

Текст можно заполнить изображением, применив к слою изображения, расположенному выше текстового слоя в палитре "Слои", обтравочную маску.

- 1 Откройте файл, содержащий изображение, которое необходимо поместить внутрь текста.
- 2 Выберите в палитре инструментов инструмент "Горизонтальный текст"  или "Вертикальный текст" .
- 3 Щелкните вкладку "Символ", чтобы палитра "Символ" переместилась на передний план, или, если палитра не открыта, выберите меню "Окно" > "Символ".
- 4 В палитре "Символ" выберите шрифт и другие атрибуты текста. Лучше выбрать большие, полужирные, толстые буквы.
- 5 Щелкните курсор вставки в окне документа и введите желаемый текст. После этого нажмите клавиши "Ctrl"+"Ввод" (Windows) или "Command"+"Return" (Mac OS).
- 6 Щелкните вкладку "Слои", чтобы палитра "Слои" переместилась на передний план, или, если эта палитра не открыта, выберите меню "Окно" > "Слои".
- 7 (Необязательно) Если слой изображения является задним планом, дважды щелкните слой изображения в палитре "Слои", чтобы превратить его в обычный слой.

Примечание. Задний план заблокирован и не позволяет перемещать его в палитре "Слои". Чтобы разблокировать задний план, его необходимо превратить в обычный слой.

- 8 (Необязательно) Можно переименовать слой в диалоговом окне "Новый слой". Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно и преобразовать слой изображения.
- 9 В палитре "Слои" перетащите слой изображения таким образом, чтобы он оказался непосредственно над текстовым слоем.
- 10 Выделив слой изображения, выберите меню "Слой" > "Создать обтравочную маску". Внутри текста появится изображение.
- 11 Выберите инструмент "Перемещение"  и перетащите изображение так, чтобы оно заняло нужное положение внутри текста.

 Чтобы переместить текст, а не изображение, выберите текстовый слой в палитре "Слои" и воспользуйтесь инструментом "Перемещение".

См. также

“Слой-маски с обтравочными масками” на странице 347

“Ввод текста” на странице 434

“О форматировании символов” на странице 441

Азиатский текст

Об азиатском тексте

Photoshop предоставляет несколько параметров для работы с китайскими, японскими и корейскими текстами. Символы иероглифического письма часто называют *двухбайтовыми символами*.

Примечание. Операционная система должна поддерживать те языки, на которых вы собираетесь работать. За дополнительной информацией обратитесь к производителю системного программного обеспечения.

Отображение и настройка параметров азиатского текста


По умолчанию версии Photoshop, предназначенные не для китайского, японского и корейского языков, не показывают параметры азиатского текста в палитрах "Символ" и "Абзац". Чтобы видеть параметры для работы с текстами на китайском, японском и корейском языках, в этих версиях Photoshop необходимо установить в диалоговом окне "Установки" флажок "Показывать параметры азиатского текста". Можно также управлять отображением названий шрифтов – на английском или на родном языке.

- 1 Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Шрифты" (Windows) или "Photoshop" > "Установки" > "Шрифты" (Mac OS).
- 2 Выберите следующие параметры.

Показывать параметры азиатского текста	Отображает параметры азиатского текста в палитрах "Символ" и "Абзац".
Показывать названия шрифтов по-английски	Отображает названия азиатских шрифтов на английском языке.

Уменьшить интервал вокруг символов азиатского текста

Параметр "цумэ" уменьшает интервал вокруг символа на значение, заданное в процентах. В результате этого сам символ не растягивается и не сжимается, параметр влияет только на интервал между ограничительной рамкой символа и круглой шпацией. Когда к символу применяется "цумэ", интервалы по обе стороны от него уменьшаются на равное число процентов.

- 1 Выделите символы, которые надо изменить.
- 2 В палитре "Символ" введите или выберите значение "цумэ"  в процентах. Чем больше значение, тем теснее будут расположены символы. При максимальном значении 100% интервал между ограничительной рамкой символа и круглой шпацией отсутствует.


Указание способа измерения интерлиньяжа в текстах на азиатских языках

- 1 Выделите абзацы, которые необходимо выровнять.
- 2 Выберите параметр интерлиньяжа в меню палитры "Абзац".

Интерлиньяж по верхнему краю	Измерение интервалов между строками текста от верхнего края одной строки до верхнего края следующей. При использовании интерлиньяжа по верхнему краю первая строка текста в абзаце выравнивается по верхнему краю ограничительной рамки.
Интерлиньяж по нижнему краю	Для горизонтального текста измеряется интервал между базовыми линиями строк текста. При использовании интерлиньяжа по нижнему краю интервал появляется между первой строкой текста и ограничительной рамкой. Выбранный параметр отмечается флажком. <i>Примечание. Выбранный параметр интерлиньяжа влияет не на величину расстояния между строками, а на способ его измерения.</i>

Применение "татэ-тю-еко"

Татэ-тю-еко (также называемое *кумимодзи* и *ренмодзи*) – это блок горизонтального текста, разбитый на строки вертикального текста. Применение "татэ-тю-еко" облегчает чтение полуширинных символов (цифры, даты и короткие иностранные слова) в вертикальном тексте.




Числа без "татэ-тю-еко" (слева) сверяются с числами, повернутыми с "тат-чю-йоко" (справа)

- 1 Выделите символы для поворота.
- 2 Выберите пункт "Татэ-тю-еко" в меню палитры "Символ". Галочка показывает, что параметр выбран.

Примечание. Применение "татэ-тю-еко" не мешает редактировать и форматировать текст. Редактировать и применять форматирование к повернутым символам можно точно так же, как и ко всем остальным.

Выравнивание символов азиатских языков

Модзисороэ (*Mojisoro*) – это система выравнивания символов в тексте на азиатских языках. Если строка или текст содержат символы разного размера, можно указать метод выравнивания текста по самым большим символам в строке: по верхнему краю, по центру или по нижнему краю символа максимального размера (для вертикальных фреймов – по правому краю, по центру или левому краю), по базовой линии для латинских символов, либо по верхнему или нижнему краю знакоместа ICF (Input Character Frame), а для вертикальных фреймов – по правому или левому краю. *Знакоместо ICF* – это пространство, в котором могут располагаться символы.



Параметры выравнивания символов

А. Малые символы выровнены по нижнему краю Б. Малые символы выровнены по центру В. Малые символы выровнены по верхнему краю

❖ В меню палитры "Символ" > "Выравнивание символов" выберите нужный параметр.

Базовая линия латиницы	Выравнивание малых символов в ряд с крупными символами.
"Верхний правый край символа максимального размера", "Центр символа максимального размера" или "Нижний левый край символа максимального размера"	Выравнивание малых символов в ряд в указанной позиции относительно символа максимального размера. В вертикальных текстовых фреймах параметр "Верхний правый край символа максимального размера" выравнивает текст по правому краю символа максимального размера, а "Левый нижний край символа максимального размера" – по левому краю.
"Верхний правый угол знакоместа ICF" и "Нижний левый угол знакоместа ICF"	Выравнивание малых символов в ряд со знакоместами ICF для крупных символов. В вертикальном текстовом фрейме параметр "Верхний правый угол знакоместа ICF" выравнивает текст по правому краю знакоместа ICF, а параметр "Левый нижний угол знакоместа ICF" – по левому краю знакоместа ICF.

Укажите подчеркивания слева и справа для азиатского текста

- 1 Выделите вертикальный текст.
- 2 Выберите пункт "Подчеркнутый слева" или "Подчеркнутый справа" в меню палитры "Символ".

Установка атрибутов азиатского текста OpenType

Азиатский текст OpenType может включать множество возможностей, недоступных в обычных шрифтах PostScript и TrueType. Обычно целесообразным оказывается применение шрифтов OpenType KozMinPro и KozGoPro различной толщины. В них содержится наибольшее количество глифов "восточных" шрифтов, разработанных Adobe.

- 1 При помощи инструмента "Текст" выполните одно из следующих действий.
 - В существующем текстовом слое выберите символы или текстовые объекты, к которым необходимо применить настройку.
 - Щелкните изображение, чтобы создать новый текстовый слой.
- 2 В палитре "Символ" должен быть выбран шрифт Asian OpenType Pro.

- 3 В меню палитры "Символ" выберите параметр OpenType.
- 4 Включите метод ввода "MSIME" (Windows) или "Котоэри" (Mac OS). Выполните одно из следующих действий:
 - В меню "Пуск" выберите "Программы" > "Стандартные" > "Служебные" > "Таблица символов" (в Windows).
 - (Mac OS) Выберите метод ввода "котоэри", выбрав в меню "Котоэри" пункт "Показать палитру "Символ"".
 - Из выпадающего меню "Input" в правой части строки меню выберите пункт "Show Character Palette" (в Mac OS).

Примечание. Если меню "Input" не отображается в строке меню, выберите пункт "Apple menu" > "System Preferences" > "International" > "Input Menu" и выберите пункт "Show input menu in menu bar" (Mac OS).
- 5 Выполните одно из следующих действий.
 - (Windows) В таблице символов выберите параметр "Дополнительные параметры просмотра", выберите "Все" в меню "Группировать", затем выберите в качестве кодировки "Юникод".



Таблица символов

A. Меню "Шрифт" B. Флажок "Дополнительные параметры просмотра"

- (Mac OS) В палитре "Символ" "котоэри" выберите пункт "Глиф" в меню "Просмотр".



Палитра "Символ котозэри"

А. Меню "Просмотр" В. Меню "Шрифт" В. Информация о символе Г. Кнопка "Вставить со шрифтом"

6 Выберите азиатский шрифт OpenType в меню "Шрифт".

7 Выполните одно из следующих действий:

- (Windows) Выделите нужный символ, выберите меню "Выделение" > "Скопировать", а затем вставьте его в Photoshop.
- Дважды щелкните кнопкой мыши символ, который необходимо вставить в документ (Mac OS).

Параметры "восточных" шрифтов OpenType

В зависимости от шрифта могут применяться дополнительные параметры OpenType.

Японский 78 Заменяет стандартные глифы вариантами глифов jr78.

Японский экспертный Заменяет стандартные глифы экспертными вариантами глифов.

Японский традиционный Заменяет стандартные глифы традиционными вариантами глифов.

Пропорциональная метрика Заменяет глифы половинной и полной ширины пропорциональными глифами.

Кана Заменяет стандартные глифы каны оптимизированными для горизонтальных макетов. Различия, однако, зачастую едва уловимы.

Курсивы прямых шрифтов Заменяет стандартные пропорциональные глифы курсивными.


См. также

"Применение возможностей OpenType" на странице 448

Выбор набора модзиками

Набор *модзиками* определяет компоновку японского текста, устанавливая интервалы между японскими, латинскими и специальными символами, цифрами, знаками препинания, символами начала и конца строки. В Photoshop включено несколько стандартных наборов модзиками, подготовленных на основе японского отраслевого стандарта (JIS) X 4051-1995.

- ❖ В палитре "Абзац" выберите один из параметров во всплывающем меню "Набор Mojikumi".

Не определена	Отключает применение модзикуми
Набор Mojikumi 1	Применяет для знаков препинания интервалы половинной ширины.
Набор Mojikumi 2	<p>Применяет интервалы полной ширины для большинства символов, за исключением последнего символа в строке.</p>  <p>「日本語組版規則」は、文字の配置法を規定する。「日本語組版規則」では、1行を組み上げるために必要な制定の規則について規定する。</p> <p>「日本語組版規則」は、文字の配置法を規定する。「日本語組版規則」では、1行を組み上げるために必要な制定の規則について規定する。</p> <p><i>Набор Mojikumi 1, Набор Mojikumi 2</i></p>
Набор Mojikumi 3	Применяет интервалы полной ширины для большинства символов, включая последний символ в строке.

<p>Набор Mojikumi 4</p>	<p>Применяет интервалы полной ширины для всех символов.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>「日本語組版規則」は、文字の配置法を規定する。「日本語組版規則」では、1行を組み上げるために必要な制定源の規則について規定する。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>「日本語組版規則」は、文字の配置法を規定する。「日本語組版規則」では、1行を組み上げるために必要な制定源の規則について規定する。</p> </div> <p><i>Набор Mojikumi 3, Набор Mojikumi 4</i></p>
--------------------------------	--

Выбор настроек для абзаца "кинсоку шори"

Кинсоку шори определяет разбиение на строки в японских текстах. Символы, которые не должны стоять в начале или в конце строки, называются символами *кинсоку*. В Photoshop включены ограниченные и максимальные наборы *кинсоку*, подготовленные на основе японского отраслевого стандарта (JIS) X 4051-1995. В ограниченных наборах *кинсоку* отсутствуют гласные символы и малые символы *хираганы*.

❖ В палитре "Абзац" выберите один из параметров во всплывающем меню "Кинсоку шори".

Не определена	Отключает применение "кинсоку шори".
JIS слабый или JIS максимальный	Предотвращает помещение в начало или в конец строки следующих символов.

JIS слабый набор	
Символы, которыми не может начинаться строка	
’ ” 、 。 々 > 》 」] } > ズ ・ 、 ズ !) , . : ; ?] }	
Символы, которыми не может завершаться строка	
‘ “ < 《 『 『 『 『 『 [(([{	

максимальный набор JIS	
Символы, которыми не может начинаться строка	
!) , . : ; ?] } € — ' " % ° C ° F 、 。 々 > 》 』 』]]	
あいうえおつやゆよわ	
^ * > ゃ	
アイウエオツヤユヨワカケ	
・ー ー ヾ ! %) , . : ; ?] }	
Символы, которыми не может завершаться строка	
([{ £ \$ ' " < < 「 『 【 〒 [# \$ (@ [{ ¥	

Указание параметров кинсоку для разбиения текста на строки

❖ В меню палитры "Абзац" выберите пункт "Текст кинсоку-сёри" и один из следующих методов.

Сначала сокращать строку	Перемещение символов вверх на предыдущую строку, чтобы избежать использования запрещенных символов в начале или конце строки.
Сначала удлинять строку	Перемещение символов вниз на следующую строку, чтобы избежать использования запрещенных символов в конце или начале строки.
Всегда удлинять строку	Постоянное перемещение символов вниз на следующую строку, чтобы избежать использования запрещенных символов в конце или начале строки. Сокращение не используется.

Выбранный метод отмечается флажком.

Указание параметра бурасагари

Бурасагари позволяет размещать однобайтовые и двухбайтовые точки, а также однобайтовые и двухбайтовые запятые вне ограничительной рамки абзаца.

- 1 Выберите пункт "Бурасагари" в меню палитры "Абзац".
- 2 В подменю выберите необходимый параметр.

"Нет"	Отключение висячей пунктуации.
"Стандартно"	Включение висячей пунктуации без принудительного выравнивания строк по краю ограничительной рамки.
"Принудительно"	Принудительный вывод пунктуации за ограничительную рамку путем расширения строк, содержащих висячие символы и заканчивающихся внутри ограничительной рамки. <i>Примечание. Параметры бурасагари недоступны, если для параметра кинсоку-сёри выбрано значение "Нет".</i>

Глава 15: Сохранение и экспорт изображений

Adobe Photoshop поддерживает различные форматы файлов, что отвечает потребностям в различных методах вывода. Можно сохранить или экспортировать изображение в любой из этих форматов. Можно также использовать специальные свойства Photoshop, чтобы добавлять сведения к файлам, настраивать множество разнообразных макетов страниц и помещать изображения в другие приложения.

Сохранение изображений

Сохранение файлов изображений

Форматы графических файлов различаются способами представления данных изображения (в пиксельном или векторном виде), методами сжатия, а также поддержкой определенных свойств Photoshop. Для сохранения всех свойств Photoshop в отредактированном изображении (слоев, эффектов, масок, стилей и т. д.) лучше всего сохранить копию изображения в формате Photoshop (PSD). Как и большинство форматов файлов, формат PSD поддерживает файлы размером только до 2 ГБ. При работе в Photoshop с файлами, размер которых превышает 2 ГБ, можно сохранить изображение в формате больших документов (PSB), формате Photoshop Raw (только сведенное изображение) или формате TIFF (только для файлов размером до 4 ГБ).

Примечание. Формат DICOM также поддерживает файлы, размер которых превышает 2 ГБ.

16-битные RGB-изображения можно сохранять только в указанных ниже форматах с помощью команды "Сохранить как...": Photoshop, Photoshop PDF, Photoshop Raw, формат больших документов (PSB), Cineon, PNG и TIFF. В случае использования команды "Сохранить для Web и устройств" при сохранении RGB-изображения с 16 битами на канал Photoshop автоматически преобразует RGB-изображение с 16 битами на канал в формат с 8 битами на канал.


32-битные RGB-изображения можно сохранять только в указанных ниже форматах с помощью команды "Сохранить как...": Photoshop, формат больших документов (PSB), OpenEXR, переносимый битовый формат, Radiance и TIFF.

Для сохранения изображений можно использовать следующие команды.

Сохранить Сохраняет изменения, внесенные в текущий файл. Файл сохраняется в текущем формате.

Сохранить как... Сохраняет изображение в другое местоположение или с другим именем файла. Команда "Сохранить как..." позволяет сохранить изображение в другом формате и с другими параметрами.

Вернуть с регистрацией Позволяет сохранить различные версии файла и сопроводить каждую версию комментариями. Эта команда доступна для изображения, управляемого с помощью рабочей среды Version Cue.

 При работе с файлом из проекта Adobe Version Cue в строке заголовка документа содержится дополнительные сведения о статусе файла.

Сохранить для Web и устройств Сохраняет изображение, оптимизированное для использования в сети и на различных устройствах.

См. также

“О форматах файлов и сжатии” на странице 496

Сохранение файла

Команда "Сохранить" используется для сохранения изменений в текущем файле, а команда "Сохранить как..." – для сохранения новой версии текущего файла.

См. также

“Создание дубликата изображения” на странице 45

“Сохранение изображения Camera Raw в другом формате” на странице 100

“Создание снимка изображения” на странице 59

Сохранение изменений в текущем файле

❖ Выберите "Файл" > "Сохранить".

Сохранение файла с другим именем, в другое местоположение или в другом формате

1 Выберите команду "Файл" > "Сохранить как...".

Примечание. С помощью внешнего модуля Camera Raw изображения Camera RAW можно сохранять в другом формате файла, например в формате Digital Negative (DNG).

2 Выберите формат в меню "Типы файлов".


Примечание. При выборе формата, не поддерживающего все свойства документа, в нижней части диалогового окна появится предупреждение. Получив такое предупреждение, следует сохранить копию файла в формате Photoshop или другом формате, поддерживающем все данные изображения.

3 Укажите имя и местоположение файла.

4 В диалоговом окне "Сохранить как..." выберите параметры сохранения.

5 Нажмите кнопку "Сохранить".

При сохранении изображения в некоторых из форматов отображается диалоговое окно для выбора параметров.

 Чтобы копировать изображение, не сохраняя его на жесткий диск, используйте команду "Создать дубликат". Чтобы сохранить временную версию изображения в памяти, используйте палитру "История" для создания снимка.

Параметры сохранения файла

В диалоговом окне "Сохранить как..." можно задать различные параметры сохранения файла. Доступность параметров зависит от характеристик сохраняемого изображения и выбранного формата файла. Если включена рабочая среда Version Cue, то доступны такие дополнительные параметры, как возможность сохранять альтернативный файл и вводить комментарии к версии.

Как копия Сохраняет копию файла, оставляя текущий файл открытым на рабочем столе.

Альфа-каналы Сохраняет информацию об альфа-канале в данных изображения. Отключение этого параметра удаляет альфа-каналы из сохраненного изображения.

Слои Сохраняет все слои в изображении. Если этот параметр отключен или недоступен, все видимые слои сводятся или совмещаются (в зависимости от выбранного формата).

Комментарии Сохраняет комментарии, например текстовые или звуковые, в данных изображения.

Плашечные цвета Сохраняет информацию о плашечном канале в данных изображения. Отключение этого параметра удаляет плашечные каналы из сохраненного изображения.

Использование параметров цветопробы, ICC-профиля (Windows) или встроенного профиля (Mac OS) Создает документ с цветовым профилем.

Примечание. Следующие параметры просмотра изображения и расширения файла доступны только в случае, если значение "По заказу" выбрано для параметров "Просмотры изображений" и "Добавлять расширение" в диалоговом окне "Установки обработки файлов".

Миниатюра (Windows) Сохраняет данные миниатюры для файла.

Параметры просмотра изображений (Mac OS) Сохраняет данные миниатюры для файла. Миниатюры отображаются в диалоговом окне "Открыть".

Строчными буквами Расширение Обеспечивает начертание расширения файла строчными буквами.

Параметры расширений файлов (Mac OS) Задаёт формат для расширений файлов. Установите флажки "Добавить", чтобы добавить расширение формата к имени файла, и "Строчными буквами", чтобы расширение отображалось строчными буквами.

Настройка установок сохранения файлов

1 Выполните одно из следующих действий.

- (Windows) Выберите "Редактирование" > "Установки" > "Обработка файлов".
- (Mac OS) Выберите "Photoshop" > "Установки" > "Обработка файлов".

2 Определите значения для следующих параметров:

Просмотры изображений	Выберите параметр для сохранения просмотров изображений: "Никогда" для сохранения файлов без просмотров, "Всегда" для сохранения файлов с указанными просмотрами или "По заказу", чтобы назначать просмотры для каждого файла отдельно. В Mac OS можно выбрать один или несколько типов просмотра. См. далее в разделе "Параметры просмотра изображений в Mac OS".
Расширение файла (Windows)	Выберите параметр для трехбуквенных расширений файлов, указывающих на формат файла. Используйте параметр "Прописными буквами" для начертания расширений файлов прописными буквами либо "Строчными буквами" для начертания расширений файлов строчными буквами.
Добавлять расширение (Mac OS)	Расширения необходимы для файлов, используемых или переносимых на компьютер под управлением Windows. Выберите параметр для добавления расширений к именам файлов: "Никогда" для сохранения файлов без расширений, "Всегда" для добавления расширения к именам файлов или "По заказу", чтобы добавлять расширения файлов для каждого файла отдельно. Выберите "Строчными буквами", чтобы добавлять расширения файлов с использованием строчных букв.

Параметры просмотра изображений в Mac OS

В Mac OS можно выбрать один или несколько из следующих типов просмотра (для ускорения процесса сохранения файлов и минимизации размера файлов выбирайте только необходимые типы просмотра).

Значок Использует просмотр в виде значка файла на рабочем столе.

Полный размер Сохраняет версию файла 72 ppi для использования в приложениях, в которых можно открывать изображения Photoshop только в низком разрешении. Просмотр PICT используется для файлов не в формате EPS.

Миниатюра Macintosh Отображает просмотр в диалоговом окне "Открыть".

Миниатюра Windows Сохраняет просмотр, который может быть отображен системами семейства Windows.

Сохранение больших документов

Photoshop поддерживает документы размером до 300 000 пикселей в любом измерении и предлагает три формата файлов для сохранения документов с изображениями любого размера и более чем 30 000 пикселей. Имейте в виду, что большинством других приложений, включая более ранние версии Photoshop, чем Photoshop CS, не могут обрабатываться файлы, размер которых превышает 2 Гб, либо изображения любого размера и более чем 30 000 пикселей.

❖ Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и выберите один из следующих форматов файла:

Формат больших документов (PSB)	Поддерживает документы с любым размером файла. Все свойства Photoshop сохраняются в файлах PSB. В настоящее время файлы PSB поддерживаются только в Photoshop CS и более поздних версиях.
Photoshop Raw	Поддерживает документы любых размеров (по размерам в пикселах или по размерам файлов), но не поддерживает слои. Большие документы, сохраняемые в формате Photoshop Raw, сводятся.
TIFF	Поддерживает файлы размером до 4 Гб. Документы, размер которых превышает 4 Гб, не могут быть сохранены в формате TIFF.

См. также

“Формат больших документов” на странице 500

“Формат Photoshop Raw” на странице 498

“TIFF” на странице 503

Тестирование изображений Photoshop для мобильных устройств с помощью Adobe Device Central

Приложение Device Central позволяет пользователям Photoshop определять внешний вид файлов Photoshop на различных мобильных устройствах.

Профессиональные разработчики могут создавать и легко тестировать файлы Photoshop для конкретных мобильных устройств. Пользователи могут создавать в Photoshop документы для конкретных целевых устройств.

Например, проектировщик пользовательского интерфейса может создавать в Photoshop макеты. Затем они тестируются на разных мобильных телефонах, а после внесения необходимых коррекций улучшенные макеты передаются разработчикам.

Создание мобильного содержимого с помощью приложений Adobe Device Central и Photoshop

- 1 Запустите приложение Photoshop.
- 2 Выберите "Файл" > "Создать".
- 3 Нажмите кнопку "Device Central", чтобы закрыть диалоговое окно в приложении Photoshop и открыть Device Central.
- 4 Выберите тип содержимого.

Список "Устройства" слева обновится, и будут показаны устройства, которые поддерживают выбранный тип содержимого.

- 5 В списке "Доступные устройства" выберите одно или несколько целевых устройств (либо выберите набор или отдельное устройство в списке "Наборы устройств").

В приложении Device Central отобразится список предлагаемых размеров документа, соответствующих выбранному устройству (если устройства имеют разные размеры экрана). В зависимости от разрабатываемого проекта или содержимого можно создать отдельный мобильный документ для каждого размера экрана или попытаться найти один размер, подходящий для всех устройств. Если будет выбран второй подход, то в качестве основного можно принять наименьший или наибольший предлагаемый размер документа. В нижней части вкладки можно указать даже пользовательский размер.

- 6 Нажмите кнопку "Создать".

В приложении Photoshop откроется пустой PSD-файл заданного размера. Для нового файла по умолчанию задаются следующие параметры.

- Цветовой режим: RGB/8-разрядный

- Разрешение: 72 ppi
- Цветовой профиль: SRGB IEC61966-2,1

7 Заполните пустой PSD-файл содержимым в Photoshop.

8 После этого выберите "Файл" > "Сохранить для Web и устройств".

9 В диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств" выберите желаемый формат и, при необходимости, настройте другие параметры экспорта.

10 Нажмите кнопку "Device Central".

На вкладке "Эмулятор Device Central" отобразится временный файл с указанными параметрами экспорта. Чтобы продолжить тестирование, дважды щелкните имя другого устройства в списке "Наборы устройств" или "Доступные устройства".

11 Если по итогам предварительного просмотра файла в приложении Device Central окажется, что в него нужно внести изменения, вернитесь в Photoshop.

12 В диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств" приложения Photoshop внесите желаемые изменения: например, укажите другой формат или качество экспорта.

13 Чтобы еще раз проверить файл с новыми параметрами экспорта, нажмите кнопку "Device Central".

14 Когда будет получен желаемый результат, нажмите кнопку "Сохранить" в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств" в Photoshop.


Примечание. Чтобы просто открыть программу Device Central из Photoshop (без создания и проверки файла), выберите "Файл" > "Device Central".

Учебник по созданию содержимого с помощью приложений Photoshop и Device Central см. по адресу http://www.adobe.com/go/vid0185_ru.

Сохранение PDF-файлов

Сохранение файлов в формате Photoshop PDF


Команда "Сохранить как..." используется, чтобы сохранить изображение в пространствах различных цветовых моделей в формате Photoshop PDF – RGB, индексированных цветов, CMYK, градаций серого, как однобитовое изображение, Lab или дуотон. Поскольку в документе Photoshop PDF могут сохраняться данные Photoshop, например слои, альфа-каналы, плашечные каналы и комментарии, можно открывать и редактировать изображения в Photoshop CS2 или более поздних версиях. Можно использовать формат Photoshop PDF для сохранения множественных изменений в многостраничном документе или презентации в виде показа слайдов.

 Можно выполнить быстрое сохранение файла в формате Photoshop PDF с помощью действия "Сохранить как Photoshop PDF". Доступ к этому действию можно получить, выбрав "Производство" в меню палитры "Операции".

Для опытных пользователей формат Photoshop PDF предлагает параметры для создания документов, совместимых со стандартом PDF/X, что чрезвычайно важно, например, в ситуации, когда документ направляется в типографскую печать большим тиражом. PDF/X (Portable Document Format Exchange) представляет собой подвид формата PDF, который не допускает использовать те из переменных, описывающих цвет, шрифты и треппинг, которые заведомо могут оказаться причиной брака при типографской печати.

Можно также задать параметры безопасности для ограничения доступа к документу PDF. 128-битное шифрование RC4 (Acrobat 6 и более поздние версии) обладает параметром, позволяющим пользователям просматривать метаданные и миниатюры в защищенном документе PDF с помощью Adobe Bridge.

Можно сохранять настройки PDF в виде стиля PDF для создания согласованных файлов Photoshop PDF. Стили и настройки Adobe PDF используются совместно компонентами Adobe Creative Suite, включая Photoshop, InDesign, Illustrator, GoLive и Acrobat.

 Пользователи Adobe Creative Suite могут найти дополнительные сведения о совместно используемых наборах параметров создания PDF-файлов для приложений Adobe Creative Suite в руководстве по интеграции PDF на установочном компакт-диске Creative Suite.

См. также

“Создание презентации PDF” на странице 509

“Сохранение стиля Adobe PDF” на странице 485

“Выполнение операции с файлом” на странице 657

Сохранение файла в формате Photoshop PDF

1 Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "Photoshop PDF" в меню "Тип файлов". Можно выбрать параметр "Цвет", если необходимо использовать встроенный профиль или профиль, заданный командой "Параметры цветопробы". Можно также включить слои, комментарии, плашечные каналы или альфа-каналы. Нажмите кнопку "Сохранить".

2 В диалоговом окне "Сохранить Adobe PDF" следует выбрать стиль, соответствующий поставленной задаче: печать на настольном принтере или пробопечатном устройстве, в типографии, электронная рассылка, размещение в сети и так далее. Дополнительные сведения см. в разделе "Стили Adobe PDF" на странице 480.

Выбор стиля является самым простым способом задания параметров для файла Photoshop PDF. Выбрав стиль, нажмите кнопку "Сохранить PDF", чтобы создать файл Photoshop PDF. Если необходимо добавить параметры безопасности или более тонко настроить параметры сохранения PDF-файла, выполните остальные этапы этой процедуры.

3 (Дополнительно) Выберите параметры в меню "Стандарт" и в меню "Совместимость", чтобы задать совместимость со стандартом PDF/X и с версией Acrobat для данного документа PDF. Дополнительные сведения см. в разделе "Уровни совместимости PDF" на странице 482.

4 (Дополнительно) Выберите "Основные" в левой части диалогового окна "Сохранить Adobe PDF", чтобы задать основные параметры сохранения PDF-файла. Дополнительные сведения о каждом параметре см. в разделе "Основные параметры для Adobe PDF" на странице 483.

***Примечание.** Пользователи более ранних версий Photoshop, чем версия Photoshop CS2, могут открывать PDF-файл (содержащий данные Photoshop) как базовый PDF-файл со сведенными слоями. Выберите "Файл" > "Открыть как..." и затем "Базовый PDF" в меню "Открыть как" (Windows) либо "Файл" > "Открыть" и "Базовый PDF" в меню "Формат" (Mac OS).*

5 (Дополнительно) Выберите "Сжатие" в левой части диалогового окна "Сохранить Adobe PDF", чтобы задать параметры сжатия и понижение разрешения для файла PDF. Дополнительные сведения см. в разделе "Параметры сжатия и понижения разрешения для Adobe PDF" на странице 483.

6 (Дополнительно) Выберите "Вывод" в левой части диалогового окна "Сохранить Adobe PDF", чтобы задать параметры управления цветом и совместимости с PDF/X. Дополнительные сведения см. в разделе "Параметры управления цветом и совместимости с PDF/X для Adobe PDF" на странице 485.

7 (Дополнительно) Для определения параметров безопасности для документа PDF выберите "Система защиты" в левой части диалогового окна "Сохранить Adobe PDF". Укажите пароль и задайте параметры разрешений для данного документа PDF. См. также раздел "Добавление защиты в PDF-файлы" на странице 485.

***Примечание.** Уровень кодирования зависит от значения параметра "Совместимость" документа PDF. Выберите другое значение параметра "Совместимость", чтобы задать более высокий или более низкий уровень кодирования.*

8 (Дополнительно) Выберите "Сводка" в левой части диалогового окна "Сохранить Adobe PDF". Можно просмотреть заданные параметры.

9 (Дополнительно) Если необходимо впоследствии использовать параметры сохранения PDF повторно, нажмите кнопку "Сохранить стиль", чтобы сохранить выбранные настройки в виде стиля PDF. Новый стиль отобразится в меню "Стиль Adobe PDF" при следующем сохранении файла Photoshop PDF в любом приложении из пакета Adobe Creative Suite. См. также раздел "Сохранение стиля Adobe PDF" на странице 485.

10 Нажмите кнопку "Сохранить PDF". Photoshop закрывает диалоговое окно "Сохранить Adobe PDF" и создает документ PDF.


См. также

“Сведения о форматах файлов и сжатии” на странице 496

Стили Adobe PDF

Стиль преобразования в PDF-файл представляет собой группу параметров, определяющих ход процесса создания документа PDF. Эти параметры призваны обеспечить баланс размера и качества файла с учетом характера использования этого документа PDF. Большинство заранее заданных стилей являются общими для всех компонентов Adobe Creative Suite, включая InDesign, Illustrator, Photoshop и Acrobat. Для особых условий вывода пользователь может также создавать и передавать другим свои пользовательские стили.

Некоторые из упоминаемых ниже стилей становятся доступными только после того, как пользователь, в случае необходимости, переместит их из папки "Extras", куда они установлены по умолчанию, в папку "Settings". Обычно папки "Extras" и "Settings" расположены по адресу (Windows Vista) "ProgramData\Adobe\AdobePDF", (Windows XP) "Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF" или (Mac OS) "Library/Application Support/Adobe PDF". В некоторых компонентах пакета Creative Suite часть стилей недоступна.

 *Время от времени рекомендуется проверять параметры PDF-файлов. Автоматический возврат к параметрам по умолчанию в программе не предусмотрен. Программы, способные создавать документы PDF, используют последний из заданных или выбранных параметров.*

Высококачественная печать Предназначен для создания документов PDF для высококачественной печати на настольных принтерах и пробопечатных устройствах. Этот стиль задает использование формата PDF 1.4 (Windows) или PDF 1.6 (Mac OS), снижение разрешения цветных изображений и изображений в градациях серого до 300 ppi, а монохромных - до 1200 ppi, встраивание всех шрифтов в виде подмножеств символов, отсутствие изменений цветности и сохранение прозрачности (для типов файлов, которые ее поддерживают). Такие документы PDF могут быть открыты с помощью программ Acrobat 5.0 и Acrobat Reader 5.0, а также их более поздними версиями. Программа InDesign позволяет при помощи этого стиля создавать документы PDF с тегами.

Illustrator по умолчанию (только Illustrator) Предназначен для создания документов PDF, в которых сохранены данные, необходимые программе Illustrator. PDF-файлы, созданные при посредстве этого стиля, могут быть открыты без потерь в программе Illustrator.

Большие форматы (только Acrobat) Позволяет создавать документы PDF, пригодные для просмотра и печати инженерно-технической документации, формат которой превышает 200 x 200 дюймов (5080 x 5080 мм). Такие документы PDF можно открыть в Acrobat или Reader версии 7.0 или в более поздних версиях.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK и RGB) (только Acrobat) Используется при создании электронных документов, предназначенных для длительного (архивного) хранения. PDF/A-1b использует PDF 1.4 и преобразует все цвета в зависимости от выбранного стандарта либо в CMYK, либо в RGB. Такие документы PDF могут быть открыты программами Acrobat 5.0 и Acrobat Reader 5.0, а также в их более поздних версиях.

Формат PDF/X-1a (2001 и 2003) Для формата PDF/X-1a необходимо, чтобы все шрифты были встроены, чтобы были определены соответствующие ограничительные рамки PDF, а цвета были представлены в формате CMYK, в формате смешанных цветов или в обоих форматах сразу. Соответствующие этому стандарту файлы должны содержать описание условий печати, для которых такие файлы были созданы. PDF-файлы, соответствующие стандарту PDF/X-1a, могут быть открыты в Acrobat 4.0 и Acrobat Reader 4.0, а также в их более поздних версиях.

Набор PDF/X-1a предусматривает использование формата PDF 1.3, снижение разрешения цветных изображений и изображений в градациях серого до 300 ppi, а монохромных - до 1200 ppi, встраивание всех шрифтов в виде подмножеств символов, отсутствие встроенных цветовых профилей, а также сводит прозрачные области в соответствии с параметром "Высокое разрешение".

Примечание. *Стили PDF/X1-a:2003 и PDF/X-3 (2003) устанавливаются на жесткий диск компьютера вместе с программой, однако они недоступны, пока пользователь не переместит их из папки "Extras" в папку "Settings".*

PDF/X-4 (2007) В программе Acrobat 8 этот стиль называется "PDF/X-4 DRAFT", что отражает его статус черновика стандарта ISO на момент поставки программы. В нем предусмотрено применение формата PDF 1.4, который обеспечивает обработку "живой прозрачности". В PDF/X-4 такое же управление цветом и такие же цветовые параметры (ICC) *консорциума ICC*, как и в PDF/X-3. Файлы, соответствующие стандарту PDF/X-4, можно создавать непосредственно в программах пакета Creative Suite 3 (Illustrator, InDesign и Photoshop). В программе Acrobat 8 документы PDF можно преобразовывать в формат PDF/X-4 DRAFT при помощи инструментов диалогового окна "Предпечатная проверка".

PDF-файлы, созданные в соответствии с требованиями стандарта PDF/X-4, могут быть открыты с помощью программ Acrobat 4.0 и Acrobat Reader 4.0, а также с помощью их более поздних версий.

Полиграфическое качество Предназначен для создания файлов, ориентированных на типографскую высококачественную печать (например, на печать на цифровых печатных машинах или на вывод пленок на фотонаборных и формопечатных автоматах), но не предназначен для создания файлов, соответствующих формату PDF/X. В подобных случаях качество содержимого очень важно. Целью является сохранение в PDF-файле всей информации, которая потребуется для его качественного воспроизведения и печати в печатном бюро или в типографии. Этот набор задает использование формата PDF 1.4, преобразование всех цветов в CMYK, понижение разрешения цветных изображений и изображений в градациях серого до 300 ppi, а монохромных изображений - до 1200 ppi, встраивание всех шрифтов в виде подмножеств символов и сохранение прозрачности (для типов файлов, которые ее поддерживают).

Такие PDF-файлы могут быть открыты программами Acrobat 5.0 и Acrobat Reader 5.0, а также их более поздними версиями.

Примечание. *Прежде чем создавать PDF-файл для отправки в печатное бюро или типографию, следует уточнить у поставщика услуг разрешение выводящего устройства и прочие необходимые параметры либо запросить файл *.joboptions, содержащий все необходимые данные. По результатам может потребоваться изменить набор параметров PDF-файлов в соответствии с требованиями типографии, после чего потребуется создать собственный файл *.joboptions.*


Информативный PDF Способствует созданию документов PDF с расширенным доступом, которые содержат теги, гиперссылки, закладки, а также интерактивные элементы и слои. Этим набором параметров предусмотрено использование формата PDF 1.5 и встраивание всех шрифтов в виде подмножеств символов. Файл при его использовании также будет оптимизирован для порционного обслуживания. Такие PDF-файлы могут быть открыты программами Acrobat 6.0 и Adobe Reader 6.0, а также их более поздними версиями. (Стиль "Информативный PDF" - Rich Content PDF - находится в папке "Extras".)

Примечание. *В ранних версиях некоторых приложений пакета этот стиль назывался " eBook".*

Наименьший размер файла Набор предназначен для создания PDF-файлов, которые предполагается просматривать внутри глобальной или корпоративной сети, а также рассылать по электронной почте. Такой набор предусматривает сжатие и понижение разрешения изображений до относительно невысокого. Все цвета преобразуются в sRGB, а шрифты (если файл создается с помощью программы Distiller) не встраиваются. Файл при его использовании также будет оптимизирован для "порционного обслуживания" (byte serving).

Такие PDF-файлы могут быть открыты программами Acrobat 5.0 и Acrobat Reader 5.0, а также их более поздними версиями.

Стандартный (только Acrobat) Набор предназначен для создания PDF-файлов, которые будут распечатаны на принтере или копировальном устройстве, записаны на компакт-диск или направлены клиенту как пробный оттиск. Он предусматривает сжатие и понижение разрешения с целью уменьшения занимаемого файлом дискового пространства, однако при этом осуществляется также встраивание подмножеств символов всех (разрешенных) шрифтов, которые используются в документе, и преобразование всех цветов в sRGB. Обратите внимание, что по умолчанию не встраиваются подмножества символов шрифтов Windows. PDF-файлы, созданные с такими параметрами, могут быть открыты программами Acrobat 5.0 и Acrobat Reader 5.0, а также их более поздними версиями.

 *Более подробная информация о параметрах PDF, общих для всех компонентов Creative Suite, представлена в "Руководстве по внедрению PDF" на DVD-диске Creative Suite.*

О стандартах PDF/X и PDF/A

Стандарты PDF/X и PDF/A утверждены Международной организацией по стандартизации (ISO). Стандарты PDF/X касаются условий передачи графического содержимого, тогда как в PDF/A определены требования к электронным документам, предназначенным для длительного хранения. При преобразовании PDF-файла

осуществляется его проверка на соответствие заданному стандарту. Если PDF-документ не соответствует выбранному стандарту ISO, то появляется сообщение, позволяющее выбрать между отменой преобразования и продолжением преобразования, при котором будет создан несовместимый стандарт файл.

Самое широкое распространение в издательском и печатном деле получило несколько форматов PDF/X: PDF/X-1a, PDF/X-3 и PDF/X-4 (в 2007 г.). Самое широкое распространение при создании архивов из файлов PDF получили стандарты PDF/A-1a и PDF/A-1b (в случае менее строгих требований).

Примечание. Дополнительные сведения о форматах PDF/X и PDF/A см. по ссылкам [web-узел ISO](#) и [web-узел Adobe](#).

Уровни совместимости PDF

Приступая к созданию документов PDF, необходимо решить, какую из версий PDF использовать. Номер версии формата PDF зависит от стиля; его можно также указать явно при выборе совместимости при сохранении или редактировании стиля PDF.

По сути, если отсутствуют некие особые причины соблюдать обратную совместимость, имеет смысл использовать самую свежую версию (в данном случае - версию 1.7). Последняя версия включает в себя все новейшие возможности в полном объеме. Однако если документ предназначен для широкого распространения, следует выбрать версию Acrobat 5 (PDF 1.4) или Acrobat 6 (PDF 1.5), чтобы любой из адресатов смог просмотреть и распечатать его.

В приведенной ниже таблице представлены особенности PDF документов, создаваемых с разными параметрами совместимости.

Acrobat 4 (PDF 1,3)	Acrobat 5 (PDF 1,4)	Acrobat 6 (PDF 1,5)	Acrobat 7 (PDF 1,6) и Acrobat 8 (PDF 1,7)
PDF-документы могут быть открыты программами Acrobat 3.0 и Acrobat Reader 3.0, а также их более поздними версиями.	PDF-документы могут быть открыты программами Acrobat 3.0 и Acrobat Reader 3.0, а также их более поздними версиями. При этом следует учесть, что возможности, появившиеся в более поздних версиях, могут быть утрачены или не смогут быть использованы.	Большая часть PDF-документов может быть открыта программами Acrobat 4.0 и Acrobat Reader 4.0, а также их более поздними версиями. При этом следует учесть, что возможности, появившиеся в более поздних версиях, могут быть утрачены или не смогут быть использованы.	Большая часть PDF-документов может быть открыта программами Acrobat 4.0 и Acrobat Reader 4.0, а также их более поздними версиями. При этом следует учесть, что возможности, появившиеся в более поздних версиях, могут быть утрачены или не смогут быть использованы.
В них не может быть помещен объект с эффектами "живой прозрачности". Объекты с прозрачностью должны быть сведены до создания файла формата PDF 1.3.	Поддерживает использование графических объектов с эффектами "живой прозрачности". (Программа Acrobat Distiller всегда выполняет сведение прозрачности.)	Поддерживает использование графических объектов с эффектами "живой прозрачности". (Программа Acrobat Distiller всегда выполняет сведение прозрачности.)	Поддерживает использование графических объектов с эффектами "живой прозрачности". (Программа Acrobat Distiller всегда выполняет сведение прозрачности.)
Формат не поддерживает использование слоев.	Формат не поддерживает использование слоев.	Слои будут сохранены при создании PDF-файлов с помощью приложений, которые поддерживают получение слоеных PDF (например, с помощью Illustrator CS и более поздних версий или InDesign CS и более поздних версий).	Слои будут сохранены при создании PDF-файлов с помощью приложений, которые поддерживают получение слоеных PDF (например, с помощью Illustrator CS и более поздних версий или InDesign CS и более поздних версий).

Acrobat 4 (PDF 1,3)	Acrobat 5 (PDF 1,4)	Acrobat 6 (PDF 1,5)	Acrobat 7 (PDF 1,6) и Acrobat 8 (PDF 1,7)
Поддерживается использование цветового пространства DeviceN с 8 красками.	Поддерживается использование цветового пространства DeviceN с 8 красками.	Поддерживается использование цветового пространства DeviceN с 31 краской.	Поддерживается использование цветового пространства DeviceN с 31 краской.
Допускается встраивание многобайтных шрифтов. (Distiller преобразует шрифты в процессе встраивания.)	Допускается встраивание многобайтных шрифтов.	Допускается встраивание многобайтных шрифтов.	Допускается встраивание многобайтных шрифтов.
Можно использовать 40-разрядный алгоритм шифрования RC4.	Можно использовать 128-разрядный алгоритм шифрования RC4.	Можно использовать 128-разрядный алгоритм шифрования RC4.	Можно использовать 128-разрядный алгоритм шифрования RC4 и 128-разрядный стандарт AES (Advanced Encryption Standard - расширенный стандарт шифрования).

Основные параметры для Adobe PDF

Можно задать следующие параметры в разделе "Основные" диалогового окна "Параметры Adobe PDF":

Описание Отображает описание из выбранного стиля и предлагает возможность редактирования описания. Можно вставить описание из буфера обмена. Если описание стиля изменялось, слово "(с изменениями)" добавляется в конце имени стиля.

Сохранить возможность редактирования в Photoshop Сохраняет такие данные Photoshop в PDF, как слои, альфа-каналы и плашечные каналы. Документы Photoshop PDF с этим параметром можно открыть только в Photoshop CS2 и более поздних версиях.

Встроить миниатюры страниц Создает миниатюрное изображение иллюстрации.

Оптимизировать для быстрого просмотра в Web Оптимизирует PDF-файл для быстрого просмотра в web-браузере.

Показать PDF-файл после сохранения Открывает только что созданный PDF-файл в приложении для просмотра PDF-файла по умолчанию.

Параметры сжатия и понижение разрешения для Adobe PDF

При сохранении иллюстрации в Adobe PDF можно выполнить сжатие текста и векторных объектов, а также сжатие и понижение разрешения битовых изображений. В зависимости от выбранных настроек, сжатие и понижение разрешения могут существенно сократить размер PDF-файла практически без потерь детализации и точности.

Область "Сжатие" диалогового окна "Параметры Adobe PDF" разделена на три раздела. В каждом разделе содержатся параметры для сжатия и интерполяции изображений в иллюстрации.

Понижение разрешения Если планируется использовать PDF-файл в сети, используйте понижение разрешения для более эффективного сжатия. Если планируется печать PDF-файла с высоким разрешением, не применяйте понижение разрешения. Выберите параметр "Не выполнять даунсэмплинг", чтобы отключить все параметры даунсэмплинга.

Даунсэмплинг предусматривает уменьшение числа пикселей в изображении. Для выполнения даунсэмплинга изображений выберите *метод интерполяции* – усредненный даунсэмплинг, подвыборка или бикубический даунсэмплинг – и введите требуемое разрешение (в пикселах на дюйм). Затем введите разрешение в текстовом поле "Для изображений с разрешением выше". Все изображения с разрешением выше этого порогового значения подвергаются понижению разрешения.

Выбранным методом интерполяции определяется подход к удалению пикселей.

- **Усредненный даунсэмплинг** Усредняет пиксели в пробной области и выполняет замену всей области усредненным цветом пиксела в указанном разрешении. Усредненный даунсэмплинг – то же, что билинейный ресамплинг.

- **Подвыборка** Выбирает пиксел в центре пробной области и заменяет всю область цветом этого пиксела. Подвыборка существенно сокращает время преобразования в сравнении с понижением разрешения, однако создаваемые в результате изображения получаются менее сглаженными и непрерывными. Подвыборка – то же, что интерполяция по соседним пикселям.

- **Бикубический даунсэмплинг** Использует средневзвешенное значение для определения цвета пиксела, что обычно позволяет получить более качественные результаты по сравнению с простым усредненным методом понижения разрешения. Бикубический метод является самым медленным, но и самым точным для получения максимально качественного сглаживания.

Сжатие Определяет используемый тип сжатия.

- **Сжатие ZIP** Эффективно используется для изображений с большими участками одного цвета или повторяющимися узорами, а также для черно-белых изображений, содержащих повторяющиеся узоры. Сжатие ZIP осуществляется без потерь.

- **Сжатие JPEG** Подходит для цветных изображений или изображений в градациях серого. Сжатие JPEG выполняется *с потерей данных*, что предполагает удаление данных изображения, при этом возможно ухудшение качества изображения, однако уменьшение размера файла выполняется с минимально возможными потерями данных. Поскольку при сжатии JPEG удаляются данные, оно позволяет получить значительно меньшие размеры файлов, чем сжатие ZIP.

- **JPEG2000** Является новым международным стандартом сжатия и упаковки данных изображения. Как и сжатие JPEG, сжатие JPEG2000 подходит для цветных изображений и изображений в градациях серого. Оно также обеспечивает дополнительные преимущества, например прогрессивное отображение и сжатие без потерь, недоступные в JPEG. Сжатие JPEG2000 доступно только в случае выбора Acrobat 6 (PDF 1.5) или более поздних версий в меню "Совместимость".

Качество изображения Определяет степень применяемого сжатия. Параметры доступны в зависимости от выбранного метода сжатия. Для сжатия JPEG2000 Photoshop предлагает параметры "Без потери качества", "Максимальное", "Высокое", "Среднее", "Низкое" и "Минимальное". Для сжатия JPEG Photoshop предлагает параметры "Минимальное", "Низкое", "Среднее", "Высокое" и "Максимальное". Для сжатия ZIP Photoshop предлагает параметр "8-бит". Параметр "8-бит" обеспечивает сжатие без потерь, то есть данные не удаляются в целях уменьшения размера файла, поэтому качество изображения не страдает.

Размер сегмента Задаёт размер сегментов, используемых в изображениях при сжатии JPEG 2000. При применении значений низкого качества для оптимизации изображений, размер которых не превышает 1024 x 1024 пикселей, использование максимального размера сегментов позволяет получить наилучшие результаты. Обычно размер сегмента, равный 1024, является наиболее подходящим для большинства изображений. Меньшие размеры сегмента обычно используются для изображений небольшого размера (предназначенных для просмотра на сотовых телефонах и т. д.).

Преобразовать изображение 16 бит/канал в 8 бит/канал Преобразовывает 16-битные RGB-изображения в 8-битные (выбрано по умолчанию). Сжатие ZIP является единственным доступным методом сжатия в случае, если параметр "Преобразовать изображение 16 бит/канал в 8 бит/канал" не выбран. Если для параметра "Совместимость" данного документа используется значение "Acrobat 5 (PDF 1.4) или более ранние версии", параметр "Преобразовать изображение 16 бит/канал в 8 бит/канал" недоступен, и изображения автоматически преобразуются в 8 бит/канал.

Параметры управления цветом и совместимости с PDF/X для Adobe PDF

Можно задать следующие параметры в разделе "Вывод" диалогового окна "Параметры Adobe PDF".

Взаимодействие между параметрами раздела "Вывод" зависит от того, включено или выключено "Преобразование цветов" и какой стандарт PDF выбран.

Преобразование цветов Задаёт характеристики представления данных о цвете в файле Adobe PDF. При преобразовании цветных объектов в RGB или CMYK выберите также целевой профиль в раскрывающемся меню. В ходе преобразования цветов все данные плашечных цветов сохраняются, при этом эквиваленты триадных цветов преобразуются в целевое цветовое пространство.

• **Без преобразования** Сохраняет данные о цвете в неизменном виде.

• **Преобразовать в целевое пространство** Преобразует все цвета в профиль, выбранный для параметра "Целевой профиль". Внедрение профиля определяется стратегией включения профиля.

Целевой профиль Описывает охват окончательного устройства вывода RGB или CMYK, например монитора или стандарта SWOP. Используя этот профиль, Photoshop преобразует данные о цвете документа (определяемые исходным профилем в разделе "Рабочие пространства" диалогового окна "Настройка цветов") в цветовое пространство целевого устройства вывода.

Стратегия включения профиля Определяет, включается ли цветовой профиль в файл.

Имя профиля условий вывода Задаёт характеризующее условие печати для документа. Профиль условий вывода требуется для создания PDF/X-совместимых файлов. Это меню доступно, если стандарт PDF/X (или стиль) выбран в диалоговом окне "Параметры Adobe PDF".

Параметры условий вывода Описывает условие для финальной печати. Эта запись может быть полезной для финального устройства приема документа PDF.

Идентификатор условия вывода Указывает на дополнительные сведения об условии финальной печати. Идентификатор автоматически вводится для условий печати, включенных в ICC-реестр.

Регистрационное имя ICC Указывает web-адрес, где можно получить дополнительные сведения о реестре. URL-адрес автоматически вводится для имен из ICC-реестра.

Защита PDF-файлов

При сохранении в формат PDF можно использовать защиту паролем и средства ограничения доступа, четко определив не только круг лиц, которые смогут открыть файл, но и указав, кто имеет право копировать или извлекать содержимое, печатать документ и так далее.

Пароль может потребоваться для открытия документа (пользовательский пароль) и для изменения параметров защиты (пароль для изменения права доступа). Если для защиты файла будут использованы средства ограничения доступа, потребуется задать оба пароля, иначе любой, кто сможет открыть файл, сможет отменить любые ограничения. Если файл открыть с помощью введения пароля для изменения прав доступа, ограничения доступа будут отменены на время сеанса.

Метод защиты RC4 корпорации RSA используется для защиты паролем PDF-файлов. Уровень кодирования зависит от параметра "Совместимость" (категория "Общие").

Примечание. *Стили Adobe PDF не позволяют заранее задавать пароли и параметры защиты. Если в диалоговом окне "Экспорт PDF-файла" задать пароль и параметры защиты, а затем нажать кнопку "Сохранить стиль", то ни пароль, ни параметры записаны не будут.*

Сохранение стилей Adobe PDF

Хотя стандартные стили PDF созданы с учетом передового опыта, иногда в рабочих процессах требуются особые параметры создания PDF-файлов, которые отсутствуют во встроенных стилях. Для таких случаев предусмотрена возможность создания и сохранения собственных стилей, которые можно многократно использовать в Photoshop и любых других продуктах Adobe Creative Suite.

В Photoshop для создания стиля можно воспользоваться командой "Стили Adobe PDF" либо нажать кнопку "Сохранить стиль" в диалоговом окне "Сохранить Adobe PDF". Стили Adobe PDF сохраняются в виде файлов с расширением JOBOPTIONS. Это может пригодиться, например, в случае, когда от поставщика или издателя необходимо получить файл JOBOPTIONS со стилями, наилучшим образом подходящими для рабочих процессов этого поставщика или издателя.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите пункт меню "Редактирование" > "Стили Adobe PDF".
 - При сохранении документа Photoshop PDF задайте значения параметров PDF, после чего нажмите кнопку "Сохранить стиль" в диалоговом окне "Сохранить Adobe PDF". Пропустите шаги 2 и 3.
- 2** Если была выбрана команда "Стили Adobe PDF", в диалоговом окне "Стили Adobe PDF" выполните одно из следующих действий.
- Чтобы создать новый стиль, в диалоговом окне "Стили Adobe PDF" нажмите кнопку "Создать". В диалоговом окне "Новый стиль PDF" в текстовом поле "Набор" введите имя стиля.
 - Чтобы отредактировать существующий заказной стиль, выберите стиль и нажмите кнопку "Редактировать". (Стили по умолчанию изменять нельзя.)
- 3** Установите параметры PDF.
- 4** Сохраните созданный стиль, выполнив одно из следующих действий.
- В диалоговом окне "Новый стиль PDF" или "Редактировать стиль PDF" нажмите кнопку "ОК". Новый стиль появится в списке "Стили". После создания стилей нажмите кнопку "Готово".
 - В диалоговом окне "Сохранить" введите имя стиля в текстовое поле "Имя файла" и нажмите кнопку "Сохранить".

Стили Adobe PDF хранятся в папке Documents and Settings/[имя пользователя]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings (в Windows) или Users/[имя пользователя]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings (в Mac OS). Все стили Adobe PDF, сохраненные в этих папках, доступны и в других приложениях Adobe Creative Suite.

Примечание. Чтобы сохранить стиль PDF в папке, не используемой по умолчанию, в диалоговом окне "Стили Adobe PDF" нажмите кнопку "Сохранить как..." и укажите путь к нужному местоположению либо в диалоговом окне "Сохранить" укажите путь к нужному местоположению и нажмите кнопку "Сохранить".

См. также

"Сохранение файла в формате Photoshop PDF" на странице 479


Загрузка, изменение или удаление стилей Adobe PDF

Стили Adobe PDF (параметры создания) доступны в Photoshop и других продуктах пакета Adobe Creative Suite. С помощью диалогового окна "Стили Adobe PDF" можно сохранять, загружать, изменять или удалять стили Adobe PDF.

- ❖ Выберите "Редактирование" > "Стили Adobe PDF" и выполните одно из следующих действий.
- Для сохранения параметров в виде нового стиля нажмите кнопку "Создать", укажите значения параметров в диалоговом окне "Новый стиль PDF" и нажмите кнопку "ОК".
- Для редактирования стиля Adobe PDF выберите набор параметров в окне "Наборы", нажмите кнопку "Редактировать", измените параметры в диалоговом окне "Редактировать стиль PDF".

Примечание. Хотя редактирование стилей Adobe PDF, поставляемых вместе с Photoshop (имена таких стилей заключены в квадратные скобки), невозможно, можно выбрать один из них и нажать кнопку "Создать". В диалоговом окне "Новый стиль PDF" можно изменить настройки и сохранить полученный результат как новый набор параметров.

- Для удаления стиля Adobe PDF выберите набор параметров в окне "Стиль" и нажмите кнопку "Удалить". Невозможно удалить стили Adobe PDF, поставляемые вместе с Photoshop.
- Для загрузки стиля Adobe PDF нажмите кнопку "Загрузить", выберите файл набора параметров и нажмите кнопку "Загрузить". Стиль добавляется в окно "Стили".

 При выборе стиля Adobe PDF для загрузки в диалоговом окне "Загрузить" отображаются только файлы с расширением JOBOPTIONS.

- Чтобы закрыть диалоговое окно "Стили Adobe PDF", нажмите кнопку "Готово".
- Для сохранения стиля в местоположение, не являющееся местоположением по умолчанию, нажмите кнопку "Сохранить как...", введите новое имя для стиля (при необходимости), укажите путь к новому местоположению и нажмите кнопку "Сохранить".

См. также

“Сохранение стилей Adobe PDF” на странице 485

Сохранение и экспорт файлов в других форматах

Сохранение файла в формате TIFF

TIFF – гибкий растровый (битовый) формат изображения, поддерживаемый практически всеми приложениями рисования, редактирования изображений и верстки.

- 1 Выберите "Файл" > "Сохранить как...", выберите "TIFF" в меню "Тип файлов" и нажмите кнопку "Сохранить".
- 2 В диалоговом окне "Параметры TIFF" выберите желаемые параметры и нажмите кнопку "ОК".

Битовая глубина (только в 32-битном режиме)	Задаёт битовую глубину (16-, 24- или 32-битовую) сохраняемого изображения.
Сжатие изображения	Задаёт метод сжатия данных совмещенного изображения. При сохранении 32-битового файла TIFF можно задать сжатие с прогнозированием, однако вариант использования сжатия JPEG не предлагается. Сжатие с прогнозированием обеспечивает более качественное сжатие данных путем упорядочения значений с плавающей точкой, оно совместимо со сжатием LZW и ZIP.
Порядок пикселей	Позволяет записать файл TIFF, в котором информация о каналах записывается либо поочередно, либо последовательно. Прежде программа всегда создавала файлы, в которых данные каждого из каналов для каждого пиксела записывались поочередно. Теоретически файл, записанный последовательно, может считываться и записываться быстрее, а также лучше сжимается. Оба метода упорядочения каналов обратно совместимы с более ранними версиями Photoshop.
Формат	Определяет платформу, на которой файл может быть прочитан. Этот параметр полезен в случаях, когда неизвестно, какой программой можно открыть выбранный файл. Photoshop и приложения последнего поколения могут считывать файлы с использованием как формата IBM PC, так и формата Macintosh.
Сохранить пирамиду изображений	Позволяет сохранять данные с различным разрешением. Photoshop не предлагает возможностей открытия файлов с различным разрешением, изображение открывается в файле с самым высоким разрешением. Однако Adobe InDesign и некоторые серверы изображений поддерживают открытие файлов в форматах с различным разрешением.
Сохранить прозрачность	Сохраняет прозрачные области как дополнительный альфа-канал, когда файл открывается в другом приложении. Прозрачность всегда сохраняется, когда файл повторно открывается в Photoshop.

Сжатие слоев	<p>Определяет метод сжатия данных для пикселей в слоях (вместо комбинирования данных). Многие приложения не могут считывать данные слоев и пропускают их при открытии файла TIFF. Photoshop, однако, может считывать данные слоев в файлах TIFF. Хотя размер файлов, содержащих данные слоев, больше размера файлов без них, сохранение данных слоев избавляет от необходимости сохранять и работать с отдельным файлом PSD для хранения данных слоев. Выберите параметр "Удалить слои и сохранить копию", чтобы выполнить сведение изображения.</p> <p><i>Примечание.</i> Чтобы получить от Photoshop запрос подтверждения перед сохранением изображения с несколькими слоями, выберите параметр "Выводить предупреждение перед сохранением многослойных файлов в формате TIFF" в области "Обработка файлов" диалогового окна "Установки".</p>
--------------	---

См. также


"TIFF" на странице 503

"О форматах файлов и сжатии" на странице 496

Сохранение файла в формате JPEG

Можно использовать команду "Сохранить как..." для сохранения изображений в режимах CMYK, RGB или градаций серого в формате JPEG. JPEG обеспечивает уменьшение размера файла путем выборочного удаления данных.

Примечание. С помощью команды "Сохранить для Web и устройств" изображение можно также сохранить как один или несколько JPEG-файлов.

 Быстро сохранить файл в формате JPEG со средним качеством можно с помощью действия "Сохранить как JPEG среднего качества". Доступ к этому действию можно получить, выбрав "Продукция" в меню палитры "Операции".

1 Выберите команду "Файл" > "Сохранить как...", а затем "JPEG" в меню "Тип файлов".

2 В диалоговом окне "Параметры JPEG" выберите желаемые параметры и нажмите кнопку "ОК".

Подложка	Предлагает выбор цветов подложки для имитации прозрачности фона в изображениях, содержащих прозрачные области.
Параметры изображения	Задаёт качество изображения. Выберите параметр в меню "Качество", передвиньте всплывающий ползунок "Качество" или введите значение от 0 до 12 в текстовое поле "Качество".

<p>Параметры формата</p>	<p>Задаёт формат для файла JPEG. Версия "Базовый (стандартный)" использует формат, распознаваемый большинством web-браузеров. Версия "Базовый оптимизированный" создаёт файл с оптимизированным цветом и слегка уменьшенным размером файла. Версия "С чересстр. разверткой" представляет поочередно все более детализированные версии целого изображения (в количестве, указанном пользователем) по мере поступления данных при загрузке.</p> <p><i>Примечание. Не всеми web-браузерами поддерживаются оптимизированные и прогрессивные изображения JPEG.</i></p> <p><i>Примечание. Некоторые приложения, вероятно, не смогут считать файл SMYK, сохраненный в формате JPEG. Кроме того, в случае если какое-либо Java-приложение не может прочитать файл JPEG (в любом цветовом формате), попробуйте сохранить файл без просмотра миниатюр.</i></p>
--------------------------	--

См. также

“О форматах файлов и сжатии” на странице 496

“Формат JPEG” на странице 500

“Выполнение действия для файла” на странице 657

Сохранение файла в формате PNG

Можно использовать команду "Сохранить как..." для сохранения изображений в режимах RGB, индексированных цветов, градаций серого и битовом режиме изображений в формате PNG.

Примечание. С помощью команды "Сохранить для Web и устройств" изображение можно также сохранить как один или несколько PNG-файлов.

1 Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и в меню "Тип файлов" параметр "PNG".

2 Выберите значение для параметра "Чересстрочно":

Нет	Отображает изображение в браузере только после окончания загрузки.
Чередование	Отображает версии изображения с низким разрешением в браузере по мере поступления данных во время загрузки файла. Использование этого параметра сокращает время загрузки, однако увеличивает размер файла.

3 Нажмите кнопку "ОК".

См. также

“формат PNG” на странице 502

Сохранение файла в формате GIF

Можно использовать команду "Сохранить как..." для сохранения изображений в режимах RGB, индексированных цветов, градаций серого и битовых режимах изображений непосредственно в формате CompuServe GIF (известном как GIF). Изображение автоматически преобразуется в режим индексированных цветов.

1 Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и в меню "Тип файлов" выберите "CompuServe GIF".

- 2 Для RGB-изображений отображается диалоговое окно "Индексированные цвета". Укажите параметры преобразования и нажмите кнопку "ОК".
- 3 Выберите порядок строк для файла GIF и нажмите кнопку "ОК":

Обычный	Отображает изображение в браузере только после окончания загрузки.
Чередование	Отображает версии изображения с низким разрешением в браузере по мере поступления данных во время загрузки файла. Использование этого параметра сокращает время загрузки, однако увеличивает размер файла. <i>Примечание. С помощью команды "Сохранить для Web и устройств" изображение можно также сохранить как один или несколько GIF-файлов.</i>

См. также

"GIF" на странице 499

"Преобразование изображения RGB или в градациях серого в режим индексированных цветов" на странице 125

Сохранение файла в формате Photoshop EPS

Практически всеми графическими приложениями, программами верстки и текстовыми процессорами принимаются импортированные или помещенные файлы EPS (Encapsulated PostScript). Для печати файлов EPS необходим принтер PostScript. На принтерах, не являющихся принтерами PostScript, можно распечатать только образец с разрешением экрана.

- 1 Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "Photoshop EPS" в меню "Тип файлов".
- 2 В диалоговом окне "Параметры EPS" выберите нужные параметры и нажмите кнопку "ОК":

Просмотр	Создает изображение с низким разрешением для просмотра в конечном приложении. Выберите TIFF, чтобы можно было использовать файл EPS как в Windows, так и в Mac OS. 8-битное изображение для просмотра сохраняется в цвете, а 1-битное – в черно-белом режиме с зубчатой структурой. Создание 8-битного изображения для просмотра требует большего размера файла, чем создание 1-битного. См. также раздел "Битовая глубина" на странице 65.
Кодировка	Определяет способ подачи данных изображения на устройство вывода PostScript. Ниже приведено описание параметров кодировки.
"Включить полутоновой растр" и "Включить функцию передачи"	Управляет спецификациями печати для высококачественной типографской печати. Обратитесь к документации к принтеру, прежде чем приступить к выбору этих параметров.
Белые области в прозрачные	Отображает белые области как прозрачные. Этот параметр доступен только для изображений в битовом режиме.

Управление цветом PostScript	Преобразует данные файла в цветовое пространство принтера. Не выбирайте этот параметр, если планируется поместить изображение в другой документ со встроенным профилем. <i>Примечание. Только принтеры PostScript уровня 3 поддерживают управление цветом PostScript для CMYK-изображений. Чтобы распечатать CMYK-изображение с использованием управления цветом PostScript на принтере уровня 2, преобразуйте изображение в режим Lab перед сохранением его в формате EPS.</i>
Включить векторные данные	Сохраняет в файле любую векторную графику (например, фигуры и текст). Однако векторные данные в файлах EPS и DCS доступны только для других приложений, векторные данные растрируются при повторном открытии файла в Photoshop. Этот параметр доступен только в случае, если файл содержит векторные данные.
Интерполяция изображения	Применяет сглаживание к печатаемому изображению с низким разрешением.

См. также

“Формат Photoshop EPS” на странице 498

Параметры кодировки Photoshop EPS

ASCII или ASCII85 Применяет кодировку при печати из Windows либо в случае возникновения ошибок печати.

Двоичный Сокращает размер файла, оставляя нетронутыми исходные данные. Однако некоторыми приложениями верстки и типографскими программами буферизации и сетевой печати могут не поддерживаться файлы Photoshop EPS в двоичном формате.

JPEG Выполняет сжатие файла путем удаления некоторого количества данных изображения. Можно выбрать степень сжатия JPEG от очень низкой (JPEG с максимальным качеством) до значительной (JPEG с низким качеством). Файлы с кодировкой JPEG можно печатать только на принтерах PostScript уровня 2 или выше, они не могут быть разделены на отдельные формы.

Сохранение файла в формате Photoshop DCS

Формат DCS (Desktop Color Separations) является версией формата EPS, позволяющей сохранять цветоделение в файлах CMYK или мультисканальных файлах.

- 1 Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "Photoshop DCS 1.0" или "Photoshop DCS 2.0" в меню "Тип файлов".
- 2 В диалоговом окне "Формат DCS 1.0" или "Формат DCS 2.0" выберите желаемые параметры и нажмите кнопку "ОК".

Диалоговое окно содержит все параметры, доступные для файлов Photoshop EPS. Кроме того, в меню DCS предлагается возможность создания совмещенного файла 72-ppi, который можно поместить в приложение верстки или использовать для цветопробы изображения:

Формат DCS 1.0	Создает по одному файлу для каждого цветового канала в CMYK-изображении. Кроме этого, можно создать пятый файл: совмещенный цветной или в градациях серого. Для просмотра совмещенного файла необходимо хранить все пять файлов в одной папке.
----------------	--

формат DCS 2.0	Сохраняет плашечные каналы в изображении. Можно сохранить цветовые каналы в виде нескольких файлов (как для формата DCS 1.0) либо в виде единого файла. Вариант сохранения в виде единого файла экономит место на диске. Можно также включить совмещенный файл, цветной или в градациях серого.
----------------	---

См. также

“форматы Photoshop DCS 1.0 и 2.0” на странице 498

Сохранение файла в формате Photoshop Raw

Формат Photoshop Raw является форматом файла, предназначенным для передачи изображений между приложениями и компьютерными платформами. Формат Photoshop Raw и формат Camera Raw – не одно и то же.

- 1 Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "Photoshop Raw" в меню "Тип файлов".
- 2 В диалоговом окне "Параметры Photoshop Raw" выполните следующие действия.
 - (Mac OS) Укажите значения для параметров "Тип файла" и "Файл создан" либо примите значения по умолчанию.
 - Задайте параметр "Заголовок".
 - Выберите, как должны сохраняться каналы: с чередованием или без чередования.

См. также

“формат Photoshop Raw” на странице 498

Сохранение файла в формате BMP

Формат BMP – это формат изображения для операционной системы Windows. Изображения в этом формате могут быть как черно-белыми (1 байт/пиксел), так и цветными до 24-битного цвета (16,7 миллиона цветов).

- 1 Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "BMP" в меню "Тип файлов".
- 2 Укажите имя и местоположение файла, затем нажмите кнопку "Сохранить".
- 3 В диалоговом окне "Параметры BMP" выберите формат файла, задайте битовую глубину и при необходимости выберите параметр "Изменить порядок строк". Для задания дополнительных параметров выберите "Дополнительные режимы" и укажите значения для параметров BMP.
- 4 Нажмите кнопку "Сохранить".

См. также

“формат BMP” на странице 499

Сохранение RGB-изображения с 16 битами на канал в формате Cineon

16-битные RGB-изображения могут быть сохранены в формате Cineon для использования в Kodak Cineon Film System.

- ❖ Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и выберите "Cineon" в меню "Тип файлов".

См. также

“формат Cineon” на странице 499

Сохранение файла в формате Targa

Формат Targa (TGA) поддерживает цветные изображения любых размеров с количеством цветов от 1 до 32 бит. Он разработан для оборудования Truevision, однако используется также и в других приложениях.

- 1 Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "Targa" в меню "Тип файлов".
- 2 Укажите имя и местоположение файла, затем нажмите кнопку "Сохранить".
- 3 В диалоговом окне "Параметры Targa" выберите разрешение, выберите параметр "Уплотнение (RLE)", если файл необходимо подвергнуть сжатию, и нажмите кнопку "ОК".

См. также

"Targa" на странице 503

Сохранение файла в формате JPEG 2000 (дополнительный внешний модуль Photoshop)

Для сохранения файлов в формате JPEG 2000 необходимо установить дополнительный внешний модуль JPEG 2000 в следующее местоположение: Adobe Photoshop CS3/Plug-Ins/File Formats. Этот внешний модуль доступен на установочном компакт-диске Photoshop CS3 в каталоге Goodies/Optional Plug-Ins/File Formats. Расширенный формат JPEG 2000 (JPF) обеспечивает расширенный набор параметров по сравнению с форматом JPEG 2000 (JP2). Однако можно сделать файлы совместимыми с JP2, выбрав соответствующий параметр в диалоговом окне "JPEG 2000".


Примечание. В формате JPEG 2000 нельзя сохранить дуотонные, многоканальные или битовые изображения. Чтобы сохранить такие файлы в формате JPEG 2000, необходимо сначала преобразовать их в формат RGB.

- 1 Выберите "Файл" > "Сохранить как..." и "JPEG 2000" в меню "Тип файлов".
- 2 Укажите имя и местоположение файла, выберите параметры сохранения, затем нажмите кнопку "Сохранить". Откроется диалоговое окно "JPEG 2000".



Примечание. Если необходимо сохранить JP2-совместимый файл, следует выбрать параметр "ICC-профиль" (Windows) или параметр "Встроенный профиль" (Mac OS) в диалоговом окне "Сохранить как...". В противном случае параметр "JP2-совместимость" будет недоступен в диалоговом окне "JPEG 2000". При использовании параметра "JP2-совместимость" размер файла JPF немного увеличивается. Следует помнить о том, что программы просмотра JP2 не всегда поддерживают ICC-профили и метаданные, содержащиеся в файлах JPF, поэтому могут возникнуть проблемы с точностью воспроизведения цветов и другими свойствами.

- 3 (Дополнительно) Введите значение в текстовое поле "Размер файла", чтобы задать конечный размер для сохраняемого файла. Значение в текстовом поле "Качество" изменяется в соответствии с наилучшим качеством для введенного пользователем размера файла.
- 4 Выберите один из следующих параметров:

Без потери качества	Сжатие изображения выполняется без потери качества. При выборе этого параметра размер файла увеличивается. Не выбирайте параметр "Без потери качества", если необходимо создать файл меньшего размера. Передвиньте всплывающий ползунок "Качество" или введите значение в текстовое поле "Качество", чтобы указать качество изображения. Использование более высокого значения повышает качество изображения и увеличивает размер файла. Если указанное пользователем качество изображения противоречит ранее введенному размеру целевого файла, Photoshop автоматически изменяет значение в текстовом поле "Размер файла".
Ускоренный режим	Позволяет выполнить ускоренный просмотр или кодирование изображения. Ускоренный режим не обеспечивает управление размером файла и не поддерживает прогрессивную оптимизацию и сжатие с потерей данных с помощью фильтра "Волна".

Включить метаданные	Вместе с файлом сохраняются сведения о нем. Если файл изображения содержит пути и необходимо сохранить данные о путях в файле формата JPEG 2000, следует выбрать параметр "Метаданные".
Включить настройку цветов	Включает в изображение встроенные профили.  Не выбирайте параметры "Включить метаданные" и "Включить настройку цветов", чтобы получить файл изображения меньшего размера.
Включить прозрачность	Сохраняет прозрачность исходного изображения. Параметр "Включить прозрачность" недоступен, если изображение не содержит прозрачности.
JP2-совместимость	Создает файл, который может отображаться в программном обеспечении для просмотра изображений, поддерживающем стандартный формат JPEG 2000 (JP2), но не поддерживающем расширенный формат JPEG 2000 (JPF).

5 Нажмите кнопку "Дополнительные параметры", чтобы задать следующие параметры:

Соответствие	Определяет устройства, с которыми совместим данный файл. В настоящее время поддерживаются только основные устройства (например, web-браузеры).
Фильтр "Волна"	Указывает тип чисел (коэффициентов), использованных для кодирования файла. Плавающая область более точна, но не может быть использована для сжатия без потерь. При выборе параметра "Без потерь" параметру "Фильтр "Волна" автоматически присваивается значение "Целое число".  Выбирайте "Плавающую область" или "Целое число" в зависимости от характеристик изображений и от требуемого результата. "Целое число", как правило, является наилучшим вариантом для сохранения неизменными основных свойств изображения. Использование "Плавающей области" может повысить резкость изображения, но при этом ухудшится его качество возле краев.
Размер сегмента	Указывает размер сегментов, используемых в изображении. Применяя значения низкого качества для оптимизации изображений, размер которых не превышает 1024 x 1024 пикселей, использование максимального размера сегментов позволяет получить наилучшие результаты.  Размер сегмента, равный 1024, является наиболее подходящим для большинства изображений. При создании файлов небольшого размера (для сотовых телефонов и т. д.) используйте меньший размер сегмента.

Формат метаданных	Указывает форматы метаданных для включения в файл изображения. JPEG2000 XML – формат данных XML для JPEG 2000; этот параметр доступен только в случае, если файл изображения содержит такие данные. XMP – формат сведений о файле, а EXIF – формат данных цифровой камеры.
Формат настройки цветов	Указывает формат настройки цветов для включения в файл изображения. "ICC-профиль", параметр по умолчанию, включает полный ICC-профиль, заданный в диалоговом окне "Сохранить как...". Параметр "Ограниченный ICC-профиль" предназначен для использования в переносных устройствах, например сотовых телефонах или КПК. "Ограниченный ICC-профиль" должен присутствовать в файле JP2.

6 Выберите порядок оптимизации из меню "Порядок":

Увеличивающаяся миниатюра	Представляет последовательность миниатюр изображений, размер которых увеличивается вплоть до полного размера изображения.
Постепенный	Представляет поочередно все более детализированные версии целого изображения по мере поступления данных (например, при передаче по сети в браузер). Для таких JPEG-изображений требуется слегка увеличенный размер файла, больше оперативной памяти для просмотра; кроме того, такие изображения поддерживаются не всеми приложениями и программами просмотра JPEG 2000.
Цвет	Отображает изображение сначала в градациях серого, затем в виде цветного изображения.
Значимая область	<p>Позволяет выбрать альфа-канал для определения значимой области, если документ Photoshop содержит один или несколько альфа-каналов.</p> <p>После загрузки альфа-канала в качестве значимой области выберите значение параметра "Улучшить", чтобы повысить или снизить качество значимой области относительно остальной части изображения. Имейте в виду, что при использовании параметра "Улучшить" размер файла изображения не изменяется, поэтому при улучшении качества области в пределах альфа-канала ухудшается качество области, находящейся вне его пределов (и наоборот).</p> <p>Параметры "Значимая область" и "Улучшить" недоступны, если документ Photoshop не содержит альфа-канала.</p> <p><i>Примечание. Канал (альфа, плашечный или быстрая маска), использованный для определения значимой области, удаляется в итоговом сохраненном файле JPEG 2000.</i></p>

7 Чтобы просмотреть, как изображение будет выглядеть в программах просмотра JPEG 2000, обязательно выберите на этапе 6 порядок оптимизации. При использовании параметра "Просмотр" учитывается характер оптимизации изображения, оно открывается в соответствующем виде. В области "Просмотр" загружаемого

изображения" диалогового окна "JPEG 2000" выберите скорость загрузки из раскрывающегося меню, чтобы узнать предполагаемое время загрузки изображения, затем нажмите кнопку "Просмотр".

Можно использовать раскрывающееся меню "Установка масштаба предварительного просмотра", чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения для более удобного просмотра. Можно также использовать инструмент "Масштаб" и инструмент "Рука", чтобы изменить видимую область просмотра.

8 Нажмите кнопку "ОК", чтобы создать файл изображения JPEG 2000.

См. также

"Формат JPEG" на странице 500

Экспорт слоев в файлы

Можно экспортировать и сохранять слои как отдельные файлы с использованием множества различных форматов, включая PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa и TIFF. Слои именуется автоматически по мере сохранения. Можно задать параметры для управления генерацией имен.

- 1 Выберите "Файл" > "Сценарии" > "Экспортировать слои в файлы".
- 2 В диалоговом окне "Экспорт слоев в файлы" в разделе "Выходная папка" нажмите кнопку "Обзор", чтобы выбрать место сохранения для экспортируемых файлов. По умолчанию создаваемые файлы сохраняются в той же папке, где хранится исходный файл.
- 3 Введите имя в текстовом поле "Префикс имени файла", чтобы задать общее имя для файлов.
- 4 Выберите параметр "Только видимые слои", если необходимо экспортировать только те слои, для которых включена видимость в палитре "Слой". Используйте этот параметр, если нет необходимости экспортировать все слои. Отключите видимость для слоев, которые экспортировать не нужно.
- 5 Выберите формат файла в меню "Тип файла". Задайте необходимые параметры.
- 6 Выберите параметр "Включить ICC-профиль", если необходимо встроить профиль рабочего пространства в экспортируемый файл. Этот параметр важен для рабочих потоков с цветовым профилем.
- 7 Нажмите кнопку "Выполнить".

Форматы файла

О форматах файлов и сжатии

Форматы графических файлов различаются способами представления данных изображения (в пиксельном или векторном виде), методами сжатия, а также поддержкой определенных свойств Photoshop. За исключением нескольких форматов (в частности, формата больших документов (PSB), форматов Photoshop Raw и TIFF), большинством форматов файла не поддерживаются документы, размер которых превышает 2 Гб.

***Примечание.** Если поддерживаемый формат файла не отображается в соответствующем диалоговом окне или вспомогательном меню, возможно, потребуется установить внешний модуль для использования этого формата.*

Сведения о сжатии файла

Многие файловые форматы используют сжатие для уменьшения размера файла битовых изображений. Методики сжатия без потерь позволяют выполнять сжатие файла без удаления деталей изображения или данных о цвете; методики сжатия с потерями удаляют детали. Ниже перечислены наиболее часто используемые методики сжатия.

RLE (Run Length Encoding) Сжатие без потерь; поддерживается некоторыми обычными форматами файла в Windows.

LZW (Lemple-Zif-Welch) Сжатие без потерь; поддерживается форматами TIFF, PDF, GIF, а также PostScript. Наиболее подходящий вариант сжатия для изображений с большими областями одного цвета.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) Сжатие с потерями; поддерживается форматами JPEG, TIFF, PDF, а также PostScript. Рекомендуется для нерастрированных изображений, например фотографий. JPEG использует сжатие с потерями. Чтобы задать качество изображения, выберите параметр в меню "Качество", передвиньте всплывающий ползунок "Качество" или введите значение от 0 до 12 в текстовое поле "Качество". Для получения наилучших результатов при печати выбирайте сжатие с максимальным качеством. Файлы JPEG можно печатать только на принтерах PostScript уровня 2 или выше, они не могут быть разделены на отдельные формы.

СИТТ Семейство методик сжатия без потерь для черно-белых изображений; поддерживается форматами PDF и PostScript. (СИТТ является аббревиатурой французского написания названия комитета "International Telegraph and Telekeyed Consultive Committee".)

ZIP Сжатие без потерь; поддерживается форматами PDF и TIFF. Как и в случае с LZW, сжатие ZIP наиболее эффективно для изображений, содержащих большие области одного цвета.

См. также

"Сохранение файлов изображений" на странице 474

"О внешних модулях" на странице 54

Максимизация совместимости при сохранении файлов

- 1 Выберите "Редактирование" > "Установки" > "Обработка файлов" (Windows) или "Photoshop" > "Установки" > "Обработка файлов" (Mac OS).
- 2 Выберите "Всегда" в меню "Максимизировать совместимость файлов PSD и PSB". При выборе этого значения, помимо слоев документа, сохраняется совмещенное (сведенное) изображение.

Примечание. Если необходимо контролировать размер файла или если файлы используются только в Photoshop, можно значительно уменьшить размер файлов, отключив параметр "Максимизировать совместимость файлов PSD и PSB". В меню "Максимизировать совместимость файлов PSD и PSB" выберите "По заказу", чтобы получать запрос на подтверждение при сохранении, либо "Никогда", чтобы сохранять документ без максимизации совместимости.

Если изображение редактируется или сохраняется с использованием более ранней версии Photoshop, неподдерживаемые свойства удаляются.

Формат Photoshop (PSD)

Формат Photoshop (PSD) является форматом файла по умолчанию, а также единственным форматом, кроме формата больших документов (PSB), поддерживающим большинство свойств Photoshop. Благодаря тесной интеграции между продуктами Adobe, в других приложениях Adobe, например Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects и Adobe GoLive, можно непосредственно импортировать файлы PSD и сохранять многие свойства Photoshop. Дополнительные сведения см. в справке по конкретным приложениям Adobe.

При сохранении файла в формате PSD можно установить максимальную совместимость. При этом в файле сохраняется совмещенная версия многослойного изображения, благодаря чему оно может быть прочитано другими приложениями, включая предыдущие версии Photoshop. При этом также сохраняется внешний вид совмещенных слоев.

16-битные RGB-изображения и 32-битные RGB-изображения High Dynamic Range могут быть сохранены как файлы PSD.

Формат Photoshop 2.0

(Mac OS) Можно использовать этот формат для открытия изображения в Photoshop 2.0 или экспорта изображения в приложение, поддерживающее только файлы Photoshop 2.0. При сохранении изображения в формате Photoshop 2.0 выполняется сведение изображения, а данные слоев удаляются.

Форматы Photoshop DCS 1.0 и 2.0

Формат DCS (Desktop Color Separations) является версией стандартного формата EPS, позволяющей сохранять цветоделение в CMYK-изображениях. Можно использовать формат DCS 2.0 для экспорта изображений, содержащих плашечные каналы. Для печати файлов DCS необходим принтер PostScript.

Формат Photoshop EPS

Формат EPS (Encapsulated PostScript) может содержать как векторную, так и растровую графику и поддерживается практически всеми программами обработки изображений, иллюстраций и верстки. Формат EPS используется для передачи изображений PostScript между приложениями. При открывании файла EPS, содержащего векторную графику, Photoshop растрирует изображение, преобразуя векторную графику в пиксели.

Формат EPS поддерживает цветовые форматы Lab, CMYK, RGB, индексированных цветов, градаций серого, дуотона и битовых цветовых режимов и не поддерживает альфа-каналы. EPS не поддерживает обтравочные контуры. Формат DCS (Desktop Color Separations) является версией стандартного формата EPS, позволяющей сохранять цветоделение в CMYK-изображениях. Формат DCS 2.0 используется для экспорта изображений, содержащих плашечные каналы. Для печати файлов EPS необходим принтер PostScript.

Photoshop использует форматы EPS TIFF и EPS PICT для открытия изображений, сохраненных в форматах файла с созданием просмотров, не поддерживаемых Photoshop (например, QuarkXPress®). Можно редактировать и использовать открытое изображение просмотра, как и любой другой файл с низким разрешением. Просмотр EPS PICT доступен только в Mac OS.

Примечание. Форматы EPS TIFF и EPS PICT соответствуют более ранним версиям Photoshop. Текущая версия Photoshop включает функции растрирования для открытия файлов, содержащих векторные данные.

Формат Photoshop Raw

Формат Photoshop Raw является гибким форматом файла, предназначенным для передачи изображений между приложениями и компьютерными платформами. Этот формат поддерживает изображения CMYK, RGB и в градациях серого с альфа-каналами, а также многоканальные изображения и изображения Lab без альфа-каналов. Документы, сохраненные в формате Photoshop Raw, могут быть любого размера в пикселях и иметь любой размер файла, однако не могут содержать слои.

Формат Photoshop Raw состоит из потока байтов, описывающего данные о цвете в изображении. Каждый пиксел описывается в двоичном формате, где 0 представляет черный цвет, а 255 – белый цвет (для изображений с 16-битными каналами белый описывается значением 65535). Photoshop определяет число каналов, необходимых для описания изображения, а также любые дополнительные каналы изображения. Можно задать расширение файла (Windows), тип файла (Mac OS), указать создателя файла (Mac OS) и данные заголовка.

В Mac OS тип файла, как правило, представляет собой четырехзначный идентификатор, определяющий файл, например идентификатор TEXT определяет файл как текстовый файл ASCII. Создатель файла обычно также обозначается четырехзначным идентификатором. Большинство приложений Mac OS имеют уникальный идентификатор создателя файла, зарегистрированный в группе Apple Computer Developer Services.

Параметр "Заголовок" определяет количество байтов данных в файле, предшествующих собственно данным изображения. Этим значением определяется число нулей, вставляемых в начале файла в качестве местозаполнителей. По умолчанию заголовок не используется (размер заголовка = 0). При открытии файла можно ввести заголовок в формате Raw. Можно также сохранить файл без заголовка, а затем использовать специальную программу для редактирования файлов, например HEdit (в Windows) или Norton Utilities® (в Mac OS), чтобы заменить нули данными заголовка.

Можно сохранить изображение по пикселям или с чередованием каналов. Если выбран режим по пикселям, значения цветов (например, красного, зеленого и синего) хранятся в определенной последовательности. Выбор зависит от требований приложения, которым предполагается открывать файл.

Примечание. Файл Photoshop Raw не является файлом в том же формате, что и файл Camera Raw с цифровой камеры. Файл Camera Raw представляет собой файл в специфическом формате камеры. Это "цифровой негатив" без фильтрации, настроек баланса белого или другой обработки с помощью камеры.

См. также

“Сохранение больших документов” на странице 476

Формат Digital Negative (DNG)

Digital Negative (DNG) – формат файла, содержащий данные изображения RAW с цифровой камеры и метаданные, которыми определяется значение данных изображения. DNG, общедоступный архивный формат Adobe для файлов Camera Raw, предназначен для обеспечения совместимости и снижения количественного роста форматов файла Camera Raw. Внешний модуль Camera Raw может сохранять данные изображения Camera Raw в формате DNG. Дополнительные сведения о формате файла Digital Negative (DNG) см. на сайте www.adobe.com, выполнив поиск по ключу "Digital Negative". На сайте можно найти исчерпывающую информацию и ссылку на форум пользователей.

См. также

“Сохранение изображения Camera Raw в другом формате” на странице 100

Формат BMP

BMP является стандартным форматом изображения в Windows на DOS- и Windows-совместимых компьютерах. Формат BMP поддерживает цветовые форматы RGB, индексированных цветов, градаций серого и битовый формат. Для изображения можно задать формат Windows или OS/2® и битовую глубину до 32 бит/канал. Для 4-битных и 8-битных изображений, использующих формат Windows, можно также задать сжатие RLE.

Изображения BMP обычно записываются снизу вверх, однако можно выбрать параметр "Изменить порядок строк", чтобы записывать такие изображения сверху вниз. Можно также указать альтернативный метод кодировки, выбрав "Дополнительные режимы". (Параметры "Изменить порядок строк" и "Дополнительные режимы" чаще всего применяются разработчиками игр и другими профессионалами, пользующимися DirectX.)

Формат Cineon

Разработанный компанией Kodak формат Cineon является 10-битным цифровым форматом, подходящим для создания, манипуляции и улучшения изображений электронными средствами. С помощью формата Cineon можно осуществлять вывод обратно на пленку без потери качества изображения. Формат используется в Cineon Digital Film System, передающей изображения с пленки в формат Cineon и обратно на пленку.

Формат DICOM

Формат DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) широко используется для передачи и хранения медицинских изображений, например результатов сканирования или ультразвукового исследования. Файлы DICOM содержат данные изображения и заголовки, в которых хранятся сведения о пациенте и медицинском изображении. Файлы DICOM можно открывать, редактировать и сохранять в Photoshop Extended.

См. также

“файлы формата DICOM (Photoshop Extended)” на странице 636

Формат Filmstrip

Формат Filmstrip используется для файлов RGB-анимации или кинофильмов, созданных в Adobe Premiere Pro®. После изменения размера, выполнения ресамплинга, удаления альфа-каналов или изменения формата файла либо цветового формата файла Filmstrip в Photoshop этот файл невозможно сохранить снова в формат Filmstrip. Дополнительные рекомендации см. в справке по Adobe Premiere Pro.

GIF

Формат GIF (Graphics Interchange Format) – формат, обычно используемый для отображения графики с индексированными цветами в документах HTML в Интернете и других сетевых службах. GIF представляет собой формат со сжатием LZW, предназначенный для минимизации размера файла и сокращения времени передачи файла. Формат GIF сохраняет прозрачность в изображениях с индексированными цветами, однако он не поддерживает альфа-каналы.

IFF

Формат IFF (Interchange File Format) доступен с помощью дополнительного внешнего модуля. Этот формат является форматом хранения данных общего назначения, пригодным для ассоциирования и хранения нескольких типов данных. Формат IFF является переносимым и имеет расширения, поддерживающие фотографические, звуковые, музыкальные, видео- и текстовые данные. Формат IFF включает Maya IFF и IFF (ранее Amiga IFF).

Формат JPEG

Формат JPEG (формат Объединенной группы экспертов в области фотографии) широко используется для отображения фотографий и других нерастрированных изображений в HTML-документах в Интернете и других сетевых службах. Формат JPEG поддерживает цветовые форматы CMYK, RGB и градаций серого и не поддерживает альфа-каналы. В отличие от формата GIF, JPEG сохраняет всю информацию о цвете в RGB-изображении, однако сокращает размер файла путем выборочного удаления данных.

Изображение JPEG автоматически распаковывается при открытии. Более высокая степень сжатия приводит к снижению качества изображения, а более низкая степень сжатия позволяет получить изображение лучшего качества. В большинстве случаев значение "Максимум" для параметра качества обеспечивает результат, неотличимый от исходного изображения.

Формат JPEG 2000 (дополнительный внешний модуль Photoshop)

JPEG 2000 – это формат файла, предлагающий больше параметров для выбора и обеспечивающий большую гибкость, чем стандартный формат JPEG (JPG). С помощью JPEG 2000 можно создавать изображения с более высокой степенью сжатия и качеством для использования в сети или для публикации. Для сохранения файлов в формате JPEG 2000 необходимо установить дополнительный внешний модуль JPEG 2000 в следующее местоположение: Adobe Photoshop CS3/Plug-Ins/File Formats. Этот внешний модуль можно найти на установочном компакт-диске Photoshop CS3 в каталоге Goodies/Optional Plug-Ins/File Formats.

Примечание. Для просмотра файлов изображений JPEG 2000 в сети необходимо наличие внешнего модуля для браузера, позволяющего просматривать файлы в формате JPEG 2000.

В отличие от обычных файлов JPEG, сохраняемых с потерей данных, формат JPEG 2000 поддерживает дополнительное сжатие без потерь. Формат JPEG 2000 поддерживает также 16-битные изображения (цветные или в градациях серого) и 8-битную прозрачность и может сохранять альфа-каналы и плашечные каналы. Форматом JPEG 2000 поддерживаются только режимы RGB, градаций серого, CMYK и Lab.

Формат JPEG 2000 поддерживает также использование значимой области (ROI) для минимизации размера файла и сохранения качества важных участков изображения. Используя альфа-канал, можно указать значимую область (ROI), где должна быть сохранена максимальная детализация, при этом для остальной части изображения будет применяться более высокая степень сжатия с меньшей детализацией.

См. также

“О масках и альфа-каналах” на странице 292

Формат больших документов

Формат больших документов (PSB) поддерживает документы размером до 300 000 пикселей в любом измерении. Этим форматом поддерживаются все свойства Photoshop, в том числе слои, эффекты и фильтры. Можно сохранять 32-битные RGB-изображения High Dynamic Range в формате PSB. В настоящее время документ, сохраненный в формате PSB, может быть открыт только в Photoshop CS или более поздней версии. Другими приложениями и более ранними версиями Photoshop нельзя открыть документы, сохраненные в формате PSB.

Примечание. Большинство других приложений и более ранними версиями Photoshop не поддерживаются документы с размером файла, превышающим 2 ГБ.

См. также

“Сохранение больших документов” на странице 476

Формат OpenEXR

OpenEXR (EXR) – файловый формат, в котором профессионалы, занятые созданием визуальных эффектов, сохраняют изображения с расширенным динамическим диапазоном. Этот формат обладает высокой точностью воспроизведения цветов и динамическим диапазоном, подходящим для использования в производстве кинофильмов. Разработанный компанией Industrial Light and Magic формат OpenEXR поддерживает множество методов сжатия без потерь или с потерей данных. Фильм в формате OpenEXR может содержать произвольное число каналов; форматом поддерживаются как 16-битные, так и 32-битные изображения.

PCX

Формат PCX обычно используется на IBM PC-совместимых компьютерах. Большая часть программного обеспечения для PC поддерживает версию 5 формата PCX. Стандартная цветовая палитра VGA используется в файлах версии 3, где не поддерживается использование пользовательских цветовых палитр.

Формат PCX поддерживает цветовые форматы Bitmap, градаций серого, индексированных цветов и RGB и не поддерживает альфа-каналы. Формат PCX поддерживает метод сжатия RLE. Изображения могут иметь битовую глубину, равную 1, 4, 8 или 24.

PDF

Portable Document Format (PDF) представляет собой гибкий межплатформенный формат файла, совместно используемый различными приложениями. В создаваемых на основе модели воспроизведения изображений PostScript файлах PDF точно отображаются и сохраняются шрифты, макеты страниц, векторная и растровая графика. Кроме того, файлы PDF могут содержать возможности поиска и навигации по электронному документу, например электронные ссылки. Формат PDF поддерживает 16-битные RGB-изображения. В Acrobat также предусмотрен инструмент "Редактирование объектов", который служит для внесения мелкой правки в документы PDF. Дополнительные сведения о работе с изображениями в формате PDF см. в справке Acrobat.

***Примечание.** Инструмент "Редактирование объектов" предназначен в основном для внесения последних незначительных корректировок в изображения и объекты. Редактирование изображений лучше выполнять в Photoshop до сохранения их в формате PDF.*

Photoshop распознает два типа файлов PDF: файлы Photoshop PDF и базовые файлы PDF. Можно открывать оба типа файлов PDF. При сохранении файлов PDF в Photoshop они сохраняются по умолчанию как файлы Photoshop PDF. Снимите пометку с параметра "Сохранить возможность редактирования в Photoshop" в разделе "Основные" диалогового окна "Сохранить Adobe PDF", чтобы сохранить файл как базовый файл PDF.

Файлы Photoshop PDF Создаются с использованием команды Photoshop "Сохранить как..." с выбранным параметром "Сохранить возможность редактирования в Photoshop" в разделе "Основные" диалогового окна "Сохранить Adobe PDF". Файлы Photoshop PDF могут содержать только единое изображение.

Формат Photoshop PDF поддерживает все цветовые режимы (за исключением многоканального режима) и свойства, поддерживаемые стандартным форматом Photoshop. Photoshop PDF также поддерживает сжатие JPEG и ZIP, за исключением изображений в битовом режиме, для которых применяется сжатие CCITT Group 4.

Базовые файлы PDF Создаются с использованием команды Photoshop "Сохранить как..." без выбора параметра "Сохранить возможность редактирования в Photoshop" в разделе "Общие" диалогового окна "Сохранить PDF" путем создания PDF-презентации в Photoshop либо с помощью других приложений, например Adobe Acrobat и Adobe Illustrator. Они могут содержать несколько страниц и изображений. При открытии базового файла PDF Photoshop растрирует изображение.

Файл PICT

Формат PICT используется в приложениях обработки графики и верстки в Mac OS как промежуточный формат файла для передачи изображений между приложениями. Формат PICT поддерживает RGB-изображения с одним альфа-каналом, а также изображения с индексированными цветами, в градациях серого и изображения в битовом режиме без альфа-каналов. Формат PICT особенно эффективен для сжатия изображений с большими областями одного цвета. Такое сжатие может иметь существенное значение при наличии альфа-каналов с большими областями белого и черного.

При сохранении RGB-изображения в формате PICT можно выбрать 16-битное или 32-битное пиксельное разрешение. Для битовых изображений и изображений в градациях серого можно выбрать 2, 4 или 8 бит/пиксел. В Mac OS с установленным QuickTime доступны четыре варианта сжатия JPEG.

PICT Resource

(Mac OS) Ресурс PICT – это файл PICT с именем и идентификатором ресурса. Формат PICT Resource поддерживает RGB-изображения с одним альфа-каналом, а также изображения с индексированными цветами, в градациях серого и изображения в битовом режиме без альфа-каналов.

Можно использовать команду "Импорт" или команду "Открыть" для открытия ресурса PICT. При сохранении файла как ресурса PICT можно указать идентификатор и имя ресурса. Как и с другими файлами PICT, можно также задать битовую глубину и параметры сжатия.

Формат Pixar

Формат Pixar разработан специально для высококлассных приложений обработки графики, например тех, что используются для рендеринга трехмерных изображений и анимации. Формат Pixar поддерживает RGB-изображения и изображения в градациях серого с одним альфа-каналом.

Формат PNG

Формат PNG (Portable Network Graphics), разработанный в качестве не защищенной патентом альтернативы формату GIF, используется для сжатия без потерь и для отображения изображений в сети. В отличие от GIF, формат PNG поддерживает 24-битовые изображения и обеспечивает прозрачность фона без зубчатых краев, однако некоторыми web-браузерами не поддерживаются изображения PNG. Формат PNG поддерживает цветовые форматы RGB, индексированных цветов, градаций серого и изображения в битовом режиме без альфа-каналов. Формат PNG сохраняет прозрачность в RGB-изображениях и изображениях в градациях серого.

Формат Portable Bit Map

Формат PBM (Portable Bit Map), известный как Portable Bitmap Library и Portable Binary Map, поддерживает монохромные битовые изображения (1 бит/пиксел). Формат может использоваться для передачи данных без потерь, так как он поддерживается многими приложениями. Можно даже редактировать или создавать такие файлы с помощью простого текстового редактора.

Формат Portable Bit Map используется в качестве общего языка для большого семейства фильтров преобразования битовых изображений, включая Portable FloatMap (PFM), Portable Graymap (PGM), Portable Pixmap (PPM) и Portable Anymap (PNM). В то время как формат PBM хранит монохромные битовые изображения, формат PGM дополнительно хранит битовые изображения в градациях серого, а формат PPM также хранит цветные битовые изображения. PNM не является самостоятельным форматом файла, однако файл PNM может содержать файлы PBM, PGM или PPN. PFM представляет собой формат изображения с плавающей точкой, который может использоваться для 32-битных RGB-изображений HDR.

Формат Radiance

Radiance (HDR) – это 32-битный формат, используемый для изображений High Dynamic Range. Этот формат был изначально разработан для системы Radiance, профессионального инструмента для визуализации освещения в виртуальной среде. Этот формат файла сохраняет степень освещенности на пиксел вместо сохранения только цветов, отображаемых на экране. Уровни свечения, вмещаемые форматом Radiance, существенно превышают 256 уровней в 8-битных форматах файлов изображений. Файлы Radiance (HDR) часто используются в трехмерном моделировании.

Scitex CT

Формат Scitex Continuous Tone (CT) используется для высококачественной обработки изображений на компьютерах Scitex. Обратитесь в компанию Creo, чтобы получить утилиты для передачи файлов, сохраненных в формате Scitex CT, в систему Scitex. Формат Scitex CT поддерживает цветовые форматы CMYK, RGB и градаций серого и не поддерживает альфа-каналы.

Размеры файлов CMYK-изображений, сохраняемых в формате Scitex CT, как правило, чрезвычайно велики. Эти файлы генерируются для вывода с использованием сканера Scitex. Изображения, сохраненные в формате Scitex CT, печатаются на пленке с помощью устройства растривания Scitex, выполняющего цветоделение с использованием системы формирования полутонового изображения Scitex. Эта система практически не

продуцирует муар, изображения такого качества нередко требуются для профессиональных работ с цветом, например для рекламы в журналах.

Targa

Формат Targa® (TGA) разработан для систем, использующих видеоплату Truevision®, и обычно поддерживается приложениями MS-DOS для работы с цветной графикой. Формат Targa поддерживает 16-битные RGB-изображения (5 бит x 3 цветовых канала плюс один свободный бит), 24-битные RGB-изображения (8 бит x 3 цветовых канала) и 32-битные RGB-изображения (8 бит x 3 цветовых канала плюс один 8-битный альфа-канал). Формат Targa также поддерживает изображения с индексированными цветами и в градациях серого без альфа-каналов. При сохранении RGB-изображения в этом формате можно выбрать глубину пикселей и кодировку RLE для сжатия изображения.

TIFF

Теговый формат файла изображения (TIFF, TIF) используется для обмена файлами между приложениями и компьютерными платформами. TIFF – гибкий битовый формат изображения, поддерживаемый практически всеми приложениями рисования, редактирования изображений и верстки. Кроме того, практически все настольные сканеры могут создавать изображения TIFF. Максимальный размер файла для документов TIFF составляет 4 Гб. Photoshop CS и более поздние версии поддерживают большие документы, сохраненные в формате TIFF. Однако большинство других приложений и более ранние версии Photoshop не поддерживают документы с размером файла, превышающим 2 Гб.

Формат TIFF поддерживает изображения CMYK, RGB, Lab с индексированными цветами и в градациях серого с альфа-каналами, а также изображения в битовом режиме без альфа-каналов. Photoshop может сохранять слои в файле TIFF, однако, если открыть этот файл в другом приложении, отображается только сведенное изображение. Photoshop может также сохранять комментарии, прозрачные области и данные пирамид с переменной разрешающей способностью в формате TIFF.

В Photoshop файлы изображений TIFF имеют битовую глубину 8, 16 или 32 бит/канал. Можно сохранять 32-битные RGB-изображения High Dynamic Range в формате TIFF.

См. также

“Сохранение больших документов” на странице 476

Формат WBMP

Формат WBMP является стандартным форматом оптимизации изображений для мобильных устройств, например сотовых телефонов. Формат WBMP поддерживает 1-битный цвет, то есть изображения WBMP содержат только черные и белые пиксели.

Метаданные и комментарии

Сведения о метаданных

Метаданные – это набор следующих стандартизированных сведений о файле: имя автора, разрешение, цветовое пространство, авторские права и ключевые слова. Например, большинство цифровых фотоаппаратов дописывает в файл изображения некоторые основные сведения, например высоту, ширину, формат файла и время снимка. Метаданные можно использовать при рационализации технологического процесса, а также для сортировки файлов.


Сведения о стандарте XMP

Метаданные сохраняются по стандарту расширяемой платформы метаданных (XMP), на котором построены приложения Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign и Adobe Photoshop. Изменения, внесенные в изображения с помощью приложения Photoshop® Camera Raw, сохраняются как метаданные XMP. Стандарт XMP основан на XML и в большинстве случаев метаданные хранятся в файле. Если хранить информацию в файле невозможно, то метаданные сохраняются в отдельный файл, который называется *файлом настроек*. Стандарт XMP

упрощает обмен метаданными между приложениями Adobe, а также между различными рабочими процессами при публикации. Например, можно сохранить метаданные одного файла как шаблон, чтобы затем импортировать эти метаданные в другие файлы.

Метаданные, которые хранятся в других форматах (Exif, IPTC (ИМ), GPS или TIFF) синхронизируются и описываются с помощью формата XMP, что упрощает их просмотр и управление этими метаданными. Кроме того, другие приложения и функции (например, приложение Adobe Version Cue) используют формат XMP для передачи и хранения такой информации, как примечания к версии, поиск которой поддерживается через приложение Bridge.

Чаще всего, метаданные остаются в файле даже тогда, когда изменяется его формат (например, из PSD в JPG). При вставке файла в документ или проект Adobe метаданные также сохраняются.

 *С помощью набора средств разработки для XMP можно настраивать процессы создания, обработки и обмена метаданными. Например, с помощью пакета SDK для XMP можно добавлять поля в диалоговое окно "Сведения о файле". Дополнительные сведения о стандарте XMP и пакете SDK для XMP можно найти на web-сайте компании Adobe.*


Работа с метаданными в приложении Bridge и компонентах пакета Adobe Creative Suite

Многие из мощных функций приложения Bridge, обеспечивающих группировку, поиск и отслеживание файлов и их версий, работают с метаданными стандарта XMP, которые хранятся в файлах. В приложении Bridge предусмотрено два метода работы с метаданными: через панель "Метаданные" и через диалоговое окно "Сведения о файле".

В некоторых случаях для одного свойства метаданных может существовать несколько представлений. Например, свойство может быть обозначено как "Автор" в одном представлении и как "Создатель" в другом, но оба будут ссылаться на одно и то же исходное свойство. Даже при настройке этих представлений с учетом определенных рабочих процессов они будут соответствовать стандарту XMP.

Комментирование изображений

Можно добавить комментарии (заметки) и звуковые комментарии к изображению с помощью Photoshop. Эта возможность полезна для ассоциирования рецензий, производственных заметок или других сведений с изображением. Поскольку комментарии Photoshop совместимы с Adobe Acrobat, можно использовать их для обмена информацией с пользователями Acrobat, так же как и с пользователями Photoshop.

 *Чтобы подготовить документ Photoshop к распространению для рецензирования в Acrobat, сохраните документ в формате PDF и попросите рецензентов использовать Acrobat для добавления заметок или звуковых комментариев. Затем импортируйте комментарии в Photoshop.*

Заметки и звуковые комментарии отображаются как маленькие непечатаемые значки на изображении. Они ассоциированы с местоположением в изображении, а не со слоем. Можно скрывать и показывать комментарии, открывать заметки для просмотра или редактирования их содержимого, а также проигрывать звуковые комментарии. Можно также добавлять звуковые комментарии к действиям и настраивать их для проигрывания во время выполнения действия или во время паузы при выполнении действия.

Добавление заметок и звуковых комментариев


Можно добавлять заметки и звуковые комментарии в любом месте на холсте изображения Photoshop. При создании заметки отображается окно изменяемого размера для ввода текста. Для записи звукового комментария необходимо использовать микрофон, подключенный к аудиопорту компьютера.

Можно также импортировать оба типа комментариев из документов Photoshop, сохраненных в формате PDF, или из документов Acrobat, сохраненных в формате PDF или FDF.

Если необходимо удалить комментарии в документе, выберите "Комментарии" или инструмент "Аудио" и нажмите кнопку "Очистить все" в панели параметров инструмента. Все заметки и звуковые комментарии удаляются из документа.

Создание заметки

Добавляя заметку, можно использовать стандартные системные команды редактирования ("Отменить", "Вырезать", "Копировать", "Вставить" и "Выбрать все") для редактирования текста заметки. (Windows) Щелкните правой кнопкой мыши на тексте и выберите команды из контекстного меню. (Mac OS) Выберите команды из меню "Редактировать" и "Выбрать". Для выполнения этих команд можно также пользоваться стандартными комбинациями клавиш.

- 1 Выберите инструмент "Комментарий" .
- 2 В панели параметров введите или укажите значения для следующих параметров:


Автор	Задает имя автора, отображаемое в строке заголовка в окне заметок.
Кегль	Определяет размер шрифта для текста заметки.
Цвет	Определяет цвет для значка заметки и строки заголовка окна заметок. При щелчке на окне выбора цвета открывается палитра цветов Adobe, с помощью которого можно выбрать цвет.

- 3 Щелкните в месте, где необходимо поместить заметку, или перетащите, чтобы создать окно произвольного размера.
- 4 Щелкните внутри окна и введите текст. Если объем введенного текста превышает размер окна заметки, активируется полоса прокрутки. Отредактируйте текст при необходимости.

Если на компьютере установлено необходимое программное обеспечение для использования различных систем начертания (например, Roman, Japanese или Cyrillic), можно переключаться между этими системами. Щелкните правой кнопкой мыши (Windows) или нажмите клавишу "Control" (Mac OS), чтобы отобразить контекстное меню, затем выберите систему начертания.

- 5 Чтобы закрыть заметку, щелкните значок "Закрыть".

Создание звукового комментария

- 1 Убедитесь в том, что компьютер оборудован встроенным микрофоном, либо подключите микрофон.
- 2 Выберите инструмент "Аудио" .
- 3 В панели параметров введите или укажите значения для следующих параметров:

Автор	Задает имя автора, которое отображается в подсказке, всплывающей при наведении курсора мыши на значок звукового комментария в документе.
Цвет	Определяет цвет значка звукового комментария. При щелчке на окне выбора цвета открывается палитра цветов Adobe, с помощью которой можно выбрать цвет.

- 4 Щелкните там, где необходимо поместить значок комментария.
- 5 Нажмите кнопку "Пуск" и говорите в микрофон. По окончании записи нажмите кнопку "Стоп".

Импорт комментариев

- 1 Выберите "Файл" > "Импортировать" > "Комментарии".
- 2 Выберите файл PDF или FDF, содержащий комментарии, и нажмите кнопку "Загрузить". Комментарии отображаются в тех местах изображения, где они были сохранены в исходном документе.

Открытие и редактирование комментариев

Значки заметок или звуковых комментариев помечают место расположения комментария на изображении. При наведении курсора на значок комментария отображается сообщение с именем автора. Значки используют, чтобы открыть заметки или проиграть звуковые комментарии. Можно показывать, скрывать или перемещать значки и редактировать содержимое заметок.

***Примечание.** При изменении размера изображения размеры значков комментариев и окон заметок не изменяются. Значки и окна заметок сохраняют свое местоположение на изображении. Кадрирование изображения удаляет любые комментарии, расположенные в отсеченной области; комментарии можно восстановить, отменив команду "Кадрировать".*

Открытие заметки или проигрывание звукового комментария

❖ Дважды щелкните на значке.

- При открытии заметки отображается окно, содержащее текст заметки.
- При проигрывании звукового комментария (если установлена звуковая карта) начинается воспроизведение звукового файла.

Показ или скрывание значков комментариев

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Выберите "Просмотр" > "Показать" > "Комментарии".
- Выберите меню "Просмотр" > "Вспомогательные элементы". С помощью этой команды можно также показать или скрыть сетки, направляющие, границы выбранной области, целевые контуры и фрагменты.

Редактирование комментариев

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы переместить значок комментария, наведите курсор на значок до превращения курсора в стрелку, затем перетащите значок. Эту операцию можно выполнить с любым выбранным инструментом. Перемещение значка заметки не перемещает окно соответствующей заметки.
- Чтобы переместить окно заметки, перетащите его, щелкнув мышью на строке заголовка и удерживая кнопку мыши нажатой.
- Чтобы редактировать содержимое заметки, откройте заметку, измените любые параметры, добавьте, удалите или измените текст. Можно использовать те же команды редактирования, которые применялись при создании заметки.

Удаление заметок и звуковых комментариев

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы удалить заметку или аудиокomentarий, выберите "Комментарий" или инструмент "Аудио", щелкните правой кнопкой мыши (Windows) или мышью, нажав клавишу "Control" (Mac OS), на значке "Комментарий" или "Аудиокomentarий" на изображении и выберите "Удалить заметку" или "Удалить аудиокomentarий" либо нажмите кнопку "Удалить".
- Чтобы удалить все заметки или звуковые комментарии, выберите "Комментарий" или инструмент "Аудио" и нажмите кнопку "Удалить все" в панели параметров инструмента. Можно также выбрать "Комментарий" или инструмент "Аудио", щелкнуть правой кнопкой мыши (Windows) или мышью, нажав клавишу "Control" (Mac OS), на значке "Комментарий" или "Аудио" на изображении и выбрать в контекстном меню "Удалить все заметки" или "Удалить все комментарии".

Добавление и просмотр защиты авторского права Digimarc

Чтение водяного знака Digimarc

- 1 Выберите "Фильтр" > "Digimarc" > "Чтение водяного знака". При обнаружении фильтром водяного знака отображается диалоговое окно, содержащее идентификатор создателя, год регистрации авторского права (при наличии такового) и атрибуты изображения.
- 2 Нажмите кнопку "ОК", для получения дополнительной информации нажмите кнопку "Искать в Интернете". На странице сайта корпорации Digimarc, которая отобразится в web-браузере, можно просмотреть контактные сведения по данному удостоверению создателя.

Добавление цифровой информации об авторских правах

Можно добавлять сведения об авторском праве в изображения Photoshop и уведомлять пользователей о том, что изображение защищено цифровым водяным знаком с использованием технологии Digimarc ImageBridge. Водяной знак (цифровой код, добавляемый к изображению в виде шума) практически не заметен для человеческого глаза. Водяные знаки Digimarc надежны как в цифровой, так и в печатной форме, они сохраняются даже при типичных способах редактирования изображения и преобразования формата файла.

Встраивание цифрового водяного знака в изображение позволяет зрителям получать сведения о создателе изображения. Это свойство особенно ценно для тех создателей изображений, кто выдает другим лицензии на использование этих изображений. При копировании изображения со встроенным водяным знаком копируется также и водяной знак, а также любые данные, связанные с ним.

Более подробные сведения о встраивании цифровых водяных знаков Digimarc см. на сайте Digimarc по адресу www.digimarc.com.

Перед добавлением водяного знака

Прежде чем приступить к встраиванию цифрового водяного знака в изображение, следует принять во внимание следующие моменты.

Цветовые вариации Для того чтобы цифровой водяной знак был встроен эффективно и незаметно для глаза, изображение должно содержать определенную степень цветовых вариаций или случайности цвета. Изображение не должно состоять в значительной мере или целиком из единственного плоского цвета.

Размеры в пикселах Для использования технологии Digimarc необходимо наличие в изображении определенного минимального числа пикселей. Digimarc рекомендует следующие минимальные размеры в пикселах для изображений, подлежащих встраиванию водяных знаков:

- 100 на 100 пикселей, если не предполагается, что изображение будет изменено или сжато перед фактическим использованием;
- 256 на 256 пикселей, если предполагается, что изображение может быть кадрировано, повернуто, сжато или изменено иным способом после встраивания водяного знака;
- 750 на 750 пикселей, если изображение предполагается использовать в основном в печатной форме с разрешением 300 dpi или выше.

Максимального размера в пикселах для использования водяных знаков не существует.

Сжатие файла Как правило, водяной знак Digimarc выдерживает применение методов сжатия с потерями, например JPEG, однако при этом рекомендуется отдавать предпочтение качеству изображения перед размером файла (лучше всего подходит настройка сжатия JPEG от 4 и выше). Кроме того, чем выше значение настройки "Стойкость водяного знака", выбранное при встраивании водяного знака, тем больше вероятность сохранения цифрового водяного знака после сжатия.

Рабочий процесс Создание цифровых водяных знаков должно осуществляться как одна из самых последних процедур, которым подвергается изображение, не считая сжатия файла.

Используйте следующий рекомендуемый рабочий процесс.

- Внесите в изображение все необходимые изменения для удовлетворительного результата (включая изменение размеров изображения и цветокоррекцию).
- Встройте водяные знаки Digimarc.
- При необходимости выполните сжатие изображения путем сохранения его в формате JPEG или GIF.
- Если изображение предназначено для вывода на печать, выполните цветоделение.
- Выполните чтение водяных знаков и используйте индикатор уровня сигнала, чтобы убедиться, что изображение содержит водяные знаки достаточной надежности для поставленной цели.
- Опубликуйте изображение с цифровыми водяными знаками.

См. также

“Использование настройки “Стойкость водяного знака”” на странице 509

Встраивание водяных знаков

Чтобы встроить цифровые водяные знаки, сначала необходимо зарегистрироваться в корпорации Digimarc (она содержит базу данных о художниках, дизайнерах и фотографах) для получения уникального идентификатора Digimarc. После этого можно встраивать идентификатор Digimarc в изображения вместе с другими сведениями, например сведениями об авторском праве или ограничениях использования.

- 1 Откройте изображение, которое необходимо снабдить водяными знаками. Можно встроить в каждое изображение только один цифровой водяной знак. Фильтр “Встроить водяной знак” нельзя использовать для изображения, ранее уже снабженного водяными знаками.

При работе с многослойными изображениями необходимо выполнить сведение изображения перед встраиванием в него водяных знаков, в противном случае водяной знак будет встроен только в активный слой.

***Примечание.** Чтобы добавить цифровой водяной знак к изображению в режиме индексированных цветов, необходимо сначала преобразовать изображение в режим RGB, затем встроить водяной знак, а после этого преобразовать изображение обратно в режим индексированных цветов. Однако результаты могут оказаться несогласованными. Чтобы убедиться в том, что водяной знак был встроен, запустите применение фильтра “Чтение водяного знака”.*

- 2 Выберите “Фильтр” > “Digimarc” > “Встроить водяной знак”.
- 3 При первом использовании фильтра нажмите кнопку “Зарегистрировать”. Получите идентификатор Digimarc, запустив web-браузер и посетив сайт Digimarc по адресу www.digimarc.com либо связавшись с корпорацией Digimarc по телефону, указанному в диалоговом окне. Введите PIN-код и идентификационный номер в текстовом поле “Идентификатор Digimarc” и нажмите кнопку “ОК”.

После введения идентификатора Digimarc кнопка “Настройка” видоизменяется и отображается как кнопка “Изменить”, позволяя ввести новый идентификатор Digimarc.

- 4 Введите год регистрации авторского права, идентификатор транзакции или изображения.
- 5 Выберите любой из следующих атрибутов изображения:

Ограниченное использование	Ограничивает использование изображения.
Не копировать	Запрещает копирование изображения.
Только для взрослых	Отмечает изображение, предназначенное для просмотра только взрослыми. (В рамках Photoshop этот параметр не ограничивает доступ к изображениям, предназначенным для просмотра только взрослыми, однако будущими версиями других приложений отображение таких изображений может быть ограничено.)

- 6 Для параметра "Целевой вывод" укажите, предназначено ли изображение для отображения на мониторе, для использования в сети или для печати.
- 7 Для параметра "Стойкость водяного знака" введите значение или выберите его, двигая ползунок, как описано в следующем разделе.
- 8 Выберите "Проверка", чтобы автоматически выполнить проверку надежности водяного знака сразу после встраивания.
- 9 Нажмите кнопку "ОК".

Использование настройки "Стойкость водяного знака"

Настройка "Стойкость водяного знака", используемая по умолчанию, предназначена для обеспечения баланса между стойкостью и видимостью водяного знака в большинстве изображений. Однако можно самостоятельно изменить настройку "Стойкость водяного знака" для соответствия конкретным изображениям. При использовании низких значений водяные знаки менее заметны на изображении, однако и менее надежны, они могут быть повреждены путем применения фильтров или с помощью некоторых операций редактирования, печати и сканирования изображения. Высокие значения обеспечивают более надежные водяные знаки, но вносят в изображение видимый шум.

Выбор настройки должен определяться предназначением изображения и целями использования водяных знаков. Например, будет вполне уместным использование высокого значения настройки "Стойкость водяного знака" для изображений JPEG, публикуемых на сайте. Более высокое значение надежности обеспечивает устойчивость водяного знака, а несколько повышенная видимость нередко оказывается незаметной на изображениях JPEG среднего разрешения. Digimarc рекомендует попробовать различные варианты настроек в процессе тестирования, чтобы определить значения настроек, наиболее подходящие для большинства обрабатываемых изображений.

Проверка индикатора уровня сигнала

Индикатор уровня сигнала помогает определить, соответствует ли надежность водяного знака требованиям предполагаемого использования изображения.

- ❖ Выберите "Фильтр" > "Digimarc" > "Чтение водяного знака". Индикатор уровня сигнала отображается в нижней части диалогового окна. Можно также отобразить индикатор автоматически, выбрав "Проверка" при встраивании водяного знака.

Индикатор уровня сигнала доступен только для изображений, содержащих водяные знаки, встроенные данным пользователем.

Digimarc рекомендует проверять индикатор уровня сигнала перед публикацией изображений. Например, если снабженные водяными знаками изображения нередко подвергаются сжатию для помещения на сайт, следует проверять индикатор уровня сигнала перед публикацией изображений. Можно также использовать индикатор уровня сигнала для проверки эффективности различных значений настройки "Стойкость водяного знака" во время тестирования.

Презентации и макеты фото

Создание презентации PDF

Команда "PDF-презентация" позволяет создавать многостраничные документы или презентации в виде показа слайдов с использованием различных изображений. С помощью параметров можно управлять качеством изображения в PDF, установить параметры защиты и задать автоматическое открытие документа в виде показа слайдов. Кроме того, в нижнюю часть любого изображения PDF-презентации можно добавлять текстовую информацию, например имя файла и выбранные метаданные.



PDF-презентации в виде показа слайдов

А. Первый слайд Б. Переход "Стирание влево" В. Второй слайд

1 Выполните одно из следующих действий.


- Выберите "Файл" > "Автоматизация" > "PDF-презентация" (в Photoshop).
- Выделите изображения, которые нужно использовать, а затем команду "Инструменты" > "Photoshop" > "PDF-презентация" (в Bridge). Если требуемые изображения не выбраны, в презентации будут содержаться все изображения, отображаемые в данный момент в Bridge.

2 В диалоговом окне "PDF-презентация" нажмите кнопку "Обзор" и укажите путь к файлам, добавляемым к PDF-презентации. Чтобы добавить файлы, уже открытые в Photoshop, поставьте галочку "Добавить открытые файлы".

Ненужные файлы можно удалить, выделив их в окне "Исходные файлы" и нажав кнопку "Удалить".

Файлы, отображаемые в окне "Исходные файлы", используются для создания страниц PDF-презентации, начиная с самого верхнего файла для первой страницы и далее вниз по списку для последующих страниц. Чтобы изменить последовательность, выделите файл и перетащите его на новую позицию в окне "Исходные файлы".

Примечание. Если какой-либо файл необходимо использовать в PDF-презентации более одного раза, выделите его и нажмите кнопку "Создать дубликат". После этого дубликат файла в окне "Исходные файлы" можно перетащить в нужную позицию.



Перетаскивание файла в новую позицию в списке

3 В окне "Параметры вывода" диалогового окна "PDF-презентация" выберите следующие параметры:

Сохранить как многостраничный документ	Создает PDF-документ, изображения в котором размещены на отдельных страницах.
Сохранить как презентацию	Создает PDF-презентацию в виде показа слайдов.
Задний план	Задаёт цвет заднего плана (белый, серый или чёрный) для границ вокруг каждого изображения PDF-презентации. <i>Примечание. Границы появляются только в случае, если выбраны какие-либо из следующих параметров: "Имя файла", "Авторские права", "Автор", "Описание", "Информация EXIF" или "Комментарии" (в противном случае изображение занимает весь экран).</i>
Имя файла	Добавляет имя файла в нижнюю часть каждого изображения PDF-презентации. Выберите пункт "Расширение", чтобы добавить в имя файла трехсимвольное расширение формата файла.
Включить заголовок	Включает заголовок изображения, полученный из метаданных этого изображения, в нижнюю часть каждого изображения PDF-презентации.
Включить авторские права	Включает метаданные об авторском праве в нижнюю часть каждого изображения PDF-презентации.
Включить автора	Включает метаданные об авторе в нижнюю часть каждого изображения PDF-презентации.
Включить описание	Включает метаданные описания в нижнюю часть каждого изображения PDF-презентации.
Включить информацию EXIF	Включает метаданные о камере в нижнюю часть каждого изображения PDF-презентации.
Включить комментарии	Включает в PDF-презентацию примечания или аудиокomentarии к изображениям, в которых они имеются.
Кегель	Задаёт размер шрифта отображаемого текста.

4 Если в "Параметрах вывода" указано значение "Презентация", в области "Параметры презентации" укажите значения следующих параметров:

Смена кадра каждые [x] секунд	Определяет продолжительность показа каждого изображения, прежде чем в презентации будет выполнен переход к следующему изображению. По умолчанию задана продолжительность в 5 секунд.
Возврат на первую страницу по достижении последней	Определяет автоматический запуск презентации с самого начала по достижении последнего слайда. Отмена этого параметра останавливает презентацию после того, как будет показано последнее изображение.
Переход	Определяет способ перехода к следующему изображению. Выберите способ перехода в меню "Переход".

5 Нажмите кнопку "Сохранить".

6 В диалоговом окне "Сохранить" введите имя PDF-презентации, укажите местоположение сохраненного файла и нажмите кнопку "Сохранить".

7 В диалоговом окне "Сохранить Adobe PDF" выберите стиль Adobe PDF или укажите параметры сохранения документа PDF.

Примечание. Для PDF-презентаций невозможно сохранить возможность редактирования в Photoshop. PDF-презентации сохраняются в виде обычных PDF-файлов (не включают специфичные для Photoshop свойства PDF, такие как слоу) и при повторном открытии в Photoshop являются растрепрованными.

8 Нажмите кнопку "Сохранить PDF". Photoshop закрывает диалоговое окно "Сохранить Adobe PDF" и создает PDF-презентацию.


См. также

“О форматах файлов и сжатии” на странице 496

“Сохранение файла в формате Photoshop PDF” на странице 479

Создание контрольного листа

Контрольные листы обеспечивают удобный просмотр и каталогизацию групп изображений путем отображения наборов миниатюр на одной странице. С помощью команды "Контрольный лист II" можно автоматически создавать и помещать миниатюры на страницу.



Контрольный лист

1 Выполните одно из следующих действий.

- (Photoshop) Выберите "Файл" > "Автоматизация" > "Контрольный лист II".
- (Bridge) Выберите папку изображений или конкретные файлы изображений. В меню Bridge выберите "Инструменты" > "Photoshop" > "Контрольный лист II". Если не были выбраны конкретные изображения, контрольный лист будет содержать все изображения, в настоящий момент отображаемые в Adobe Bridge. Когда откроется диалоговое окно "Контрольный лист II", можно выбрать другую папку изображений или другие открытые в настоящий момент изображения.

Примечание. Щелкните, чтобы выбрать изображение в Bridge. Щелкните, нажав и удерживая клавишу "Shift", чтобы выбрать наборы изображений. Щелкните мышью, нажав клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), чтобы выбрать изображения, не следующие подряд друг за другом.

2 В диалоговом окне "Контрольный лист II" укажите изображения, подлежащие использованию, выбрав один из следующих вариантов в меню "Использовать" в области "Исходные изображения".


Открытые документы	Используется любое изображение, в настоящий момент открытое в Photoshop.
Папка	Позволяет нажать кнопку "Обзор" (Windows) или "Выбор" (Mac OS), чтобы указать папку, содержащую изображения для использования. Выберите "Включить все вложенные папки", чтобы включить изображения, находящиеся внутри любых вложенных папок.
Изображения, выбранные в Bridge	Используются изображения, отображаемые в Bridge. Используются все изображения, отображаемые в Bridge, если перед выбором команды "Контрольный лист II" не были выбраны конкретные изображения. Изображения во вложенных папках не включаются.

- 3** В области "Документ" укажите размеры, разрешение и цветовой формат для контрольного листа. Выберите "Сведение всех слоев", чтобы создать контрольный лист со всеми изображениями и текстом в единственном слое. Снимите пометку с параметра "Сведение всех слоев", чтобы создать контрольный лист, в котором каждое изображение расположено на отдельном слое и каждый текстовый объект находится на отдельном текстовом слое.
- 4** В области "Миниатюры" укажите параметры макета для просмотров миниатюр.
- Для параметра "Располагать" выберите способ расположения миниатюр: по строкам (слева направо, затем сверху вниз) или по столбцам (сверху вниз, затем слева направо).
 - Введите число столбцов и строк для контрольного листа. Максимальные размеры для каждой миниатюры отображаются справа вместе с наглядным примером выбранного макета.
 - Выберите "Использовать авторазрядку", чтобы позволить Photoshop автоматически расположить миниатюры в контрольном листе. Если этот параметр не выбран, можно указать значения для вертикальных и горизонтальных промежутков между миниатюрами. Образец контрольного листа, отображаемый в диалоговом окне, автоматически обновляется при указании размеров промежутков.
 - Выберите "Повернуть по формату страницы", чтобы изображения были повернуты независимо от ориентации каждого изображения наиболее подходящим образом для размещения на контрольном листе.



Если этот параметр не выбран, миниатюры отображаются в соответствии с их ориентацией (слева). Если он выбран, изображения поворачиваются для наиболее подходящего расположения (справа).

- 5** Выберите параметр "Использовать имя файла как подпись", чтобы пометить миниатюры именами исходных файлов изображений. Используйте меню для указания шрифта и размера шрифта подписи.
- 6** Нажмите кнопку "ОК".

 При установленном приложении InDesign с помощью Bridge можно также создать контрольный лист InDesign. Выберите "Инструменты" > "InDesign" > "Создать контрольный лист InDesign".

Помещение нескольких фотографий в раскладку изображений

С помощью команды "Раскладка изображений" можно поместить несколько копий исходного изображения на одну страницу, как делают, например, фотостудии при работе со школьными фотографиями и другими

раскладками изображений. Можно также поместить различные изображения на одну страницу. Чтобы настроить макет раскладки, можно выбрать различные варианты размеров и расположения.



Макет раскладки изображений


1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите "Файл" > "Автоматизация" > "Раскладка изображения" (в Photoshop). Если открыто несколько изображений, для "Раскладки изображений" используется самое верхнее изображение.
- (Bridge) Выберите "Инструменты" > Photoshop > "Раскладка изображений". Команда "Раскладка изображений" использует первое изображение, приведенное в Bridge, если не было указано конкретное изображение перед выбором команды "Раскладка изображений".

Если используется только самое верхнее или конкретное изображение, выбранное в Bridge, переходите сразу к этапу 3.


2 Добавьте к макету одно или несколько изображений, выполнив одно из следующих действий.

- В области "Исходные изображения" диалогового окна "Раскладка изображений" выберите "Файл" или "Папка" в меню "Использовать" и нажмите кнопку "Обзор" (Windows) или "Выбор" (Mac OS). Если выбран вариант "Папка", можно выбрать параметр "Включить все вложенные папки", чтобы включить изображения, находящиеся внутри любых вложенных папок.
- Щелкните местозаполнитель в образце макета и перейдите к нужному изображению.



Щелкните местоапполнитель в образце макета "Раскладки изображений" и перейдите к нужному изображению.

- Перетащите изображение с рабочего стола или из папки в местоапполнитель.



Добавьте изображение в раскладку изображений путем перетаскивания изображения с рабочего стола в местоапполнитель.


Можно заменить любое изображение в макете, щелкнув местоапполнитель и перейдя к нужному изображению.

- 3 В области "Документ" диалогового окна "Раскладка изображений" выберите размер страницы, макет, разрешение и цветовой формат. Миниатюра выбранного макета отобразится в правой части диалогового окна. Можно также создавать свои собственные пользовательские макеты.
- 4 Выберите "Сведение всех слоев", чтобы создать раскладку изображений со всеми изображениями и текстом в единственном слое. Снимите пометку с параметра "Сведение всех слоев", чтобы создать раскладку изображений с отдельными слоями для изображений и отдельными текстовыми слоями (для подписей). Поместив каждое изображение и подпись на отдельный слой, можно обновлять раскладку изображений после ее сохранения. Однако сохранение слоев увеличивает размер файла раскладки изображений.
- 5 В области "Подпись" выберите источник для текста подписей из меню "Содержание" или выберите "Не задано". Если выбран вариант "Заказной текст", введите текст для подписи в поле "Заказной текст".
- 6 Укажите шрифт, размер шрифта, цвет, непрозрачность, положение и поворот для подписей.
- 7 Нажмите кнопку "ОК".

Настройка макета раскладки изображений

Можно изменять существующие макеты или создавать новые с помощью функции "Изменить макет пакета изображений". Пользовательские макеты сохраняются в виде текстовых файлов в папке "Layouts" внутри вложенной папки "Presets". Сохраненные макеты можно использовать повторно. Функция "Изменить макет пакета изображений" располагает графическим интерфейсом, избавляющим от необходимости писать текстовые файлы для создания или изменения макетов.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите "Файл" > "Автоматизация" > "Раскладка изображения" (в Photoshop).
 - (Bridge) Выберите "Инструменты" > "Photoshop" > "Раскладка изображений".
- 2 В диалоговом окне "Раскладка изображений" выберите макет из меню "Макет" для создания макета или настройки существующего макета.
- 3 Нажмите кнопку "Изменить макет".
- 4 В диалоговом окне "Изменить макет пакета изображений" введите имя для пользовательского макета в текстовом поле "Имя".
- 5 (Дополнительно) В области "Макет" диалогового окна "Изменение макета раскладки изображений" выберите размер в меню "Размер страницы" или введите значения в текстовых полях "Ширина" и "Высота". Можно использовать меню "Единицы изменения" для указания дюймов, сантиметров, миллиметров или пикселей.



Перетаскивание местозаполнителя на новую позицию в макете раскладки изображений

- 6 В области "Сетка" диалогового окна "Изменить макет раскладки изображений" выберите параметр "Привязать к", чтобы отобразить сетку, помогающую расположить элементы в пользовательском макете. Введите значение в текстовом поле "Размер", чтобы изменить внешний вид сетки.
- 7 Чтобы добавить или удалить местозаполнитель, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Добавить зону", чтобы добавить местозаполнитель в макет.
 - Выберите местозаполнитель и нажмите кнопку "Удалить зону", чтобы удалить его из макета.
- 8 Чтобы изменить местозаполнитель, выберите его и выполните одно из следующих действий.
 - Введите значения в текстовые поля "Ширина" и "Высота", чтобы изменить размер местозаполнителя.
 - Щелкните на ограничителе и перетащите его, чтобы изменить размер местозаполнителя. При изменении размера прямоугольного местозаполнителя, содержащего изображение, раскладка изображений привяжет изображение к вертикали или горизонтали местозаполнителя в зависимости от характера изменения зоны.
 - Введите значения в текстовые поля X и Y, чтобы переместить местозаполнитель.
 - Введите значения в текстовые поля "Положение" и "Размер", чтобы указать позицию и размер местозаполнителя.
 - Щелкните и перетащите местозаполнитель на нужную позицию в макете.
- 9 Нажмите кнопку "Сохранить".

Помещение изображений Photoshop в другие приложения

Использование изображений Photoshop в других приложениях

Photoshop предлагает ряд функций, с помощью которых можно использовать изображения в других приложениях. Благодаря тесной интеграции между продуктами Adobe, во многих приложениях Adobe можно непосредственно импортировать файлы в формате Photoshop (PSD) и использовать свойства Photoshop, например слои, стили слоев, маски, прозрачность и эффекты.


Подготовка изображений к использованию в программах верстки

Особенности подготовки изображения к использованию в программе верстки зависят от форматов файла, распознаваемых этой программой.

- Для Adobe InDesign 2.0 и более поздних версий приемлемо использование файлов Photoshop PSD. Нет необходимости сохранять или экспортировать изображение Photoshop в другой формат. Прозрачные области отображаются и печатаются должным образом.
- Для большинства других программ верстки необходимо сохранить изображение как файл TIFF или EPS. Однако, если изображение содержит полностью прозрачные области, следует сначала определить эти области с помощью обтравочного контура. Обратитесь к документации к программе верстки, чтобы определить наиболее подходящий формат для импорта изображений Photoshop.

Если программа верстки не перемещает файлы в формате Photoshop PSD, выполните следующие действия.

- 1 Если изображение содержит прозрачный фон или области, которые должны остаться прозрачными, создайте обтравочный контур вокруг непрозрачных участков изображения. Даже если фон вокруг изображения был удален, необходимо определить область с помощью обтравочного контура перед преобразованием файла в формат TIFF или EPS. В противном случае прозрачные области могут отобразиться в программе верстки как белые.
- 2 Выберите команду "Файл" > "Сохранить как...".
- 3 В диалоговом окне "Сохранить как..." выберите соответствующий формат в меню "Тип файлов". Выбранный формат зависит от итогового вывода документа. Для печати не на принтере PostScript выберите формат TIFF. Для печати на принтере PostScript выберите формат Photoshop EPS. Затем нажмите кнопку "Сохранить".
- 4 В диалоговом окне "Параметры TIFF" или "Параметры EPS" задайте следующие параметры. Оставьте для всех остальных параметров значения по умолчанию и нажмите кнопку "ОК".
 - Диалоговое окно "Параметры TIFF": укажите для параметра "Сжатие изображения" значение "Нет".
 - Диалоговое окно "Параметры EPS" (Windows): укажите для параметра "Просмотр" значение "TIFF (8 бит/пиксел)", а для параметра "Кодировка" значение "ASCII85".
 - Диалоговое окно "Параметры EPS" (Mac OS): укажите для параметра "Просмотр" значение "Mac (8 бит/пиксел)", а для параметра "Кодировка" значение "ASCII85".

 Если программа верстки отображает прозрачные области изображения как белые, попробуйте распечатать документ. Некоторые программы верстки отображают обтравочные контуры некорректно, однако печатают их должным образом.

Использование объектов Photoshop в Adobe Illustrator

В Adobe Illustrator можно открывать или помещать файлы Photoshop, поэтому нет необходимости сохранять или экспортировать изображение Photoshop в другой формат файла. Помещая изображение в открытый файл Illustrator, можно встроить его как любой другой обычный элемент иллюстрации либо сохранить его связь с исходным файлом. Хотя Illustrator не редактирует связанное изображение, можно вернуться в Photoshop с помощью команды "Изменить исходный файл", чтобы внести изменения в оригинал. После сохранения изменений они отображаются в версии изображения, находящейся в Illustrator.

- 1 Если файл изображения открыт в Photoshop, сохраните его как Photoshop (PSD) и закройте файл.

2 В Adobe Illustrator выполните одно из следующих действий.

- Чтобы открыть файл непосредственно в Illustrator, выберите "Файл" > "Открыть". Укажите путь к изображению в диалоговом окне "Открыть файл" и нажмите кнопку "ОК".
- Чтобы встроить изображение в существующий файл Illustrator, выберите "Файл" > "Поместить". Укажите путь к файлу в диалоговом окне "Поместить", убедитесь, что параметр "Связать" не выбран, и нажмите кнопку "ОК".
- Чтобы поместить изображение в файл с сохранением связи с оригиналом, выберите "Файл" > "Поместить". В диалоговом окне "Поместить" укажите путь к файлу, выберите параметр "Связать" и нажмите кнопку "ОК". Illustrator размещает изображение по центру в открытой иллюстрации. Красный значок X, перечеркивающий изображение, указывает на то, что изображение связано с оригиналом и не может быть изменено.

3 При открытии или помещении изображения без сохранения связи отображается диалоговое окно "Импорт Photoshop". Выберите соответствующий параметр, как показано ниже, и нажмите кнопку "ОК":


- "Преобразовать слои Photoshop в объекты" предназначен для преобразования слоев в объекты Illustrator. При выборе этого параметра сохраняются маски, режимы наложения слоев, прозрачность, а также (дополнительно) фрагменты и карты ссылок. Однако этот параметр не поддерживает корректирующие слои и слои-эффекты Photoshop.
- "Выполнить сведение слоев Photoshop в единое изображение", чтобы объединить все слои в один. При выборе этого параметра сохраняется внешний вид изображения, но отдельные слои редактированию уже не подлежат.

Создание прозрачности с использованием обтравочных контуров изображения

Можно использовать обтравочные контуры изображения, чтобы определить прозрачные области в изображениях, помещаемых в приложения верстки. Кроме того, пользователи Mac OS могут встраивать изображения Photoshop в файлы многих текстовых процессоров.

Может возникнуть необходимость в использовании только части изображения Photoshop при печати или для помещения в другое приложение. Например, необходимо использовать объект, расположенный на переднем плане, и исключить фон. *Обтравочный контур изображения* позволяет изолировать объект на переднем плане и сделать все остальное прозрачным при печати изображения или помещении его в другое приложение.

Примечание. *Контуры являются векторными объектами, поэтому у них жесткие границы. Невозможно сохранить мягкость тонко структурированного края, например в тени, при создании обтравочного контура изображения.*



Изображение, импортированное в Illustrator или InDesign без использования обтравочного контура изображения (слева) и с использованием обтравочного контура (справа)

1 Создайте рабочий контур, определяющий область изображения, которая должна быть видна.

💡 Если нужная область изображения уже выбрана, можно преобразовать выделенную область в рабочий контур. См. инструкции в разделе "Преобразование выбранной области в контур" на странице 411.

2 В палитре "Контуры" сохраните рабочий контур как контур.

3 Выберите "Обтравочный контур" в меню палитры "Контуры", задайте следующие параметры и нажмите кнопку "ОК".

- Для параметра "Контур" выберите контур, подлежащий сохранению.

- Для параметра "Спряmlение" оставьте значение пустым, чтобы распечатать изображение с использованием значения для принтера по умолчанию. При возникновении ошибок печати введите значение спряmlения, чтобы определить, каким образом преобразователем PostScript должна выполняться аппроксимация кривой. Чем ниже значение спряmlения, тем большее число прямых линий используется для начертания кривой и точнее выглядит кривая. Допустимые значения находятся в диапазоне от 0,2 до 100. Как правило, значение спряmlения от 8 до 10 рекомендуется для печати с высоким разрешением (от 1200 до 2400 dpi), а значение от 1 до 3 для печати с низким разрешением (от 300 до 600 dpi).
- 4** Если планируется выполнять печать файла с использованием триадных цветов, преобразуйте файл в режим CMYK.
- 5** Сохраните файл, выполнив одно из следующих действий.
- Для печати с использованием принтера PostScript сохраните файл в формате Photoshop EPS, DCS или PDF.
 - Для печати файла не на принтере PostScript сохраните файл в формате TIFF и экспортируйте его в Adobe InDesign либо в Adobe PageMaker® 5.0 или более поздней версии.

См. также

"Подготовка изображений к использованию в программах верстки" на странице 517

"Преобразование изображения в другой цветовой режим" на странице 121

"Рисование фигур и контуров" на странице 387

"Преобразование выделенной области в контур" на странице 411

Печать обтравочных контуров изображения

Иногда система воспроизведения изображений не может интерпретировать обтравочные контуры изображений, или обтравочный путь изображения слишком сложен для принтера, при этом выдается ошибка Limitcheck или общая ошибка PostScript. В некоторых случаях можно распечатать сложный контур на принтере низкого разрешения, однако столкнуться с проблемами при печати того же контура на принтере с высоким разрешением печати. Это происходит потому, что принтером с низким разрешением контур упрощается и для описания кривых используется меньше отрезков линии, чем при печати на принтере высокого разрешения.

Можно упростить обтравочный контур изображения следующими способами.

- Вручную уменьшить число опорных точек контура.
- Увеличить значение настройки погрешности, используемой при создании контура. Для этого загрузите существующий контур как выбранную область, выберите "Образовать рабочий контур" в меню палитры "Контуры" и увеличьте значение настройки погрешности (от 4 до 6 пикселей в качестве приемлемого стартового значения). Затем создайте заново обтравочный контур изображения.

См. также

"Добавление и удаление узловых точек" на странице 408

"Преобразование контуров в границы выделенной области" на странице 410

Экспорт контуров в Adobe Illustrator

Команда "Контуры в Illustrator" позволяет экспортировать контуры Photoshop как файлы Adobe Illustrator. Такой способ экспорта контуров упрощает задачу комбинирования объектов Photoshop и Illustrator, а также использование свойств Photoshop в иллюстрациях Illustrator. Например, может возникнуть необходимость экспортировать контур, созданный инструментом "Перо", и выполнить его обводку, чтобы использовать для треппинга с обтравочным контуром Photoshop для печати в Illustrator. Можно также использовать эту функцию для выравнивания текста или объектов Illustrator по контурам Photoshop.

1 Создайте и сохраните контур или преобразуйте существующую выбранную область в контур.

2 Выберите "Файл" > "Экспортировать" > "Контуры в Illustrator".

- 3 Выберите место сохранения для экспортируемого контура и введите имя файла. Убедитесь в том, что параметр "Рабочий контур" выбран в меню "Записать" для экспорта контура.
- 4 Нажмите кнопку "Сохранить".
- 5 Откройте файл в Adobe Illustrator. Можно работать с контуром или использовать его для выравнивания объектов Illustrator, добавляемых в файл.

Обратите внимание на то, что метки обреза в Adobe Illustrator отражают размеры изображения Photoshop. Положение контура в изображении Photoshop сохраняется при условии, что метки обреза не изменяются и контур не перемещается.

Связывание или внедрение изображения с использованием технологии OLE (только для Windows)

Photoshop является сервером OLE 2.0, поэтому им поддерживается внедрение или связывание изображения в приложении, являющемся OLE-контейнером (обычно это текстовый процессор или программа верстки). Например, можно вставить файлы или выбранные области Photoshop в другие OLE-приложения, например Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker или Microsoft Word, с помощью метода копирования и вставки или других методов.

- Связывание позволяет поместить в файл OLE-контейнера ссылку на файл Photoshop, расположенный на жестком диске.
- С помощью внедрения можно вставить файл Photoshop в файл OLE-контейнера.


Поместив изображение в приложение-контейнер, дважды щелкните на нем для редактирования в Photoshop. Когда изображение сохранено и закрыто в Photoshop, оно обновляется в приложении-контейнере.

Связывание или внедрение выбранной области или изображения в OLE-приложение

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Скопируйте выбранную область в Photoshop и вставьте ее в приложение, являющееся OLE-контейнером, с помощью команды приложения "Специальная вставка". Обратитесь к документации по текстовому процессору или приложению верстки за дальнейшими инструкциями. Вставленные выделенные области могут быть только внедрены, но не связаны.
- Используйте команду "Вставить объект" приложения, являющегося OLE-контейнером, чтобы вставить новое изображение Photoshop или существующий файл Photoshop как OLE-внедренный или OLE-связанный объект. Обратитесь к документации по текстовому процессору или приложению верстки за дальнейшими инструкциями.

Вставка несвязанного битового изображения с разрешением экрана в OLE-приложение

❖ С помощью инструмента "Перемещение"  перетащите выбранную область в приложение, являющееся контейнером OLE. Вставленный объект отображается как растровое изображение с разрешением 72-ppi, не подлежащее автоматическому обновлению в Photoshop.

Изменение и обновление связанного или внедренного изображения в OLE-приложении

- 1 Дважды щелкните на связанном или внедренном изображении в текстовом процессоре или приложении верстки, чтобы запустить Photoshop (если он еще не запущен), и откройте изображение для редактирования.
- 2 Внесите в изображение необходимые изменения.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Для внедренных изображений закройте файл либо выберите команду "Файл" > "Обновить" или "Файл" > "Закрыть и вернуться в [имя приложения]".
 - Для связанных изображений сохраните и закройте файл.

Примечание. Можно также изменять связанные файлы, не открывая документ контейнера. Связанное изображение обновляется при следующем открытии документа в приложении, являющемся OLE-контейнером.

Глава 16: Печать

Процесс печати изображения заключается в его пересылке на устройство вывода. Печать может осуществляться на бумаге, пленке (в позитиве или негативе), печатной форме или на цифровой печатной машине. Перед выводом изображения на печать можно осуществить его предварительный полноцветный просмотр. Для этого используются параметры управления цветом диалогового окна "Печать".

Печать изображений в Photoshop

О печати

Для обеспечения корректного процесса печати и желаемого качества конечного продукта, как при выводе изображения на настольный принтер, так и при использовании типографского оборудования, рекомендуется ознакомиться с основными сведениями о печати.

Типы печати Большинство пользователей Photoshop ограничиваются печатью изображений на струйном принтере. Photoshop позволяет выводить изображения на внешние устройства различных типов: как на бумажный носитель, так и на позитивную или негативную пленку. В последнем случае можно использовать пленку для создания оттиска, используемого механическим прессом.

Типы изображений Для простейших типов изображения, таких как черно-белый рисунок, используется только один цвет, выбранный из оттенков серого. Более сложные изображения, например фотографии, содержат цветовые переходы. Такой тип изображения известен как *нерастрированное изображение*.

Формирование полутонового изображения Для создания видимости непрерывных цветовых переходов в изображении при выводе на принтер производится его разбиение на точки. При печати фотографий на типографском станке данный процесс называется *формирование полутонового изображения*. Изменение размеров точек в полутоновом растре создает оптическую иллюзию плавного цветового или тонового перехода в изображении.

Примечание. Хотя в струйных принтерах для имитации непрерывных цветовых переходов также используются точки, их размеры являются фиксированными и несравнимо меньшими, чем у большинства печатных машин.

Цветоделение Изображения, предназначенные для печати в типографии и содержащие более одного цвета, необходимо выводить на отдельные печатные формы: одна форма под каждый цвет. Данный процесс, именуемый *цветоделением*, обычно сводится к печати чернилами основных четырех цветов СМΥК-палитры: голубой, пурпурный, желтый и черный. Photoshop позволяет пользователю задавать параметры формирования печатных форм.

Качество детализации Детализация отпечатанного изображения зависит от его разрешения и частоты полутонового раstra. Чем выше разрешение устройства вывода, тем более высокой плотности растр (в линиях на дюйм) может быть использован. Драйверы многих струйных принтеров задействуют грубые настройки при печати высококачественных изображений.

Ознакомительный видеоролик о печати фотоснимков см. по адресу www.adobe.com/go/vid0015_ru.

О настольной печати

Пользователи, не являющиеся типографскими работниками или сотрудниками студий печати, как правило, используют для печати настольные принтеры (струйные, сублимационные или лазерные), а не устройства фотовывода. Photoshop позволяет осуществлять управление печатью изображений.

На мониторах изображения выводятся с помощью света, а в настольных принтерах для отображения используются чернила и разнообразные красящие вещества. Поэтому цвета, отображаемые монитором, не могут в полной мере передаваться принтером. Однако используя в процессе работы специальные средства (например систему управления цветом), можно добиться согласованности электронного изображения с его печатным вариантом. При выводе изображений на печать необходимо учитывать следующие рекомендации.

- Если изображение имеет цветовой формат RGB, то при его печати на принтере нет необходимости переводить его в формат СМΥК. Работать с изображениями рекомендуется в режиме RGB. Как правило, настольные принтеры настроены на прием данных RGB и оснащены локальным ПО для преобразования полученных изображений в формат СМΥК. Большинство принтеров применяет указанное преобразование независимо от

формата принимаемого изображения. Поэтому, при отправке на печать изображения в формате CMYK результаты могут быть некорректными.

- Для предварительного просмотра результата вывода изображения на какое-либо устройство с известным профилем используется команда "Цветопроба".
- Для обеспечения полного соответствия цветов электронного изображения и его отпечатка, в процессе печати необходимо осуществлять управление цветом. Для правильного управления цветом необходимо использовать хорошо отрегулированный и настроенный монитор. Также необходимо создать заказные профили, соответствующие модели используемого принтера и типу бумаги. Использование профиля, поставляемого с принтером, не обеспечивает максимального качества, однако улучшает результат по сравнению с отпечатками, сделанными без какого-либо профиля.

См. также

"Цвета в экранных цветопробах" на странице 147

"Сведения о цветовых профилях" на странице 150

Печать изображений

В Photoshop имеются следующие команды вывода на печать:


Параметры страницы Отображает параметры настройки используемого принтера, драйвера и операционной системы.

Печать Отображает диалоговое окно "Печать", из которого можно осуществить предварительный просмотр печати, выбрать принтер, а также задать количество копий и параметры вывода и управления цветом изображения.

Печать одного экземпляра Осуществляет печать одного экземпляра изображения без открытия диалогового окна.

Настройка параметров печати Photoshop и печать

1 Выберите меню "Файл" > "Печатать...".



Диалоговое окно "Печать"

А. Задайте параметры управления цветом и цветопробы Б. Задайте допечатные параметры вывода В. Осуществите предварительный просмотр печати Г. Задайте ориентацию бумаги Д. Задайте параметры принтера и печати Е. Укажите положение и масштаб изображения

Ознакомительный видеоролик о печати фотоснимков см. по адресу www.adobe.com/go/vid0015_ru.

2 Выполните одно или несколько из следующих действий.

- Выберите принтер с помощью кнопки "Принтер..."
- Задайте книжную или альбомную ориентацию страницы.
- Введите количество печатаемых копий.
- Задайте положение и размер изображения в соответствии с выбранным размером и ориентацией бумаги. См. раздел "Положение и масштаб изображений" на странице 524.
- В раскрывающемся меню задайте параметры вывода и управления цветом.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы вывести изображение на печать, нажмите кнопку "Печать".
- Чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения настроек, нажмите кнопку "Отмена".
- Чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить заданные настройки, нажмите кнопку "Готово".
- Чтобы отпечатать одну копию изображения, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS) и нажмите кнопку "Печать одного экземпляра".

- Чтобы сбросить значения всех параметров, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS) и нажмите кнопку "Сбросить".
- Чтобы сохранить заданные настройки, не закрывая диалогового окна, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS) и нажмите кнопку "Запомнить".

Примечание. При получении предупреждения о превышении изображением размеров печати, нажмите кнопку "Отмена", выберите меню "Файл" > "Печатать..." и установите флажок "Подогнать под формат листа". Чтобы изменить размеры бумаги и настройки макета страницы, перейдите на вкладку "Параметры страницы", затем повторите печать изображения.

Просмотрите текущие настройки положения изображения и ориентации листа

- ❖ Переместите указатель мыши на справочное окно строки состояния (внизу окна приложения для пользователей ОС Windows, либо окно документа в Mac OS), затем нажмите кнопку мыши.

Задайте параметры страницы

- 1 Выберите меню "Файл" > "Параметры страницы", либо нажмите кнопку "Параметры страницы" в диалоговом окне "Печать".

- 2 Задайте необходимые размеры страницы, источник, ориентацию и поля.

Список доступных параметров настройки определяется типом используемого принтера, драйвера и операционной системы.

Примечание. Если выводимое на печать изображение необходимо масштабировать, то вместо диалогового окна "Параметры страницы" рекомендуется использовать соответствующие параметры диалогового окна "Печать". Преимущество диалогового окна "Печать" заключается в наличии в нем функции предварительного просмотра. Задавать параметры масштабирования в обоих диалоговых окнах ("Параметры страницы" и "Печать") не нужно. В результате этого произойдет двойное масштабирование изображения.

- 3 Чтобы изменить текущий принтер, нажмите кнопку "Принтер" (не обязательно).

Положение и масштаб изображений

Положение и размер изображения можно скорректировать с помощью параметров диалогового окна "Печать". Затененная рамка по краям страницы обозначает поля; область печати изображается белым цветом.

Базовый размер для вывода изображения определяется настройками размера документа в диалоговом окне "Размер изображения". Масштабирование изображения с помощью параметров диалогового окна "Печать" влияет на размеры и разрешение только печатаемого изображения. Например, при масштабировании изображения с разрешением 72 ppi до 50% от исходного размера, оно выводится на печать с разрешением 144 ppi. При этом значения размеров документа в диалоговом окне "Размер изображения" остаются неизменными. В окне "Разрешение для печати", расположенном под областью "Размер печатного оттиска", отображается значение разрешающей способности изображения при текущих настройках масштабирования.

Драйверы многих принтеров, например AdobePS и LaserWriter, имеют встроенное диалоговое окно "Параметры страницы", где напрямую задается значение масштаба. Масштабирование изображения с помощью диалогового окна драйвера затрагивает все объекты на странице, включая размер всех типографских меток, таких как линии обреза и подписи. При изменении масштаба с помощью параметров команды "Печать" происходит преобразование только выводимого на печать изображения (размеры типографских меток не меняются).

Примечание. Значения масштаба, высоты и ширины изображения, заданные в диалоговом окне "Параметры страницы", могут отображаться в окне "Печать" неточно. Во избежание ошибок масштабирования рекомендуется отказаться от использования диалогового окна "Параметры страницы" и задавать масштаб изображения в диалоговом окне "Печать".

См. также

"О размерах в пикселах и разрешении" на странице 66

Перемещение изображения по странице

- ❖ Выберите меню "Файл" > "Печатать..." и выполните одно из следующих действий.

- Чтобы поместить изображение в центр области печати, выберите параметр "По центру".
- Чтобы задать положение изображения самостоятельно, снимите флажок "По центру" и введите значения параметров "Сверху" и "Слева".
- Снимите флажок "По центру" и перетащите изображение в области предварительного просмотра.

Задайте масштаб печатного оттиска изображения

- ❖ Выберите меню "Файл" > "Печатать..." и выполните одно из следующих действий.
- Чтобы подогнать размер изображения под размеры области печати выбранного носителя, выберите "Подогнать под формат листа".
- Чтобы задать масштаб изображения в числовом виде, снимите флажок "Подогнать под формат листа" и введите значения параметров "Высота" и "Ширина".
- Чтобы задать желаемые размеры изображения, выберите параметр "Показать ограничительную рамку", затем перетащите рукоять ограничительной рамки в область предварительного просмотра.

Печать части изображения

- 1 С помощью инструмента "Прямоугольная область" выберите часть изображения для печати.
- 2 Выберите меню "Файл" > "Печатать...", затем "Печатать выделенную область", и нажмите кнопку "Печать".

Примечание. При получении предупреждения о превышении изображением размеров печати, нажмите кнопку "Отмена", выберите меню "Файл" > "Печатать..." и установите флажок "Подогнать под формат листа". Чтобы изменить размеры бумаги и настройки макета страницы, перейдите на вкладку "Параметры страницы", затем повторите печать изображения.

Печать векторных изображений

Если изображение содержит векторные изображения, например фигуры и текст, Photoshop может выводить их на принтер PostScript. При включении в изображение векторных данных, Photoshop отправляет их на принтер в виде отдельных изображений (по одному изображению на каждый текстовый или векторный слой). Эти дополнительные изображения печатаются поверх основного содержимого и обрезаются согласно своим векторным границам. Поэтому границы векторных изображений печатаются с максимальным разрешением принтера, даже в тех случаях, когда содержимое основного изображения имеет более низкую разрешающую способность.

- 1 Выберите меню "Файл" > "Печатать...".
- 2 В раскрывающемся меню выберите "Вывод".
- 3 Выберите параметр "Включить векторные данные".

В случае необходимости, в раскрывающемся меню "Кодировка" можно выбрать алгоритм кодировки (ASCII, ASCII85, двоичный или JPEG). Это позволяет выбирать способ хранения информации и, следовательно, изменять объем требуемого дискового пространства. Если параметр "Включить векторные данные" недоступен, значит, изображение не содержит векторных данных.

- 4 Нажмите кнопку "Печать".


Примечание. При получении предупреждения о превышении изображением размеров печати, нажмите кнопку "Отмена", выберите меню "Файл" > "Печатать..." и установите флажок "Подогнать под формат листа". Чтобы изменить размеры бумаги и настройки макета страницы, перейдите на вкладку "Параметры страницы", затем повторите печать изображения.

Печать и управление цветом

Пусть принтер определяет цвета

В случае отсутствия заказного профиля для текущего принтера и типа бумаги, управление цветом может быть передано драйверу принтера. См. раздел “Передача принтеру функции определения цветов при печати” на странице 149.

- 1 Выберите меню “Файл” > “Печатать...”.
- 2 В раскрывающемся меню выберите “Управление цветом”.



Для отображения допечатных параметров и параметров управления цветом выберите вкладку “Управление цветом”.

- 3 В области печати выберите “Документ”.
Профиль отображается на той же линии в скобках.
- 4 В области “Управление цветом” выберите “Цветом управляет принтер”.
- 5 Выберите метод рендеринга для преобразования в цветовое пространство устройства вывода (не обязательно).
Драйверы большинства принтеров, отличных от PostScript, не обрабатывают этот параметр и всегда используют “Перцепционный” метод рендеринга. Дополнительные сведения см. в разделе “О методах рендеринга” на странице 158.
- 6 Во втором диалоговом окне печати (появляется автоматически после нажатия кнопки “Печать”) перейдите к параметрам управления цветом для драйвера принтера. Чтобы задать параметры драйвера принтера в Windows, нажмите кнопку “Установки”. В Mac OS параметры драйвера принтера находятся во всплывающем меню второго диалогового окна печати.
- 7 Задайте параметры управления цветом для передачи управления цветом при печати драйверу принтера.
Все драйверы принтеров имеют различные параметры управления цветом. Если не ясно, как включить управление цветом, обратитесь к документации принтера.
- 8 Нажмите кнопку “Печать”.

Примечание. При получении предупреждения о превышении изображением размеров печати, нажмите кнопку "Отмена", выберите меню "Файл" > "Печатать..." и установите флажок "Подогнать под формат листа". Чтобы изменить размеры бумаги и настройки макета страницы, перейдите на вкладку "Параметры страницы", затем повторите печать изображения.

Photoshop определяет цвета

При наличии заказного цветового профиля для конкретной модели принтера, чернил и бумаги, печать под управлением Photoshop может обеспечить более высокое качество изображения, чем управление цветом с помощью драйвера принтера. См. раздел "Определение цветов печати приложением" на странице 149.

- 1 Выберите меню "Файл" > "Печатать..."
- 2 В раскрывающемся меню выберите "Управление цветом".
- 3 В области параметров управления цветом выберите "Цветом управляет Photoshop".
- 4 В меню "Профиль принтера" выберите профиль устройства вывода.

Чем точнее профиль описывает работу устройства вывода и условия печати (например тип бумаги), тем лучше качество работы системы управления цветом и тем выше степень соответствия цветов документа их переданным числовым значениям. (См. раздел "Получение заказных профилей для настольных принтеров" на странице 149.)

- 5 Задайте любой из следующих параметров (необязательно).

Метод рендеринга	Задаёт параметры преобразования цветов Photoshop в цветовой формат принтера. (См. раздел "О методах рендеринга" на странице 158.)
Компенсация черной точки	Обеспечивает детализацию теней изображения путем имитации полного динамического диапазона устройства вывода.
Подобрать цвета для печати	Активируется, когда управление цветом передается Photoshop. Выберите данный параметр, чтобы просмотреть цвета печати в области предварительного просмотра.

- 6 Во втором диалоговом окне печати (появляется автоматически после нажатия кнопки "Печать") перейдите к параметрам управления цветом для драйвера принтера. Чтобы задать параметры драйвера принтера в Windows, нажмите кнопку "Установки". В Mac OS параметры драйвера принтера находятся во всплывающем меню второго диалогового окна печати.

- 7 Отключите управление цветом в принтере, чтобы параметры профиля принтера не заменяли пользовательский профиль печати.

Все драйверы принтеров имеют различные параметры управления цветом. Если не ясно, как отключить управление цветом, обратитесь к документации принтера.

- 8 Нажмите кнопку "Печать".

Примечание. При получении предупреждения о превышении изображением размеров печати, нажмите кнопку "Отмена", выберите меню "Файл" > "Печатать..." и установите флажок "Подогнать под формат листа". Чтобы изменить размеры бумаги и настройки макета страницы, перейдите на вкладку "Параметры страницы", затем повторите печать изображения.

Печать аналоговой цветопробы

Аналоговая цветопроба (иногда она называется пробный отпечаток или сравнительный отпечаток) представляет собой пробный печатный вариант итогового оттиска печатной машины. Аналоговая цветопроба производится на более дешевом устройстве вывода, чем печатная машина. Разрешение некоторых струйных принтеров позволяет использовать их для печати аналоговых цветопроб, значительно снижая стоимость последних.

- 1 Выберите команду "Просмотр" > "Варианты цветопробы", затем выберите условия вывода, которые необходимо имитировать. Указанная операция может быть проведена с помощью стилей или путем создания заказных параметров цветопробы. См. раздел "Гибкие цветопробы" на странице 147.

При выборе цветопробы внешний вид изображения меняется автоматически (кроме случаев, когда выбрана заказная цветопроба). При выборе заказной цветопробы появляется диалоговое окно "Параметры заказной цветопробы". Чтобы параметры заказной цветопробы появились в меню "Параметры цветопробы" диалогового окна "Печать", их необходимо сохранить. Следуйте инструкциям по настройке цветопробы.

- 2 После выбора цветопробы выберите команду "Файл" > "Печатать...".

- 3 В раскрывающемся меню выберите "Управление цветом".

- 4 В области печати выберите поле "Цветопроба".

Профиль, указанный в скобках, соответствует цветопробе, выбранной в предыдущий раз.

- 5 В области параметров управления цветом выберите "Цветом управляет Photoshop".

- 6 В меню "Профиль принтера" выберите профиль устройства вывода.

- 7 Задайте любой из следующих параметров (не обязательно).

Параметры цветопробы	Этот параметр становится доступным при выборе в области печати варианта "Цветопроба". В раскрывающемся меню выберите любую заказную цветопробу, существующую на локальном диске.
Имитировать цвет бумаги	Имитирует влияние типа бумаги на цветопередачу изображения. Использование этого параметра позволяет получить наиболее высокое качество цветопробы, однако он доступен не для всех профилей.
Имитировать черную краску	Имитирует распределение яркости темных цветов при выводе на заданное устройство. Использование этого параметра позволяет получить более высокое качество цветопробы темных цветов, однако он доступен не для всех профилей.

- 8 Во втором диалоговом окне печати (появляется автоматически после нажатия кнопки "Печать") перейдите к параметрам управления цветом для драйвера принтера. Чтобы задать параметры драйвера принтера в Windows, нажмите кнопку "Установки". В Mac OS параметры драйвера принтера находятся во всплывающем меню второго диалогового окна печати.

- 9 Отключите управление цветом в принтере, чтобы параметры профиля принтера не заменяли пользовательский профиль печати.

Все драйверы принтеров имеют различные параметры управления цветом. Если не ясно, как отключить управление цветом, обратитесь к документации принтера.

- 10 Нажмите кнопку "Печать".

Примечание. При получении предупреждения о превышении изображением размеров печати, нажмите кнопку "Отмена", выберите меню "Файл" > "Печатать..." и выберите параметр "Подогнать под формат листа". Чтобы изменить размеры бумаги и настройки макета страницы, перейдите на вкладку "Параметры страницы", затем повторите печать изображения.

Использование тестовых страниц для создания заказных профилей

Тестовая страница – это документ, который используется при создании заказного профиля. Обычно эти документы поставляются вместе с программным обеспечением, используемым для управления цветом. Данный документ распечатывается при отключенном управлении цветом в двух вариантах: под управлением Photoshop и драйвера принтера. Затем производится сканирование или считывание полученных документов и их обработка в специализированной программе, после чего создается заказной профиль.

- 1 Откройте документ, содержащий цветную тестовую страницу, в Photoshop.
- 2 Выберите меню "Файл" > "Печатать...".
- 3 В раскрывающемся меню выберите "Управление цветом".
- 4 В области печати выберите "Документ".
Профиль отображается на той же линии в скобках.
- 5 В раскрывающемся меню "Управление цветом", находящемся в области параметров, выберите параметр "Управление цветом отключено".
При выборе этого параметра Photoshop посылает RGB-данные на принтер без предварительной обработки.
- 6 Во втором диалоговом окне печати (появляется автоматически после нажатия кнопки "Печать") перейдите к параметрам управления цветом для драйвера принтера. Чтобы задать параметры драйвера принтера в Windows, нажмите кнопку "Установки". В Mac OS параметры драйвера принтера находятся во всплывающем меню второго диалогового окна печати.
- 7 Отключите управление цветом в принтере, чтобы параметры профиля принтера не заменяли пользовательский профиль печати.
Все драйверы принтеров имеют различные параметры управления цветом. Если не ясно, как отключить управление цветом, обратитесь к документации принтера.
- 8 Нажмите кнопку "Печать".

***Примечание.** При получении предупреждения о превышении изображением размеров печати, нажмите кнопку "Отмена", выберите меню "Файл" > "Печатать..." и установите флажок "Подогнать под формат листа". Чтобы изменить размеры бумаги и настройки макета страницы, перейдите на вкладку "Параметры страницы", затем повторите печать изображения.*

Печать изображений на печатной машине

Подготовка изображений к печати

Photoshop позволяет создавать изображения для последующей офсетной и цифровой печати, а также для гравировки и прочих видов типографской печати.

Рабочие процессы в значительной степени определяются возможностями типографского оборудования. При подготовке изображений к типографской печати необходимо сначала выяснить все требования, предъявляемые конкретной типографией. Например, при использовании настроек печатной машины может возникнуть необходимость преобразовать изображение в формат CMYK. Ниже приведены некоторые сценарии подготовки изображений, рекомендуемые для обеспечения приемлемых результатов:

- Рекомендуется работать с изображениями в цветовом режиме RGB, а также обеспечивать его обработку профилем RGB. Если в принтере или типографском станке используется система управления цветом, то для корректной печати на пленке или формах необходимо убедиться, что указанные устройства вывода могут использовать пользовательский профиль для преобразования в формат CMYK.
- Редактирование изображения от начала до конца рекомендуется осуществлять в формате RGB. Затем необходимо преобразовать изображение в формат CMYK и выполнить дополнительные цветовые и тоновые настройки. Уделите особое внимание бликам и теням на изображении. Все регулировки производятся с помощью корректирующих слоев "Уровни", "Кривые" и "Цветовой тон/Насыщенность". Указанные корректировки должны быть минимальными. При необходимости выполните сведение всех слоев CMYK-изображения в файл и выведите его на печать.
- Откройте изображение в формате RGB или CMYK с помощью Adobe InDesign или Adobe Illustrator. Как правило, печать на типографском оборудовании осуществляется не из Photoshop, а с помощью программы верстки (например Adobe InDesign) или работы с иллюстрациями (например Adobe Illustrator). Дополнительные сведения об импорте файлов Photoshop в Adobe InDesign и Adobe Illustrator приведены в справочных материалах к указанным программным продуктам.

При печати изображений на типографском оборудовании необходимо учитывать следующие рекомендации.

- Если известны характеристики печатного станка, то для сохранения детализации рекомендуется задать параметры печати бликов и теней.
- При использовании для тестовой печати изображения настольного принтера необходимо помнить, что его характеристики не позволяют точно воспроизвести типографское качество печати. Профессиональная цветопроба дает более адекватное представление о конечном печатном продукте.
- При наличии профиля, сконфигурированного для типографской печати, его можно выбрать с помощью команды "Параметры цветопробы", а соответствующую цифровую цветопробу можно просмотреть с помощью команды "Цветопроба". Используйте этот способ для предварительного просмотра конечного печатного продукта на мониторе.


Примечание. Некоторые принтеры настроены на прием документов в формате PDF, особенно, если необходимо удовлетворять стандартам PDF/X. См. раздел "Сохранение файла в формате Photoshop PDF" на странице 479.

См. также

"Гибкие цветопробы" на странице 147

Настройка параметров вывода

При подготовке изображений к типографской печати непосредственно в Photoshop, в меню "Печатать" можно выбрать и просмотреть различные варианты типографских меток, а также задать прочие настройки печати. Как правило, указанные параметры печати применяются только специалистами в области печатного дела.



Типографские метки

А. Панель градиента оттенка Б. Метка В. Метки приводки Г. Шкала цветового перехода Д. Угловые метки обреза Е. Центральные метки обреза Ж. Описание З. Маркер "звезда"

- 1 Выберите меню "Файл" > "Печатать...".
- 2 В раскрывающемся меню выберите "Вывод".
- 3 Установите один или несколько из перечисленных далее параметров.

Калибровочные шкалы	<p>Выводит на печать 11 уровней перехода серого: плотностью от 0% до 100% с шагом в 10%. При печати цветоделения в формате СМУК на каждой странице также выводится панель градиента цвета (слева) и шкала цветового перехода (справа).</p> <p><i>Примечание. Калибровочные шкалы, приводочные метки, метки обреза и подписи выводятся на печать только в случае, когда размер бумаги превышает размер изображения. Для печати калибровочных шкал и меток приводки объектов требуется принтер PostScript.</i></p>
Метки приводки	<p>Печатает на изображении метки приводки (включая маркеры "бычий глаз" и "звезда")</p> <p>Указанные метки используются для выравнивания положений цветоделения.</p>
Угловые метки обреза	<p>Выводит на печать линии обреза страницы. Метки обреза могут печататься в углах. При выборе этого параметра на принтерах, отличных от PostScript, осуществляется печать маркеров "звезда".</p>
Центральные метки обреза	<p>Выводит на печать линии обреза страницы. Метки обреза могут печататься посередине каждой стороны листа.</p>
Описание	<p>Выводит на печать текст описания (длиной до 300 символов), введенный в диалоговом окне "Файл". Текст описания всегда печатается шрифтом "Helvetica plain" размером 9 пунктов.</p>
Подписи	<p>Печатает над изображением имя файла. При печати цветоделения его имя включается в подпись.</p>
Эмульсия вниз	<p>Обеспечивает удобочитаемость текста при просмотре изображения с оборотной стороны пленки или фотобумаги (т.е. переворачивает текст относительно изображения). Обычно на бумаге изображения печатаются лицевой стороной вверх. При этом текст предназначен для прочтения с лицевой стороны. На пленке изображения зачастую печатаются лицевой стороной вниз.</p>
Негатив	<p>Выводит на печать инвертированный вариант изображения, включая инверсию всех масок и фонового цвета. В отличие от команды "Инверсия" из меню "Изображение", параметр "Негатив" инвертирует только отпечаток, не влияя на исходное изображение. При печати цветоделений непосредственно на пленке может понадобиться негативное изображение, хотя в большинстве стран принято работать с позитивами. Значение данного параметра определяется типом типографского оборудования. Для определения лицевой стороны пленки после печати ее нужно поместить на яркий свет. Матовая сторона – это сторона эмульсии (лицевая сторона); блестящая сторона – это база (оборотная сторона). В зависимости от типа типографского станка может понадобиться негативное или позитивное изображение с нормальным или обратным положением лицевой и оборотной сторон.</p>

Фон	Выберите фоновый цвет, которым будет заполнено пустое пространство страницы. Например, при печати слайдов на пленке может понадобиться черный или цветной фон. Чтобы активировать данный параметр, нажмите кнопку "Фон..." и выберите цвет из палитры. Этот параметр является параметром печати и не влияет на исходное изображение.
Граница	Печатает вокруг изображения черную границу. Чтобы задать толщину границы, выберите единицы измерения и введите числовое значение данного параметра.
Печать изображения в обрез	Печатает метки обреза внутри изображения, а не вне его. Данный параметр используется при обрезании изображения по краям графических объектов. Чтобы задать толщину области выпуска за обрез, выберите единицы измерения и введите числовое значение данного параметра.
Растр	Задаёт линию растра и форму точки для каждого используемого растра.
Передача	Задаёт параметры функций передачи, обычно используемых для компенсации эффектов потери и добавления новых растровых точек, возникающих при печати изображения на пленке. Этот параметр доступен только в случаях, когда печать изображения осуществляется из Photoshop, либо при печати на принтере PostScript изображения, сохраненного в формате EPS. Наилучшим способом устранения эффекта растискивания является настройка изображения с помощью диалогового окна "Параметры СМУК". Однако при работе с плохо настроенным устройством вывода рекомендуется использовать передаточные функции.
Интерполяция	Сглаживает изображения с низким разрешением с помощью автоматического ресамплинга в процессе печати. Однако ресамплинг может снизить резкость изображения. Некоторые принтеры PostScript версии 2 (и выше) имеют возможности интерполяции. Данный параметр применим только при использовании принтеров указанного типа.

Дополнительные сведения о параметрах "Включить векторные данные" и "Кодировка" см. в разделах "Печать векторных данных" на странице 525 и "Смена метода кодировки" на странице 536.

См. также


"Ресамплинг" на странице 69

Выбор параметров полутонового растра


К атрибутам каждого используемого полутонового растра относятся его линиятура и форма точки. При печати цветоделений также необходимо задавать угол поворота каждого цветового компонента. Задаёт различные углы поворота цветовых компонентов с целью обеспечения непрерывности цветовых переходов во всех четырех цветовых компонентах.

Полутоновые растры состоят из точек, несущих в себе информацию о распределении краски по поверхности оттиска печатного станка. Изменение размеров и плотности точек создает оптическую видимость цветового или

серого перехода. Для изображений в триадном цветовом формате используются четыре полутоновых растра: голубой, пурпурный, желтый и черный – по одному на каждый цветовой канал печати.



Полутоновый растр черного канала



Полутоновые растры триадных красок с различными значениями углов поворота; корректно заданная форма точек.

При обычной допечатной подготовке, полутона образуются путем помещения полутонового растра между поверхностью носителя и собственно изображением, после чего производится экспонирование. В Photoshop атрибуты полутонового растра задаются непосредственно перед выводом изображения на печать. Для обеспечения наилучшего качества печати необходимо правильно задать настройки устройства вывода (например, системы воспроизведения изображений PostScript). Наиболее важными параметрами, влияющими на результат, являются предел плотности заполнения и калибровка процессора.

Для создания собственного полутонового растра необходимо выяснить требуемые значения частоты, угла поворота, а также параметров точки. (При отсутствии дополнительных требований рекомендуется использовать стандартное значение угла поворота.)

Определите все атрибуты полутонового растра

- 1 Выберите меню "Файл" > "Печатать...".
- 2 В раскрывающемся меню выберите пункт "Вывод" и щелкните "Растр".
- 3 В диалоговом окне "Полутоновый растр" задайте собственные настройки растра:
 - Чтобы активировать собственные настройки растра, снимите флажок "Использовать растры принтера".
 - Чтобы использовать полутоновые растры, встроенные в принтер, активируйте параметр "Использовать растры принтера". При выборе указанного параметра настройки диалогового окна "Полутоновый растр" при создании растров Photoshop не используются.
- 4 Для полутонового серого изображения задайте частоту растра в диапазоне от 1 до 999 999 и выберите единицы измерения. Введите значение угла растра в градусах в диапазоне от -180 до +180.
- 5 Выберите один из следующих параметров цветоделения:
 - Для автоматического задания оптимальных значений частот и углов растра, нажмите кнопку "Авто". В диалоговом окне "Автоматическая установка растров" задайте разрешение устройства вывода и частоту растра, затем нажмите кнопку "ОК". Значения параметров диалогового окна "Полутоновый растр" вводятся в Photoshop

автоматически. Изменение введенных значений может привести к появлению искажений в виде муаровых разводов.

- При использовании принтера PostScript версии 2 (или выше), либо устройства фотовывода с контроллером Emerald, в диалоговом окне "Автоматическая установка растров" (либо в диалоговом окне "Полутоновый растр", при задании значений вручную) необходимо активировать параметр "Точные растры для высокого разрешения". Параметр "Точные растры для высокого разрешения" позволяет автоматически задавать корректные значения углов и частот полутоновых растров, используемые при печати с высоким разрешением. Данный параметр имеет эффект только при использовании принтера PostScript версии 2 (или выше) либо устройства фотовывода с контроллером Emerald.

***Примечание.** Иногда, при задании слишком низкого значения линиатуры растра, в процессе вывода изображения на принтер PostScript версии 3 параметр "Точные растры для высокого разрешения" может быть игнорирован (в зависимости от настроек принтера).*

- 6 В поле "Форма растровой точки" выберите форму точки. Чтобы задать одинаковую форму точек для всех четырех растров, активируйте параметр "Одинаковая форма для всех красок".

Чтобы открыть диалоговое окно "Заказная форма растровой точки", в меню "Форма растровой точки" выберите параметр "Заказная...". Кроме того, собственную форму точек можно создать с помощью команд языка PostScript (используется при печати с применением нестандартных полутоновых алгоритмов). Дополнительные сведения о командах языка PostScript см. в *Учебнике по языку PostScript* издательства Addison-Wesley. Также рекомендуется обратиться к разработчику устройства фотовывода.

Для обеспечения наилучшего качества печати на принтерах PostScript разрешение изображения рекомендуется устанавливать на уровне, превышающем линиатуру растра в 1,5 – 2 раза. Если разрешение изображения превышает линиатуру растра более чем в 2,5 раза, то при в процессе печати появляется предупреждающее сообщение. При печати черно-белых изображений, а также при использовании принтера, не поддерживающего технологию PostScript, разрешение устанавливается согласно рекомендациям производителя устройства вывода.

- 7 Нажмите кнопку "ОК".

См. также

"О размерах в пикселах и разрешении" на странице 66

Сохранение и загрузка настроек полутонового растра

- ❖ В диалоговом окне "Полутоновый растр" выполните одно из следующих действий:
- Для сохранения настроек нажмите кнопку "Сохранить...". Выберите местоположение для набора настроек, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".
- Для загрузки настроек нажмите кнопку "Загрузить...". Выберите файл настроек и нажмите кнопку "Загрузить".

Печать цветоделений из Photoshop

В процессе подготовки изображения к типографской печати, а также при работе с цветами СМУК или смесевыми цветами можно осуществлять печать каждого цветового канала документа по отдельности.



Раздельная печать цветочных каналов изображения

Примечание. Для осуществления раздельной печати цветочных каналов изображения в других приложениях необходимо сохранить его в формате DCS 2.0. Только формат DCS 2.0 поддерживает каналы смешанных цветов. Данный формат изображения поддерживается такими приложениями, как Adobe InDesign и QuarkXPress.

- 1 Убедитесь, что изображение сохранено в многоканальном цветовом формате, либо в режиме CMYK, затем выберите команду "Файл" > "Печатать...".
- 2 В раскрывающемся меню "Управление цветами" выберите команду "Цветоделение".

Примечание. Указанные параметры могут появляться в диалоговом окне "Печать" (в настройках параметров принтера) в зависимости от типа и драйвера используемого принтера. Чтобы задать параметры драйвера принтера, нажмите кнопку "Свойства" (в Windows), либо откройте всплывающее меню второго диалогового окна печати (в Mac OS).

- 3 Нажмите кнопку "Печать...". Цветоделения распечатываются для каждого цветового канала изображения.

См. также

“Сохраните файл в формате Photoshop EPS” на странице 490

Подготовка изображения, содержащего плашечный канал, к печати из другого приложения

- 1 Если изображение является дуплексным, его необходимо преобразовать в многоканальный цветовой режим.
- 2 Сохраните файл в формате DCS 2.0.
- 3 В диалоговом окне "Формат DCS 2.0" отключите параметры "Включить полутоновой растр" и "Включить функцию передачи".
- 4 Откройте или импортируйте изображение в Photoshop и задайте значения углов растра. Убедитесь, что все смешанные цвета, передаваемые на принтер, соответствуют используемым печатным формам.

Примечание. Файл в формате PSD, содержащий смешанные цвета, может передаваться в Illustrator или InDesign без дополнительной обработки.

См. также

“Сохраните файл в формате Photoshop EPS” на странице 490

Изменение способа кодировки

По умолчанию драйвер принтера преобразует двоичную графическую информацию в формат PostScript; однако пользователь может изменить способ кодировки на "JPEG" или "ASCII85". ("ASCII85" является текстовым методом кодировки двоичных данных; файлы данного формата занимают меньше дискового пространства, чем файлы в кодировке "ASCII".) Эти параметры доступны только для принтеров PostScript (многие струйные принтеры не поддерживают данную технологию).


Печать файлов в формате JPEG занимает меньше времени, так как они занимают меньше дискового пространства, однако использование данного формата снижает качество изображения. Файлы в кодировке JPEG поддерживаются только принтерами PostScript версии 2 (и выше); при попытке вывода JPEG-файла на принтер PostScript версии 1 может возникнуть ошибка кодировки языка PostScript.

Некоторые типы спулдеров печати, компьютерных сетей и драйверов принтеров несовместимы с файлами в двоичной или JPEG кодировке. Некоторые типы устройств вывода PostScript могут принимать изображения в двоичном коде и в формате JPEG только через порты AppleTalk и Ethernet (при этом прием изображений в указанной кодировке через последовательный или параллельный порт не поддерживается). При работе с устройствами указанного типа рекомендуется использовать способ кодировки "ASCII85". Однако файлы в кодировке ASCII85 содержат в два раза больше информации, что приводит к увеличению времени их передачи на принтер.

- 1 Выберите меню "Файл" > "Печатать".
- 2 В раскрывающемся меню выберите "Вывод".
- 3 Выберите один из параметров в меню "Кодировка".

Создание цветового треппинга

Зона треппинга представляет собой объект наложения, предназначенный для предотвращения появления пустых областей на отпечатанном изображении, вызванных неприводкой печатного станка. Перед каждым выполнением треппинга необходимо проконсультироваться с поставщиком оборудования. В большинстве случаев, необходимость треппинга определяется типографским оборудованием. В этом случае, значения параметров диалогового окна "Треппинг" определяются сотрудниками типографии.



Треппинг с целью коррекции неприводки

А. Неприводка без выполнения треппинга **Б.** Неприводка при осуществлении треппинга

Треппинг выполняется для предотвращения появления незаполненных областей на границах между областями сплошного цвета. Как правило, при печати нерастрированных изображений, например фотографий, треппинг не

требуется. Чрезмерный треппинг может вызвать эффект перекрытия соседних цветов. Указанные эффекты могут быть незаметны в процессе редактирования и проявиться только при печати. Photoshop применяет стандартные правила треппинга:

- Черный цвет накладывается поверх всех остальных цветов.
 - Более темные цвета накладываются поверх светлых.
 - Слой желтого цвета располагается под слоями голубого, пурпурного и черного.
 - Слои чистых оттенков голубого и пурпурного взаимно проникают друг в друга.
- 1 Если изображение в будущем необходимо будет преобразовывать, сохраните его в формате RGB. Чтобы преобразовать изображение в формат CMYK, выберите команду "Изображение" > "Режим" > "CMYK".
 - 2 Выберите команду "Изображение" > "Треппинг..."
 - 3 В поле "Ширина" введите значение, определяемое типографией. Выберите единицы измерения и нажмите кнопку "ОК". Значение данного параметра зависит от неприводки оборудования и должно быть задано типографией.

Определение разрешения сканера для печати

Разрешение отсканированной фотографии может быть определено несколькими методами. При сканировании фотографий для дальнейшей печати в случае наличия точной информации о размерах и линиатуре растра устройства вывода, разрешение отсканированного изображения может быть задано следующими способами. Наиболее простым способом является сканирование изображения с максимальным оптическим разрешением сканера и последующее изменение его размеров в Photoshop.

Оценка разрешения сканирования

Требуемое разрешение сканирования может быть вычислено на основе размеров исходного и отпечатанного изображений и разрешающей способности устройства вывода. При открытии отсканированного изображения в Photoshop, его разрешение совпадает с разрешением сканирования.

- 1 Выполните одно из следующих действий:
 - Для лазерных принтеров и устройств фотовывода линиатуру растра необходимо умножить на 2. Чтобы определить линиатуру растра принтера, необходимо обратиться к документации принтера или к поставщику услуг.
 - Сведения об оптимальном разрешении струйных принтеров приводятся в их сопроводительной документации. Оптимальное разрешение многих принтеров сублимационного типа и устройств фотопечати составляет 300 - 400 dpi.
- 2 Определите отношение линейных размеров отпечатка к размерам исходного сканируемого изображения. Например, отношение размеров отпечатка формата 15 см * 22,5 см к исходному изображению размером 5 см * 7,5 см составляет 3:1.
- 3 Перемножьте значения, полученные в результате первой и второй операций.

Например, необходимо отпечатать снимок на устройстве фотовывода с линиатурой растра 85 lpi, увеличив при этом его размеры в 3 раза. Сначала необходимо умножить 85 (линиатуру растра) на 2. Получим 170. Затем, умножив 170 на 3, получим необходимое разрешение сканирования 510 ppi. При печати на струйном принтере с оптимальным разрешением 300 dpi, для вычисления разрешения сканирования (900 dpi) необходимо умножить 300 на 3.

Примечание. Различные режимы цветodelения используют различные значения разрешения и линиатуры растра. Прежде чем начать сканирование, рекомендуется проконсультироваться у поставщика оборудования.

Перед сканированием изображения необходимо вычислить его размеры

Для определения будущего размера файла отсканированного изображения можно создать пустой файл.

- 1 Выберите "Файл" > "Новый..." (в Photoshop).
- 2 Введите значения высоты и ширины, а также разрешение печатного изображения. Разрешение изображения должно в 1,5 – 2 раза превышать значение линиатуры растра, используемое при печати. Убедитесь, что выбран необходимый режим сканирования. Размер файла отображается в диалоговом окне "Новый".

Например, необходимо создать изображение шириной 10 см и высотой 12,5 см. Изображение планируется печатать с использованием 150 строкового растра с соотношением 2:1, поэтому выбирается разрешение 300 dpi. Итоговый размер файла составит 5,15 МБ.

Чтобы запустить процесс сканирования, введите полученный размер файла в диалоговом окне настроек сканера. Разрешение и размеры изображения задаются автоматически. После сканирования изображения и импорта его в Photoshop, введите требуемые значения высоты и ширины. Для этого используется команда "Размер изображения" (при этом параметр "Ресамплинг" должен быть отключен).

Печать дуплексов

О дуплексах

Photoshop позволяет создавать однокрасочные, двухкрасочные, трехкрасочные и четырехкрасочные дуплексы. Однокрасочные дуплексы представляют собой изображения в градациях серого, отпечатанные оттенками какого-либо цвета (кроме черного). Двухкрасочные, трехкрасочные и четырехкрасочные дуплексы представляют собой изображения в градациях серого, отпечатанные оттенками двух, трех и четырех цветов, соответственно. В изображениях указанного типа цветные чернила используются для отображения оттенков серого.

Дополнительные сведения о *дуплексах* также приведены в разделах, посвященных обсуждению однокрасочных, трехкрасочных и четырехкрасочных дуплексов.

Использование дуотонов увеличивает диапазон тонов изображения в градациях серого. Несмотря на то, что градации серого могут отобразить до 256 уровней, типографское оборудование поддерживает не более 50 уровней серого для каждого вида чернил. Поэтому использование нескольких красок для воспроизведения изображения в градациях серого значительно повышает его качество по сравнению с черно-белым вариантом. При этом чернила каждого цвета воспроизводят по 50 градаций серого.

В некоторых случаях печать дуплексов осуществляется с использованием черных и серых чернил: черный цвет используется для отображения теней, чернила серого цвета воспроизводят средние и светлые тона. Обычно светлые тона дуплексов выводятся на печать с использованием цветных чернил. Этот метод позволяет передавать плавные переходы серого и значительно расширяет динамический диапазон изображения. Дуплексы идеально подходят для печати двухцветных изображений с плавными переходами (например цветных изображений в формате PANTONE).

Так как дуплексы используют различные цвета для воспроизведения оттенков серого, то в Photoshop они записываются в формате одноканальных 8-битных изображений в градациях серого. При работе в режиме дуплекса пользователь не имеет доступа к отдельным каналам изображения (как в режимах CMYK, RGB и Lab). Работа с цветовыми каналами осуществляется посредством кривых в диалоговом окне "Параметры дуплекса".

Преобразование изображения в формат дуплекса

- 1 Чтобы преобразовать изображение в режим градаций серого, выберите команду "Изображение" > "Режим" > "Градация серого". Только 8-битные изображения в градациях серого могут быть преобразованы в формат дуплекса.
- 2 Выберите меню "Изображение" > "Режим" > "Дуплекс".
- 3 Чтобы осуществить предварительный просмотр изображения, в диалоговом окне "Параметры дуплекса" выберите команду "Просмотр".
- 4 В качестве параметра "Тип" выберите однокрасочный, двухкрасочный, трехкрасочный или четырехкрасочный.
- 5 Откройте палитру цветов (щелкнув значок в виде цветного прямоугольника), затем нажмите кнопку "Библиотеки цветов" и в появившемся диалоговом окне выберите раскладку чернил и цвет.
Примечание. Чтобы обеспечить насыщенность цветов, задайте распределение чернил в порядке убывания: наиболее темные поместите в верхние слои, светлые – в нижние.
- 6 Щелкните поле "кривая", расположенное рядом с полем "цвет краски", и задайте параметры кривой дуплекса для каждого цвета краски.
- 7 В случае необходимости установите перекрывающиеся цвета.

8 Нажмите кнопку "ОК".



Чтобы применить эффект дуплекса к части изображения, преобразуйте его в многоканальный формат. При этом кривые дуплекса преобразуются в каналы смесевых цветов. После этого можно удалить часть каналов смесевых цветов в тех областях, которые необходимо распечатать в формате стандартных градаций серого.

См. также

“О плашечных цветах” на странице 541

Настройка кривой дуплекса для использования требуемой краски

В дуплексном изображении каждой краске соответствует отдельная кривая, которая задает распределение цвета для тени и света. Эта кривая задает соответствие между значениями градаций серого в исходном изображении и процентом использования краски.

1 Для предварительного просмотра внесенных изменений, в диалоговом окне "Параметры дуплекса" выберите команду "Просмотр".

2 Щелкните поле "кривая", расположенное рядом с полем "цвет краски".

По умолчанию кривая дуплекса представляет собой наклонную прямую, задающую прямую зависимость между значениями градаций серого и процентом использования краски. При данных настройках, точке с уровнем затемнения 50% соответствует 50% оттенок краски, тень с уровнем затемнения 100% отображается точкой со 100% насыщенностью краски.

3 Задайте параметры кривой дуплекса для каждой краски путем перемещения точек кривой, либо вводя значения заполнения точек краской.

- На графике кривой горизонтальная ось задает распределение тонов от света (слева) до тени (справа). Вертикальная ось отображает плотность краски (с увеличением при движении вверх). При построении данной кривой можно использовать до 13 точек. Значения кривой между заданными точками определяются в Photoshop методом интерполяции. При визуальной настройке кривой числовые значения соответствующих полей задаются автоматически.

- Значения, вводимые в соответствующем текстовом поле, определяют процент заполнения краской точек, соответствующих значениям серого в исходном изображении. Например, если в поле, соответствующем 100% градации серого, ввести значение 70, то при распечатке 100% тени будет использоваться 70% оттенок цвета краски.

4 Чтобы сохранить кривые, созданные в диалоговом окне "Кривая дуплекса", нажмите кнопку "Сохранить...".

5 Чтобы загрузить кривые, созданные в диалоговом окне "Кривая дуплекса" (включая кривые, созданные с использованием параметра "Случайная карта"), нажмите кнопку "Загрузить...".

При работе с дуплексными изображениями для отображения значений плотности заполнения краской можно использовать палитру "Инфо". Для определения значений плотности заполнения, используемой при печати, установите режим "Модель" в значении "Текущий цвет". Эти значения отражают все изменения, внесенные в диалоговом окне "Кривая дуплекса".

См. также

“Обзор кривых” на странице 173

Задание перекрывающихся цветов

Перекрывающиеся цвета – это две нерастрированных краски, распечатываемые одна поверх другой. Например, зеленый цвет получается путем печати голубого цвета поверх желтого. Порядок печати цветов, также как и тип чернил и бумаги, оказывает большое влияние на итоговый результат.

Чтобы установить соответствие выводимых цветов, необходимо распечатать образец наложения красок и согласовать с ним параметры отображения цветов на экране. Необходимо учитывать, что данный способ

настройки позволяет задавать только параметры отображения цветов на экране и не влияет на настройки печати. Прежде чем корректировать эти цвета, необходимо откалибровать монитор.

Коррекция отображения перекрывающихся цветов

- 1 Выберите меню "Изображение" > "Режим" > "Дуплекс".
- 2 Нажмите кнопку "Перекрывающиеся цвета..." Диалоговое окно "Перекрывающиеся цвета" отображает, как объединенные цвета будут выглядеть при печати.
- 3 Щелкните образец цвета, соответствующий настраиваемой комбинации красок.
- 4 Выберите желательный цвет из палитры и нажмите кнопку "ОК".
- 5 Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. Затем нажмите кнопку "ОК".

Сохранение и загрузка настроек дуплекса

Чтобы сохранить параметры кривых дуплекса, параметры краски и перекрывающихся цветов, в диалоговом окне "Параметры дуплекса" нажмите кнопку "Сохранить". Чтобы загрузить параметры кривых дуплекса, параметры краски и перекрывающихся цветов, нажмите кнопку "Загрузить". Сохраненные профили настроек могут применяться к другим изображениям в градациях серого.

В Photoshop имеется несколько стандартных наборов двухкрасочных, трехкрасочных и четырехкрасочных кривых. Эти наборы включают в себя несколько наиболее часто используемых кривых и цветов. Указанные наборы можно использовать в качестве исходных точек для создания собственных профилей.

Просмотр отдельных цветов дуотонного изображения

Так как дуплексы являются одноканальными изображениями, то настройки отдельных каналов краски отображаются как часть совмещенного изображения. Иногда может понадобиться просмотреть отдельные "печатные формы" с целью контроля цветоделения в процессе печати (как обычно делается в СМΥК-изображениях).

- 1 После того, как цвета красок заданы, выберите меню "Изображение" > "Режим" > "Многоканальный".

Изображение преобразуется в многоканальный режим, в котором каждый канал является каналом смесевой краски. Содержимое каждого канала смесевой краски в точности отражает настройки дуплекса, однако при этом качество отображения при просмотре в совмещенном режиме может несколько не совпадать с качеством при просмотре в режиме дуплекса.

Примечание. Проводимые в многоканальном режиме преобразования блокируют исходное состояние дуотона (до тех пор, пока доступ к нему не будет получен с палитры "История"). Для коррекции распределения краски и просмотра ее влияния на отдельные печатные формы, необходимо выполнить эти корректировки в диалоговом окне "Кривая дуплекса" до преобразования изображения в многоканальный формат.

- 2 В палитре "Каналы" выберите тестируемый канал.
- 3 Чтобы вернуться в режим дуотона, выберите команду "Редактирование" > "Отменить: Многоканальный".

Печать дуплексов

При создании дуплексов необходимо помнить, что конечный результат в значительной степени зависит от порядка печати красок и выбранных углов поворота.

Чтобы задать оптимальные значения углов и линиатур растров, в диалоговом окне "Полутоновый растр" нажмите кнопку "Авто..." (выберите команду "Файл" > "Печатать...", затем в раскрывающемся меню выберите пункт "Вывод" и щелкните "Растр"). При использовании принтера PostScript версии 2 (или выше), либо устройства фотовывода с контроллером Emerald, в диалоговом окне "Автоматическая установка растров" необходимо выбрать параметр "Точные растры для высокого разрешения".

Примечание. Оптимальные значения углов и линиатур растров для тетратонов основываются на предположении, что канал 1 соответствует самой темной краске, а канал 4 – самой светлой.

Для печати цветоделений дуотонов нет необходимости преобразовывать их в формат СМУК. Для этого достаточно в раскрывающемся меню "Профиль" области "Управление цветом" диалогового окна "Печать" выбрать параметр "Цветоделения" (при настройке параметров принтера). При преобразовании изображения в формат СМУК производится перевод всех заказных цветов в их эквиваленты из палитры СМУК.

Экспорт дуплексных изображений в другие приложения

Прежде чем экспортировать дуотоновое изображение в приложение верстки, его необходимо сохранить в формате EPS или PDF. (Однако если изображение содержит каналы смесевых цветов, его необходимо перевести в многоканальный режим и сохранить в формате DCS 2.0). К названиям заказных цветов необходимо добавлять соответствующее расширение, с целью обеспечения их совместимости с приложением, в которое производится импорт. В противном случае, после импорта могут возникнуть неполадки в цветопередаче, либо проблемы с выводом изображения на печать.

Печать плашечных цветов

О плашечных цветах

Плашечные цвета представляют собой предварительно смешанные краски, которые используются вместо или дополнительно к краскам триадного цвета (СМУК). Для вывода каждого смесового цвета требуется отдельная печатная форма. (Так как глянцевое покрытие считается плашечным цветом, для него также требуется отдельная печатная форма.)

Если изображение планируется печатать с использованием плашечных цветов, то для их хранения необходимо создать отдельные каналы плашечных цветов. Для экспорта каналов плашечных цветов необходимо сохранить файл в формате DCS 2.0 или PDF.

При работе с плашечными цветами необходимо учитывать следующие особенности.

- Для работы с изображениями с плашечными красками, имеющими четкие края, выходящие за границы основного изображения, в приложениях для верстки или работы с изображениями можно создавать отдельные графические объекты.
- Чтобы применить плашечный цвет к оттенку на всем изображении, преобразуйте изображение в режим дуплекса и примените плашечный цвет к одной из дуплексных форм. Можно использовать до четырех плашечных цветов, по одному на каждую форму.
- Названия смесевых цветов печатаются на цветоделениях.
- Плашечные цвета накладываются поверх полностью сведенного изображения. Все смесевые цвета печатаются в том же порядке, в котором они следуют в палитре "Каналы", начиная с конца списка.
- Смесевые цвета не могут быть помещены в палитре "Каналы" поверх канала, используемого по умолчанию (за исключением многоканального режима).
- Плашечные цвета не могут применяться к отдельным слоям.
- При печати изображения, содержащего канал смесевой краски, на совмещенном цветном принтере, смесевой цвет выводится в областях, заданных в настройке "Плотность".
- Плашечные каналы можно объединить с цветовыми каналами, разбив плашечный цвет на компоненты его цветовых каналов.

См. также

“О каналах” на странице 287

“Печать цветоделений из Photoshop” на странице 534


Создание нового плашечного канала

Плашечный канал может быть создан заново, либо образован из существующего альфа-канала.

- 1 Чтобы вывести на экран палитру "Каналы", выберите команду "Окно" > "Каналы".


2 Чтобы заполнить выделенную область плашечным каналом, необходимо создать или загрузить выделение.

3 Чтобы создать канал, выполните одно из следующих действий.

- Удерживая клавишу "Ctrl" (в Windows) или "Command" (в Mac OS) нажмите кнопку "Создает новый канал"  в палитре "Каналы".
- В меню палитры "Каналы" выберите команду "Новый плашечный канал...".

Выделенная ранее область заполнится выбранным плашечным цветом.

4 В диалоговом окне "Новый плашечный канал" щелкните поле "Цвет". Затем в палитре цветов щелкните поле "Библиотеки цветов", выберите заказную цветовую систему (например PANTONE или TOYO) и задайте цвет. См. раздел "Выбор плашечного цвета" на странице 133.

 Если выбран заказной цвет, типография сможет точнее осуществить подборку краски для воспроизведения изображения.

5 Введите имя плашечного канала. При выборе заказного цвета название канала автоматически дублирует его имя.

При задании имен плашечных цветов необходимо учитывать совместимость их названий с приложениями, в которые они экспортируются. В противном случае может произойти сбой при печати файла.

6 Задайте значение параметра "Плотность" в диапазоне от 0% до 100%.

Этот параметр позволяет имитировать на экране плотность распределения плашечной краски. Значение 100% имитирует краску, полностью покрывающую нижние слои (например краска металл); значение 0% соответствует прозрачным краскам (например глянцевое покрытие). Данный параметр также может использоваться для подбора прозрачного плашечного цвета (например глянцевое покрытие).



Значения плотности 100% и 50%

Примечание. Параметры "Плотность" и "Цвет" влияют только на итоговое совмещенное отпечатанное изображение и его окно предварительного просмотра. Значения указанных параметров не оказывают влияния на печать цветоделений.

См. также

"Выбор плашечного цвета" на странице 133

Преобразование альфа-канала в плашечный канал

1 Выполните одно из следующих действий.

- Дважды щелкните значок "Альфа-канал" в палитре "Каналы".
- В палитре "Каналы" выберите альфа-канал и в меню палитры откройте окно "Параметры канала".

2 Выберите "Плашечный цвет".

- Щелкните поле выбора цвета, затем в палитре цветов выберите цвет, либо щелкните поле "Библиотеки цветов" и выберите заказной цвет. Нажмите кнопку "ОК".
- В случае необходимости измените имя канала.
- Нажмите кнопку "ОК".

Области, содержащие градации серого, преобразуются в плашечные цвета.
- Чтобы применить цвет к выделенной области канала, выберите "Изображение" > "Коррекция" > "Инверсия".

См. также

“Создание нового плашечного канала” на странице 541

Редактирование плашечного канала с целью добавления или удаления цвета

- В палитре "Каналы" выберите плашечный канал.
- Для рисования поверх изображения выберите инструмент рисования или редактирования. Для добавления плашечного цвета 100% плотности используйте рисование черным цветом; для добавления менее плотных плашечных цветов используйте рисование в градациях серого.

Примечание. В отличие от параметра "Плотность" диалогового окна "Параметры плашечного канала", параметр "Непрозрачность", характеризующий инструменты рисования и редактирования, задает фактический расход чернил при выводе изображения на печать.

Изменение цвета или плотности плашечного канала

- Дважды щелкните значок канала смешанных цветов в палитре "Каналы".
- Щелкните поле выбора цвета и выберите цвет. Щелкните поле "Библиотеки цветов" и выберите заказную цветовую систему (например, PANTONE или TOYO).
- Чтобы задать расход краски для смешанного цвета, введите значение параметра "Плотность" в диапазоне от 0% до 100%.

См. также

“Создание нового плашечного канала” на странице 541

“Выбор плашечного цвета” на странице 133

Совмещение плашечных каналов

- В палитре "Каналы" выберите плашечный канал.
- В меню палитры выберите команду "Объединить с базовыми каналами".

Плашечный цвет разделяется на основные каналы и объединяется с цветовыми каналами. При этом плашечный канал удаляется из палитры.

При совмещении плашечных каналов производится сведение слоев изображения. При просмотре результатов объединения также отображается информация о плашечных цветах, включая настройки "Плотность". Например, объединение с плашечными каналами со значениями плотности 50% и 100% дает совершенно разные результаты.

Результаты объединения плашечных каналов не совпадают с цветовой гаммой исходных плашечных каналов, так как цветовой диапазон CMYK-красок гораздо уже палитры красок плашечных цветов.


Коррекция перекрытия плашечных цветов

Для предотвращения эффекта перекрытия одного плашечного цвета другим необходимо удалить один из плашечных цветов в областях их наложения.


Чтобы установить соответствие выводимых цветов, необходимо распечатать образец наложения красок и согласовать с ним параметры отображения цветов на экране.

Примечание. В отдельных случаях (например при использовании печатных форм для глянцевого и рельефного покрытия), эффект наложения цветов может быть желательным.

- 1 В палитре "Каналы" выберите плашечный канал, цвет которого будет использоваться при печати.
- 2 Выберите меню "Выделение" > "Загрузить выделенную область".

 Чтобы быстро выделить изображение в канале, щелкните нужный канал в палитре "Слои", удерживая клавишу "Ctrl" (в Windows) или "Command" (в Mac OS).

- 3 В палитре "Каналы" выберите плашечный канал из шага 1, затем нажмите кнопку "ОК".
- 4 Для создания зоны треппинга в целях маскировки основного цвета, выберите команду "Выделение" > "Модификация" > "Расширить" или "Сжать" (в зависимости от того, насколько темнее или светлее используемый смесевой цвет по сравнению с соседним слоем). В палитре "Каналы" выберите основной плашечный канал, содержащий области, которые нужно маскировать. Нажмите клавишу "Backspace" (в Windows) или "Delete" (в Mac OS).

 Данный метод может использоваться для маскировки любых областей любым смесевым цветом (например из палитры CMYK).

- 5 Если плашечный цвет одного из каналов перекрывается с более чем одним каналом, данная операция должна быть выполнена для каждого канала, содержащего удаляемые области.

См. также

“Создание зоны цветного треппинга” на странице 536

Глава 17: Web-графика

Web-инструменты позволяют создавать и оптимизировать как отдельные web-изображения, так и целые макеты страниц. С помощью инструмента "Фрагмент" можно разделить изображение или страницу на бесшовный набор фрагментов и применить к каждому фрагменту различные настройки интерактивности и сжатия. Диалоговое окно "Сохранить для Web и устройств" позволяет просматривать различные настройки оптимизации и настраивать цветовую палитру, непрозрачность и качество изображения перед сохранением в различных web-совместимых форматах.

Работа с web-графикой

О web-графике

Web-инструменты позволяют легко создавать составные части web-страниц или выводить целые web-страницы в предустановленном или заказном формате.

- Чтобы создать web-страницы и элементы их интерфейса, можно воспользоваться слоями или фрагментами.
- С помощью композиций слоев можно экспериментировать с различным расположением страниц или экспортировать варианты страницы.
- Создайте ролlover-изображения текста или кнопки для импорта в Dreamweaver или Flash.
- С помощью палитры "Анимация" можно создать web-анимацию, а затем экспортировать ее как анимированное изображение в формате GIF или файл QuickTime. См. "Создание покадровой анимации" на странице 606.
- Функция "Фотогалерея Web" с помощью большого количества профессионально оформленных шаблонов позволяет быстро превратить набор изображений в интерактивный web-сайт. См. "Создание фотогалерей Web" на странице 557.


Видео по созданию web-сайтов с помощью приложений Photoshop и Dreamweaver см. по адресу www.adobe.com/go/vid0200_ru.

Создание ролловеров

Ролlover является кнопкой или изображением на web-странице, которое изменяется при наведении курсора мыши на него. Чтобы создать ролlover, необходимо как минимум два изображения: первое изображение необходимо для нормального состояния, а второе изображение – для измененного состояния.

Приложение Photoshop содержит несколько удобных инструментов для создания ролlover-изображений.

- Чтобы создать основное и дополнительное изображения, можно воспользоваться слоями. Создайте содержимое на одном слое, затем создайте дубликат слоя и измените его таким образом, чтобы при выравнивании слоев получить похожее содержимое. Для создания ролlover-эффекта можно изменить стиль слоя, его видимость или положение, сделать цветовые или тональные настройки или применить фильтр. См. "Создание дубликатов слоев" на странице 305.
- Также можно воспользоваться стилями слоев для применения к основному слою таких эффектов, как наложение цвета, тени, свечение или тиснение. Чтобы создать пару ролlover-изображений, включите или выключите стиль слоя и сохраните изображение в каждом состоянии. См. "Слоевые эффекты и стили" на странице 321.
- Воспользуйтесь стилями вида кнопок в панели "Стили" для быстрого создания ролlover-кнопок с нормальным состоянием, состоянием при наведении курсора и состоянием при нажатии кнопки мыши. Нарисуйте основную фигуру с помощью инструмента "Прямоугольник" и примените стиль, например "Обычная объемность", чтобы автоматически превратить прямоугольник в кнопку. Затем скопируйте слой и примените другие стили, например "Выделение объемностью при перемещении мыши", чтобы создать дополнительные состояния кнопки. Чтобы создать законченный набор ролlover-кнопок, сохраните каждый слой как отдельное изображение.
- Воспользуйтесь диалоговым окном "Сохранить для Web и устройств" для сохранения ролlover-изображений в web-совместимом формате и с оптимизированным размером файла. См. "Оптимизация изображений" на странице 563.

 При сохранении роlover-изображений используйте в названиях файлов условные обозначения для отделения основного изображения (нормальное состояние) от дополнительного изображения (роlover-состояния).

После создания набора роlover-изображений в Photoshop воспользуйтесь приложением Dreamweaver для размещения изображений на web-странице и автоматического добавления кода Javascript для роlover-операций.

Видео по созданию web-сайтов с помощью приложений Photoshop и Dreamweaver см. по адресу www.adobe.com/go/vid0200_ru.

Экспорт в Zoomify

На web-странице изображения с высоким разрешением можно разместить таким образом, что посетители смогут панорамировать изображение и изменять его масштаб, чтобы получить более детализированное изображение. Изображение основного размера загружается в то же самое время, что и JPEG-файл эквивалентного размера. Photoshop экспортирует JPEG-файлы и HTML-файл, которые можно передать на web-сервер.

1 В меню "Файл" выберите пункт "Экспортировать" > "Zoomify" и установите параметры экспорта.

Шаблон	Устанавливает фон и панель навигации для просматриваемого в браузере изображения.
Конечное местонахождение	Определяет местоположение и имя файла.
Параметры фрагмента изображения	Определяет качество изображения.
Параметры браузера	Определяет высоту и ширину в пикселях основного изображения в браузере.

2 Передайте файлы изображений и HTML-файл на web-сервер.

Видео о функции Zoomify см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0003_ru.

Работа с шестнадцатеричными значениями цвета

Приложение Photoshop может отображать шестнадцатеричные значения цветов изображений или копировать эти значения для использования в HTML-файле.

См. также

"Выбор цветов Web" на странице 132

Шестнадцатеричные значения цветов отображаются в палитре "Инфо":

- 1 В меню "Окно" выберите пункт "Инфо" или щелкните вкладку палитры "Инфо" для отображения палитры.
- 2 В меню палитры выберите пункт "Параметры палитры". Для первой или второй цветовой модели в меню "Режим" выберите "Цвета Web" и нажмите кнопку "ОК".
- 3 Укажите курсором цвет, шестнадцатеричное значение которого необходимо показать.

Копирование шестнадцатеричного значения цвета

В главной рабочей области (не в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств") можно скопировать шестнадцатеричное значение текущего основного цвета или цвета любой части изображения.

- 1 Чтобы скопировать цвет, выполните следующие действия.
 - С помощью палитры "Цвет", палитры "Образцы" или палитры цветов установите основной цвет. В меню палитры "Цвет" выберите пункт "Скопировать цвет как HTML".
 - При выбранном инструменте "Пипетка" переместите курсор мыши на цвет, который необходимо скопировать, и щелкните правой кнопкой мыши (Windows) или щелкните, удерживая нажатой клавишу "Control" (Mac OS), и выберите в контекстном меню пункт "Скопировать цвет как HTML".

Цвет будет скопирован в буфер как атрибут HTML COLOR с шестнадцатеричным значением (color=#ххууzz).

- 2 Чтобы вставить цвет в HTML-файл, откройте целевой файл в HTML-редакторе и в меню "Редактирование" выберите пункт "Вставить".

Разбиение web-страниц на фрагменты

О разбиении web-страниц на фрагменты


Фрагменты разделяют изображение на изображения меньшего размера, которые собираются на web-странице с помощью HTML-таблицы или слоев CSS. Разделив изображение, можно назначить каждому фрагменту свою URL-ссылку для создания навигации либо оптимизировать каждую часть изображения с помощью индивидуальных параметров оптимизации.

Экспортировать и оптимизировать разделенное на фрагменты изображение можно с помощью команды "Сохранить для Web и устройств". Photoshop сохраняет каждый фрагмент как отдельный файл и создает HTML или CSS код, необходимый для отображения разбитого на фрагменты изображения.



Разбитая на фрагменты web-страница

При работе с фрагментами необходимо учитывать следующее.

- Создать фрагмент можно с помощью инструмента "Фрагмент" или с помощью слоев.
- После создания фрагмента его можно выделить с помощью инструмента "Выделение фрагмента" , а затем переместить, изменить размер или выровнять по отношению к другим фрагментам.
- В диалоговом окне "Параметры фрагмента" для каждого фрагмента можно установить свои параметры (такие как тип содержимого, имя и URL-адрес).
- Каждый фрагмент можно оптимизировать с помощью разных параметров оптимизации в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств".

Типы фрагментов

Фрагменты различаются по типу содержимого (автоматический, изображение, без изображения) и по способу создания (пользовательский, слоевой, автоматический).

Фрагменты, созданные с помощью инструмента "Фрагмент", называются *пользовательскими фрагментами*. Фрагменты, созданные с помощью слоя, называются *слоевыми фрагментами*. При создании нового пользовательского или слоевого фрагмента для оставшихся частей изображения создаются дополнительные *автоматические фрагменты*. Другими словами автоматические фрагменты заполняют пространство изображения, не определенное пользовательскими или слоевыми фрагментами. Автоматические фрагменты

повторно создаются при каждом добавлении или изменении пользовательских или слоевых фрагментов. Автоматические фрагменты можно преобразовать в пользовательские.

Пользовательские фрагменты, слоевые фрагменты и автоматические фрагменты выглядят по-разному – пользовательские и слоевые фрагменты выделяются сплошной линией, в то время как автоматические фрагменты выделяются пунктирной линией. Дополнительно пользовательские и слоевые фрагменты отображаются особым значком. Можно отключить отображение автоматических фрагментов, что облегчит работу с пользовательскими и слоевыми фрагментами.

Автофрагмент – тип автоматического фрагмента, который создается при создании пересекающихся фрагментов. Автофрагменты показывают, как будет разделено изображение при сохранении оптимизированного файла. Хотя автофрагменты пронумерованы и обозначены символом фрагмента, их нельзя выделить или изменить отдельно от базового фрагмента. Автофрагменты создаются повторно при каждом изменении порядка наложения фрагментов.

Фрагменты могут быть созданы разными способами.

- Автоматические фрагменты создаются автоматически.
- Пользовательские фрагменты создаются с помощью инструмента "Фрагмент".
- Слоеые фрагменты создаются с помощью палитры "Слой".


См. также

“Задайте тип содержимого фрагмента.” на странице 554

Выделение фрагментов web-страницы

Можно нарисовать линии разделения фрагментов прямо на изображении с помощью инструмента "Фрагмент" либо создать изображение с помощью слоев и создать фрагменты на основе слоев.

Создание фрагмента с помощью инструмента "Фрагмент"

- 1 Выберите инструмент "Фрагмент" . В окне документа автоматически появятся все существующие фрагменты.
- 2 На панели параметров выберите настройки стиля.

Нормальный	Пропорции фрагмента определяются перетаскиванием.
Заданные пропорции	Устанавливает соотношение высоты к ширине. Введите целые или дробные числа для задания соотношения сторон. Например, чтобы создать фрагмент, ширина которого в два раза больше высоты, введите значение 2 для ширины и 1 для высоты.
Заданный размер	Определяет высоту и ширину фрагмента. Введите количество пикселей в целых числах.

- 3 Выделите мышью область, в которой следует создать фрагмент. Чтобы сделать фрагмент квадратным, удерживайте нажатой клавишу "Shift". Перетаскивание курсора при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) позволяет нарисовать границы фрагмента от центра. Чтобы выровнять новый фрагмент по направляющей или другому фрагменту изображения в меню "Просмотр" выберите команду "Привязать к". См. "Перемещение, изменение размера и привязка пользовательских фрагментов" на странице 551.

Создание фрагментов по направляющим

- 1 Добавьте направляющие к изображению.
- 2 Выберите инструмент "Фрагмент" и нажмите кнопку "Фрагменты по направляющим" на панели параметров. При создании фрагментов по направляющим все существующие фрагменты удаляются.

Создание фрагмента из слоя


Слоевый фрагмент охватывает все пиксельные данные слоя. При перемещении слоя или редактировании его содержимого область фрагмента автоматически изменяется и включает в себя новые пиксели.



Слоевый фрагмент обновляется при изменении исходного слоя.

Слоевые фрагменты являются менее гибкими по сравнению с пользовательскими фрагментами, однако можно преобразовать ("продвинуть") слоевой фрагмент в пользовательский фрагмент. См. "Преобразование автоматических фрагментов и слоевых фрагментов в пользовательские фрагменты" на странице 549.

- 1 Выберите слой в палитре "Слой".
- 2 В меню "Слой" выберите команду "Новый фрагмент из слоя".


 Не используйте слоевой фрагмент, если планируется перемещать слой во время анимации через большую область, так как размер фрагмента может превысить полезный размер.

Преобразование автоматических фрагментов и слоевых фрагментов в пользовательские фрагменты

Слоевый фрагмент привязан к пиксельному содержимому слоя, поэтому единственным способом перемещения, объединения, разделения, изменения размера и выравнивания фрагмента является редактирование слоя – если только не преобразовать его в пользовательский фрагмент.

Все автоматические фрагменты изображения связаны и имеют одинаковые параметры оптимизации. Чтобы установить для автоматического фрагмента индивидуальные параметры оптимизации, необходимо преобразовать его в пользовательский фрагмент.

- 1 С помощью инструмента "Выделение фрагмента" выделите один или несколько фрагментов для преобразования.
- 2 Нажмите кнопку "Преобразовать" на панели параметров.

 Можно преобразовать автоматический фрагмент в диалоговом меню "Сохранить для Web и устройств", отменив связь. См. "Работа с фрагментами в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств"" на странице 566.


Просмотр фрагментов и их параметров

Просмотреть фрагменты можно в диалоговом меню "Сохранить для Web и устройств" и в Photoshop. Следующие признаки помогают определять и различать фрагменты.




Линии границ фрагментов Определяют границы фрагмента. Сплошные линии обозначают пользовательский или слоевой фрагмент, пунктирными линиями обозначаются автоматические фрагменты.

Цвета фрагмента Позволяют отличить пользовательские и слоевые фрагменты от автоматических. По умолчанию пользовательские и слоевые фрагменты обозначены синими символами, автоматические фрагменты – серыми.

Также в диалоговом меню "Сохранить для Web и устройств" используется настройка цвета для затемнения невыделенных фрагментов. Данная коррекция применяется только для отображения на мониторе и не влияет на цвет итогового изображения. По умолчанию коррекция цвета автоматически созданных фрагментов в два раза больше, чем настройка пользовательских фрагментов.

Номера фрагментов Фрагменты нумеруются  слева на право и сверху вниз, начиная с верхнего левого угла изображения. При изменении расположения или общего количества фрагментов нумерация автоматически обновляется.

Значки фрагментов Следующие значки обозначают определенное состояние.

-  Пользовательский фрагмент содержит изображение.
-  Пользовательский фрагмент не содержит изображения.
-  Фрагмент является слоевым.

Отображение или скрытие границ фрагмента

- ❖ В меню "Просмотр" выберите пункт "Показать" > "Фрагменты". Чтобы отобразить или скрыть фрагменты при отображении других элементов, выберите команду "Вспомогательные элементы". См. "Отображение или скрытие вспомогательных элементов" на странице 50.

Отображение или скрытие автоматических фрагментов

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
- Выберите инструмент "Выделение фрагмента" и нажмите кнопку "Показать автофрагм." или "Скрыть автофрагм." на панели параметров.
- В меню "Просмотр" выберите пункт "Показать" > "Фрагменты". Автоматические фрагменты появятся на незаполненной фрагментами области изображения.

Отображение или скрытие номеров фрагментов

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - В Windows в меню "Редактирование" выберите пункт "Установки" > "Направляющие, сетка, фрагменты и счетчик".
 - В Mac OS в меню "Photoshop" выберите "Установки" > "Направляющие, сетка, фрагменты и счетчик".
- 2 В разделе "Фрагменты" установите флажок "Показывать номера фрагментов".

Изменение цвета линий фрагментов


- 1 В Windows выберите в меню "Редактирование" выберите пункт "Установки" > "Направляющие, сетка, фрагменты и счетчик". В Mac OS выберите "Photoshop" > "Установки" > "Направляющие, сетка, фрагменты и счетчик".
- 2 В разделе "Линии границ фрагментов" выберите цвет из меню "Цвет линии".

После изменения цвета выделенные линии границ фрагментов автоматически станут контрастного цвета.


Изменение фрагментов

Выделение одного или нескольких фрагментов

Выполните одно из следующих действий.

- Выберите инструмент "Выделение фрагмента"  и щелкните фрагмент на изображении. При работе с пересекающимися фрагментами, чтобы выделить нижний фрагмент, щелкните его видимую часть.
- Чтобы добавить фрагменты к выделению, выберите инструмент "Выделение фрагмента" и щелкните эти фрагменты с нажатой клавишей "Shift".

- Выберите инструмент "Выделение фрагмента" в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств" и щелкните автоматический фрагмент или область без изображения, а затем с нажатой кнопкой мыши выделите необходимые фрагменты. (Выделение пользовательского фрагмента и его перетаскивание приводит к перемещению фрагмента.)
- В меню "Файл" выберите команду "Сохранить для Web и устройств". В диалоговом окне для выделения фрагмента используйте инструмент "Фрагмент".

 При использовании инструмента "Фрагмент" или инструмента "Выделение фрагмента" можно переключаться с одного инструмента на другой, удерживая кнопку "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).

Перемещение, изменение размера и привязка пользовательских фрагментов

Перемещать и изменять размеры пользовательских фрагментов можно в Photoshop, но не в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств".

Перемещение и изменение размера пользовательского фрагмента

- 1 Выделите один или несколько пользовательских фрагментов.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы передвинуть фрагмент, переместите курсор внутрь границы выделенного фрагмента и перетащите выделенный фрагмент в новое место. Нажмите клавишу "Shift", чтобы ограничить движение вертикальной, горизонтальной, или наклоненной под 45 градусов линией.
 - Чтобы изменить размер фрагмента, захватите и перетащите боковой или угловой маркер выделения. Если выделить соседние фрагменты и изменять их размер, общие границы фрагментов изменяются совместно.

Изменение размеров и перемещение пользовательского фрагмента с помощью числовых координат

- 1 Выделите один или несколько пользовательских фрагментов.
- 2 Нажмите кнопку "Параметры" на панели параметров. Также для отображения параметров можно дважды щелкнуть фрагмент.
- 3 В области "Размеры" диалогового окна "Параметры фрагмента" измените один из следующих параметров.

X	Определяет расстояние в пикселах между левым краем фрагмента и основанием линейки в окне документа.
Y	Определяет расстояние в пикселах между верхним краем фрагмента и основанием линейки в окне документа. <i>Примечание. По умолчанию основанием линейки является верхний левый угол изображения.</i>
Ш	Определяет ширину фрагмента.
В	Определяет высоту фрагмента.

Привязка фрагментов к направляющей, пользовательскому фрагменту или другому объекту

- 1 Выберите необходимые параметры во вложенном меню "Просмотр" > "Привязать к".
- 2 В меню "Просмотр" выберите пункт "Привязка". Флажок показывает, что параметр выбран.
- 3 Переместите выделенные фрагменты. Фрагменты привязываются к любому выбранному объекту в пределах 4 пикселей.

Разделение пользовательских фрагментов и автоматических фрагментов

Чтобы разделить фрагменты на вертикальные и горизонтальные части, воспользуйтесь диалоговым окном "Разделить фрагмент". Разделенные фрагменты всегда становятся пользовательскими фрагментами, вне зависимости от того, были ли они пользовательскими или автоматическими.

Примечание. Слойные фрагменты разделить нельзя.

- 1 Выберите один или несколько фрагментов.
- 2 Выберите инструмент "Выделение фрагмента" и нажмите кнопку "Разделить" на панели параметров.
- 3 В диалоговом окне "Разделить фрагмент" установите флажок "Просмотр", чтобы отображать изменения.
- 4 В диалоговом окне "Разделить фрагмент" выберите один или несколько параметров.

Разделить по горизонтали на	Разделяет фрагмент в продольном направлении.
Разделить по вертикали на	Разделяет фрагмент в поперечном направлении.

- 5 Определите, как следует разделить каждый выделенный фрагмент.
 - Выберите и введите значение для "Фрагменты вниз" и "Фрагменты поперек" для разделения каждого фрагмента ровно на указанное число частей.
 - Выберите и введите значение для "Пикселей на фрагмент" для создания фрагментов с определенным количеством пикселей. Если фрагмент нельзя разделить ровно на указанное число пикселей, то остаток присоединяется к другому фрагменту. Например, при делении фрагмента, ширина которого равна 100 пикселей, на три новых фрагмента по 30 пикселей шириной оставшаяся область шириной 10 пикселей становится новым фрагментом.
- 6 Нажмите кнопку "ОК".

Создание дубликатов фрагментов

Можно создать дубликат фрагмента с такими же параметрами оптимизации и размерами. Если исходный фрагмент является связанным пользовательским фрагментом, то дубликат будет связан с тем же набором фрагментов. Дубликаты фрагментов всегда становятся пользовательскими фрагментами, вне зависимости от того, были ли они пользовательскими, слоевыми или автоматическими.

- 1 Выберите один или несколько фрагментов.
- 2 Перетащите курсор при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) за границы выделения.

Копирование и вклейка фрагментов

Можно копировать и вклеивать выбранные фрагменты в пределах изображения в другое изображение и даже в другое приложение, например Dreamweaver. Копирование фрагмента приводит к копированию всех слоев в пределах его границ (а не только активного слоя).

- 1 С помощью инструмента "Выделение фрагмента" выберите один или несколько фрагментов.
- 2 В меню "Редактирование" выберите пункт "Скопировать".

Примечание. Фрагмент нельзя скопировать, если в документе существует активное выделение (выделенная область пикселей или выделенный путь).

- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Для вклейки фрагмента в другое изображение откройте необходимое изображение.
 - Для вклейки в Dreamweaver следует сделать окно с документом Dreamweaver активным.
- 4 В меню "Редактирование" выберите пункт "Вклеить". При вклейке фрагмента в изображение Photoshop создается новый слой.

Примечание. Скопированный в Dreamweaver фрагмент содержит информацию с именем и путем к исходному файлу Photoshop. Чтобы увидеть данные сведения в Dreamweaver, щелкните правой кнопкой (Windows) или щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl" (Mac OS) изображение и выберите "Заметки разработчика", а затем найдите поле FilePathSrc на вкладке "Вся информация".

Видео по созданию web-сайтов с помощью Photoshop и Dreamweaver см. по адресу www.adobe.com/go/vid0200_ru.

Объединение фрагментов

В один фрагмент можно объединить два или более фрагментов. Photoshop определяет размеры и положение итогового фрагмента из прямоугольника, созданного при соединении внешних границ объединенных фрагментов. Если объединенные фрагменты не являются смежными или имеют различные пропорции или выравнивание, созданный фрагмент может накладываться на другие фрагменты.

Объединенный фрагмент наследует параметры оптимизации от первого выбранного фрагмента. Объединенные фрагменты всегда являются пользовательскими фрагментами, вне зависимости от того, присутствуют ли в исходных фрагментах автоматические фрагменты.

Примечание. Слоевые фрагменты объединять нельзя.


- 1 Выберите два или больше фрагментов.
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши (Windows) или щелкните, нажав клавишу "Ctrl" (Mac OS), и выберите команду "Объединить фрагменты".

Изменение порядка наложения фрагментов

Если фрагменты перекрывают друг друга, созданный последним фрагмент является верхним фрагментом по порядку наложения. Для доступа к расположенным ниже фрагментам можно изменить порядок наложения. Можно указать, какой фрагмент должен быть расположен сверху, а какой – снизу, а также перемещать фрагменты вверх-вниз друг относительно друга.

Примечание. Нельзя задать порядок наложения автоматических фрагментов.

- 1 Выберите один или несколько фрагментов.
- 2 Выберите инструмент "Выделение фрагмента" и нажмите кнопку порядка наложения на панели параметров.



Параметры порядка наложения


А. На передний план Б. Переложить вперед В. Переложить назад Г. На задний план

Выравнивание и распределение пользовательских фрагментов

Можно выровнять пользовательские фрагменты по краям или по их центрам, а также равномерно распределить пользовательские фрагменты вдоль вертикальной или горизонтальной оси. Благодаря выравниванию и распределению пользовательских фрагментов можно добиться исчезновения ненужных автоматических фрагментов и создать более эффективный HTML-файл меньшего размера.

Примечание. Чтобы выровнять или распределить слоевые фрагменты, необходимо выровнять или распределить содержимое слоев.

- 1 Выделите пользовательские фрагменты, которые необходимо выровнять.
- 2 Выберите инструмент "Выделение фрагмента" и нажмите соответствующую кнопку на панели параметров.



Параметры выравнивания

А. Вверх Б. Выравнивание центров по вертикали В. Вниз Г. Налево Д. Выравнивание центров по горизонтали Е. Направо



Параметры распределения

А. Вверх Б. Выравнивание центров по вертикали В. Вниз Г. Налево Д. Выравнивание центров по горизонтали Е. Направо

См. также

“Выравнивание объектов, расположенных на разных слоях” на странице 309

Удаление фрагмента

При удалении пользовательского или слоевого фрагмента для заполнения области документа создаются автоматические фрагменты.

При удалении слоевого фрагмента соответствующий слой не удаляется, однако при удалении слоя связанный с ним слоевой фрагмент будет удален.

Примечание. Автоматические фрагменты удалить нельзя. При удалении всех пользовательских и слоевых фрагментов в изображении останется один автоматический фрагмент, покрывающий все изображение.

- 1 Выберите один или несколько фрагментов.
- 2 Выберите инструмент "Фрагмент" или "Выделение фрагмента" и нажмите клавишу "Backspace" или "Delete".
- 3 Чтобы удалить все пользовательские и слоевые фрагменты, в меню "Просмотр" выберите команду "Удалить фрагменты".

Закрепление всех фрагментов


Закрепление фрагментов позволяет предотвратить их случайное изменение (изменение размера, перемещение или любое другое изменение).

- ❖ В меню "Просмотр" выберите команду "Закрепить фрагменты".

Параметры вывода слоев

Отображение диалогового окна "Параметры фрагмента"

Выполните одно из следующих действий.

- Дважды щелкните фрагмент с выбранным инструментом "Выделение фрагмента".
- С активным инструментом "Выделение фрагмента" нажмите кнопку "Параметры фрагмента"  на панели параметров. Этот метод нельзя применить в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств".

Задание типа содержимого фрагмента

Можно указать в каком виде данные фрагмента появляются в web-браузере при экспорте HTML-файла. Доступность параметров зависит от типа выбранного фрагмента.

- Фрагменты типа "Изображение" содержат данные в виде изображений. Это тип содержимого по умолчанию.
- Фрагменты типа "Без изображения" позволяют создавать пустые ячейки таблицы, которые могут быть заполнены текстом или закрашены определенным цветом. Во фрагмент типа "Без изображения" можно ввести HTML-текст. При выборе в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств" параметра "HTML-текст" при просмотре в браузере текст интерпретируется как HTML-код. Фрагменты типа "Без изображения" нельзя экспортировать как изображения, но можно просматривать в браузере.

Примечание. Параметры настройки автоматического фрагмента могут преобразовать его в пользовательский фрагмент.

- 1 Выберите фрагмент. При работе в Photoshop для открытия диалогового окна "Параметры фрагмента" выберите инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните фрагмент.
- 2 В диалоговом окне "Параметры фрагмента" выберите тип фрагмента во всплывающем меню "Тип".

Переименование фрагмента

При добавлении фрагментов к изображению может оказаться удобно переименовать фрагменты согласно их содержанию. По умолчанию пользовательские фрагменты имеют названия, соответствующие настройкам в диалоговом окне "Параметры вывода". Слоевые фрагменты получают имена слоя, из которого они были созданы.

- ❖ Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фрагмента", выберите инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните фрагмент. В диалоговом окне "Параметры фрагмента" введите новое имя в текстовое поле "Имя".

Примечание. Текстовое поле "Имя" недоступно для фрагментов типа "Без изображения".

Выбор фонового цвета фрагмента

Фоновый цвет можно выбрать для заполнения прозрачных областей (для фрагментов типа "Изображение") или для всей области фрагмента (для фрагментов типа "Без изображения").

Photoshop не отображает выбранный фоновый цвет – необходимо загрузить изображение в браузере для просмотра выбранного фонового цвета.

- 1 Выберите фрагмент. Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фрагмента", выберите инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните фрагмент.
- 2 В диалоговом окне "Параметры фрагмента" выберите фоновый цвет во всплывающем меню "Фоновый цвет". Выберите "Нет", "Подложка", "Пипетка" (для выбора цвета в окне шаблонов пипетки), "Белый", "Черный", или "Другой" (с помощью палитры цветов).

Назначение URL-ссылки фрагменту типа "Изображение"

Назначение URL-ссылок фрагменту превращает всю область фрагмента в ссылку на заданную web-страницу. Когда пользователь щелкает ссылку, web-браузер переходит на указанный URL-адрес и целевой фрейм. Этот параметр доступен только для фрагментов типа "Изображение".

- 1 Выберите фрагмент. Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фрагмента" выберите инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните фрагмент.
- 2 В диалоговом окне "Параметры фрагмента" введите URL-адрес в текстовое поле "URL". Можно ввести как относительный, так и абсолютный (полный) URL-адрес. При вводе абсолютного URL-адреса необходимо убедиться, что он содержит правильный тип протокола (например, <http://www.adobe.com>, а не <www.adobe.com>). Дополнительные сведения по использованию относительных и полных URL-адресов см. в руководстве по HTML.
- 3 Также можно ввести имя целевого фрейма в текстовое поле "Цель".

_blank	Отображает связанный файл в новом окне, оставляя открытым исходное окно браузера.
_self	Отображает связанный файл в том же фрейме, что и исходный файл.
_parent	Отображает связанный файл в собственном исходном наборе фреймов. Используйте этот параметр, если HTML-документ содержит фреймы и текущий фрейм является дочерним. Связанный файл появится в текущем родительском фрейме.

_top	Связанный файл отображается во всем окне браузера, при этом удаляются все текущие фреймы. Имя документа должно совпадать с ранее заданным именем фрейма в HTML-файле. При щелчке ссылки указанный файл появляется в новом фрейме. <i>Примечание. Дополнительные сведения о фреймах см. в руководстве по HTML.</i>
------	--

Задание сообщений браузера и текста атрибута "Alt"

Можно указать сообщения, появляющиеся в браузере. Эти параметры доступны только для фрагментов типа "Изображение" и появляются только в экспортированных HTML-файлах.

- 1 Выберите фрагмент. Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фрагмента", выберите инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните фрагмент.
- 2 В диалоговом окне "Параметры фрагмента" введите необходимый текст.

Текст сообщения	Изменяет установленное по умолчанию сообщение в поле состояния браузера для выбранного фрагмента или фрагментов. По умолчанию отображается URL-адрес фрагмента (если существует).
Альтернативный текст	Определяет атрибут "Alt" для выбранного фрагмента или фрагментов. Текст атрибута "Alt" появляется вместо изображения фрагмента в браузерах, не поддерживающих графику. Он также появляется вместо изображения во время его загрузки и отображается как подсказка в некоторых браузерах.

Добавление HTML-текста к фрагменту

При выборе фрагмента типа "Без изображения" можно ввести текст, который будет отображаться в области фрагмента на веб-странице. Это может быть неформатированный текст или текст, отформатированный стандартными HTML-тегами. Также можно выбрать вертикальные и горизонтальные параметры выравнивания. Дополнительные сведения о HTML-тегах см. в руководстве по HTML.

Photoshop не отображает HTML-текст в окне документа. Для просмотра текста необходимо использовать веб-браузер. Следует просмотреть HTML-текст в различных браузерах, с различными настройками браузеров и на различных операционных системах, чтобы быть уверенным в том, что текст отображается правильно.

Примечание. Количество текста во фрагменте типа "Без изображения" может влиять на макет экспортированной страницы.

- 1 Выберите фрагмент. Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фрагмента" выберите инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните фрагмент. Дважды щелкнув фрагмент в диалоговом меню "Сохранить для Web и устройств", можно установить дополнительные параметры форматирования.
- 2 В диалоговом окне "Параметры фрагмента" в меню "Тип фрагмента" выберите тип фрагмента "Без изображения".
- 3 Введите в текстовое поле необходимый текст.
- 4 Если текст содержит HTML-теги форматирования, выберите параметр "HTML-текст" (только для диалогового окна "Сохранить для Web и устройств"). Если этот параметр не выбран, HTML-теги будут игнорироваться, а текст на итоговой веб-странице будет отображаться в виде неформатированного текста.
- 5 При необходимости выберите параметры в разделе "Выравнивание ячеек" (только для диалогового окна "Сохранить для Web и устройств").

По умолчанию	Используются установленные по умолчанию в браузере значения выравнивания по горизонтали.
--------------	--

Налево	Текст выравнивается по левой стороне области фрагмента.
По центру	Текст выравнивается по центру области фрагмента.
Направо	Текст выравнивается по правой стороне области фрагмента.
По умолчанию	Используются установленные по умолчанию в браузере значения выравнивания по вертикали.
Вверх	Текст выравнивается по верхней части области фрагмента.
По базовой линии	Устанавливает общую базовую линию для первой строки текста в ячейках одного ряда (итоговой HTML-страницы). Для каждой ячейки ряда должен быть установлен параметр "По базовой линии".
По центру	Текст выравнивается по вертикали по центру в области фрагмента.
Вниз	Текст выравнивается по нижней части области фрагмента.


См. также

“Просмотр оптимизированных изображений в web-браузере” на странице 569

Создание фотогалерей Web

О фотогалереях Web

Фотогалерея Web – это web-сайт, содержащий домашнюю страницу с миниатюрами изображений и страницы галереи с полноразмерными изображениями. Каждая страница содержит ссылки, позволяющие посетителям перемещаться по сайту. Например, когда посетитель щелкает миниатюру изображения на домашней странице, происходит загрузка страницы галереи с соответствующим полноразмерным изображением. С помощью команды "Фотогалерея Web" можно автоматически создать фотогалерею Web из набора изображений.



Домашняя страница фотогалереи Web

Photoshop обладает набором стилей для галереи, которые можно выбрать с помощью команды "Фотогалерея Web". Опытные пользователи, знакомые с HTML, могут создать новый стиль или изменить старый путем изменения HTML-файлов шаблонов.

Каждый шаблон галереи стилей обладает различными параметрами. При использовании шаблона стиля некоторые параметры могут быть недоступны.

Создание фотогалереи Web

1 Выберите файлы или папку, которую следует использовать в программе Bridge (необязательно).

Изображения будут показаны в том порядке, в котором они отображаются в Bridge. При необходимости порядок изображений можно изменить в программе Bridge.

2 Выполните одно из следующих действий.

- В программе Bridge в меню "Инструменты" выберите пункт "Photoshop" > "Фотогалерея Web".
- В программе Photoshop в меню "Файл" выберите пункт "Автоматизация" > "Фотогалерея Web".

3 Во всплывающем меню "Стили" выберите стиль галереи. В диалоговом окне отобразится вид домашней страницы для выбранного стиля.

4 Введите адрес электронной почты в поле контактной информации галереи (необязательно).

5 Выберите исходные файлы для галереи в меню "Использовать".

Изображения, выбранные в Bridge	Использует изображения, выбранные перед открытием диалогового окна "Фотогалерея Web".
Папка	Использует изображения из папки, выбранной с помощью кнопок "Обзор" (Windows) или "Выбор" (Mac OS). Выберите "Включить все вложенные папки", чтобы включить изображения, находящиеся внутри любых вложенных папок выбранной папки.

6 Нажмите кнопку "Назначение", а затем выберите папку, в которой будут храниться изображения и HTML-страницы галереи. Затем нажмите кнопку "ОК" (Windows) или "Выбрать" (Mac OS).

7 Выберите параметры форматирования для web-галереи. В меню "Параметры" выберите для отображения необходимые наборы параметров. См. "Параметры фотогалерей Web" на странице 559.

8 Нажмите кнопку "ОК". Photoshop поместит следующие HTML-файлы и JPEG-файлы в папку назначения.

- Домашнюю страницу галереи с именем "index.htm" или "index.html" в зависимости от значения параметра "Расширение". Чтобы просмотреть галерею, откройте этот файл в любом web-браузере.
- Изображения в формате JPEG в папку "images".
- HTML-страницы в папку "pages".
- Миниатюры изображений в формате JPEG в папку "thumbnails".

Проверка соответствия цветов

При работе с фотографиями в цветовом пространстве с широким диапазоном, таком как ProPhoto RGB или Adobe RGB, цвета изображения могут изменяться при просмотре web-галереи в браузере, не поддерживающем встроенные цветовые профили. В этом случае попробуйте преобразовать профили изображения в sRGB (что в большинстве браузеров является установкой по умолчанию) перед их оптимизацией или включением в фотогалерею Web. Преобразовать изображения в формат sRGB можно одним из следующих способов. Лучше всего работать с копиями изображений.

- Чтобы преобразовать одно изображение, в меню "Редактирование" выберите команду "Преобразовать в профиль", а затем выберите sRGB. См. "Назначение и удаление цветового профиля" на странице 153.
- Чтобы преобразовать папку с изображениями, воспользуйтесь обработчиком изображений. В меню "Файл" выберите пункт "Сценарии" > "Обработчик изображений". См. "Преобразование файлов с помощью обработчика изображений" на странице 664.

При использовании обработчика изображений можно сохранять файлы в формате JPEG с необходимым размером. При этом необходимо убедиться, что снят флажок "Изменить размер" в наборе параметров "Большие изображения".

Параметры фотогалереи Web

Общие Параметры для расширений файлов, кодировки и метаданных.

- **Расширение** В качестве расширения имени файла можно использовать либо .htm, либо .html.
- **Использовать для URL кодировку UTF-8** Используется кодировка UTF-8.
- **Добавить атрибуты ширины и высоты изображений** Определяет размеры изображения, что приводит к уменьшению времени загрузки.
- **Сохранить все метаданные** Сохраняет метаданные.

Баннер Параметры текста для баннера, появляющегося на каждой странице галереи. Введите текст для каждого параметра:

- **Название сайта** Название галереи.
- **Фотограф** Имя фотографа или название организации, владеющей правами на фотографии галереи.
- **Контактная информация** Контактная информация галереи, например телефонный номер или адрес организации.
- **Дата** Дата появления каждой страницы галереи. По умолчанию используется текущая дата.
- **Шрифт и размер шрифта** Параметры текста баннера (доступны в некоторых стилях сайта).

Большие изображения Параметры основных изображений, появляющихся на каждой странице галереи.

- **Добавить цифровые ссылки** Размещает в верхней части каждой страницы галереи горизонтальный ряд чисел (начиная с 1 и заканчивая общим количеством фотографий в галерее) (доступно для некоторых стилей сайтов). Каждый номер является ссылкой на соответствующую страницу.
- **Изменить размер** Изменяет размер исходных фотографий для размещения на страницах галереи. Выберите размер во всплывающем меню или введите точный размер в пикселах. Для сохранения пропорций выберите, какие измерения изображения должны сохраняться при изменении размера. В разделе "Качество JPEG" выберите параметры во всплывающем меню, введите значение от 0 до 12 или перетащите ползунок. Чем выше значение, тем лучше качество изображения и больше размер файла.

Примечание. В Photoshop используется установленный по умолчанию в настройках метод интерполяции изображения. Чтобы получить наилучшие результаты при уменьшении размера изображения, в качестве установленного по умолчанию метода интерполяции выберите "Бикубическая, четче".

- **Размер границы** Определяет ширину границы вокруг изображения в пикселах.
- **Текст заголовков** Задайте параметры отображения надписей для каждого изображения (доступно для некоторых стилей сайтов). Для отображения имени файла установите флажок "Имя файла", для отображения описания, содержащегося в диалоговом окне "Сведения о файле", установите флажки "Описание", "Разработчики", "Заголовок" и "Авторские права".
- **Шрифт и размер шрифта** Задайте шрифт и размер заголовка (доступно для некоторых стилей сайтов).

Миниатюры Параметры домашней страницы галереи, включая размер миниатюр изображений.

- **Размер** Определяет размер миниатюры. Выберите размер во всплывающем меню или введите ширину миниатюры в пикселах.
- **Столбцы и строки** Укажите количество столбцов и строк миниатюр на домашней странице. Этот параметр не применяется в галереях, использующих стиль "Горизонтально Кадр" или "Вертикально Кадр".
- **Размер границы** Определяет ширину границы вокруг миниатюры в пикселах.
- **Текст заголовков** Задайте параметры отображения заголовков миниатюр (доступно для некоторых стилей сайтов). Для отображения имени файла установите флажок "Имя файла", для отображения описания, содержащегося в диалоговом окне "Сведения о файле", установите флажки "Описание", "Разработчики", "Заголовок" и "Авторские права".
- **Шрифт и размер шрифта** Задайте шрифт и размер заголовка (доступно для некоторых стилей сайтов).

Настроить цвета Параметры настройки цветов элементов галереи. Чтобы изменить цвет элемента, щелкните образец цвета, а затем выберите новый цвет в палитре цветов. Можно изменить фоновый цвет каждой страницы (параметр "Фон") и каждого баннера (параметр "Баннер").

Система безопасности Отображает текст на каждом изображении для устрашения предполагаемого вора.

- **Содержимое** Определяет отображаемый текст. Выберите "Заказной текст" для ввода произвольного текста. Выберите "Имя файла", "Описание", "Разработчики", "Заголовок", или "Copyright" для отображения соответствующего текста из диалогового окна "Сведения о файле".

- **Шрифт, цвет и положение** Определяет шрифт, цвет и расположение заголовка.

- **Параметры поворота** Помещает текст в изображение под углом.

Стили фотогалереи Web

Приложение Photoshop предоставляет ряд стилей для фотогалереи Web. Опытные пользователи, знакомые с HTML, могут создать новый стиль или изменить старый путем изменения HTML-файлов шаблонов.

Стили фотогалереи Web хранятся в следующих индивидуальных папках.

Windows Program Files/Adobe/Photoshop CS3/Presets/Web Photo Gallery.

Mac OS Adobe Photoshop CS3/Presets/Web Photo Gallery.

Имя каждой папки отображается как параметр в меню "Стили" диалогового окна "Фотогалерея Web". Каждая папка содержит следующие HTML-файлы шаблонов, используемые в Photoshop для создания галереи.

Caption.htm Определяет макет надписей, появляющихся под каждой миниатюрой на домашней странице.

FrameSet.htm Определяет макет набора фреймов для отображения страниц.

IndexPage.htm Определяет макет домашней страницы.

SubPage.htm Определяет макет страниц галереи с полноразмерными изображениями.

Thumbnail.htm Определяет макет миниатюр, отображаемых на домашней странице.

Каждый файл шаблона содержит HTML-код и маркеры. *Маркер* – это строка текста, которая заменяется при задании соответствующих параметров в диалоговом окне "Фотогалерея Web". Например, файл шаблона может содержать следующий элемент TITLE, в котором маркер используется в качестве вложенного текста:

```
<TITLE>%TITLE%</TITLE>.
```

При создании в Photoshop галереи с помощью данного файла-шаблона маркер %TITLE% будет заменен текстом, введенным в поле "Название сайта" диалогового окна "Фотогалерея Web".

Чтобы лучше понять существующий стиль, можно открыть HTML-файл шаблона в HTML-редакторе и изучить его. Так как для создания HTML-документов используются только стандартные символы ASCII, то эти документы можно открывать, редактировать и создавать с помощью простого редактора текстов, такого как "Блокнот" (Windows) или TextEdit (Mac OS).

О настройке стилей фотогалереи Web

Изменить существующие стили фотогалереи Web можно путем редактирования соответствующих HTML-файлов шаблонов. Чтобы галерея была создана правильно, при изменении стиля необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

- Папка стиля должна содержать следующие файлы: Caption.htm, IndexPage.htm, SubPage.htm, Thumbnail.htm и FrameSet.htm.
- Можно переименовать папку стиля, но не HTML-файлы шаблона в ней.
- Можно использовать пустой файл Caption.htm, а HTML-код и маркеры, определяющие расположение надписей, поместить в файл Thumbnail.htm.
- Маркеры в файле шаблона можно заменить соответствующим текстом или HTML-кодом, при этом параметры будут устанавливаться через файл шаблона, а не с помощью диалогового окна "Фотогалерея Web". Например, файл шаблона может содержать элемент BODY, в котором значением атрибута фонового цвета является маркер:

```
bgcolor=%BGCOLOR%.
```

Чтобы установить красный фоновый цвет страницы, маркер %BGCOLOR% необходимо заменить значением "FF0000".

- В файлы шаблонов можно добавить HTML-код и маркеры. Имена маркеров должны содержать только прописные буквы, а также начинаться и заканчиваться символом процента (%).

Настройка или создание стиля фотогалереи Web

1 Перейдите в папку, в которой хранятся стили фотогалереи Web.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы изменить стиль, создайте копию папки стиля в той же папке, где расположены существующие папки стилей.
- Чтобы создать новый стиль, создайте новую папку для нового стиля в той же папке, где расположены существующие папки стилей.

Имя нового или измененного стиля (в соответствии с названием папки) отображается в меню "Стили" диалогового окна "Фотогалерея Web".

3 С помощью HTML-редактора выполните одно из следующих действий.

- Измените HTML-файл шаблона.
- Создайте необходимые HTML-файлы шаблона и сохраните их в папке стиля.

При создании файлов шаблонов необходимо следовать рекомендациям раздела "О настройке стилей фотогалереи Web" на странице 560.

Важная информация: При изменении или создании шаблона для стиля галереи необходимо поместить каждый из следующих маркеров в отдельной строке HTML-файла: %CURRENTINDEX%, %NEXTIMAGE%, %NEXTINDEX%, %PAGE%, %PREVIMAGE% и %PREVINDEXX%. При создании отдельных страниц галереи строки шаблона, содержащие маркеры, не применяемые к этим страницам, пропускаются. Например, при создании первой страницы галереи пропускаются все строки шаблона, содержащие маркер %PREVIMAGE%, определяющий ссылку на предыдущую страницу галереи. Размещение маркера %PREVIMAGE% в отдельной строке позволяет гарантировать, что не будут пропущены другие маркеры шаблона.

Маркеры стилей фотогалереи Web

Маркеры используются в HTML-файлах шаблонов, чтобы определить стиль фотогалереи Web по умолчанию. Эти маркеры используются для создания галереи на основе пользовательских настроек в диалоговом окне "Фотогалерея Web".

При настройке или создании стиля фотогалереи можно добавлять любой маркер в любой HTML-файл шаблона, за исключением маркеров %THUMBNAIIS% и %THUMBNAIISROWS%, которые могут находиться только в файле IndexPage.htm. При добавлении маркера следует помнить, что для правильной работы маркера в файл также необходимо добавить HTML-код.

В HTML-файлах шаблонов можно использовать следующие маркеры.

%ALINK% Определяет цвет активных ссылок.

%ALT% Определяет имя файла изображения.

%ANCHOR% Позволяет возвратиться к миниатюре изображения, а не к началу страницы. Это происходит при нажатии кнопки "Домой".

%BANNERCOLOR% Определяет цвет баннера.

%BANNERFONT% Определяет шрифт текста баннера.

%BANNERFONTSIZE% Определяет размер шрифта текста баннера.

%BGCOLOR% Определяет фоновый цвет.

%CAPTIONFONT% Определяет шрифт надписей, появляющихся под каждой миниатюрой на домашней странице.

%CAPTIONFONTSIZE% Определяет размер шрифта надписей.

%CHARSET% Определяет кодировку каждой страницы.

%CONTENT_GENERATOR% Расширяет до "Adobe Photoshop CS3 Web Photo Gallery."

%CURRENTINDEX% Определяет ссылку на текущую домашнюю страницу.

%CURRENTINDEXANCHOR% Находится в файле SubPage.htm и указывает на первую индексную страницу.

%DATE% Определяет дату, отображающуюся на баннере.

%FILEINFO% Определяет сведения о файле изображения для надписи.

%FILENAME% Определяет имя файла изображения. Этот маркер следует использовать для метаданных, появляющихся как HTML-текст.

%FILENAME_URL% Определяет URL-адрес файла изображения. Этот маркер можно использовать только для файлов изображений с URL-адресом.

%FIRSTPAGE% Определяет ссылку на первую страницу галереи, которая отображается в правом кадре набора кадров.

%FRAMEINDEX% Определяет ссылку на домашнюю страницу, которая отображается в левом кадре набора кадров.

%HEADER% Задаёт название галереи.

%IMAGEBORDER% Задаёт размер границы полноразмерных изображений на странице галереи.

%IMAGE_HEIGHT% Устанавливает флажок "Добавить атрибуты ширины и высоты изображений". Это позволяет загрузить атрибуты и таким образом сократить время загрузки.

%IMAGE_HEIGHT_NUMBER% Данный маркер заменяется числовым значением ширины изображения.

%IMAGEPAGE% Определяет ссылку на страницу галереи.

%IMAGE_SIZE% Если установлен флажок "Изменение размеров изображений", этот маркер содержит размер изображения в пикселах, используемые в панели "Большие изображения". Если этот флажок не установлен, маркер содержит пустую строку. Это помогает использовать JavaScript-код в шаблонах, так как он позволяет отображать максимальные значения высоты и ширины для всех изображений созданного сайта.

%IMAGESRC% Задаёт URL-адрес полноразмерных изображений на странице галереи.

%IMAGE_WIDTH% Устанавливает флажок "Добавить атрибуты ширины и высоты изображений". Это позволяет загрузить атрибуты и таким образом сократить время загрузки.

%IMAGE_WIDTH_NUMBER% Данный маркер заменяется числовым значением ширины изображения.

%LINK% Определяет цвет ссылок.

%NEXTIMAGE% Определяет ссылку на следующую страницу галереи.

%NEXTIMAGE_CIRCULAR% Определяет ссылку из одного большого изображения на следующее большое изображение.

%NEXTINDEX% Определяет ссылку на следующую домашнюю страницу.

%NUMERICLINKS% Вставляет на подстраницы пронумерованные ссылки на все большие изображения.

%PAGE% Указывает положение текущей страницы (например, страница 1 из 3).

%PHOTOGRAPHER% Определяет имя фотографа или название организации, владеющей правами на фотографии галереи.

%PREVIMAGE% Определяет ссылку на предыдущую страницу галереи.

%PREVINDEX% Определяет ссылку на предыдущую домашнюю страницу.

%SUBPAGEHEADER% Задаёт название галереи.

%SUBPAGETITLE% Задаёт название галереи.

%TEXT% Определяет цвет текста.

%THUMBORDER% Задаёт размер границ миниатюр.

%THUMBNAIL_HEIGHT% Устанавливает флажок "Добавить атрибуты ширины и высоты изображений". Это позволяет загрузить атрибуты и таким образом сократить время загрузки.

%THUMBNAIL_HEIGHT_NUMBER% Данный маркер заменяется числовым значением высоты миниатюры.

%THUMBNAILS% Данный маркер заменяется миниатюрами с помощью файла Thumbnail.htm для стилей фрейма. Данный маркер должен быть помещен в отдельную неразделяемую строку HTML-файла.

%THUMBNAIL_SIZE% Содержит размер миниатюры в пикселах из панели "Миниатюры". Это помогает использовать JavaScript-код в шаблонах, так как он позволяет отображать максимальные значения высоты и ширины для всех миниатюр созданного сайта.

%THUMBNAILSRC% Определяет ссылку на миниатюру.

%THUMBNAILSROWS% Данный маркер заменяется рядом миниатюр с помощью файла Thumbnail.htm для стилей без фреймов. Данный маркер должен быть помещен в отдельную неразделяемую строку HTML-файла.

%THUMBNAIL_WIDTH% Устанавливает флажок "Добавить атрибуты ширины и высоты изображений". Это позволяет загрузить атрибуты и таким образом сократить время загрузки.

%THUMBNAIL_WIDTH_NUMBER% Данный маркер заменяется числовым значением ширины миниатюры.

%TITLE% Задает название галереи.

%VLINK% Определяет цвет посещенных ссылок.

Оптимизация изображений

Сведения об оптимизации

При подготовке изображений для публикации в Интернете или в качестве других электронных материалов часто приходится искать компромисс между качеством и размером файла изображения.

Сохранить для Интернета и устройств

Для предварительного просмотра оптимизированных изображений в различных форматах и с различными атрибутами можно использовать возможности оптимизации диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств". Можно просматривать одновременно несколько вариантов изображения и изменять их параметры оптимизации, чтобы выбрать наилучшее сочетание параметров в зависимости от требований. Кроме того, можно задать параметры прозрачности и обработки краев, настроить смещение цветов, изменить размер изображения (в пикселах или процентах от исходного размера).

При сохранении оптимизированного файла при помощи команды "Сохранить для Интернета и устройств" можно создать HTML-файл для изображения. Этот файл будет содержать всю информацию, необходимую для отображения изображения в web-браузере.


Команды Photoshop "Сохранить как" и "Графический процессор"

В Photoshop для сохранения изображений в формате GIF, JPEG или PNG используется команда "Сохранить как". В зависимости от формата файла можно задать качество изображения, настроить прозрачность фона или обработку краев, отображение цветов и способ загрузки. Однако любые добавленные в файл web-функции (например, фрагменты, ссылки и анимация) не сохраняются.

Сохранить папку с изображениями в формате JPEG можно с помощью "Графического процессора" в Photoshop. С помощью "Графического процессора" можно изменять размер и преобразовывать цветовой профиль изображений в web-стандарт sRGB.

Описание функции "Сохранить для Интернета и устройств"

В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" ("Файл" > "Сохранить для Интернета и устройств") можно выбрать параметры оптимизации и предварительного просмотра для оптимизированных графических объектов.



Диалоговое окно "Сохранить для Интернета и устройств"

А. Параметры отображения Б. Палитра инструментов В. Всплывающее меню "Просмотр" Г. Всплывающее меню "Оптимизация" Д. Всплывающее меню "Таблица цветов" Е. Элементы управления анимацией Ж. Текстовое поле "Масштаб" З. Исходное изображение И. Оптимизированное изображение К. Меню "Просмотр в браузере"


Просмотр изображений в диалоговом окне

❖ Чтобы выбрать вариант отображения, щелкните вкладку над областью изображения.

Оригинал	Отображение изображения без оптимизации.
Оптимизированный	Отображение изображения, к которому применены текущие параметры оптимизации.
2	Одновременное отображение двух вариантов изображения.
4	Одновременное отображение четырех вариантов изображения.

Навигация в диалоговом окне

Если в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" графический объект отображается не полностью, то с помощью инструмента "Рука" можно переместить нужную его часть в область просмотра. Для увеличения или уменьшения масштаба изображения используется инструмент "Масштаб".

- Чтобы переместить изображение, выберите инструмент "Рука" (или удерживайте клавишу "Пробел") и перетащите курсор в области просмотра.
- Чтобы увеличить масштаб, выберите инструмент "Масштаб"  и щелкните в области просмотра. Чтобы уменьшить масштаб, щелкните в области просмотра, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).

Кроме того, можно задать процент масштабирования или выбрать нужное значение в нижней области диалогового окна.

Просмотр информации об оптимизированном изображении и времени загрузки

В области комментариев под каждым изображением в окне "Сохранить для Интернета и устройств" приведена информация об оптимизации. В комментариях к исходному изображению указаны имя и размер файла. В комментариях к оптимизированному изображению указаны текущие параметры оптимизации, размер оптимизированного файла и предполагаемое время загрузки при выбранной скорости модема. Скорость модема можно указать в раскрывающемся меню "Просмотр".

Просмотр полутонов в браузере

Если изображение содержит больше цветов, чем поддерживает монитор, то браузер выполнит *псевдополутона*, или приравнивание, то есть путем наложения приблизит цвета к тем, которые поддерживаются монитором.

- ❖ Для отображения или скрытия окна псевдополутонов в браузере выберите параметр "Псевдополутона в браузере" в раскрывающемся меню "Просмотр". Значок выбора показывает, что псевдополутона в браузере включены. Включение параметра "Псевдополутона в браузере" не влияет на окончательный вывод изображения.

Просмотр гаммы изображения с различными значениями


Значение гаммы монитора компьютера влияет на отображение светлых и темных тонов в браузере. В Windows используется значение гаммы 2.2, поэтому изображения в этих операционных системах выглядят темнее, чем в Mac OS, где значение гаммы равно 1.8. В Photoshop можно просмотреть внешний вид изображений в системах с различными значениями гаммы и компенсировать разницу путем коррекции гаммы. Включение параметра просмотра не влияет на окончательный вывод изображения.

- ❖ В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" в меню "Просмотр" выберите один из приведенных ниже параметров


Некомпенсированный цвет	Гамма изображения не изменяется. Значение "Некомпенсированный цвет" задано по умолчанию.
Стандартный цвет Windows	Значение гаммы соответствует значению по умолчанию в Windows.
Стандартный цвет Macintosh	Значение гаммы соответствует значению по умолчанию в Macintosh.
Использовать цветовой профиль документа	Задаёт значение гаммы в соответствии с цветовым профилем прикрепленного документа, использующего систему управления цветом.

Оптимизация изображения для Интернета


- 1 Выберите "Файл" > "Сохранить для Интернета и устройств".
- 2 Чтобы выбрать вариант отображения, щелкните вкладку в верхней части диалогового окна: "Оптимизированный", "2" или "4". В режиме отображения "4" щелкните изображение, которое нужно оптимизировать.
- 3 (Необязательно) Если изображение содержит несколько фрагментов, выберите для оптимизации нужные.
- 4 В меню "Стиль" выберите predeterminedные настройки оптимизации или укажите собственные. Доступность параметров зависит от выбранного формата файла.

 При работе в режиме "4" для автоматического создания изображений более низкого качества после изменения настроек оптимизации укажите пункт "Повторно формировать изображения" в меню "Оптимизация".

- 5 Подберите такие настройки оптимизации, чтобы добиться нужного баланса качества изображения и размера файла. Если изображение содержит несколько фрагментов, убедитесь, что все они оптимизированы.

 Чтобы вернуть оптимизированный предварительный просмотр изображения в исходное состояние, выберите изображение, затем в раскрывающемся меню "Стиль" выберите пункт "Оригинал".

- 6 При оптимизации изображения со встроенным цветовым профилем, отличным от sRGB, перед сохранением этого изображения для Интернета следует преобразовать его цвета в sRGB. Убедитесь, что в меню "Оптимизация" установлен флажок "Преобразовывать в sRGB".
- 7 Нажмите кнопку "Сохранить".
- 8 В диалоговом окне "Сохранить оптимизированный как..." выполните приведенные ниже действия, затем нажмите кнопку "Сохранить".
 - Введите имя файла и выберите расположение для конечных файлов.
 - В меню "Формат" укажите формат сохраняемых файлов: HTML-файлы и файлы изображения, только файлы изображения или только HTML-файлы.
 - (Необязательно) Установите настройки вывода для HTML-файлов и файлов изображений.
 - Если изображение содержит несколько фрагментов, выберите в меню "Фрагменты" параметры для сохранения фрагментов. "Все фрагменты" или "Выделенные фрагменты".

 Чтобы сбросить настройки оптимизации в последнее сохраненное состояние, нажмите клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), затем нажмите кнопку "Восстановить". Для использования этих же настроек при следующем открытии диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств", нажмите клавишу "Alt"/"Option", затем нажмите кнопку "Запомнить".

Видеоролик о сохранении файлов для Интернета в Illustrator см. по ссылке www.adobe.com/go/vid0063_ru.

См. также

“Параметры оптимизации web-графики” на странице 570

“Просмотр оптимизированных изображений в web-браузере” на странице 569

“Настройка параметров вывода” на странице 581

Сохранение или удаление стилей оптимизации

Настройки оптимизации можно сохранить как именованный набор и применять их к другим изображениям. Сохраняемые настройки отображаются в раскрывающемся меню "Стиль" вместе с предопределенными именованными настройками. При изменении именованного набора или предопределенного набора в меню "Стиль" отображается значение "Без имени".

1 Установите необходимые параметры оптимизации и выберите в меню "Оптимизация" пункт "Сохранить настройки".

2 Укажите имена для настроек и сохраните их в соответствующую папку:

• **Photoshop** (Windows XP) Document and Settings\[имя_пользователя]\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Optimized Settings

(Windows Vista) Users\[имя_пользователя]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Optimized Settings

(Mac OS) User/[имя_пользователя]/Library/Preferences/Adobe Photoshop CS3 Settings/Optimized Settings

• **Illustrator** (Windows XP) Document and Settings\[имя_пользователя]\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Optimized Settings

(Windows Vista) Users\[имя_пользователя]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator CS3 Settings\Save for Web Settings\Optimize


(Mac OS) User/[имя_пользователя]/Library/ApplicationSupport/Adobe/Adobe Illustrator CS3/Save for Web Settings/Optimize

Примечание. При сохранении настроек в другой папке они не будут отображаться в раскрывающемся меню "Стиль".


3 Чтобы удалить стиль, выберите его в меню "Стиль", затем в меню "Оптимизировать" выберите пункт "Удалить настройки".

Работа с фрагментами в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств"



Если изображение содержит несколько фрагментов, необходимо указать для оптимизации нужные фрагменты. Настройки оптимизации можно применить к дополнительным фрагментам путем их связывания. Для связанных фрагментов в формате GIF и PNG-8 используется одна и та же палитра цветов и метод псевдополутонов, что позволяет избежать возникновения швов между фрагментами.

• Чтобы показать или скрыть фрагменты, нажмите кнопку "Переключить отображение фрагментов" .

• (Только в Photoshop) Чтобы показать или скрыть автофрагменты, выберите в раскрывающемся меню "Просмотр" пункт "Скрыть автофрагменты".

• Чтобы выбрать фрагменты в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств", выберите инструмент "Выделение фрагмента"  и щелкните нужный фрагмент. Для выделения нескольких фрагментов щелкните или перетащите указатель, удерживая клавишу "Shift".

Примечание. Невыделенные фрагменты в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" отображаются как недоступные для выбора. Это действие не влияет на цвет конечного изображения.

- Для просмотра параметров фрагмента в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" выберите инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните нужный фрагмент.
- Чтобы связать фрагменты, выберите, как минимум, два фрагмента, затем выберите в раскрывающемся меню "Оптимизация"  (справа от меню "Стиль") пункт "Связать фрагменты". На связанных фрагментах отображается значок связи .
- Чтобы отменить связь фрагментов, выберите фрагмент, затем в раскрывающемся меню "Оптимизация" выберите пункт "Отменить связь фрагментов".
- Чтобы отменить все связи фрагментов в изображении, в раскрывающемся меню "Оптимизация" выберите пункт "Отменить все связи фрагментов".

Сжатие web-графики до заданного размера файла

- 1 Выберите "Файл" > "Сохранить для Интернета и устройств".
- 2 Чтобы выбрать вариант отображения, щелкните вкладку в верхней части диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств": "Оптимизированный", "2" или "4". В режиме отображения "4" выберите изображение для оптимизации.
- 3 (Необязательно) Выберите фрагменты для оптимизации и нужный формат файла.
- 4 В меню "Оптимизация" выберите пункт "Оптимизировать по размеру файла" (справа от меню "Настройки").
- 5 Введите нужный размер файла.
- 6 Выберите параметр "Начать с".

Текущие настройки.	Используется текущий формат файла.
Автовыведение формата GIF/JPEG	Автоматический выбор оптимального формата в зависимости от содержимого изображения.

- 7 Выберите параметр "Использовать", который определяет применение указанного размера файла только к текущему фрагменту, к каждому фрагменту в изображении или ко всем фрагментам. Нажмите кнопку "ОК".

Изменение размера графического объекта при оптимизации

В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" можно изменить размер изображения до заданных размеров в пикселах или процентах от исходного размера.

- 1 В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" щелкните вкладку "Размер изображения".
- 2 Задайте любой из следующих параметров.

Сохранить пропорции	Сохраняются текущие пропорции ширины и высоты.
Качество	(Только в Photoshop) Задаёт метод интерполяции. Метод "Бикубическая, четче" в основном даёт лучшие результаты при уменьшении размера изображения.
Сглаживание	(Только в Illustrator) Зубчатые границы на изображении удаляются с помощью сглаживания.

Обрезать по рабочей области	(Только для Illustrator) Ограничивает размер изображения по размеру рабочей области. Удаляются все графические объекты, выступающие за пределы рабочей области. <i>Примечание. К форматам SWF и SVG применяются все параметры палитры "Размер изображения", за исключением параметра "Обрезать по рабочей области".</i>
-----------------------------	--


- 3 Введите новые размеры в пикселах или укажите процент от исходного изображения и нажмите кнопку "Применить".

Создание CSS-слоев для веб-графики

С помощью слоев в графических объектах Illustrator можно создавать CSS-слои в конечном HTML-файле. CSS-слой - это элемент с абсолютным положением, который может накладываться на другие элементы web-страницы. Экспорт CSS-слоев удобен, если на web-странице планируется создание динамических эффектов.

В палитре "Слои" диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств" можно определить, какие из верхних слоев в изображении будут экспортированы в качестве CSS-слоев, а также будут ли эти слои видимыми или скрытыми.

- 1 В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" щелкните вкладку "Слои".
- 2 Выберите "Экспортировать как CSS-слой".
- 3 Выберите слой в раскрывающемся меню "Слой" и настройте необходимым образом следующие параметры.

Видимый	В конечном HTML-файле создается видимый CSS-слой.
Скрытый	В конечном HTML-файле создается скрытый CSS-слой.  <i>CSS-слои аналогичны слоям GoLive. С помощью Adobe GoLive можно анимировать CSS-слои и создавать интерактивные эффекты с помощью операций JavaScript.</i>

См. также

"Описание функции "Сохранить для Интернета и устройств"" на странице 563

"Оптимизация изображения для Интернета" на странице 565


Варьирование оптимизации на основе маски

Параметры оптимизации изображения можно варьировать (взвешенная оптимизация) с помощью масок, что позволяет получать высококачественные результаты в отдельных важных областях изображения без существенного увеличения размера файла. Для настройки взвешенной оптимизации доступны следующие параметры.

- Качество изображений формата JPEG.
- Псевдополтона изображений формата GIF, PNG-8 и WBMP.
- Потери качества в изображениях формата GIF.
- Таблица цветов, сформированная для формата GIF и PNG-8 с избранными цветами в определенных областях изображения.

Для применения взвешенной оптимизации сначала создается маска альфа-канала или используется автоматическое создание маски для текстовых слоев и слоев-фигур.

Светлые области маски (включающие текст или фигуры на слоях-фигурах) обозначают области изображения, в которых качество будет самым высоким. Темные области являются наименее важными в изображении, и в этих областях качество формата JPEG будет ниже, а в формате GIF степень псевдополутонов и потери будут выше. Уровень оптимизации в серых областях маски изменяется в зависимости от уровня серого. В таблицах цветов светлые области маски определяют важные области изображения: следовательно, в этих областях сохраняется больше цветов.

1 В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" нажмите кнопку "Маска"  рядом с параметром. Например, "Качество для изображений формата JPEG" или "Потери качества в изображениях формата GIF".

2 В отобразившемся диалоговом окне выберите маску, которую следует применить. Все текстовые слои изображения, все слои-фигуры изображения или альфа-канал. Можно выбрать несколько масок.

В правом нижнем углу диалогового окна отображается миниатюра маски.

3 Качество, степень потерь или псевдополутонов можно регулировать с помощью ползунков либо путем ввода минимальных и максимальных значений параметров в текстовых полях.

Белый ползунок управляет светлыми областями маски, черный - темными. Серые области маски затрагиваются частично, поэтому переход между областями менее резок.

Примечание. В настройке "Потери" более высокое число фактически означает большую степень сжатия с меньшим качеством (как в большинстве других настроек).

Просмотр оптимизированных изображений в web-браузере

Оптимизированное изображение можно просмотреть в любом установленном web-браузере через диалоговое окно "Сохранить для Интернета и устройств" ("Файл" > "Сохранить для Интернета и устройств"). Просмотр в браузере позволяет вывести изображение с сопроводительной подписью, где будет указан тип файла изображения, размеры в пикселах, размер файла, спецификации сжатия и другие HTML-сведения.

- Для просмотра изображения в web-браузере по умолчанию щелкните значок браузера в нижней части диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств".
- Чтобы использовать другой браузер, выберите "Другие" в раскрывающемся меню браузеров (рядом со значком браузера).
- Чтобы добавить, изменить или удалить браузер, выберите "Изменить список" в раскрывающемся меню браузеров. В диалоговом окне "Браузеры" можно найти все установленные браузеры и задать браузер по умолчанию для просмотра изображений.

Сохранение файла для электронной почты

1 Откройте изображение в Photoshop и выберите "Файл" > "Сохранить для Интернета и устройств".

2 В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" щелкните вкладку "Оптимизированный".

3 В меню "Стиль" выберите "Низкое качество JPEG".

4 Щелкните вкладку "Размер изображения".

5 Убедитесь, что установлен параметр "Сохранить пропорции" и введите ширину. Для электронной почты подходит размер 400 пикселей. Если у получателя медленное подключение к Интернету, задайте меньший размер.

6 Нажмите кнопку "Сохранить". Введите имя файла и путь для сохранения файла. Убедитесь, что в меню "Формат" выбран вариант "Только изображения". Нажмите кнопку "Сохранить".

Теперь файл можно отправлять по электронной почте. В некоторых почтовых программах можно перетащить файл в тело письма. В других необходимо использовать команду "Присоединить" или "Вставить".

Параметры оптимизации web-графики


Форматы web-графики

Форматы web-графики могут быть битовыми (растровыми) или векторными. К битовым форматам относятся GIF, JPEG, PNG и WBMP, которые *зависят от разрешения*, то есть от размеров растрового изображения. С различными разрешениями монитора возможно изменение качества. К векторным форматам относятся SVG и SWF, которые *не зависят от разрешения* и поддерживают масштабирование без каких-либо потерь для качества изображения. Векторные форматы могут также содержать растровые данные. Экспорт в форматы SVG и SWF поддерживается только в приложении Adobe Illustrator через диалоговое окно "Сохранить для Интернета и устройств".

Параметры оптимизации JPEG

Формат JPEG является стандартом сжатия нерастрированных изображений, например фотографий. Оптимизация изображения в формате JPEG основана на сжатии *с потерями* с выборочным удалением данных.

Примечание. Поскольку при сохранении файла в формате JPEG данные теряются, рекомендуется сохранять исходный файл первоначальном формате (например Photoshop .PSD), если в будущем планируется редактировать его или создавать дополнительные JPEG-версии.



Настройки оптимизации для формата JPEG

A. Меню "Формат файла" B. Меню "Качество сжатия" B. Меню "Оптимизировать"

Качество Определяет уровень сжатия. Чем выше значение "Качество", тем большая детализация сохраняется при обработке алгоритмом сжатия. Однако чем выше значение "Качество", тем больше размер файла по сравнению с небольшими значениями параметра "Качество". Чтобы определить наилучшее соотношение качества и размера файла, рекомендуется просмотреть оптимизированное изображение с различными настройками качества.

Оптимизированный Создается расширенный JPEG с незначительно меньшим размером файла.

Формат "Оптимизированный JPEG" рекомендуется для максимального сжатия. Однако некоторые браузеры старых версий могут не поддерживать эту функцию.

Прогрессивный Изображение в web-браузере отображается прогрессивно. Изображение отображается как последовательность перекрытия, что позволяет видеть изображение низкого разрешения до полной загрузки. Для параметра "Прогрессивно" необходимо использование формата "Оптимизированный JPEG".

Примечание. Для просмотра формата "Прогрессивный JPEG" требуется больший объем оперативной памяти для просмотра, и некоторые браузеры не поддерживают этот формат.

Размытие Задаёт степень размытия изображения. При выборе этого параметра создается эффект, аналогичный фильтру "Размытие по Гауссу", и обеспечивается дополнительное сжатие, что уменьшает размер файла. Рекомендуется значение от 0,1 до 0,5.

ИСС-профиль Сохраняет ИСС-профиль изображения в файле. Некоторые браузеры используют ИСС-профили для цветокоррекции. Этот параметр доступен только после сохранения изображения с ИСС-профилем, он не рекомендуется для несохраненных изображений.

Подложка Задается цвет заливки для пикселей, которые на исходном изображении были прозрачными. Чтобы выбрать цвет в палитре цветов, щелкните "Образец цвета подложки" или укажите параметр в меню "Подложка": "Пипетка" (для использования цвета в поле образцов пипетки), "Основной цвет", "Цвет фона", "Белый", "Черный" или "Другой" (для использования палитры цветов).

Полностью прозрачные пиксели исходного изображения заполняются выделенным цветом. Частично прозрачные пиксели исходного изображения смешиваются с выбранным цветом.

См. также


"Оптимизация изображения для Интернета" на странице 565

Параметры оптимизации для форматов GIF и PNG-8

Формат GIF является стандартом сжатия для изображений с цветами смесевых красок и четкой детализацией, например, для штриховых рисунков, логотипов или иллюстраций с текстом. Аналогично GIF, формат PNG-8 эффективно сжимает сплошные области цвета с сохранением четкости деталей.

Файлы PNG-8 и GIF поддерживают 8-разрядную глубину цвета, то есть до 256 цветов. Процесс определения используемых цветов называется *индексированием*, поэтому изображения в форматах GIF и PNG-8 иногда называют изображениями *индексированных цветов*. Чтобы преобразовать цвета изображения в индексированные, Photoshop строит таблицу цветов изображения, где хранятся и индексируются цвета в изображении. Если в таблице цветов исходного изображения отсутствует нужный цвет, то приложение подбирает ближайший цвет из таблицы или имитирует цвет с помощью сочетания доступных цветов.

Кроме приведенных ниже параметров, можно задать количество цветов в таблице цветов изображения. См. "Настройка таблицы цветов для изображений GIF и PNG-8" на странице 575.



Настройки оптимизации для формата GIF

А. Меню "Формат файла" Б. Меню "Алгоритм редукции цвета" В. Меню "Модель псевдополуптонов" Г. Меню "Оптимизировать"

Качество (только GIF) Уменьшение размера файла путем выборочного удаления данных. Чем выше значение настройки "Потери", тем больше данных удаляется. Чаще всего рекомендуется задавать значение "Качество" в диапазоне от 5 до 10, в некоторых случаях до 50, без ухудшения качества изображения. Параметр "Качество" может уменьшить размер файла на 5 - 40%.

Примечание. Параметр "Качество" нельзя использовать одновременно с параметром "Чересстрочно", алгоритмами "Псевдополуптона с примешиванием шума" или "Псевдополуптона на узоре".


Цвета и метод редукции цвета Определяет метод создания таблицы цветов изображения и необходимое количество цветов в таблице. Доступны следующие методы редукции цвета.

- **Перцепционная** Создает пользовательскую таблицу цветов, отдавая предпочтение цветам, к которым человеческий глаз наиболее чувствителен.
- **Выборочная** Создает таблицу цветов, аналогичную таблице "Перцепционная", но предпочтение отдается областям большого размера и сохранению web-цветов. Обычно при использовании этой таблицы получаются изображения с наибольшей достоверностью цветов. Значение "Выборочная" задано по умолчанию.
- **Адаптивная** Создает таблицу путем выборки цветов из преобладающего спектра в изображении. Например, для изображения, в котором есть только зеленый и синий цвета, таблица цветов будет состоять в основном из оттенков синего и зеленого. В большинстве изображений цвета сосредоточены в определенных областях спектра.
- **(Ограниченная) Интернет** Используется стандартная таблица из 216 цветов, применяемая в Windows и Mac OS в палитрах с 8-разрядной глубиной цвета (256 цветов). При выборе этого параметра псевдополутона в браузере не применяются при отображении с 8-разрядной глубиной цвета. (Такая палитра также называется "безопасной web-палитрой".) Использование web-палитры может увеличивать размер файла, и рекомендуется только в тех случаях, когда крайне важно исключить псевдополутона в браузере.
- **Пользовательская** Применяется палитра цветов, созданная или измененная пользователем. При открытии существующего файла GIF или PNG-8 в нем будет пользовательская палитра цветов.

💡 Таблица цветов изображения настраивается с помощью палитры "Таблица цветов" в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств".

- **Черно-белый, градации серого, Mac OS, Windows** Используйте готовую палитру цветов.

Смещение цветов и метод псевдополутонов Определяет метод и степень псевдополутонов. Смещение цветов позволяет имитировать цвета, которые отсутствуют в системе цветного изображения компьютера. Более высокий процент псевдополутонов позволяет передавать больше цветов и деталей, но также приводит к увеличению размера файла. Для оптимального сжатия рекомендуется использовать наименьший процент псевдополутонов, обеспечивающий необходимую детализацию цвета. К изображениям, состоящим преимущественно из сплошных тонов, псевдополутона можно не применять. В изображениях с непрерывными оттенками (особенно градиентами) псевдополутона могут быть нужны для того, чтобы избежать полошения цветов.



GIF-изображения с 0% псевдополутонов (слева) и 100% псевдополутонов (справа)

Доступны следующие методы псевдополутонов.

- **Диффузия** Применяется случайный узор, менее заметный, чем в режиме "Псевдополутона на узоре". Эффекты псевдополутонов распространяются на смежные пиксели.
- **Узор** Для имитации цветов, отсутствующих в таблице цветов, применяется квадратный узор наподобие полутонного.
- **Шум** Применяется случайный узор, подобный узору в режиме "Псевдополутона с диффузией", но без распространения на смежные пиксели. В режиме псевдополутонов с примешиванием шума швы не возникают.

Прозрачность и Подложка Определяет способ оптимизации прозрачных пикселей в изображении.

- Чтобы сделать полностью прозрачные пиксели прозрачными и смешать частично прозрачные пиксели с цветом, выберите "Прозрачность" и укажите цвет подложки.
- Чтобы заполнить полностью прозрачные пиксели цветом и наложить частично прозрачные пиксели на этот же цвет, выберите цвет подложки и отмените выбор параметра "Прозрачность".
- Для выбора цвета подложки щелкните стрелку рядом с образцом цвета "Подложка" и выберите нужный цвет в палитре цветов. Второй способ: выберите параметр в меню "Подложка": "Пипетка" (для использования цвета в поле образцов пипетки), "Основной цвет", "Цвет фона", "Белый", "Черный" или "Другой" (для использования палитры цветов).



А



Б



В




Г

Примеры прозрачности и обработки краев

А. Исходное изображение Б. Выделена прозрачность с цветом подложки В. Выделена прозрачность без подложки Г. Отменено выделение прозрачности с цветом подложки

Прозрачность псевдополуптонов При выборе параметра "Прозрачность" можно указать метод псевдополуптонов частично прозрачных пикселей.

- При выборе параметра "Без прозрачности псевдополуптонов" полуптона к частично прозрачным пикселям в изображении не применяются.
- В режиме "Псевдополуптона с диффузией прозрачности" используется случайный узор, менее заметный, чем в режиме "Псевдополуптона на узоре". Эффекты псевдополуптонов распространяются на смежные пиксели. При выборе этого алгоритма необходимо указать процент псевдополуптонов, управляющий степенью псевдополуптонов, который применяется к изображению.
- В режиме "Псевдополуптона на прозрачном узоре" применяется квадратный узор наподобие полуптонового для частично прозрачных пикселей.
- В режиме "Псевдополуптона с примешиванием шума на прозрачности" применяется случайный узор, подобный узору в режиме "Псевдополуптона с диффузией", но без распространения на примыкающие пиксели. При использовании алгоритма "Шум" швы не возникают.



Пример псевдополуптонов "Псевдополуптона на прозрачном узоре" (слева) и его применение к фону web-страницы (справа)

Чересстрочно До полной загрузки файла изображение в браузере отображается в низком разрешении. Чересстрочное отображение позволяет уменьшить субъективное время загрузки и показать пользователям, что изображение загружается. Однако чересстрочное отображение также увеличивает размер файла.

Web-цвета Определяется уровень изменения цветов на ближайшие эквивалентные цвета палитры Web (с отменой псевдополуптонов в браузере). Чем выше значение, тем больше изменяется цветов.

См. также

"Оптимизация изображения для Интернета" на странице 565

Оптимизация прозрачности в изображениях GIF и PNG

Прозрачность позволяет создавать прямоугольные изображения для Интернета. *Прозрачность фона* сохраняет в изображении прозрачные пиксели. Это позволяет видеть фон web-страницы через прозрачные области изображения. *Подложка фона* имитирует прозрачность путем заполнения или слияния прозрачных пикселей с цветом подложки, который может совпадать с фоновым цветом web-страницы. Подложка фона выглядит лучше всего при сплошном фоне web-страницы, если известен его цвет.

Настроить оптимизацию прозрачных пикселей в изображениях GIF и PNG можно с помощью параметров "Прозрачность и подложка" в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств".

- (GIF и PNG-8) Чтобы сделать полностью прозрачные пиксели прозрачными и наложить частично прозрачные пиксели на цвет, выберите "Прозрачность" и укажите цвет подложки.
- Чтобы заполнить полностью прозрачные пиксели цветом и наложить частично прозрачные пиксели на этот же цвет, выберите цвет подложки и отмените выбор параметра "Прозрачность".
- (GIF и PNG-8) Чтобы сделать все пиксели с прозрачностью более 50% полностью прозрачными, а все пиксели с прозрачностью 50% и менее полностью непрозрачными, выберите "Прозрачность" и укажите "Нет" в меню "Подложка".

- (PNG-24) Чтобы сохранить изображение с многоуровневой прозрачностью (до 256 уровней), выберите "Прозрачность". Параметр "Подложка" будет отключен, поскольку многоуровневая прозрачность позволяет накладывать изображение на любой фоновый цвет.

Примечание. В обозревателях, не поддерживающих прозрачность PNG-24, прозрачные пиксели могут отображаться на фоновом цвете по умолчанию, например серым.

Для выбора цвета подложки щелкните стрелку рядом с образцом цвета "Подложка" и выберите нужный цвет в палитре цветов. Второй способ: выберите параметр в меню "Подложка": "Пипетка" (для использования цвета в поле образцов пипетки), "Основной цвет", "Цвет фона", "Белый", "Черный" или "Другой" (для использования палитры цветов).

Просмотр таблицы цветов для оптимизированного фрагмента

Таблица цветов для фрагмента отображается на панели "Таблица цветов" диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств".

- ❖ Выберите фрагмент, оптимизированный в формате GIF или PNG-8. Таблица цветов для выбранного фрагмента отобразится на панели "Таблица цветов" диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств".

Если изображение содержит несколько фрагментов, то цвета в таблице цветов могут изменяться в различных фрагментах (чтобы избежать этого эффекта, свяжите слои между собой). При выборе нескольких фрагментов с различными таблицами цветов таблица цветов становится пустой, и в полосе состояния выводится сообщение "Смешанная".

Настройка таблицы цветов для изображений GIF и PNG-8

Цвета в оптимизированных изображениях GIF и PNG-8 настраиваются с помощью таблицы цветов в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств". Сокращение количества цветов часто позволяет сохранить качество изображения при одновременном уменьшении размера файла изображения.

Цвета в таблице цветов можно добавлять или удалять, заменять выбранные цвета на Web-цвета, а также блокировать выделенные цвета, чтобы предотвратить их удаление из палитры.


Сортировка таблицы цветов


Выберите порядок сортировки в меню палитры "Таблица цветов".

- При выборе параметра "Без сортировки" восстанавливается исходный порядок.
- Команда "Сортировать по тону" сортирует цвета по положению на стандартном цветовом круге (в градусах от 0 до 360). Нейтральным цветам присваивается тон 0 и они помечаются красным.
- Команда "Сортировать по светимости" сортирует цвета по степени яркости.
- Команда "Сортировать по частоте использования" сортирует цвета по частоте их использования в изображении.

Добавление нового цвета в таблицу цветов

В таблицу цветов можно добавить цвета, которые отсутствовали при ее создании. При добавлении цвета в динамическую таблицу на него заменяется ближайший цвет в палитре. При добавлении цвета в фиксированную или пользовательскую таблицу в палитру добавляется дополнительный цвет.

- 1 Если в таблице цветов выделены какие-либо цвета, выберите в палитре "Таблица цветов" пункт "Снять выделение", чтобы отменить их выбор.
- 2 Выберите цвет. Для этого выполните одно из следующих действий.
 - В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" щелкните значок "Цвет пипетки" и выберите цвет из палитры.
 - В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" выберите инструмент "Пипетка" и щелкните изображение.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Создать цвет"  в таблице цветов.
 - Выберите команду "Создать цвет" в меню палитры "Таблица цветов".

-  Чтобы переключить таблицу цветов на палитру "Пользовательская", удерживайте при добавлении нового цвета клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).

Новый цвет отобразится в таблице цветов со значком в виде небольшого белого квадрата в правом нижнем углу. Такой значок показывает, что цвет заблокирован. В динамической таблице цветов исходный цвет отображается в левом верхнем углу, а новый цвет - в правом нижнем углу.

Цвета выделения в таблице цветов

В таблице цветов вокруг выделенного цвета появляется белая рамка.

- Для выбора цвета щелкните его в "Таблице цветов".
- Чтобы выбрать в таблице цветов несколько цветов, удерживайте клавишу "Shift". Будут выбраны все строки между первым и вторым выделенными цветами. Чтобы выбрать несмежную группу цветов, нажмите клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS) и щелкните нужные цвета. Кроме того, в меню палитры "Таблица цветов" доступны команды для выбора цветов.
- Чтобы выбрать цвет в при просмотре изображения, щелкните его инструментом "Пипетка" в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств". Чтобы выбрать несколько цветов, удерживайте клавишу "Shift".
- Чтобы отменить выделение всех цветов, выберите в меню палитры "Таблица цветов" пункт "Отменить выделение всех цветов".

Замена цвета

Выделенный цвет в таблице цветов можно изменить на любое другое RGB-значение цвета. При повторном выводе оптимизированного изображения выделенный цвет будет заменен на новый цвет в тех областях изображения, где он присутствует.




- 1 Для отображения палитры цветов по умолчанию дважды щелкните цвет в таблице цветов.
- 2 Выберите цвет.

Исходный цвет отображается в левом верхнем углу образца цвета, а новый - в правом нижнем углу. Небольшой квадрат в правом нижнем углу образца цвета показывает, что цвет заблокирован. При замене на Web-цвет в центре образца появляется небольшой белый ромб.

- 3 Чтобы отменить замену цвета, выполните одно из следующих действий.
 - Дважды щелкните образец замененного цвета. Исходный цвет выделится в палитре цветов. Чтобы восстановить цвет, нажмите кнопку "ОК".
 - Чтобы отменить выделение всех замененных цветов (включая замененные web-цвета), выберите в меню палитры "Таблица цветов" пункт "Отменить замену всех цветов".

Замена цветов на ближайшие эквивалентные цвета палитры Web


Чтобы в браузере не выполнялись псевдополутона, можно заменить цвета в ближайшие эквивалентные цвета в палитре Web. Это позволяет предотвратить псевдополутона в браузерах операционных систем Windows или Macintosh, в которых доступно только 256 цветов.


- 1 Выберите один или несколько цветов в оптимизированном изображении или в таблице цветов.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Изменение для Интернета"  в палитре "Таблица цветов".
 - В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Заменить/Отменить замену выделенных цветов на цвета палитры Web". Исходный цвет отобразится в левом верхнем углу образца, а новый цвет - в правом нижнем углу. Небольшой белый ромб  в центре образца показывает, что цвет является web-цветом. Небольшой квадрат в правом нижнем углу образца показывает, что цвет заблокирован.
- 3 Чтобы задать допуск для замены, введите значение параметра "Web-цвета". Чем выше значение, тем больше изменяется цветов.
- 4 Чтобы вернуть цвета, замененные на web-цвета, выполните одно из следующих действий.
 - Выделите в таблице цветов цвет, замененный на web-цвет, и нажмите кнопку "Изменение для Интернета"  в палитре "Таблица цветов".


- Чтобы отменить в таблице цветов замену всех цветов на web-цвета, выберите в меню палитры "Таблица цветов" пункт "Отменить замену всех цветов".

Преобразование цветов в прозрачность

Чтобы добавить в оптимизированное изображение прозрачность, нужно преобразовать существующие цвета в прозрачность.

- 1 Выберите один или несколько цветов в оптимизированном изображении или в таблице цветов.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Преобразовать прозрачность"  в палитре "Таблица цветов".
 - В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Преобразовать/Отменить преобразование выделенных цветов в прозрачность".




На половине каждого преобразованного цвета отобразится сетка прозрачности . Небольшой квадрат в правом нижнем углу образца цвета показывает, что цвет заблокирован.

- 3 Чтобы вернуть преобразование прозрачности в исходное состояние, выполните одно из следующих действий.
 - Выберите цвет, для которого нужно отменить преобразование в прозрачность, и нажмите кнопку "Преобразовать прозрачность"  либо в меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Преобразовать/Отменить преобразование выделенных цветов в прозрачность".
 - Чтобы вернуть все преобразованные цвета в исходное состояние, выберите пункт "Отменить преобразование цветов прозрачного объекта".

Блокировка или снятие блокировки цвета

В таблице цветов можно заблокировать выделенные цвета, чтобы предотвратить удаление этих цветов из палитры при уменьшении количества цветов, а также исключить псевдополутона в приложении.


Примечание. Блокировка цветов не отменяет псевдополутона в браузере.

- 1 Выберите нужные цвета в таблице цветов.
- 2 Чтобы заблокировать цвет, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Заблокировать" .
 - В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Заблокировать/Отменить блокировку выделенных цветов".В правом нижнем углу каждого заблокированного цвета отобразится белый квадрат .
- 3 Чтобы разблокировать цвет, выполните следующие действия.
 - Нажмите кнопку "Заблокировать" .
 - В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Заблокировать/Отменить блокировку выделенных цветов".Белый квадрат исчезнет из образца цвета.

Удаление выделенных цветов

Чтобы уменьшить размер файла изображения, можно удалить выделенные цвета из таблицы цветов. При удалении цвета области оптимизированного изображения, в которых ранее присутствовал этот цвет, выводятся повторно с использованием ближайшего доступного цвета в палитре.

После удаления цвета таблица цветов автоматически превращается в "Заказную палитру". Это происходит потому, что при повторной оптимизации изображения удаленный цвет автоматически добавляется обратно в палитры "Адаптивная", "Перцепционная" и "Выборочная", а палитра "Заказная" при этом действии не изменяется.

- 1 Выберите нужные цвета в таблице цветов.
- 2 Чтобы удалить цвет, выполните одно из следующих действий.
 - Щелкните значок "Удалить" .
 - В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Удалить цвет".

Сохранение таблицы цветов

Таблицы цветов оптимизированных изображений можно сохранять для последующего использования с другими изображениями, а также для загрузки таблиц цветов, созданных в других приложениях. После загрузки новой таблицы цветов в изображение цвета оптимизированного изображения изменяются в соответствии с новой таблицей цветов.

- 1 В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Сохранить таблицу цветов".
- 2 Присвойте таблице цветов имя и выберите расположение для сохранения. По умолчанию файлу таблицы цветов присваивается расширение .act (Adobe Color Table).

Чтобы использовать таблицу цветов при выборе параметров оптимизации для изображения GIF или PNG, сохраните таблицу цветов в папке "Optimized Colors" в папке приложения Photoshop.

- 3 Нажмите кнопку "Сохранить".

Важная информация: После повторной загрузки таблицы все замененные цвета будут отображаться в виде полных образцов и будут разблокированы.

Загрузка таблицы цветов

- 1 В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Загрузить таблицу цветов".
- 2 Перейдите к файлу с таблицей цветов, которую нужно загрузить. Это может быть файл Adobe Color Table (.act), файл Adobe Color Swatch (.ace) или GIF-файл (для загрузки встроенной таблицы цветов).
- 3 Нажмите кнопку "Открыть".

Параметры оптимизации PNG-24

Формат PNG-24 подходит для сжатия нерастрированных изображений. Однако размер файлов в этом формате больше размера JPEG-файлов. Преимущество формата PNG-24 заключается в возможности сохранять в изображении до 256 уровней прозрачности.

Прозрачность и Подложка Определите способ оптимизации прозрачных пикселей в изображении. См. "Оптимизация прозрачности изображений в форматах GIF и PNG" на странице 574.

Чересстрочно До полной загрузки файла изображение в браузере отображается в низком разрешении. Чересстрочное отображение позволяет уменьшить субъективное время загрузки и показать пользователям, что изображение загружается. Однако чересстрочное отображение также увеличивает размер файла.

См. также

"Оптимизация изображения для Интернета" на странице 565

Параметры оптимизации WBMP

Формат WBMP является стандартным форматом оптимизации изображений для мобильных устройств, например сотовых телефонов. Формат WBMP поддерживает 1-битный цвет, то есть изображения WBMP содержат только черные и белые пиксели.

Параметры "Метод псевдополутонов" и "Псевдополутон" определяют метод и степень псевдополутонов. Для оптимального сжатия рекомендуется использовать наименьший процент псевдополутонов, обеспечивающий необходимую детализацию.

Доступны следующие методы псевдополутонов.

Без псевдополутонов Псевдополутона не применяются, изображение выводится с использованием только черных и белых пикселей.

Диффузия Применяется случайный узор, менее заметный, чем в режиме "Псевдополутон на узоре". Эффекты псевдополутонов распространяются на смежные пиксели. При выборе этого алгоритма необходимо указать процент псевдополутонов, управляющий степенью псевдополутонов, который применяется к изображению.

Примечание. В режиме "Псевдополутон с диффузией" по границам фрагментов могут возникать видимые швы. Связывание фрагментов распространяет узор псевдополутонов на все связанные фрагменты, что устраняет швы.

Узор Значения пикселей определяются с помощью квадратного узора наподобие полутонового.


Шум Применяется случайный узор, подобный узору в режиме "Псевдополтона с диффузией", но без распространения на смежные пиксели. При использовании алгоритма "Шум" швы не возникают.

См. также

“Оптимизация изображения для Интернета” на странице 565

Параметры оптимизации SWF (Illustrator)

Формат файла Adobe Flash (SWF) - это векторный формат, который используется для создания масштабируемых и компактных изображений для Интернета. Поскольку этот формат является векторным, качество изображения не зависит от разрешения. Формат SWF идеально подходит для создания кадров анимации, но также позволяет сохранять растровые изображения в формате SWF или смешивать растровые и векторные изображения.



Настройки оптимизации для формата SWF

А. Меню "Формат файла" Б. Меню "Проигрыватель Flash" В. Меню "Экспорт"

Стиль Определяет набор predetermined параметров для экспорта. Можно создавать новые стили с нужными параметрами и сохранять их с помощью команды "Сохранить настройки" в меню панели. (Чтобы открыть меню панели, щелкните треугольник справа от меню "Стиль".)

Версия проигрывателя Flash Определяет самую раннюю версию проигрывателя Flash, которая поддерживает экспортированный файл.

Тип экспорта Определяет тип экспорта слоев. Укажите "AI-файл в SWF-файл" для экспорта изображения в один кадр. Укажите "Слои в SWF-кадры" для экспорта изображения каждого слоя в отдельный кадр SWF для создания анимированного SWF.

Примечание. Укажите "AI-файл в SWF-файл" для сохранения обтравочных масок слоев.

Качество кривой Определяет точность кривых Безье. Чем ниже значение, тем меньше размер экспортированного файла с незначительной потерей качества кривых. При более высоком значении кривые Безье прорисовываются более точно, но размер файла увеличивается.

Частота кадров Задаёт частоту воспроизведения анимации в программе просмотра Flash. Этот вариант доступен только для команды "Слои в SWF-кадры".

Циклическое воспроизведение Позволяет закливать воспроизведение анимационного ролика в проигрывателе Flash, в отличие от разового воспроизведения. Этот вариант доступен только для команды "Слои в SWF-кадры".

Сохранять вид Расширяет обводки до заливок в форме обводок и сводит все режимы наложения и прозрачность, которые не поддерживаются в SWF.

Сохранить возможность редактирования Обводки преобразуются в SWF-обводки, и прозрачность, не поддерживаемая SWF, приближается или не учитывается.

Примечание. Формат SWF поддерживает непрозрачность только на уровне объектов.

💡 При экспорте в отдельный SWF-файл порядок размещения изображений следует сохранять с помощью команды "Экспорт", а не "Сохранить для Интернета и устройств". Экспортированные SWF-файлы позднее можно одновременно импортировать в Adobe Flash.


Сжатый Выполняется сжатие экспортированного файла.

Защита файла Устанавливается защита файла от импорта в приложения, отличные от Flash.

Текст в виде контуров Весь текст преобразуется в контуры для сохранения вида. Если планируется изменять текст в приложении Flash, не выбирайте этот параметр.

Параметры оптимизации SVG (Illustrator)

SVG - векторный формат, описывающий изображения в виде фигур, линий, текста и фильтров. Конечные файлы компактны и гарантируют высокое качество графики для Интернета, печати и даже для переносных устройств с ограниченными ресурсами.



Параметры оптимизации для формата SVG

А. Меню "Формат файла" Б. Меню "Профили SVG" В. Меню "Сокращение знакового состава шрифта" Г. Меню "Положение изображения" Д. Меню "Свойства CSS" Е. Меню "Тип шрифта" Ж. Меню "Кодировка"

Сжатый Позволяет создавать сжатые файлы SVG (SVGZ).

Профили SVG Определяет описание шаблона документа SVG XML для экспортированного файла.

- **SVG 1.0 и SVG 1.1** Применяется при создании SVG-файлов, предназначенных для просмотра на настольном компьютере. SVG 1.1 - полная версия спецификации SVG с подгруппами SVG Tiny 1.1, SVG Tiny 1.1 Plus, SVG Tiny 1.2 и SVG Basic 1.1.

- **SVG Basic 1.1** Применяется при создании SVG-файлов, предназначенных для просмотра на устройствах средней мощности, например на мобильных устройствах. Следует помнить, что не все мобильные устройства поддерживают профиль SVG Basic. В результате, выбор этого параметра не гарантирует возможность просмотра SVG-файла на всех мобильных устройствах. SVG Basic не поддерживает прямоугольную обрезку и некоторые фильтры SVG.

- **SVG Tiny 1.1 и SVG Tiny 1.1+** Используются при создании SVG-файлов, предназначенных для просмотра на небольших устройствах, например мобильных телефонах. Следует помнить, что не все мобильные телефоны поддерживают профили SVG Tiny и SVG Tiny Plus. В результате, выбор этого параметра не гарантирует возможность просмотра SVG-файла на всех устройствах.

- **SVG Tiny 1.2** Используется при создании SVG-файлов, предназначенных для просмотра на различных типах устройств, начиная от КПК и мобильных телефонов и заканчивая ноутбуками и настольными компьютерами.

SVG Tiny не поддерживает градиенты, прозрачность, обтравку, маски, символы и некоторые фильтры SVG. SVG Tiny Plus поддерживает отображение градиентов, прозрачности, но не поддерживает обтравку, маски, символы и некоторые фильтры SVG.

💡 *Дополнительные сведения о SVG-профилях см. в спецификации SVG на web-узле WWW-консорциума (World Wide Web Consortium (W3C)) (www.w3.org).*

Десятичные Определяет точность векторных данных в SVG-файле. Можно задать от 1 до 7 десятичных знаков. Чем больше значение, тем больше размер файла и выше качество изображения.

Сокращение знакового состава шрифта Определяет глифы, встраиваемые в SVG-файл. В меню "Сокращение знакового состава" выберите "Нет", если есть уверенность, что необходимые шрифты установлены на компьютерах конечных пользователей. Выберите "Только используемые глифы", чтобы просто включить глифы текста, присутствующего в данном графическом объекте. Другие параметры (Стандартный английский, Стандартный английский + Используемые глифы, Стандартный латинский, Стандартный латинский + Используемые глифы, Все глифы) используются с динамическим текстовым содержимым SVG-файла (например, если текст формируется сервером или используется интерактивный текст).

Тип шрифта Определяет экспорт шрифтов.

- **Adobe CEF** Для отображения мелкого шрифта используются контрольные точки шрифтов. Этот тип шрифта поддерживается в программе просмотра Adobe SVG Viewer, но может не поддерживаться другими средствами просмотра SVG.

- **SVG** Контрольная точка шрифтов не используется. Данный тип шрифта поддерживается во всех программах просмотра SVG.

- **Преобразовать в контуры** Выполняется преобразование текста в векторные контуры. Этот параметр используется для сохранения внешнего вида текста во всех программах просмотра SVG.

Положение изображения Задаются встраивание или привязка к изображениям. Встраивание изображений приводит к увеличению размера файла, но обеспечивает постоянную доступность растрованных изображений.

Свойства CSS Определяется порядок сохранения атрибутов CSS-стилей в SVG-коде. По умолчанию используется параметр "Атрибуты представления", определяющий свойства на самом высоком уровне иерархии, что обеспечивает наибольшую гибкость для определенной правки и преобразований. Метод "Атрибуты стиля" позволяет создать наиболее удобные для чтения файлы, но может увеличить размер файла. Этот метод следует использовать, если с помощью SVG-кода планируется выполнять преобразования, например преобразования с использованием XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation). Метод "Ссылки на объекты" позволяет сократить время визуализации изображения и уменьшить размер SVG-файла. Метод "Элемент стиля" используется для совместного использования файлов с HTML-документами. После того как будет выбран параметр "Элемент стиля", можно переместить стили из SVG-файла во внешний файл таблицы стилей, на который также есть ссылка в HTML-файле, но это приведет к небольшому снижению скорости визуализации.

Кодировка Определяется кодировка символов в SVG-файле. UTF (Формат преобразования Юникод) поддерживается всеми средствами обработки XML. (Формат UTF-8 является 8-разрядным, а UTF-16 - это 16-разрядный формат). В ISO 8859-1 и UTF-16 метаданные файла не сохраняются.

Оптимизировать для программы просмотра Adobe SVG Viewer Выполняет оптимизацию изображений для программы просмотра Adobe SVG Viewer

Настройки вывода для web-графики

Настройка параметров вывода

"Настройки вывода" позволяют управлять форматированием HTML-файлов, присвоением имен файлам и фрагментам, а также обработкой фоновых изображений при сохранении оптимизированного изображения. Эти параметры определяются в диалоговом окне "Настройки вывода".

Настройки вывода можно сохранять и применять к другим файлам.

- 1 Чтобы открыть диалоговое окно "Настройки вывода", выполните одно из следующих действий.
 - При сохранении оптимизированного изображения в диалоговом окне "Сохранить оптимизированный" или "Сохранить оптимизированный как" в раскрывающемся меню "Настройки" выберите пункт "Другое".
 - В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" в раскрывающемся меню "Оптимизация" выберите пункт "Изменить настройки вывода".
- 2 (Необязательно) Для отображения предопределенных параметров вывода выберите параметр в раскрывающемся меню "Настройки".
- 3 Измените требуемым образом всю группу настроек. Чтобы переключиться к другому набору параметров, укажите его в раскрывающемся меню, расположенном под меню "Настройки". Второй способ: нажмите кнопку "Следующий", чтобы отобразить следующий набор в списке меню или "Предыдущий" для отображения предыдущего набора.

- 4 (Необязательно) Чтобы сохранить настройки вывода, выберите нужные параметры и нажмите кнопку "Сохранить". Введите имя файла, укажите расположение для сохранения и нажмите кнопку "Сохранить".

Настройки вывода можно сохранить в любом месте. Однако если сохранить файл в папке "Optimized Output Settings" папки Photoshop или в папке "Save For Web Settings/Output Settings" папки Illustrator, то файл будет отображаться в раскрывающемся меню "Настройки".

- 5 (Необязательно) Чтобы загрузить настройки вывода, нажмите кнопку "Загрузка", выберите нужный файл и нажмите кнопку "Открыть".

Параметры вывода HTML

В группе "HTML" можно настроить следующие параметры.

Вывод XHTML При экспорте создаются web-страницы, соответствующие стандарту XHTML. При выборе параметра "Вывод XHTML" отключаются другие выходные параметры, у которых могут возникать конфликты с этим стандартом. При выборе этого параметра автоматически выбираются параметры "Регистр тегов" и "Регистр атрибутов".

Регистр тегов Задаёт регистр тегов.

Регистр атрибута Задаёт регистр атрибутов.

Отступ Определяет способ создания отступов в строках кода: согласно параметрам табуляции исходного приложения, на заданное количество пробелов или без отступов.

Окончание строк Задаётся платформа для совместимости конца строки.

Кодировка Задаётся кодировка символов по умолчанию для web-страницы.

Включить комментарии В HTML-код добавляются пояснительные комментарии.

Всегда добавлять альтернативный атрибут К элементам IMG добавляется альтернативный атрибут, что обеспечивает соответствие правительственным стандартам расширенного доступа Web.

Атрибуты всегда в кавычках Все атрибуты тегов заключаются в кавычки. Заключение атрибутов в кавычки требуется для совместимости с некоторыми браузерами старых версий и для строгого соответствия с HTML. Тем не менее, постоянно использовать кавычки для атрибутов не рекомендуется. Если этот параметр отключен, то кавычки используются при необходимости для совместимости с большинством браузеров.

Закрывать все теги Добавляет закрывающие теги ко всем HTML-элементам в файле для соответствия стандарту XHTML.

Включить нулевые поля в основной тег Внутренние поля по умолчанию удаляются в окне браузера. В основной тег добавляются теги "marginwidth", "marginheight", "leftmargin" и "topmargin" с нулевым значением.

Параметры вывода слоев

В группе "Фрагменты" можно настроить следующие параметры.

Создать таблицу Фрагменты выравниваются с помощью HTML-таблицы, а не каскадной таблицы стилей.

Пустые ячейки Определяет способ преобразования пустых слоев в ячейки таблицы. Выберите "GIF, IMG W&H" для использования 1-пиксельного изображения GIF со значениями ширины и высоты в теге "IMG". Выберите "GIF, TD W&H" для использования 1-пиксельного изображения GIF со значениями ширины и высоты в теге "TD". Выберите "Без переноса TD W&H" для вставки нестандартного атрибута "NoWrap" в данные таблицы со значениями ширины и высоты в тегах "TD".

TD W&H Определяет условия включения атрибутов ширины и высоты для данных таблицы: "Всегда", "Никогда" или "Авто" (рекомендуемая настройка).

Ячейки-разделители Определяются условия добавления одной строки и одного столбца с пустыми ячейками-разделителями вокруг созданной таблицы: "Авто" (рекомендуемая настройка), "Авто (Внизу)", "Всегда", "Всегда (Внизу)" или "Никогда". Для схем таблиц, в которых границы фрагментов не удается выровнять, добавление ячеек-разделителей может исключить разрыв таблицы в некоторых браузерах.

Создать CSS Вместо HTML-таблицы создается каскадная таблица стилей.

Имеется ссылка Определяет ссылку на положения фрагментов в HTML-файле при использовании CSS.

- **По ID** Каждый фрагмент размещается с помощью таблиц стилей, на которые указывает уникальный идентификатор.

- **В строке** Включаются элементы стилей в объявление тега <DIV> элемента блока.

- **По классу** Каждый фрагмент размещается по классам, на которые ссылается уникальный идентификатор.

Именованье фрагмента по умолчанию Чтобы задать для фрагментов имена по умолчанию, выберите элементы в раскрывающемся меню или заполните поля вручную. К элементам относятся: имя документа, слово *фрагмент*, номера или буквы, обозначающие фрагменты или состояние ролловера, дату создания фрагмента, пунктуацию либо не содержат никакой информации.

Настройки вывода фона

В диалоговом окне "Настройки вывода" в группе "Фон" можно настроить следующие параметры.

Просмотр документа как Укажите "Изображение", если нужно, чтобы на web-странице в качестве фона позади текущего изображения было изображение или сплошной тон. Укажите "Фон", чтобы оптимизированное изображение на web-странице отображалось в виде фрагментированного фона.

Фоновое изображение Введите путь к файлу изображения либо нажмите кнопку "Выбрать" и укажите изображение. Указанный файл помещается в виде фрагмента макета за оптимизированным изображением на web-странице.

Цвет Щелкните поле "Цвет" и выберите фоновый цвет из палитры цветов либо укажите параметр в раскрывающемся меню.

Настройки вывода "Сохранение файлов"

В диалоговом окне "Настройки вывода" в группе "Сохранение файлов" настраиваются следующие параметры.

Именованье файлов Выберите элементы в раскрывающемся меню или заполните поля вручную. Из этого текста будут составляться имена по умолчанию для всех файлов. К элементам относятся: имя документа, имя фрагмента, состояние ролловера, фрагмент при нажатии, дату создания фрагмента, количество фрагментов, пунктуацию и расширение файла. Некоторые параметры доступны, только если файл содержит фрагменты или состояния ролловера.

С помощью текстовых полей можно изменить порядок и форматирование частей имени файла (например, можно пометить состояние ролловера не целым словом, а аббревиатурой).

Совместимость имен файлов Выберите один или несколько параметров для совместимости имен файлов с операционной системой Windows (допускаются более длинные имена файлов) в 2-х других системах: Mac OS и UNIX.

Поместить изображения в папку Указывает имя папки, в которую будут сохраняться оптимизированные изображения (доступно только для документов с несколькими фрагментами).

Скопировать фоновое изображение при сохранении Сохраняется фоновое изображение, заданное в группе установок "Фон".

Включить XMP Включаются любые сведения файла метаданных, добавленные в документ (для просмотра или ввода метаданных выберите "Файл" > "Сведения о файле"). Метаданные полностью поддерживаются форматом JPEG и частично поддерживаются форматами GIF и PNG.

Включить в изображение заголовки и сведения об авторских правах.

Заголовок и сведения об авторских правах можно добавить на web-страницу путем ввода данных в диалоговом окне "Сведения о файле". Заголовок отображается на панели заголовка в окне web-браузера при экспорте изображения в HTML-файл. Сведения об авторских правах не отображаются в браузере, однако добавляются в HTML-файл в качестве комментария и в файл изображения в качестве метаданных.

- 1 Выберите "Файл" > "Сведения о файле".

- 2 Для ввода заголовка, который будет отображаться на панели заголовка в окне web-браузера введите нужный текст в поле "Описание" в разделе "Описание" диалогового окна "Сведения о файле".

- 3** Чтобы ввести сведения об авторских правах, введите необходимый текст в поле "Авторские права" в разделе "Описание" диалогового окна "Сведения о файле".
- 4** Нажмите кнопку "ОК".

Глава 18: Видео и анимация

В приложении Adobe Photoshop CS3 можно создавать анимацию на основе кадров, редактируя слои для создания движения и изменения. Можно также создавать изображения для видео с помощью одной из множества стандартных попиксельных пропорций. После завершения редактирования можно сохранить работу в виде анимированного GIF-файла или PSD-файла, который совместим со многими программами обработки видео, например, Adobe Premiere Pro CS3 или Adobe After Effects CS3.

В приложении Photoshop Extended можно импортировать видеофайлы и последовательности изображений для редактирования и ретуширования, создавать анимацию по временной шкале и экспортировать результаты работы в формате QuickTime, анимированных GIF-файлов или в виде последовательности изображений.

Видео и анимация в Photoshop

Сведения об анимации


Анимацией называется отображаемая последовательность изображений или кадров. Каждый кадр немного отличается от предыдущего, создавая иллюзию движения или других изменений при быстром последовательном просмотре кадров.

Сведения о видео и видеослоях в Photoshop Extended

Важная информация: Для работы с видео в Photoshop Extended необходимо установить QuickTime 7.1 (или выше). QuickTime можно бесплатно загрузить с [web-сайта Apple Computer](http://web-site.apple.computer).

С помощью приложения Photoshop Extended можно редактировать как отдельные кадры видео, так и файлы последовательности изображений. При редактировании и рисовании на видео кроме инструментов Photoshop можно также использовать фильтры, маски, трансформации, стили слоев и режимы наложения. После завершения редактирования можно сохранить документ как PSD-файл (который можно воспроизводить в других приложениях Adobe, например, Premiere Pro и After Effects, или открыть как статичный файл в других приложениях), создать видео в формате QuickTime или сохранить в виде последовательности изображений.

Примечание. В видеофайле можно работать только с визуальными изображениями, но не со звуком.

При открытии видеофайла или последовательности изображений в Photoshop Extended кадры содержатся в видеослоях. В палитре "Слой" видеослой обозначается значком фотопленки . Видеослой позволяет рисовать на отдельных кадрах с помощью инструментов "Кисть" и "Штамп", а также клонировать кадры. Как и при работе с обычными слоями, можно создавать выделенные области или применять маски, чтобы ограничить редактирование определенными областями кадра. Перемещение между кадрами в режиме временной шкалы выполняется в палитре "Анимация" (меню "Окно" > Анимация").

Примечание. Видеослой не работает в покадровом режиме (палитра "Анимация").

К видеослоям, как и к обычным слоям, можно применять режимы наложения, непрозрачность, позиционирование и стили слоев. В палитре "Слой" можно также группировать видеослой. Корректирующие слои позволяют применять цветовые и тональные настройки, не затрагивая видеослой. Видеослой ссылается на исходный файл, поэтому редактирование видеослоя не изменяет исходный видеофайл или файл последовательности изображений.

Если необходимо редактировать кадры в отдельном слое, можно создать пустой видеослой. Пустые видеослой также позволяют создавать рисованную анимацию.

Видеоролик о работе со слоями см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0027_ru.

См. также

“Создание изображений для видео” на странице 590

“Загрузка операций с видео” на странице 594

“Корректирующие слои и слои-заливки” на странице 330

Поддерживаемые форматы видео и последовательностей изображений (Photoshop Extended)

В приложении Photoshop Extended можно открывать видеофайлы и последовательности изображений следующих форматов.

Форматы видео QuickTime

- MPEG-1
- MPEG-4
- MOV
- AVI
- FLV из QuickTime поддерживается, если установлен проигрыватель Adobe Flash 8.
- MPEG-2 поддерживается, если установлен кодировщик MPEG-2.

Форматы последовательности изображений

- BMP
- DICOM
- JPEG
- OpenEXR
- PNG
- PSD
- Targa
- TIFF
- Cineon и JPEG 2000 поддерживаются при установленных внешних модулях.

Дополнительные сведения о внешних модулях и их установке см. также раздел “Внешние модули” на странице 54.

Примечание. В приложении Photoshop Extended можно выбрать несколько однослойных DICOM-файлов и открыть их в видеослое (подобно открытию последовательности изображений). См. раздел “Файлы формата DICOM (Photoshop Extended)” на странице 636.

Цветовой режим и битовая глубина

Видеослои могут содержать файлы следующих цветовых режимов и количеством бит на канал (бит/канал).


- Градации серого: 8, 16 или 32 бит/канал
- RGB: 8, 16 или 32 бит/канал
- CMYK: 8 или 16 бит/канал
- Lab: 8 или 16 бит/канал

Видеоролик о работе со слоями см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0027_ru.

Обзор палитры "Анимация"

В приложении Photoshop палитра "Анимация" (меню "Окно", пункт "Анимация") появляется в покадровом режиме, отображая миниатюру каждого кадра анимации. Для перемещения по кадрам, установки параметров повтора, а также добавления, удаления и просмотра анимации используются инструменты в нижней части палитры.


Меню палитры "Анимация" содержит дополнительные команды для редактирования кадров и длительности временной шкалы, а также для настройки внешнего вида палитры. Чтобы просмотреть доступные команды, щелкните значок меню палитры.



Палитра "Анимация" (покадровый режим)

А. Выбрать первый кадр Б. Выбрать предыдущий кадр В. Запуск воспроизведения анимации Г. Выбрать следующий кадр Д. Создать кадры анимации Е. Создание копии выделенных кадров Ж. Удаление выделенных кадров З. Переход в режим временной шкалы (только для Photoshop Extended) И. Меню палитры "Анимация"

В приложении Photoshop Extended палитру "Анимация" можно использовать в покадровом режиме или режиме временной шкалы. В режиме временной шкалы отображается продолжительность кадра и свойства анимации для слоев документа. Для перемещения по кадрам, изменения масштаба временной шкалы, переключения в режим кальки, удаления ключевых кадров и просмотра видео используются инструменты в нижней части палитры. Элементы управления на временной шкале используются для настройки длительности кадра для слоя, установки ключевых кадров для параметров слоя и выбора части видео в качестве рабочего участка.



Палитра "Анимация" (режим временной шкалы)

А. Уменьшение масштаба Б. Регулятор масштаба В. Увеличение масштаба Г. Переключение кальки Д. Удаление ключевых кадров Е. Преобразование в покадровую анимацию

В режиме временной шкалы в палитре "Анимация" отображается каждый слой документа Photoshop Extended (за исключением заднего плана), и выполняется синхронизация с палитрой "Слой". При добавлении, удалении, переименовании, группировании, дублировании слоя или присвоении ему цвета изменения отражаются в обеих палитрах.

Примечание. Если анимированные слои сгруппированы в виде смарт-объекта, информация об анимации из палитры "Анимация" сохраняется в смарт-объекте. См. также раздел "Сведения о смарт-объектах" на странице 334.


Видеоролик о режимах временной шкалы см. по адресу www.adobe.com/go/vid0023_ru.


Элементы управления в покадровом режиме

В покадровом режиме палитра "Анимация" содержит следующие элементы управления.

Параметры повтора Определяет количество повторов воспроизведения при экспорте анимации в виде анимированного GIF-файла.

Время отображения кадра Определяет продолжительность отображения кадра во время воспроизведения.

Создание промежуточных кадров  Добавляет последовательность кадров между двумя существующими кадрами, равномерно изменяя параметры слоя между новыми кадрами.


Дублирование выделенных кадров  Добавляет кадр к анимации, создавая дубликат выделенного в палитре "Анимация" кадра.

Преобразование в анимацию по временной шкале (Photoshop Extended)  Преобразует покадровую анимацию в анимацию временной шкалы, используя ключевые кадры для анимации свойств слоя.

Элементы управления в режиме временной шкалы (Photoshop Extended)


В режиме временной шкалы палитра "Анимация" содержит следующие функции и элементы управления.

Индикатор "Кэшированные кадры" Отображает зеленую полосу, указывающую кадры, которые кэшируются для воспроизведения.


Дорожка комментариев Чтобы вставить комментарий в текущее время, в меню палитры выберите команду "Редактировать комментарий временной шкалы". Комментарии появляются в виде значков  на дорожке комментариев и отображаются как всплывающие подсказки, если над значком поместить указатель мыши.

Преобразовать в покадровую анимацию Используя ключевые кадры, преобразует анимацию временной шкалы в покадровую анимацию.

Отображение временного кода или номер кадра Отображает временной код или номер кадра (в зависимости от параметров палитры) для текущего кадра.

Индикатор текущего времени  Перетащите индикатор текущего времени для перемещения по кадрам, изменения текущего времени или кадра.


Дорожка глобального освещения Отображает ключевые кадры, где установлен и изменен главный угол освещения для таких эффектов слоев, как "Тень", "Внутренняя тень" или "Тиснение".

Навигаторы по ключевым кадрам  Кнопки со стрелками слева от метки дорожки перемещают индикатор текущего времени на предыдущий или следующий ключевой кадр. Щелкните центральную кнопку, чтобы добавить или удалить ключевой кадр в текущем времени.

Полоса длительности слоя Определяет временное положение слоя в видео или анимации. Чтобы переместить слой во времени, перетащите полосу. Для регулировки (настройки продолжительности) слоя перетащите любой конец полосы.

Измененная видеодорожка При отображении видеослоев выводит значок ключевого кадра для каждого измененного кадра. Для перехода к измененным кадрам используются навигаторы по ключевым кадрам слева от метки дорожки.

Линейка времени Измеряет продолжительность (или число кадров) в горизонтальной плоскости в соответствии с продолжительностью документа и частотой кадров. (Для изменения продолжительности или частоты кадров выберите "Параметры документа" в меню палитры). На линейке появляются деления и числа, меняющие интервалы согласно параметрам масштаба временной шкалы.

Секундомер изменений по времени  Включает или выключает установку ключевых кадров для свойства слоя. Установите этот флажок для вставки ключевого кадра и включения ключевых кадров для свойства слоя. Снимите флажок, чтобы удалить все ключевые кадры и отключить установку ключевых кадров для свойства слоя.

Параметры палитры "Анимация" Открывает меню палитры "Анимация", в котором представлены функции работы с ключевыми кадрами, слоями, внешним видом палитры, калькой и параметрами документа.

Индикаторы рабочего участка Перетащите синие метки на концах верхней дорожки, чтобы отметить часть анимации или видео, которую нужно просмотреть или экспортировать.

Изменение размера миниатюры

В палитре "Анимация" можно изменить размер миниатюр, представляющих каждый кадр или слой.

1 В меню палитры "Анимация" выберите пункт "Параметры палитры".

2 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите размер.

- В режиме временной шкалы выберите "Не задан", чтобы вывести только имена слоев (Photoshop Extended) .

Переключение единиц измерения временной шкалы (Photoshop Extended)

В приложении Photoshop Extended временную шкалу палитры "Анимация" можно отображать с номерами кадров или с временном кодом.

- Чтобы выбрать единицы измерения, в меню палитры "Анимация" выберите пункт "Параметры палитры", а затем "Номера кадров" или "Временной код".
- Чтобы переключиться на другие единицы измерения, щелкните с нажатой клавишей "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) отображение текущего времени в левом верхнем углу временной шкалы.

Отображение или скрытие параметров слоя на временной шкале (Photoshop Extended)

В приложении Photoshop Extended при добавлении слоев к документу они появляются в виде дорожек на временной шкале. Разверните дорожки слоев, чтобы показать параметры слоев, которые можно анимировать.

- ❖ Чтобы отобразить или скрыть параметры слоя, щелкните треугольник слева от имени слоя.


Видеоролик о режимах временной шкалы см. по адресу www.adobe.com/go/vid0023_ru.

Отображение или скрытие слоев на временной шкале (Photoshop Extended)

В приложении Photoshop Extended все слои документа по умолчанию выводятся на временной шкале. Чтобы показать только подмножество слоев, вначале следует установить их в качестве избранных.

- 1 В режиме временной шкалы выделите один или несколько слоев в палитре "Анимация" и в меню "Показать" выберите команду "Задать избранные слои".
- 2 Чтобы определить, какие слои должны отображаться, в меню палитры "Анимация" выберите пункт "Показать", затем "Все слои" или "Избранные слои".

Навигация по временной шкале (Photoshop Extended)



- ❖ В режиме временной шкалы палитры "Анимация" выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите индикатор текущего времени .
 - Щелкните номер или местоположение на линейке времени, куда нужно поместить индикатор текущего времени.
 - Перетащите отображение текущего времени (в левом верхнем углу временной шкалы).
 - Дважды щелкните отображение текущего времени и введите номер кадра или время в диалоговом окне "Задать точное время".
 - Используйте элементы управления воспроизведением палитры "Анимация".
 - В меню палитры "Анимация" выберите команду "Перейти", затем параметр временной шкалы.

Переключение режимов анимации (Photoshop Extended)

В приложении Photoshop Extended палитру "Анимация" можно использовать в покадровом режиме анимации или режиме анимации по временной шкале. В покадровом режиме отображается продолжительность кадра и свойства анимации документа Photoshop. В режиме временной шкалы отображается продолжительность кадра и параметры слоев ключевых кадров видео и анимации на временной шкале.

Перед запуском анимации необходимо выбрать нужный режим. Переключение режимов в открытом документе преобразует покадровую анимацию в анимацию временной шкалы и наоборот.

Важная информация: При преобразовании анимации временной шкалы в покадровую можно потерять некоторые интерполированные ключевые кадры (внешний вид анимации не меняется).

- ❖ В палитре "Анимация" выполните одно из следующих действий.
 - Щелкните значок "Преобразовать в покадровую анимацию" .
 - Щелкните значок "Преобразовать в анимацию по временной шкале" .
 - В меню палитры "Анимация" выберите команду "Преобразовать в покадровую анимацию" или "Преобразовать в анимацию по временной шкале".

Задание длительности и частоты кадров (Photoshop Extended)

При работе в режиме временной шкалы можно задавать продолжительность и частоту кадров документа, содержащего видео или анимацию. *Продолжительностью* называется общая длительность видеоклипа в документе. *Частота кадров* или число кадров в секунду (кадр/сек) обычно определяется типом вывода: NTSC-видео имеет частоту кадров 29,97 кадр/сек., PAL-видео – 25 кадр/сек., а кинофильм – 24 кадр/сек. В зависимости от системы вещания, DVD-видео может иметь одинаковую частоту кадров с NTSC- или PAL-видео или частоту кадров 23,976. Видео, предназначенное для CD-ROM или Web, обычно имеет частоту кадров от 10 до 15 кадр/сек.

При создании нового документа продолжительность временной шкалы по умолчанию составляет 10 секунд, а частота кадров – 30 кадр/сек.

1 В меню палитры "Анимация" выберите пункт "Параметры документа".

2 Введите или выберите длительность и частоту кадров.

Примечание. Уменьшение продолжительности существующего видео или анимации приведет к усечению кадров (в том числе ключевых) в конце документа.

См. также

"Задание рабочей области (Photoshop Extended)" на странице 602

Создание изображений для видео


Сведения о создании изображений для видео

Можно создавать изображения с различными пропорциями, чтобы они правильно отображались на таких устройствах, как мониторы. Для компенсации масштабирования при встраивании окончательного изображения в видео можно выбрать определенный параметр видео (в диалоговом окне "Новый").

Зарезервированные зоны

Стиль "Фильмы и видео" также создает документ с неотображаемыми направляющими, отмечающими границы зарезервированных областей титров и действия. С помощью параметров меню "Размеры" можно создавать изображения для конкретных систем видео: NTSC, PAL или HDTV.

Зарезервированные области удобны для редактирования телепередачи или видеопленки. Большинство потребительских телеприемников использует процесс, который называется "забег развёртки" и который отсекает внешние края картинки, позволяя увеличивать центральную ее часть. Размер "забега развёртки" зависит от типа телевизора. Чтобы картинка помещалась в область отображения большинства телеприемников, удерживайте текст в зарезервированной области титров, а все другие важные элементы – в зарезервированной области действия.



Набор ограничивающих видео направляющих

А. Зарезервированная область действия (внешний прямоугольник) Б. Зарезервированная область титров (внутренний прямоугольник)

Примечание. Если создается web-содержимое или содержимое для компакт-дисков, границы зарезервированных областей титров и действия неприменимы к проекту, поскольку на этих носителях отображается все изображение.

Параметры предварительного просмотра

Облегчить создание видео позволяет режим просмотра "Коррекция пиксельного форматного соотношения", в котором изображения выводятся с заданным соотношением. Для более точного предварительного просмотра предусмотрена также команда "Просмотр видео", позволяющая выполнить немедленный предварительный просмотр на таком устройстве отображения, как монитор. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо, чтобы устройство отображения было подключено к компьютеру через порт FireWire. См. также раздел "Предварительный просмотр документа на мониторе" на странице 621. Дополнительные сведения о FireWire см. на web-сайте Apple.

Другие замечания


Созданные в приложении Photoshop PSD-файлы поддерживают как программой Adobe After Effects, так и Adobe Premiere Pro. Однако, если для редактирования фото- и видеоматериалов используются другие приложения, необходимо учитывать следующие замечания при создании изображений для видео.

- Некоторые программы редактирования видео могут импортировать отдельные слои только из многослойного PSD-файла.
- Если файл имеет прозрачность, некоторые программы редактирования видео ее сохраняют.
- Если в файле используется маска слоя или несколько слоев, иногда лучше не сводить слои, а включить в документ сведенную копию файла в формате PSD для повышения обратной совместимости.

Пропорции

Пропорция указывает отношение ширины к высоте. Видеокадры имеют кадровую пропорцию, а пиксели, составляющие кадр, – пиксельное форматное соотношение. Некоторые видеокамеры могут записывать в различных кадровых пропорциях, а разные видеостандарты используют разные попиксельные пропорции.

Кадровые пропорции определяют соотношение ширины и высоты в размерности изображения. Например, DV NTSC имеет кадровую пропорцию 4:3 (то есть 4 по ширине и 3 по высоте), а обычный широкоэкранный кадр имеет соотношение сторон 16:9. Многие видеокамеры, имеющие широкоэкранный режим, могут записывать изображения с пропорциями 16:9. Многие фильмы снимались с еще более широкой пропорцией.




Кадровая пропорция 4:3 (слева) и более широкая кадровая пропорция 16:9 (справа)

Попиксельная пропорция определяет соотношение ширины и высоты одного пиксела кадра. Попиксельные пропорции различаются, поскольку в различных видеосистемах для заполнения кадра требуется разное количество пикселей. Например, многие компьютерные стандарты видео определяют пропорцию 4:3 как 640 пикселей в ширину на 480 пикселей в высоту, что подразумевает квадратные пиксели. Компьютерные видеопиксели в этом примере имеют попиксельную пропорцию 1:1 (квадрат), в то время как видеопиксели DV NTSC имеют пиксельное форматное соотношение 0,9 (не квадрат). Всегда прямоугольные DV-пиксели ориентированы вертикально в видеосистемах NTSC и горизонтально в видеосистемах PAL.

Если отобразить прямоугольные пиксели на мониторе с квадратными пикселями без изменения, изображения будут выглядеть искаженными, например, круги будут выглядеть как овалы. Однако при телевещании изображения будут выглядеть правильно, поскольку на телеэкранах используются прямоугольные пиксели.

Примечание. При копировании и импорте изображений в документ с неквадратными пикселями, изображения автоматически преобразуются и масштабируются в попиксельную пропорцию документа. Изображения, импортированные из Adobe Illustrator CS3, также масштабируются правильно.



Пиксельные форматные соотношения и кадровые пропорции


А. Изображение формата 4:3 с квадратными пикселями выводится на компьютерный монитор с квадратными пикселями в пропорции 4:3. Б. Изображение формата 4:3 с квадратными пикселями правильно выводится на телевизионный экран с неквадратными пикселями в пропорции 4:3. В. Изображение формата 4:3 с квадратными пикселями неправильно выводится на телевизионный экран с неквадратными пикселями в пропорции 4:3.

Создание изображения для видео

- 1 Создайте новый документ.
- 2 В диалоговом окне "Новый" в меню "Стиль" выберите стиль "Фильмы и видео".
- 3 Выберите размер, соответствующий видеосистеме, для которой подготавливается изображение.
- 4 Нажмите кнопку "Дополнительно", чтобы указать цветовой профиль и конкретную попиксельную пропорцию.

Важная информация: По умолчанию документы с неквадратными пикселями открываются с включенным параметром "Коррекция пропорций". При этом изображение масштабируется и выводится так, как выглядело бы на устройстве вывода с неквадратными пикселями (обычно это монитор).

- 5 Чтобы просмотреть изображение в таком виде, как оно выглядело бы на компьютерном мониторе (с квадратными пикселями), в меню "Просмотр" выберите команду "Коррекция пропорций".



Круг в документе NTSC DV (720 на 480 пикселей) на компьютерном мониторе (с квадратными пикселями) с включенным параметром "Коррекция пропорций" (наверху) и с отключенным параметром "Коррекция пропорций" (внизу).

💡 Можно одновременно просматривать изображения с включенным и отключенным параметром "Коррекция пропорций". Откройте изображение с неквадратными пикселями при включенном параметре "Коррекция пропорций" и в меню "Окно" выберите команду "Упорядочить" > "Новое окно для [имя документа]". Чтобы отключить коррекцию, при активном новом окне в меню "Просмотр" выберите команду "Коррекция пропорций".

- 6 При наличии устройства отображения, например, монитора, подключенного к компьютеру через порт FireWire, можно просмотреть документ на этом устройстве.
- Чтобы установить параметры вывода до просмотра изображения в меню "Файл", выберите команду "Экспортировать" > "Просмотр видео".
- Чтобы просмотреть изображение без установки параметров вывода в меню "Файл", выберите команду "Экспортировать" > "Отправить просмотр видео на устройство".

💡 При создании изображений для видео можно загрузить набор операций с видео (включенных в Photoshop), автоматизирующих определенные задачи, например, масштабирование изображений для подгонки размеров видеопикселей и установки пиксельных форматных соотношений.

См. также

“Предварительный просмотр документа на мониторе” на странице 621

Загрузка операций с видео

Операции автоматизируют задачи по обработке видеоизображений, например, ограничение диапазона светимости и уровней насыщенности, чтобы они соответствовали стандартам телевидения, изменение размера и преобразование в неквадратные пиксели для использования в слайд-шоу DVD (NTSC и PAL, стандартные и широкоэкранные пропорции), создание альфа-канала из всех видимых в настоящее время слоев, настройка областей изображения (особенно тонких линий), способных вызвать чересстрочное мерцание и создание безопасного наложения заголовка.

- 1 Чтобы открыть палитру "Операции", в меню "Окно" выберите пункт "Операции".
- 2 Щелкните треугольник в правом верхнем углу, чтобы открыть меню палитры "Операции", и выберите команду "Загрузить операции".
- 3 В диалоговом окне "Загрузить" перейдите в папку "Операции Photoshop" и выберите файл "Операции с видео.atn".
- 4 Нажмите кнопку "Загрузить".

См. также

“Автоматизация задач” на странице 656

Установка попиксельных пропорций

В существующих документах можно создавать заказную попиксельную пропорцию, удалять или восстанавливать попиксельную пропорцию, ранее присвоенную документу.

Присвоение попиксельных пропорций существующему документу

- ❖ При открытом документе в меню "Изображение" выберите пункт "Попиксельная пропорция", затем выберите попиксельную пропорцию, совместимую с видеоформатом, в котором будет использоваться файл.

Создание заказной попиксельной пропорции

- 1 При открытом документе в меню "Изображение" выберите пункт "Попиксельная пропорция" > "Заказная попиксельная пропорция".
- 2 В диалоговом окне "Сохранить попиксельную пропорцию" введите значение в текстовое поле "Фактор", присвойте имя попиксельной пропорции и нажмите кнопку "ОК".

Новая заказная попиксельная пропорция появится и в меню "Попиксельная пропорция" диалогового окна "Новая", и в меню "Изображение" > "Попиксельная пропорция".

Удаление попиксельной пропорции

- 1 При открытом документе в меню "Изображение" выберите пункт "Попиксельная пропорция" > "Удалить попиксельную пропорцию".
- 2 В диалоговом окне "Удалить попиксельную пропорцию" в меню "Попиксельная пропорция" выберите удаляемый элемент и нажмите кнопку "Удалить".

Восстановление попиксельной пропорции

- 1 При открытом документе в меню "Изображение" выберите пункт "Попиксельная пропорция" > "Восстановить попиксельную пропорцию".
- 2 В диалоговом окне выполните одно из следующих действий.

Добавить	Заменяет текущую попиксельную пропорцию значениями по умолчанию, а кроме того – всеми заказными попиксельными пропорциями. Применяется при удалении значения по умолчанию и необходимости его восстановить в меню, но кроме этого необходимо сохранить заказные значения.
ОК	Заменяет текущую попиксельную пропорцию на значения по умолчанию. Заказная попиксельная пропорция удаляется.
Отмена	Отменяет команду.

Подготовка изображений для приложения After Effects

Файлы Photoshop (PSD) можно импортировать непосредственно в проект After Effects с сохранением отдельных слоев, стилей слоев, областей прозрачности и масками слоев, а также корректирующих слоев (с сохранением отдельных элементов анимации).

Примечание. Приложение After Effects работает в цветовом пространстве RGB. Для достижения лучших результатов работайте в Photoshop в режиме RGB с файлами, которые будут экспортироваться в приложение After Effects. Приложение After Effects CS3 может преобразовывать файлы из цветового пространства CMYK в RGB. Приложение After Effects 7 и более ранние версии не могут преобразовывать файлы из цветового пространства CMYK в RGB.

Перед экспортом многослойного файла Photoshop в приложение After Effects, выполните следующее, чтобы сократить время предварительного просмотра и вывода на экран, а также избежать проблем с импортом и обновлением слоев Photoshop.

- Упорядочите слои и присвойте им имена. Если слой документа Photoshop переименовывается или удаляется после импорта в After Effects, приложение After Effects не сможет найти переименованный или удаленный слой. В палитре проектов After Effects этот слой будет указан как потерянный. (Можно также группировать слои в смарт-объекты. Например, если для объекта переднего плана используется один набор слоев, а для фона другой набор, можно сгруппировать их в отдельные смарт-объекты и легко анимировать движение первого на фоне второго).
- Убедитесь, что каждый слой имеет уникальное имя. Одинаковые имена слоев могут вызвать путаницу.
- В диалоговом окне установок "Обработки файлов" в меню "Максимизировать совместимость файлов PSD и PSB" выберите "Всегда".
- Используйте соответствующий стиль размерности пикселей для фото- и видеоматериалов в диалоговом окне "Новый документ".
- Выполните необходимую коррекцию цвета, масштабирование, кадрирование и другие изменения в Photoshop, чтобы не пришлось дополнительно обрабатывать изображение. Можно также присвоить изображению цветовой профиль, соответствующий предполагаемому типу вывода, например Rec. 601 NTSC или Rec. 709. Приложение After Effects может считывать встроенные цветовые профили и интерпретировать цвета изображения в соответствии с ними. Дополнительные сведения о цветовых профилях см. в разделе "Работа с цветовыми профилями" на странице 150


Импорт видеофайлов и последовательностей изображений (Photoshop Extended)

Открытие или импорт видеофайла (Photoshop Extended)

В приложении Photoshop Extended можно открыть видеофайл непосредственно или добавить его к открытому документу. При импорте видеофайла видеослой содержит ссылки на кадры изображения.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы открыть видеофайл, в меню "Файл" выберите команду "Открыть".

- Чтобы импортировать видео в открытый документ, в меню "Слой" выберите команду "Видео слой" > "Новый видеослой из файла".
- 2 В диалоговом окне "Добавить слой видео" в поле "Тип файлов" (Windows) или "Включить" (Mac OS) выберите "Все форматы" или "Фильм QuickTime".
- 3 Выберите видеофайл и нажмите кнопку "Открыть".

 Видеофайл можно открыть непосредственно из программы Bridge: выберите видеофайл, а затем в меню "Файл" выберите команду "Открыть с помощью" > "Adobe Photoshop CS3".

См. также

“Поддерживаемые форматы видео и последовательностей изображений (Photoshop Extended)” на странице 586

“Сведения об отсутствующих и несовпадающих цветовых профилях” на странице 156

Импорт последовательностей изображений (Photoshop Extended)

При импорте папки с файлами последовательности изображений каждое изображение становится кадром в видеослое.

- 1 Убедитесь, что файлы изображений находятся в одной папке и имеют последовательные имена.

Папка должна содержать только те изображения, которые необходимо использовать как кадры. Лучших результатов можно добиться, если все файлы будут иметь одинаковую размерность пикселей. Чтобы правильно расположить кадры в анимации, присвойте файлам имена в алфавитном или цифровом порядке. Например, *имя_файла001*, *имя_файла002*, *имя_файла003* и так далее.

- 2 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы открыть последовательность изображений, в меню "Файл" выберите команду "Открыть".
- Чтобы импортировать последовательность изображений в открытый документ, в меню "Слой" выберите команду "Видео слой" > "Новый видеослой из файла".

- 3 В диалоговом окне "Добавить слой видео" перейдите к папке с файлами последовательности изображений.

- 4 Выделите один файл, выберите параметр "Последовательность изображений" и нажмите кнопку "Открыть".

Примечание. Выбор нескольких файлов в последовательности изображений отключает параметр "Последовательность изображений".

Видеоролик о работе с последовательностями изображений см. по адресу www.adobe.com/go/vid0026_ru.

См. также

“Поддерживаемые форматы видео и последовательностей изображений (Photoshop Extended)” на странице 586

Размещение видео или последовательности изображений (Photoshop Extended)

Если необходимо трансформировать видео или последовательность изображений при импорте в документ, используется команда "Поместить". После размещения видеокадры содержатся в смарт-объекте. Если видео содержится в смарт-объекте, можно перемещаться по кадрам с помощью палитры "Анимация", а также применять смарт-фильтры.

Примечание. Нельзя рисовать непосредственно в видеокадрах, содержащихся в смарт-объекте, а также клонировать эти кадры. Однако можно добавить пустой видеослой над смарт-объектом и рисовать в нем. Можно также использовать инструмент "Штамп" с параметром "Образец всех слоев" для рисования в пустых кадрах. Это позволяет использовать видео в смарт-объекте как источник клонирования.

- 1 При открытом документе в меню "Файл" выберите команду "Поместить".


- 2 В диалоговом окне "Поместить" выполните одно из следующих действий.

- Выберите видеофайл и нажмите кнопку "Поместить".

- Выделите один файл последовательности изображений, выберите параметр "Последовательность изображений" и нажмите кнопку "Поместить".

Примечание. Убедитесь, что все файлы последовательности изображений находятся в одной папке.

- 3 Используйте опорные точки для масштабирования, поворота, перемещения или деформации импортированного содержимого (необязательно).
- 4 Нажмите кнопку "Выполнить трансформирование" ✓ на панели параметров, чтобы поместить файл.

 Видеофайл можно поместить непосредственно из программы Bridge: выделите файл и в меню "Файл" выберите команду "Поместить" > "В Photoshop".

См. также

"Сведения о смарт-объектах" на странице 334

"Трансформация видеослоев (Photoshop Extended)" на странице 601

"Сведения о смарт-фильтрах" на странице 337


"Создание новых видеослоев" на странице 601

Перезагрузка материала видеослоя (Photoshop Extended)

Если исходный файл видеослоя изменяется в другом приложении, программа Photoshop Extended обычно перезагружает и обновляет материал при открытии документа, содержащего видеослой, ссылающийся на измененный исходный файл. Если документ уже открыт, а исходный файл был изменен, для перезагрузки и обновления текущего кадра в палитре "Анимация" используется команда "Перезагрузить кадр". При перемещении по видеослою с помощью кнопок "Предыдущий кадр", "Следующий кадр" либо "Воспроизведение" материал также будет перезагружен и обновлен.

Удаление материала видеослоя (Photoshop Extended)

Приложение Photoshop Extended старается сохранить связь между исходным видеофайлом и видеослоем, даже если видеоматериал изменяется или перемещается с помощью другого приложения. Если по какой-то причине ссылка между видеослоем и исходным файлом нарушается, команда "Заменить материал" позволяет восстановить связь видеослоя с исходным видеофайлом. Команда "Заменить материал" может также заменить видео или последовательность кадров в видеослое кадрами из другого видео или последовательности изображений.

Приложение Photoshop старается сохранить связь между исходным видеофайлом и видеослоем, даже если источник видео перемещается или переименовывается. Однако если перемещение, переименование или удаление источника видео нарушает ссылку между ним и видеослоем, в палитре "Слой" на этом слое появляется значок предупреждения . Для восстановления связи между видеослоем и исходным файлом можно использовать команду "Заменить материал".

- 1 В палитре "Анимация" или "Слой" выберите видеослой, для которого нужно восстановить связь с источником или заменить содержимое.
- 2 В меню "Слой" выберите команду "Видео слой" > "Заменить материал".
- 3 В диалоговом окне "Открыть" выберите видеофайл или файл последовательности изображений и нажмите кнопку "Открыть".

Интерпретация видеоматериала (Photoshop Extended)

Интерпретация видеоматериала (Photoshop Extended)

Можно указать, каким образом приложение Photoshop Extended должно интерпретировать альфа-канал или частоту кадров открываемого или импортируемого видео.

- 1 В палитре "Анимация" или "Слой" выберите видеослой.
- 2 В меню "Слой" выберите команду "Видео слой" > "Интерпретировать материал".
- 3 В диалоговом окне "Интерпретировать материал" выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы задать интерпретацию альфа-канала в видеослое, выберите параметр "Альфа-канал". Этот параметр доступен, только если материал содержит альфа-канал. Если выбрано значение "Режим умножения с цветом — Маска", можно выбрать цвет подложки, с которым выполняется предварительное умножение.
 - Чтобы указать числа кадров, воспроизводимых за одну секунду, введите значение в поле "Частота кадров".
 - Для управления цветом кадров или изображений в видеослое выберите профиль в меню "Цветовой профиль".

Интерпретация альфа-каналов в видео и последовательностях изображений (Photoshop Extended)

Для видео и последовательностей изображений с альфа-каналами цвета могут накладываться напрямую или предварительно умножаться на значение прозрачности. Для корректной работы с видео и последовательностями изображений, содержащими альфа-каналы, в приложении Photoshop Extended необходимо указать метод их обработки. Если предварительно умноженное видео или изображения находятся в документе с определенными фоновыми цветами, можно получить нежелательные повторные изображения или ореолы. Можно выбрать такой цвет подложки, чтобы полупрозрачные пиксели накладывались (умножались) на фоновое изображение без образования ореола.

Пропустить Альфа-каналы видео игнорируются.

Обычный режим – Не маска Альфа-канал рассматривается как обычный альфа-канал. Выберите этот параметр, если приложение, в котором создано видео, не выполняет предварительное умножение цветов на прозрачность альфа-канала.

"Режим умножения с цветом — Маска" Рассматривает альфа-канал как предварительно умноженный на черный, белый или цветной фон. При необходимости выберите образец цвета в диалоговом окне "Интерпретировать материал", после чего в окне "Палитра цветов" задайте цвет фона.



Альфа-канал, предварительно умноженный на белую подложку

Рисование кадров в видеослоях (Photoshop Extended)

Рисование в кадрах видеослоев (Photoshop Extended)

Для создания анимации, добавления содержимого или удаления ненужных деталей можно редактировать отдельные видеокадры или рисовать на них. Кроме всех инструментов рисования кистью можно использовать инструменты "Штамп", "Узорный штамп", "Восстанавливающая кисть" или "Точечная восстанавливающая кисть". Редактировать видеокадры можно также с помощью инструмента "Заплата".

Примечание. Рисование (или использование любого другого инструмента) в видеокадрах часто называют "ротоскопией", хотя традиционно ротоскопия подразумевает покадровое отслеживание изображений с натуральным движением для использования в анимации.

- 1 В палитре "Анимация" или "Слой" выберите видеослой.
- 2 Переместите индикатор текущего времени на видеокадр, который необходимо редактировать.
- 3 Если изменения должны находиться на отдельном слое, в меню "Слой" выберите команду "Видео слой" > "Создать пустой видеослой" (необязательно).
- 4 Выберите необходимый инструмент "Кисть" и редактируйте кадр.

Рисование на видеослое является обратимым. Чтобы отменить изменения пикселей конкретного кадра или видеослоя, выполните команду "Восстановить кадр" или "Заменить все кадры". Видимость измененных видеослоев изменяется командой "Скрыть измененное видео" (или щелкните значок глаза на временной шкале рядом с измененной видеодорожкой).

Видеоролик о клонировании см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0025_ru.

Видеоролик о работе со слоями см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0027_ru.

См. также

“Рисование с помощью инструментов "Кисть" и "Карандаш” на странице 351

“Ретуширование и исправление изображений” на странице 210

“Восстановление кадров на видеослоях (Photoshop Extended)” на странице 600

“Создание рисованных анимационных роликов (Photoshop Extended)” на странице 617

Клонирование содержимого в кадрах видео и анимации (Photoshop Extended)

Для ретуширования или создания дубликатов объектов в кадрах видео или анимации в приложении Photoshop Extended можно использовать инструменты "Штамп" и "Восстанавливающая кисть". Инструмент "Штамп" используется для взятия *образца* содержимого одной части кадра (*источник*) и закрашивания им другой части того же или другого кадра (*цель*). В качестве источника образца можно использовать не кадр, а отдельный документ. Инструмент "Восстанавливающая кисть" содержит параметры для наложения образца содержимого на целевой кадр.

Примечание. Клонировать содержимое можно также с помощью инструментов "Точечная восстанавливающая кисть" и "Заплата". Однако инструменты "Штамп" и "Восстанавливающая кисть" позволяют хранить до пяти образцов в палитре "Источник клонов" и устанавливать параметры перекрытия, масштаба и смещения кадра.

После взятия образца содержимого из кадра и рисования с его помощью, а затем перехода к другому кадру, исходный кадр меняется относительно кадра, в котором первоначально брался образец. Можно заблокировать исходный кадр, в котором первоначально брался образец, или ввести значение смещения по кадрам, чтобы сдвинуть источник на другой кадр, относительно кадра, в котором первоначально брался образец.

Видеоролик о клонировании см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0025_ru.

См. также



“Ретуширование с помощью инструмента "Штамп” на странице 210


“Ретуширование с помощью инструмента "Восстанавливающая кисть” на странице 212

“Установка источников образцов для клонирования и восстановления” на странице 211


“Создание новых видеослоев” на странице 601

Клонирование содержимого видео или анимации

- 1 Выберите инструмент "Штамп"  или "Восстанавливающая кисть"  и установите необходимые параметры.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - В палитре "Слои" или "Анимация" выберите видеослой и переместите индикатор текущего времени к кадру, из которого нужно взять образец.
 - Откройте изображение, из которого нужно взять образец.
- 3 Чтобы установить пробную точку, поместите курсор на открытое изображение или кадр и щелкните с нажатой клавишей "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).


4 Чтобы задать дополнительные пробные точки, щелкните каждый источник клонирования кнопкой  в палитре "Источник клонов".


5 Выберите целевой видеослой и переместите индикатор текущего времени в необходимый кадр.

 Если требуется рисовать в отдельном слое, можно добавить пустой видеослой. Необходимо убедиться, что для клонирования содержимого в пустой видеослой выбран соответствующий параметр "Образец".

6 Если имеется несколько пробных точек, выберите нужный источник в палитре "Источник клонов".

7 В палитре "Источник клонов" выполните одно из следующих действий.

- Чтобы масштабировать или повернуть клонируемый источник, введите значения "Ш" (ширина), "В" (высота) или угол поворота в градусах  .
- Чтобы показать наложение копируемого источника, выберите "Показать наложение" и укажите параметры наложения.

 Для временного отображения наложения источника клонирования используются клавиши "Shift" + "Alt" (Windows) или "Shift" + "Option" (Mac OS). Для перемещения источника наложения в необходимую позицию/смещение используется перетаскивание мышью с нажатыми клавишами "Shift" + "Alt" (Windows) или "Shift" + "Option" (Mac OS). Дополнительные сведения о комбинациях клавиш см. в разделе "Комбинации клавиш" на странице 677.

8 Перетащите курсор над обрабатываемой областью кадра.

Рисование на видеослое является обратимым. Чтобы отменить изменения пикселей конкретного кадра или видеослоя, выполните команду "Восстановить кадр" или "Заменить все кадры".

Изменение смещения кадра для клонирования или восстановления

❖ В палитре "Источник клонов" выполните следующие действия.

- Чтобы всегда использовать для рисования кадр, в котором первоначально брались образцы, выберите "Блокировать кадр".
- Чтобы использовать для рисования конкретный кадр относительно кадра, в котором первоначально брались образцы, введите число кадров в поле "Смещение по кадрам". Если нужный кадр находится после кадра, в котором первоначально брались образцы, введите положительное значение. Если нужный кадр находится перед кадром, в котором первоначально брались образцы, введите отрицательное значение.

Восстановление кадров на видеослоях (Photoshop Extended)


Можно отменить изменения, сделанные в видеослоях кадров и пустых видеослоях.

❖ В палитре "Анимация" выберите видеослой и выполните одно из следующих действий.

- Чтобы восстановить конкретный кадр, переместите индикатор текущего времени в нужный видеокادر и в меню "Слой" выберите команду "Видео слой" > "Восстановить кадр".
- Чтобы восстановить все кадры видеослоя или пустого видеослоя, в меню "Слой" выберите команду "Видео слой" > "Заменить все кадры".

Управление цветом в видеослоях (Photoshop Extended)

Рисовать в приложении Photoshop Extended можно с помощью инструментов "Кисть" и "Штамп". Если видеослою не присвоен цветовой профиль, изменения пикселей хранятся в цветовом пространстве файла документа, а сам видеоматериал остается нетронутым. Если цветовое пространство импортированного материала отличается от цветового пространства документа Photoshop, возможно придется выполнить корректировку. Например, стандартным цветовым пространством видеоролика является SDTV 601 NTSC, а документа Photoshop Extended – Adobe RGB. Окончательно экспортированное видео или документ может не иметь ожидаемых цветов из-за несоответствия цветовых пространств.

 Прежде чем потратить немало времени на рисование или редактирование видеослоев, проверьте рабочий процесс от начала до конца, чтобы понять требования по управлению цветом и найти оптимальный метод.

Часто несовпадение цветовых пространств разрешается присвоением документу цветового профиля, соответствующего импортированному материалу, а к видеослою управление цветом не применяется. Например, для видео со стандартным цветовым пространством можно оставить видеослой неуправляемым, а документу присвоить цветовой профиль SDTV (Rec. 601 NTSC). В этом случае пиксели импортированного видео хранятся непосредственно в видеослое без преобразования цвета.

И наоборот, видеослою можно присвоить цветовой профиль документа, используя параметр "Преобразовать содержимое редактируемого кадра" (меню "Слои" > "Видео слой" > "Интерпретировать материал"). Этот параметр преобразует изменения пикселей в цветовое пространство документа, но не преобразует цвета видеокадров.

Примечание. Избегайте применять профиль NTSC (1953), поскольку он предназначен для устаревшего, не используемого оборудования.

Команда "Преобразовать в профиль" (меню "Редактировать" > "Преобразовать в профиль") также преобразует изменения всех пикселей в цветовое пространство документа. Однако команда "Назначить профиль" (меню "Редактировать" > "Назначить профиль") не преобразует изменения пикселей в видеослой. Используйте команду "Назначить профиль" осторожно, особенно после рисования в видеокадрах или их редактирования. Если видеослой имеет цветовой профиль, выполнение команды "Назначить профиль" может привести к несовпадению цветовых пространств измененных пикселей и импортированных кадров.

Некоторые сочетания цветовых пространств видеоматериала и документа требуют преобразования цвета.

- Для фильма в градациях серого в документе с режимом RGB, CMYK или Lab необходимо преобразование цвета.
- Материал с 8 или 16 бит/канал в документе 32 бит/канал требует преобразования цвета.

См. также

“Основные сведения об управлении цветом” на странице 138

“Назначение и удаление цветового профиля” на странице 153

“Преобразование цветов документа в другой профиль” на странице 154

Редактирование слоев видео и анимации (Photoshop Extended)

Трансформация видеослоев (Photoshop Extended)

Видеослой можно трансформировать так же, как любой другой слой. После трансформации видеокадры содержатся в смарт-объекте.

- 1 В палитре "Анимация" или "Слои" выберите видеослой.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - В меню "Редактировать" выберите команду "Свободное трансформирование" и с помощью маркеров в окне документа трансформируйте видео.
 - В меню "Редактировать" выберите команду "Трансформирование", затем в подменю выберите конкретный вид трансформации.

См. также

“Трансформирование объектов” на странице 230

“Сведения о смарт-объектах” на странице 334

Создание новых видеослоев

Новые видеослои можно создать, добавив видеофайл как новый слой или создав пустой слой.

См. также

“Импорт видеофайлов и последовательностей изображений (Photoshop Extended)” на странице 595

“Размещение видео или последовательности изображений (Photoshop Extended)” на странице 596

“Замена материала видеослоя (Photoshop Extended)” на странице 597

Открытие видеофайла

❖ В меню "Файл" выберите команду "Открыть", выделите видеофайл и нажмите кнопку "Открыть".

Видео появится в видеослое в новом документе.

Добавление видеофайла в качестве нового видеослоя

1 Убедитесь, что для активного документа палитра "Анимация" отображается в режиме временной шкалы.

2 В меню "Слой" выберите команду "Видео слой" > "Новый видеослой из файла".

3 Выберите видеофайл или файл последовательности изображений и нажмите кнопку "Открыть".

Добавление пустого видеослоя

1 Убедитесь, что для активного документа палитра "Анимация" отображается в режиме временной шкалы.

2 В меню "Слой" выберите команду "Видео слой" > "Создать пустой видеослой".

Задание рабочей области (Photoshop Extended)

1 Чтобы установить продолжительность видео или анимации, которую нужно экспортировать или просмотреть, в палитре "Анимация" выполните одно из следующих действий.

- Перетащите маркеры полосы рабочего участка.
- Переместите индикатор текущего времени на нужный видеокадр или время. В меню палитры "Анимация" выберите команду "Задать начало рабочего участка" или "Задать конец рабочего участка".

2 Чтобы удалить части временной шкалы, не входящие в рабочий участок, в меню палитры "Анимация" выберите команду "Усечь документ до рабочего участка" (необязательно).

См. также

“Задание длительности и частоты кадров (Photoshop Extended)” на странице 590

Задание времени появления слоя в видео или анимации (Photoshop Extended)

Чтобы указать, когда видеослой должен появиться в видео или анимации, можно использовать несколько методов. Например, можно отсечь (скрыть) кадры в начале или конце слоя. Тем самым изменяется начальная и конечная точки слоя видео или анимации. (Первый появляющийся кадр называется точкой входа, а последний – точкой выхода.) Можно также перетащить всю полосу длительности слоя на другой участок временной шкалы.

1 Выберите слой в палитре "Анимация".

2 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы указать точки входа или выхода слоя, перетащите соответственно начало или конец полосы длительности этого слоя.
- Перетащите полосу длительности слоя на участок временной шкалы, где должен появиться этот слой.

Примечание. Для получения лучших результатов перетаскивайте полосу длительности слоя после усечения.



Слой (в режиме временной шкалы) с полосой длительности слоя, выбранной для перетаскивания

- Переместите индикатор текущего времени на кадр, выбранный в качестве новой точки входа или точки выхода, и в меню палитры "Анимация" выберите команду "Усечь начало слоя до текущего времени" или "Усечь конец слоя до текущего времени".

При этом сокращается длительность слоя: скрываются кадры между индикатором текущего времени и точкой входа или точкой выхода. (Расширение маркеров полосы длительности слоя открывает скрытые кадры.)

- Используйте ключевые кадры для изменения непрозрачности слоя в конкретное время или в конкретных кадрах.

Примечание. Чтобы удалить материал в одном или нескольких незаблокированных слоях, используется команда "Приподнять рабочий участок". Чтобы удалить указанную длительность из всех слоев видео или анимации, используется команда "Извлечь рабочий участок".

Удаление материала из видеослоя (Photoshop Extended)

Можно удалять материал в начале или в конце слоя видео или анимации.

После усечения материала его можно восстановить, снова расширив маркеры полосы длительности слоя.

- 1 В палитре "Анимация" или "Слой" выберите нужный слой.
- 2 Переместите индикатор текущего времени в кадр (или на время), который следует использовать в качестве новой точки входа или точки выхода.
- 3 В палитре "Анимация" выберите один из следующих параметров.

"Переместить начальную точку слоя на текущее время"	Окончательно перемещает участок из начала слоя на индикатор текущего времени.
"Переместить конечную точку слоя на текущее время"	Окончательно перемещает участок от индикатора текущего времени в конец слоя.
"Усечь начало слоя до текущего времени"	Временно перемещает (скрывает) участок от индикатора текущего времени до начала слоя.
"Усечь конец слоя до текущего времени"	Временно удаляет (скрывает) участок от индикатора текущего времени до конца слоя.


Примечание. Можно также использовать команду "Приподнять рабочий участок" для удаления материала в одном или нескольких незаблокированных слоях или команду "Извлечь рабочий участок" для удаления заданной длительности из всех слоев видео или анимации.

"Приподнять рабочий участок" (Photoshop Extended)


Участок материала в выделенных слоях можно удалить, оставив интервал той же длительности, что и удаленный участок.

- 1 Убедитесь, что слои, которые нужно сохранить, заблокированы, а затем выделите необходимые незаблокированные слои.

- 2 В палитре "Анимация" задайте рабочий участок, чтобы указать длительность в выделенных слоях.
- 3 В меню палитры "Анимация" выберите команду "Приподнять рабочий участок".



Слой перед выполнением команды "Приподнять рабочий участок"



Слой после выполнения команды "Приподнять рабочий участок"

"Извлечь рабочий участок" (Photoshop Extended)


С помощью команды "Извлечь рабочий участок" можно удалить заданные части анимации или видео. Этой командой затрагиваются все слои.

- 1 В палитре "Анимация" задайте рабочий участок, чтобы указать длительность анимации или видео.
- 2 В меню палитры "Анимация" выберите команду "Извлечь рабочий участок".


Оставшееся содержимое копируется в новые видеослои.

Разделение видеослоев (Photoshop Extended)


Видеослой можно разделить на два новых видеослоя на заданном кадре.

- 1 Выберите видеослой в палитре "Анимация".
- 2 Переместите индикатор текущего времени на нужное время или номер кадра, где необходимо разделить видеослой.
- 3 Щелкните значок параметров анимации  и в меню палитры "Анимация" выберите команду "Разделить видеослой".

Выделенный видеослой дублируется и появляется сразу над исходным слоем в палитре "Анимация". Исходный слой усекается от начала до текущего времени, а дублирующий слой – с конца до текущего времени.



Исходный слой перед выполнением команды "Разделить видеослой"



Два слоя, полученные в результате выполнения команды "Разделить видеослой"

Группирование слоев в видео или анимации (Photoshop Extended)

По мере добавления слоев к видео или анимации может возникнуть необходимость их упорядочивания по иерархическому принципу. Одним из самых простых способов является группирование слоев. Приложение Photoshop сохраняет кадры видео и анимации в сгруппированных слоях.

Можно также сгруппировать *группу слоев*. Группирование группы слоев, кроме того, что оно создает более сложную иерархию, позволяет также одновременно анимировать непрозрачность всех сгруппированных слоев. В палитре "Анимация" отображается группа сгруппированных слоев с общим свойством непрозрачности.

Видеоролик о работе со слоями см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0027_ru.

- ❖ В палитре "Слои" выберите два или несколько видеослоев и выполните одно из следующих действий.
 - В меню "Слой" выберите команду "Сгруппировать слой".
 - В меню "Слой" выберите команду "Смарт-объекты" > "Преобразовать в смарт-объект".

Растривание видеослоев (Photoshop Extended)

При растривании видеослоев выполняется сведение выделенного слоя и текущего кадра, выбранного в палитре "Анимация". Хотя возможно растривать одновременно несколько видеослоев, для верхнего видеослоя можно указать только текущий кадр.

- 1 В палитре "Слои" выберите необходимый видеослой.
- 2 В палитре "Анимация" переместите индикатор текущего времени в кадр, который нужно сохранить при растривании видеослоя.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - В меню "Слой" выберите команду "Растривать" > "Видео".
 - В меню "Слой" выберите команду "Растривать" > "Слой".


Примечание. Чтобы одновременно растривать несколько слоев, выберите слои в палитре "Слои", установите индикатор текущего времени в кадр, который нужно сохранить в верхнем видеослое, и в меню "Слои" выберите команду "Растривать" > "Слои".

Создание кадров анимации

Рабочий процесс создания кадров анимации

В приложении Photoshop для создания кадров анимации используется палитра "Анимация". Каждый кадр представляет собой структуру слоев.

Примечание. В приложении Photoshop Extended можно создавать анимацию с помощью временной шкалы и ключевых кадров. См. раздел "Создание анимации по временной шкале (Photoshop Extended)" на странице 613.



Пример анимации. Изображение одноколесного велосипеда находится в собственном слое. Положение слоя меняется в каждом кадре анимации.

Чтобы создать покадровую анимацию, в Photoshop используется следующий общий рабочий процесс.

Откройте новый документ.

Откройте палитры "Анимация" и "Слои". При работе в приложении Photoshop Extended убедитесь, что палитра "Анимация" находится в режиме покадровой анимации (нажмите кнопку "Преобразовать в покадровую анимацию" в палитре "Анимация").

Добавьте слой или преобразуйте слой заднего плана.

Поскольку слой заднего плана анимировать нельзя, добавьте новый слой или преобразуйте слой заднего плана в обычный. См. раздел "Преобразование фона и слоев" на странице 304.

Добавьте содержимое к анимации.

Если анимация включает несколько объектов, анимированных независимо друг от друга, или если нужно изменить цвет объекта либо полностью поменять содержимое в кадре, создавайте эти объекты в отдельных слоях.

Добавьте кадр к палитре "Анимация".

См. раздел "Добавление кадров к анимации" на странице 607.

Выделите кадр.

См. раздел "Выбор кадров анимации" на странице 607.

Отредактируйте слои выбранного кадра.

Выполните одно из следующих действий.

- Включите или отключите видимость для разных слоев.

- Измените положение объектов или слоев, чтобы создать впечатление движения содержимого.
- Измените непрозрачность слоя, чтобы содержимое постепенно возникало или исчезало.
- Измените режим наложения слоев.
- Добавьте к слоям стили.

Приложение Photoshop предоставляет инструменты, которые помогают сохранить одинаковые характеристики слоя в разных кадрах. См. раздел “Изменение атрибутов слоев в анимации” на странице 608.

По мере необходимости добавляйте кадры и редактируйте слои.

Количество новых кадров ограничивается только системной памятью, доступной для Photoshop.

С помощью команды “Создать промежуточные кадры” можно создавать новые кадры с промежуточными изменениями между двумя существующими кадрами в палитре. Это самый быстрый способ создать впечатление движения объекта по экрану или заставить его постепенно появляться и исчезать. См. раздел “Создание промежуточных кадров” на странице 610.

Задайте параметры времени отображения кадра и повторов.

Время отображения можно назначить каждому кадру и задать число повторов, чтобы анимация выполнялась один раз, определенное количество раз или постоянно. См. раздел “Указание времени отображения в покадровой анимации” на странице 612 и “Задание повторов в покадровой анимации” на странице 613.

Просмотрите анимацию.

Для воспроизведения анимации используйте элементы управления панели “Анимация”. Затем с помощью команды “Сохранить для Web и устройств” просмотрите ее в web-браузере. См. раздел “Просмотр оптимизированных изображений в web-браузере” на странице 569.

Оптимизируйте анимацию для эффективной загрузки.

См. раздел “Оптимизация кадров анимации” на странице 623.


Сохраните анимацию.

Анимацию можно сохранить в виде анимированного GIF-файла с помощью команды “Сохранить для Web и устройств”. Можно также сохранить анимацию в формате Photoshop (PSD), чтобы позже продолжить над ней работу.

В приложении Photoshop можно сохранить покадровую анимацию в виде последовательности изображений, фильма QuickTime или отдельных файлов. См. также раздел “Экспорт последовательности изображений” на странице 631 и “Экспорт видео” на странице 624.

Добавление кадров к анимации

Добавление кадров является первым шагом при создании анимации. Открытое изображение отображается в палитре “Анимация” как первый кадр новой анимации. Каждый добавляемый кадр первоначально является дубликатом предыдущего кадра. После этого кадр редактируется с помощью палитры “Слои”.




- 1 Убедитесь, что палитра “Анимация” находится в режиме покадровой анимации (Photoshop Extended).
- 2 Нажмите кнопку “Создать дубликат текущего кадра”  в палитре “Анимация”.

Выбор кадров анимации

Прежде чем начать работу с кадром, необходимо выбрать его в качестве текущего кадра. Содержимое текущего кадра появляется в окне документа.

В палитре “Анимация” на текущий кадр указывает узкая граница миниатюры кадра (внутри затененной подсветки выделения). Выделенные кадры обозначены затененной подсветкой вокруг миниатюры кадра.

Выбор одного кадра анимации

- 1 Убедитесь, что палитра "Анимация" находится в режиме покадровой анимации (Photoshop Extended).
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Щелкните кадр в палитре "Анимация".
 - Чтобы выбрать следующий кадр последовательности в качестве текущего, в палитре "Анимация" нажмите кнопку "Выбрать следующий кадр" .
 - Чтобы выбрать предыдущий кадр последовательности в качестве текущего, в палитре "Анимация" нажмите кнопку "Выбрать предыдущий кадр" .
 - Чтобы выбрать первый кадр последовательности в качестве текущего, в палитре "Анимация" нажмите кнопку "Выбрать первый кадр" .

Выбор нескольких кадров анимации

- ❖ В палитре "Анимация" (в режиме покадровой анимации) выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы выбрать несколько последовательных кадров, щелкните второй кадр с нажатой клавишей "Shift". Все кадры, находящиеся между первым и вторым включительно, добавятся к выделенным кадрам.
 - Чтобы выбрать непоследовательные кадры, щелкайте кадры, которые нужно добавить к выделенным, с нажатой клавишей "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
 - Чтобы выбрать все кадры, в меню палитры "Анимация" выберите команду "Выделить все кадры".
 - Чтобы отменить выделение одного кадра из нескольких выбранных, щелкните этот кадр с нажатой клавишей "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).


Редактирование кадров анимации

- 1 В палитре "Анимация" (в режиме покадровой анимации) выберите один или несколько кадров.
- 2 Выполните любое из следующих действий.
 - Содержимое объектов в кадрах анимации редактируется с помощью палитры "Слои", в которой можно изменять слои изображения, влияющие на этот кадр.
 - Чтобы изменить положение объекта в кадре анимации, в палитре "Слои" выберите слой, содержащий этот объект, и перетащите его в новое положение.

Примечание. В палитре "Анимация" можно выбрать и изменить положение нескольких кадров. Однако, если перетащить несколько несмежных кадров, они размещаются последовательно в новом местоположении.

- Чтобы изменить порядок кадров анимации, в меню палитры "Анимация" выберите команду "Обратный порядок кадров".

Примечание. Кадры, которые нужно разместить в обратном порядке, не обязательно должны быть смежными, можно изменить порядок любых выделенных кадров.

- Чтобы удалить выделенные кадры, в меню палитры "Анимация" выберите команду "Удалить кадр" или щелкните значок "Удалить"  и нажмите кнопку "Да", чтобы подтвердить удаление. Можно также перетащить выделенный кадр на значок "Удалить".

См. также

"Выбор кадров анимации" на странице 607




Изменение атрибутов слоев в анимации

Кнопки унификации ("Унифицировать положение слоя", "Унифицировать видимость слоя" и "Унифицировать стиль слоя") в палитре "Слои" определяют, как изменения атрибутов в активном кадре анимации применяются к остальным кадрам того же слоя. При выбранной кнопке унификации этот атрибут меняется во всех кадрах активного слоя, если кнопка не выбрана, изменения применяются только к активному кадру.

Флажок "Распространить кадр 1" в палитре "Слои" также определяет, как изменения атрибутов в первом кадре применяются к остальным кадрам того же слоя. Если этот флажок установлен, изменения атрибута первого кадра

затронут все последующие кадры активного слоя относительно первого кадра (сохранив уже созданную анимацию).


Унифицировать видимость слоя

- 1 В палитре "Анимация" (в режиме покадровой анимации) измените атрибут одного кадра.
- 2 В палитре "Слой" нажмите кнопку "Унифицировать положение слоя" , "Унифицировать видимость слоя"  или "Унифицировать стиль слоя" , чтобы применить измененный атрибут к остальным кадрам активного слоя.

Распространить кадр 1

- 1 В палитре "Анимация" (в режиме покадровой анимации) измените атрибут первого кадра.
- 2 В палитре "Слой" установите флажок "Распространить кадр 1".

Измененный атрибут применяется (относительно) ко всем последующим кадрам слоя.

 Можно также распространять кадры, выделив группу смежных кадров с помощью клавиши "Shift", и изменив атрибут в одном из выделенных кадров.

Отображение или скрытие кнопок унификации слоев

- ❖ В палитре "Слой" выберите пункт "Параметры анимации", а затем один из следующих параметров.

Автоматически	Отображает кнопки унификации слоев, если палитра "Анимация" открыта. В приложении Photoshop Extended палитра "Анимация" должна находиться в режиме покадровой анимации.
Всегда показывать	Отображает кнопки унификации слоев независимо от того, открыта или закрыта палитра "Анимация".
Всегда скрывать	Скрывает кнопки унификации слоев независимо от того, открыта или закрыта палитра "Анимация".

Копирование и вставка слоев между кадрами

Чтобы понять, что происходит при копировании и вставке кадра, думайте о кадре, как о дубликаты изображения с заданной конфигурацией слоя. При копировании кадра копируются конфигурации слоев (включая видимость, положение и другие свойства каждого слоя). При вставке кадра конфигурация этого слоя применяется к целевому кадру.

- 1 Убедитесь, что палитра "Анимация" находится в режиме покадровой анимации (Photoshop Extended).
- 2 В палитре "Анимация" выберите один или несколько кадров для копирования.
- 3 В меню палитры "Анимация" выберите команду "Скопировать кадры".
- 4 Выберите один или несколько целевых кадров в текущей или другой анимации.
- 5 В меню палитры "Анимация" выберите команду "Вклеить кадры".
- 6 Выберите метод вклеивания.

"Заменить кадры"	Заменяет выделенные кадры копируемыми. Новые слои не добавляются. Свойства всех существующих слоев в целевых кадрах заменяются свойствами копируемых слоев. При вставке кадров между изображениями новые слои добавляются к изображению, но в целевых кадрах видны только вклеенные слои (существующие слои скрыты).
------------------	--

Вклеить поверх выделенной области	Добавляет содержимое вклеенных кадров как новые слои изображения. При вклеивании кадров в то же самое изображение использование этого параметра удваивает количество слоев в изображении. В целевых кадрах вклеенные слои видны, а исходные скрыты. В нецелевых кадрах вклеенные слои скрыты.
"Вставить перед выделенной областью" или "Вставить после выделенной области"	Добавляет копируемые кадры перед целевым кадром или после него. При вклеивании кадров между изображениями новые слои добавляются к изображению, но в новых кадрах видны только вклеенные слои (существующие слои скрыты).

7 Чтобы связать вклеенные слои, в палитре "Слои" выберите команду "Связать добавленные слои" (необязательно).

Эта возможность используется при необходимости переместить вклеенные слои как единое целое.

8 Нажмите кнопку "ОК".

Создание промежуточных кадров

Термин *твининг* (вставка промежуточных кадров) происходит от английского "in betweening", традиционного термина анимации, описывающего процесс создания плавного перехода от одного ключевого кадра к другому с помощью промежуточных кадров. Вставка промежуточных кадров значительно сокращает время, необходимое для создания таких анимационных эффектов, как постепенное появление или исчезновение, или перемещение элемента в кадре. После создания промежуточные кадры можно редактировать по отдельности.

Команда "Создать промежуточные кадры" используется для автоматического добавления или изменения последовательности кадров между двумя существующими, равномерно меняя параметры слоя (положение, непрозрачность или параметры эффекта) между новыми кадрами, чтобы создать впечатление движения. Например, если нужно, чтобы слой постепенно исчезал, установите непрозрачность слоя в начальном кадре 100 %, а в конечном – 0 %. При создании промежуточных кадров между этими двумя кадрами непрозрачность слоя снижается равномерно во всех новых кадрах.



Использование промежуточных кадров для анимации положения текста


1 Убедитесь, что палитра "Анимация" находится в режиме покадровой анимации (Photoshop Extended).

2 Чтобы создать промежуточные кадры в конкретном слое, выберите его в палитре "Слои".

3 Можно выбрать один или несколько смежных кадров.

- При выборе одного кадра можно выбрать, между каким кадром создавать промежуточные кадры – предыдущим или последующим.
- Если выделить два смежных кадра, новые кадры создаются между ними.
- Если выделить несколько кадров, операция создания промежуточных кадров изменит существующие кадры между первым выбранным кадром и последним.
- Если выделить первый и последний кадры в анимации, предполагается, что они смежные, поэтому промежуточные кадры добавляются после последнего кадра. (Этот метод полезен, если анимация настроена на повтор несколько раз.)

4 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку "Создать промежуточные кадры"  в палитре "Анимация".
- В меню палитры "Анимация" выберите команду "Создать промежуточные кадры".

5 Укажите слой или слои, которые будут меняться в добавленных кадрах.

Все слои	Меняются все слои в выбранном кадре или кадрах.
Выделенный слой	Меняется только текущий выделенный слой в выбранном кадре или кадрах.

6 Укажите свойства слоя, которые будут изменены.

Положение	Равномерно меняется положение содержимого слоя в новых кадрах между начальным и конечным кадрами.
Непрозрачность	Равномерно меняется непрозрачность новых кадров между начальным и конечным кадрами.
Эффекты	Равномерно меняются значения параметров эффектов слоев между начальным и конечным кадрами.

7 Если на шаге 2 выделен один кадр, в меню "Промежуточные кадры" выберите, куда добавлять новые кадры.

Следующий кадр	Добавляются кадры между выделенным и следующим кадром. Этот параметр недоступен, если в палитре "Анимация" выделен последний кадр.
Первый кадр	Добавляются кадры между последним и первым кадром. Этот параметр доступен, только если в палитре "Анимация" выделен последний кадр.
Предыдущий кадр	Добавляются кадры между выделенным и предыдущим кадром. Этот параметр недоступен, если в палитре "Анимация" выделен первый кадр.
Последний кадр	Добавляются кадры между первым и последним кадром. Этот параметр доступен, только если в палитре "Анимация" выделен первый кадр.

- 8 Введите значение или с помощью клавиш "Стрелка вверх", или "Стрелка вниз", выберите количество кадров, которое следует добавить. (Этот параметр недоступен, если выделено несколько кадров.)
- 9 Нажмите кнопку "ОК".

Добавление нового слоя при каждом создании кадра

При создании нового слоя он виден во всех кадрах анимации. Чтобы скрыть слой в определенном кадре, выберите этот кадр в палитре "Анимация" и скройте нужный слой в палитре "Слои".

Можно установить флажок "Создавать слой для каждого нового кадра", чтобы при каждом создании кадра к изображению автоматически добавлялся новый слой. Новый слой виден в новом кадре, но скрыт в других кадрах. Использование этого параметра экономит время при создании анимации, требующей добавления нового визуального элемента к каждому кадру.

- 1 Убедитесь, что палитра "Анимация" находится в режиме покадровой анимации (Photoshop Extended).
- 2 Установите флажок "Создавать слой для каждого нового кадра" в палитре "Анимация".

Флажок показывает, что параметр выбран.

Указание времени отображения кадра в покадровой анимации

Можно указать *время отображения кадра* – время, в течение которого отображается кадр – для одиночного кадра или нескольких кадров в анимации. Время отображения кадра указывается в секундах. Доли секунды отображаются как десятичные значения. Например, одна четвертая часть секунды задается как ",25". Если время отображения устанавливается в текущем кадре, оно запоминается и применяется к каждому созданному после этого кадру.

- 1 Убедитесь, что палитра "Анимация" находится в режиме покадровой анимации (Photoshop Extended).
- 2 Выберите один или несколько кадров.
- 3 В палитре "Анимация" щелкните значение времени отображения под выбранным кадром, чтобы вывести раскрывающееся меню времени отображения.
- 4 Задайте время отображения.
 - Выберите значение в раскрывающемся меню. (Последнее использованное значение появляется внизу списка.)
 - Выберите "Другое", введите значение в диалоговом окне "Задать время отображения кадра" и нажмите кнопку "ОК". Если выбраны несколько кадров, указание времени отображения для одного кадра применяется ко всем кадрам.



Выбор режима отображения

Режим отображения кадра определяет, следует ли отбросить текущий кадр, прежде чем отобразить следующий. Режим отображения следует выбирать для анимации с прозрачным задним планом, чтобы указать, будет ли виден текущий кадр через прозрачные области следующего кадра.



Режимы отображения кадров

А. Кадр с прозрачным задним планом с параметром "Восстановить фон" Б. Кадр с прозрачным задним планом с параметром "Не располагать"

Значок "Режим отображения" указывает, какой параметр установлен: "Не располагать"  или "Восстановить фон" . (Значок не отображается, если установлен автоматический режим отображения кадра).

- 1 Убедитесь, что палитра "Анимация" находится в режиме покадровой анимации (Photoshop Extended).
- 2 Выберите один или несколько кадров, для которых нужно выбрать режим отображения.
- 3 Щелкните миниатюру кадра правой кнопкой мыши (Windows) или щелкните, удерживая клавишу "Control" (Mac OS), чтобы вывести контекстное меню.
- 4 Выберите режим отображения.

Автоматически	Автоматически определяет режим отображения для текущего кадра, отбрасывая текущий кадр, если следующий кадр содержит прозрачность слоя. Для большинства анимаций параметр "Автоматически" (по умолчанию) дает ожидаемые результаты. <i>Примечание. Чтобы приложение Photoshop сохраняло кадры, включающие прозрачность, выберите параметр "Автоматически" при использовании параметра оптимизации "Удаление лишних пикселей".</i>
Не располагать	Сохраняет текущий кадр при выводе следующего кадра. Текущий кадр (и последующие) может быть виден через прозрачные области следующего кадра. Для точного предварительного просмотра анимации с параметром "Не располагать" используйте браузер.
Расположить (Photoshop)	Удаляет текущий кадр с экрана перед отображением следующего кадра. Одновременно отображается только один кадр (текущий кадр не виден через прозрачные области следующего кадра).

Определение повторов в покадровой анимации

Параметр повтора указывает, сколько раз анимированная последовательность повторяется при воспроизведении.

- 1 Убедитесь, что палитра "Анимация" находится в режиме покадровой анимации (Photoshop Extended).
- 2 Щелкните поле "Выбор параметров цикла" в левом нижнем углу палитры "Анимация".
- 3 Выберите параметр повтора: "Один раз", "Всегда" или "Другое".
- 4 Если выбран параметр "Другие", введите значение в диалоговом окне "Задание числа повторов" и нажмите кнопку "ОК".

*Примечание. Параметры повтора можно также задать в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств".
Дополнительные сведения см. в разделе "Обзор команды "Сохранить для Web и устройств"" на странице 563.*

Полное удаление анимации

- 1 Убедитесь, что палитра "Анимация" находится в режиме покадровой анимации (Photoshop Extended).
- 2 В меню палитры "Анимация" выберите команду "Удалить анимацию".


Создание анимации по временной шкале (Photoshop Extended).

Рабочий процесс создания анимации по временной шкале (Photoshop Extended)

Чтобы анимировать содержимое слоя в режиме временной шкалы (в отличие от покадрового режима), ключевые кадры в палитре "Анимация" устанавливаются при перемещении индикатора текущего времени к другому времени (или кадру), а затем изменяется положение, непрозрачность или стиль содержимого слоя. Последовательность кадров между двумя существующими кадрами автоматически добавляется или изменяется, равномерно меняя параметры слоя (положение, непрозрачность и стиль) между новыми кадрами, чтобы создать впечатление движения.

Например, если необходимо, чтобы слой постепенно исчезал, установите непрозрачность слоя в начальном кадре на 100 % и щелкните в палитре "Анимация" секундомер непрозрачности для этого слоя. Затем переместите индикатор текущего времени на время или кадр, который нужно считать конечным и установите непрозрачность того же слоя равной 0 %. Кадры между начальным и конечным будут автоматически интерполированы, и непрозрачность новых кадров будет равномерно снижена.

Кроме интерполяции кадров анимации можно также вручную создавать покадровую анимацию, рисуя в пустых видеослоях.

 Если необходимо создать анимацию в формате SWF, используйте приложения Adobe Flash, Adobe After Effects или Adobe Illustrator.

Для создания анимации во временной шкале в Photoshop Extended используется следующий общий рабочий процесс.

Создайте новый документ.

Задайте размер и содержимое фона. Убедитесь, что попиксельные пропорции и размерности соответствуют назначению анимации. Должен быть установлен цветовой режим RGB. Если нет особых причин для изменения, оставьте разрешение 72 ppi, битовую глубину 8 бит/канал и квадратную попиксельную пропорцию.

В меню палитры "Анимация" задайте параметры временной шкалы документа.

Укажите длительность и частоту кадров. См. раздел "Задание длительности и частоты кадров (Photoshop Extended)" на странице 590.

Добавьте слой.

Добавьте одно из следующего.

- Новый слой для добавления содержимого.
- Новый видеослой для добавления видеосодержимого.
- Новый пустой видеослой для клонирования содержимого или создания рисованной анимации.

Добавьте содержимое к слою.

Добавьте слой-маску (необязательно).

Слой-маска может использоваться для отображения только части содержимого слоя. Слой-маску можно анимировать для отображения разных частей содержимого слоя в разное время. См. раздел "Добавление слой-маски" на странице 344.

Переместите индикатор текущего времени на нужное время или номер кадра, где необходимо установить первый ключевой кадр.

См. раздел "Использование ключевых кадров для анимации слоев (Photoshop Extended)" на странице 615.

Включите установку ключевых кадров для параметра слоя.

Щелкните треугольник рядом с именем слоя. Треугольник с основанием вниз выводит список параметров слоя. Затем щелкните значок "Секундомер изменения по времени", чтобы установить первый ключевой кадр для параметра слоя, который необходимо анимировать. Можно устанавливать ключевые кадры одновременно для нескольких параметров.

Переместите индикатор текущего времени и измените параметр слоя.

Переместите индикатор текущего времени на время или кадр, где свойство слоя изменяется. Выполните одно или несколько следующих действий.

- Измените положение слоя, чтобы создать впечатление движения содержимого.
- Измените непрозрачность слоя, чтобы содержимое постепенно возникало или исчезало.
- Измените положение слой-маски, чтобы отобразить разные части слоя.
- Включите или отключите слой-маску.

Для некоторых типов анимации, например, для изменения цвета объекта или полного изменения содержимого в кадре, необходимы дополнительные слои с новым содержимым.

Примечание. При анимации фигур с помощью значка "Секундомер изменения по времени" для свойств "Положение векторной маски" или "Включить векторную маску" анимируется векторная маска, но не слой-фигуры.

Добавьте дополнительные слои с содержимым и при необходимости измените их параметры.

Переместите или отрегулируйте полосу длительности слоя, чтобы задать время появления слоя в анимации.

См. разделы "Задание появления слоя в видео или анимации (Photoshop Extended)" на странице 602 и "Задание рабочей области (Photoshop Extended)" на странице 602.

Просмотрите анимацию.

Для воспроизведения анимации используйте элементы управления панели "Анимация". Затем просмотрите анимацию в браузере. Просмотреть анимацию можно также в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств". См. раздел "Просмотр видео или анимации по временной шкале (Photoshop Extended)" на странице 621.

Сохраните анимацию.

Анимацию можно сохранить в виде анимированного GIF-файла с помощью команды "Сохранить для Web и устройств" или в виде последовательности изображений или видео с помощью команды "Просмотреть видео". Можно также сохранить ее в формате PSD, который можно импортировать в приложение Adobe After Effects.

См. также

"Выбор метода интерполяции (Photoshop Extended)" на странице 617

"Создание рисованных анимационных роликов (Photoshop Extended)" на странице 617

Использование ключевых кадров для анимации параметров слоев (Photoshop Extended)


Можно анимировать различные свойства слоя, например, положение, непрозрачность и стиль. Каждое изменение может происходить независимо от других изменений или одновременно с ними. Если необходимо анимировать разные объекты независимо друг от друга, рекомендуется создавать их в разных слоях.

Видеофильм о создании анимации из изображений см. по адресу www.adobe.com/go/vid0024_ru.

Ниже представлены примеры анимации параметров слоя.


- Положение можно анимировать, добавив ключевой кадр к свойству "Положение", затем переместив индикатор текущего времени и перетащив слой в окно документа.
- Непрозрачность слоя можно анимировать, добавив ключевой кадр к свойству "Непрозрачность", затем переместив индикатор текущего времени и изменив непрозрачность слоя в палитре "Слой".


Для анимации свойств с помощью ключевых кадров необходимо установить, по крайней мере, два ключевых кадра для этого параметра. В противном случае изменения остаются в силе на время длительности слоя.

Каждый параметр слоя имеет значок "Секундомер изменения по времени" , который необходимо щелкнуть для начала анимации. Если секундомер активен для конкретного параметра, новые ключевые кадры автоматически устанавливаются при каждом изменении текущего времени и значения свойства. Если секундомер для свойства неактивен, оно не имеет ключевых кадров. Если значение для параметра слоя вводится при неактивном секундомере, это значение остается в силе на время длительности слоя. Если остановить секундомер, все ключевые кадры для параметра безвозвратно удаляются.

Значки ключевых кадров (Photoshop Extended)

Внешний вид ключевого кадра в палитре "Анимация" зависит от метода интерполяции, который выбирается для интервала между ключевыми кадрами. См. также раздел "Выбор метода интерполяции (Photoshop Extended)" на странице 617

Линейный ключевой кадр  Анимированное свойство равномерно меняется по времени, начиная с заранее определенного состояния. Единственным исключением является свойство "Положение слой-маски", которое включается и отключается.

Задержка ключевого кадра  Анимированное свойство сохраняет постоянным значение от предыдущего ключевого кадра и изменяется только тогда, когда индикатор текущего времени устанавливается на ступенчатый ключевой кадр.

Перемещение индикатора текущего времени на ключевой кадр (Photoshop Extended)

После установки начальных ключевых кадров для свойства отображается навигатор по ключевым кадрам, который можно использовать для перемещения по ключевым кадрам, их установки или удаления. Если навигатор по ключевым кадрам выделен, индикатор текущего времени установлен точно на ключевом кадре параметра слоя. Если навигатор по ключевым кадрам не выделен, индикатор текущего времени находится между ключевых кадров. Если на каждой стороне поля навигатора по ключевым кадрам появляются стрелки, с двух сторон от текущего времени существуют другие ключевые кадры для этого свойства.


❖ Щелкните стрелку навигатора по ключевым кадрам. Стрелка влево перемещает индикатор текущего времени на предыдущий ключевой кадр. Стрелка вправо перемещает индикатор текущего времени на следующий ключевой кадр.

Выбор ключевых кадров (Photoshop Extended)

- ❖ В палитре "Анимация" выполните одно из следующих действий.
- Чтобы выбрать ключевой кадр, щелкните значок ключевого кадра.
- Чтобы выбрать несколько ключевых кадров, щелкните их с нажатой клавишей "Shift" или создайте вокруг них область выделения.
- Чтобы выбрать все ключевые кадры параметра слоя, щелкните имя параметра слоя рядом со значком секундомера.

Перемещение ключевых кадров (Photoshop Extended)

- 1 Выберите один или несколько ключевых кадров.
- 2 Перетащите выделенные значки ключевых кадров на нужное время. Если выделено несколько ключевых кадров, все они сохраняют абсолютное расстояние друг от друга.

 При перемещении с нажатой клавишей "Option" сохраняется относительное расстояние друг от друга.

Копирование и вставка ключевых кадров (Photoshop Extended)

Можно копировать ключевые кадры в одном слое или между разными слоями для одного и того же параметра (например "Положение"). Скопированные ключевые кадры вставляются на пропорциональном расстоянии от индикатора текущего времени.

Одновременно можно копировать ключевые кадры только из одного слоя. При вставке ключевых кадров в другой слой, они появляются в целевом слое как ключевые кадры соответствующего свойства. Самый ранний кадр появляется в текущем времени, а остальные – в относительном порядке. Ключевые кадры остаются выделенными после вставки, поэтому можно немедленно перемещать их по временной шкале.

Примечание. Одновременно можно копировать и вставлять ключевые кадры для нескольких параметров.

- 1 В палитре "Анимация" отобразите слои, содержащие копируемые ключевые кадры.
- 2 Выберите один или несколько ключевых кадров.
- 3 В меню палитры "Анимация" выберите команду "Копировать ключевые кадры".
- 4 В палитре "Анимация", содержащей целевой слой, переместите индикатор текущего времени в точку, где должны появиться ключевые кадры.
- 5 Выберите целевой слой.
- 6 В меню палитры "Анимация" выберите команду "Вставить ключевые кадры".

Удаление ключевых кадров (Photoshop Extended)

Удаление ключевых кадров может оказаться полезным, если, например, произошла ошибка при установке ключевых кадров или какой-либо ключевой кадр больше не нужен.

❖ Выделите один или несколько ключевых кадров и выполните одно из следующих действий.

- В меню палитры "Анимация" выберите команду "Удалить ключевые кадры".
- Щелкните правой кнопкой мыши (Windows) или с нажатой клавишей "Control" (Mac OS) и выберите команду "Удалить" в контекстном меню.

Выбор метода интерполяции (Photoshop Extended)

Интерполяция – процесс определения неизвестных значений, находящихся между двумя известными значениями. В цифровом видео и цифровой фотографии это обычно означает создание новых значений между двумя ключевыми кадрами. Например, если необходимо постепенно переместить графический элемент на пятьдесят пикселей влево в 15 кадрах, то определяется положение этого элемента в первом и пятнадцатом кадре, а затем эти кадры отмечаются как ключевые. Приложение Photoshop интерполирует кадры между двумя ключевыми кадрами. (Интерполяцию иногда называют *созданием промежуточных кадров*.) Интерполяция между двумя ключевыми кадрами может использоваться для анимации движения, непрозрачности, стилей и глобального освещения.

В приложении Photoshop имеются два типа интерполяции: "линейная" и "приостановить".

Линейная интерполяция Создает изменения, равномерно распределенные от одного кадра к другому. Изменения, созданные с помощью линейной интерполяции, выполняются прерывисто в каждом кадре.

Приостановить интерполяцию Изменяет значение параметра слоя по времени без постепенного перехода. Этот метод интерполяции используется для эффектов вспышки или для внезапного появления и исчезновения слоев.

Если ко всем кадрам параметра слоя применяется приостановленная интерполяция, значение первого ключевого кадра сохраняется до следующего ключевого кадра, в котором немедленно меняется.

1 В палитре "Анимация" выберите один или несколько ключевых кадров.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Щелкните правой кнопкой мыши выделенный ключевой кадр и выберите в контекстном меню "Линейная интерполяция" или "Приостановить интерполяцию".
- В меню палитры "Анимация" выберите команду "Интерполяция ключевого кадра" > "Линейная" или "Приостановить".

См. также

"Использование ключевых кадров для анимации параметров слоев (Photoshop Extended)" на странице 615

Создание рисованных анимаций (Photoshop Extended)


Если нужно создать рисованную покадровую анимацию, можно добавить к документу пустой видеослой. Добавление пустого видеослоя над видеослоем и последующая настройка непрозрачности пустого видеослоя позволяет видеть содержимое лежащего ниже слоя. Затем можно ретоскопировать содержимое видеослоя, раскрашивая или рисуя в пустом видеослое. См. также раздел "Рисование в кадрах видеослоев (Photoshop Extended)" на странице 598.

Примечание. Если нужно анимировать несколько независимых элементов, создайте отдельное содержимое в разных пустых видеослоях.

1 Создайте новый документ.


2 Добавьте пустой видеослой.

3 Нарисуйте содержимое слоя или добавьте содержимое.

4 Нажмите кнопку "Переключение кальки" , чтобы включить режим кальки (необязательно).

5 Переместите индикатор текущего времени на следующий кадр.

- 6 Нарисуйте содержимое слоя или добавьте содержимое, положение которого несколько отличается от положения в предыдущем кадре.

 Чтобы добавить пустой видеокадр, дублировать кадр или удалить кадр из пустого видеослоя, в меню "Слой" выберите пункт "Видео слой" и соответствующую команду.

По мере создания рисованных кадров можно перетаскивать индикатор текущего времени или с помощью элементов управления воспроизведением в палитре "Анимация" просматривать созданную анимацию.

Вставка, удаление и дублирование пустых видеокадров (Photoshop Extended)

К пустому видеослою можно добавить пустой видеокадр или удалить его. В пустом видеослое можно также дублировать существующие (нарисованные) видеокадры.

- 1 В палитре "Анимация" выберите пустой видеослой и переместите индикатор текущего времени на нужный кадр.
- 2 В меню "Слой" выберите пункт "Видео слой" и одну из следующих команд.

Вставить пустой кадр	Вставляет пустой видеокадр в выделенный пустой видеослой в текущее время.
Удалить кадр	Удаляет видеокадр в выделенном пустом видеослое в текущее время.
Создать дубликат кадра	Создает копию видеокадра в текущее время в выделенном пустом видеослое.

Установка параметров кальки (Photoshop Extended)

В режиме кальки отображается содержимое, нарисованное в текущем кадре вместе с содержимым в окружающих кадрах. Эта дополнительная обводка появляется с заданной непрозрачностью, чтобы отличить ее от обводки в текущем кадре. Режим кальки удобен для рисования покадровой анимации, поскольку предоставляет точки отсчета для положения обводки.

Параметры кальки используются, чтобы определить, как предыдущая и последующая обводки (окружающие текущий кадр) появятся при включенном режиме кальки во время воспроизведения в палитре "Анимация".

- 1 В меню палитры "Анимация" выберите пункт "Параметры кальки".
- 2 Задайте следующие параметры.
 - **Положение кадров кальки** Задает количество отображаемых предыдущих и последующих кадров. Введите значения в текстовое поле "Кадров до" (предыдущие кадры) и "Кадров после" (последующие кадры).
 - **Расстояние между кадрами** Задает количество кадров между отображаемыми кадрами. Например, при значении 1 отображаются смежные кадры, а при значении 2 отображаются обводки, отстоящие на два кадра.
 - **Непрозрачность, максимум** Устанавливает процент непрозрачности для кадров, следующих непосредственно до и после текущего времени.
 - **Непрозрачность, минимум** Устанавливает процент непрозрачности для последних кадров набора кальки.
 - **Режим наложения** Устанавливает вид областей наложения кадров.



Режим кальки

А. Текущий кадр с одним последующим Б. Текущий кадр с одним предыдущим и последующим В. Текущий кадр с одним предыдущим

См. также

“Список режимов наложения” на странице 370

Преобразование покадровой анимации и анимации по временной шкале (Photoshop Extended)

Покадровую анимацию, созданную в приложениях Photoshop или Photoshop Extended, можно преобразовать в анимацию по временной шкале, чтобы использовать ключевые кадры и другие возможности временной шкалы для анимации параметров слоя. Также можно преобразовать анимацию по временной шкале в покадровую анимацию. Однако следует иметь в виду, что видеослой не будут воспроизводиться в покадровой анимации, а некоторые параметры слоев с установленными ключевыми кадрами могут быть потеряны во время преобразования.

❖ В палитре “Анимация” выполните одно из следующих действий.

- В палитре "Анимация" выберите команду "Преобразовать в покадровую анимацию" или "Преобразовать в анимацию по временной шкале".
- Щелкните значок "Преобразовать в анимацию по временной шкале"
- Щелкните значок "Преобразовать в покадровую анимацию"

Открытие многослойной анимации

Анимацию, сохраненную в прежних версиях Photoshop, можно открыть в виде многослойных файлов Photoshop (PSD). Эти слои помещаются в палитру "Анимация" в порядке следования, при этом нижний слой становится первым кадром.

- 1 В меню "Файл" выберите команду "Открыть" и выберите файл Photoshop.
- 2 В палитре "Слой" выделите нужные слои и в меню палитры "Анимация" выберите команду "Создать кадры из слоев".

Чтобы сохранить исходную анимацию, для положения, непрозрачности и стиля каждого слоя в палитре "Анимация" создаются ключевые кадры. После этого можно редактировать анимацию, используя команду "Сохранить для Web и устройств", чтобы сохранить анимированный GIF-файл, или команду "Просмотреть видео", чтобы сохранить анимацию как фильм QuickTime.

Просмотр видео и анимации

Просмотр покадровой анимации

- 1 Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите кнопку "Воспроизведение" в палитре "Анимация".
 - Используйте клавишу "Пробел" для воспроизведения и временной остановки анимации.

Анимация отображается в окне документа. Анимация повторяется непрерывно, если в диалоговом окне "Параметры воспроизведения" не был указан другой параметр повтора.

- 2 Чтобы остановить анимацию, нажмите кнопку "Остановить" .
- 3 Чтобы перемотать анимацию назад, нажмите кнопку "Выбрать первый кадр" .


Примечание. Для более точного просмотра воспроизведите анимацию в web-браузере. Откройте диалоговое окно "Сохранить для Web и устройств" и нажмите кнопку "Просмотр в браузере". Для остановки и повторного воспроизведения анимации используются команды браузера "Остановить" и "Перезапустить".

См. также

“Просмотр оптимизированных изображений в web-браузере” на странице 569

Установка области временной шкалы для просмотра (Photoshop Extended)

- ❖ Выполните любое из следующих действий.
- Перетащите полосу рабочего участка на нужную область.
- Перетащите маркеры рабочего участка (по концам полосы рабочего участка), чтобы задать начало и конец рабочей области.



Перетаскивание маркеров рабочего участка

- Перетащите индикатор текущего времени на нужный кадр и в меню палитры "Анимация" выберите команду "Задать начало рабочего участка" или "Задать конец рабочего участка".

Просмотр видео или анимации по временной шкале (Photoshop Extended).

Видео и анимацию можно просматривать в окне документа. Приложение Photoshop использует оперативную память для просмотра видео и анимации во время сеанса редактирования. При воспроизведении или перетаскивании кадров они автоматически кэшируются для быстрого повторного воспроизведения. Кэшированные кадры обозначены зеленой полоской на рабочем участке палитры "Анимация". Количество кэшированных кадров зависит от объема доступной оперативной памяти.

Просмотр видео или анимации по временной шкале (Photoshop Extended).


❖ Выполните любое из следующих действий.

- Перетащите индикатор текущего времени во временной шкале.
- Используйте кнопки воспроизведения в нижней части палитры "Анимация".
- Нажмите клавишу "Пробел" для воспроизведения или остановки воспроизведения.

Примечание. Для более точного просмотра анимации, созданной для Web, воспроизведите ее в web-браузере. Для остановки и повторного воспроизведения анимации используются команды браузера "Остановить" и "Перезапустить". Откройте диалоговое окно "Сохранить для Web и устройств" и нажмите кнопку "Просмотр в браузере".

Включение пропуска кадров (Photoshop Extended)

Приложение Photoshop Extended может пропускать некэшированные кадры, чтобы добиться воспроизведения в реальном времени.

- ❖ В режиме анимации по временной шкале в палитре "Анимация" щелкните значок "Параметры анимации"  и выберите "Разрешить пропуск кадров" в меню палитры.

Предварительный просмотр документа на мониторе

Внешний модуль "Просмотр видео" позволяет просматривать через порт FireWire текущий кадр, заданный на временной шкале анимации (или любое открытое в Photoshop изображение), на любом устройстве отображения, например на мониторе. Можно также настраивать пропорции для корректного вывода изображений. Внешний модуль "Просмотр видео" поддерживает изображения с цветовым режимом RGB, градации серого и индексированные изображения. (Внешний модуль преобразует изображения 16 бит/канал в изображения 8 бит/канал.) Внешний модуль "Просмотр видео" не поддерживает альфа-каналы. Прозрачность отображается черным цветом.

Примечание. Внешний модуль "Просмотр видео" не блокирует устройство отображения. Если приложение Photoshop работает в фоновом режиме, и активным становится другое приложение, просмотр отключается, и устройство разблокируется для просмотра с помощью других приложений.

- 1 Подключите устройство отображения, например монитор, к компьютеру через порт FireWire.
- 2 При открытом документе выполните одно из следующих действий.

- Если не нужно устанавливать параметры вывода для просмотра документа, в меню "Файл" выберите команду "Экспортировать" > "Отправить просмотр видео на устройство". Можно пропустить оставшиеся шаги данной процедуры.
- Чтобы установить параметры вывода до просмотра документа на устройстве, в меню "Файл" выберите команду "Экспортировать" > "Просмотр видео".

Откроется диалоговое окно "Просмотр видео". Если пиксельное форматное соотношение документа не соответствует настройкам пропорций устройства отображения, выводится предупреждение.

Примечание. Команда "Отправить просмотр видео на устройство" использует предыдущие параметры диалогового окна "Просмотр видео".

- 3** В разделе "Настройки устройства" укажите параметры устройства, на которое выводится изображение.
 - В качестве режима вывода выберите NTSC или PAL (Mac OS). Если режим вывода и режим устройства не совпадают (например, указание режима вывода NTSC и подключение устройства в режиме PAL), при просмотре появляются черные пятна.
 - Чтобы задать пропорции устройства отображения, в меню "Пропорции" выберите "Стандарт (4:3)" или "Широкий экран (16:9)".

Примечание. Выбранный параметр пропорции определяет, какие варианты расположения доступны.

- 4** В разделе "Параметры изображения" выберите вариант расположения, чтобы определить, как изображение отображается на устройстве.

По центру	Помещает центр изображения в центре экрана, обрезая участки, выходящие за границы устройства просмотра видео.
Pillarbox	Выводит изображение с пропорциями 4:3 на экране с пропорциями 16:9 с центром изображения в центре экрана и серыми полосами с левой и правой стороны изображения. Этот параметр доступен только при выборе параметра "Широкий экран (16:9)" для пропорций устройства.
"Кадрировать в 4:3"	Выводит изображение с пропорциями 16:9 на экране 4:3 с центром изображения в центре экрана без искажений, обрезая левый и правый края кадра, выходящие за границы устройства просмотра видео. Этот параметр доступен только при выборе параметра "Стандартный экран (4:3)".
Letterbox	Масштабирует изображение с пропорциями 16:9 для размещения на экране с пропорциями 4:3. Из-за разницы пропорций изображения (16:9) и экрана (4:3) сверху и снизу изображения появляются серые полосы. Тем самым сохраняются пропорции отображения без обрезки и искажения изображения. Этот параметр доступен только при выборе параметра "Стандарт (4:3)".
Кадрировать в 14:9/Letterbox	Выводит широкоэкранный формат изображения, обрезанный до пропорции 14:9, с черными полосами сверху и снизу изображения (при просмотре на экране 4:3) или слева и справа (при просмотре на экране 16:9). При этом сохраняются пропорции отображения без искажения изображения.

- 5** В меню "Размер изображения" выберите параметр, определяющий масштабирование пикселей документа для экрана устройства.

Не масштабировать	Вертикальное масштабирование изображения не применяется. Изображение обрезается, если его высота не помещается на экран.
-------------------	--

Подогнать под кадр	Пропорционально увеличивает или уменьшает высоту и ширину изображения, чтобы подогнать их под видеокадр. При выборе этого параметра изображение с пропорцией 16:9 появляется на экране 4:3 в формате Letterbox, а изображение 4:3 появляется на экране 16:9 в формате Pillarbox.
--------------------	--

- 6 Установите флажок "Применить попиксельную пропорцию к предварительному просмотру", чтобы вывести изображение с пиксельным форматным соотношением документа (не квадратным). Снимите этот флажок, чтобы вывести изображение так, как оно появляется на компьютерном мониторе (квадратные пиксели).

По умолчанию флажок "Применить попиксельную пропорцию к предварительному просмотру" установлен, чтобы сохранить пиксельное форматное соотношение документа. Этот флажок следует снять, если предполагается, что пиксельное форматное соотношение документа квадратное, и изображение нужно просматривать так, как оно отображается на компьютерном мониторе (квадратные пиксели).

- 7 Нажмите кнопку "ОК", чтобы экспортировать документ на устройство отображения.

Сохранение и экспорт видео и анимации

Форматы экспорта видео и анимации

Можно сохранить анимацию в виде GIF-файла для просмотра в Web.


В приложении Photoshop Extended видео и анимацию можно сохранить как фильм QuickTime или PSD-файлов. Если работа не предназначена для видео, то лучше сохранить файл в формате PSD, поскольку в этом случае сохраняется редактирование, а формат PSD поддерживается приложениями Adobe для обработки цифрового видео и многими приложениями редактирования кинофильмов.

Видеоролик о работе с последовательностями изображений см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0026_ru.

Оптимизация кадров анимации

После завершения работы над анимацией необходимо оптимизировать ее для эффективной загрузки web-браузером. Анимацию можно оптимизировать двумя способами.

- Оптимизируйте кадры, чтобы включить в них только области, которые меняются от кадра к кадру. Это значительно уменьшает размер анимированного GIF-файла.
- Если анимация сохраняется как GIF-изображение, оптимизируйте ее, как любое другое GIF-изображение. Чтобы гарантировать, что узоры дизеринга постоянны во всех кадрах, и избежать мерцания во время воспроизведения, к анимации применяется специальный метод дизеринга. В связи с применением этих дополнительных функций оптимизация анимированного GIF-файла требует больше времени, чем оптимизация обычного GIF-изображения.

 При оптимизации цветов в анимации используйте палитру "Адаптивная", "Перцепционная" или "Селективная". Этим обеспечивается согласованность цветов во всех кадрах.

- 1 Убедитесь, что палитра "Анимация" находится в режиме покадровой анимации (Photoshop Extended).
- 2 В меню палитры "Анимация" выберите команду "Оптимизировать анимацию".
- 3 Определите значения для следующих параметров.

Ограничительная рамка	Обрезает каждый кадр по области, которая изменилась по сравнению с предыдущим кадром. Файлы анимации, созданные с помощью этого параметра, меньше размером, но они несовместимы с GIF-редакторами, не поддерживающими этот параметр. (Данный параметр включен по умолчанию и рекомендуется к использованию.)
-----------------------	--

Удаление лишних пикселей	<p>Делает прозрачными все пиксели в кадре, которые не изменились по сравнению с предыдущим кадром. Чтобы этот параметр работал, необходимо в палитре "Оптимизация" выбрать параметр "Прозрачность". (Данный параметр включен по умолчанию и рекомендуется к использованию.)</p> <p><i>Важная информация:</i> При выборе параметра "Удаление лишних пикселей" установите автоматический режим отображения кадров. (См. раздел "Выбор режима отображения" на странице 612).</p>
--------------------------	---

4 Нажмите кнопку "ОК".

См. также

"Оптимизация изображения для Web" на странице 565

"Параметры оптимизации для форматов GIF и PNG-8" на странице 571

Расположить кадры на слоях

При расположении кадров на слоях для каждого кадра в видеослое создается один слой. Это может оказаться удобным, например, при экспорте единичных видеок кадров в отдельные файлы изображений или если планируется использовать видео статичного объекта в стеке изображений.

- 1 В палитре "Анимация" или "Слой" выберите видеослой.
- 2 В меню палитры "Анимация" выберите команду "Объединить кадры в слой".

См. также

"Стеки изображений (Photoshop Extended)" на странице 639

Экспорт видео

Примечание. Приложение *Photoshop* позволяет экспортировать в фильм *QuickTime* и последовательность изображений. В приложении *Photoshop Extended* можно экспортировать анимацию по временной шкале с видеослоями.

- 1 В меню "Файл" выберите команду "Экспортировать" > "Просмотреть видео".
- 2 В диалоговом окне "Просмотреть видео" введите название видео или последовательности изображений.
- 3 Нажмите кнопку "Выбрать папку", задайте путь сохранения видео и нажмите кнопку "Выбрать".
Чтобы создать папку для хранения экспортированного видео, выберите "Создать новую вложенную папку" и введите имя папки.
- 4 В разделе "Параметры файла" выберите "Экспорт QuickTime", а затем формат файла в раскрывающемся меню.
- 5 В зависимости от выбранного формата видеофайла QuickTime, нажмите кнопку "Настройки" и задайте параметры экспорта (необязательно).

Примечание. *iPod* (разрешение 320x240) автоматически использует H.264 (высокое качество, RGB 24 бит/канал).

- 6 В поле "Диапазон" выберите один из следующих параметров:
 - **Все кадры** Визуализирует все кадры, содержащиеся в документе Photoshop.
 - **В кадре** Позволяет указать определенные кадры для визуализации.
 - **Текущие выделенные кадры** Визуализирует кадры, выбранные в рабочей области палитры "Анимация".
- 7 Задайте параметры рендеринга (необязательно).

- **Альфа-канал** Задаёт метод рендеринга альфа-каналов. (Этот параметр доступен только в форматах, поддерживающих альфа-канал, например PSD или TIFF.)
- **Частота кадров** Задаёт количество кадров в секунду (кадр/сек) при воспроизведении видео.

8 Нажмите кнопку "Рендеринг".

См. также

"Интерпретация видеоматериала (Photoshop Extended)" на странице 597

Форматы файлов экспорта QuickTime

3G Формат файла, разработанный для мобильных устройств третьего поколения. Формат 3G основан на формате файлов MP4.

FLC Формат анимации для воспроизведения компьютерной анимации, созданной на рабочих станциях и компьютерах под управлением Windows и Mac OS. Этот формат также называют FLI.

Flash Video (FLV) Формат Adobe для потокового аудио и видео в Интернете и других сетях (необходимо установить кодировщик QuickTime FLV).

iPod (320x240) M4V-файл, содержащий видео H.264 и AAC, оптимизированный для просмотра на плеере iPod.

Фильм QuickTime Архитектура мультимедиа Apple Computer, включающая несколько кодеков.

AVI Формат Audio Video Interleave (AVI) для аудио- и видеоданных на компьютерах Windows.

DV Stream Видеоформат с внутрикадровым сжатием, использующий интерфейс FireWire (IEEE 1394) для передачи видео на нелинейные системы видеомонтажа.

Последовательность изображений Последовательность отдельных изображений, которая хранится в одной папке и использует одинаковую цифровую или буквенно-цифровую схему именования файлов (например, Последовательность1, Последовательность2, Последовательность3 и так далее).

MPEG-4 Мультимедийный стандарт для доставки аудио- и видеопотоков с широким диапазоном полосы пропускания.

***Примечание.** Также поддерживаются другие сторонние форматы, например кодеки Avid AVR, но тем не менее необходимые кодеки QuickTime должны быть установлены.*

Настройки экспорта 3G

Дополнительные сведения о параметрах экспорта 3G можно найти на web-сайте Apple Computer.

Формат файла Форматы 3GPP и 3GPP2 являются стандартами для создания, доставки и воспроизведения мультимедиа в высокоскоростных беспроводных сетях третьего поколения. Формат 3GPP предназначен для сетей GSM, а 3GPP2 – для сетей CDMA 2000. Форматы 3GPP (Mobile MP4), 3GPP2 (EZmovie) и AMC (EZmovie) предназначены для конкретных сетей. Формат 3GPP (Mobile MP4) предназначен для службы i-motion 3G сети NTT DoCoMo. Формат 3GPP2 (EZmovie) предназначен для службы 3G сети KDDI. Формат AMC (EZmovie) предназначен для подписчиков KDDI с телефонами, поддерживающими формат AMC.

Видео Выберите пункт "Видео" в раскрывающемся подменю в меню "Форматы файлов" и укажите следующее.

- **Формат видео** Выбирает кодек для экспорта видео. Если в исходном ролике имеется только видеодорожка, и она уже сжата, можно выбрать "Пропустить", чтобы избежать повторного сжатия.

- **Скорость передачи данных** Задаёт значение скорости передачи данных при воспроизведении (в килобитах в секунду). Большее значение скорости передачи данных обеспечивает более высокое качество воспроизведения, однако не рекомендуется превышать значение предельной пропускной способности.

- **Оптимизировано для** Задаёт метод доставки, если в меню "Формат видео" выбран H.264. Этот параметр указывает кодеку, насколько может колебаться скорость передачи данных в ту или иную сторону по сравнению с выбранной скоростью передачи данных.

- **Размер изображения** Задаёт стандарт для отправки файла на мобильный телефон. Значение "Текущий" сохраняет исходный размер, но получившийся в результате файл может не воспроизводиться на мобильном телефоне. Выберите "Заказной", чтобы указать размер, отсутствующий в меню.

- **Сохранение пропорций с помощью** Задаёт параметр, используемый при изменении размера изображения и необходимости масштабировать фильм в новую размерность. Параметр Letterbox пропорционально масштабирует исходное изображение по размеру чистого окна, добавляя при необходимости черные полосы сверху и снизу изображения. Кадрирует центры, масштабирует и обрезает по размеру чистого окна. Команда "Подогнать размер" корректирует размер изображения по наиболее длинной стороне, масштабируя при необходимости.

- **Частота кадров** Задаёт количество кадров в секунду (кадр/сек) при воспроизведении. В большинстве случаев, качество видео улучшается при выборе числа, кратного частоте кадров источника. Например, если частота источника составляет 30 кадров в секунду, необходимо выбрать частоту кадров 10 или 15. Не следует выбирать частоту, превышающую частоту исходного материала.

- **Ключевой кадр** Задаёт частоту создания ключевых кадров в экспортируемом видео. Увеличение частоты ключевых кадров улучшает качество видео, но увеличивает размер файла.

- **Параметры видео** Если кнопка "Параметры видео" доступна, нажмите ее, чтобы открыть диалоговое окно "Дополнительные настройки 3G-видео". В зависимости от видео в видеокадры можно добавлять маркеры синхронизации, чтобы компенсировать потерю пакетов при потоковой передаче данных. Для видео в формате H.264 можно также ускорить процесс сжатия (например, для просмотра) выбрав параметр "Быстрая кодировка (однопроходная)". Параметр по умолчанию, "Лучшее качество (многопроходная)", позволяет кодеку определить количество проходов кодировки, необходимых для сжатия видео с наилучшим качеством.

Аудио Хотя параметр "Аудио" доступен в раскрывающемся подменю в меню "Формат файла", приложение Photoshop Extended CS3 не поддерживает аудиодорожки.

Текст Выберите пункт "Текст" в раскрывающемся подменю в меню "Форматы файлов" и укажите следующие параметры.

- **Форматирование текста** Задайте форматирование или отсутствие форматирования для отображения текста на мобильных устройствах.

- **Кодировка текста** Можно выбрать кодировки UTF8, UTF16 или STML Native (если она доступна).

- **Необходима поддержка текста мобильным телефоном** Разрешает воспроизводить фильм, только если на приемном устройстве можно отобразить текст. Снимите этот флажок, чтобы разрешить воспроизведение аудио и видео, даже если на устройстве нельзя отобразить текст.

Примечание. Эти параметры доступны, только если в ролике имеется текстовая дорожка, например, титры, заголовки, подзаголовки и так далее.

Потоковая передача Выберите пункт "Потоковая передача" в раскрывающемся подменю в меню "Форматы файлов" и укажите следующее.

- **Включить потоковую передачу** Создает файл для потоковой передачи данных по протоколу RTSP на проигрыватель QuickTime. Этот параметр создает дорожку рекомендаций (инструкций, необходимых для потоковой передачи файла).

- **Оптимизировать для сервера** Помогает серверу быстрее обработать файл, но увеличивает размер файла.

Дополнительно Выберите пункт "Дополнительно" в раскрывающемся подменю в меню "Форматы файлов" и укажите следующее.

• **Ограничить распространение** Задаёт количество воспроизведений файла на мобильном телефоне после загрузки. Также задаёт параметры истечения срока: укажите количество дней или введите дату. Можно ограничить распространение файлов в формате Mobile MP4 или EZmovie, чтобы после загрузки на мобильный телефон его нельзя было отправить на другое устройство или скопировать.

• **Фрагментировать фильм** Позволяет файлу загружаться по протоколу HTTP небольшими частями, чтобы воспроизведение могло начаться быстрее, а большие файлы можно было воспроизводить на мобильном телефоне (одновременно на мобильном телефоне должен поместиться только фрагмент, но не весь фильм).

Настройки экспорта FLC

В диалоговом окне "Настройки экспорта FLC" доступны следующие параметры.

Таблица цветов С помощью системных цветов Windows или Mac OS задаёт в экспортируемом фильме таблицу цветов.

Движение Устанавливает частоту кадров воспроизведения.

Задание параметров экспорта AVI

1 В диалоговом окне "Просмотр видео" выберите "Экспорт QuickTime", а затем "AVI" во всплывающем меню.

2 Нажмите кнопку "Настройки".

3 В диалоговом окне "Настройки AVI" убедитесь, что выбран параметр "Видео".

***Важная информация:** Хотя в диалоговом окне "Параметры AVI" имеется параметр "Звук", приложение Photoshop Extended CS3 не поддерживает аудиодорожки.*

4 В разделе "Видео" нажмите кнопку "Параметры" и установите следующее:

Тип сжатия	Выбирает кодек для сжатия видео. Для обеспечения наилучшего качества при минимальной скорости передачи данных рекомендуется выбирать кодек H.264.
Кадров в секунду	<p>Задаёт число отдельных изображений, отображающихся за одну секунду. Стандартный видеоформат NTSC имеет частоту кадров 29,97 кадр/сек. Европейский видеоформат PAL имеет частоту кадров 25 кадр/сек. Стандарт для кинофильмов – 24 кадр/сек. Фильм QuickTime иногда создается с более низкой частотой кадров, чтобы снизить пропускную способность и нагрузку на процессор.</p> <p>Фильмы с более высокой частотой кадров лучше передают движение, но имеют большой размер файла. Если выбрать частоту кадров меньше текущей, кадры удаляются. Если выбрать частоту кадров больше текущей, существующие кадры дублируются (не рекомендуется, поскольку в этом случае увеличивается размер файла без повышения качества). В большинстве случаев, качество видео улучшается при выборе числа, кратного частоте кадров источника. Например, если частота источника составляет 30 кадров в секунду, необходимо выбрать частоту кадров 10 или 15. Не следует выбирать частоту, превышающую частоту исходного материала.</p>

Частота ключевых кадров	Задает частоту ключевых кадров. Увеличение частоты ключевых кадров улучшает качество видео, но увеличивает размер файла. Некоторые кодеки автоматически вставляют дополнительные ключевые кадры, если изображение слишком сильно изменилось по сравнению с предыдущим кадром. Обычно достаточно одного ключевого кадра каждые 5 секунд (умножьте количество кадров в секунду на 5). Если создается файл для потоковой передачи данных по протоколу RTSP, и возникают сомнения по поводу надежности сети доставки, можно увеличить частоту ключевых кадров до одного ключевого кадра каждую 1 или 2 секунды.
Ограничить скорость передачи данных до	Задает скорость передачи данных при воспроизведении (в килобитах в секунду) Больше значение скорости передачи данных обеспечивает более высокое качество воспроизведения, однако не рекомендуется превышать значение предельной пропускной способности.
Глубина	Задает количество цветов в экспортируемом видео. Это меню недоступно, если выбранный кодек поддерживает только одну глубину цвета.
Качество	Если параметр доступен, перетащите ползунок или введите значение, чтобы настроить качество экспортируемого видео, и, соответственно, размер файла. При использовании одного и того же кодека для захвата и экспорта, можно сократить время обработки при экспортировании после предварительного просмотра. Для этого настройки качества экспорта и первичные настройки захвата должны совпадать. Если уровень качества превышает исходный уровень качества записи, то качество видеоряда не повышается, а время визуализации может растянуться.
Режим сканирования	Определяет, имеет ли экспортируемый фильм поля (чересстрочная развертка) или не имеет (построчная развертка).
Пропорции	Задает пропорции экспортируемого фильма: 4:3 или 16:9.
Параметры	Устанавливает параметры сжатия, прозрачности и доступ к кодеку Intel Indeo® Video 4.4 (только для Intel Indeo® Video 4.4).

Настройки экспорта DV Stream

В диалоговом окне "Настройки экспорта DV" доступны следующие параметры.

Формат DV Задает формат DV или DVCPRO для экспортируемого видео.

Формат видео Задает стандарт телевидения NTSC или PAL.

Режим сканирования Определяет, имеет ли экспортируемое видео чересстрочные поля или не имеет полей (прогрессивная развертка).

Пропорции Задает пропорцию 4:3 или 16:9.

Сохранение пропорций с помощью Определяет, масштабируется ли фильм в новое пиксельное форматное соотношение. Параметр Letterbox пропорционально масштабирует исходное изображение по размеру чистого окна, добавляя при необходимости черные полосы сверху и снизу изображения. Кадрирует центры, масштабирует и обрезает по размеру чистого кадрового окна.

Важная информация: Хотя в диалоговом окне "Параметры экспорта DV" имеется параметр "Аудиоформат", приложение *Photoshop Extended CS3* не поддерживает аудиодорожки.

Установка параметров экспорта MPEG-4 (Photoshop Extended)

- 1 В диалоговом окне "Просмотреть видео" выберите "Экспорт QuickTime" и нажмите кнопку "Настройки".
- 2 В диалоговом окне "Настройки экспорта MPEG-4" в меню "Формат файла" выберите "MP4" или "MP4 (ISMA)". Формат MP4 (ISMA) обеспечивает работоспособность с устройствами, изготовленными членами альянса ISMA.
- 3 В разделе "Видео" задайте следующие параметры.

Формат видео	Выбирает кодек для сжатия видео. Для обеспечения наилучшего качества при минимальной скорости передачи данных рекомендуется выбирать кодек H.264. Если необходимо воспроизводить файл на устройствах, поддерживающих видео в формате MPEG-4, выберите "MPEG-4 Basic" или "MPEG-4 Improved", в зависимости от целевого устройства. Если видеодорожка исходного фильма уже сжата, можно выбрать параметр "Пропустить", чтобы избежать повторного сжатия.
Скорость передачи данных	Задаёт скорость передачи данных при воспроизведении (в килобитах в секунду). Большее значение скорости передачи данных обеспечивает более высокое качество воспроизведения, однако не рекомендуется превышать значение предельной пропускной способности.
Оптимизировано для	Определяет, насколько может колебаться скорость передачи данных в ту или иную сторону по сравнению с выбранной скоростью передачи данных.
Размер изображения	Определяет размер экспортируемого изображения в пикселах. Значение "Текущий" сохраняет размер исходного материала. Чтобы задать размер, не указанный в меню "Размер изображения", выберите "Заказной".
Сохранение пропорций с помощью	Определяет параметр, используемый при масштабировании фильма в новое пиксельное форматное соотношение. Параметр Letterbox пропорционально масштабирует исходное изображение по размеру чистого окна, добавляя при необходимости черные полосы сверху и снизу изображения. Кадрирует центры, масштабирует и обрезает по размеру чистого кадрового окна. Команда "Подогнать размер" корректирует размер изображения по наиболее длинной стороне, масштабируя при необходимости.

Частота кадров	Задаёт частоту кадров при воспроизведении экспортируемого видео. В большинстве случаев, качество видео улучшается при выборе числа, кратного частоте кадров источника. Например, если частота источника составляет 30 кадров в секунду, необходимо выбрать частоту кадров 10 или 15. Не следует выбирать частоту, превышающую частоту исходного материала.
Ключевой кадр	Определяет, что ключевые кадры создаются автоматически, либо указывает частоту ключевых кадров, создаваемых в экспортируемом видео. Увеличение частоты ключевых кадров улучшает качество видео, но увеличивает размер файла.

- 4 Нажмите кнопку "Параметры видео" и задайте следующие параметры (только для формата MP4).

Маркеры ресинхронизации	Использует маркеры синхронизации в цифровом потоке видео (только для форматов MPEG-4 Basic и MPEG-4 Improved). Маркеры синхронизации позволяют восстановить синхронизацию при ошибках передачи данных.
Ограничить профили	Выбирает профили для воспроизведения видеофайлов на устройствах, соответствующих одному или нескольким стандартным профилям (только для H.264).
Режим кодирования	Позволяет выбрать лучшее качество или более быстрое кодирование (только для H.264).

Установка параметров фильмов QuickTime (Photoshop Extended)

- 1 В диалоговом окне "Просмотр видео" выберите "Экспорт QuickTime", а затем "Фильм QuickTime" во всплывающем меню.
- 2 Нажмите кнопку "Настройки".
- 3 В диалоговом окне "Параметры фильма" убедитесь, что выбран параметр "Видео".

Важная информация: Хотя в диалоговом окне "Параметры фильма" имеется параметр "Звук", приложение Photoshop Extended CS3 не поддерживает аудиодорожки.

- 4 В разделе "Видео" нажмите соответствующую кнопку и установите следующее.

Настройки	Открывает диалоговое окно "Стандартные параметры сжатия видео" для установки параметров сжатия видео и сопутствующих параметров.
Фильтр	Открывает диалоговое окно "Выбор видеопараметра", в котором можно применить встроенные видеозащиты QuickTime.
Размер	Открывает диалоговое окно "Настройки размеров экспорта" для определения размеров экспортируемого видео в пикселях.

- 5 Если фильм доставляется через Интернет, выберите "Подготовить для потоковой передачи через Интернет", а затем установите следующие параметры (необязательно).

Быстрый запуск	Подготавливает фильм для быстрого воспроизведения с web-сервера, прежде чем он полностью загрузится на жесткий диск компьютера.
Быстрый запуск-Сжатый заголовок	Сжимает без потерь заголовки фильма и подготавливает фильм для быстрого воспроизведения с web-сервера, прежде чем он полностью загрузится на жесткий диск компьютера.
Управляемая потоковая передача	Подготавливает фильм для потоковой передачи с помощью сервера потоковой передачи QuickTime.

Стандартные настройки сжатия видео QuickTime

В диалоговом окне "Стандартные настройки сжатия видео QuickTime" доступны следующие параметры.

Тип сжатия Выберите кодек для экспорта файла.

Движение Задайте частоту кадров видео, выбрав количество кадров в секунду (кадр/сек). Некоторые кодеки поддерживают конкретный набор частоты кадров. Повышение частоты кадров дает более плавное движение (в зависимости от исходной частоты кадров источника), но при этом используется больший объем дискового пространства. Если доступно, укажите частоту создания ключевых кадров. Некоторые кодеки QuickTime используют для сжатия фильма дифференцирование кадров, создавая один полный кадр изображения и сохраняя в следующих кадрах только разницу между ними и первым полным кадром изображения. Первый полный кадр изображения называется ключевым (не путать с ключевыми кадрами режима временной шкалы в палитре "Анимация").

Скорость передачи данных Выберите (если доступно для текущего метода сжатия) и введите скорость передачи данных, чтобы установить верхний предел для объема видеоданных, который будет создаваться экспортируемым видео во время воспроизведения.

Тип сжатия Установите тип сжатия, характерный для выбранного кодека. Нажмите кнопку "Параметр" (если она доступна), чтобы установить дополнительные параметры сжатия. Если доступно, выберите глубину цвета или количество цветов для экспортируемого видео. Это меню недоступно, если выбранный кодек поддерживает только одну глубину цвета.

Если ползунок "Качество" в разделе "Тип сжатия" доступен, перетащите его или введите значение, чтобы настроить качество картинки экспортируемого видео, и, соответственно, размер файла. При использовании одного и того же кодека для захвата и экспорта, можно сократить время обработки при экспортировании после предварительного просмотра. Для этого настройки качества экспорта и первичные настройки захвата должны совпадать. Если качество превышает исходный уровень качества записи, то качество видеоряда не повышается, а время обработки может увеличиться.

Примечание. Параметры типа сжатия недоступны для компонентного видеокodeка.

Настройки размера фильма QuickTime

В диалоговом окне "Настройки размеров экспорта" доступны следующие параметры.

Размеры Определяет размер кадра экспортируемого фильма. Если нужно задать размер кадра, не включенный в меню "Размеры", выберите "Заказной" и введите значения ширины и высоты.

Сохранение пропорций с помощью Определяет, масштабируется ли фильм в новый размер кадра. Параметр Letterbox пропорционально масштабирует исходное изображение по размеру чистого окна, добавляя при необходимости черные полосы сверху и снизу изображения. Кадрирует центры, масштабирует и обрезает по размеру чистого кадрового окна. Команда "Подогнать под размеры" корректирует размер изображения по наиболее длинной стороне, масштабируя при необходимости.

Устранение чересстрочной развертки исходного видео Устраняет чересстрочную развертку двух полей в каждом чередующемся видеокadre.

Экспорт последовательности изображений

- 1 В меню "Файл" выберите команду "Экспортировать" > "Просмотр видео".
- 2 В диалоговом окне "Просмотр видео" введите имя видео или последовательности изображений.
- 3 Нажмите кнопку "Выбрать папку", задайте путь сохранения видео и нажмите кнопку "Выбрать".

Чтобы создать папку для хранения экспортированных файлов, выберите "Создать новую вложенную папку" и введите имя папки.

4 В разделе "Параметры файла" выберите "Последовательность изображений", а затем формат файла во всплывающем меню.

5 Нажмите кнопку "Настройки" для установки параметров сохранения файлов (необязательно).

Дополнительные сведения о форматах файлов и параметрах их экспорта см. в разделах "Форматы файлов" на странице 496 и "Сохранение и экспорт файлов в других форматах" на странице 487.

6 Если на шаге 4 выбрана "Последовательность изображений", введите начальный номер и выберите количество цифр во всплывающем меню "Число разрядов" (необязательно).

Этот параметр задает систему счисления для экспортируемых файлов последовательности изображений.

7 Во всплывающем меню "Размер" задайте размер экспортируемых файлов в пикселах.

8 В поле "Диапазон" выберите один из следующих параметров.

- **Все кадры** Визуализирует все кадры в документе Photoshop.
- **В кадре** Позволяет задать определенные кадры для визуализации.
- **Текущие выделенные кадры** Визуализирует кадры, выбранные в рабочей области палитры "Анимация".

9 Задайте параметры рендеринга (необязательно).

- **Альфа-канал** Определяет метод рендеринга альфа-каналов экспортируемых файлов
- **Частота кадров** Задаёт количество кадров в секунду (кадр/сек) при воспроизведении последовательности изображений.

Примечание. Доступные параметры рендеринга зависят от формата экспортируемого файла.

10 Нажмите кнопку "Рендеринг".

См. также

"Интерпретация видеоматериала (Photoshop Extended)" на странице 597

Настройки экспорта последовательности изображений для экспорта QuickTime

В диалоговом окне "Настройки экспорта последовательности изображений" доступны следующие параметры.

Формат Выбирает формат файла для экспортируемых изображений.

Кадров в секунду Устанавливает частоту кадров для последовательности изображений.

Вставить пробел перед числом Вставляет пробел между именем и созданным автоматически числом в имени файла изображения.

Параметры Если доступна кнопка "Параметры", нажмите ее и установите параметры экспорта для используемого формата файлов.

Дополнительные сведения о конкретных форматах файлов и параметрах см. в разделах "Сохранение и экспорт файлов в других форматах" на странице 496 и "Форматы файлов" на странице 487.

Видеоролик о работе с последовательностями изображений см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0026_ru.

Рендеринг альфа-каналов в видео и последовательностях изображений (Photoshop Extended)

Для видео и последовательностей изображений с альфа-каналами цвета могут накладываться напрямую или предварительно умножаться на значение прозрачности. Для корректной работы с видео и последовательностями изображений, содержащими альфа-каналы, в приложении Photoshop Extended необходимо указать метод их обработки. Если предварительно умноженное видео или изображения находятся в документе с определенными фоновыми цветами, можно получить нежелательные повторные изображения или ореолы. Можно выбрать такой цвет подложки, чтобы полупрозрачные пиксели накладывались (умножались) на фоновое изображение без образования ореола.

Пропустить Альфа-каналы видео игнорируются.

Обычный порядок – не матовый Альфа-канал рассматривается как обычный альфа-канал. Выберите этот параметр, если приложение, в котором создано видео, не выполняет предварительное умножение цветов на прозрачность альфа-канала.

Умноженный в обратном порядке — Матовый Рассматривает альфа-канал как предварительно умноженный на черный, белый или цветной фон. При необходимости выберите образец цвета в диалоговом окне "Интерпретировать материал", после чего в окне "Палитра цветов" задайте цвет фона.

Глава 19: Техническое изображение

Программа Adobe Photoshop CS3 Extended предоставляет мощные инструменты для анализа и редактирования технических изображений, включая интеграцию с программой MATLAB, поддержку форматов медицинских изображений DICOM и технологию хранения изображений для сложной коррекции изображений.

Измерительные инструменты позволяют точно определять размеры элементов сложных изображений, записывать данные, а также создавать и отображать шкалы измерений. 3D-слои позволяют открывать 3D-модели и управлять ими, редактировать текстуры моделей и объединять 3D-слои и 2D-слои в совмещенные изображения.

Photoshop и MATLAB (Photoshop Extended)

О совместном использовании Photoshop и MATLAB (Photoshop Extended)

MATLAB является интерактивной средой для разработки алгоритмов, визуализации и анализа данных, а также для численных расчетов с помощью высокоуровневого специализированного языка технических расчетов. С помощью Photoshop Extended можно просматривать в Photoshop результаты обработки изображений с помощью MATLAB, а также объединять команды MATLAB с возможностями Photoshop по редактированию изображений.

После установления связи между Photoshop и MATLAB в командной строке MATLAB можно будет вводить команды, которые будут выполняться в Photoshop. В Photoshop можно также выполнять алгоритмы MATLAB и просматривать результаты их применения к изображениям.

Примечание. Для обмена данными между Photoshop и MATLAB используется интерфейс Photoshop JavaScript и библиотечный интерфейс MATLAB.

Настройка MATLAB и Photoshop (Photoshop Extended)

Установите на компьютер Photoshop и MATLAB. После установки Photoshop Extended и MATLAB необходимо проверить интеграцию MATLAB.

Проверка интеграции MATLAB

- 1 Запустите Photoshop Extended, а затем MATLAB.
- 2 Из окна программы MATLAB добавьте путь Photoshop/MATLAB, включая вложенные папки.
- 3 При появлении диалогового окна MATLAB откройте папку MATLAB, найдите и откройте папку Tests, затем введите команду `testall`.
- 4 Программы Photoshop и MATLAB выполнят ряд проверок для гарантии интеграции между собой, после чего отобразится итоговый отчет.

Настройка доступа к Photoshop из MATLAB (необязательно)

Для обеспечения прямого доступа из MATLAB к командам Photoshop можно задать путь к Photoshop Extended.

- 1 В программе MATLAB выберите пункт меню "Файл" > "Задать путь".
- 2 Нажмите кнопку "Добавить папку" и выберите папку MATLAB, в которую установлена программа Photoshop Extended.
- 3 Нажмите кнопку "Сохранить", затем кнопку "Закрыть".
- 4 В меню программы MATLAB выберите "Файл" > "Установки".
- 5 В диалоговом окне "Установки" щелкните "Основное дерево" (вверху слева).
- 6 Нажмите кнопку "Обновить кэш пути к палитре инструментов".
- 7 Нажмите кнопку "Применить", затем кнопку "ОК".

Установка или разрыв соединения с Photoshop из MATLAB (Photoshop Extended)

❖ В программе MATLAB выполните одно из следующих действий.

- Чтобы запустить Photoshop или установить с ним соединение, введите команду `pslaunch`, затем нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS).
- Чтобы отключиться от Photoshop и закрыть его, введите команду `psquit`, затем нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS).

Использование справки и начало работы (Photoshop Extended)

Система справки MATLAB содержит примеры рабочих процессов MATLAB и Photoshop.

1 Выберите пункт меню "Справка" > "Полное семейство продуктов".

Отобразится палитра инструментов Photoshop с элементами вложенных меню, содержащих примеры для начала работы. Если палитра инструментов Photoshop не отображается, попробуйте выполнить следующие действия.

2 Нажмите кнопку "Пуск".

3 Выберите "Инструменты рабочего стола" > "Просмотр исходных файлов".

4 Последовательно нажмите кнопку "Обновить", кнопку "Закрыть", а затем повторно выберите меню "Справка".

Команды MATLAB (Photoshop Extended)

Ввод команд в командной строке MATLAB позволяет устанавливать и разрывать соединение с программой Photoshop, а также генерировать видимые пиксели в документах Photoshop.

Для получения сведений о полном списке команд MATLAB Photoshop просмотрите файл `psfunctionscat.html`, находящийся в папке "MATLAB" каталога, в который установлен Photoshop. Чтобы получить полное описание необходимой команды, включая синтаксис, аргументы и примеры применения команды, введите команду `help` (имя команды) в командной строке MATLAB.

Примечание. Все команды MATLAB поддерживают японскую азбуку. Версия MATLAB для Windows поддерживает интерфейс пользователя на японском языке в японских версиях операционной системы Windows XP. MATLAB для Mac OS поддерживает американский английский только в системах Mac OS с интерфейсом на японском языке. За дополнительными сведениями обратитесь в компанию MathWorks Inc.

Создание нового документа в MATLAB (Photoshop Extended)

1 В MATLAB введите команду `psnewdoc`.

2 Для определения атрибутов нового документа выполните одно из следующих действий.

- Для создания нового документа, используя значения по умолчанию, введите `psnewdoc()`. Дополнительные сведения о значениях по умолчанию см. далее.
- Для создания нового документа с определенной шириной и высотой введите `psnewdoc(W, H)`. Значения "W" и "H" используют текущие единицы измерения, установленные для параметра "Единицы измерения и линейки" в диалоговом окне "Установки". Остальные атрибуты документа устанавливаются в значения по умолчанию.

Примечание. Введите `"undefined"` для пропуска входных аргументов. Размер нового документа по умолчанию равен 504 x 360 пикселей.

- Для создания нового документа с конкретными атрибутами введите `psnewdoc(W, H, R, N, M, F, A, B, P)`. Дополнительные сведения об атрибутах нового документа см. далее.

Здесь приведен пример кода для создания нового документа и определения всех его атрибутов в программе MATLAB.

```
psnewdoc(10, 10, 72, 'hi', 'cmyk', 'transparent', 2.5, 16, 'U.S. Web Coated  
(SWOP) v2')
```

Атрибуты нового документа и их значения по умолчанию

При вводе команды `psnewdoc (W, H, R, N, M, F, A, B, P)` создается новый документ со значениями для следующих атрибутов.

W Задаёт ширину документа, используя текущие установки единиц измерения для параметра "Единицы измерения и линейки" диалогового окна "Установки". По умолчанию ширина равна 504 пиксела.

H Задаёт высоту документа, используя текущие установки единиц измерения для параметра "Единицы измерения и линейки" диалогового окна "Установки". По умолчанию высота равна 306 пикселей.

R Задаёт разрешение изображения. Значение по умолчанию равно 72 пикс/дюйм.

N Задаёт название документа. Название документа по умолчанию имеет вид "Untitled-X", где X – номер нового документа.

M Задаёт цветовой режим: RGB, CMYK, Lab, битовый формат или градации серого. По умолчанию используется режим RGB.

F Задаёт содержимое фона нового документа: белый, фоновый цвет или прозрачный. По умолчанию используется белый фон.

A Задаёт пиксельное форматное соотношение. Значение по умолчанию равно 1,0 (квадрат).

B Задаёт битовую глубину цвета: 1, 8, 16 или 32. По умолчанию используется значение 8.

P Задаёт цветовой профиль. По умолчанию используется рабочее цветовое пространство для заданного цветового режима. Рабочие пространства задаются в диалоговом окне "Настройки цветов" программы Photoshop.

Файлы формата DICOM (Photoshop Extended)

Сведения о файлах формата DICOM (Photoshop Extended)

DICOM является наиболее распространённым стандартом для обмена медицинскими изображениями. Photoshop Extended позволяет открывать файлы стандарта DICOM (с расширением DC3, DCM, DIC или без расширения) и работать с ними. Файлы DICOM могут содержать несколько "фрагментов" или кадров, которые соответствуют различным слоям изображения.

Photoshop считывает все кадры из файла стандарта DICOM и преобразует их в слои Photoshop. Программа Photoshop может считывать 8-, 10-, 12- или 16-битные файлы DICOM. Программа Photoshop преобразует 10- и 12-битные файлы в 16-битные файлы.

После открытия файла стандарта DICOM в программе Photoshop можно использовать любой инструмент Photoshop для настройки изображения, нанесения меток или добавления аннотации к файлу. Например, для добавления комментария к файлу используйте инструмент "Комментарий", для пометки определенной области изображения используйте инструмент "Карандаш", для удаления с изображения пыли и царапин используйте фильтр "Пыль и царапины".

8-битные файлы DICOM можно сохранять в файл с любым форматом, поддерживаемым Photoshop (16-битные файлы должны сохраняться в файлах формата DICOM, Large Document Format, Photoshop, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG или TIFF).

Важная информация: При сохранении файла в формате DICOM все стили слоев, настройки, режимы наложения и маски сохранены не будут.

Просматривать и редактировать метаданные для файлов DICOM можно также с помощью Bridge или диалогового окна Photoshop "Сведения о файле". Файлы DICOM поддерживают внешнюю автоматизацию с помощью сценариев (см. раздел "О сценариях" на странице 669).

Ознакомительный видеofilm о файлах DICOM можно найти по адресу www.adobe.com/go/vid0028_ru.

См. также

“Комментирование изображений” на странице 504


“Рисование с помощью инструментов “Кисть” и “Карандаш”” на странице 351

“Применение фильтра “Пыль и царапины”” на странице 427

Открытие файла DICOM (Photoshop Extended)


Перед открытием файла формата DICOM необходимо задать вариант открытия кадров DICOM (в качестве слоев или в сетке), а также установить параметры (в диалоговом окне “Импорт файла формата DICOM”), сделав анонимными метаданные пациента и отобразив перекрытия. После открытия файла в Photoshop можно выполнить панорамирование, масштабирование и выравнивание окна.

Диалоговое окно импорта файлов формата DICOM также содержит заголовки DICOM – текстовую информацию о файле (размеры, данные о разрешении и сведения о сжатии данных).

 С помощью команды “Новый видеослой из файла” можно импортировать последовательность из нескольких однокадровых файлов формата DICOM в один файл Photoshop с несколькими слоями. См. раздел “Импорт последовательности изображений (Photoshop Extended)” на странице 596.


Ознакомительный видеофильм об открытии файлов DICOM можно найти по адресу www.adobe.com/go/vid0028_ru.

- 1 Выберите меню “Файл” > “Открыть”, затем выберите файл формата DICOM и нажмите кнопку “Открыть”.
- 2 Выберите кадры, которые необходимо открыть. Для выбора нескольких кадров, следующих друг за другом, удерживайте клавишу “Shift”. Чтобы выбрать кадры, не следующие друг за другом, щелкните их мышью, удерживая нажатой клавишу “Ctrl” (Windows) или “Command” (Mac OS). Для выбора всех кадров нажмите кнопку “Выделить все”.

 Для быстрой прокрутки кадров используйте колесо прокрутки мыши (Windows) либо нажмите кнопку со стрелкой вправо или влево, расположенную под областью предварительного просмотра.

- 3 Выберите необходимые параметры, затем нажмите кнопку “Открыть”.

Импорт кадров	При импорте кадров в качестве слоев кадры DICOM размещаются на слоях. При выборе конфигурации N вариантов в сетке отображается несколько кадров (для задания высоты и ширины сетки введите значения в поля “Строки” и “Столбцы”).
Набор данных DICOM	Метаданные пациента заменяются словом “анонимно”. Параметр “Показывать перекрытия” отображает перекрытия, например комментарии, кривые или текст.

<p>Работа с окнами</p>	<p>Настройте контрастность и яркость кадра с помощью параметров настройки изображения окна. Выберите "Показать параметры управления окнами" и настройте ширину окна (контрастность) и уровень (яркость) путем ввода значений в поля "Уровень окна" или "Ширина окна". Кроме того, для настройки уровня можно перетащить вверх или вниз инструмент "Уровень окна", а для настройки ширины этот инструмент необходимо перетащить влево или вправо. Из меню "Стиль окна" можно также выбрать наиболее распространенные радиологические стили ("По умолчанию", "Кость", "Легкое" или "Живот"). Выберите "Обратить изображение" для инверсии значений яркости кадра.</p> <p> Для изменения масштаба выберите нужное значение из меню "Выбрать масштаб" (или щелкните элемент управления в виде знака плюса или минуса для увеличения или уменьшения масштаба соответственно). Для панорамирования щелкните значок "Рука" вверху диалогового окна и перетащите его над кадром.</p>
-------------------------------	---

Экспорт кадров формата DICOM в виде JPEG-файлов (Photoshop Extended)

- 1 Откройте файл формата DICOM и установите параметры в диалоговом окне "Импорт файла формата DICOM" (см. раздел "Открытие файла формата DICOM (Photoshop Extended)" на странице 637).
- 2 Выберите кадры в диалоговом окне "Открытие файла формата DICOM". Для выбора нескольких последовательных кадров щелкните их мышью, удерживая нажатой клавишу "Shift"; для выбора кадров, не следующих подряд друг за другом, щелкните их, удерживая нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS); для выбора всех кадров щелкните "Выделить все".
- 3 Введите префикс в поле "Префикс" области "Параметры экспорта".
- 4 Щелкните "Экспортировать презентацию (JPEG)", выберите папку и нажмите кнопку "Выбрать".

JPEG-файлы сохраняются в выбранном месте с префиксом, добавленным к именам файлов. При выборе нескольких фреймов Photoshop добавляет порядковые номера в конец каждого имени файла (например, DICOM Frame1, DICOM Frame2, DICOM Frame3).

Метаданные DICOM (Photoshop Extended)

С помощью диалогового окна "Сведения о файле" можно просматривать и редактировать несколько категорий метаданных DICOM.

Данные пациента Включают в себя имя, идентификатор, пол и дату рождения пациента.

Дата исследования Включает идентификатор исследования, имя врача-консультанта, дату и время исследования, комментарии.

Датировка серии Включает в себя номер серии, метод исследования, дату и время серии, комментарии.

Сведения об оборудовании Включают в себя сведения о владельце и производителе оборудования.

Данные об изображении Включают в себя структуру данных, фотометрическую интерпретацию, данные о ширине и высоте изображения, количестве бит на пиксел, кадры. Эти поля не редактируются.

См. также

"Сведения о метаданных" на странице 503

Анимированные файлы формата DICOM (Photoshop Extended)

Для анимации фрагментов или кадров DICOM выберите все слои DICOM, затем в меню палитры "Анимация (временная шкала)" выберите "Создать кадры из слоев".

После создания кадров в палитре "Анимация (временная шкала)" файлы формата DICOM можно сохранить в качестве видеоклипов QuickTime (замените полутоновую цветовую модель файлов DICOM на RGB, а затем соберите видеоизображение). Кадры также можно сохранять в виде анимированных GIF-файлов (выберите "Файл" > "Сохранить для Web и устройств...").

См. также

“Экспорт видео ” на странице 624

“Создание кадров анимации” на странице 606

“Создание презентации PDF” на странице 509

“Рабочий процесс анимации временной шкалы (Photoshop Extended)” на странице 613

Наложение изображений DICOM (Photoshop Extended)

Сведения о стеках изображений (Photoshop Extended)

Стек изображений объединяет группы изображений с похожими кадрами, но отличающихся качеством или содержанием. После объединения в стек можно обрабатывать сразу несколько изображений для создания совмещенного вида, не содержащего нежелательного содержимого или шума.

Использовать стеки изображений с целью улучшения качества изображений можно в следующих случаях.

- Для уменьшения шума изображения и искажений судебных, медицинских или астрофотографических изображений.
- Для удаления нежелательных или случайных объектов из последовательности стационарных фотографий или серии видеок кадров. Например, может потребоваться удаление объекта, движущегося через изображение, или удаление изображения машины, движущейся перед основным объектом.

Стеки изображений хранятся в виде смарт-объектов. Параметры обработки, которые можно применять к стеку, называются режимами стека. Применение режима стека к стеку изображений является безопасным редактированием. Для создания разнообразных эффектов можно изменять режимы стека. Данные в исходных изображениях остаются неизменными. Для предотвращения изменений после применения режима стека сохраните результат в качестве нового изображения или растрируйте смарт-объект. Стек изображений можно создать вручную или с помощью сценария.

Создание стека изображений (Photoshop Extended)

Для получения наилучшего результата изображения, содержащиеся в стеке, должны обладать одинаковыми размерами и обычно похожим содержанием, например набор неподвижных изображений, полученных с фиксированной точки съемки, или серия кадров со стационарной видеокамеры. Схожесть содержимого изображений должна быть достаточной для того, чтобы позволить совмещать или выравнивать их относительно других изображений набора.

- 1 Объедините отдельные изображения в одно многослойное изображение. См. раздел “Дублирование слоев” на странице 305.

Примечание. Стек изображений должен содержать по меньшей мере два слоя.

Изображения можно объединять также с помощью сценариев ("Файл" > "Сценарии" > "Загрузить файлы в стек...").

- 2 Выберите меню "Выделение" > "Все слои".

Примечание. Чтобы фоновый слой мог быть выбран с помощью команды "Все слои", его необходимо преобразовать в обычный слой.

- 3 Выберите пункт меню "Редактирование" > "Автоматически выравнивать слои" и установите параметр выравнивания равным "Авто". Если значение этого параметра, равное "Авто", не позволяет выполнить хорошую приводку слоев, попробуйте присвоить ему значение "Перемещение".
- 4 Выберите "Слой" > "Смарт-объекты" > "Преобразовать в смарт-объект".
- 5 Выберите "Слой" > "Смарт-объекты" > "Режим стека", затем выберите из вложенного меню необходимый режим.
 - Для уменьшения шума используйте внешние модули "Среднее" или "Медиана".
 - Для удаления объектов из изображения используйте внешний модуль "Медиана".

Результатом является составное изображение с тем же размером, что и исходный стек изображений. Возможно, для получения наилучшего результата для конкретного изображения может потребоваться поэкспериментировать с различными внешними модулями.

Для изменения эффекта визуализации выберите из подменю другой режим стека. Визуализация стека не является накопительной, каждый эффект визуализации обрабатывает исходные данные изображения в стеке и заменяет предыдущие эффекты.

Режимы стека

Режимы стека применяются только к отдельным каналам и только к непрозрачным пикселям. Например, режим "Максимум" возвращает максимальные значения красного, зеленого и синего каналов для пересечения пикселей и объединяет их в одно составное значение пикселя отображаемого изображения.

Визуализация имени внешнего модуля	Результат	Комментарии
Энтропия	энтропия = $-\sum(\text{вероятностное значение}) \cdot \log_2(\text{вероятностное значение})$ Вероятностное значение = (число появлений значения) / (общее число непрозрачных пикселей)	Бинарная энтропия (или энтропия нулевого порядка) определяет минимальное количество бит, необходимое для кодирования без потерь информации в наборе.
Эксцесс	эксцесс = $(\sum(\text{значение} - \text{среднее})^4) / ((\text{число непрозрачных пикселей} - 1) \cdot (\text{стандартное отклонение})^4)$.	Измерение эксцесса или линейности производится относительно нормального распределения. Эксцесс для стандартного нормального распределения равен 3,0. Эксцесс со значением более 3 указывает на островершинное распределение, а эксцесс со значением менее 3 указывает на плосковершинное распределение (относительно нормального распределения).
Максимум	Максимальные значения канала для всех непрозрачных пикселей	
Среднее	Средние значения канала для всех непрозрачных пикселей	Эффективно для уменьшения шума
Медиана	Медианные значения канала для всех непрозрачных пикселей	Эффективно для уменьшения шума и удаления нежелательного содержимого из изображения
Минимальный	Минимальные значения канала для всех непрозрачных пикселей	
Диапазон	Разница между максимальным и минимальным значениями непрозрачного пикселя	

Визуализация имени внешнего модуля	Результат	Комментарии
Асимметрия	коэффициент асимметрии = $(\text{sum}((\text{значение} - \text{среднее})^3) / (\text{число} \text{ непрозрачных пикселей} - 1))^* (\text{стандартное отклонение})^3$.	Коэффициент асимметрии является мерой симметрии или асимметрии относительно статистического среднего
Стандартное отклонение	стандартное отклонение = Square Root (отклонение)	
Суммирование	Сумма значений канала для всех непрозрачных пикселей	
Отклонение	отклонение = $(\text{sum}((\text{значение} - \text{среднее})^2) / (\text{число} \text{ непрозрачных пикселей} - 1))$	

Удаление визуализации стека

- ❖ Выберите меню "Слой" > "Смарт-объекты" > "Режим стека" > "Нет" для удаления из стека изображений любой визуализации и преобразования его обратно в обычный смарт-объект.

Редактирование стека изображений

Так как стек изображений является смарт-объектом, то редактировать исходные изображения, составляющие слой стека, можно в любое время.

- ❖ Выберите меню "Слой" > "Смарт-объекты" > "Редактировать содержимое" или дважды щелкните миниатюру слоя. После сохранения отредактированного смарт-объекта стек автоматически отображается с последними примененными к нему параметрами визуализации.

Преобразование стека изображений

Для сохранения визуальных эффектов стека изображений преобразуйте смарт-объект в обычный слой. В случае необходимости воссоздания стека изображений перед преобразованием можно создать копию смарт-объекта.

- ❖ Выберите меню "Слой" > "Смарт-объекты" > "Растрировать".

Использование сценария для создания стека изображений (Photoshop Extended)

Для автоматического создания и визуализации стека изображений можно использовать сценарий "Статистика".

- 1 Выберите меню "Файл" > "Сценарии" > "Статистика".
- 2 Выберите нужный режим в меню "Выбрать режим стека".
- 3 Примените режим стека к открытым в настоящее время файлам либо выберите необходимую папку или отдельные файлы.
Выбранные файлы отобразятся в диалоговом окне.
- 4 Выберите любой файл для автоматического выравнивания изображений (эквивалентно выбору меню "Редактирование" > "Автоматически выравнивать слои..."), затем нажмите кнопку "ОК".

Photoshop объединяет несколько изображений в единое многослойное изображение, преобразует слои в смарт-объекты, а затем применяет выбранный режим стека.

Измерения (Photoshop Extended)

Сведения об измерениях (Photoshop Extended)

С помощью функции "Измерения" Photoshop Extended можно измерять размеры любых областей, обозначенных инструментом "Линейка" или каким-либо инструментом выделения, включая нерегулярные области, выбранные инструментами "Лассо", "Быстрый выбор" или "Волшебная палочка". Можно также вычислять высоту, ширину, площадь и периметр одного или нескольких изображений. Данные измерений сохраняются в палитре "Журнал замеров". Столбцы палитры "Журнал замеров" можно настроить, данные можно отсортировать в пределах столбца, а также экспортировать из журнала в CSV-файл (с разделителями-запятыми).

Ознакомительный видеofilm о возможностях измерения см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0029_ru.

Шкала измерений

Установка шкалы измерений задает определенное число пикселей в изображении, равное целому количеству единиц измерения шкалы, например дюймам, миллиметрам или микронам. После создания шкалы можно измерять области и принимать результаты и журнал расчетов в выбранных единицах измерения шкалы. Можно создать несколько стилей шкал измерения, однако одновременно к документу может применяться только одна шкала.

Маркеры масштаба


Для визуализации шкалы измерения на изображении можно размещать маркеры масштаба. Маркеры масштаба могут отображаться с заголовком, соответствующим единицам измерения шкалы измерения, или без.

Настройка шкалы измерений (Photoshop Extended)

Для настройки шкалы измерений документа используйте инструмент "Линейка". Для часто используемых шкал измерения можно создавать стили шкал измерения. Стили добавляются с помощью подменю "Анализ" > "Задать шкалу измерений". Текущая шкала измерений документа проверяется в этом подменю и отображается в палитре "Инфо".

Для возврата к шкале измерений по умолчанию (1 пиксел = 1 пиксел) выберите "Анализ" > "Задать шкалу измерений" > "По умолчанию".

Установка шкалы измерений

- 1 Откройте любой документ.
- 2 Выберите меню "Анализ" > "Задать шкалу измерений" > "Пользовательский...". Автоматически выбирается инструмент "Линейка" . Перетащите этот инструмент для измерения расстояния между пикселями изображения или введите значение в текстовое поле "Длина в пикселях". После закрытия диалогового окна "Шкала измерений" восстанавливаются текущие настройки инструмента.


- 3 Введите значения "Логическая длина" и "Логические единицы", которые необходимо установить равными значению поля "Длина в пикселях".

Например, если значение "Длина в пикселях" равно 50 и необходимо установить шкалу 50 пикс/мкм, введите "1" в поле "Длина в пикселях" и выберите микроны в поле "Логические единицы".

- 4 Для установки шкалы измерения документа нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Шкала измерений".

- 5 Для сохранения текущих настроек шкалы измерения выберите "Файл" > "Сохранить".

Для отображения шкалы в палитре "Инфо" выберите "Параметры палитры" в меню палитры, а затем "Шкала измерения" в области "Информация о статусе".

 Для отображения шкалы измерения внизу окна документа выберите "Показать" > "Шкала измерения" в меню окна документа.

Создание стиля шкалы измерения

- 1 Откройте любой документ.
- 2 Выберите меню "Анализ" > "Задать шкалу измерений" > "Пользовательский...".
- 3 Создайте шкалу измерения.
- 4 Щелкните команду "Сохранить набор" и введите имя.
- 5 Нажмите кнопку "ОК". Созданный набор добавляется в подменю "Анализ" > "Задать шкалу измерений".

Удаление стиля шкалы измерения

- 1 Выберите меню "Анализ" > "Задать шкалу измерений" > "Пользовательский...".
- 2 Выберите стиль, который необходимо удалить.
- 3 Щелкните "Удалить стиль", затем нажмите кнопку "ОК".

Использование маркеров масштаба (Photoshop Extended)

Маркеры шкалы измерений отображают масштаб измерения, используемый в документе. Шкалу измерения необходимо установить для документа до создания маркера масштаба. Можно устанавливать длину маркера в логических единицах, добавлять текст заголовка, уточняющий длину, и устанавливать черный или белый цвет маркера и заголовка.

Создание маркера масштаба

- 1 Выберите меню "Анализ" > "Разместить маркер масштаба".
- 2 В диалоговом окне "Маркер шкалы измерений" установите значения следующих параметров.

Длина	Введите значение для установки длины маркера масштаба. Длина маркера в пикселах будет зависеть от шкалы измерения, которая в текущий момент выбрана для конкретного документа.
Показать текст	Выберите этот параметр для отображения логической длины и единиц для маркера масштаба.
Расположение текста	Отображает заголовок выше или ниже маркера масштаба.
Цвет	Устанавливает черный или белый цвет маркера и заголовка.

- 3 Нажмите кнопку "ОК".

Маркер масштаба помещается в нижнем левом углу изображения. Маркер добавляет группу слоев в документ, содержащий текстовый (если выбран параметр "Показать текст") и графический слой. Для перемещения маркера масштаба можно использовать инструмент "Перемещение", а для редактирования заголовка и изменения размера текста, шрифта и цвета – инструмент "Текст".

Видео ролик с основными сведениями об использовании средств измерений см. по адресу www.adobe.com/go/vid0029_ru.

Добавление или замена маркеров масштаба

В документ можно поместить несколько маркеров масштаба или заменить уже существующие в нем маркеры.

Примечание. Дополнительные маркеры помещаются на изображении в ту же самую позицию и могут перекрывать друг друга в зависимости от их длины. Для просмотра нижележащих маркеров отключите набор слоев маркеров масштаба.

- 1 Выберите меню "Анализ" > "Разместить маркер масштаба"
- 2 Нажмите кнопку "Удалить" или "Сохранить".

3 Задайте настройки нового маркера, затем нажмите кнопку "ОК".

Удаление маркера масштаба

- 1 В палитре "Слои" выберите группу слоев "Маркер шкалы измерений", относящуюся к маркеру масштаба, который необходимо удалить.
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши группу слоев и выберите из контекстного меню пункт "Удалить группу" либо нажмите кнопку "Удалить слой".
- 3 Щелкните "Группы и содержимое".

Проведение измерений (Photoshop Extended)

Измерения можно выполнять с помощью инструментов выделения Photoshop: инструмента "Линейка" или инструмента "Счетчик". Выберите инструмент измерения, который соответствует типу данных, записываемых в журнал замеров.

- Создайте область выделения для измерения значений, например высоты, ширины, периметра, площади или оттенка пикселей. Одновременно можно измерять одну или несколько областей выделения.
- Для измерения линейного расстояния и угла нарисуйте линию с помощью инструмента "Линейка".
- Для подсчета элементов в изображении используйте инструмент "Счетчик", а затем запишите число подсчитанных элементов (см. раздел "Сведения о подсчете объектов (Photoshop Extended)" на странице 648).

За один раз можно получить один или несколько *результатов обработки данных*. Выбранные результаты обработки данных содержат информацию, записываемую в журнал замеров. Результаты обработки данных соответствуют типу инструмента, с помощью которого было проведено измерение. Площадь, периметр, высота и ширина являются результатами обработки данных, получаемых инструментами выделения. Длина и угол – это результаты обработки данных, получаемые с помощью инструмента "Линейка". Для ускорения рабочего процесса можно создавать и записывать наборы результатов обработки данных определенного типа измерений.

- 1 Откройте существующий документ.
- 2 Выберите пункт меню "Анализ" > "Задать шкалу измерений" и задайте набор шкалы измерения документа (см. раздел "Установка шкалы измерений (Photoshop Extended)" на странице 642) или выберите "Пользовательский..." и установите пользовательскую шкалу измерений.

Измерения рассчитываются и записываются в журнал замеров с помощью единиц измерения, определяемых при записи измерения. Если единица измерения отсутствует, то по умолчанию масштаб равен 1 пиксел = 1 пиксел.

- 3 Выберите команду меню "Анализ" > "Выделить точки данных" и выполните одно из следующих действий (необязательно).
 - Выберите "Заказной", чтобы выбрать результаты обработки данных для измерения.
 - Выберите уже существующие наборы результатов обработки данных из подменю.

Видеоролик с основными сведениями об использовании средств измерений см. по адресу www.adobe.com/go/vid0029_ru.

В диалоговом окне "Выделить точки данных" результаты обработки данных группируются по типу инструмента измерения, который был использован для их получения. Результаты обработки данных "Общие" доступны для всех инструментов. Они добавляют полезную информацию в журнал замеров, например имя файла, для которого производились измерения, единицы измерения, а также дату и время измерения.

По умолчанию выбираются все результаты обработки данных. Можно выбрать подмножество результатов обработки данных для определенного типа измерений и сохранить их комбинацию для создания наборов результатов обработки данных.

Примечание. При выполнении измерения определенным инструментом в журнале будут отображаться только данные, связанные с этим инструментом, вне зависимости от выбора других результатов обработки данных. Например, при выполнении измерения инструментом "Линейка" в журнал замеров будут записываться только результаты обработки данных инструмента "Линейка" наряду с любыми wybranными результатами обработки данных "Общие".

- 4 Выберите свойство изображения и инструмент измерения для согласования выбранных результатов обработки данных. Выполните одно из следующих действий.
 - Создайте в изображении одну или несколько областей выделения.
 - Выберите команду меню "Анализ" > "Инструмент "Линейка" или щелкните инструмент "Линейка" на палитре инструментов, а затем используйте его для измерения длины области изображения.
 - Выберите команду меню "Анализ" > "Инструмент "Счетчик" или щелкните инструмент "Счетчик" на палитре инструментов, а затем подсчитайте число элементов на изображении.
- 5 Для отображения палитры журнала замеров выберите пункт "Окно" > "Журнал измерений".
- 6 Выберите меню "Анализ" > "Записать измерения" или нажмите кнопку "Записать измерения" на панели журнала замеров.

***Примечание.** Если выбранные в текущий момент результаты обработки данных не соответствуют текущему инструменту измерения, то пользователю будет предложено выбрать результаты обработки данных для этого инструмента.*

Журнал замеров содержит столбцы для каждой точки данных, выбранного в диалоговом окне "Точки данных измерения". Каждое новое выполненное измерение приводит к добавлению новой строки данных в журнал замеров.

При выполнении измерения нескольких выделенных областей в изображении в журнале создается итоговая строка, содержащая суммарную информацию для выбранных областей и располагающаяся ниже всех строк данных для отдельных выделенных областей. Данным о каждой выделенной области присваивается уникальный номер, и они заносятся в список журнала в качестве отдельного свойства в столбец "Метка".

Для различающихся областей выделения в одном и том же или в нескольких документах можно повторить шаги с 2 по 6. Столбец "Документ" в журнале замеров содержит информацию об источнике данных измерения.

Точки данных измерения

Угол Угол ориентации ($\pm 0-180$) инструмента "Линейка".

Область Площадь выделения, выраженная в квадратных пикселах или в калиброванных единицах, соответствующих текущей шкале измерения (например, квадратным миллиметрам).

Округлость 4π (площадь/периметр²). Значение, равное 1,0, соответствует правильному кругу. Значение, близкое к нулю, соответствует сильно вытянутому многоугольнику. Значения могут оказаться недействительными для области с очень малой площадью выделения.

Подсчет Зависит от используемого инструмента выделения. Инструмент "Выделение": количество изолированных областей выделения на изображении. Инструмент "Счетчик": количество подсчитанных элементов на изображении. Инструмент "Линейка": число видимых линий линейки (1 или 2).

Дата и время Метка даты и времени завершения измерения.

Документ Определяет измеренный документ (файл).

Значение серого Это измеренное значение яркости, находящееся в диапазоне от 0 до 255 (для 8-битных изображений), от 0 до 32 768 (для 16-битных изображений) или от 0 до 10 (для 32-битных изображений). Для всех значений градации серого, относящихся к измерениям, изображение будет преобразовываться в формат "Градации серого" (эквивалентно выбору "Изображение" > "Режим" > "Градации серого"), используя профиль градации серого по умолчанию. Затем все запрашиваемые вычисляемые величины (среднее, медиана, минимум и максимум) рассчитываются для отдельных характеристик и суммарно.

Высота Высота выделения ($\max y - \min y$) в единицах, соответствующих текущей шкале измерения.

Гистограмма Генерирует данные в виде гистограммы для каждого канала в изображении (три для RGB-изображений, четыре для CMYK и так далее), записывая число пикселей при каждом значении от 0 до 255 (16-битные или 32-битные значения преобразуются в 8-битные). При экспорте данных из журнала замеров числовые табличные данные экспортируются в CSV-файл (с разделителями-запятыми). Этот файл помещается в отдельную папку в том же самом месте, что и экспортируемый текстовый файл журнала замеров с разделителями-табуляторами. Файлам гистограмм назначается уникальный номер, начиная с 0 и увеличиваясь на 1. Для нескольких выделений, измеряемых за один раз, один файл гистограммы генерируется для всей выбранной области, плюс дополнительные файлы гистограмм для каждого выделения.

Интегральная плотность Сумма значений пикселей в выделении. Это эквивалентно технологии "Область" (в пикселах) и "Среднее значение серого".

Метка Идентифицирует и автоматически присваивает порядковый номер каждому измерению, например "Измерение 1", "Измерение 2" и т. д. Для нескольких выделений, измеряемых одновременно, каждому из них назначается дополнительная метка и номер.

Длина Линейное расстояние, определяемое инструментом "Линейка" на изображении в единицах, соответствующих текущей шкале измерения.

Периметр Периметр выделенной области. Для нескольких выделений, измеряемых за один раз, формируется одно измерение для общего периметра, плюс дополнительные измерения для каждого выделения.

Шкала Шкала измерения исходного документа (например, 100 пикс = 3 мили).

Единицы измерения шкалы Логические единицы шкалы измерения.

Коэффициент шкалы Число пикселей, соответствующих единице измерения.

Источник Источник измерения: инструмент "Линейка", инструмент "Счетчик" или выделение.

Ширина Ширина выделения ($\max x - \min x$) в единицах, соответствующих текущей шкале измерения.

Создание стиля результата обработки данных

- 1 Выберите меню "Анализ" > "Выделить точки данных" > "Заказной".
- 2 Выберите результаты обработки данных для включения их в стиль.
- 3 Выберите команду "Сохранить набор параметров..." и введите имя.
- 4 Нажмите кнопку "ОК". Набор сохранен и теперь доступен из подменю "Анализ" > "Выделить точки данных".

Редактирование стиля результатов обработки данных

- 1 Выберите меню "Анализ" > "Выделить точки данных" > "Заказной".
- 2 Выберите необходимый стиль из меню "Набор".
- 3 Выделите или снимите выделение результатов обработки данных. Имя стиля изменится на "Пользовательский".
- 4 Нажмите кнопку "Сохранить набор параметров...". Введите исходное имя для замены существующего стиля или новое имя для создания нового стиля.

Удаление стиля результатов обработки данных

- 1 Выберите меню "Анализ" > "Выделить точки данных" > "Заказной".
- 2 Выберите стиль, который нужно удалить, из меню "Набор".
- 3 Нажмите кнопку "Удалить набор параметров", а затем кнопку "Да" для подтверждения удаления.
- 4 Нажмите кнопку "ОК".

Использование журнала замеров (Photoshop Extended)

При измерении объекта в палитру "Журнал замеров" записываются данные измерений. Каждая строка журнала соответствует набору измерения, а столбцы соответствуют результатам обработки данных в наборе измерения.

При выполнении измерения объекта происходит добавление новой строки в журнал замеров. Можно менять порядок столбцов журнала, сортировать данные в столбцах, удалять строки или столбцы, а также экспортировать данные из журнала в текстовый файл с разделителями-запятыеми.

Видеоролик с основными сведениями об использовании средств измерений см. по адресу www.adobe.com/go/vid0029_ru.

Отображение журнала замеров

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите меню "Анализ" > "Записать измерения".

- Выберите меню "Окно" > "Журнал замеров".

Выбор строк в журнале

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
- Для выбора из журнала строки щелкните ее.
- Чтобы выделить несколько последовательных строк, щелкните первую строку и перетащите указатель через дополнительные строки или щелкните первую и последнюю строки последовательности, удерживая нажатой клавишу "Shift".
- Чтобы выбрать строки, не следующие подряд друг за другом, щелкните их мышью, удерживая нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
- Для выбора всех строк нажмите кнопку "Выделить все".
- Для отмены выбора всех строк щелкните "Снять выделение".

Выбор столбцов в журнале

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
- Щелкните заголовок столбца.
- Чтобы выделить несколько последовательных столбцов, щелкните первый столбец и перетащите указатель мыши через дополнительные столбцы или щелкните первый и последний столбец последовательности, удерживая нажатой клавишу "Shift".
- Чтобы выбрать столбцы, не следующие подряд друг за другом, щелкните их мышью, удерживая нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).

Изменение порядка, изменение размера и сортировка столбцов в журнале

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
- Перетащите выбранные столбцы в новое место для изменения порядка их расположения в журнале. Положение столбца указывается двойной черной линией.
- Для изменения размера столбца щелкните его заголовок, а затем перетащите разделитель.
- Для сортировки данных в столбце щелкните заголовок столбца для изменения порядка сортировки или щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите команду "Содержимое" > "Сортировать по возрастанию" или "Содержимое" > "Сортировать по убыванию". Строки не могут быть упорядочены вручную.

Удаление строк или столбцов из журнала

- 1 Выберите одну или несколько строк или столбцов в журнале.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите команду "Удалить" в меню "Параметры" журнала замеров.
 - Щелкните значок "Удалить" в верхней части палитры.
 - Щелкните правой кнопкой мыши строку или заголовок столбца, затем в контекстном меню выберите пункт "Удалить".

Экспорт данных журнала замеров

Данные из журнала замеров можно экспортировать в текстовый файл с разделителями-запятыми. Этот текстовый файл можно открыть в электронной таблице и выполнить статистические и аналитические расчеты с измеренными данными.

- 1 Выберите одну или несколько строк данных в журнале.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите команду "Экспорт" в меню "Параметры" журнала замеров.
 - Щелкните значок "Экспорт" в верхней части палитры.
 - Щелкните правой кнопкой мыши строку, затем в контекстном меню выберите пункт "Экспорт".
- 3 Укажите имя и местоположение файла, а затем нажмите кнопку "Сохранить".

Измерения экспортируются в текстовый файл с разделителями-запятыми в кодировке UTF-8.

Подсчет объектов на изображении (Photoshop Extended)

Сведения о подсчете (Photoshop Extended)

Для подсчета количества объектов на изображении можно использовать инструмент "Счетчик". Для подсчета объектов вручную выберите инструмент "Счетчик" и щелкните изображение необходимое число раз, при этом Photoshop будет фиксировать количество щелчков. Подсчитываемое число объектов отображается на панели параметров инструмента "Счетчик".

Кроме того, Photoshop может автоматически подсчитывать несколько выделенных областей на изображении и записывать результаты в палитру "Журнал замеров".

См. также

“Проведение измерений (Photoshop Extended)” на странице 644

Подсчет объектов изображения вручную (Photoshop Extended)

- 1 Чтобы установить цвет подсчитываемых объектов, выполните одно из следующих действий.
 - На панели параметров инструмента "Счетчик" используйте инструмент "Палитра цветов".
 - Выберите "Редактирование" > "Установки" > "Направляющие, сетка, фрагменты и счетчик", затем установите цвет на панели "Счетчик" диалогового окна "Установки".
- 2 Щелкните объект на изображении для увеличения значения счетчика.
 - Перетащите существующее число, чтобы переместить его.
 - Удерживайте клавишу "Shift" для сохранения пропорции при перетаскивании по горизонтали или по вертикали.
 - Удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), чтобы переместить число. Итоговая сумма будет обновлена.
 - Щелкните "Очистить" на панели параметров для сброса значения счетчика в 0.

Примечание. Показания счетчиков, уже записанные в журнал замеров, при сбросе счетчика в 0 не изменяются.
- 3 Для отображения или скрытия показаний счетчика выполните следующее (необязательно).
 - Выберите меню "Просмотр" > "Показать" > "Подсчет".

Примечание. Показания счетчика не сохраняются вместе с документом.

 - Выберите "Просмотр" > "Вспомогательные элементы", "Просмотр" > "Показать" > "Все" или "Просмотр" > "Показать" > "Ничего".
- 4 Выберите команду меню "Анализ" > "Записать измерения" или щелкните "Записать измерения" на палитре журнала замеров для записи показания счетчика в журнал замеров (необязательно).

Примечание. Для записи показаний счетчика в журнал замеров необходимо, чтобы он был выбран в качестве результата обработки данных измерения. Выберите команду меню "Анализ" > "Выделить точки данных" > "Заказной" и выделите результат обработки данных счетчика в области инструмента "Счетчик".

Автоматический подсчет с помощью выделения (Photoshop Extended)

Для подсчета нескольких выделенных областей на изображении используйте функцию автоматического подсчета Photoshop. Задайте выделенные области, используя инструмент "Волшебная палочка" или команду "Цветовой диапазон".

- 1 Выберите инструмент "Волшебная палочка" или команду меню "Выделение" > "Цветовой диапазон".
- 2 Создайте выделение, содержащее подсчитываемые объекты изображения. Для достижения наилучшего результата используйте изображение с объектами, хорошо отличающимися от фона.

- При использовании инструмента "Волшебная палочка" увеличьте или уменьшите на необходимую величину параметр "Допуск" для оптимизации выбора подсчитываемых объектов изображения. Отмените параметры "Сглаживание" и "Смежные пиксели".
 - Для цветового диапазона установите параметры "Разброс" и "Выбранные цвета" для тонкой настройки выбранных областей изображения (см. раздел "Выбор цветового диапазона" на странице 271).
- 3 Выберите меню "Анализ" > "Выделить результаты обработки данных" > "Заказной".
 - 4 В выделенной области выберите результат обработки данных "Счетчик" и нажмите кнопку "ОК".
 - 5 Откройте журнал замеров.
 - 6 Выберите "Анализ" > "Записать измерения" или щелкните "Записать измерения" в журнале замеров.
Photoshop проведет подсчет по выделенным областям и сделает запись в столбце "Счетчик" журнала замеров.

См. также

"Выделение при помощи инструмента "Волшебная палочка"" на странице 270

Работа с 3D-файлами (Photoshop Extended)

3D-файлы в Photoshop (Photoshop Extended)

Поддержка трехмерных (3D) файлов в Photoshop позволяет открывать и работать с 3D-файлами (в формате U3D, 3DS, OBJ, KMZ и Collada), созданными, например, в программах Adobe Acrobat 3D® 8, 3D Studio Max, Alias, Maya и Google Earth.

Photoshop помещает 3D-модели на отдельный 3D-слой. Для перемещения и масштабирования 3D-моделей, изменения освещения или изменения режимов отображения (например, со сплошного на каркасное) можно использовать 3D-инструменты.

***Примечание.** Для редактирования 3D-модели необходимо использовать программу, в которой она была создана.*

К изображению можно добавлять несколько 3D-слоев, а также объединять 3D-слой с 2D-слоями для создания подложки 3D-содержимого или преобразовывать 3D-слой в 2D-слой или в смарт-объект.

Если 3D-файл содержит текстуры, то они открываются вместе с файлом и отображаются на отдельном слое в палитре "Слои". Текстуры можно редактировать с помощью любого инструмента Photoshop, предназначенного для рисования или регулировки, а также повторно применять текстуры к модели и просматривать результаты.

***Примечание.** В Photoshop нельзя создавать новые текстуры или изменять порядок их отображения в областях модели.*

Ознакомительный видеофильм об импорте 3D-моделей в качестве смарт-объектов см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0018_ru.

Ознакомительный видеоролик о внедрении 2-мерных изображений в 3-мерные модели см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0020_ru.

Ознакомительный видеоролик о редактировании текстур см. по адресу www.adobe.com/go/vid0021_ru.

Ознакомительный видеофильм об экспорте 3D-моделей см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0022_ru.

Открытие 3D-файлов (Photoshop Extended)

3D-файлы можно открывать или добавлять к существующему файлу Photoshop в виде 3D-слоя. При открытии 3D-файла необходимо задать его высоту и ширину. 3D-модели могут масштабироваться до любых размеров. При добавлении файла в качестве 3D-слоя этот слой будет использовать размеры существующего файла. 3D-слой содержит 3D-модель и прозрачный фон.

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Выберите меню "Файл" > "Открыть".
- После открытия документа выберите "Слой" > "3D-слои" > "Новый слой из 3D-файла".

Выберите один из доступных шаблонов 3D-модели.

- При открытии 3D-файла за пределами существующего изображения установите высоту и ширину изображения, а затем нажмите кнопку "ОК".

Подобно векторной графике, 3D-модели могут быть масштабированы без потери детализации или качества. Установление большего или меньшего размера изображения приведет к масштабированию модели пропорционально области фрейма изображения.

Примечание. 3D-слой не защищает фоновый слой или альфа-каналы исходного 3D-файла.

Трансформирование 3D-моделей (Photoshop Extended)

После открытия 3D-модели можно изменять ее положение, вид камеры, освещение или режим визуализации, создавать вид поперечного сечения и воспроизводить анимацию, содержащуюся в 3D-файле. Для выполнения этих операций необходимо использовать 3D-инструменты Photoshop.

Примечание. При использовании 3D-инструментов доступ к другим функциям или командам меню Photoshop будет отсутствовать до сохранения или отмены любых изменений 3D-содержимого.



Панель параметров "3D-Трансформирование"

А. Активация инструментов редактирования 3D-объекта (**С – Н**) **В.** Активация инструментов редактирования 3D-камеры (**Q – V**) **С.** Возврат к исходному положению объекта **Д.** Поворот **Е.** Прокрутка **Ф.** Перетаскивание **Г.** Скольжение **Н.** Шкала **И.** Меню "Просмотр" **Ж.** Удаление текущего вида **К.** Сохранения текущего положения камеры в качестве вида **Л.** Параметры освещения и режима визуализации **М.** Параметры поперечного 3D-сечения **О.** Элементы управления воспроизведением анимации **П.** Отмена текущего 3D-трансформирования **Р.** Сохранение текущего 3D-трансформирования **Q.** Возврат к исходному положению камеры **Р.** Ориентация **С.** Прокрутка **Т.** Панорамный вид **У.** Обход **В.** Масштаб

Использование 3D-инструментов

❖ Выполните одно из следующих действий.

- Дважды щелкните миниатюру 3D-слоя на палитре "Слой".
- Выберите меню "Слой" > "3D-слой" > "Трансформировать 3D-модель".

Панель параметров изменится и будет отображать 3D-инструменты. Для выхода из режима 3D-трансформирования щелкните на панели параметров "Отменить 3D-трансформирование" или "Выполнить 3D-трансформирование".

Перемещение, поворот и масштабирование 3D-моделей

Инструменты редактирования 3D-объектов можно использовать для вращения 3D-модели вокруг оси X, Y или Z, перемещать модель вдоль этих осей или масштабировать объект. При манипулировании 3D-моделью положение камеры остается неизменным.

💡 Для отображения подсказок по каждому из 3D-инструментов в меню настроек палитры выберите пункт "Параметры палитры", затем щелкните "Показывать подсказки по инструментам". Чтобы просмотреть сведения на панели "Инфо", выберите инструмент, затем переместите указатель в окно изображения.

- 1 Нажмите кнопку "Изменить 3D-объект" на панели параметров.
- 2 Щелкните инструмент навигации, чтобы активировать его.

💡 Удерживайте клавишу "Shift" для ограничения поворота, перетаскивания, скольжения или масштабирования одним направлением.


Поворот	Перетащите инструмент вверх или вниз для вращения модели вокруг оси X либо влево или вправо – для вращения вокруг оси Y. Для прокрутки модели при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Option" (Mac OS).
Прокрутка	Перетащите инструмент из стороны в сторону для вращения модели вокруг оси Z.
Перетаскивание	Перетащите инструмент из стороны в сторону для перемещения модели горизонтально либо вверх или вниз – для перемещения модели вертикально. Для одновременного перемещения вдоль осей X и Y при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Option" (Mac OS).
Скольжение	Перетащите инструмент поперек для перемещения модели горизонтально или вверх или вниз для перемещения ближе или дальше. Для одновременного перемещения вдоль осей X и Y, при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Option" (Mac OS).
Масштабирование	Перетащите инструмент вверх или вниз для увеличения или уменьшения масштаба. Удерживайте клавишу "Ctrl" (Windows) или "Option" (Mac OS) при перетаскивании для масштабирования в направлении оси Z.

Щелкните "Возврат", чтобы восстановить вид значка по умолчанию на панели параметров для возврата исходного вида модели.


Для просмотра или редактирования численных значений положения по осям X, Y, и Z, вращения или масштабирования 3D-модели щелкните стрелку, расположенную справа от 3D-инструментов.

Редактирование настроек 3D-камеры

Для изменения поля зрения камеры при неизменном положении 3D-объекта используйте инструменты редактирования 3D-камеры.

 Для отображения подсказок по каждому из 3D-инструментов в меню настроек палитры выберите пункт "Параметры палитры", затем щелкните "Показывать подсказки по инструментам". Чтобы просмотреть сведения на панели "Инфо", выберите инструмент, затем переместите указатель в окно изображения.

- 1 Нажмите кнопку "Изменить 3D-камеру" на панели параметров.
- 2 Щелкните инструмент редактирования камеры, чтобы активировать его.

 Удерживайте клавишу "Shift" для ограничения ориентации, панорамы или обхода одним направлением.

Ориентация	Перетащите для перемещения камеры в направлении оси X или Y. Удерживайте клавишу "Ctrl" (Windows) или "Option" (Mac OS) при перетаскивании для вращения камеры.
Прокрутка	Перетащите для прокрутки камеры.
Панорама	Перетащите для изменения панорамного вида камеры в направлении оси X или Y. Удерживайте клавишу "Ctrl" (Windows) или "Option" (Mac OS) при перетаскивании для изменения панорамного вида в направлении X или Z.

Обход	Перетащите для обхода камеры (перемещение в направлении оси Z и вращение вокруг оси Y). Удерживайте клавишу "Ctrl" (Windows) или "Option" (Mac OS) при перетаскивании для обхода в направлении Z/X (перемещение в направлении оси Z и вращение вокруг оси X).
Масштаб	Перетащите инструмент для изменения поля обзора 3D-камеры. Максимальное поле обзора равно 180.


Для просмотра или редактирования численных значений положений по осям X, Y и Z, вращения или поля обзора 3D-камеры щелкните стрелку, расположенную справа от 3D-инструментов, чтобы открыть диалоговое окно "Параметры 3D-камеры".

Выберите "Ортогональное представление" для корректного отображения вида масштаба модели без искажения перспективы.

Изменение или создание поля обзора 3D-камеры

❖ Выполните одно из следующих действий.

- В меню "Просмотр" выберите стиль поля обзора модели.
- Для добавления заказного поля обзора поместите 3D-камеру в необходимое положение с помощью инструментов редактирования камеры, а затем нажмите кнопку "Сохранить" на панели параметров.

 Для возврата поля обзора камеры модели в положение по умолчанию щелкните "Возврат", чтобы применить вид значка камеры по умолчанию на панели параметров во время выбора инструментов редактирования камеры.

Изменение эффектов освещения

К 3D-модели можно применять различные эффекты освещения, например дневной свет, внутреннее освещение или цветную подсветку; кроме того, можно полностью убрать освещение для создания эффекта силуэта. При использовании настройки освещения по умолчанию "Свет из файла" 3D-модель отображается с помощью настроек освещения исходного файла (созданного в соответствующей программе).

❖ Щелкните значок "Параметры освещения и внешнего вида" и выберите режим освещения во всплывающей палитре.

Изменение эффектов визуализации

По умолчанию используется режим визуализации "Непрерывный". Режимы "Каркас", "Контур" или "Вершины" показывают внутреннюю структуру компонентов модели. Можно объединить режимы "Каркас" и "Непрерывный" (режим "Непрерывный каркас") или настроить прозрачность непрерывных областей модели (режимы "Прозрачный" или "Прозрачный каркас").

Режимы визуализации (например, "Непрерывный контур" и "Штриховая иллюстрация") позволяют настраивать число структурных линий, которые отображаются в модели, регулируя настройку "Пороговое значение складки". Складки или линии образуются в случае, когда два многоугольника модели соприкасаются друг с другом под определенным углом. Если края соприкасаются под углом, меньшим, чем значение настройки "Пороговое значение складки" (0 – 180), то образуемая линия удаляется. При значении настройки 0 отображается весь каркас.

1 Щелкните значок "Параметры освещения и внешнего вида" и выберите режим визуализации во всплывающей палитре.

Ограничительная рамка	Отображает рамку с минимально возможными размерами вокруг каждого компонента модели.
Прозрачный	Отображает модель с настраиваемой прозрачностью. Введите значение "Непрозрачности" для измерения прозрачности от 0 до 100 %.

Штриховая иллюстрация	Отображает модель в виде непрерывного (без штриховки) объекта с наложенными контурами. Параметр "Цвет плоскости" используется для установки непрозрачного цвета заливки, а параметр "Цвет линии" – для установки цвета контура.
Непрерывный контур	Аналогично режиму "Непрерывный каркас", параметр "Пороговое значение складки" постепенно преобразует каркас в простые контуры (за исключением уменьшения).
Каркас/Затененный каркас	Отображает только каркас, в выбранном цвете или в виде затененного серого.
Скрытый каркас	Отображает или скрывает каркас, не затрагивая видимые скрытые поверхности. Похожий эффект может быть получен с помощью режима "Непрерывный контур" при угле контура, установленным в 0.
Вершины	Отображаются все вершины или пересечения многоугольников, образующих модель каркаса.

- 2 Установите значения параметров "Цвет линии", "Цвет плоскости", "Прозрачность" и "Пороговое значение складки" в соответствии с выбранным режимом визуализации.

Просмотр поперечных сечений

Поперечные сечения 3D-модели можно просматривать, пересекая их невидимой плоскостью, которая разрезает модель под любым углом и отображает содержимое только одной стороны плоскости.

- 1 Для открытия всплывающей палитры щелкните значок "Параметры поперечного сечения".
- 2 В области "Параметры поперечного сечения" выберите "Включить поперечное сечение", затем определите значения параметров выравнивания, позиционирования и ориентации.

Выравнивание	Для пересекающейся плоскости выберите ось (X, Y или Z). Плоскость будет расположена перпендикулярно выбранной оси.
Положение и ориентация	Используйте "Сдвиг" для смещения плоскости вдоль оси без изменения ее наклона. По умолчанию смещение равно нулю, а плоскость пересекает 3D-модель в ее средней точке. При максимальном положительном или отрицательном смещении эта плоскость перестает пересекаться с моделью. Используйте параметр "Наклон" для вращения плоскости на 360° в одном из возможных направлений наклона. Для выбранной оси с помощью настроек наклона плоскость можно вращать вдоль двух других осей. Например, плоскость, выровненная вдоль оси Y, может поворачиваться вокруг оси X (Наклон 1) или оси Z (Наклон 2).
Зеркало	Изменяет отображаемую область модели на противоположную сторону секущей плоскости. 💡 Для объединения двух режимов визуализации модели скопируйте 3D-слой, а затем измените режим визуализации в скопированном слое. Установите поперечное сечение в одно и то же положение на каждом слое, а затем зеркально отразите одно поперечное сечение.

Просмотр 3D-анимаций

Если 3D-файл содержит анимацию, она добавляется вместе с файлом при открытии 3D-модели в Photoshop. Для просмотра анимации необходимо использовать соответствующие элементы управления на панели параметров.

- 1 Выберите меню "Слой" > "3D-слои" > "Трансформирование 3D-модели".
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Для воспроизведения анимации нажмите кнопку воспроизведения, перемотки или покадрового воспроизведения.
 - Щелкните стрелку, расположенную рядом с кнопками воспроизведения, чтобы появился элемент управления-ползунок, затем перетащите его вперед или назад по временной шкале анимации.

Редактирование 3D-текстур (Photoshop Extended)

Для редактирования текстур, содержащихся в 3D-файле, можно использовать инструменты рисования и настройки Photoshop. Текстуры импортируются вместе с 3D-моделью в виде 2D-файлов. Они отображаются под 3D-слоем.

Для отображения или скрытия отдельных текстур в 3D-модели щелкните значок в виде глаза, расположенный рядом со слоем текстуры. Для отображения или скрытия всех текстур щелкните значок в виде глаза, расположенный над самым верхним слоем текстуры.

Примечание. Если активны 3D-инструменты, редактировать текстуры невозможно. Для выхода из режима 3D-трансформирования нажмите кнопку "Завершить" или "Отменить" на панели параметров.

Ознакомительный видеоролик о редактировании текстур см. по адресу www.adobe.com/go/vid0021_ru.

- 1 Дважды щелкните необходимую текстуру в палитре "Слой".

Текстура будет открыта в виде отдельного документа в собственном окне.
- 2 Для редактирования или рисования текстур можно использовать любой инструмент Photoshop.
- 3 Сохраните документ с текстурой. Обновленная текстура будет применена к 3D-модели.
- 4 Для форматов 3D-файлов, отличных от Photoshop, для сохранения изменений выберите "Слой" > "3D-слои" > "Заменить текстуры".

Для 3D-файлов в формате Photoshop исправления в текстуре сохраняются при сохранении файла. Для других форматов 3D-файлов, хранящих текстуры во внешних файлах, для сохранения исправлений текстуры необходимо использовать команду "Заменить текстуры".

Примечание. Для форматов 3D-файлов, в которых текстуры хранятся в одном файле с моделью (например, U3D и KMZ), команда "Заменить текстуры" обновит файл модели. Для файла в формате 3DS команда "Заменить текстуры" обновит отдельные файлы текстур, связанные с файлом модели.

См. также

"Рисование с помощью инструментов "Кисть" и "Карандаш"" на странице 351

Размещение 3D-объектов на изображении (Photoshop Extended)

3D-модели можно размещать на фоновом изображении и изменять их положение или угол обзора для согласования с фоном.

Ознакомительный видеоролик о внедрении 2-мерных изображений в 3-мерные модели см. по адресу: www.adobe.com/go/vid0020_ru.

- 1 Откройте файл, который будет служить в качестве фона.
- 2 Откройте 3D-файл.
- 3 Чтобы добавить 3D-слой в файл фона, перетащите 3D-слой из 3D-файла в палитре "Слой" на фоновое изображение.

- 4 Выберите "Слой" > "3D-слои" > "Трансформировать 3D-модель" или дважды щелкните 3D-слой в палитре "Слои" и используйте один из 3D-инструментов для позиционирования или масштабирования 3D-модели относительно фона.

Сохранение 3D-файлов (Photoshop Extended)

Photoshop позволяет сохранять файлы, содержащие 3D-слои, в формате PSD, PSB, TIFF или PDF. Вместе с файлом сохраняются положение, освещение, режим визуализации и поперечные сечения 3D-модели.

- ❖ Выберите команду меню "Файл" > "Сохранить" или "Файл" > "Сохранить как...", определите формат сохраняемого файла (Photoshop (PSD), Photoshop PDF или TIFF), затем нажмите кнопку "ОК".

Глава 20: Автоматизация задач

Автоматизация задач экономит время и обеспечивает безошибочность результатов при многих операциях. Photoshop позволяет автоматизировать задачи различными способами – при помощи операций, дроплетов, команды "Пакетная обработка", сценариев, шаблонов, переменных и наборов данных.

Автоматизация при помощи операций

Сведения об операциях

Операция – это последовательность задач, которые воспроизводятся на одном файле или на пакете файлов – команды меню, параметры палитры, действия инструментов и т.д. Например, можно создать операцию, которая изменяет размер изображения, применяет фильтр к изображению для достижения определенного эффекта и сохраняет файл этого изображения в желаемом формате.

Операции могут содержать точки остановок, которые позволяют выполнять задачи, которые не могут быть записаны (например, при использовании инструментов рисования). Операции не могут содержать модальные элементы управления, позволяющие вводить значения в диалоговом окне во время выполнения операции.


В Photoshop операции являются основой для *дроплетов*, которые являются небольшими приложениями, автоматически обрабатывающими все файлы, перетаскиваемые на значки дроплетов.

Программы Photoshop и Illustrator поставляются с предварительно определенными операциями, помогающими выполнять наиболее часто встречающиеся задачи. Эти операции можно использовать неизменными, изменить их в соответствии с вашими требованиями или создать новые. Операции хранятся в наборах, что помогает организовывать их.

Операции можно записывать, редактировать, настраивать или обрабатывать в виде пакета, а также можно управлять группами операций, работая с наборами операций.

Обзор палитры "Операции"

Палитру "Операции" ("Окно" > "Операции") можно использовать для записи, воспроизведения, редактирования и удаления отдельных операций. Эта палитра (называемая палитрой "Операций" в программе Illustrator) также позволяет сохранять и загружать файлы операций.



Палитра "Операции" в программе Photoshop

А. Набор операции Б. Операция В. Записанные команды Г. Включенная команда Д. Модальное управление (включено или выключено)

Разворачивание и сворачивание наборов, операций и команд

- ❖ В палитре "Операции" щелкните треугольник слева от набора, операции или команды. Чтобы развернуть или свернуть все операции в наборе или все команды в операции, щелкните треугольник, удерживая клавишу "Alt" (Windows) и "Option" (Mac OS).

Просмотр операций только по имени

- ❖ В меню палитры "Операции" выберите пункт "Режим кнопки". Для перехода к отображению в виде списка повторно выберите пункт "Режим кнопки".

Примечание. В режиме кнопки нельзя просматривать отдельные команды или наборы.

Выбор операций в палитре "Операции"

- ❖ Щелкните имя какой-либо операции. Для последовательного выбора нескольких операций щелкните имена операций, удерживая клавишу "Shift", а для выбора нескольких операций в произвольном порядке щелкните имена операций, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или клавишу "Command" (Mac OS).

Выполнение операции для файла


При воспроизведении операции в активном документе выполняются записанные команды операции. (Некоторые операции требуют выполнения выбора перед воспроизведением, а некоторые могут быть выполнены для всего файла.) Из любой операции можно исключить определенные команды или воспроизвести только одну команду. Если операция содержит модальные элементы управления, то в диалоговом окне можно задать значения или использовать модальный инструмент во время паузы при выполнении операции.

Примечание. В режиме кнопки щелчок по кнопке выполняет всю операцию целиком, при этом ранее исключенные команды не выполняются.

1 Если необходимо, выберите объекты, для которых будет воспроизведена операция, или откройте файл.

2 Выполните одно из следующих действий.

- (Для программы Illustrator) Для того чтобы воспроизвести набор операций, выберите имя набора, а затем нажмите кнопку "Воспроизвести" ► в палитре "Операции" или выберите пункт "Выполнить" в меню этой палитры.
- Чтобы выполнить полностью одну операцию, выберите имя операции, а затем нажмите кнопку "Выполнить" в палитре "Операции" или выберите пункт "Выполнить" в меню этой палитры.
- Если для операции назначена комбинация клавиш, то нажмите эту комбинацию для автоматического выполнения этой операции.
- Чтобы воспроизвести только часть операции, выберите команду, с которой вы хотите начать выполнение, а затем нажмите кнопку "Выполнить" в палитре "Операции" или выберите пункт "Выполнить" в меню этой палитры.
- Для выполнения отдельной команды выберите необходимую команду, а затем нажмите кнопку "Выполнить" в панели "Операции", удерживая нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или клавишу "Command" (Mac OS). Команду можно также выполнить двойным щелчком мыши, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или клавишу "Command" (Mac OS).

 В программе Photoshop для отмены операции перед выполнением операции сделайте снимок в палитре "История", а затем выберите снимок для отмены операции.

Задание скорости воспроизведения

При отладке операции можно задать скорость ее воспроизведения или приостановить ее выполнение.

1 В меню палитры "Операции" выберите пункт "Режим выполнения".

2 Выберите значение скорости выполнения, а затем нажмите кнопку "ОК".

Быстрое	Выполните операцию с нормальной скоростью (устанавливается по умолчанию). <i>Примечание. При выполнении операции с повышенной скоростью экран может не обновиться при выполнении операции – файлы могут быть открыты, изменены, сохранены и закрыты без отображения на экране, позволяя проводить более быстрое выполнение операции. Если необходимо просмотреть файлы на экране во время выполнения операции, задайте пошаговое выполнение операции.</i>
Пошаговое	Выполняет каждую команду и отрисовывает изображение перед переходом к выполнению следующей команды в операции.
С остановками на ___ секунд	Задаёт паузу между выполнением каждой команды в операции.

- 3** (Только для программы Photoshop) Выберите "Приостановить аудиокомментарий", чтобы гарантировать, что каждый комментарий в операции выполняется перед переходом к следующему шагу операции. Отмените выбор этого параметра, если необходимо продолжить операцию во время воспроизведения аудиокомментария.

Управление операциями

Управляйте операциями в палитре "Операции" для того, чтобы сохранить их организованными и сделать доступными только операции, необходимые для проекта. В палитре "Операции" можно перегруппировывать, копировать, удалять и переименовывать операции, а также изменять их параметры.

Перегруппировка операций в палитре "Операции"


- ❖ В палитре "Операции" перетащите операцию в новое место до или после другой операции. При появлении подсвеченной черты в нужном положении отпустите кнопку мыши.

Создание копий операций, команд или наборов

- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы переместить операцию или команду в новое место в палитре "Операции", перетащите их, удерживая клавишу "Alt" (Windows) и "Option" (Mac OS). При появлении подсвеченной черты в нужном положении отпустите кнопку мыши.
 - Выберите операцию или команду. После этого в меню палитры "Операции" выберите команду "Создать дубликат".
 - Перетащите операцию или команду на кнопку "Создать новую операцию", расположенную внизу палитры "Операции".

Можно создавать дубликаты наборов любым из этих методов.

Удаление операций, команд или наборов

- 1 В палитре "Операции" выберите операцию, команду или набор.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Щелкните значок "Удалить"  в палитре "Операции". Нажмите кнопку "ОК", чтобы завершить удаление.
 - Чтобы удалить выбранные элементы без отображения окна подтверждения, щелкните значок "Удалить", удерживая клавишу "Alt" (Windows) и "Option" (Mac OS).
 - Перетащите выбранные элементы на значок "Удалить" в палитре "Операции" для того, чтобы удалить их без отображения диалогового окна подтверждения.
 - В меню палитры "Операции" выберите пункт "Удалить".


Удаление всех операций в палитре "Операции"

- ❖ В меню палитры "Операции" выберите пункт "Очистить все операции" (Photoshop) или "Очистить операции" (Illustrator).

Палитра "Операции" может восстановить свой набор операций по умолчанию даже после очистки всех операций.

Переименование операции или изменение параметров

- 1 Выберите операцию, а затем в меню палитры "Операции" выберите пункт "Параметры операции".
- 2 Введите новое название операции или измените параметры ее набора, комбинацию клавиш функции или цвет кнопки.
- 3 Нажмите кнопку "ОК".

 Двойной щелчок по имени операции в палитре "Операции" в программе Illustrator приведет к открытию диалогового окна "Параметры операции". В программе Photoshop после двойного щелчка по имени операции в палитре "Операции" необходимо будет ввести новое имя.


Управление наборами операций

Можно создавать и организовывать наборы операций задач, которые можно сохранять на диск и передавать на другие компьютеры.

Примечание. Любые создаваемые операции автоматически добавляются в список палитры "Операции", однако, чтобы реально сохранить операцию без риска потери при удалении файла установок (Illustrator) или файла палитры "Операции" (Photoshop), необходимо сохранить операцию как часть набора операции.

Сохранение набора операций


- 1 Выберите набор.

 Если необходимо сохранить одну операцию, то вначале создайте набор операций и переместите эту операцию в новый набор.

- 2 В меню палитры "Операции" выберите пункт "Сохранить операции".
- 3 Введите имя набора, укажите местоположение и нажмите кнопку "Сохранить".

Файл можно сохранить в любом месте. В палитре "Операции" можно сохранить только весь набор целиком, а не отдельные операции.

Примечание. Если сохранить файл набора действий в папку Presets/Actions, то набор будет отображаться внизу меню палитры "Операции" после перезапуска приложения (только для Photoshop).

 (Только для Photoshop) Для сохранения операций в текстовый файл при выборе пункта меню "Сохранить операции" нажмите комбинацию клавиш "Ctrl"+"Alt" (Windows) или "Command"+"Option" (Mac OS). Этот файл можно использовать для просмотра или печати содержимого операции. Однако нельзя загрузить обратно текстовый файл в программу Photoshop.

Загрузка набора операций

По умолчанию палитра "Операции" отображает predetermined операции (поставляются вместе с приложением) и любые созданные операции. В палитру "Операции" можно также загружать дополнительные операции.


- ❖ Выполните одно из следующих действий.
 - В меню палитры "Операции" выберите пункт "Загрузить операции". Найдите и выберите файл набора операций, а затем нажмите кнопку "Загрузить" (Photoshop) или "Открыть" (Illustrator).
 - (Только для Photoshop) Внизу меню палитры "Операции" выберите набор операций.
 - Файлы набора операций в Photoshop имеют расширение *.atn, а в программе Illustrator – расширение *.aia.

Восстановление операций к набору по умолчанию

- 1 В меню палитры "Операции" выберите пункт "Восстановить операции".
- 2 Для замены текущих операций в палитре "Операции" на набор операций по умолчанию нажмите кнопку "ОК", а для добавления набора операций по умолчанию к текущим операциям в палитре "Операции" нажмите кнопку "Добавить".

Формирование наборов операций

Для упорядочения операций можно создавать наборы операций и сохранять эти наборы на диск. Можно формировать наборы действий для различных типов выполняемой работы (например, типографское издание и электронная публикация) и передавать эти наборы на другие компьютеры.

- Чтобы создать новый набор операций, нажмите кнопку "Создать новый набор"  в палитре "Операции" или выберите пункт "Новый набор" в меню этой палитры. Введите название нового набора, а затем нажмите кнопку "ОК".

Примечание. Если предполагается создавать новые операции и группировать их в новые наборы, то необходимо убедиться, что вначале созданы наборы операций. Затем при создании новой операции название нового набора будет отображаться в его контекстном меню.

- Для перемещения операции в другой набор перетащите эту операцию в необходимый набор. При появлении подсвеченной черты в нужном положении отпустите кнопку мыши.
- Чтобы переименовать набор операций, дважды щелкните имя набора в палитре "Операции" или выберите пункт "Параметры набора" в меню этой палитры. Введите новое имя набора, а затем нажмите кнопку "ОК".
- Для замены всех операций в палитре "Операции" новым набором выберите в меню этой палитры пункт "Заменить операции". Выберите файл операций, а затем нажмите кнопку "Загрузить" (для Photoshop) или "Открыть" (для Illustrator).

Важная информация: Команда "Заменить операции" заменяет все наборы операций в текущем документе. Перед использованием этой команды убедитесь в том, что копия текущего набора операций уже была сохранена с помощью команды "Сохранить операции".

Создание операций


Запись операций

При записи операций учитывайте перечисленные далее рекомендации.

- В операцию можно записать большинство команд (но не все).
- Можно записать операции, выполняемые при помощи инструментов "Область", "Перемещение", "Многоугольник", "Лассо", "Волшебная палочка", "Рамка", "Раскройка", "Волшебный ластик", "Градиент", "Заливка", "Текст", "Фигура", "Комментарий", "Пипетка" и "Цветовой эталон", а также в палитрах "История", "Образцы", "Цвет", "Контур", "Каналы", "Слой", "Стили" и "Операции".
- Результаты зависят от файла и переменных настройки программы, таких как активный слой и основной цвет. Например, фильтр "Размытие по Гауссу" с радиусом 3 пиксела будет создавать разный эффект для файлов с разрешением 72 точки на дюйм и 144 точки на дюйм. А фильтр "Цветовой баланс" неприменим для полутонового файла.
- При записи операции, включающей указанные настройки в диалоговых окнах и палитрах, в операции сохраняются настройки, установленные на момент записи. Изменение настройки в диалоговом окне или в палитре во время записи операции сохранится и в записанной операции.

Примечание. В большинство диалоговых окон сохраняются установленные ранее настройки. Проверьте правильность настроек перед записью.

- Модальные операции и инструменты, а также инструменты, записывающие положение, используют единицы измерения, выбранные в данный момент для линейки. Модальными называются операции или инструменты, для применения которых необходимо нажать клавишу "Ввод" или "Return". К таким операциям относятся, например, трансформирование и кадрирование. Инструментами, записывающими положение, являются "Область", "Раскройка", "Градиент", "Волшебная палочка", "Лассо", "Фигура", "Контур", "Пипетка" и "Комментарий".


 При записи операции, которая будет проигрываться на файлах разного размера, выберите проценты в качестве единицы измерения линейки. В результате операция всегда будет воспроизводиться в одной и той же относительной позиции изображения.


- Можно записать команду "Воспроизведение", содержащуюся в меню палитры "Операции", чтобы в одной операции воспроизвести другую.

Запись операций производится одинаково в программах Photoshop и Illustrator.


Запись операции

При создании новой операции используемые команды и инструменты добавляются к операции до тех пор, пока не будет остановлена запись.

 Во избежание ошибок работайте с копией: в начале операции перед применением других команд используйте команду "Файл" > "Сохранить копию" (для Illustrator) или команду "Файл" > "Сохранить как", а затем выберите "Как копию" (для Photoshop). Или в Photoshop перед записью операции для создания снимка образа нажмите кнопку "Новый снимок" в палитре "История".

- 1 Откройте файл.
- 2 В палитре "Операции" нажмите кнопку "Создать новую операцию"  или выберите в меню этой палитры пункт "Новая операция".
- 3 Введите имя операции, выберите набор операции и установите дополнительные параметры.

Функциональная клавиша	Назначьте операции комбинацию клавиш. Можно выбрать любую комбинацию функциональных клавиш, клавишу "Ctrl" (Windows) или клавишу "Command" (Mac OS) и клавишу "Shift" (например, "Ctrl"+"Shift"+"F3"), принимая во внимание следующие ограничения. В Windows нельзя использовать клавишу "F1", а клавиши "F4" и "F6" нельзя использовать в комбинации с клавишей "Ctrl". <i>Примечание. Если операции назначить ту же самую комбинацию клавиш, что и для какой-либо команды, то эта комбинация клавиш будет выполнять операцию, а не команду.</i>
Цвет	Назначьте цвет для отображения в режиме кнопки.


- 4 Нажмите кнопку "Начать запись". Кнопка "Начать запись" в палитре "Операции" становится красной .

Важная информация: При записи команды "Сохранить как" не изменяйте имя файла. При вводе нового имени файла это новое имя записывается и используется каждый раз при выполнении операции. Перед сохранением при переходе в другую папку можно задать другое расположение без необходимости задания имени файла.

- 5 Выполните операции и команды, которые необходимо записать.

Не все задачи в операциях могут быть записаны непосредственно, однако большинство незаписываемых задач можно вставить, используя меню палитры "Операции".

- 6 После окончания записи в меню палитры "Операции" нажмите кнопку "Остановить воспроизведение/запись" или выберите пункт "Остановить запись" в меню этой палитры. В программе Photoshop также можно нажать клавишу "Esc".

 Для возобновления записи в ту же самую операцию в меню палитры "Операции" выберите пункт "Начать запись".

Запись контура

Команда "Вставить контур" позволяет вставить сложный контур (контур, созданный с помощью инструмента "Перо" или вставленный из Adobe Illustrator) как часть операции. При воспроизведении операции рабочим контуром выбирается тот, который был установлен во время записи. Вставить контур можно во время записи операции или после записи.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Начните запись операции.
 - Выберите имя операции для записи контура в конце операции.
 - Выберите команду, после которой должен быть записан контур.
- 2 Выберите существующий контур из палитры "Контур".
- 3 В меню палитры "Операции" выберите команду "Вставить контур".

При записи нескольких команд "Вставить контур" в одной операции каждый последующий контур заменяет в целевом файле предыдущий. Чтобы добавить несколько контуров, записывайте команду "Сохранить контур" с помощью палитры "Контур" после записи каждой команды "Вставить контур".


***Примечание.** Выполнение операций, вставляющих сложные контуры, может потребовать значительного объема памяти. При возникновении проблем увеличьте объем памяти, доступной для программы Photoshop.*

Вставка точек останова

В операцию можно добавить остановки, позволяющие выполнять задачи, которые не могут быть записаны (например, при использовании инструментов рисования). После выполнения задачи для завершения операции в палитре "Операции" нажмите кнопку "Выполнить".



Можно также отобразить короткое сообщение при достижении операцией точки останова, которая будет напоминать о необходимости выполнить определенное действие перед продолжением операции. В окно сообщения можно добавить кнопку "Продолжить", которая будет использоваться после выполнения необходимых действий.

- 1 Выберите место, куда необходимо вставить точку останова, выполнив одно из следующих действий.
 - Выберите имя операции для вставки точки останова в конце операции.
 - Выберите команду для вставки точки останова после команды.
- 2 В меню палитры "Операции" выберите "Вставить остановку".
- 3 Введите сообщение, которое будет отображаться во время остановки операции.
- 4 Если предполагается продолжить операцию без остановки, то выберите "Разрешить продолжение".
- 5 Нажмите кнопку "ОК".

 Можно вставить точку останова во время записи операции или после ее записи.

Изменение настроек во время воспроизведения операции

По умолчанию операции выполняются, используя значения, заданные во время исходной записи. Если необходимо изменить эти настройки для команды в рамках какой-либо операции, то можно вставить *модальные элементы управления*. Модальные элементы управления приостанавливают выполнение операции, поэтому значения можно задать в диалоговом окне или использовать модальный инструмент. (Для применения модального инструмента требуется нажатие клавиши "Ввод" или "Return", после их нажатия операция возобновляет свою работу.)

Модальный элемент управления указывается значком диалогового окна  слева от команды, операции или набора в палитре "Операции". Красный значок диалогового окна  указывает на операцию или набор, в котором содержатся модальные элементы управления. Модальный элемент управления можно установить, находясь в режиме кнопки.

- ❖ Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы разрешить модальный элемент управления в рамках какой-либо операции, щелкните поле слева от имени команды. Для отключения модального управления щелкните еще раз.
- Чтобы разрешить или запретить модальные элементы управления для всех команд в рамках какой-либо операции, щелкните поле слева от имени команды.
- Чтобы разрешить или запретить модальные элементы управления для всех операций в наборе, щелкните поле слева от имени набора.

Исключение команд из операции

Имеется возможность исключить команды, которые не должны проигрываться в рамках записанной операции. Команды нельзя исключить в режиме кнопки.

- 1 Если необходимо, разверните список команд в операции, щелкнув по треугольнику слева от имени операции в палитре "Операции".
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Для исключения одной команды снимите флажок слева от имени команды. Повторный щелчок включает команду.
 - Для исключения или включения всех команд или операций в операцию или набор, установите флажок слева от имени операции или имени набора.
 - Чтобы исключить или включить все команды *кроме* выбранной команды, установите ее флажок, удерживая клавишу "Alt" (Windows) и "Option" (Mac OS).

Чтобы показать, что некоторые из команд в рамках операции исключены, в программе Photoshop флажок родительской операции становится красным, а в программе Illustrator такой флажок становится серым.

Вставка незаписываемой команды меню

Нельзя записать операции, выполняемые при помощи инструментов раскраски и тонирования, параметры инструментов, команды из меню "Просмотр" и "Окно". Однако с помощью команды "Вставить пункт меню" можно вставлять в операцию множество незаписываемых команд.

Вставить команду можно во время записи операции или после записи. Вставленная команда не будет выполняться до тех пор, пока не выполнится операция. Таким образом, при вставке такой команды в файл не будут вноситься изменения. В операции не записываются значения для команды. Если для команды открывается диалоговое окно, то во время выполнения операции это окно будет открыто, а операция приостановлена до тех пор, пока не будет нажата кнопка "ОК" или "Отмена".

Примечание. При использовании команды "Вставить пункт меню" для вставки команды, открывающей диалоговое окно, нельзя отключить модальное управление в палитре "Операции".

- 1 Выберите место для вставки пункта меню.
 - Выберите имя операции для вставки пункта меню в конце операции.
 - Выберите команду, после которой нужно вставить пункт меню.
- 2 Выберите в меню палитры "Операции" команду "Вставить пункт меню".
- 3 После открытия диалогового окна "Вставить пункт меню" выберите команду в соответствующем меню.
- 4 Нажмите кнопку "ОК".

Редактирование и перезапись операций

Редактировать и настраивать операции несложно. Можно задавать настройки любой выбранной команды в рамках операции, добавлять команды к существующей операции или в пошаговом режиме выполнения всей операции изменять отдельные или все настройки.

Перезапись отдельной команды

- 1 В палитре "Операции" дважды щелкните по необходимой команде.

- 2 Введите новые значения, а затем нажмите кнопку "ОК".

Добавление новых команд к операции

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите имя операции для вставки новой команды в конце операции.
 - Выберите команду в операции, после которой должна быть добавлена новая операция.
- 2 Нажмите кнопку "Начать запись" или в меню палитры "Операции" выберите пункт "Начать запись".
- 3 Запишите дополнительную команду.
- 4 После окончания записи команд в меню палитры "Операции" нажмите кнопку "Остановить воспроизведение/запись" или выберите пункт "Остановить запись" в меню этой палитры.

Реорганизация команд в рамках операции

- ❖ В палитре "Операции" перетащите операцию в новое место в рамках той же самой или другой операции. При появлении подсвеченной черты в нужном положении отпустите кнопку мыши.

Повторная запись операции

- 1 Выберите операцию, а затем в меню палитры "Операции" выберите пункт "Повторная запись".
- 2 При появлении модального инструмента используйте его для получения другого результата, а затем нажмите клавишу "Ввод" или "Return", или просто нажмите клавишу "Ввод" или "Return", если необходимо оставить настройки без изменения.
- 3 При появлении диалогового окна измените настройки, затем нажмите кнопку "ОК" для их сохранения или нажмите кнопку "Отменить" для возврата к старым значениям.

Обработка пакета файлов

Преобразование файлов с помощью обработчика изображений

Обработчик изображений преобразует и обрабатывает несколько файлов. В отличие от команды "Пакетная обработка", обработчик изображений позволяет обрабатывать файлы без предварительного создания операции. С помощью обработчика изображений можно выполнять любое из следующих действий.

- Преобразование набора файлов в формат JPEG, PSD или TIFF или во все три формата сразу.
- Обработка группы фотографий в формате Camera Raw с использованием одних и тех же параметров.
- Изменение размеров изображений в соответствии с указанными размерами в пикселах.
- Встраивание цветового профиля или преобразование набора файлов в формат sRGB и сохранение их в виде изображений для Web в формате JPEG.
- Добавление метаданных об авторском праве в преобразованные изображения.

Обработчик изображений работает с файлами в формате PSD (Photoshop), JPEG и Camera Raw.

- 1 Выполните любое из следующих действий.
 - Выберите пункт "Файл" > "Сценарии" > "Обработчик изображений" (Photoshop).
 - Выберите пункт "Инструменты" > "Photoshop" > "Обработчик изображений" (Bridge).
- 2 Выберите изображения для обработки. Для обработки можно выбрать любой открытый файл или указать папку с файлами.
- 3 (Дополнительно) Выберите пункт "Открыть первое изображение для применения настроек", чтобы применить одинаковые настройки ко всем изображениям.

При обработке группы фотографий в формате Camera Raw, сделанных в одних условиях освещения, можно выбрать необходимые настройки на первом изображении, а затем применить их ко всем оставшимся файлам.

Используйте этот параметр с исходными файлами в формате PSD или JPEG, если цветовой профиль файла не совпадает с рабочим профилем. Можно выбрать цветовой профиль для преобразования первого и остальных изображений в папке.

Примечание. Настройки, применяемые в обработке изображений, являются временными и используются только самим обработчиком. Для обработки изображений Camera Raw используются текущие настройки этих изображений, если не изменить их в обработке изображений.

4 Выберите место для сохранения обработанных файлов.

При неоднократной обработке одного и того же файла в одной и той же папке каждый файл сохраняется под своим именем и не перезаписывается.


5 Выберите типы файлов и параметры для сохранения.

Сохранить как JPEG	Сохранение изображений в формате JPEG во вложенной папке JPEG в папке назначения.
Качество	Указание качества изображения JPEG (от 0 до 12).
Изменить размер	Изменение размера изображения до максимальной величины, при которой его высота и ширина не превышают значения, заданные в соответствующих полях. Для изображения сохраняются исходные пропорции.
Преобразовать профиль в sRGB	Преобразование цветового профиля в sRGB. Если нужно сохранить профиль вместе с изображением, убедитесь, что установлен флажок "Включить ICC-профиль".
Сохранить как PSD	Сохранение изображений в формате Photoshop во вложенной папке PSD в папке назначения.
Максимизировать совместимость	Сохранение совмещенной версии многослойного изображения в целевом файле для возможности работы с файлом в приложениях, которые не могут читать многослойные изображения.
Сохранить как TIFF	Сохранение изображений в формате TIFF во вложенной папке TIFF в папке назначения.
Сжатие LZW	Сохранение файла в формате TIFF с использованием схемы сжатия LZW.

6 Установка других параметров обработки.

Выполнить операцию	Запуск операции Photoshop. Выберите набор операций в первом меню и операцию во втором меню. Набор операций должен быть загружен в палитру "Операции", чтобы операции отображались в этих меню.
Сведения об авторских правах	Включение любого введенного текста в метаданные об авторском праве IPTC данного файла. Текст, введенный здесь, перезаписывает метаданные об авторском праве в исходном файле.
Включить ICC-профиль	Включение встраивания цветового профиля в сохраненные файлы.

7 Нажмите кнопку "Выполнить".

 Перед обработкой изображений нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения текущих настроек в диалоговом окне. В следующий раз, когда понадобится обработать файлы с использованием того же набора настроек, нажмите кнопку "Загрузить" и укажите путь к сохраненным настройкам обработчика изображений.

Учебное пособие по обработке изображений см. по адресу www.adobe.com/go/learn_ps_processraw_ru.

Обработка пакета файлов


Команда "Пакетная обработка" запускает операцию с папкой файлов. При наличии цифровой камеры или сканера с устройством подачи документов импорт и обработка нескольких изображений также может осуществляться с помощью единственной операции. Для сканера или цифровой камеры может *понадобиться* внешний модуль, который поддерживает возможность работы с операциями.

Примечание. Если внешний модуль другого производителя не поддерживает импорт нескольких документов за один раз, он не сможет работать во время пакетной обработки или в качестве части операции. Свяжитесь с производителем модуля для получения дополнительной информации.

Также можно импортировать изображения в формате PDF из Acrobat Capture или других программ.

Во время пакетной обработки файлов можно оставить все файлы открытыми, закрыть их с сохранением изменений в исходные файлы или сохранить измененные версии файлов в другое место (при этом исходные файлы останутся без изменения). При сохранении обработанных файлов в новое местоположение можно создать новую папку для обработанных файлов перед началом пакетной обработки.

Для пакетной обработки файлов, включающей в себя несколько операций, создайте новую операцию, проигрывающую все остальные операции, а затем выполните пакетную обработку с использованием этой новой операции. Для пакетной обработки нескольких папок создайте в одной папке псевдонимы для папок, которые нужно обработать, и выберите параметр "Включить все вложенные папки".

 Для повышения производительности пакетной обработки уменьшите число состояний в палитре "История" и снимите флажок "Автоматически создавать первый снимок".

Учебное пособие по обработке изображений см. по адресу www.adobe.com/go/learn_ps_processraw_ru.

Пакетная обработка файлов

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите пункт "Файл" > "Автоматизация" > "Пакетная обработка" (Photoshop).
 - Выберите пункт "Инструменты" > "Photoshop" > "Пакетная обработка" (Bridge).
- 2 Выберите во всплывающем меню "Набор" и "Операция" операцию, которую необходимо использовать для обработки файлов. Во всплывающем меню отображаются операции, доступные в палитре "Операции". Возможно, понадобится выбрать или загрузить другой набор, если необходимая операция не отображается.
- 3 Во всплывающем меню "Источник" выберите файлы для обработки.

Папка	Обработка файлов в указанной папке. Нажмите кнопку "Выбрать", чтобы выбрать папку и указать к ней путь.
Импорт	Обработка изображений с цифровой камеры, сканера или из PDF-документа.
Открытые файлы	Обработка всех открытых файлов.
Bridge	Обработка выбранных файлов в приложении Adobe Bridge. Если не выбрано ни одного файла, обрабатываются файлы в текущей папке Bridge.

- 4 Задайте параметры обработки, сохранения и именования файлов. Описание параметров диалогового окна "Пакетная обработка" см. в разделе "Параметры пакетной обработки и обработки с помощью дроплетов" на странице 668.

Пакетная обработка файлов во вложенных папках в разные форматы

- 1 Выполните обычную обработку папок до шага "Назначение".
- 2 Выберите пункт "Сохранить и закрыть" в качестве назначения. Можно задать параметры для команды "Игнорировать команды "Сохранить как" в перечисленных далее целях.

- Если шаг "Сохранить как" в операции содержит имя файла, это имя заменяется именем сохраняемого документа; все шаги "Сохранить как" обрабатываются, как будто при их записи имя файла указано не было.
- Папка, указанная в операции на шаге "Сохранить как", заменяется исходной папкой, в которой находится документ.

Примечание. В операции необходимо наличие шага "Сохранить как"; операция "Пакетная обработка" не сохраняет файлы автоматически.

Этот метод можно использовать, например, для повышения резкости изображения, изменения его размера и сохранения изображений в формате JPEG в исходных папках. Для этого создается операция со следующими шагами: повышение резкости, изменение размера, команда "Сохранить как JPEG". При пакетной обработке с помощью этой операции выберите параметр "Включить все вложенные папки", в качестве назначения выберите пункт "Сохранить и закрыть", а затем выберите пункт "Игнорировать команды "Сохранить как".

Учебное пособие по обработке изображений см. по адресу www.adobe.com/go/learn_ps_processraw_ru.

Создание дроплета из операции

Дроplet применяет операцию к одному изображению или более или папке с изображениями, которые перетаскиваются на значок дроплета. Дроplet можно сохранить на рабочем столе или в любом другом месте на диске.



Значок дроплета

Операции – это основа для создания дроплета. Перед тем как создавать дроplet, необходимо создать нужную операцию в палитре "Операции". (См. раздел "Запись операций" на странице 660.)

- 1 Выберите пункт "Файл" > "Автоматизация" > "Создать дроplet".
- 2 Укажите, где нужно сохранить дроplet. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку "Выбрать" в разделе "Сохранить дроplet" и укажите местоположение.
- 3 Выберите набор операций и укажите в меню "Набор" и "Операция", какую операцию следует использовать. (Для предварительного выбора этих меню выберите операцию в палитре "Операции" до открытия этого диалогового окна.)
- 4 Задайте параметры обработки, сохранения и именованя файлов. Описание параметров диалогового окна "Пакетная обработка" см. в разделе "Параметры пакетной обработки и обработки с помощью дроpletов" на странице 668.

Советы для работы с межплатформенными дроплетами

При создании дроpletов для операционных систем Windows и Mac OS учитывайте перечисленные далее проблемы совместимости.

- После перемещения дроплета, созданного в ОС Windows, в Mac OS необходимо перетащить дроplet на значок Photoshop на рабочем столе. Программа Photoshop обновит дроplet для использования в ОС Mac OS.
- При создании дроплета в Mac OS используйте расширение .exe для совместимости с обеими операционными системами.
- Ссылки на имена файлов не поддерживаются между операционными системами. Если шаг операции ссылается на файл или папку (например, команда "Открыть", "Сохранить как" или команда коррекции, загружающая настройки из файла), выполнение операции приостанавливается и у пользователя запрашивается имя файла.

Обработка файла с помощью дроплета

- ❖ Перетащите файл или папку на значок дроплета. Запускается Photoshop, если он еще не запущен.

Параметры пакетной обработки и обработки с помощью дроплетов

Укажите эти параметры в диалоговых окнах "Пакетная обработка" и "Дроплет".

Игнорировать команды "Открыть" Обработка файлов, выбранных в команде "Пакетная обработка", без открытия файла, который мог быть указан при выполнении команды "Открыть". Если в операции содержится команда "Открыть", которая открывает сохраненный файл, а этот параметр не выбран, то команда "Пакетная обработка" открывает и обрабатывает только файл, использованный при записи команды "Открыть". (Это происходит из-за того, что команда "Пакетная обработка" открывает файл, который указан операцией, после того как открыт каждый из файлов исходной папки для пакетной обработки. Поскольку последний открытый файл – это файл, указанный в операции, команда "Пакетная обработка" выполняет операцию с этим файлом, и ни один из файлов исходной папки для пакетной обработки не обрабатывается.)

Для использования этой возможности операция должна содержать команду "Открыть". В противном случае команда "Пакетная обработка" не будет открывать файлы, выбранные для пакетной обработки. При выборе этого параметра игнорируется не все, что введено в команде "Открыть", а только имена файлов.

Не выбирайте этот параметр, если операция была записана для обработки открытого файла или если операция включает команды "Открыть" для определенных файлов, которые необходимы для ее выполнения.

Включить все вложенные папки Обработка файлов из вложенных папок указанной папки.

Запретить сообщения системы управления цветом Отключение отображения сообщений о цветовой стратегии.

Подавить диалоги параметров открытия файлов Скрытие диалоговых окон параметров открытия файлов.

Полезно для операций пакетной обработки файлов изображений в формате Camera Raw. Будут использоваться настройки по умолчанию или ранее заданные.

Меню "Назначение" Указывается, куда сохранять обработанные файлы.


- **Не показывать** Файлы остаются открытыми без сохранения изменений (если операция не включает команду "Сохранить").

- **Сохранить и закрыть** Сохранение файлов в текущей папке и замещение ими исходных файлов.

- **Папка** Сохранение обработанных файлов в другой папке. Нажмите кнопку "Выбрать", чтобы указать папку назначения.

Игнорировать команды "Сохранить как" Сохранение обработанных файлов в папке назначения, указанной в команде "Пакетная обработка" (или в исходной папке при выборе команды "Сохранить и закрыть"), с исходными именами или именами, указанными в разделе "Имена файлов" диалогового окна "Пакетная обработка".

Если этот параметр не выбран, а операция включает команду "Сохранить как", файлы будут сохранены в папке, указанной в команде "Сохранить как", а не в папке, указанной в команде "Пакетная обработка". Кроме того, если этот параметр не выбран, а команда "Сохранить как" в операции указывает имя файла, команда "Пакетная обработка" переписывает один и тот же файл (указанный в операции) каждый раз после обработки изображения.


 Если нужно, чтобы команда "Пакетная обработка" обрабатывала файлы, используя исходные имена файлов, в папке, указанной в команде "Пакетная обработка", сохраняйте изображение в операции. Затем при создании пакета выберите команду "Игнорировать команды "Сохранить как" и укажите папку назначения. При переименовании изображений с помощью команды "Пакетная обработка", если не выбрана команда "Игнорировать команды "Сохранить как", программа Photoshop сохраняет обработанные изображения дважды: под новым именем в указанной папке и под исходным именем в папке, указанной в команде "Сохранить как".

Для использования этого параметра операция должна содержать команду "Сохранить как". В противном случае команда "Пакетная обработка" не сохранит обработанные файлы. При выборе этого параметра игнорируется не все, что введено в команде "Сохранить как", а только имя файла и папка.

Примечание. Некоторые параметры сохранения недоступны в командах "Пакетная обработка" и "Создать дроплет" (например, параметры сжатия JPEG и параметры TIFF). Для использования этих параметров запишите шаг "Сохранить как" в операции, которая включает в себя нужные параметры, а затем используйте параметр "Игнорировать команды "Сохранить как", чтобы убедиться, что файлы сохранены в той папке, которая указана в команде "Пакетная обработка" или "Создать дроплет". Программа Photoshop игнорирует указанное имя файла и путь к нему в команде "Сохранить как" операции и оставляет параметры сохранения, используя новый путь и имя файла, указанные в диалоговом окне "Пакетная обработка".

Именованние файлов Указание соглашений об именах файлов при записи файлов в новую папку. Выберите элементы во всплывающем меню или заполните поля вручную. Полученный текст будет именем по умолчанию для всех файлов. Поля позволяют изменять порядок и форматирование компонентов имени файла. Необходимо заполнить хотя бы одно поле, которое будет уникальным для каждого файла (например, имя файла, порядковый номер или буква), чтобы файлы не перезаписывались. "Начальный порядковый номер" определяет начальный номер для любых полей с порядковыми номерами. Порядковые поля, использующие буквы, всегда начинаются с буквы "А" для первого файла.

Совместимость Обеспечение совместимости имен с Windows, Mac OS и Unix.

 При сохранении файлов с параметрами команды "Пакетная обработка" файлы обычно сохраняются в том же формате, что и исходные. Для создания пакетного процесса, который сохраняет файлы в новом формате, запишите в исходную операцию команду "Сохранить как", а затем команду "Заккрыть". Затем для папки назначения выберите параметр "Игнорировать команды "Сохранить как" во время настройки пакетной обработки.

Меню "Ошибки" Определяет, как работать с ошибками при обработке.

• **Сообщать сразу** Приостановка процесса до подтверждения сообщения об ошибке.

• **Заносить ошибки в файл** Запись каждой ошибки в файл без остановки процесса. При записи ошибок в файл предупреждающее сообщение выводится после обработки. Для просмотра файла с ошибками откройте его в текстовом редакторе после выполнения команды "Пакетная обработка".

Сценарии

О сценариях

Photoshop поддерживает внешнюю автоматизацию посредством сценариев. В ОС Windows можно использовать языки сценариев, поддерживающие технологию COM automation, например сценарий VB Script. В Mac OS можно использовать такие языки, как AppleScript, позволяющие отправлять события Apple. Эти языки не являются межплатформенными, но могут контролировать многие приложения, такие как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Microsoft Office. При работе под управлением операционной системы Mac OS можно также использовать набор операций Photoshop Actions for Automator компании Apple для контроля заданий в Photoshop.

Также на любой из платформ можно использовать JavaScript. Поддержка JavaScript позволяет писать сценарии для Photoshop, которые запускаются как в ОС Windows, так и в Mac OS.

Примечание. См. документацию по написанию сценариев, включенную в пакет установки приложения Photoshop: *Photoshop AppleScript Reference Guide.pdf*, *Photoshop JavaScript Reference Guide.pdf*, *Photoshop Scripting Guide.pdf* и *Photoshop VBScript Reference Guide.pdf*. Эти руководства можно найти в папке *Photoshop CS3/Scripting Guide*.

Запуск сценария JavaScript

❖ Выберите пункт "Файл" > "Сценарии" и укажите сценарий в списке. Список сценариев содержит все файлы сценариев с расширением .js или .jsx, а также сценарии, сохраненные в папке Photoshop CS3/Presets/Scripts. Для запуска сценария из другой папки выберите пункт "Файл" > "Сценарии" > "Обзор" и укажите путь к сценарию.

Настройка автоматического запуска сценариев и операций

События, такие как открытие, сохранение или экспорт файла в приложении Photoshop, могут запускать операции JavaScript или Photoshop. В приложении Photoshop предусмотрено несколько событий по умолчанию. Кроме того, любое событие Photoshop, допустимое в сценариях, может запустить сценарий или операцию. Более подробную информацию о событиях и сценариях см. в "Справочнике по сценариям Photoshop".

1 Выберите пункт "Файл" > "Сценарии" > "Диспетчер событий сценария".

2 Установите флажок "Включить события для выполнения сценариев/операций:".

3 В меню "Событие Photoshop" выберите событие, которое запустит сценарий или операцию.

4 Выберите вариант "Сценарий" или "Действие", а затем выберите сценарий или операцию для запуска при возникновении этого события.

Можно выбрать один из нескольких примеров сценариев, имеющихся в приложении Photoshop. Для запуска другого сценария нажмите кнопку "Обзор" и укажите путь к сценарию. Для операций выберите набор операций в первом раскрывающемся меню и операцию из этого набора во втором раскрывающемся меню. Набор операций должен быть загружен в палитру "Операции", чтобы эти операции отображались в меню.

- 5 Нажмите кнопку "Добавить". Событие и связанный с ним сценарий или операция отображаются в диалоговом окне.
- 6 Чтобы отключить и удалить отдельные события, выберите событие из списка и нажмите кнопку "Удалить". Чтобы отключить все события, но оставить их в списке, снимите флажок "Включить события для выполнения сценариев/операций:".

Создание изображений, управляемых данными

Об изображениях, управляемых данными

Изображения, управляемые данными, делают возможным быстрое и точное создание множества версий изображения для печати или web-проектов. Например, можно создать 100 вариантов web-баннера с разным текстом и изображениями, в основе которых лежит один шаблон.

Создайте изображения, экспортируя их из Photoshop, или шаблон для использования в другой программе, например Adobe GoLive или Adobe Graphics Server (см. раздел "Сохранение шаблонов для использования в других продуктах Adobe" на странице 675).

Выполните следующие операции для создания изображений из шаблонов и наборов данных.

Создание основного изображения, которое будет использоваться как шаблон

С помощью слоев разделите элементы, которые нужно будет изменить в изображении.

Задание переменных на изображении

Переменные указывают части изображения, которые меняются. (См. раздел "Задание переменных" на странице 671.)

Создание или импорт наборов данных


Можно создавать наборы данных в шаблоне или импортировать их из текстового файла. (См. разделы "Определение набора данных" на странице 673 и "Создание наборов данных во внешних файлах" на странице 674.)

Просмотр документа с каждым набором данных

Перед тем как экспортировать все файлы, можно просмотреть документы, чтобы увидеть, как они будут выглядеть в готовом виде. (См. раздел "Предварительный просмотр или применение набора данных" на странице 674.)

Создание изображений путем экспорта данных

Можно экспортировать их как файлы Photoshop (PSD). (См. раздел "Создание изображений с помощью наборов данных" на странице 674.)




С помощью переменных создайте разные варианты изображения.

А. Шаблон исходного файла. **Б.** Пользователь определяет слои как переменные. **В.** Можно создавать разные варианты изображения с разными наборами данных.

Определение переменных

Переменные используются для определения изменяемых элементов в шаблоне. Можно определить три типа переменных. Переменные видимости отображают или скрывают содержимое слоя. Переменные замены пикселей замещают пиксели в слое пикселями из другого файла изображения. Переменные замены текста замещают текстовую строку в текстовом слое.

Примечание. GoLive распознает все переменные видимости и замены текста, но не распознает переменные замены пикселей.



Два варианта изображения на основе одного шаблона
А. Переменная видимости. Б. Переменная замены пикселей. В. Переменная замены текста.


Нельзя определить переменные для заднего плана.

- 1 Выберите пункт "Изображение" > "Переменные" > "Определить".
- 2 Выберите слой в раскрывающемся меню "Слой" с содержимым, которое нужно определить как переменную.
- 3 Выберите один или несколько типов переменных:

Видимость	Отображает или скрывает содержимое слоя.
Замена пикселей	Замещает пиксели в слое пикселями из другого файла изображений.
Замена текста	Замещает текстовую строку в текстовом слое.

- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите "Имя" и введите имя для переменной. Имена переменных должны начинаться с буквы, символа подчеркивания или двоеточия. Имена не могут содержать пробелы или специальные символы (кроме точек, дефисов, символов подчеркивания и двоеточий).
 - Выберите в выпадающем меню "Имя" существующую переменную, чтобы связать ее со слоем. Слои, связанные с той же переменной, отображаются рядом с меню "Имя" со значком связи.
- 5 Для переменных замены пикселей задайте следующие параметры.
 - Выберите способ масштабирования изображения для замены. При выборе параметра "Подогнать" изображение изменяется таким образом, чтобы оно помещалось в ограничительную рамку (могут оставаться пустые части в ограничительной рамке); если выбран параметр "Заполнить", изображение изменяется так, чтобы заполнить

все пространство ограничительной рамки (что приведет к заполнению изображения между ограничительными рамками); при выборе "Как есть" изменения изображения не происходит; и при выборе параметра "Согласовать" происходит непропорциональное изменение изображения для подгонки к ограничительной рамке.

- Щелкните маркер на значке выравнивания , чтобы выбрать способ выравнивания для размещения изображения внутри ограничительной рамки. (Этот параметр недоступен для метода "Согласовать".)
 - Выберите вариант "Обрезать по ограничительной рамке", чтобы обрезать те области изображения, которые выходят за пределы ограничительной рамки. Этот параметр доступен только для методов "Заполнить" или "Как есть". (Этот параметр недоступен для метода "Согласовать".)
- 6 Для определения переменных для другого слоя выберите слой в раскрывающемся меню "Слой". Слои, содержащие переменные, отмечены звездочкой. Для перемещения между слоями можно использовать стрелки.
- 7 Нажмите кнопку "ОК".

Переименование переменной





- 1 Выберите пункт "Изображение" > "Переменные" > "Определить".
- 2 Выберите в раскрывающемся меню "Слой" слой, содержащий переменную.
- 3 Чтобы переименовать переменную, введите имя в текстовом поле "Имя". Имена переменных должны начинаться с буквы, символа подчеркивания или двоеточия. Имена не могут содержать пробелы или специальные символы (кроме точек, дефисов, символов подчеркивания и двоеточий).
- 4 Чтобы удалить переменную, снимите флажок.

Определение набора данных

Набор данных – это наборы переменных и соответствующих данных. Набор данных определяется для каждого варианта изображения, которое нужно создать.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите пункт "Изображение" > "Переменные" > "Наборы данных".
 - Если открыто диалоговое окно "Переменные", выберите набор данных из всплывающего меню в верхней части диалогового окна и нажмите кнопку "Далее".

Примечание. Перед изменением набора данных необходимо определить хотя бы одну переменную.

- 2 Нажмите кнопку "Создать набор данных" .
 - 3 Выберите переменную во всплывающем меню "Имя" или из списка в нижней части диалогового окна.
 - 4 Измените данные переменной.
 - Для переменных видимости  выберите "Видимый", чтобы отобразить содержимое слоя, или "Невидимый", чтобы скрыть его.
 - Для переменных замены пикселей  нажмите кнопку "Выбрать файл" и укажите файл изображения для замены. Чтобы оставить слой в текущем состоянии, установите флажок "Не заменять" перед применением набора данных.
- Примечание.* Параметр "Не заменять" не сможет вернуть файл в первоначальное состояние, если ранее была проведена другая замена.
- Для переменных "Замена текста"  введите текстовую строку в поле "Значение".

- 5 Определите дополнительный набор данных для каждого варианта изображения, который нужно создать.

Позже можно изменить, переименовать или удалить набор данных. Для этого выберите нужный набор данных во всплывающем меню "Набор данных" и измените его параметры. Для перемещения по наборам данных используйте значки стрелок. Для удаления набора данных щелкните значок "Удалить".

Предварительный просмотр или применение набора данных

Можно применить содержимое набора данных к базовому изображению, оставляя при этом все переменные и наборы данных неизменными. Это изменяет внешний вид документа PSD в соответствии со значениями набора данных. Также можно просмотреть, как будет выглядеть каждый вариант изображения с каждым набором данных.

Примечание. Применение набора данных заменяет исходный документ.

❖ Выберите пункт "Изображение" > "Применить набор данных". Выберите набор данных из списка и посмотрите в окне документа, как будет выглядеть документ. Чтобы применить набор данных, нажмите кнопку "Применить". Если после просмотра не нужно изменять исходное изображение, нажмите кнопку "Отмена".

Также применить набор данных и просмотреть результат можно на странице "Набор данных" диалогового окна "Переменные".

Создание изображений с помощью наборов данных

После определения переменных и одного или нескольких наборов данных можно в пакетном режиме вывести изображения, применив значения набора данных. Вывести изображения можно в виде файлов с расширением PSD.

- 1 Выберите пункт "Файл" > "Экспортировать" > "Наборы данных как файлы".
- 2 Введите основное имя для всех создаваемых файлов. Можно создать собственную схему именования файлов.
- 3 Нажмите кнопку "Выбрать", чтобы выбрать нужную папку для сохранения файлов.
- 4 Выберите наборы данных для экспорта.
- 5 Нажмите кнопку "ОК".


Создание наборов данных во внешних файлах

Можно быстро создать большое число наборов данных, создавая внешние текстовые файлы, которые содержат всю информацию о переменных, и загружая эти файлы в документ PSD с переменными. Одним из способов является ввод данных в текстовый файл или электронную таблицу Microsoft Excel с последующим экспортом в файл с разделителями-табуляторами или запятыми.

Далее приведен синтаксис внешнего текстового файла (каждая строка, которая начинается со слов "Переменная" или "Значение" занимает всю строку в файле).

```
VariableName1<sep>VariableName2<sep> <sep>VariableNameN <nl>
Value1-1<sep>Value2-1<sep><sep>ValueN-1<nl>
Value1-2<sep>Value2-2<sep><sep>ValueN-2<nl>
Value1-M<sep>Value2-M<sep><sep>ValueN-M<nl>
```

Все имена переменных перечислены в первой строке в том порядке, в котором в последующих строках приведены значения. Каждая следующая строка представляет собой один набор данных со значениями для каждой переменной.

 Чтобы создать несколько строк текста, который в наборе данных должен уместиться в одной строке, заключите текст в двойные кавычки и вставьте жесткие переносы в файле с разделителем-табулятором или запятой в тех местах, где должны быть переходы на новую строку.

Элементы синтаксиса внешнего текстового файла	
<sep>	Файл с разделителями-запятыми (CSV) или разделителями-табуляторами (tab-delimited), отделяющими имена переменных или значения.
<nl>	Символ новой строки, который завершает каждый набор данных и может представлять собой символ перевода строки, возврата каретки или оба этих символа.
"true" и "false"	Допустимые значения для переменных видимости

Элементы синтаксиса внешнего текстового файла	
Пробелы	Пробелы вокруг разделителя удаляются при просмотре файла. Между словами в строковом значении (например, два таких) пробелы сохраняются, а ведущие и замыкающие пробелы сохраняются, если строка заключена в двойные кавычки (например, "один такой").
Двойные кавычки	Могут быть частью значения, если предваряются другой двойной кавычкой (например, ""В"" будет означать в наборе данных "В").

Если <sep> или <nl> являются частью значения переменной, то переменная должна быть заключена в двойные кавычки.

Все переменные, определенные в документе PSD, должны быть определены в текстовом файле. Если число переменных в текстовом файле не соответствует числу переменных в документе, будет выведено сообщение об ошибке.

Пример набора данных.

С помощью шаблона для цветов, содержащего переменные для тюльпанов и подсолнухов, можно создать следующий текстовый файл.

```
{contents of FlowerShow.txt}
Variable 1, Variable 2, Variable 3
true, TULIP, c:\My Documents\tulip.jpg
false, SUNFLOWER, c:\My Documents\sunflower.jpg
false, CALLA LILY, c:\My Documents\calla.jpg
true, VIOLET, c:\My Documents\violet.jpg
```

Примечание. Можно использовать относительный путь к изображениям, если текстовый файл находится в той же папке. Например, последним элементом в примере может быть true, VIOLET, violet.jpg.

Импорт набора данных

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите пункт "Файл" > "Импортировать" > "Наборы переменных данных".
- Выберите пункт "Изображение" > "Переменные" > "Наборы данных" и нажмите кнопку "Импорт".

2 Перейдите к текстовому файлу, который нужно импортировать.

3 Задайте параметры импорта.

Использовать первый столбец в качестве имен наборов данных	Каждому набору данных присваивается имя в соответствии с содержимым первой колонки текстового файла (перечислены значения для первой переменной). В противном случае наборам данных будут присвоены имена "Набор данных 1", "Набор данных 2" и т. д.
Заменить существующие наборы данных	Удаляются существующие наборы данных перед импортом.

4 Установите кодировку для текстового файла или оставьте значение "Автоматически".

5 Нажмите кнопку "ОК".

Сохранение шаблонов для использования с другими продуктами Adobe

Можно сохранить шаблон в формате PSD для использования в других продуктах Adobe, таких как Adobe Graphics Server (только английская версия) или Adobe GoLive. Например, пользователи Adobe GoLive могут поместить шаблон в формате PSD на макет страницы, связать переменные из шаблона с базой данных при помощи

динамических ссылок, а затем с помощью сервера Graphics Server последовательно изменять изображение. Кроме того, разработчик, работающий с сервером Graphics Server, может связать переменные из файла PSD напрямую с базой данных или другим источником данных.

Более подробную информацию об использовании шаблонов PSD для создания изображений, управляемых данными, см. в справке программы Adobe GoLive и в руководстве "Adobe Graphics Server Developer Guide".


Глава 21: Комбинации клавиш

Использование комбинаций клавиш ускоряет работу в программе Photoshop. Комбинации клавиш по умолчанию приведены ниже, также пользователь может добавить новые комбинации и настроить их.

Настройка комбинаций клавиш

Сведения о настройке комбинаций клавиш

Программа Photoshop позволяет создавать, редактировать и просматривать список комбинаций клавиш. Диалоговое окно "Клавиатурные сокращения" позволяет изменять комбинации клавиш и содержит список всех связанных с ними команд (включая те, которые не входят в список команд по умолчанию).


 Доступ ко многим командам можно получить как с помощью комбинаций клавиш, так и через контекстные меню. В контекстных меню отображаются команды, относящиеся к активному инструменту, выделенной области или палитре. Чтобы вызвать контекстное меню, щелкните правой кнопкой мыши в окне документа или палитры (для ОС Windows). При работе в Mac OS указанные действия необходимо производить, удерживая нажатой клавишу "Control".


Определение новых комбинаций клавиш

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите меню "Редактирование" > "Клавиатурные сокращения".
 - Выберите меню "Окно" > "Рабочая среда" > "Клавиатурные сокращения и меню" и перейдите на вкладку "Клавиатурные сокращения".
- 2 В меню "Набор", расположенном в верхней части диалогового окна "Клавиатурные сокращения и меню", выберите набор комбинаций клавиш.
- 3 В меню "Клавиатурные сокращения для" выберите тип комбинации клавиш.

Меню программы	Позволяет назначить комбинации клавиш для вызова элементов меню.
Меню палитры	Позволяет назначить комбинации клавиш для вызова элементов меню палитры.
Инструменты	Позволяет назначить комбинации клавиш для вызова инструментов из панели инструментов.

- 4 В столбце "Клавиатурные сокращения" списка с прокруткой выберите комбинацию клавиш, которую необходимо изменить.
- 5 Введите новую комбинацию клавиш.

Если комбинация клавиш уже присвоена другой команде или инструменту, появляется предупреждающее сообщение. Чтобы связать комбинацию клавиш с новой командой или инструментом и удалить предыдущую связь, нажмите кнопку "Принять". После переприсвоения комбинации клавиш можно отменить указанное действие, нажав кнопку "Отменить", либо нажать кнопку "Принять и перейти к списку конфликтов" и присвоить новую комбинацию клавиш прежней команде или инструменту.
- 6 После назначения новых комбинаций клавиш выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы сохранить все изменения в текущем наборе комбинаций клавиш, нажмите кнопку "Сохранить" . Изменения в заказных настройках сохранены. При сохранении изменений в настройках Photoshop по умолчанию появляется диалоговое окно "Сохранить". Введите имя нового набора настроек и нажмите кнопку "Сохранить".


- Чтобы создать новый набор текущих комбинаций клавиш, нажмите кнопку "Сохранить набор как" . В поле "Имя" диалогового окна "Сохранить" введите имя нового набора и нажмите кнопку "Сохранить". Новый набор комбинаций клавиш появится в раскрывающемся меню под новым именем.
- Чтобы отменить последние изменения, не закрывая диалоговое окно, нажмите кнопку "Отменить".
- Чтобы установить настройки комбинаций клавиш по умолчанию, нажмите кнопку "Использовать по умолчанию".
- Чтобы экспортировать отображаемый набор комбинаций клавиш, нажмите кнопку "Подвести итог". Данный HTML-файл может быть использован для отображения набора комбинаций клавиш в web-браузере.
- Чтобы отменить все изменения и закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку "Отмена".

Примечание. Если не нужно сохранять текущий набор настроек, можно нажать кнопку "Отмена", чтобы отменить все изменения и закрыть диалоговое окно.

Очистка комбинаций клавиш для команд или инструментов

- 1 Выберите меню "Редактирование" > "Клавиатурные сокращения".
- 2 В диалоговом окне "Клавиатурные сокращения" выберите имя команды или инструмента, для которого необходимо удалить комбинацию клавиш.
- 3 Нажмите кнопку "Удалить комбинацию".

Удаление набора комбинаций клавиш

- 1 Выберите меню "Редактирование" > "Клавиатурные сокращения".
- 2 В раскрывающемся меню "Набор" выберите набор комбинаций клавиш, который необходимо удалить.
- 3 Щелкните значок "Удалить"  и нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно.

Комбинации клавиш по умолчанию

Клавиши выбора инструментов

Комбинации клавиш Photoshop можно настроить с помощью команды "Клавиатурные сокращения". Выберите меню "Редактирование" > "Клавиатурные сокращения". Дополнительные сведения см. в разделе "Определение новых комбинаций клавиш" на странице 677.

Примечание. Одна комбинация клавиш может быть использована для переключения между несколькими инструментами (они сгруппированы по комбинациям клавиш так же, как и на палитре "Инструменты").

Результат	Windows	Mac OS
Переключение между инструментами, связанными с одной комбинацией клавиш	Нажмите комбинацию клавиш, удерживая нажатой клавишу "Shift" (если активирован параметр "Смена инструмента клавишей Shift")	Нажмите комбинацию клавиш, удерживая нажатой клавишу "Shift" (если активирован параметр "Смена инструмента клавишей Shift")
Переключение между скрытыми инструментами	Щелчок мышью с удерживаемой клавишей "Alt" + инструмент (за исключением инструментов "Добавить опорную точку", "Удалить опорную точку" и "Угол")	Щелчок мышью с удерживаемой клавишей "Option" + инструмент (за исключением команд "Добавить опорную точку", "Удалить опорную точку" и "Угол")
Инструмент "Перемещение"	V	V

Результат	Windows	Mac OS
Инструмент "Прямоугольная область" [†] Инструмент "Овальная область"	M	M
Инструмент "Лассо" Инструмент "Прямолинейное лассо" Инструмент "Магнитное лассо"	L	L
Инструмент "Волшебная палочка" Инструмент "Быстрое выделение"	W	W
Инструмент "Рамка"	C	C
Инструмент "Раскройка" Инструмент "Выделение фрагмента"	K	K
Инструмент "Точечная восстанавливающая кисть" Инструмент "Восстанавливающая кисть" Инструмент "Заплата" Инструмент "Красные глаза"	J	J
Инструмент "Кисть" Инструмент "Карандаш" Инструмент "Замена цвета"	B	B
Инструмент "Штамп" Инструмент "Узорный штамп"	S	S
Инструмент "Архивная кисть" Инструмент "Архивная художественная кисть"	Y	Y
Инструмент "Ластик" [†] Инструмент "Фоновый ластик" Инструмент "Волшебный ластик"	E	E
Инструмент "Градиент" Инструмент "Быстрая заливка"	G	G
Инструмент "Размытие" Инструмент "Резкость" Инструмент "Палец"	R	R
Инструмент "Осветлитель" Инструмент "Затемнитель" Инструмент "Губка"	O	O
Инструмент "Перо" Инструмент "Свободное перо"	P	P

Результат	Windows	Mac OS
Инструмент "Горизонтальный текст" Инструмент "Вертикальный текст" Инструмент "Горизонтальный текст-маска" Инструмент "Вертикальный текст-маска"	T	T
Инструмент "Выделение контура" Инструмент "Частичное выделение"	A	A
Инструмент "Прямоугольник" Инструмент "Прямоугольник со скругленными углами" Инструмент "Эллипс" Инструмент "Многоугольник" Инструмент "Линия" Инструмент "Произвольная фигура"	U	U
Инструмент "Комментарий" Инструмент "Аудио"	N	N
Инструмент "Пипетка" [†] Инструмент "Цветовой эталон" Инструмент "Линейка" Инструмент "Счетчик" [*]	I	I
Инструмент "Рука" [†]	H	H
Инструмент "Масштаб" [†]	Z	Z
[†] Использование общей комбинации клавиш для команд "Извлечь", "Пластика" и "Конструктор узоров" [*] Только для Photoshop Extended		

Клавиши для выбора инструментов панели инструментов "Извлечь"

Результат	Windows	Mac OS
Инструмент "Подсветка краев"	B	B
Инструмент "Заливка"	G	G
Инструмент "Пипетка"	I	I
Инструмент "Очистка краев"	C	C
Инструмент "Обработка краев"	T	T

Комбинации клавиш для вызова инструментов панели инструментов "Пластика"

Результат	Windows	Mac OS
Инструмент "Деформация"	W	W
Инструмент "Реконструировать"	R	R

Результат	Windows	Mac OS
Инструмент "Скручивание по часовой стрелке"	C	C
Инструмент "Втягивание"	S	S
Инструмент "Раздувание"	B	B
Инструмент "Смещение пикселей"	O	O
Инструмент "Отражение"	M	M
Инструмент "Турбулентность"	T	T
Инструмент "Заморозить"	F	F
Инструмент "Разморозить"	D	D

Комбинации клавиш для работы с командами "Извлечь", "Пластика" и "Конструктор узоров"

Результат (команды "Извлечь", "Пластика" и "Конструктор узоров")	Windows	Mac OS
Переключение между элементами управления справа, начиная с верхнего	Tab	Tab
Переключение между элементами управления справа, начиная с нижнего	"Shift" + "Tab"	"Shift" + "Tab"
Временный выбор инструмента "Рука"	"Пробел"	"Пробел"
Замена кнопки "Отмена" на кнопку "Восстановить"	"Alt"	"Option"

Результат (команды "Извлечь" и "Пластика")	Windows	Mac OS
Изменение размера кисти	Клавиши "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз"	Клавиши "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз"

Результат (команды "Извлечь" и "Конструктор узоров")	Windows	Mac OS
По размеру окна	"Control" + "0"	"Command" + "0"
Увеличение	"Ctrl" + "+" (плюс)	"Command" + "+" (плюс)
Уменьшение	"Ctrl" + "-" (дефис)	"Command" + "-" (дефис)

Результат (только команда "Извлечь")	Windows	Mac OS
Переключение между инструментами "Подсветка краев" и "Ластик"	"Alt" + инструмент "Подсветка краев"/"Ластик"	"Option" + инструмент "Подсветка краев"/"Ластик"
Активация инструмента "Быстрая обводка"	"Ctrl" + инструмент "Подсветка краев"	"Command" + инструмент "Подсветка краев"
Отмена текущего выделения	"Alt" + "Delete"	"Option" + "Delete"
Выделение всего изображения	"Ctrl" + "Delete"	"Command" + "Delete"

Результат (только команда "Извлечь")	Windows	Mac OS
Заполнение основной области и просмотр результата извлечения	Выбор инструмента "Заливка" и щелчок с нажатой клавишей "Shift"	Выбор инструмента "Заливка" и щелчок с нажатой клавишей "Shift"
Перемещение маски при выбранном инструменте "Обработка краев"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Ctrl"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Command"
Увеличение непрозрачности при выбранном инструменте "Очистка краев"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Alt"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Option"
Переключение параметров меню "Показать" в режиме просмотра между режимами "Оригинал" и "Извлеченная область"	X	X
Перед просмотром необходимо выбрать инструменты "Очистка краев" и "Обработка краев"	"Shift" + "X"	"Shift" + "X"
Переключение между пунктами меню "Фон", начиная сверху	F	F
Переключение между пунктами меню "Фон", начиная снизу	"Shift" + "F"	"Shift" + "F"
Уменьшение/увеличение размера кисти на 1	Клавиши "Стрелка вниз"/"Стрелка вверх" при работе в текстовом поле "Размер кисти" [†]	Клавиши "Стрелка вниз"/"Стрелка вверх" при работе в текстовом поле "Размер кисти" [†]
Уменьшение/увеличение размера кисти на 1	Клавиши "Стрелка влево"/"Стрелка вправо" при работе с ползунком "Размер кисти" [†]	Клавиши "Стрелка влево"/"Стрелка вправо" при работе с ползунком "Размер кисти" [†]
Установка интенсивности инструмента "Очистка краев" или "Обработка краев"	0–9	0–9
[†] Удерживайте клавишу "Shift", чтобы уменьшить/увеличить параметра на 10		

Результат (только для команды "Пластика")	Windows	Mac OS
Изменение направления действия инструментов "Раздувание", "Втягивание", "Смещение пикселей" и "Отражение".	"Alt" + инструмент	"Option" + инструмент
Непрерывное измерение искажения	Перетащите, удерживая нажатой клавишу "Alt", в режиме просмотра и с помощью выбранного инструмента "Реконструировать" в режиме "Смещение", "Амплитвист" или "Афинный"	Перетащите, удерживая нажатой клавишу "Option", в режиме просмотра и с помощью выбранного инструмента "Реконструировать" в режиме "Смещение", "Амплитвист" или "Афинный"
Уменьшение/увеличение размера кисти на 2 либо плотности, чувствительности, скорости и колебания на 1	Клавиши "Стрелка вниз"/"Стрелка вверх" при работе с текстовыми полями "Размер кисти", "Плотность", "Чувствительность", "Скорость" и "Колебания" [†]	Клавиши "Стрелка вниз"/"Стрелка вверх" при работе с текстовыми полями "Размер кисти", "Плотность", "Чувствительность", "Скорость" и "Колебания" [†]

Результат (только для команды "Пластика")	Windows	Mac OS
Уменьшение/увеличение размера кисти на 2 либо плотности, чувствительности, скорости и колебания на 1	Клавиши "Стрелка влево"/"Стрелка вправо" при работе с ползунками "Размер кисти", "Плотность", "Чувствительность", "Скорость" и "Колебания" †	Клавиши "Стрелка влево"/"Стрелка вправо" при работе с ползунками "Размер кисти", "Плотность", "Чувствительность", "Скорость" и "Колебания" †
Повторение последнего действия	"Ctrl" + "Z"	"Command" + "Z"
† Удерживайте клавишу "Shift", чтобы увеличить/уменьшить параметр на 10		

Результат (только для команды "Конструктор узоров")	Windows	Mac OS
Удаление текущего выделения	"Ctrl" + "D"	"Command" + "D"
Отмена перемещения выделенной области	"Ctrl" + "Z"	"Command" + "Z"
Создание или повторное создание	"Ctrl" + "G"	"Command" + "G"
Пересечение с выделенной областью	"Shift" + "Alt" + выделение	"Shift" + "Option" + выделение
Переключение режима просмотра: исходный/созданный узор	X	X
Переход к первому фрагменту истории мозаики	Home	Home
Переход к последнему фрагменту истории мозаики	End	End
Переход к предыдущему фрагменту истории мозаики	"Стрелка влево", "Page Up"	"Стрелка влево", "Page Up"
Переход к следующему фрагменту истории мозаики	"Стрелка вправо", "Page Down"	"Стрелка вправо", "Page Down"
Удаление текущего фрагмента истории мозаики	Delete	Delete
Сдвиг выделенной области при просмотре исходного изображения	"Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх", "Стрелка вниз"	"Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх", "Стрелка вниз"
Увеличение сдвига выделенной области при просмотре исходного изображения	"Shift" + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх", "Стрелка вниз"	"Shift" + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх", "Стрелка вниз"

Комбинации клавиш, используемые с "Галереей фильтров"

Результат	Windows	Mac OS
Применение нового фильтра поверх выделенной области	Щелкните фильтр, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните фильтр, удерживая нажатой клавишу "Option"
Открытие/закрывание всех треугольников	Щелкните треугольник, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните треугольник, удерживая нажатой клавишу "Option"
Замена кнопки "Отмена" на кнопку "По умолчанию"	Ctrl	Command
Замена кнопки "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option
Отмена/Повтор	"Ctrl" + "Z"	"Command" + "Z"

Результат	Windows	Mac OS
Шаг вперед	"Ctrl" + "Shift" + "Z"	"Command" + "Shift" + "Z"
Шаг назад	"Ctrl" + "Alt" + "Z"	"Command" + "Option" + "Z"

Комбинации клавиш для работы с диалоговым окном "Уточнить край"

Результат	Windows	Mac OS
Открытие диалогового окна "Уточнить край"	"Ctrl" + "Alt" + "R"	"Command" + "Option" + "R"
Переключение (вперед) между режимами просмотра	F	F
Переключение (назад) между режимами просмотра	"Shift" + "F"	"Shift" + "F"
Переключение между исходным изображением и просмотром выделенной области	X	X
Включение/выключение режима просмотра	P	P

Комбинации клавиш для работы с диалоговым окном "Черно-белый режим"

Результат	Windows	Mac OS
Открытие диалогового окна "Черно-белый режим"	"Shift" + "Ctrl" + "Alt" + "B"	"Shift" + "Command" + "Option" + "B"
Уменьшение/увеличение значения выбранного параметра на 1%	"Стрелка влево"/"Стрелка вправо"	"Стрелка влево"/"Стрелка вправо"
Уменьшение/увеличение значения выбранного параметра на 10%	"Shift" + "Стрелка влево"/"Стрелка вправо"	"Shift" + "Стрелка влево"/"Стрелка вправо"
Изменение значения ближайшего ползунка цвета	Щелкните и перетащите на изображение	Щелкните и перетащите на изображение

Комбинации клавиш для работы с диалоговым окном "Camera Raw"

Результат	Windows	Mac OS
Инструмент "Масштаб"	Z	Z
Инструмент "Рука"	H	H
Инструмент "Баланс белого"	I	I
Инструмент "Цветовой эталон"	S	S
Инструмент "Рамка"	C	C
Инструмент "Выпрямление"	A	A
Поворачивание изображения против часовой стрелки	L	L
Поворачивание изображения по часовой стрелке	R	R
Увеличение	"Ctrl" + "+" (плюс)	"Command" + "+" (плюс)
Уменьшение	"Ctrl" + "-" (дефис)	"Command" + "-" (дефис)

Результат	Windows	Mac OS
Временное переключение на инструмент "Увеличение" (Не работает при выбранном инструменте "Выпрямление". Если выбран инструмент "Рамка", временно переключается на инструмент "Выпрямление".)	Ctrl	Command
Временное переключение на инструмент "Баланс белого" (не работает при выбранном инструменте "Рамка")	Shift	Shift
Выделение нескольких точек на панели "Кривые"	Щелкните первую точку, затем, удерживая нажатой клавишу "Shift", щелкните дополнительные точки	Щелкните первую точку, затем, удерживая нажатой клавишу "Shift", щелкните дополнительные точки
Добавление точки на панели "Кривые"	Щелкните при просмотре, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните при просмотре, удерживая нажатой клавишу "Command"
Перемещение выделенной точки на панели "Кривые" (на 1 деление)	клавиши стрелок	клавиши стрелок
Перемещение выделенной точки на панели "Кривые" (на 10 делений)	"Shift" + клавиша стрелки	"Shift" + клавиша стрелки
Открытие выбранных изображений в диалоговом окне "Camera Raw" из приложения Bridge	"Ctrl" + "R"	"Command" + "R"
Открытие выбранных изображений из приложения Bridge, пропустив диалоговое окно "Camera Raw"	Дважды щелкните изображение, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Дважды щелкните изображение, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Замена кнопки "Отмена" на кнопку "Восстановить и сохранить" для пропуска диалогового окна "Сохранение"	Alt	Option
Отображение светлых тонов, которые будут обрезаны при просмотре	Удерживая клавишу "Alt", передвиньте ползунки "Экспозиция", "Восстановление" или "Черный"	Удерживая клавишу "Option", передвиньте ползунки "Экспозиция", "Восстановление" или "Черный"

Комбинации клавиш для работы с диалоговым окном "Кривые"

Результат	Windows	Mac OS
Открытие диалогового окна "Кривые"	"Ctrl" + "M"	"Command" + "M"
Выбор следующей точки кривой	"Ctrl" + "Tab"	"Ctrl" + "Tab"
Выбор предыдущей точки кривой	"Shift" + "Ctrl" + "Tab"	"Shift" + "Ctrl" + "Tab"
Выбор нескольких точек кривой	Щелкните точки, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните точки, удерживая нажатой клавишу "Command"
Отмена выделения точки	"Ctrl" + "D"	"Command" + "D"
Удаление точки кривой	Выберите точку и нажмите клавишу "Delete"	Выберите точку и нажмите клавишу "Delete"

Результат	Windows	Mac OS
Перемещение выбранной точки на 1 деление	клавиши стрелок	клавиши стрелок
Перемещение выбранной точки на 10 делений	"Shift" + клавиши стрелок	"Shift" + клавиши стрелок
Отображение светлых тонов и теней, которые будут обрезаны	Удерживая нажатой клавишу "Alt", передвиньте ползунки черной и белой точек	Удерживая нажатой клавишу "Option", передвиньте ползунки черной и белой точек
Установка точки на совмещенной кривой	Щелкните изображение, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните изображение, удерживая нажатой клавишу "Command"
Установка точки на кривых каналах	Щелкните изображение, удерживая нажатыми клавиши "Shift" + "Ctrl"	Щелкните изображение, удерживая нажатыми клавиши "Shift" + "Command"
Изменение шага сетки	Щелкните поле, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните поле, удерживая нажатой клавишу "Option"

Клавиши для работы с Photomerge

Результат	Windows	Mac OS
Инструмент "Выделение изображений"	A	A
Инструмент "Поворот изображений"	R	R
Инструмент "Установить точку совмещения"	V	V
Инструмент "Масштаб"	Z	Z
Инструмент "Перемещение вида"	H	H
Переключение на инструмент "Перемещение вида" (временное)	"Пробел"	"Пробел"
Шаг назад	"Ctrl" + "Z"	"Command" + "Z"
Шаг вперед	"Ctrl" + "Shift" + "Z"	"Command" + "Shift" + "Z"
Перемещение выделенного изображения на 1 пиксел	"Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх", "Стрелка вниз"	"Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх", "Стрелка вниз"
Замена кнопки "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option
Отображение границы отдельных изображений	Удерживая нажатой клавишу "Alt", переместите указатель мыши на изображение	Удерживая нажатой клавишу "Option", переместите указатель мыши на изображение

Клавиши для работы с диалоговым окном "Исправление перспективы"

Результат	Windows	Mac OS
Инструмент "Масштаб"	Z	Z
Увеличение в 2 раза (временное)	X	X
Инструмент "Рука"	H	H
Переключение на инструмент "Рука" (временное)	"Пробел"	"Пробел"

Результат	Windows	Mac OS
Увеличение	"Ctrl" + "+" (плюс)	"Command" + "+" (плюс)
Уменьшение	"Ctrl" + "-" (дефис)	"Command" + "-" (дефис)
Показать во все окно	Дважды щелкните инструмент "Рука", удерживая нажатыми клавиши "Ctrl" + "0" (нуль)	Дважды щелкните инструмент "Рука", удерживая нажатыми клавиши "Command" + "0" (нуль).
Поместить по центру с масштабом 100%	Дважды щелкните инструмент "Масштаб"	Дважды щелкните инструмент "Масштаб"
Увеличение размера кисти (для инструментов "Кисть" и "Штамп")]]
Уменьшение размера кисти (для инструментов "Кисть" и "Штамп")	[[
Увеличение жесткости кисти (для инструментов "Кисть" и "Штамп")	"Shift" + "]"	"Shift" + "]"
Уменьшение жесткости кисти (для инструментов "Кисть" и "Штамп")	"Shift" + "["	"Shift" + "["
Отмена последнего действия	"Ctrl" + "Z"	"Command" + "Z"
Повторить последнее действие	"Ctrl" + "Shift" + "Z"	"Command" + "Shift" + "Z"
Отмена всех выделений	"Ctrl" + "D"	"Command" + "D"
Скрыть выделенную область и плоскости	"Ctrl" + "H"	"Command" + "H"
Перемещение выделенной области на 1 пиксел	клавиши стрелок	клавиши стрелок
Перемещение выделенной области на 10 пикселей	"Shift" + клавиши стрелок	"Shift" + клавиши стрелок
Копирование	"Ctrl" + "C"	"Command" + "C"
Вклеивание	"Ctrl" + "V"	"Command" + "V"
Повторение последнего создания дубликата и перемещение	"Ctrl" + "Shift" + "T"	"Command" + "Shift" + "T"
Создание плавающей области на основе текущей выделенной области	"Ctrl" + "Alt" + "T"	"Command" + "Option" + "T"
Заполнение выделенной области изображением под курсором	Перетаскивание с нажатой клавишей "Ctrl"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Command"
Создание дубликата плавающей области	Перетаскивание с нажатыми клавишами "Ctrl" + "Alt"	Перетаскивание с нажатыми клавишами "Command" + "Option"
Установить шаг поворота в 15°	"Alt" + "Shift" + поворот	"Option" + "Shift" + поворот
Выбор плоскости, находящейся под другой выделенной плоскостью	Щелкните плоскость, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните плоскость, удерживая нажатой клавишу "Command"
Отображение сеток изображения	Удерживая нажатой клавишу "Alt", нажмите кнопку "OK"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "OK"
Создание повернутой на 90 градусов копии плоскости	Перетаскивание с нажатой клавишей "Ctrl"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Command"
Удаление последнего узла при создании плоскости	Backspace	Backspace
Создание полной плоскости холста, перпендикулярной направлению обзора	Дважды щелкните инструмент "Создать плоскость"	Дважды щелкните инструмент "Создать плоскость"

Результат	Windows	Mac OS
Отображение/скрытие измерений (Photoshop Extended)	"Ctrl" + "Shift" + "H"	"Command" + "Shift" + "H"
Экспорт в файл формата DFX (только в Photoshop Extended)	"Ctrl" + "E"	"Command" + "E"
Экспорт в файл формата 3DS (только в Photoshop Extended)	"Ctrl" + "Shift" + "E"	"Command" + "Shift" + "E"

Комбинации клавиш для работы с режимами наложения

Результат	Windows	Mac OS
Переключение между режимами наложения	"Shift" + "+" (плюс) или "-" (минус)	"Shift" + "+" (плюс) или "-" (минус)
Нормальный	"Shift" + "Alt" + "N"	"Shift" + "Option" + "N"
Растворение	"Shift" + "Alt" + "I"	"Shift" + "Option" + "I"
"Подложка" (только для инструмента "Кисть")	"Shift" + "Alt" + "Q"	"Shift" + "Option" + "Q"
"Очистка" (только для инструмента "Кисть")	"Shift" + "Alt" + "R"	"Shift" + "Option" + "R"
Замена темным	"Shift" + "Alt" + "K"	"Shift" + "Option" + "K"
Умножение	"Shift" + "Alt" + "M"	"Shift" + "Option" + "M"
Затемнение основы	"Shift" + "Alt" + "B"	"Shift" + "Option" + "B"
Линейный затемнитель	"Shift" + "Alt" + "A"	"Shift" + "Option" + "A"
Замена светлым	"Shift" + "Alt" + "G"	"Shift" + "Option" + "G"
Осветление	"Shift" + "Alt" + "S"	"Shift" + "Option" + "S"
Осветление основы	"Shift" + "Alt" + "D"	"Shift" + "Option" + "D"
Линейный осветлитель	"Shift" + "Alt" + "W"	"Shift" + "Option" + "W"
Перекрытие	"Shift" + "Alt" + "O"	"Shift" + "Option" + "O"
Рассеянный свет	"Shift" + "Alt" + "F"	"Shift" + "Option" + "F"
Направленный свет	"Shift" + "Alt" + "H"	"Shift" + "Option" + "H"
Яркий свет	"Shift" + "Alt" + "V"	"Shift" + "Option" + "V"
Линейный свет	"Shift" + "Alt" + "J"	"Shift" + "Option" + "J"
Точечный свет	"Shift" + "Alt" + "Z"	"Shift" + "Option" + "Z"
Жесткое смешение	"Shift" + "Alt" + "L"	"Shift" + "Option" + "L"
Разница	"Shift" + "Alt" + "E"	"Shift" + "Option" + "E"
Исключение	"Shift" + "Alt" + "X"	"Shift" + "Option" + "X"
Цветовой тон	"Shift" + "Alt" + "U"	"Shift" + "Option" + "U"
Насыщенность	"Shift" + "Alt" + "T"	"Shift" + "Option" + "T"
Цвет	"Shift" + "Alt" + "C"	"Shift" + "Option" + "C"
Свечение	"Shift" + "Alt" + "Y"	"Shift" + "Option" + "Y"
Снизить насыщенность	Инструмент "Губка" + "Shift" + "Alt" + "D"	Инструмент "Губка" + "Shift" + "Option" + "D"
Повысить насыщенность	Инструмент "Губка" + "Shift" + "Alt" + "S"	Инструмент "Губка" + "Shift" + "Option" + "S"

Результат	Windows	Mac OS
Осветление/затемнение теней	Инструмент "Осветлитель"/"Затемнитель" + "Shift" + "Alt" + "S"	Инструмент "Осветлитель"/"Затемнитель" + "Shift" + "Option" + "S"
Осветление/затемнение средних тонов	Инструмент "Осветлитель"/"Затемнитель" + "Shift" + "Alt" + "M"	Инструмент "Осветлитель"/"Затемнитель" + "Shift" + "Option" + "M"
Осветление/затемнение светлых тонов	Инструмент "Осветлитель"/"Затемнитель" + "Shift" + "Alt" + "H"	Инструмент "Осветлитель"/"Затемнитель" + "Shift" + "Option" + "H"
Задание режима наложения "Порог" для растровых изображений, режим "Нормальный" для всех других изображений.	"Shift" + "Alt" + "N"	"Shift" + "Option" + "N"

Комбинации клавиш для просмотра изображений

Настоящий список не является полным списком комбинаций клавиш. Ниже приведены только те комбинации клавиш, которые не отображаются в списках команд в меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	Mac OS
Переключение между окнами открытых документов	"Ctrl" + "Tab"	"Ctrl" + "Tab"
Закрывание файла в Photoshop и запуск программы Bridge	"Shift" + "Ctrl" + "W"	"Shift" + "Command" + "W"
Переключение между режимами "Стандартный" и "Быстрая маска"	Q	Q
Переключение (вперед) между режимами экрана "Стандартное окно", "Развернутый режим экрана", "Полноэкранный режим" и "Полноэкранный режим с главным меню"	F	F
Переключение (назад) между режимами экрана "Стандартное окно", "Развернутый режим экрана", "Полноэкранный режим" и "Полноэкранный режим с главным меню"	"Shift" + "F"	"Shift" + "F"
Переключение (вперед) цвета холста	"Пробел" + "F" (либо щелкните правой кнопкой мыши фон холста и выберите цвет)	"Пробел" + "F" (либо, удерживая нажатой клавишу "Ctrl", щелкните правой кнопкой мыши фон холста и выберите цвет)
Переключение (назад) цвета холста	"Пробел" + "Shift" + "F"	"Пробел" + "Shift" + "F"
Подогнать изображение под размер окна	Дважды щелкните инструмент "Рука"	Дважды щелкните инструмент "Рука"
Увеличение на 100%	Дважды щелкните инструмент "Масштаб"	Дважды щелкните инструмент "Масштаб"
Переключение на инструмент "Рука" (не в режиме редактирования текста)	"Пробел"	"Пробел"

Результат	Windows	Mac OS
Переключение на инструмент "Увеличение"	"Ctrl" + "Пробел"	"Command" + "Пробел"
Переключение на инструмент "Уменьшение"	"Alt" + "Пробел"	"Option" + "Пробел"
Перемещение области масштабирования при перемещении с инструментом "Масштаб"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"
Применение настроек масштаба, не закрывая окно масштабирования	В поле ввода значения масштаба палитры "Навигатор" нажмите клавиши "Shift" + "Ввод"	В поле ввода значения масштаба палитры "Навигатор" нажмите клавиши "Shift" + "Return"
Увеличение масштаба заданной области изображения	Удерживая нажатой клавишу "Ctrl", обведите область в окне просмотра палитры "Навигатор"	Удерживая нажатой клавишу "Command", обведите область в окне просмотра палитры "Навигатор"
Прокручивание изображения с помощью инструмента "Рука"	Удерживая нажатой клавишу "Пробел" (или без нее), перетащите рамку области просмотра палитры "Навигатор"	Удерживая нажатой клавишу "Пробел" (или без нее), перетащите рамку области просмотра палитры "Навигатор"
Прокручивание на один экран вниз или вверх	"Page Up" или "Page Down" [†]	"Page Up" или "Page Down" [†]
Прокручивание на 10 позиций вниз или вверх	"Shift" + "Page Up" или "Page Down" [†]	"Shift" + "Page Up" или "Page Down" [†]
Перемещение области просмотра в верхний левый или нижний правый угол	"Home" или "End"	"Home" или "End"
Включение и выключение слой-маски как рубилитовой (необходимо выбрать слой-маску)	\ (обратная косая черта)	\ (обратная косая черта)
[†] Используйте клавиши "Page Up" и "Page Down", удерживая нажатой клавишу "Ctrl" (для ОС Windows) или "Command" (для Mac OS), для прокрутки влево или вправо соответственно		

Клавиши для выбора и перемещения объектов

Настоящий список не является полным списком комбинаций клавиш. Ниже приведены только те комбинации клавиш, которые не отображаются в списках команд в меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	Mac OS
Перемещение области при выделении [†]	Любой инструмент группы "Область" (кроме отдельного столбца или строки) + перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"	Любой инструмент группы "Область" (кроме отдельного столбца или строки) + перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"
Добавление к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Вычитание из выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Alt"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Option"

Результат	Windows	Mac OS
Пересечение с выделенной областью	Любой инструмент выделения (кроме инструмента "Быстрое выделение") + перетаскивание с нажатыми клавишами "Shift" + "Alt"	Любой инструмент выделения (кроме инструмента "Быстрое выделение") + перетаскивание с нажатыми клавишами "Shift" + "Option"
Выделение области в виде квадрата или окружности (при отсутствии других выделенных областей) [‡]	Перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Выделение начиная от центра (при отсутствии других выделенных областей) [‡]	Перетаскивание с нажатой клавишей "Alt"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Option"
Ограничение фигуры и выделение, начиная от центра (при отсутствии других выделенных областей) [‡]	Перетаскивание с нажатыми клавишами "Shift" + "Alt"	Перетаскивание с нажатыми клавишами "Shift" + "Option"
Переключение на инструмент "Перемещение"	"Ctrl" (кроме случаев использования инструментов "Рука", "Фрагмент", "Контур", "Форма" или "Перо")	"Command" (кроме случаев использования инструментов "Рука", "Фрагмент", "Контур", "Форма" или "Перо")
Переключение между инструментами "Магнитное лассо" и "Лассо"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Alt"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Option"
Переключение между инструментами "Магнитное лассо" и "Прямолинейное лассо"	Щелчок при нажатой клавише "Alt"	Щелчок при нажатой клавише "Option"
Применение/отмена операций с инструментом "Магнитное лассо"	"Ввод"/"Esc" или "Ctrl" + "." (точка)	"Return"/"Esc" или "Command" + "." (точка)
Перемещение копии области выделения	Инструмент "Перемещение" + перетаскивание с нажатой клавишей "Alt" [‡]	Инструмент "Перемещение" + перетаскивание с нажатой клавишей "Option" [‡]
Перемещение выделенной области на 1 пиксел	Любая выделенная область + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз" [†]	Любая выделенная область + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз" [†]
Перемещение выделенной области на 1 пиксел	Инструмент "Перемещение" + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз" ^{†‡}	Инструмент "Перемещение" + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз" ^{†‡}
Перемещение слоя без выделения на 1 пиксел	"Ctrl" + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх", "Стрелка вниз" [†]	"Command" + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх", "Стрелка вниз" [†]
Уменьшение/увеличение ширины выделения	Инструмент "Магнитное лассо" + "[" или "]"	Инструмент "Магнитное лассо" + "[" или "]"
Применить или отменить кадрирование	Инструмент "Рамка" + "Ввод" или "Esc"	Инструмент "Рамка" + "Return" или "Esc"
Включение или выключение поля кадрирования	/ (косая черта)	/ (косая черта)
Измерение угла	Инструмент "Линейка" + перетаскивание конечной точки с нажатой клавишей "Alt"	Инструмент "Линейка" + перетаскивание конечной точки с нажатой клавишей "Option"

Результат	Windows	Mac OS
Привязывание направляющих к делениям линейки (только если выбран параметр "Просмотр" > "Привязка")	Перетаскивание направляющих с нажатой клавишей "Shift"	Перетаскивание направляющих с нажатой клавишей "Shift"
Преобразование между горизонтальными и вертикальными направляющими	Перетаскивание направляющих с нажатой клавишей "Alt"	Перетаскивание направляющих с нажатой клавишей "Option"
†Удерживайте клавишу "Shift", чтобы увеличить передвинуть на 10 пикселей		
‡Применяется также к инструментам группы "Фигура"		

Комбинации клавиш для редактирования контуров

Настоящий список не является полным списком комбинаций клавиш. Ниже приведены только те комбинации клавиш, которые не отображаются в списках команд в меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	Mac OS
Выделение нескольких узловых точек	Инструмент "Стрелка" + щелчок с нажатой клавишей "Shift".	Инструмент "Стрелка" + щелчок с нажатой клавишей "Shift".
Выбор всего контура	Инструмент "Стрелка" + щелчок с нажатой клавишей "Alt"	Инструмент "Стрелка" + щелчок с нажатой клавишей "Option"
Создание дубликата контура	Любой инструмент группы "Перо"; либо инструменты "Выделение контура" или "Стрелка" + перетаскивание с нажатыми клавишами "Ctrl" + "Alt"	Любой инструмент группы "Перо"; либо инструменты "Выделение контура" или "Стрелка" + перетаскивание с нажатыми клавишами "Command" + "Option"
Переключение с инструментов "Выделение контура", "Перо", "Добавить узловую точку", "Удалить узловую точку" или "Угол" на инструмент "Частичное выделение"	Ctrl	Command
Переключение с инструментов "Перо" или "Свободное перо" на инструмент "Угол" при нахождении курсора над узловой или направляющей точкой	Alt	Option
Замыкание контура	Двойной щелчок инструмента "Магнитное перо"	Двойной щелчок инструмента "Магнитное перо"
Замыкание контура прямой линией	Инструмент "Магнитное перо" + двойной щелчок с нажатой клавишей "Alt"	Инструмент "Магнитное перо" + двойной щелчок с нажатой клавишей "Option"

Комбинации клавиш, используемые для рисования объектов

Настоящий список не является полным списком комбинаций клавиш. Ниже приведены только те комбинации клавиш, которые не отображаются в списках команд в меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	Mac OS
Инструмент "Пипетка"	Любой инструмент рисования + клавиша "Alt" или любой инструмент группы "Фигура" + клавиша "Alt" (кроме случаев, когда выбран параметр "Контуры")	Любой инструмент рисования + клавиша "Option" или любой инструмент группы "Фигура" + клавиша "Option" (кроме случаев, когда выбран параметр "Контуры")

Результат	Windows	Mac OS
Выбор фонового цвета	Инструмент "Пипетка" + щелчок с нажатой клавишей "Alt"	Инструмент "Пипетка" + щелчок с нажатой клавишей "Option"
Инструмент "Цветовой эталон"	Инструмент "Пипетка" + "Shift"	Инструмент "Пипетка" + "Shift"
Удаление цветового эталона	Инструмент "Цветовой эталон" + щелчок с нажатой клавишей "Alt"	Инструмент "Цветовой эталон" + щелчок с нажатой клавишей "Option"
Задание значений параметров "Непрозрачность", "Допуск" и "Экспозиция" для режима рисования	Любой инструмент рисования или редактирования + цифровые клавиши (например, 0 = 100%, 1 = 10%, быстрое последовательное нажатие клавиш "4" + "5" = 45%) (если включен параметр "Аэрограф", необходимо удерживать нажатой клавишу "Shift")	Любой инструмент рисования или редактирования + цифровые клавиши (например, 0 = 100%, 1 = 10%, быстрое последовательное нажатие клавиш "4" + "5" = 45%) (если включен параметр "Аэрограф", необходимо удерживать нажатой клавишу "Shift")
Задание количества краски для режима рисования	Любой инструмент рисования или редактирования + "Shift" + цифровые клавиши (например, 0 = 100%, 1 = 10%, быстрое последовательное нажатие клавиш "4" + "5" = 45%) (если включен параметр "Аэрограф", нет необходимости удерживать нажатой клавишу "Shift")	Любой инструмент рисования или редактирования + "Shift" + цифровые клавиши (например, 0 = 100%, 1 = 10%, быстрое последовательное нажатие клавиш "4" + "5" = 45%) (если включен параметр "Аэрограф", нет необходимости удерживать нажатой клавишу "Shift")
Переключение между режимами наложения	"Shift" + "+" (плюс) или "-" (минус)	"Shift" + "+" (плюс) или "-" (минус)
Заполнение области выделения/слоя основным или фоновым цветом	"Alt" + "Backspace" или "Ctrl" + "Backspace" [†]	"Option" + "Delete" или "Command" + "Delete" [†]
Заполнение ранее использовавшимся цветом	"Ctrl" + "Alt" + "Backspace" [†]	"Command" + "Option" + "Delete" [†]
Отображение диалогового окна "Заливка"	"Shift" + "Backspace"	"Shift" + "Delete"
Закрепление/отпускание прозрачных пикселей	/ (косая черта)	/ (косая черта)
Соединение точек прямой линией	Любой инструмент рисования + щелчок с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент рисования + щелчок с нажатой клавишей "Shift"
[†] Чтобы сохранить прозрачность, удерживайте нажатой клавишу "Shift"		

Комбинации клавиш, используемые для трансформации выделенных областей, границ выделенной области и контуров

Настоящий список не является полным списком комбинаций клавиш. Ниже приведены только те комбинации клавиш, которые не отображаются в списках команд в меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	Mac OS
Преобразование от центра или отражение	Alt	Option
Сохранение пропорций	Shift	Shift
Искажение	Ctrl	Command
Применить	"Ввод"	Return

Результат	Windows	Mac OS
"Отмена"	"Ctrl" + "." (точка) или "Esc"	"Command" + "." (точка) или "Esc"
Свободное трансформирование дубликата данных	"Ctrl" + "Alt" + "T"	"Command" + "Option" + "T"
Повторное трансформирование дубликата данных	"Ctrl" + "Shift" + "Alt" + "T"	"Command" + "Shift" + "Option" + "T"

Комбинации клавиш для выделения, редактирования и просмотра текста

Настоящий список не является полным списком комбинаций клавиш. Ниже приведены только те комбинации клавиш, которые не отображаются в списках команд в меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	Mac OS
Перемещение текста в изображении	Выделите слой "Текст" и, удерживая нажатой клавишу "Ctrl", перетащите текст	Выделите слой "Текст" и, удерживая нажатой клавишу "Command", перетащите текст
Выделение одного символа слева/справа или одной строки снизу/сверху либо слова слева/справа	"Shift" + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево" или "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз" либо "Ctrl" + "Shift" + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево"	"Shift" + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево" или "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз" либо "Command" + "Shift" + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево"
Выделение символов, расположенных между точкой вставки и курсором	Щелчок при нажатой клавише "Shift"	Щелчок при нажатой клавише "Shift"
Перемещение одного символа влево/вправо или одной строки вниз/вверх либо слова влево/вправо	"Стрелка вправо"/"Стрелка влево", "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз" либо "Ctrl" + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево"	"Стрелка вправо"/"Стрелка влево", "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз" либо "Command" + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево"
Создание нового текстового слоя при выбранном текстовом слое в палитре "Слой"	Щелчок при нажатой клавише "Shift"	Щелчок при нажатой клавише "Shift"
Выделение слова, строки, абзаца или всего текста	Двойной, тройной, четверной или пятерной щелчок	Двойной, тройной, четверной или пятерной щелчок
Отображение/скрытие выделения выделенной области	"Ctrl" + "H"	"Command" + "H"
Отображение ограничительной рамки для редактируемого текста, либо (в случае нахождения курсора внутри ограничительной рамки) активирование инструмента "Перемещение"	Ctrl	Command
Изменение масштаба текста изменением размера ограничительной рамки	Перетаскивание маркера ограничительной рамки с нажатой клавишей "Ctrl"	Перетаскивание маркера ограничительной рамки с нажатой клавишей "Command"
Перемещение текстового окна при создании текстового элемента	Перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"

Комбинации клавиш, используемые для форматирования текста

Настоящий список не является полным списком комбинаций клавиш. Ниже приведены только те комбинации клавиш, которые не отображаются в списках команд в меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	Mac OS
Выравнивание по левому краю, центру, правому краю	Инструмент "Горизонтальный текст" + "Ctrl" + "Shift" + "L", "C" или "R"	Инструмент "Горизонтальный текст" + "Command" + "Shift" + "L", "C" или "R"
Выравнивание по верхнему краю, по центру или по нижнему краю	Инструмент "Вертикальный текст" + "Ctrl" + "Shift" + "L", "C" или "R"	Инструмент "Вертикальный текст" + "Command" + "Shift" + "L", "C" или "R"
Восстановление начертания по умолчанию	"Ctrl" + "Shift" + "Y"	"Command" + "Shift" + "Y"
Масштаб 100% по горизонтали	"Ctrl" + "Shift" + "X"	"Command" + "Shift" + "X"
Масштаб 100% по вертикали	"Ctrl" + "Shift" + "Alt" + "X"	"Command" + "Shift" + "Option" + "X"
Выбор параметра "Автоинтерлиньяж"	"Ctrl" + "Shift" + "Alt" + "A"	"Command" + "Shift" + "Option" + "A"
Установить для трекинга значение "0"	"Ctrl" + "Shift" + "Q"	"Command" + "Ctrl" + "Shift" + "Q"
Выключка, последняя строка по левому краю	"Ctrl" + "Shift" + "J"	"Command" + "Shift" + "J"
Выключка абзаца, полное выравнивание	"Ctrl" + "Shift" + "F"	"Command" + "Shift" + "F"
Включение/выключение расстановки переносов	"Ctrl" + "Shift" + "Alt" + "H"	"Command" + "Ctrl" + "Shift" + "Option" + "H"
Включение/выключение однострочного/многострочного компоновщика	"Ctrl" + "Shift" + "Alt" + "T"	"Command" + "Shift" + "Option" + "T"
Уменьшение/увеличение размера шрифта выделенного текста на 2 пункта или пиксела	"Ctrl" + "Shift" + "<" или ">"†	"Command" + "Shift" + "<" или ">"†
Уменьшение/увеличение интерлиньяжа на 2 пункта или пиксела	"Alt" + "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз"††	"Option" + "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз"††
Уменьшение/увеличение отклонение от базовой линии на 2 пункта или пиксела	"Shift" + "Alt" + "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз"††	"Shift" + "Option" + "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз"††
Уменьшение/увеличение значения кернинга или трекинга на 20/1000 цигеро	"Alt" + "Стрелка влево"/"Стрелка вправо"††	"Option" + "Стрелка влево"/"Стрелка вправо"††
†Чтобы изменить параметр на 10 единиц, удерживайте клавишу "Alt" (для ОС Windows) или "Option" (для Mac OS)		
†Чтобы изменить параметр на 10 единиц, удерживайте клавишу "Ctrl" (для ОС Windows) или "Command" (для Mac OS)		

Комбинации клавиш, используемые для фрагментирования и оптимизации

Результат	Windows	Mac OS
Переключение между инструментами "Раскройка" и "Выделение фрагмента"	Ctrl	Command
Рисование квадратного фрагмента	Перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Рисование от центра	Перетаскивание с нажатой клавишей "Alt"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Option"

Результат	Windows	Mac OS
Рисование квадратного фрагмента от центра	Перетаскивание с нажатыми клавишами "Shift" + "Alt"	Перетаскивание с нажатыми клавишами "Shift" + "Option"
Изменение положения фрагмента при создании	Перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"
Открытие контекстного меню	Щелкните фрагмент правой кнопкой мыши	Щелкните фрагмент с нажатой клавишей "Ctrl"

Комбинации клавиш для работы с палитрами

Настоящий список не является полным списком комбинаций клавиш. Ниже приведены только те комбинации клавиш, которые не отображаются в списках команд в меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	Mac OS
Задание параметров (кроме палитр "Операции", "Анимация", "Стили", "Кисти", "Наборы параметров для инструментов" и "Композиции слоев")	Удерживая нажатой клавишу "Alt", нажмите кнопку "Новый"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "Новый"
Удаление без запроса подтверждения (кроме палитры "Кисти")	Удерживая нажатой клавишу "Alt", нажмите кнопку "Удалить"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "Удалить"
Применение значения параметра, не закрывая окна масштабирования	"Shift" + "Ввод"	"Shift" + "Return"
Загрузка как выделенной области	Удерживая нажатой клавишу "Ctrl", щелкните миниатюру канала, слоя или контура.	Удерживая нажатой клавишу "Command", щелкните миниатюру канала, слоя или контура.
Добавление к выделенной области	Удерживая нажатыми клавиши "Ctrl" + "Shift", щелкните миниатюру канала, слоя или контура.	Удерживая нажатыми клавиши "Command" + "Shift", щелкните миниатюру канала, слоя или контура.
Вычитание из выделенной области	Удерживая нажатыми клавиши "Ctrl" + "Alt", щелкните миниатюру канала, слоя или контура.	Удерживая нажатыми клавиши "Command" + "Option", щелкните миниатюру канала, слоя или контура.
Пересечение с выделенной областью	Удерживая нажатыми клавиши "Ctrl" + "Shift" + "Alt", щелкните миниатюру канала, слоя или контура.	Удерживая нажатыми клавиши "Command" + "Shift" + "Option", щелкните миниатюру канала, слоя или контура.
Отображение/скрытие всех палитр	Tab	Tab
Отображение/скрытие всех палитр, кроме панели инструментов и панели параметров	"Shift" + "Tab"	"Shift" + "Tab"
Выбор панели параметров	Выберите инструмент и нажмите клавишу "Ввод"	Выберите инструмент и нажмите клавишу "Return"
Увеличение/уменьшение значения на 10 единиц в раскрывающемся меню	"Shift" + "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз"	"Shift" + "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз"

Комбинации клавиш для работы с палитрой "Операции"

Результат	Windows	Mac OS
Включение команды, выключая все остальные команды, либо включение всех команд	Удерживая нажатой клавишу "Alt", щелкните флажок, расположенный рядом с командой	Удерживая нажатой клавишу "Option", щелкните флажок, расположенный рядом с командой
Включение текущего модального управления и выключение все остальных модальных управлений	Щелчок при нажатой клавише "Alt"	Щелчок при нажатой клавише "Option"
Изменение параметров набора операций	Дважды щелкните набор, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Дважды щелкните набор, удерживая нажатой клавишу "Option"
Отображение диалогового окна "Параметры"	Дважды щелкните набор или операцию	Дважды щелкните набор или операцию
Выполнить операцию полностью	Дважды щелкните операцию, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Дважды щелкните набор, удерживая нажатой клавишу "Command"
Сворачивание/разворачивание всех компонентов операции	Щелкните треугольник, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните треугольник, удерживая нажатой клавишу "Option"
Выполнение команды	Нажмите кнопку "Воспроизведение", удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Нажмите кнопку "Воспроизведение", удерживая нажатой клавишу "Command"
Создание новой операции и начало записи без подтверждения	Удерживая нажатой клавишу "Alt", нажмите кнопку "Новая операция"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "Новая операция"
Выделение последовательность элементов одного типа	Щелкните операцию/команду, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните операцию/команду, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Выделение непоследовательного набора элементов одного типа	Щелкните операцию/команду, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните операцию/команду, удерживая нажатой клавишу "Command"

Комбинации клавиш для работы с палитрой "Анимация"

Результат	Windows	Mac OS
Выделение/снятие выделения с последовательности кадров	Щелкните второй кадр, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните второй кадр, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Выделение/снятие выделения с непоследовательного набора кадров	Щелкните группу кадров, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните группу кадров, удерживая нажатой клавишу "Command"
Вставка с использованием предыдущих настроек без отображения диалогового окна	Клавиша "Alt" + команда "Вклеить кадры" из раскрывающегося меню палитры	Клавиша "Option" + команда "Вставить кадры" из раскрывающегося меню палитры

Комбинации клавиш для работы с палитрой "Анимация" в режиме временной шкалы (только для Photoshop Extended)

Результат	Windows	Mac OS
Запуск воспроизведения временной шкалы палитры "Анимация"	"Пробел"	"Пробел"

Результат	Windows	Mac OS
Переключение между временным кодом и кадрами (при просмотре текущего времени)	Удерживая нажатой клавишу "Alt", щелкните значение текущего времени в левом верхнем углу временной шкалы	Удерживая нажатой клавишу "Option", щелкните значение текущего времени в левом верхнем углу временной шкалы
Развертывание и свертывание списка слоев	Щелчок при нажатой клавише "Alt"	Щелкните список треугольников, удерживая нажатой клавишу "Option"
Переход на следующее/предыдущее целое значение секунд временной шкалы (при воспроизведении)	Удерживайте клавишу "Shift" при нажатии кнопок "Предыдущий кадр"/"Следующий кадр" (вне зависимости от расположения относительно кнопки "Воспроизведение")	Удерживайте клавишу "Shift" при нажатии кнопок "Предыдущий кадр"/"Следующий кадр" (вне зависимости от расположения относительно кнопки "Воспроизведение")
Увеличение скорости воспроизведения	При перемещении текущего времени необходимо удерживать нажатой клавишу "Shift"	При перемещении текущего времени необходимо удерживать нажатой клавишу "Shift"
Уменьшение скорости воспроизведения	При перемещении текущего времени необходимо удерживать нажатой клавишу "Ctrl"	При перемещении текущего времени необходимо удерживать нажатой клавишу "Command"
Привязывание объекта (ключевого кадра, текущего времени, начальной точки слоя и т.п.) к ближайшему объекту временной шкалы	Перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Масштабирование (равномерное растяжение или сжатие) выделенной группы ключевых кадров	Перетаскивание (первого или последнего ключевого кадра выделенной области), удерживая нажатой клавишу "Alt"	Перетаскивание (первого или последнего ключевого кадра выделенной области), удерживая нажатой клавишу "Option"

Комбинации клавиш для работы с инструментом "Клонирование источника"

Результат	Windows	Mac OS
Отображение источника клонирования (накладывается на изображение)	"Shift" + "Alt"	"Shift" + "Opt"
Сдвиг источника клонирования	"Shift" + "Alt" + клавиши стрелок	"Shift" + "Opt" + клавиши стрелок
Поворот источника клонирования	"Shift" + "Alt" + "<" или ">"	"Shift" + "Opt" + "<" или ">"
Масштабирование (изменение размера) источника клонирования	"Shift" + "Alt" + "[" или "]"	"Shift" + "Opt" + "[" или "]"

Комбинации клавиш для работы с палитрой "Кисти"

Результат	Windows	Mac OS
Удаление кисти	Щелкните кисть, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть, удерживая нажатой клавишу "Option"
Переименование кисти	Дважды щелкните кисть	Дважды щелкните кисть
Уменьшение/увеличение размера кисти	"[" или "]"	"[" или "]"
Уменьшение/увеличение мягкости/жесткости кисти с шагом 25%	"Shift" + "[" или "]"	"Shift" + "[" или "]"

Результат	Windows	Mac OS
Выбор предыдущего/следующего размера кисти	"," (запятая) или "." (точка)	"," (запятая) или "." (точка)
Выбор первой/последней кисти	"Shift" + "," (запятая) или "." (точка)	"Shift" + "," (запятая) или "." (точка)
Отображение курсора-перекрестья для кисти	"Caps Lock"	"Caps Lock"
Включение аэрографа	"Shift" + "Alt" + "P"	"Shift" + "Option" + "P"

Комбинации клавиш для работы с палитрой "Каналы"

Результат	Windows	Mac OS
Задание параметров кнопки "Сохранить выделенную область в новом канале"	Нажмите кнопку, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Нажмите кнопку, удерживая нажатой клавишу "Option"
Создание нового смесового канала	Удерживая нажатой клавишу "Ctrl", нажмите кнопку "Создать новый канал"	Удерживая нажатой клавишу "Command", нажмите кнопку "Создать новый канал"
Выделение/снятие выделения с многоканальной выделенной области	Щелкните цветовой канал, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните цветовой канал, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Выделение/снятие выделения с альфа-канала и отображение/скрытие рубилитового наложения	Щелкните альфа-канал, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните альфа-канал, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Отображение параметров канала	Дважды щелкните миниатюру смесового канала или альфа-канала	Дважды щелкните миниатюру смесового канала или альфа-канала
Отображение совмещенного изображения	"~" (тильда)	"~" (тильда)

Комбинации клавиш для работы с палитрой "Цвет"

Результат	Windows	Mac OS
Выбор фонового цвета	Щелкните цвет на цветовой шкале, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните цвет на цветовой шкале, удерживая нажатой клавишу "Option"
Отображение меню "Цветовая шкала"	Щелкните цветовую шкалу правой кнопкой мыши	Щелкните цветовую шкалу, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"
Переключение между цветами	Щелкните цветовую шкалу, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните цветовую шкалу, удерживая нажатой клавишу "Shift"

Комбинации клавиш для работы с палитрой "История"

Результат	Windows	Mac OS
Создание нового снимка	"Alt" + команда "Новый снимок"	"Option" + команда "Новый снимок"
Переименование снимка	Дважды щелкните имя снимка	Дважды щелкните имя снимка
Переход по состояниям изображения вперед	"Ctrl" + "Shift" + "Z"	"Command" + "Shift" + "Z"
Переход по состояниям изображения назад	"Ctrl" + "Alt" + "Z"	"Command" + "Option" + "Z"

Результат	Windows	Mac OS
Создание дубликата состояния изображения (кроме текущего)	Щелкните состояние изображения, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните состояние изображения, удерживая нажатой клавишу "Option"
Окончательная очистка истории (невозможно отменить)	Клавиша "Alt" + команда "Очистить палитру "История" (в раскрывающемся меню палитры "История")	Клавиша "Option" + команда "Очистить палитру "История" (в раскрывающемся меню палитры "История")

Комбинации клавиш для работы с палитрой "Инфо"

Результат	Windows	Mac OS
Переключение режимов цветовой модели	Щелкните значок пипетки	Щелкните значок пипетки
Выбор единиц измерения	Щелкните значок перекрестия	Щелкните значок перекрестия

Комбинации клавиш для работы с палитрой "Композиции слоев"

Результат	Windows	Mac OS
Создание новой композиции слоев без диалогового окна создания	Удерживая нажатой клавишу "Alt", нажмите кнопку "Создать новую композицию слоев"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "Создать новую композицию слоев"
Открытие диалогового окна "Параметры композиции слоев"	Дважды щелкните композицию слоя	Дважды щелкните композицию слоя
Переименование	Дважды щелкните имя композиции слоя	Дважды щелкните имя композиции слоя
Выделение/снятие выделения с последовательности композиций слоев	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Выделение/снятие выделения с непоследовательного набора из композиций слоев	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Command"

Комбинации клавиш для работы с палитрой "Слой"

Результат	Windows	Mac OS
Загрузка прозрачности слоя как выделенной области	Щелкните миниатюру слоя, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните миниатюру слоя, удерживая нажатой клавишу "Command"
Загрузка слой-маски как выделенной области	Щелкните миниатюру слой-маски, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните миниатюру слой-маски, удерживая нажатой клавишу "Command"
Группирование слоев	"Ctrl" + "G"	"Command" + "G"
Разгруппирование слоев	"Ctrl" + "Shift" + "G"	"Command" + "Shift" + "G"
Создание/отмена обтравочной маски	"Ctrl" + "Alt" + "G"	"Command" + "Option" + "G"
Выделение всех слоев	"Ctrl" + "Alt" + "A"	"Command" + "Option" + "A"
Объединение видимых слоев	"Ctrl" + "Shift" + "E"	"Command" + "Shift" + "E"

Результат	Windows	Mac OS
Создание нового пустого слоя с вызовом диалогового окна	Удерживая нажатой клавишу "Alt", нажмите кнопку "Новый слой"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "Новый слой"
Создание нового слоя, расположенного под указанным	Удерживая нажатой клавишу "Ctrl", нажмите кнопку "Новый слой"	Удерживая нажатой клавишу "Command", нажмите кнопку "Новый слой"
Выделение верхнего слоя	"Alt" + "." (точка)	"Option" + "." (точка)
Выделение нижнего слоя	"Alt" + "," (запятая)	"Option" + "," (запятая)
Добавление к выделенному слою в палитре "Слой"	"Shift" + "Alt" + "[" или "]"	"Shift" + "Option" + "[" или "]"
Выделение следующего снизу/сверху слоя	"Alt" + "[" или "]"	"Option" + "[" или "]"
Перемещение целевого слоя вниз/вверх	"Ctrl" + "[" или "]"	"Command" + "[" или "]"
Объединение копий всех видимых слоев в целевой слой	"Ctrl" + "Shift" + "Alt" + "E"	"Command" + "Shift" + "Option" + "E"
Объединение с нижним	"Ctrl" + "E"	"Command" + "E"
Перемещение слоя вниз или вверх	"Ctrl" + "Shift" + "[" или "]"	"Command" + "Shift" + "[" или "]"
Копирование текущего слоя в нижний слой	Клавиша "Alt" + команда "Объединить с предыдущим" из раскрывающегося меню палитры	Клавиша "Option" + команда "Объединить с предыдущим" из раскрывающегося меню палитры
Объединение всех видимых слоев в новый слой, расположенный поверх выбранного слоя	Клавиша "Alt" + команда "Объединить видимые" из раскрывающегося меню палитры	Клавиша "Option" + команда "Объединить видимые" из раскрывающегося меню палитры
Отображение/скрытие слоя, группы слоев или всех слоев/групп слоев	Правой кнопкой мыши щелкните значок просмотра	Щелкните значок просмотра, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"
Отображение/скрытие всех остальных видимых слоев	Щелкните значок просмотра, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните значок просмотра, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение режима блокировки прозрачности целевого слоя либо последнего использованного режима блокировки	/ (косая черта)	/ (косая черта)
Редактирование эффекта/стиля слоя, настроек	Дважды щелкните значок эффекта/стиля слоя	Дважды щелкните значок эффекта/стиля слоя
Скрытие эффекта/стиля слоя	Дважды щелкните значок эффекта/стиля слоя, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Дважды щелкните значок эффекта/стиля слоя, удерживая нажатой клавишу "Option"
Редактирование стиля слоя	Дважды щелкните слой	Дважды щелкните слой
Включение/выключение векторной маски	Щелкните значок "Векторная маска", удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните значок "Векторная маска", удерживая нажатой клавишу "Shift"
Открытие диалогового окна «Параметры отображения слой-маски»	Дважды щелкните миниатюру слой-маски	Дважды щелкните миниатюру слой-маски
Включение/выключение слой-маски	Щелкните миниатюру слой-маски, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните миниатюру слой-маски, удерживая нажатой клавишу "Shift"

Результат	Windows	Mac OS
Включение/выключение фильтр-маски	Щелкните миниатюру фильтр-маски, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните миниатюру фильтр-маски, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Переключение между изображением слой-маски и совмещенным изображением	Щелкните миниатюру слой-маски, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните миниатюру слой-маски, удерживая нажатой клавишу "Option"
Переключение между изображением фильтр-маски и совмещенным изображением	Щелкните миниатюру фильтр-маски, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните миниатюру фильтр-маски, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение/выключение режима рубилитового покрытия для слой-маски	"\" (обратная косая черта) или щелчок мышью с нажатыми клавишами "Shift" + "Alt"	"\" (обратная косая черта) или щелчок мышью с нажатыми клавишами "Shift" + "Option"
Выделение всего текста; временный выбор инструмента "Текст"	Дважды щелкните миниатюру текстового слоя	Дважды щелкните миниатюру текстового слоя
Создание обтравочной маски	Щелкните линию, разделяющую два слоя, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните линию, разделяющую два слоя, удерживая нажатой клавишу "Option"
Переименование слоя	Дважды щелкните имя слоя	Дважды щелкните имя слоя
Редактирование параметров фильтра	Дважды щелкните эффект фильтра	Дважды щелкните эффект фильтра
Редактирование параметров наложения фильтра	Дважды щелкните значок "Параметры наложения фильтра"	Дважды щелкните значок "Параметры наложения фильтра"
Создание нового набора слоев ниже текущего слоя или набора	Удерживая нажатой клавишу "Ctrl", нажмите кнопку "Новый набор слоев"	Удерживая нажатой клавишу "Command", нажмите кнопку "Новый набор слоев"
Создание нового набора слоев с вызовом диалогового окна	Удерживая нажатой клавишу "Alt", нажмите кнопку "Новый набор слоев"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "Новый набор слоев"
Создание маски, скрывающей изображение/выделенную область	Удерживая нажатой клавишу "Alt", нажмите кнопку "Добавить слой-маску"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "Добавить слой-маску"
Создание векторной маски, открывающей изображение/выделенную область	Удерживая нажатой клавишу "Ctrl", нажмите кнопку "Добавить слой-маску"	Удерживая нажатой клавишу "Command", нажмите кнопку "Добавить слой-маску"
Создание векторной маски, скрывающей изображение/выделенную область	Удерживая нажатыми клавишами "Ctrl" + "Alt", нажмите кнопку "Добавить слой-маску"	Удерживая нажатыми клавишами "Command" + "Option", нажмите кнопку "Добавить слой-маску"
Отображение свойств группы слоев	Дважды щелкните группу слоев либо щелкните ее правой кнопкой мыши	Дважды щелкните группу слоев либо щелкните ее, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"
Выделение/снятие выделения с последовательности слоев	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Выделение/снятие выделения с непоследовательно расположенных слоев	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Command"

Комбинации клавиш для работы с палитрой "Контуры"

Результат	Windows	Mac OS
Добавление контура к выделенной области	Щелкните имя контура, удерживая нажатыми клавиши "Ctrl" + "Shift"	Щелкните имя контура, удерживая нажатыми клавиши "Command" + "Shift"
Вычитание контура из выделенной области	Щелкните имя контура, удерживая нажатыми клавиши "Ctrl" + "Alt"	Щелкните имя контура, удерживая нажатыми клавиши "Command" + "Option"
Сохранение пересечения контуров как выделенной области	Щелкните имя контура, удерживая нажатыми клавиши "Ctrl" + "Shift" + "Alt"	Щелкните имя контура, удерживая нажатыми клавиши "Command" + "Shift" + "Option"
Скрытие контура	"Ctrl" + "Shift" + "H"	"Command" + "Shift" + "H"
Задание параметров кнопок "Выполнить заливку контура основным цветом", "Выполнить обводку контура кистью", "Загрузить контур как выделенную область", "Сделать из выделенной области рабочий контур" и "Создать новый контур"	Нажмите кнопку, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Нажмите кнопку, удерживая нажатой клавишу "Option"

Комбинации клавиш для работы с палитрой "Образцы"

Результат	Windows	Mac OS
Создание нового образца из основного цвета	Щелкните пустое пространство палитры	Щелкните пустое пространство палитры
Выбор фонового цвета	Щелкните образец, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните образец, удерживая нажатой клавишу "Command"
Удаление цвета	Щелкните образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните образец, удерживая нажатой клавишу "Option"

Комбинации клавиш для работы с инструментом "Измерения" (только для Photoshop Extended)

Результат	Windows	Mac OS
Запись измерения	"Shift" + "Control" + "M"	"Shift" + "Command" + "M"
Отмена всех измерений	"Ctrl" + "D"	"Command" + "D"
Выбор всех измерений	"Ctrl" + "A"	"Command" + "A"
Отображение/скрытие всех измерений	"Ctrl" + "Shift" + "H"	"Command" + "Shift" + "H"
Удаление измерения	Backspace	Delete
Сдвиг измерения	клавиши стрелок	клавиши стрелок
Относительный сдвиг измерения	"Shift" + клавиши стрелок	"Shift" + клавиши стрелок
Увеличение/уменьшение измерения	"Стрелка влево"/"Стрелка вправо"	"Стрелка влево"/"Стрелка вправо"
Относительное увеличение/уменьшение измерения	"Shift" + "Стрелка влево"/"Стрелка вправо"	"Shift" + "Стрелка влево"/"Стрелка вправо"
Поворот измерения	"Ctrl" + клавиши стрелок	"Command" + клавиши стрелок

Результат	Windows	Mac OS
Относительный поворот измерения	"Shift" + "Ctrl" + клавиши стрелок	"Shift" + "Command" + клавиши стрелок

Комбинации клавиш для работы с 3D-инструментами (Photoshop Extended)

Результат	Windows	Mac OS
Активирование 3D-инструментов	O	O
Активирование инструментов 3D-камеры	C	C
Ограничение свободы перемещения инструмента 3D-объекта или 3D-камеры одним направлением	Shift	Shift
Поворачивание 3D-объекта/ Перемещение 3D-камеру по дуге	R	R
Вращение 3D-объекта/Вращение 3D-камеры	L	L
Перетаскивание 3D-объекта/ Панорамирование 3D-камеры	H	H
Скольжение 3D-объекта/ Перемещение 3D-камеры	S	S
Масштабирование 3D-объекта/ Масштабирование 3D-камеры	Z	Z

Комбинации клавиш для работы с файлами в формате DICOM (Photoshop Extended)

Результат	Windows	Mac OS
Инструмент "Масштаб"	Z	Z
Инструмент "Рука"	H	H
Инструмент "Уровень окна"	W	W
Выделение всех кадров	"Ctrl" + "A"	"Command" + "A"
Отмена выделения всех кадров	"Ctrl" + "D"	"Command" + "D"
Просмотреть кадры	"Стрелка вправо" или "Стрелка влево"	"Стрелка вправо" или "Стрелка влево"

Функциональные клавиши

Результат	Windows	Mac OS
Вызов справки	"F1"	Справка
Отмена/Повтор		"F1"
Вырезание	"F2"	"F2"
Копирование	"F3"	"F3"
Вклеивание	"F4"	"F4"
Отображение/скрытие палитры "Кисти"	"F5"	"F5"

Результат	Windows	Mac OS
Отображение/скрытие палитры "Цвет"	"F6"	"F6"
Отображение/скрытие палитры "Слой"	"F7"	"F7"
Отображение/скрытие палитры "Инфо"	"F8"	"F8"
Отображение/скрытие палитры "Операции"	"F9"	"Option" + "F9"
Восстановление	"F12"	"F12"
Заполнение	"Shift" + "F5"	"Shift" + "F5"
Растушевать выделенную область	"Shift" + "F6"	"Shift" + "F6"
Инvertировать изображение в выделенной области	"Shift" + "F7"	"Shift" + "F7"

Указатель

Алфавитные ряды

16-битовые изображения

поддержка 65

преобразование к 32 битам на канал 65

32-битные изображения, преобразование в формат 8 или 16 бит/канал 88

3D-модели

изменение освещения 650

изменение режима отображения 650

перемещение и масштабирование 650

просмотр поперечных сечений 650

размещение относительно фона 654

редактирование текстур 654

трансформирование 650

3D-слои 654

3D-файлы

открытие 649

поддерживаемые форматы 649

сохранение 655

А

Acrobat. См. Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

сравнение версий 482

стили для экспорта в 480

Adobe After Effects, импорт файлов Photoshop (PSD) 595

Adobe Bridge

метаданные в 504

сведения 22

цветовые настройки Creative Suite 140, 142

Adobe Design Center 9

Adobe Illustrator

импорт изображений; импорт 76

использование файлов Photoshop; сохранение 517

метаданные в 503

файлы, открытие 77, 79

Adobe InDesign метаданные в 503

Adobe Photoshop

использование с помощью Device Central 477

метаданные в 503

тестирование мобильного содержимого, созданного в 477

Adobe Premiere Pro 499

Adobe Version Cue сведения 76

Adobe Video Workshop 5

AppleScript 669

В

Bridge. См. Adobe Bridge

Bridge Home 8

С

Camera Raw

сведения; Camera Raw

файлы XMP 111

CSS-слои, создание 568

Д

Design Center 9

DIC Color Guide 133

DNG (Digital Negative); формат файла Digital Negative, сведения 499

dpi (точки на дюйм) 64

Н

HDR-изображения

команда "Объединение в HDR" 86

команда "Объединить в HDR" 85

описание 83

преобразование 8 или 16 бит на канал 88

просмотр 87

рисование 91

HDR-изображения. См. раздел HDR-изображения

HTML

URL-ссылки во фрагментах 555

выравнивание ячеек для текста 556

добавление HTML-текста к фрагментам 556

настройки вывода 582

целевой фрейм 555

элемент "ALT" 556

элемент "MESSAGE" 556

HTML-элемент "ALT" 556

HTML-элемент "MESSAGE" 556

I

ICC-профили

встраивание в файлы 570

см. также цветовые профили 150

Illustrator. См. Adobe Illustrator

InDesign. См. Adobe InDesign

IPTC 113

IPTC; International Press Telecommunications Council. См. IPTC

L

letterbox 622

LiveDocs 2

lpi (линии на дюйм) 64, 68

M

Mac OS, системная цветовая палитра 126, 128

MATLAB

использование совместно с Photoshop 634

настройка 634

подключение к 635

создание документа Photoshop 635

ссылка на команду 635

O

OLE (технология связывания и внедрения объектов) 520

P

PDF/X-совместимые файлы, параметры 485

PDF-презентации

сведения 509

создание 510

PDF-файлы

даунсаплинг 483

защита 485

открытие 77

сжатие 483

сохранение; переносимый битовый формат (PDF) 478

стиль Adobe PDF 485

уровни совместимости 482

Photomerge

выбор используемых файлов 259

- интерактивное создание композиции 258
- использование из Bridge 259
- использование монтажного стола 262
- исходные фотографии 258
- коррекция перспективы 262
- настройка точки перспективы 262
- подготовка изображений 258
- сведения 258
- создание компоновки 258
- Photoshop. См. Adobe Photoshop
- Photoshop. См. Adobe Photoshop
- pillarbox 622
- Portable Document Format (PDF) сведения 501
- PostScript, размер точки 46
- ppi (пиксели на дюйм); пиксели число на дюйм (ppi) 64
- ppi (пиксели на дюйм); растровые изображения разрешение 64
- S**
- SVG (масштабируемые векторные изображения) команда "Сохранить для Интернета" 580
- U**
- URL-ссылки, назначение фрагментам 555
- V**
- Video Workshop 5
- W**
- web-графика
 - настройки вывода 583
 - оптимизация 563, 667
 - просмотр 569
 - См. также специальные форматы файлов*
 - создание CSS-слоев 568
 - сравнение форматов 570
 - управление цветом 146
- web-графика, управление цветом 146
- Web-страницы, совместимые с XHTML 582
- Windows (Microsoft)
 - палитра цветов 134
 - системная цветовая палитра 128
 - цветовая палитра 126
- X**
- XMP (расширяемая платформа метаданных) 503
- Z**
- Zoomify 546
- A**
- абзац
 - сведения 454
 - форматирование 454
- абзацы
 - автоперенос 459
 - висячая пунктуация 458, 459
 - интервалы между 458
 - межсловный и межбуквенный интервал 457
 - отступы 457
 - расстановка переносов 460
- абзацы с отступом 457
- автоматизация
 - использование дроплетов 667
 - пакетная обработка 666
 - пакеты наборов данных 674
 - см. операции 656
 - сохранение шаблонов для других приложений Adobe 675
 - через сценарий 669
- автоматизация контрольных листов 512
- автоматические фрагменты см. фрагменты
- автоматический режим отображения кадра 613
- автоперенос параметры 459
- автофрагменты 548
- азиатский текст
 - атрибуты шрифтов OpenType 468
 - кинсоку шори 472
 - кумимодзи 467
 - настройка параметров 466
 - сведения 466
- Азиатский текст
 - модзиками 470
 - татэ-тю-еко 467
 - форматирование исключений в 459
 - "цумэ" 466
- активация программного обеспечения 1
- активные области инструментов 33
- активный слой 306
- альфа-каналы
 - в файлах JPEG 2000 495
 - вычисление 299
 - добавление текстуры с помощью 433
 - загрузка сохраненной выделенной области 298
 - параметры 296
 - преобразование в плашечные каналы 542
 - размер файла 287
 - сведения; альфа-каналы 287
 - создание 296
 - сохранение 475
 - сохранение выделенных областей 298
 - удаление 291
 - форматы файлов при сохранении 287
- аналоговая цветопроба 527
- анимации
 - оптимизация 623
 - сведения 585
 - сохранение 623
 - экспорт 624
- анимация
 - время задержки 612
 - время отображения 612
 - время отображения кадра 612
 - добавление кадров 607
 - повтор 587, 613
 - просмотр 620
 - просмотр на временной шкале 621
 - создание 596
 - удаление 613
- анимированные GIF-файлы См. анимации 585
- Артефакты JPEG 223
- артефакты сжатия JPEG удаление 220
- архивные состояния
 - возврат к предыдущему 57
 - замена 353
 - параметры 58
 - рисование с использованием привязок 60
 - удаление 57
- аэрограф 369
- Б**
- базовый слой 347
- баланс белого для файлов необработанных снимков 103
- безопасные цвета Интернет сведения 572

- библиотеки контуров 327
- битовая глубина 65
- битовый режим
 - инструмент "Заливка" 380
 - параметр "Заказной узор" 124
 - преобразование в режим градаций серого 125
 - работа с текстом 434
 - сведения 120, 122
- Большие форматы, стиль PDF 480
- бочкообразное искажение 220
- буфер очистка 62
- буфер обмена
 - копирование между приложениями 282
 - параметр "Экспорт буфера обмена" 283
 - растрирование изображений из 283
 - сохранение после выхода из Photoshop 283
- буфер узоров 62
- "Быстрые" направляющие 48
- В**
- варианты начертания шрифты OpenType 448
- векторные изображения
 - печать 525
 - сведения 63, 387
 - текст 464
 - формат SWF (Flash) 579
- векторные маски
 - включение и отключение 346
 - добавление 346
 - преобразование в слой-маску 346
 - редактирование 346
 - удаление 346
- векторные фигуры сведения 387
- взвешенная оптимизация
 - маски и 568
 - сведения 568
- взяты образцов изображения с инструментом "Заплата" 215
- видео
 - клонирование содержимого 599
 - просмотр на временной шкале 621
 - экспорт 624
- видеослой
 - растрирование 605
 - удаление материала 603
- цветовой режим, битовая глубина 586
- виньетирование, корректировка в файлах необработанных снимков 109
- виньетирование, сведения 220
- виртуальная память 61
- висячая пунктуация 458, 459
- вклеивание
 - иллюстрации PostScript 283
 - кадры 609
- влажные края или эффект акварели 369
- внешние модули
 - в Adobe Store; загрузка 11
 - в Adobe Store; пробные версии; обновления; загрузка 11
 - выбор папки 55
 - для импорта сканированных изображений 73
 - для неподдерживаемого формата файлов 496
- Внешний модуль "Просмотр видео" 621
- водяные знаки, встраивание 507, 508
- Возможности различных версий формата PDF 482
- восстановление изображений См. изображения
- восстановление областей 210
- временная шкала
 - навигация 589
 - просмотр видео и анимации 621
- временной код 588
- время отображения кадра 612
- все прописные, в тексте 445
- всплывающая палитра "Установки инструментов" 36
- всплывающие палитры
 - изменение отображения 25
 - настройка списка элементов 25, 52, 358
 - сведения 24
- вспомогательные элементы
 - отображение и скрытие 50
 - См. также названия отдельных вспомогательных элементов
 - целевой контур 406
- Вспомогательные элементы; web-ресурсы 7
- вставка выделенные области 281
- выбор
 - сочетания клавиш для 690
 - цвета RGB 131
- выборочная регулировка резкости 223, 227
- выбор пипеткой 129
- выбор цвета подложки 127
- выделение
 - инструменты и команды 263
 - каналы; выбор
 - настройки инструмента "Волшебная палочка" 270
 - пиксели 263
 - слои 306, 307
 - слои в группе 307
 - смежные пиксели 218, 270
 - смягчение при помощи команды "Цветовой диапазон" 272
 - снимки 60
 - текст 441
 - уточнение при помощи команды "Цветовой диапазон" 271
 - цвета со всех видимых слоев 270
 - цветовые диапазоны 271
- выделения
 - замена канала 298
 - инвертирование 274
 - отмена 263, 264
 - пересечение с каналом 298
 - создание эффектов краев с помощью 417
- выделенные области
 - вставить в другую выделенную область 280
 - вставка 281
 - выделение невыделенных частей 274
 - выделение похожих пикселей 276
 - выравнивание 264
 - вычитание из 274
 - вычитание из канала 298
 - добавление к 274
 - дублирование 280
 - загрузка 299
 - загрузка из альфа-канала 298
 - заливка 379
 - извлечение 284
 - извлечение из фона заднего плана 285
 - из временных масок 295
 - копирование 280
 - копирование между приложениями 282

- копирование при перетаскивании 280
 - обводка 379
 - отображение и скрытие краев 274
 - перемещение, скрытие или инверсия 273
 - пересечение с 274
 - перетаскивание между документами 280
 - преобразование в слой 305
 - привязывание 48
 - произвольная форма 265
 - просмотр, применение параметра "Уточнить край" 276
 - растущевка 277
 - расширение 275, 276
 - сглаживание 276, 277
 - сглаживание краев 277
 - сжатие 275
 - сложение с каналом 298
 - создание нескольких копий 280
 - создание при помощи режима "Быстрая маска" 293
 - сохранение в виде маски 297
 - сохранение в канал 298
 - с прямыми границами 265
 - стирание фрагментов 265
 - удаление 284
 - удаление ореола 278
 - удаление пикселей каймы 278
 - уточнение края 276
 - выключение текста 456
 - выключение текста См. <Default Para Font>тип, форматирование
 - выравнивание
 - выделенные области 264
 - слои 309
 - фигуры 407
 - фрагменты 553
 - выравнивание См. выравнивание
 - Высококачественная печать, стили PDF 480
 - выход за пределы цветового охвата предупреждение в палитре цветов 130
- Г**
- галерея фильтров 415
 - гарнитура шрифта. См. шрифты
 - гистограммы
 - введение 160
 - уровень кэша 164
 - чтение 160
 - глифы в шрифтах OpenType 448
 - глифы, интервал между 457
 - глобальное освещение 327
 - глубина цвета. См. битовая глубина
 - глянцевое покрытие
 - сведения 542
 - См. также краски триадного цвета
 - градиенты
 - библиотека 376
 - заполнение слоев 332
 - комбинации клавиш 692
 - привязка тонального диапазона 202
 - применение 375
 - прозрачность 376
 - создание 377
 - создание подготовленных для 378
 - границы выделения
 - для текста 464
 - обводка 275
 - обрамление выделенной области 275
 - границы выделенной области
 - закрытие 266
 - из контуров 410
 - определение контуров 411
 - преобразование в контуры 411
 - привязывание 48
 - группа инструментов "Область"
 - в окне "Исправление перспективы" 243
 - координаты на палитре "Инфо" 41
 - сведения 264
 - группа инструментов "Перо" 41, 392
 - группа команд "Обработка краев"
 - команда "Удалить белый ореол" 278
 - команда "Удалить черный ореол" 278
 - команда "Устранить кайму" 278
 - группы
 - группировка слоев 307
 - добавление слоев 308
 - просмотр 306
 - режимы наложения 317
- Д**
- даунсэмплинг сведения 69
 - двоичная кодировка, в файлах EPS 491
 - двойные кисти 366
 - двухбайтовый текст. См. азиатский текст
 - действия использование для корректировки тонального диапазона и цвета 169
 - диалоговое окно "Исправление перспективы" 243
 - Диалоговое окно "Настройки вывода"
 - настройка параметров в 581
 - параметры вывода HTML в 582
 - диалоговое окно "Параметры фрагмента" 547
 - диалоговое окно "Редактор градиентов" 376
 - диалоговое окно "Сохранить для Интернета" просмотр комментариев в 564
 - Диалоговое окно "Сохранить для Интернета"
 - изменение размера изображений в 567
 - панель "Размер изображения" в 567
 - панель "Таблица цветов" в 575
 - работа с фрагментами в 566
 - сведения 563
 - диапазон цвета, задание для композиции 320
 - дизеринг
 - в анимации 623
 - сведения 127
 - Динамические комбинации клавиш 443
 - динамические параметры формы, для кистей 363
 - динамические регуляторы 23
 - диспетчер событий 669
 - диспетчер событий сценария 669
 - документы, комбинации клавиш для 689
 - документы PDF соответствие стандарту PDF/X 481
 - Документы PDF управление цветом 146
 - дробная ширина символов 453
 - дроплеты
 - обработка файла 667
 - проблемы совместимости 667
 - сведения 667
 - создание в Photoshop 667
 - создание для различных операционных систем 667

- дуплексы
 - кривые 539
 - перекрывающиеся цвета 539
 - печать 540
 - просмотр отдельных цветов 540
 - сведения 538
 - создание 538
 - сохранение и загрузка настроек 540
 - экспорт в другие приложения 541
- З**
- загрузка
 - библиотек узоров 381
 - контуры 327
 - корректировки тона и цвета 169
 - кривые дуплексов 539
 - настройки вывода 581
 - таблицы цветов 128, 578
- задний план преобразование 304
- заказной цветовой фильтр, в команде "Фотофильтр" 195
- заказные цвета красок, выбор в палитре цветов Adobe 133
- закрепление, фрагменты 554
- закрепление слоев
 - несколько слоев 313
 - полное 313
 - частичное 313
- закрытые контуры создание с помощью инструмента "Перо" 395
- заливка
 - архивным состоянием 55
 - выделенные области 379
 - контуры 411
 - основным цветом 380
 - слои 379
 - с применением градиентов 375
 - текст 444
 - фоновым цветом 380
- заливка, комбинации клавиш 692
- заливка пикселей 388
- заметки. См. комментарии
- заморозка областей с помощью фильтра "Пластика" 237
- запись вставка точек остановки 662
- запись, операции 660
- заполнение слоя цветом 332
- зачеркнутый текст см. тип
- защита, PDF-файлы 485
- защита глифов 447
- звуковые комментарии. См. комментарии
- зеркальное отражение, изображения 208
- значения пикселей
 - медиана 163
 - предварительный просмотр 165
 - среднее 163
 - стандартное отклонение 163
- значения цвета, предварительный просмотр 165
- значки панели как 20, 550
- И**
- извлечение объектов из заднего плана 285
- изменение размера
 - сведения 69
 - текст 436
 - фрагменты 551
- изменение размеров изображений в процессе печати 524
- измерение
 - изменение единиц 46
 - инструменты 644
 - использование инструмента "Линия" 41
 - использование области выделения 644
 - использование области кадрирования 41
 - результаты обработки данных 644
 - сведения 47
 - типы 644
 - угол поворота 41
 - экспорт данных измерений в файл 646
- измерения в окне "Исправление перспективы" 243
- изображения
 - RGB 119
 - битовая глубина 65
 - в градациях серого 120
 - восстановление 55
 - восстановление до заданного состояния 56, 60
 - высокий ключ 160
 - загрузка выделенных областей 299
 - изменение размера в диалоговом окне "Сохранить для Интернета" 567
 - искажения с помощью фильтра "Пластика" 237
 - кадрирование 204
 - копирование выделенных областей 280
 - максимальный размер 68
 - наклон 230, 234
 - низкий ключ 160
 - объединение нескольких 349
 - отображение размера 67
 - параметры преобразования в режим индексируемых цветов 126
 - печать 521
 - поворот или зеркальное отображение 204, 208
 - постеризация 202
 - преобразование битовой глубины 65
 - преобразование между цветовыми режимами 121
 - применение перспективы 230
 - просмотр для использования в видео 621
 - псевдоцветные 127
 - размеры отпечатка 71
 - раскрашенные вручную 194
 - регулировка резкости 223, 224, 226
 - реконструкция с помощью фильтра "Пластика" 240
 - ресамплинг 69
 - сведение 316
 - сканирование 73, 74
 - создание 75
 - создание из архивного состояния 58
 - создание из снимка 58
 - создание монохромных изображений 193
 - создание панорамы 258
 - сохранение 474
 - сохранение деталей в светлых участках и тенях 186
 - точный поворот или зеркальное отображение 230
 - тримминг 205
 - увеличение 37
 - цветовые корректировки 167, 169
 - изображения, управляемые данными
 - переменные 671
 - применение наборов данных 674
 - создание изображений 674

- изображения CMYK
 - отображение каналов 289
- изображения Lab
 - отображение каналов 289
 - режимы наложения 317
- изображения RGB
 - отображение каналов 289
 - преобразование в режим индексированных цветов 125, 126
 - указание цветов в числовом виде 135
- изображения в высоком ключе 160
- изображения в градациях серого
 - атрибуты полутонового растра 533
 - преобразование в режим индексированных цветов 125
 - преобразование в цветные 107
 - преобразование из битового режима 125
 - сведения 120
 - создание из цветных изображений 122
 - сохранение выделенных областей 287
- изображения в низком ключе 160
- изображения в оттенках серого
 - преобразование в черно-белые изображения 202
 - расщепление 181
 - создание из цветных изображений 201
 - создание путем смещения каналов 192
- изображения в режиме CMYK цвета за пределами цветового охвата 170
- Изображения с 8 битами на канал, преобразование 65
- импорт
 - иллюстрирование при помощи перетаскивания 282
 - импорт изображений при поддержке WIA 73, 74
 - См. также сканирование
- инкапсулированный PostScript (EPS). См. Файлы EPS
- инструмент "Архивная кисть" 55, 60
- Инструмент "Архивная художественная кисть" 352
- инструмент "Быстрое выделение" 268
- инструмент "Волшебная палочка" 270
- инструмент "Волшебный ластик" 353
- инструмент "Восстанавливающая кисть" 210
- инструмент "Градиент" 41
- инструмент "Градиентная заливка" 41
- инструмент "Губка" 220
- инструмент "Деформация" 238
- инструмент "Заливка" 286, 379
- Инструмент "Заплата" 215
- Инструмент "Затемнитель" 219
- Инструмент "Зеркальный градиент" 375
- инструмент "Карандаш"
 - автостирание с помощью 355
 - сведения 351
- инструмент "Кисть"
 - в окне "Исправление перспективы" 243
 - сведения 351
- Инструмент "Конусовидный градиент" 375
- Инструмент "Красные глаза" 217
- инструмент "Лассо"
 - использование 265
 - параметр "Нажим пера" 267
- инструмент "Ластик" 55, 353, 354
- инструмент "Линейка" 47
- Инструмент "Линейный градиент" 375
- инструмент "Линия", измерение расстояний 41
- инструмент "Магнитное лассо" 266
- инструмент "Магнитное перо" 397
- инструмент "Масштаб" 41
- инструмент "Область (вертикальная строка)" 264
- инструмент "Область (горизонтальная строка)" 264
- инструмент "Овальная область" 264
- Инструмент "Осветлитель" 219
- Инструмент "Палец" 218
- инструмент "Перемещение" 279
- инструмент "Перо"
 - изменение автоматического переключения 408
 - изменение переключения 408
 - рисование кривых 393, 396
 - рисование кривых и прямых 395
 - рисование прямых линий 393
- инструмент "Пипетка"
 - введение 166
 - в диалоговом окне "Цветовой тон/насыщенность" 180
 - в окне "Исправление перспективы" 243
 - точка белого 178
 - точка серого 173
 - точка черного 178
 - целевой цвет 178
- инструмент "Прямолинейное лассо" 266
- инструмент "Прямоугольная область" 264
- Инструмент "Радиальный градиент" 375
- Инструмент "Размытие" 218
- инструмент "Рамка" 41, 204
- инструмент "Редактировать плоскость", в окне "Исправление перспективы" 243
- Инструмент "Резкость" 219
- инструмент "Реконструировать" 240, 242
- Инструмент "Ромбовидный градиент" 375
- инструмент "Рука" 36
- инструмент "Свободное перо" 397
- инструмент "Скручивание по часовой стрелке" 238
- инструмент "Сморщивание" 238
- инструмент "Создать плоскость", в окне "Исправление перспективы" 243
- инструмент "Счетчик" 648
- инструмент "Текст" 435
- инструмент "Точечная восстанавливающая кисть" 210
- инструмент "Трансформирование" в окне "Исправление перспективы" 243
- инструмент "Узорный штамп" 351
- инструмент "Фоновый ластик" 354
- инструмент "Фрагмент" 548
- инструмент "Частичное выделение" временная активация 403
- инструмент "Штамп" 210
- инструмент "Штамп" использование 210
- инструмент "Штамп" настройка исходных образцов 211
- инструменты

- галерея 32
 "Заливка" 286
 запись в операции 660
 комбинации клавиш для 678
 настройка вида курсора 34
 привязывание 48
 просмотр скрытых 27, 33
 просмотр текущих 44
 раскраска 350
 См. также стили инструментов, *имена отдельных инструментов*
 стандартные и точные курсоры 34
 циклическое переключение 33
 инструменты градиента. См. *имена отдельных инструментов градиента*
 инструменты "Область" параметр "Заданный размер" 264
 инструменты фильтра "Пластика"
 Вздутие 238
 вытеснение влево 238
 Деформация 238
 отражение 238
 Реконструировать 240
 Скручивание по часовой стрелке 238
 Скручивание против часовой стрелки 238
 сморщивание 238
 Сморщивание 238
 Турбулентность 238
 интеграция Device Central Photoshop 477
 интерпретация альфа-каналов 598
 интерактивность создание с CSS-слоями 568
 интервалы, между словами и буквами См. текст, форматирование
 интерлиньяж в текстах на азиатских языках 467
 интерлиньяж по верхнему краю 467
 интерлиньяж по нижнему краю 467
 Интерфейс TWIN для сканеров 74
 искажение изображения 230
 искажения
 применение с фильтром "Пластика" 238
 реконструкция 240
 искажения линзы 220
- искривление изображения См. изображения
 исправление ошибок
 восстановление изображения до точки сохранения 55
 отмена последнего действия 55
 "исправление перспективы" заполнение выделения изображением другой области 243
 "Исправление перспективы" вставка объекта 243
 измерения 243
 копирование выделения 243
 перспективные плоскости и сетка 243
 рисование пикселями по образцу 243
 рисование цветом 243
 сведения 243
 сведения о выделении 243
 создание и настройка перспективных плоскостей 243
 экспорт измерений, текстур и характеристик трехмерной графики. 243
- К**
 кавычки, сведения 438
 кадры
 выделение 608
 добавление 607
 промежуточные 610
 кадры анимации
 добавление слоев;кадры анимации
 дублирование 588
 клонирование содержимого 599
 копирование и вставка;анимация
 расположение на слоях 624
 редактирование 608
 режим отображения 612
 создание промежуточных кадров 610
 канал слоя-маски 345
 каналы
 битовая глубина 65
 "Быстрая маска" 293
 выделение 288
 вычисление 299
 дублирование 290
 инвертирование 193
 информация о цвете и источник 193
 максимальное количество 287
 миниатюры 288, 289
 наложение 300
 объединение 291
 оптимизация изображений с 568
 параметры 297
 последовательность 297
 просмотр 288
 просмотр на палитре "Гистограмма" 162
 разделение на отдельные изображения 290
 размер файла 287
 скрытие и демонстрация 288
 слой-маска 345
 См. также альфа-каналы, палитра "Каналы", цветовые каналы, каналы смесевых цветов
 смешение 192
 сохранение выделенных областей 298
 удаление 291
 цвет 287
 капители см. тип, форматирование
 карты рельефа 433
 Каскадные таблицы стилей (CSS) параметр "Создать фрагмент CSS" 582
 кернинг 451, 452
 кинсоку шори. См. Азиатский текст
 кисти
 влажные края или акварель 369
 двойные 366
 динамические 363
 динамические параметры формы 363
 динамические параметры цвета 367
 набор параметров;наборы параметров 356
 очистка параметров для 370
 параметры аэрографа для 369
 рассеивание 365
 текстурированные 365, 369
 чувствительность к нажиму 370
 клонирование и восстановление настроек исходного образца 210
 клонирование кадров видео и анимации 599

- кнопка "Новый снимок" 60
- кнопка режима "Стандартный", для выключения режима "Быстрая маска"; режим "Быстрая маска" выключение 295
- кнопки выравнивания 310
- кодировка JPEG, в файлах EPS 491
- колебание
- глубина текстыры 366
 - интенсивность 369
 - непрозрачность 369
 - размер 364
 - сведения 363
 - счетчик 365
 - угол 364
 - форма 364
 - цвет 368
- колонки, для точного позиционирования 47
- команда "Автоконтраст"
- введение 197
 - параметры 199
- команда "Автоматическая тоновая коррекция"
- введение 197, 199
 - отсечение по умолчанию 197
 - параметры 199
- команда "Автоматическая цветовая коррекция"
- введение 198, 199
 - параметры 199
- команда "Автоматическое выравнивание слоев" 349
- Команда "Автоматическое выравнивание слоев" 310
- команда "Автоматическое смешивание слоев" 312
- команда "Активный контур" 346
- команда "Варианты" 200
- команда "Варианты цветопробы" 170
- команда "Вклеить в" 280
- команда "Внешний канал" 300
- команда "Восстановить" 55
- Команда "Восстановить операции" 660
- команда "Все прописные" 445
- Команда "Вставить остановку" 662
- команда "Встроить водяной знак" 508
- команда "Выборочная коррекция цвета" 194
- команда "Выделить снова" 264
- команда "Выполнить заливку" 380, 381
- команда "Выполнить заливку нейтральным цветом" 317
- команда "Выполнить обводку" 382
- команда "Выполнить обводку контура" 382
- команда "Выполнить сведение" 316
- команда "Вырезать" 284
- Команда "Вырезать на новый слой" 305
- команда "Выровнять слои" 310
- команда "Выровнять слои выделения" 310
- команда "Выровнять яркость" 201
- команда "Вычисления" 300
- Команда "Гамма" 565
- команда "Граница" 275
- Команда "Заблокировать/Отменить блокировку выделенных цветов" 577
- Команда "Загрузить операции" 659
- команда "Закрепить фрагменты" 554
- команда "Закрывать контур" в InDesign; контуры замыкание 393, 395
- Команда "Заменить/Отменить замену выделенных цветов на цвета палитры Web" 576
- Команда "Заменить операции" 660
- команда "Заменить содержимое" 336
- команда "Заменить цвет" 191
- команда "Извлечь", просмотр 286
- команда "Изменение цветового режима" 122
- команда "Изменить содержимое слоя" 333
- команда "Изогелия" 202
- команда "Импортировать" 74
- Команда "Импортировать папку как кадры" 596
- команда "Инверсия" 201, 274
- Команда "Использовать диалоговое окно Adobe" 76
- команда "Капители" 445
- команда "Карта градиента" 202
- команда "Контрольный лист II" 512
- команда "Контуры в Illustrator" 519
- команда "Коррекция пропорций", 593
- команда "Кривые"
- автоматическая настройка параметров 199
 - введение 173
 - добавление точек 176
 - использование пипеток для корректировки тональности 178
 - клавишные сочетания 178
 - корректировка цвета и тона 177
 - корректировка цветового баланса и тонального диапазона 176
 - установка значений светлых участков и теней 186
 - установка целевых значений 187
- команда "Масштабировать эффекты" 329
- команда "Микширование каналов"
- параметр "Константа" 193, 194
 - параметр "Целевой канал" 193
 - смешение каналов 192
 - создание монохромных изображений 193
- команда "Надиндекс" 445
- команда "Назначить профиль" 153
- Команда "Не разрывать" 460
- Команда "Новая операция" 661
- команда "Новый" 75
- команда "Новый вид" 39
- команда "Новый смарт-объект через копирование" 336
- команда "Новый фрагмент из слоя" 549
- команда "Обесцветить" 201
- команда "Образовать выделенную область" 410
- Команда "Образовать рабочий контур" 411
- команда "Объединение в HDR" 85
- команда "Объединить в HDR" 85
- Команда "Объединить видимые слои" 316
- команда "Объединить кадры в слои" 624
- команда "Объединить каналы" 291
- команда "Объединить фрагменты" 553
- команда "Определить кисть" 360
- команда "Определить узор" 383

- Команда "Отключить автоматическое добавление/удаление" 408
- Команда "Открыть" 77, 79
- Команда "Открыть как" 77
- команда "Открыть как смарт-объект" 335
- команда "Отменить" 55
- команда "Отменить выделение" 264
- Команда "Отменить выделение всех цветов" 576
- Команда "Отменить замену всех цветов" 577
- команда "Очистить" 284
- команда "Очистить стиль слоя" 330
- команда "Пакетная обработка" 666
- команда "Параметры печати" 521
- команда "Параметры цветопробы" 147
- команда "Печать" 521, 522
- команда "Печать одного экземпляра" 522
- Команда "Повернуть холст" 207
- команда "Подиндекс" 445
- команда "Подобрать цвет" введение 189
- корректировка цвета 191
- сравнение цветов между слоями 190
- Команда "Поиск и замена текста" 439
- команда "Показать автоматические фрагменты" 550
- команда "Показать во весь экран" 39
- команда "Показать все стили слоя" 327
- команда "Показать каналы" 288
- команда "Показать линейки" 45
- команда "Показать номера фрагментов" 550
- Команда "Поместить", описание 80
- команда "Последние документы" 77
- команда "Постеризовать", введение 202
- команда "Преобразовать в блочный текст" 437
- команда "Преобразовать в короткий текст" 437
- команда "Преобразовать в профиль" 154
- команда "Преобразовать в слой" 337
- команда "Преобразовать в смарт-объект" 335
- Команда "Преобразовать в фигуры" 464
- команда "Привязка" 49, 264
- Команда "Проверка орфографии" 439
- команда "Разгруппировать" 348
- команда "Разделить каналы" 290
- команда "Размер изображения" изменение размеров в пикселах 71
- использование параметра "Авто" 72
- Команда "Размер холста" 209
- команда "Раскладка изображений" настройка макетов 516
- сведения 513
- Команда "Распределить слои" 310
- Команда "Режим выполнения" 657
- Команда "Режим кнопки" 657
- команда "Света/Тени" 183
- команда "Света/Тени" 183
- команда "Свободное трансформирование", сведения 234
- команда "Скопировать кадры" 609
- команда "Скопировать на новый слой" 336
- команда "Скопировать стиль слоя" 329
- команда "Скрыть автоматические фрагменты" 550
- команда "Скрыть все стили слоя" 327
- команда "Скрыть номера фрагментов" 550
- команда "Смежные пиксели" 276
- команда "Снимок" 59
- команда "Создать дубликат" 45
- команда "Создать дубликат канала" 290
- команда "Создать дубликат контура" 406
- Команда "Создать рабочий контур" (для текста) 464
- команда "Создать слои" 330
- команда "Создать фрагмент по направляющим" 548
- Команда "Создать цвет" 575
- Команда "Сортировать по светимости" 575
- Команда "Сортировать по тону" 575
- Команда "Сортировать по частоте использования" 575
- команда "Сохранить" 474, 475
- команда "Сохранить версию" 474
- команда "Сохранить выделенную область" 298
- команда "Сохранить для Web" 474
- Команда "Сохранить для Интернета" 563
- команда "Сохранить как..." 474, 475
- Команда "Сохранить операции" 659
- Команда "Сохранить оптимизированный" 563
- Команда "Сохранить рабочее пространство" 21
- Команда "Сохранить текущее" 21
- команда "Таблица цветов" 127
- команда "Трансформировать" 41
- команда "Треппинг" 537
- Команда "Тримминг" 205
- команда "Удалить из памяти" 62
- Команда "Удалить рабочее пространство" 22
- команда "Удалить фрагменты" 554
- Команда "Удалить цвет" 577
- команда "Уровни" автоматическая настройка параметров 199
- введение 171
- корректировка тонального диапазона 171, 172
- корректировка тональности при помощи пипеток 178
- корректировка цветовых оттенков 173
- определение значений светлых участков 186
- определение значений теней 186
- пипетка установки точки серого 173
- ползунки "Входные значения" 171
- ползунки "Выходные значения" 186
- установка целевых значений 187
- команда "Уточнить край" 276
- команда "Фотофильтр" введение 195
- заказные цветковые фильтры 195

- охлаждающие фильтры 195
- согревающие фильтры 195
- команда "Цветовой баланс" 196
- команда "Цветовой диапазон"
 - параметр "Разброс" 272
 - просмотр выделенной области 272
- сведения 271
- команда "Цветовой тон/насыщенность"
 - введение 179
 - изменение цветового диапазона при помощи пипеток 180
 - корректировка 179
 - настройка диапазона цветов 180
 - расщепление изображений в оттенках серого 181
- команда "Цветопроба" 170
- команда "Черно-белый" 181
- команда "Экспортировать слои в файлы" в Photoshop 496
- команда "Экспортировать содержимое" 336
- команда "Яркость/Контрастность" 196
- команды, запись в операции 660
- команды корректировки тона и цвета
 - "Автоконтраст" 198
 - "Заменить цвет" 191
 - "Подобрать цвет" 191
 - Цветовой тон/Насыщенность 179
- комбинации клавиш
 - в справке 4
 - настройка 677
 - определение 677
 - очистка присвоенных команд или инструментов 677
 - удаление набора 677
- комбинации клавиш для навигации в "Справке" Adobe 4
- комментарии
 - выполнение в операциях 658
 - добавление 504
 - звуковые 505
 - импорт 505
 - открытие 506
 - показ или скрытие 506
 - проигрывание 506
 - просмотр в диалоговом окне "Сохранить для Интернета" 564
 - редактирование 506
 - сведения 504
 - создание 505
 - сохранение 475
 - удаление 506
- компенсация черной точки 158
- комплементарные цвета. См. цветовой круг
- композиции слоев
 - использование 340
 - обновление 342
 - применение и просмотр 341
 - проверка 342
 - удаление 342
- компоненты контура
 - изменение формы 406
 - копирование 407
 - наложение 406
 - удаление 407
- компоненты контуров
 - перемещение 406
- конечные точки соединение 404
- консорциум ICC (International Color Consortium) 140
- "Конструктор узоров" 384
- контекстные меню, использование 25
- контраст
 - автоматическая корректировка 197
 - корректировка; яркость 184
- контрольная точка 232
- контуры
 - выбор 398, 402
 - заккрытие 395
 - заливка 411, 412
 - замкнутые 401
 - из границ выделенной области 411
 - комбинирование 404
 - копирование 406
 - корректировка угла и длины 403
 - наложение 405
 - настройка 405
 - обводка 413
 - обтравочные 518
 - определение прозрачности 518
 - оставить открытым 395
 - открытые 401
 - переименование 400
 - перемещение 403, 405
 - перерисовка 403, 404
 - печать 519
 - распределение 407
 - редактирование 405
 - рисование инструментом "Перо" 393, 395
 - рисование от руки 397
 - сведения 401
 - сегменты кривой 395
 - сегменты прямой 395
 - соединение 405
 - создание нового 399
 - созданные из текста 464
 - сохранение 400
 - текст по 461
 - удаление 400, 404
 - управление 400
 - экспорт в Illustrator 519
- кончики кисти
 - параметры формы для 360
 - создание 359
- копирование
 - выделенные области 280
 - иллюстрации PostScript из буфера обмена 283
 - между приложениями 282
 - при перетаскивании 280
 - при помощи перетаскивания 282
 - стили 329
- корректировки тона и цвета
 - автоматические корректировки 197, 198
 - введение 167
 - в диалоговом окне "Кривые" 176
 - использование инструментов и команд 169
 - использование слоев корректировки 169
 - См. также команды корректировки тона и цвета 168
 - сохранение 169
- корректировки цвета См. также корректировки тона и цвета
- корректирующие слои
 - объединение 333
 - редактирование 333
 - сведения 330
 - создание 331, 332
- коррекция искажений линзы 220
- коррекция перспективы 220
- краски СМΥК. см. краски триадного цвета
- краски триадного цвета
 - имитация непрерывности 542
 - сведения 541
- красные глаза, удаление 210

- края, сглаживание 410
края слоя 309
кривые
 перерисовка 403, 404
 рисование инструментом
 "Перо" 393, 395
 создание гладких и резких 401
курсор кисти 355
курсоры инструментов 33
- Л**
- линейки
 изменение настроек 46
 начало отсчета 46
 сведения 45
линиатура растра
 настройка 532
 описание 64
 определение разрешения 72
 сведения;линиатура. См.
 линиатура растра 68
сканирование 537
линии
 корректировка угла и длины
 403
 перемещение 403
 перерисовка 403
 рисование 351
 рисование инструментом
 "Перо" 393, 395
линии направления и точки
 перемещение 404
- М**
- маркеры
 использование в фотогалереях
 Web 561
 синтаксис 561
маркеры масштаба
 создание 643
 удаление 643
маски
 векторные 344
 выбор цвета 296, 297
 выделение непрозрачных
 областей 347
 для текста 464
 добавление к слоям 344
 добавление фильтров-масок
 340
 и взвешенная оптимизация
 568
 изменение непрозрачности
 296
 обтравка 347
 отключение фильтров-масок
 339
 отмена связей со слоями 346
 применение к смарт-фильтрам
 339
 сведения 292
 слои 343
 создание в альфа-каналах 296
 создание временной маски 293
 создание из выделенной
 области 297
 сохранение в альфа-каналах
 292
 сохранение выделений 292
 сохранение каналов 298
 удаление быстрых масок 295
 удаление фильтров-масок 340
масштаб увеличение и
 уменьшение 37
масштабирование
 изображения 230
 стили слоев 329
 текст 453
масштабирование изображений
 в процессе печати 524
межбуквенный интервал 451,
 457
межсловный интервал 457
меню
 включение и выключение
 цвета 27
 настройка 25
 просмотр скрытых элементов
 27
 удаление набора 26
меню панели, отображение 16
метаданные сведения 503
метки принтера 530
методы интерполяции 70
методы компоновки 460
методы рендеринга 158
миниатюры
 в PDF-файле 483
 изменение размера в палитре
 "Каналы" 289
 слой 303
 сохранение 475
многоканальный режим
 и удаленные каналы 292
 работа с текстом 434
 сведения 121
Многострочный компоновщик
 460
модальные элементы контроля, в
 операциях 662
Модзикуми, см. <Default Para
 Font>Азиатский текст
муаровые разводы при печати
 532
- Н**
- набор текста прописными
 буквами см. тип,
 форматирование
наборы данных
 импорт из внешних файлов
 674
 использование пакетов 674
 определение 673
 применение 674
наборы операций
 использование 660
наборы параметров градиент
 378
наборы параметров
 инструментов
 палитры 36
 сведения 35
 создание 35
наложение
 ограничение по каналам 319
 результатирующий цвет 370
 цвет 370
наложения
 задание диапазона 320
 эффекты группирования 319
направляющие
 "Быстрые" направляющие 47
 "Быстрые" направляющие,
 скрытие 48
 привязывание 47
Настройка внешних модулей и
 рабочих дисков 54
настройка комбинаций клавиш
 677
настройка "Стойкость водяного
 знака" 509
настройка тона и цвета
 фрагменты 550
настройка цветов методы
 рендеринга 158
настройки
 список последних файлов 77
 цвет предупреждения
 цветового охвата 170
настройки пропорций
 letterbox 622
 pillarbox 622
 кадрировать в 14 622
 кадрировать в 4 622
 не масштабировать 622
 подогнать под кадр 623

- по центру 622
- настройки цветов
 - методы рендеринга 158
 - настройка 155
 - преобразование цвета 158
 - рабочие пространства 155, 156
 - стили для 155
 - стратегии управления цветом 156
- насыщение коррективка 179
- насыщенность
 - корректировка конкретного цветового диапазона 107
 - настройка 220
 - сведения 118
- насыщенность, настройка 220
- начало набора см. тип, форматирование
- начало отсчета (линейки) 46
- негативы, создание 201
- непечатаемые цвета 133
- непрозрачность градиенты 378
- нерастрированные изображения печать См. печать 521
- несколько копий. См. дублирование
- О**
- обводка
 - выделенные области 379
 - границы выделенной области 275
- обводка, комбинации клавиш 692
- область изображения
 - замена цвета 210
 - настройка насыщенности цвета 210
 - освещение или затемнение 210
 - палец 210
 - размытие 210
 - резкость 210
- область информации о файле, в полосе состояния 45
- область просмотра 37
- обработчик изображений 664
- образцы совместное использование приложениями 137
- обрамление
 - изображений; создание контуров изображений См. изображения
- обратимое редактирование, сведения 333
- обтравочные группы 315
- обтравочные контуры
 - печать 519
 - сведения 518
- обтравочные маски
 - сведения 347
 - создание 348
 - удаление слоев 348
- объединение
 - все видимые слои 315
 - каналы 291
 - корректирующие слои и слои-заливки 333
 - склеенные слои 316
 - слои 315
- ограничительные рамки текста 436
- однокрасочные дуплексы. См. дуплексы
- окно документа, просмотр сведений о файле 43
- окружности, рисование; квадраты, рисование См. рисование
- операции
 - воспроизведение 657
 - вставка точек останова 662
 - выбор 657
 - загрузка 659
 - запись 660
 - изменение записываемых значений 662
 - исключение задач из 663
 - копирование 658
 - обработка файла с помощью дроплета 667
 - отмена 657
 - перегруппировка 658
 - переименование 659
 - повторная запись 664
 - редактирование 663
 - сведения 656
 - удаление 658
- операция запись 661
- определение комбинаций клавиш 677
- оптимизация
 - JPEG-файлы 570
 - SWF-файлы (Flash) 579
 - сведения; оптимизация файлы GIF и PNG-8 571
- оптимизация web-графики
 - взвешенная оптимизация 568
 - использование панели "Таблица цветов" для фрагментов 575
- основная процедура для 565
- параметры SVG 580
- просмотр результатов 569
- сжатие до заданного размера файла 567
- создание CSS-слоев 568
- сохранение стилей 566
- форматы файлов для 570
- основа цвет(в режимах наложения) 370
- основание размер для вывода 524
- основной цвет
 - выбор 128, 135
 - выбор с помощью инструмента "Пипетка" 129
 - заливка выделенной области с помощью 380
 - изменение в палитре "Цвет" 135
- Основные установки Отключить автоматическое добавление/удаление 408
- открытие
 - PDF-файлы 77
 - файлы EPS 79
 - файлы Photo CD 79
- открытые контуры создание с помощью инструмента "Перо" 395
- открытые пароли, в PDF; пароли, в PDF 485
- отмена выделений 263, 264
- отмена выделения См. также выделение 263
- отмена деформации текстовых слоев 464
- отмена закрепления фрагментов См. фрагменты
- отмена операций 56
- отображение сетки См. сетки
- отразцы стиль 322
- отсечение
 - введение 171
 - при использовании команды "Автоматическая тоновая коррекция" 197
- оттенки, лежащие за границами цветового охвата выводящего устройства выделение 271
- отображение на палитре "Инфо" 41
- охваты 138
- очистка истории для восстановления предыдущего состояния 55

- П**
- Пакет SDK для XMP 504
 - пакетная обработка 666
 - палитра "Абзац", сведения 454
 - палитра "Анимация"
 - режимы (покадровый или временной шкалы) 589
 - сведения 586
 - палитра гистограмм
 - введение 160
 - доступ 160
 - палитра "Гистограмма"
 - выбор представления гистограммы 161
 - компактный просмотр 161
 - обновление 164
 - отображение каналов в цвете 163
 - предварительный просмотр корректировок 164
 - просмотр определенного канала 162
 - расширенный просмотр 161
 - статистика 163
 - палитра "Журнал замеров" 646
 - палитра "Инфо"
 - доступ 166
 - значения цвета до и после 41
 - использование 41
 - отображение цветокоррекции 41
 - оттенки, лежащие за границами цветового охвата выводющего устройства 41
 - параметры 42
 - предварительный просмотр изменений цвета 165
 - сведения 40
 - палитра "История"
 - и пакетная обработка 666
 - сведения 56
 - палитра "Источник клонов" 210
 - палитра "Каналы"
 - выделение каналов 289
 - изменение отображения 289
 - сведения 288
 - упорядочение каналов 289
 - палитра "Кисти"
 - комбинации клавиш 698
 - сведения 358
 - палитра "Команды" 55
 - палитра "Композиции слоев" 340
 - Палитра "Контур" 398
 - палитра "Навигатор" 37
 - палитра "Образцы"
 - загрузка таблицы цветов в 128
 - комбинации клавиш 703
 - сведения 135
 - палитра "Операции"
 - комбинации клавиш 697
 - сведения 656
 - палитра "Оптимизация"
 - настройка прозрачности псевдополутонов в 574
 - палитра "Символ"
 - размер шрифта 443
 - сведения 442
 - Палитра "Символ котозери" 468
 - палитра "Слой"
 - комбинации клавиш 700
 - сведения 303
 - Палитра "Таблица цветов" 575
 - палитра "Цвет"
 - выбор безопасных цветов Web в 132
 - предупреждения 133
 - сведения; палитра "Цвет"
 - палитра цветов Adobe
 - выбор 134
 - выбор заказного цвета в 133
 - выбор цвета CMYK в 132
 - выбор цветов Web в 132
 - отображение 131
 - предупреждение о выходе за пределы цветового охвата 130, 131
 - предупреждения 133
 - указание цвета Lab в 132
 - указание цвета в шестнадцатеричном виде 132
 - палитра цветов Apple 134
 - Палитра цветов HDR
 - выбор цвета 89
 - отображение 89
 - палитры
 - сведения 15
 - См. также панели 15
 - палитры, комбинации клавиш 696
 - палитры цветов
 - палитра цветов Apple 134
 - палитра цветов Windows 134
 - память, освобождение 62
 - панели
 - группировка 19
 - закрепление 17
 - отображение и скрытие 16
 - перемещение 18
 - сведения 15
 - свертывание в значки 20
 - См. также палитры 15
 - стек 19
 - Панель "HSL/Цветное/В градациях серого" 107
 - Панель "Инструменты", настройка 17
 - панель параметров, перемещение 34
 - панорамы, создание 258
 - параметр "ICC-профиль" 475
 - параметр "Абсолютно черное тело" 128
 - параметр "Автовыбор группы" 309
 - параметр "Автовыбор слоя" 309
 - параметр "Быстрая обводка" 285
 - параметр "Векторная маска скрывает эффекты" 320
 - Параметр "Восстановить фон" 613
 - параметр "Встроенный профиль" 475
 - параметр "Диаметр" 361, 367
 - Параметр "Динамические шкалы" 135
 - Параметр "Другой вариант" 379
 - параметр "Жесткость" 362
 - параметр "Заказная..." в меню "Форма растровой точки" 534
 - параметр "Заменить канал" 298
 - параметр "Интервалы" кисть 363, 367
 - параметр "Использовать точные растры для высокого разрешения" 540
 - параметр "Константа" 194
 - параметр "Маскированные области" 295
 - параметр "Нажим пера" 267
 - параметр "Наложить внутренние эффекты как группу" 319
 - параметр "Наложить обтравочные слои как группу" 319
 - параметр "Нелинейная запись событий" 60
 - параметр "Объединить с базовыми каналами" 543
 - параметр "Оптимизировать по ограничительной рамке" 623
 - параметр "Оптимизировать путем удаления лишних пикселей" 624
 - параметр "Основной цвет" 355
 - параметр "Пересечение с каналом" 298

- параметр "Показывать каналы в цвете" 289
- параметр "Постепенный", формат JPEG 2000 495
- параметр "Привязать к нейтральным средним тонам" команды "Автоматическая цветовая коррекция" 199
- параметр "Прозрачность и цветовой охват" 306
- параметр "Просмотры изображений" 475
- Параметр "Рисование пальцем" 218
- параметр "Слой-маска скрывает эффекты" 320
- Параметр смежности 218
- параметр "Создать дубликат только сведенного изображения" 45
- параметр "Сохранить прозрачность" 353
- параметр "Форма" 362
- параметр "Цвет" 372
- параметр "цумэ" 466
- параметр "Ширина" инструмента "Лассо" 267
- параметры группы инструментов "Фигура" 391
- Параметры информативного PDF 481
- параметры маски, фильтр "Пластика" 237
- Параметры наименьшего размера PDF-файла 481
- параметры наложения, дополнительные 319
- параметры обработки с помощью дроплетов 668
- Параметры оптимизации WMMF 578
- параметры пакетной обработки 668
- параметры преобразования стили 480
- параметры преобразования Adobe PDF 480
- параметры преобразования в PDF-файл 480
- параметры страницы 521, 524
- параметры стрелок 391
- пароли для изменения прав доступа, в документах PDF 485
- перекрывающиеся цвета 539
- переменные
определение 672
сведения 671
- перемещение
комбинаций клавиш для 690
контуры 405
слои 309
фрагменты 551
- перспектива
изменение путем кадрирования;инструмент "Рамка" 206
исправление 221
применение 234
трансформирование 206
- перспективные плоскости работа с окном "Исправление перспективы" 243
- перспективные преобразования 204
- печать
векторные изображения 525
дуплексы 540
закодированные данные изображения 536
изображения 521
контрольный просмотр 72
масштабирование 525
нерастрированные изображения 521
параметры, настройка 522
параметры страницы 524
перекрывающиеся цвета 539
полутоновые атрибуты 532
предварительный просмотр 522
предварительный цветовой треппинг 536
сведения 521
с управлением цветом 526
типографская 529, 530
управление цветом 148
цветоделения 535
часть изображения 525
- пиксели
выделение 263
отображение значений цветов 41
отображение на гистограмме 163
сведения 63
- пиксели каймы, удаление 278
- пиксельная глубина. См. битовая глубина
- плавающие поля. См. CSS-слои
- планшет, установка нажима пера 370
- Планшет Wacom 363
- плашечные каналы
добавление;плашечные каналы 541
параметры 543
совмещение 543
сохранение 475
плашечные цвета
сведения 541
треппинг 544
- ПО Camera Raw
база данных 111
коррекция профиля 107
параметры рабочего процесса 115
элементы управления предварительным просмотром 97
- поворот
изображения 208, 234
слои и выделенные области 234
поворот изображения 230
повтор, в анимации 613
подготовленные кисти 356, 358
поддержка WIA 73, 74
подключаемые модули 7
- подсказки
сведения 27
скрытие;скрытие и отображение 22
- подушкообразное искажение 220
- подчеркнутый текст см. тип позитивы, создание 201
- ползунки
всплывающие ползунки 23
динамические регуляторы 23
- Ползунок "Порог" 427
- Полиграфическое качество, стили PDF 481
- полоса состояния сведения 43
- полутона
выбор атрибутов 532
параметр "Заказная..." в меню "Форма растровой точки" 534
сведения 533
сохранение настроек 534
- полутоновая ячейка 68
- полутоновые растры описание 68
- пользовательские фрагменты см. фрагменты
- понижение разрешения в PDF-файлах 483
- попиксельная пропорция

- восстановление значений по умолчанию 594
- настройка 594
- удаление 594
- попиксельные пропорции присвоение 594
- порядок наложения размещение фрагментов 553
- постеризация изображений 202
- Построчный компоновщик 460
- пошаговое смещение узловых точек и сегментов контура 405
- предварительный просмотр значения цвета и пикселей 165
- слои 306
- предупреждение о цветах Web, в палитре цветов 130, 131
- предупреждения, отображение и скрытие 54
- предупреждения, скрытие и отображение 54
- преобразование цветов в прозрачность 577
- приложения Adobe, интеграция между 517
- принтеры, цветовые профили для 149
- проба изображения с инструментом 210, 212
- проверка орфографии, сведения 439
- программное обеспечение активация 1
- регистрация 1
- прозрачность в web-графике 574
- в документах 306
- градиенты 376
- применение к маске 294
- псевдополутона 574
- холст 208
- пропорции 81, 591
- просвечивание плашечные цвета 544
- просмотр видео и анимация по временной шкале 621
- вычисления каналов 300
- границы выделенной области 276
- документы на мониторе 621
- извлеченные объекты 286
- печатаемое изображение 72
- цвета. см. экранная цветопроба 147
- просмотр в реальном размере 39
- просмотр всех каналов палитры "Гистограмма"; палитра "Гистограмма" просмотр всех каналов 161
- профили документов см. цветовые профили
- профили мониторов 150, 151, 152
- профили устройств ввода 150, 152
- профили устройств вывода 149, 150, 152
- прямая кавычка см. тип, форматирование
- псевдополутона браузер;псевдополутона в браузере 572
- замена на web-цвета 576
- настройка "Без псевдополутонов" 578
- прозрачность, в палитре "Оптимизация" 574
- псевдополутона на узоре 574
- псевдополутона с диффузией 574
- пунктуация, всячаясм. текст, форматирование
- пустые ячейки 582
- Р**
- работа в окне "Исправление перспективы" 243
- Рабочая область сведения 15
- рабочее пространство изменение 21
- рабочее пространство по умолчанию восстановление 15
- рабочее пространство цветовой модели 153
- рабочие диски 61
- рабочие контуры преобразование области выделения 411
- сведения 387
- создание 399, 400
- рабочие области настройка меню 25
- удаление меню 26
- цвета меню 27
- рабочие пространства, цвет 155, 156
- разделение фрагментов 552
- Раздельное тонирование 107
- размер документа просмотр 44
- сведения 71
- размер изображения 66
- размер файла необходимый для альфа-каналов 287
- сведения 67
- сканирование 537
- размер файлов отслеживание 315
- размеры в пикселах максимальный размер 68
- новые каналы 287
- просмотр 67
- ресамплинг 69
- размеры документа просмотр 44
- размеры отпечатка, изменение 71, 524
- размеры рабочих дисков просмотр 44
- разморозка областей, фильтр "Пластика" 237
- размытие при малой глубине резкости добавление 223
- разрешение линиятура раstra 68
- определение оптимального 72
- отображение 67
- принтер 64
- размер документа 71
- размер файла 67
- растровые изображения 64
- сведения 66
- разрешение изображения 64
- разрешение монитора масштабирование 68
- разрешение принтера 68
- разрыв слов, предотвращение 460
- рамка для фотографии создание 204
- раскраска инструменты для 350
- раскрашенные вручную изображения 194
- распределение слои 310
- фигуры 407
- расстановка переносов автоматический 459
- методы компоновки и 460
- предотвращение разрыва слов 460
- растрирование иллюстрации Illustrator 283
- иллюстрации PostScript 79
- слои 314
- текстовые слои 441
- растрированный текст см. тип

- растровые изображения
 - прозрачность 64
 - сведения 63
 - растровые изображения. См. растровые изображения
 - растушевка 277
 - расширения имен файлов, установки сохранения 476
 - расширенный доступ в справке 4
 - расширенный просмотр палитры "Гистограмма" См. Палитра "Гистограмма"
 - расширяемая платформа метаданных (XMP) 503
 - регистрация программного обеспечения 1
 - регулировка резкости изображений 223, 224, 226
 - режим RGB 119
 - режим "Быстрая маска"
 - изменение непрозрачности 296
 - параметры 295
 - режим "Вычитание" 301
 - режим "Добавить" 301
 - режим "Дуплекс" 121
 - режим "Жесткий свет" 372
 - режим "Жесткое смещение" 372
 - режим "Замена светлым" 371
 - режим "Замена темным" 371
 - режим "Затемнение основы" 371
 - режим индексированных цветов
 - параметры преобразования 126
 - преобразование изображений в режимах RGB и градаций серого в 126
 - работа с текстом 434
 - сведения 125
 - режим "Исключение" 372
 - режим "Линейный затемнитель" 371
 - режим "Линейный осветлитель" 371
 - режим "Линейный свет" 372
 - режим "Мягкий свет" 372
 - режим наложения "Пропустить" 317
 - режим "Насыщенность" 372
 - режим "Нормальный" 371
 - режим "Осветление" 371
 - режим "Осветление основы" 371
 - режим "Очистка" 371
 - режим "Перекрытие" 371
 - режим "Подложка" 371
 - режим "Разница" 372
 - режим "Растворение" 371
 - режим "Светлее" 373
 - режим "Стандартное окно" 36
 - режим "Умножение" 371
 - режим цвета СМУК
 - корректировки тона и цвета 170
 - цвета за пределами цветового охвата 170
 - режим цвета RGB корректировки тона и цвета 170
 - режим "Цветовой тон" 372
 - режимы. См. режимы наложения, цветовые режимы
 - режимы наложения
 - выбор 317
 - группы слоев 317
 - для вычислений каналов 300
 - сведения 370
 - режимы рисования 387
 - режим "Яркий свет" 372
 - режим "Яркость" 372
 - ренмодзи См. азиатский текст
 - ресамплинг
 - методы интерполяции 70
 - сведения 69
 - См. также изменение размера
 - ретуширование инструмент "Штамп" 210
 - ретуширование с помощью инструмента "Восстанавливающая кисть" 210
 - ретуширование с помощью инструмента "Точечная восстанавливающая кисть" 210
 - рисование
 - контуры инструментом "Перо" 393, 395
 - кривые, за которыми следуют прямые линии 396
 - несколько фигур в одном слое 389
 - окружности или квадрата;обводка 382
 - от центра 388
 - параметры 370
 - пикселями по образцу в окне "Исправление перспективы" 243
 - произвольная фигура 390
 - сведения 387
 - с помощью узоров 351
 - фигура в форме бублика или колеса 389
 - фигуры 388
 - цветом в окне "Исправление перспективы" 243
 - роллеры, инструменты для создания 545
- ## С
- сведение изображения 316
 - сведение, изображения 316
 - сведения об авторском праве, добавление 507
 - свертка 426
 - света коррекция 219
 - светлота, просмотр на палитре "Гистограмма" 162
 - светлые участки корректировка при помощи уровней 172
 - связанные файлы управление цветом 144
 - сглаживание
 - в web-графике 567
 - выделенные области 276, 277
 - границы выделенных областей 410
 - стили слоев 324
 - текст 438
 - файлы Adobe Illustrator 79
 - файлы EPS 79
 - сегменты контура пошаговое смещение 405
 - серийные номера См. серийный номер Photoshop
 - серийный номер Photoshop 54
 - сетки 47, 48
 - сетки, сохранение с помощью фильтра "Пластика" 242
 - сжатие
 - PDF 483
 - сведения 496
 - сжатие CCITT 497
 - сжатие JPEG. См. формат JPEG
 - сжатие Lemple-Zif-Welch (LZW) 496
 - сжатие Run Length Encoding (RLE) 496
 - сжатие ZIP 497
 - сжатие с потерями формат JPEG 497
 - сжатие файла. См. сжатие символы масштабирование 453
 - символы. См. <Default Para Font> текст;буквы. См. текст
 - системные требования 1
 - сканирование
 - изображения 74
 - определение размера файла 537

- при правильном разрешении 70
- сведения 73
- скорость воспроизведения операции 657
- скрытие и демонстрация каналы 288
- скрытие и отображение
 - использование слоев-масок 344
 - предупреждения 54
 - сетка и направляющие 48
 - стили слоев 327
- слоевые фрагменты, создание 549
- слои
 - автоматическое выравнивание 310, 349
 - автоматическое смешивание 312
 - выделение 306, 307
 - выравнивание 309
 - вычисления каналов 300
 - группировка 307
 - диапазон наложения 320
 - загрузка границ в качестве выделенных областей 347
 - закрепление 313
 - заливка 379
 - заливка нейтральным цветом 317
 - идентификация по цветам 314
 - изменение порядка следования 308
 - изменение эффектов 326
 - использование масок для выделения непрозрачных областей 347
 - копирование и вставка стилей 329
 - корректирующие слои, сведения 330
 - маски 342
 - масштабирование эффектов 329
 - миниатюры 303
 - обтравочные маски 347
 - объединение 315
 - отмена связей с масками 346
 - отображение краев 309
 - переименование 313
 - перемещение 309
 - перемещение;порядок следования 308
 - поворот 312
 - преобразование в CSS-слои 568
 - преобразование стилей 330
 - применение ранее заданных стилей 322
 - прозрачность при рисовании 371
 - просвечивание 318
 - просмотр 306
 - просмотр групп 306
 - расположение кадров анимации 624
 - распределение 310
 - растрирование 314
 - редактирование векторных масок 344
 - сведение 316
 - связывание 308
 - скрытие и отображение 306
 - См. также текстовые слои
 - создание 304
 - создание векторных масок 344
 - создание дубликатов 305
 - создание нового документа 305
 - создание образцов 306
 - создание фрагментов 549
 - сохранение 475
 - степень непрозрачности 316
 - удаление 314
 - удаление эффектов 329
 - унификация 608
 - фон 304
 - экспорт 315
 - экспорт в файлы 496
- слои видео сведения 303
- слои-заливки
 - объединение 333
 - редактирование 333
 - сведения 330
 - создание 332
- слои корректировки введение 169
- слои-маски
 - включение и отключение 345
 - загрузка в качестве выделенных областей 347
 - корректирующие слои 331
 - отображение 345
 - отображение канала 345
 - редактирование 344
 - удаление 347
- слой-фигура 387
- смарт-объекты
 - дублирование 336
 - замена содержимого 336
 - преобразование в слой 336
 - редактирование 336
 - сведения 334
 - создание 335
 - экспорт 336
- смарт-фильтры
 - дублирование 338
 - копирование 337
 - маскирование 339
 - настройка параметров наложения 338
 - отключение масок 339
 - перегруппировка 338
 - перемещение 337
 - применение 337
 - редактирование 338
 - сведения 337
 - скрытие 338
 - удаление 338
- смесевые цвета управление цветом 144
- смещение базовой линии 453
- снимки
 - очистка 57
 - состояния 57
- создание и настройка перспективных плоскостей с помощью окна "Исправление перспективы" 243
- создание команды дроплета в подменю "Автоматизация" 667
- создание образцов на основе слоев 306
- создание промежуточных кадров кадры анимации 588, 610
- сообщения браузера 556
- сопоставление цветов 189
- сопроводительные файлы 111, 113, 503
- сопроводительные файлы XMP в Camera Raw 111
- просмотр в Bridge 113
- сохранение
 - альфа-каналы 475
 - встроенные водяные знаки 507
 - для верстки;формат TIFF 517
 - документы с цветовым профилем 475
 - изображения 474
 - как копия 475
 - комментарии 475
 - корректировки тона и цвета 169
 - кривые дуплексов 539

- миниатюры 475
- настройки дуплекса 540
- параметры 475
- плашечные каналы 475
- просмотры изображений 475
- сведения об авторском праве 507
- слои 475
- См. также отдельные имена форматов файлов*
- с расширениями файлов строчными буквами 475
- таблицы цветов 128, 578
- указание расширений файлов 476
- установки 475
- сохранение деталей в светлых участках и тенях 186
- специальные символы в шрифтах OpenType 448
- специальные эффекты с помощью фильтров 417
- Справка сведения 2
- Справка Adobe 2
- справочник по языку PostScript 534
- справочное окно 67
- срединное значение пикселей 163
- средние тона корректировка при помощи уровней 172
- средства создание образца слоев 306
- стандартное отклонение значений пикселей 163
- стандарты ISO 481
- статистика, просмотр на палитре "Гистограмма" См. Палитра "Гистограмма"
- стеки изображений
 - преобразование в слой 639
 - редактирование 639
 - режимы стека 640
 - сведения 639
 - создание 639, 641
- степень непрозрачности
 - заливка 317
 - слой-маска 345
 - фоновый слой 316
- степень непрозрачности заливки 317
- стили
 - для преобразования файлов 480
 - контур 326
 - копирование и вставка 329
 - преобразование в слой 330
 - применение ранее заданных 322
 - ранее заданные 322
 - Стили Adobe PDF. См. PDF-файлы
 - стили PDF
 - сведения; стили 480
 - создание 480
 - стили слоев
 - контур 326
 - масштабирование эффектов 329
 - параметры настройки 324
 - пользовательские 323
 - разворачивание и сворачивание 327
 - редактирование 330
 - скрытие и отображение 327
 - удаление 330
 - стили слоя
 - образцы 328
 - текстовые слои 434
 - стили фильтра "Эффекты освещения"
 - Five Lights Down 432
 - Five Lights Up 432
 - Заливающий свет 432
 - Параллельно направленный 432
 - Перекрестие 432
 - Перекрестие вниз 432
 - "По умолчанию" 432
 - Фонарик 432
 - стирание
 - сведения 353
 - сегменты лассо 266
 - точки привязки выделенной области 265
 - схемы искривления 421
 - сценарии для автоматизации в Photoshop; сценарии 669
- Т**
- таблицы цветов
 - дизеринг 127
 - для назначения прозрачности цветам 127
 - для преобразований в режим индексированных цветов 126
 - настройка 127
 - параметр "Абсолютно черное тело" 128
 - параметр "Градации серого" 128
 - параметр "Спектр" 128
- редактирование цветов в 127
- сортировка 575
- сохранение и загрузка 128
- указание прозрачности в 127
- указание фонового цвета в 127
- указание цветов в 127
- цвет подложки 127
- татэ-тю-еко См. азиатский текст
- Теговый формат файла изображения (TIFF). См. Формат TIFF
- текст
 - висячая пунктуация 458, 459
 - выделение 441
 - выполнение 435
 - граница выделения вокруг 464
 - добавление тени к тексту 465
 - заливка 444
 - изменение размера 436
 - назначение языка 440
 - настройка атрибутов азиатского текста OpenType 468
 - общие сведения 434
 - ограничительные рамки 436
 - ориентация 441
 - орфография 439
 - отмена деформации 464
 - параметры азиатского текста 466
 - подчеркивание или перечеркивание 445
 - поиск и замена 439
 - по контуру 461
 - рабочий контур по 464
 - размер шрифта; кегель см. текст, форматирование
 - расстановка переносов 459
 - растрированный 434
 - редактирование 437
 - См. также иероглифическое письмо, шрифты, форматирование, текстовые слои 434
 - создание 435
 - стиль 446
 - тип абзаца 436
 - трансформирование 436
 - фигурные или прямые кавычки; фигурные кавычки 438
 - форматирование абзацев 454
 - форматирование символов 441
 - форматирование средствами палитры "Символ" 442

- текст, комбинации клавиш; текст комбинации клавиш 694
 текст, редактирование расстановка переносов 460
 текст, форматирование
 все прописные и капители 445
 дробная ширина символов 453
 интервалы между абзацами 458
 кернинг и трекинг 451, 452
 комбинации клавиш 694
 масштабирование 453
 межбуквенный интервал 457
 методы компоновки 460
 отсутствующие шрифты 447
 смещение базовой линии 453
 средствами палитры "Абзац" 455
 шрифты OpenType 448
 текст. См. текст
 текст СJK.См. азиатский текст
 текст на азиатских языках
 выравнивание символов в 467, 468
 текстовые слои
 изменение ориентации 441
 общие сведения 434
 отмена деформации 464
 растрирование 441
 сглаженные 438
 трансформирование 434
 текст по контуру 461
 текстурный канал 433
 текстуры
 в фильтре "Эффекты освещения" 433
 для кистей 365
 защита в мазках кистью 369
 копирование из одного инструмента в другой 369
 тексты на азиатских языках
 бурасагари 473
 интерлиньяж в 467
 параметры разбиения на строки для 473
 тени
 корректировка 183
 корректировка при помощи уровней 172
 коррекция 219
 теплые фильтры 195
 тестовые страницы профиля принтера 528
 тип абзаца. См. текст
 типографская печать 529
 типографские кавычки 438
 типографские метки 530
 типы "Эффекты освещения"
 "Дневной свет" 431
 "Лампочка" 431
 "Прожектор" 431
 тональный диапазон
 изменение при помощи слоев корректировки 169
 корректировка при помощи кривых 175, 176
 перераспределение пикселей в канале 202
 проверка на гистограмме 160
 точка привязки; точки, привязка 267
 точки останова, вставка при записи 662
 точки принтера 46
 трансформирование
 выбор объекта 230
 контрольная точка 232
 копирование объектов 230
 повторение 230
 применение 230
 свободное преобразование 230
 текст 436
 установка и перемещение контрольной точки 230
 трансформирование объектов из меню
 "Редактирование"; трансформирование объектов 434
 трансформирование слоев 309
 трапециевидное искажение, исправление 206
 требования, системные 1
 трекинг 452
 трекинг см. тип, форматирование
 трепинг коррекция перекрытия плашечных цветов 544
 трехкрасочные дуплексы. См. дуплексы
 триадные цвета управление цветом 144
 тримминг изображений 205
- у**
- увеличение изображений; масштаб перетаскивание 38
 угол
 глобальное освещение 327
 параметр кисти 362
 удаление
 альфа-каналы 291
 выделенные области 284
 заблокированные выделенные области 284
 каналы 291
 объекты 284
 фрагменты 554
 цвета из наборов образцов 136
 узловые точки
 добавление или удаление 408
 перемещение и пошаговое смещение 404, 405
 правила корректировки 403
 узловые точки преобразование 408
 узоры
 загрузка библиотеки 383
 заливка выделенной области с помощью 380
 заполнение слоев 332
 определение изображения в качестве 383
 папка PostScript Pattern 383
 рисование с помощью 351
 сведения 383
 создание с помощью фильтра "Конструктор узоров" 384
 сохранение библиотеки 384
 управлением цветом
 параметры печати 526
 печать цветных тестовых страниц 528
 управление печатью в Photoshop 527
 управление цветом
 в видеослоях 601
 в файлах JPEG 2000 495
 для web-графики 146
 для документов PDF 146
 организация рабочего места 140
 печать аналоговой цветопробы 527
 работа с импортом изображений 144, 145
 работа с печатью документов 148
 работа с триадными и смешиваемыми цветами 144
 руководство по настройкам цветов 155
 сведения 138, 139, 140
 синхронизация цветовых настроек 142
 см. также цветовые профили, цветовые параметры 150
 сохранение документов 475
 установка параметров 141

- цвета экранной цветопробы 147
- управление цветом с помощью драйвера принтера 526
- управляемая данными графика сведения 670, 673
- установка "Отображение и курсоры" 289
- установка шрифтов 1
- установки
 - внешние модули и рабочие диски 61
 - внешний модуль 55
 - восстановление по умолчанию 53
 - отображение прозрачности 306
 - палитра цветов 134
- Ф**
- файл "Read me" 1
- файлы
 - расширения 475
 - установки сохранения 476
- файлы, соответствующие PDF/X стандарты 481
- файлы EPS
 - двоичная кодировка 491
 - кодировка JPEG 491
 - открытие 79
 - сведения 498
 - сохранение 490
 - сохранение в формате DCS 491
- файлы Photo CD 79
- файлы необработанных снимков
 - автоматизированная пакетная обработка 99
 - база данных для настроек 112
 - баланс белого в 103
 - битовая глубина 115
 - виньетирование 109
 - гистограмма и значения RGB 102
 - задание цветового профиля и битовой глубины 115
 - интерполяция 115
 - кадрирование и выпрямление изображений 110
 - копирование и вставка настроек в Bridge 113
 - корректировка ошибок цветопередачи 107
 - корректировки профиля 107
 - кэширование в Bridge 94, 98
 - отличные от нейтральных цвета 107
 - пикселей в 115
 - разрешение печати для 115
 - регулировка резкости 110
 - сведения 93
 - сопроводительные файлы XMP 113
 - сохранение в других форматах файла 100
 - сохранение и восстановление настроек 111
 - уменьшение шума 111
 - хроматическая аберрация 109
 - экспорт настроек 114
 - элементы управления корректировкой тона для 105
 - элементы управления предварительным просмотром 97
 - элементы управления просмотром 97
- файлы формата DICOM
 - импорт кадров в качестве слоев 637
 - комментарий 636
 - масштабирование 638
 - настройка контрастности и яркости 638
 - открытие 637
 - отображение перекрытий 637
 - панорамирование 638
 - параметры настройки 637
 - просмотр заголовков 637
 - просмотр метаданных 638
 - работа с окнами 638
 - сделать анонимным 637
 - создание сценариев 636
 - экспорт в формат JPEG 638
- фигуры
 - выбор заказной 390
 - добавление; фигуры 389
 - колесо 389
 - несколько в одном слое 389
 - распределение 407
 - растрирование 390
 - редактирование 391
 - рисование 388
 - рисование инструментом "Перо" 393
 - рисование произвольных 390
 - сохранение заказной 390
- Фильтр "Акварель" 419
- Фильтр "Акцент на краях" 420
- Фильтр "Аппликация" 418
- Фильтр "Аэрограф" 421
- Фильтр "Блики" 423
- Фильтр "Ветер" 425
- Фильтр "Витраж" 425
- Фильтр "Волна" 421
- Фильтр "Волшебный карандаш" 424, 427
- Фильтр "Выделение краев" 425
- Фильтр "Гипс" 424
- Фильтр "Губка" 419
- Фильтр "Двухстороннее размытие" 420
- Фильтр "Дисторсия" 421
- Фильтр "Диффузия" 425
- Фильтр "Добавить шум" 422
- Фильтр "Заказной" 426
- Фильтр "Зернистость фото пленки" 418
- Фильтр "Зерно" 425
- Фильтр "Зигзаг" 422
- фильтр "Извлечь" 284, 285
- Фильтр "Искривление" 421
- фильтр "Контурная резкость"
 - выборочная регулировка резкости 227
 - после ресамплинга 70
 - сведения 223, 225
- Фильтр "Контурная резкость" 224, 423
- Фильтр "Коррекция дисторсии" 220
- Фильтр "Кракелюры" 425
- Фильтр "Кристаллизация" 422
- Фильтр "Ксерокопия" 424
- Фильтр "Линогравюра" 424
- Фильтр "Максимум" 228
- Фильтр "Масляная живопись" 418
- Фильтр "Медиана" 228, 422
- Фильтр "Мел и уголь" 424
- Фильтр "Меццо-тинто" 422
- Фильтр "Мозаика" 423, 425
- Фильтр "Мокрая бумага" 424
- Фильтр "Наклонные штрихи" 420
- Фильтр "Неоновый свет" 418
- Фильтр "Обводка" 420
- Фильтр "Облака" 423
- Фильтр "Облака с наложением" 423
- Фильтр "Океанские волны" 421
- Фильтр "Очерченные края" 419
- Фильтр "Пастель" 419, 427
- Фильтр "Перекрестные штрихи" 420
- фильтр "Пластика"

- искажение изображений 238
- искажение изображения 237
- использование параметров маски 240
- отображение подложек 243
- перемещение пикселей вправо 238
- применение сеток 242
- реконструкция 240
- сведения 237
- сохранение сеток 242
- Фильтр "Пластика"
 - замораживание и размораживание областей 239
 - инверсия замороженных областей 239
 - настройка параметров инструментов 238
- Фильтр "Полутоновой узор" 424
- Фильтр "Полярные координаты" 421
- Фильтр "Почтовая бумага" 424
- Фильтр "Пуантилизм" 423
- Фильтр "Пыль и царапины" 422
- Фильтр "Радиальное размытие" 420
- Фильтр "Разбиение" 425
- Фильтр "Разбрызгивание" 421
- Фильтр "Размытие в движении" 420
- Фильтр "Размытие по Гауссу" 420
- Фильтр "Размытие по рамке" 419
- Фильтр "Размытие по фигуре" 420
- Фильтр "Размытие при малой глубине резкости" 420
- фильтр размытия при малой глубине резкости 229
- Фильтр размытия "Среднее" 419
- Фильтр "Рассеянное свечение" 421
- Фильтр "Растушевка" 419
- Фильтр "Рваные края" 424
- фильтр "Резкость" 223
- Фильтр "Резкость" 423
- Фильтр "Резкость+" 423
- Фильтр "Резкость на краях" 423
- Фильтр "Рельеф" 424
- Фильтр "Ретикуляция" 424
- Фильтр "Ретушь" 422
- Фильтр "Рисование на обороте" 419, 427
- Фильтр "Рябь" 421
- Фильтр "Свечение краев" 425
- Фильтр "Сдвиг" 426
- Фильтр "Скручивание" 421
- Фильтр "Смещение" 421
- Фильтр "Соляризация" 425
- Фильтр "Стекло" 421, 427
- Фильтр "Суми-э" 421
- Фильтр "Сухая кисть" 418
- Фильтр "Сферизация" 421
- Фильтр "Текстуризатор" 426, 427
- Фильтр "Темные штрихи" 420
- Фильтр "Тиснение" 425
- Фильтр "Трассировка контура" 425
- Фильтр "Тушь" 424
- Фильтр "Уголь" 424
- Фильтр "Умная резкость" 224
- Фильтр "Умное" размытие" 420
- Фильтр "Устранение чересстрочной развертки" 426
- Фильтр "Фасет" 422
- Фильтр "Фрагмент" 422
- Фильтр "Фреска" 418
- Фильтр "Хром" 424
- Фильтр "Цвета NTSC" 426
- Фильтр "Цветная плитка" 425
- Фильтр "Цветные карандаши" 418
- Фильтр "Цветные полутона" 422
- Фильтр "Цветовой контраст" 426
- Фильтр "Целлофановая упаковка" 418
- Фильтр "Шпатель" 418
- фильтры
 - Digimarc 507
 - "Аппликация" 418
 - "Видео" 426
 - Водяной знак 426
 - для 16-битных изображений 414
 - для 8-битных изображений 414
 - "Другие" 426
 - "Зернистость фотопленки" 418
 - "Имитация" 418
 - "Искажение" 421, 427
 - кумулятивное применение 415
 - Мазок кистью 420
 - "Масляная живопись" 418
 - "Неоновый свет" 418
 - "Оформление" 422
 - параметр "Вставить отсеченные фрагменты" 427
- параметр "Повторить граничные пиксели" 427
- повышение производительности с помощью 417
- применение 415, 416
- применение из галереи фильтров 415
- просмотр 415, 416
- "Размытие" 419
- размытие при малой глубине резкости 229, 420
- "Резкость" 423
- "Рендеринг" 423
- создание специальных эффектов с помощью 417
- создание фона с помощью 417
- "Стилизация" 425
- "Сухая кисть" 418
- "Фреска" 418
- Цветные карандаши 418
- "Шум" 422
- "Эскиз" 424
- "Эффекты освещения" 430
- фильтры Digimarc
 - индикатор уровня сигнала 509
 - настройка "Стойкость водяного знака" 509
 - перед добавлением 507, 508
 - сведения 507
 - чтение водяного знака 507
- фильтры "Видео"
 - "Устранение чересстрочной развертки" 426
 - "Цвета NTSC" 426
- фильтры-маски
 - добавление 340
 - отключение 339
 - сведения 339
 - удаление 340
- Фильтры "Минимум" и "Максимум" 426
- Фильтры подменю "Другие" 426
- фильтры подменю "Имитация" 418
- Фильтры подменю "Искажение" 421
- Фильтры подменю "Мазок кистью" 420
- Фильтры подменю "Оформление" 422
- Фильтры подменю "Рендеринг" 423
- Фильтры подменю "Стилизация" 425
- Фильтры подменю "Текстура" 425

- Фильтры подменю "Шум" 422
- Фильтры подменю "Эскиз" 424
- Фильтры "Размытие" и "Размытие +" 419
- Фильтр "Экструзия" 425
- фильтр "Эффекты освещения"
 - добавление 432
 - сведения 423, 430
 - создание стиля с помощью 432
 - текстуры в 433
- Флажок "Смежные пиксели" 354
- фон создаваемый с помощью эффекта фильтра 417
- фоновые изображения 583
- фоновые слои
 - стили слоев 322, 323
 - стирание;стирание 354
- фоновый цвет
 - web-страницы 583
 - выбор 128, 135
 - заливка выделенной области с помощью 380
 - изменение в палитре "Цвет" 135
- формат BMP
 - сведения 499
 - сохранение 492
- формат Cineon
 - сведения 499
 - сохранение 492
- формат DCS
 - DCS 1.0 491
 - DCS 2.0 491
 - изображения, содержащие плащечный канал 535
- формат EPS
 - двоичная кодировка 491
 - кодировка JPEG 491
 - сохранение файлов 490
- формат Filmstrip 499
- формат GIF
 - параметр "Нормальный" 490
 - параметр "Чересстрочно" 490
 - параметры web-оптимизации 571
 - параметры оптимизации для 571
 - сведения 499
- формат IFF, сведения 500
- формат JP2. См. формат JPEG 2000
- формат JPEG
 - задание качества изображения 488
 - сведения 500
- сжатие 497
- сохранение файлов 488, 489
- Формат JPEG параметры оптимизации 570
- формат JPEG 2000
 - альфа-каналы 495
 - дополнительный внешний модуль 493
 - определение значимой области 495
 - параметр "Постепенный" 495
 - параметр "Размер сегмента" 494
 - параметр "Совместимость" 494
 - параметр "Увеличивающаяся миниатюра" 495
 - параметр "Фильтр "Волна" 494
 - параметр "Формат метаданных" 495
 - сведения 493, 500
 - сохранение 493
- формат JPF. См. формат JPEG 2000
- формат OpenEXR 501
- формат PCD 79
- формат Photoshop 497
- формат Photoshop 2.0, открытие файлов 497
- формат Photoshop EPS. Файлы EPS
- формат Photoshop PDF;файлы PDF Photoshop PDF 501
- формат Photoshop Raw
 - сведения 498
 - сохранение 492
- формат PICT
 - сведения 501
 - файлы PICT Resource 502
- формат Pixar 502
- формат PNG
 - параметр "Чересстрочно" 489
 - параметры 489
 - сведения 502
 - сохранение файлов 489
- формат PNG-24 параметры оптимизации 578
- формат PNG-8 параметры оптимизации 571
- формат Portable Bit Map 502
- формат PSD 497
- формат Radiance 502
- формат Scitex 502
- формат SWF сведения 579
- Формат Targa 503
- формат TIFF
 - сведения
- сохранение файлов 487
- формат WBMP 503
- формат больших документов (PSB)
 - сведения 500
 - сохранение 476
- форматирование текста
 - прямой или светлый 446
 - см. тажешрифты, символьные стили, абзацные стили 446
- формат файла DCS сведения 291, 498
- формат файла DICOM, сведения 499
- формат файла PCX 501
- форматы
 - видео 586
 - последовательности изображений 586
- форматы сжатия без потерь
 - CCITT 497
 - LZW 496
 - RLE 496
 - ZIP 497
- форматы файла
 - анимация и кинофильмы 499
 - неподдерживаемые режимы просмотра 498
 - См. также сжатие, диалоговое окно "Сохранить для Web", имена отдельных форматов
- форматы файлов
 - поддержка контуров 400
 - сведения 474, 496
- форматы файлов для Web
 - JPEG 570
 - PNG-24 578
- форматы файлов для web GIF и PNG-8 571
- фотогалереи
 - использование маркеров 560, 561
 - создание 557
 - стили 560
- фотогалереи Web
 - использование маркеров 560, 561
 - настройка 560
 - параметры 559
 - создание 558
 - стили 560
- фрагменты
 - выделение 550
 - выравнивание 553
 - границы 550

- добавление ссылок 555
- закрепление 554
- значки 550
- изменение 553
- изменение порядка наложения 553
- изменение размера 551
- копирование 552
- линии 549
- линии границ фрагментов 550
- нумерация 550
- объединение 553
- отмена закрепления 554
- параметры экспорта 554
- переименование 555
- перемещение 551
- пользовательский тип;фрагменты 547
- преобразование 549
- преобразование автоматический фрагментов в пользовательские 549
- привязка 551
- просмотр 549
- работа в диалоговом окне "Сохранить для Интернета" 566
- сведения 547
- создание дубликатов 552
- создание из слоя 549
- создание по направляющим 548
- создание с помощью инструмента "Фрагмент" 548
- тип "Без изображения" 554
- тип "Изображение" 554
- типы 547
- типы;фрагменты 547
- удаление 554
- указание сообщений браузера в параметрах экспорта 556
- фоновый цвет 555
- цвета 550
- фрагменты таблиц 547
- функциональные клавиши 704
- Х**
- холодные фильтры 195
- холст
 - заливка 381
 - изменение размера 204, 209
- Ц**
- цвет HKS модель 134
- цвета
 - блокировка в палитре "Таблица цветов" 577
 - в цифровой графике 118
 - для текста 444
 - замена на палитру Web 576
 - инвертирование на изображениях 202
 - преобразование в градации серого 122
 - преобразование в прозрачность 577
 - слои или группы 313
 - см. также управление цветом, цветовая модель 140
 - см. также цвет заднего плана, управление цветом 444
 - сопоставление 189
 - удаление 577
- цвета ANPA 133
- цвета Тоуо 134
- цвета Web
 - выбор в палитре "Цвет" 132
 - выбор в палитре цветов Adobe 132
 - изменение на 132
 - сведения 132
- цвета за пределами цветового охвата введение 170
- цвета редактирования маски 297
- цветность, сведения 118
- цветовая модель HSB 118
- цветовая модель Lab 120
- цветовая палитра VGA 501
- цветовая палитра "Адаптивная" 126
- цветовая палитра "Перцепционная"
 - количество цветов 126
 - сведения 126
- цветовая палитра "Равномерная" 126
- цветовая палитра "Селективная" 126
- цветовая система FOCOLTONE 133
- цветовая система Trumatch 134
- Цветовое пространство Adobe RGB 156
- цветовое пространство RGB, Adobe 156
- цветовое пространство sRGB 146, 156
- цветовой баланс
 - автоматическая корректировка 197
 - команда "Заменить цвет" 191
 - корректировка при помощи кривых 176
 - обобщенные корректировки 200
- цветовой круг
 - комплементарные цвета в 117
 - сведения 117
- цветовой охват 138
- цветовой режим СМΥК выбор цветов в 132
- цветовой режим Lab
 - в палитре цветов Adobe 132
 - сведения 120
- цветовой режим RGB выбор цвета в 131
- цветовой тон, сведения 118
- цветовой треппинг 536
- цветовые каналы. См. каналы цветовые корректировки См. корректировка тона и цвета
- цветовые модели
 - HSB 118
 - Lab 120
 - сведения 118
- цветовые настройки
 - синхронизация с другими приложениями 142
 - см. также управление цветом 140
- цветовые оттенки
 - корректировка при помощи пипеток 178
 - корректировка при помощи уровней 173
 - См. также цветовой баланс 197
- цветовые охваты 170
- цветовые палитры
 - Mac OS 126, 128
 - Web 126
 - Windows 126, 128
 - адаптивная;цветовые палитры для преобразований в режим индексированных цветов 126
 - количество цветов 126
 - настройка 127
 - параметр "Абсолютно черное тело" 128
 - параметр "Градация серого" 128
 - параметр "Спектр" 128
 - перцепционная 126
 - Равномерная 126
 - селективная 126
 - точная 126

- указание прозрачности 127
 - указание фонового цвета 127
 - указание цветов 127
 - цвет подложки 127
 - цветовые палитры Web 126
 - цветовые параметры для приложений Adobe 142
 - цветовые пробы
 - введение 165
 - изменение данных 167
 - отображение и скрывание 167
 - перемещение 166
 - цветовые пространства, сведения 118
 - цветовые пространства СМУК
 - предварительный просмотр 170
 - сведения 120
 - цветовые профили
 - встраивание и удаление 153
 - встраивание и удаление из документов 153
 - для импортированных изображений 144, 145
 - для мониторов 151, 152
 - для настольных принтеров 149
 - пересчет 154
 - предупреждения 156
 - сведения 150
 - установка 152
 - цветовые режимы
 - RGB 119
 - Битовый 120
 - градации серого 120
 - дуотон 121
 - изменение цветового режима 122
 - индексированные цвета 125
 - многоканальный 121
 - преобразование в битовый режим режим 122
 - преобразование в режим индексированных цветов 125
 - преобразование из битового режима в градации серого 125
 - преобразование изображений между 121
 - просмотр на палитре "Гистограмма" 162
 - установка в новых изображениях 75
 - цвет Lab 120
 - число каналов
 - цветоделение
 - настройка треппинга 536
 - печать 535
 - сведения 521
 - цветоделение. см. цветоделение
 - целевой канал 288
 - целевые значения, установка при помощи уровней или кривых 186
- Ч**
- частота растра 532, 534
 - чернила для печати, плотность 543
 - черно-белые изображения, создание; монохромные, преобразование 202
 - черновик, причины возникновения 64
 - четырёхкрасочные дуплексы. См. дуплексы
 - чувствительность края, инструмент "Лассо" 267
- Ш**
- шаблоны, использование в других приложениях Adobe 675
 - шестнадцатеричные значения цветов 132
 - ширина выделения, инструмент "Магнитное лассо" 267
 - шкала измерений
 - настройка 642
 - создание стилей 642
 - шрифт, форматирование шрифты 446
 - шрифты
 - OpenType 448
 - гарнитуры 446
 - контрольный просмотр 446
 - отсутствующие 447
 - Шрифты Multiple Master 446
 - шрифты OpenType
 - контрольный просмотр 446
 - сведения 448
 - Шрифты TrueType 446
 - Шрифты Type 1 446
 - шум
 - в кистях 369
 - в необработанных изображениях 111
 - градиенты шума 379
 - псевдополтона 574
 - шум изображения
 - сведения 223
 - уменьшение 220
 - шум изображения, определение 111
- Э**
- экранная цветопроба
 - Photoshop, Illustrator и InDesign 147
 - сведения 147
 - экранные пробы 170
 - экспорт
 - дуплексы 541
 - измерения в окне "Исправление перспективы" 243
 - контуры 519
 - прозрачность 518
 - текстуры в окне "Исправление перспективы" 243
 - характеристики трехмерной графики в окне "Исправление перспективы" 243
 - электронная почта сохранение для 569
 - эффект "Внешнее свечение" 323
 - эффект "Внутреннее свечение" 323
 - эффект "Внутренняя тень" 323
 - эффект "Обводка" 323
 - Эффект освещения "Дневной свет" 431
 - Эффект освещения "Лампочка" 431
 - Эффект "Прожектор" 431
 - эффект просвечивания создание 318
 - эффект "Тень" 323
 - эффект "Тиснение" 323
 - эффекты
 - группирование наложений 319
 - изменение с помощью контуров 326
 - масштабирование 329
 - удаление 329
 - эффекты краев 417
 - эффекты освещения 327
- Я**
- язык JavaScript 669
 - языки, назначение тексту 440
 - яркость
 - в цветовой модели HSB 119
 - выравнивание 201
 - настройка в приложении Illustrator 17
 - ячейки-разделители 582